



Guía para desarrolladores

Amazon Chime SDK



Amazon Chime SDK: Guía para desarrolladores

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Las marcas comerciales y la imagen comercial de Amazon no se pueden utilizar en relación con ningún producto o servicio que no sea de Amazon, de ninguna manera que pueda causar confusión entre los clientes y que menosprecie o desacredite a Amazon. Todas las demás marcas registradas que no son propiedad de Amazon son propiedad de sus respectivos propietarios, que pueden o no estar afiliados, conectados o patrocinados por Amazon.

Table of Contents

¿Qué es Amazon Chime SDK?	1
Precios	1
Recursos	1
Uso de Amazon Chime SDK	3
Requisitos previos para usar Amazon Chime SDK	3
Conceptos de Amazon Chime SDK	4
Arquitectura del Amazon Chime SDK	5
Cuotas de Amazon Chime SDK	6
Requisitos del sistema de Amazon Chime SDK	6
Regiones de AWS disponibles	9
Regiones de consola	9
Regiones de análisis de llamadas	10
Regiones de reunión	10
Regiones de canalización de medios	13
Regiones de mensajería	14
Regiones de voz	15
Más información sobre las bibliotecas de clientes	16
Descripción de la integración de SIP	17
Descripción de notificaciones de evento	20
Enviar notificaciones a EventBridge	20
Envío de notificaciones a Amazon SQS y Amazon SNS	20
Concesión del acceso de Amazon Chime SDK a Amazon SQS y Amazon SNS	21
Migración desde el espacio de nombres de Amazon Chime	24
Puntos de conexión, espacios de nombres y comandos CLI	25
Ayuda de migración de cada servicio	26
Mapeo de API	26
Uso de reuniones de Amazon Chime SDK	35
Migración al espacio de nombres Meetings de Amazon Chime SDK	35
Razones para migrar	36
Antes de realizar la migración	36
Diferencias entre los espacios de nombres	38
Uso de las regiones de reunión	41
Elegir una región de control	42
Selección de una región multimedia	43

Buscar la región multimedia más cercana	44
Búsqueda de la región de medios (EE. UU.) más cercana AWS GovCloud	44
JavaScript ejemplo	44
Comprobación del estado de región	46
Crear reuniones	47
Selección de características de reunión	49
Uso del audio. EchoReduction	50
Uso del vídeo. MaxResolution	50
Uso del contenido. MaxResolution	51
Uso de asistentes. MaxCount	52
Uso de las características de reunión en una aplicación cliente	52
Uso de multimedia de WebRTC en las reuniones de Amazon Chime SDK	54
Audio	54
Video	54
Compartir contenido	55
Mensajes de datos	56
Configuración de códecs de video	57
Configuración de las preferencias del códec de video	57
Configuración de la red	58
Configuración multimedia y de señalización	59
Configuración para Amazon Voice Focus	60
Configuración para la reducción del eco	60
Configuración para reemplazar el fondo y difuminarlo	60
Configuración de las políticas de seguridad del contenido del navegador	61
Uso AppKeys y arrendamiento IDs	61
Descripción de los eventos de ciclo de vida de reuniones	65
Comprensión CloudWatch de las métricas	79
Métricas de servicios	79
Métricas de uso de las API	80
Creación de canalizaciones multimedia	82
Consideraciones para la creación de canalizaciones de contenido multimedia	83
Descripción de los límites de las canalizaciones de contenido multimedia	84
Migración al espacio de nombres de canalizaciones multimedia de Amazon Chime SDK	85
Descripción de la creación de canalizaciones multimedia	89
Creación de canalizaciones de captura multimedia	90
Creación de canalizaciones de concatenación de medios	103

Creación de canalizaciones de conectores multimedia en vivo	110
Creación de canalizaciones de transmisión multimedia	111
Composición de audio y video en una sola vista	131
Creación de un rol vinculado a servicios para canalización de medios	145
Uso de eventos de Media Pipeline	148
Prácticas recomendadas para detener las canalizaciones de contenido multimedia	154
Uso de la transcripción en directo de Amazon Chime Amazon Chime SDK	155
Arquitectura del sistema	156
Facturación y uso	157
Configuración de su cuenta	157
Elegir las opciones de transcripción	157
Iniciar y detener la transcripción	162
Parámetros de transcripción en vivo	166
Descripción de los eventos de transcripción en vivo	166
Descripción de los mensajes de transcripción en directo	170
Procesamiento de un evento de transcripción en vivo	175
Análisis de transcripciones	178
Uso de la replicación de medios	179
Participantes interactivos	180
Participantes globales	181
Ciclo de vida de la sesión	182
Solución de problemas y depuración de las reuniones de Amazon Chime SDK	184
Descripción de los requisitos del sistema	184
Configuración del registro y la supervisión	185
Solución de problemas de las reuniones de Amazon Chime SDK	187
Descripción de problemas comunes	189
Uso de la mensajería de Amazon Chime SDK	193
Migración al espacio de nombres Identity de Amazon Chime SDK	194
Razones para migrar	194
Antes de realizar la migración	195
Diferencias entre los espacios de nombres	195
Migración al espacio de nombres de mensajería de Amazon Chime SDK	197
Razones para migrar	36
Antes de realizar la migración	36
Diferencias entre los espacios de nombres	38
Descripción de los requisitos previos de la mensajería	201

Descripción de los conceptos de mensajería	201
Descripción de la arquitectura de mensajería	203
Descripción de los tipos de mensajes	204
Introducción	204
Creación de un AppInstance	205
Realizar llamadas al SDK desde un servicio de back-end	206
Autenticación de las aplicaciones cliente de los usuarios finales	209
Creación de canales	213
Envío de mensajes	213
Usando ExpirationSettings	214
Se usa WebSockets para recibir mensajes	217
Configurar los archivos adjuntos	228
Descripción de los mensajes del sistema	229
Ejemplos de roles de IAM	229
Descripción de la autorización por rol	234
AppInstanceAdmin	234
ChannelModerator	238
Miembro	241
No miembro	245
Transmisión de datos de mensajería	248
Uso de canales elásticos para organizar eventos en directo	252
Requisitos previos	253
Conceptos sobre los canales elásticos	253
Características admitidas adicionales	254
Creación de canales elásticos	255
Administrar los miembros del canal elástico	255
Envío de mensajes de canal elástico	256
Descripción de los mensajes WebSocket del sistema en los canales elásticos	257
Uso de transmisiones de Kinesis para recibir mensajes del sistema	258
Prueba de canales elásticos en nuestra aplicación de demostración	258
Uso de notificaciones push móviles para recibir mensajes	258
Crear una aplicación de Amazon Pinpoint	259
Crear un rol de servicio	260
Registre un punto de conexión de un dispositivo móvil como usuario de instancia de aplicación	262
Envíe un mensaje de canal con las notificaciones activadas	263

Recibir notificaciones push	263
Depuración de errores en las notificaciones push	265
Uso de reglas de filtrado para filtrar mensajes	266
Cómo utilizar roles vinculados a servicios	271
Uso de roles vinculados a servicios para los flujos de datos	272
Uso de flujos de canal para procesar mensajes	275
Configuración de un procesador de canales	277
Creación de un flujo de canal	280
Asociar y disociar flujos de canales	280
Envío de mensajes	281
Creación de alertas de errores mediante la automatización con EventBridge	283
Uso de bots como agentes de canal	284
Creación de un bot de Amazon Lex V2	285
Configuración de bots ApplInstance	288
Membresía de canal para ApplInstanceBots	289
Enviar mensajes a un ApplInstanceBot	290
Procesamiento de mensajes desde Amazon Lex	290
Procesar las respuestas de un ApplInstanceBot	290
Uso de reglas para enviar eventos a Amazon EventBridge	294
Solución de problemas ApplInstanceBots	294
Administración de retención de mensajes	295
Ejemplos de comandos de retención de CLI	296
Activación de retención de mensajes	296
Eliminación y restauración de mensajes	296
Componentes de la interfaz de usuario para la mensajería	297
Integración con bibliotecas de cliente	297
Uso de la mensajería del SDK de Amazon Chime con JavaScript	298
Uso del servicio de audio Amazon Chime SDK PSTN	299
Migración al espacio de nombres Voice de Amazon Chime SDK	300
Razones para migrar	300
Antes de realizar la migración	301
Diferencias entre los espacios de nombres	302
Comprenda los números de teléfono, las reglas de SIP, las aplicaciones multimedia de SIP y las funciones AWS Lambda	304
Descripción del modelo de programación del servicio de audio PSTN	305
Enrutamiento de llamadas y eventos a funciones AWS Lambda	307

Enrutamiento de llamadas a AWS Lambda funciones ()AWS CLI	312
Requisitos previos	312
Consideraciones sobre costos	313
Busque y aprovisiona números de teléfono	313
Crear una función Lambda para la gestión de llamadas	315
Cree una aplicación multimedia SIP	317
Configure el enrutamiento de llamadas con reglas SIP	318
Configure la redundancia con múltiples aplicaciones multimedia SIP	319
Crea llamadas salientes	322
Activar Lambda durante una llamada activa	322
Eliminar recursos	323
Paso a la producción	324
Siguiendo pasos	325
Obtenga información acerca del uso de los registros de llamadas del servicio de audio PSTN ..	326
Descripción del flujo de llamadas	328
AWS Lambda Funciones de creación para el servicio de audio PSTN	330
Descripción de los eventos de telefonía	331
Descripción de las acciones del servicio de audio PSTN	336
Más información sobre los eventos de telefonía que invocan funciones de Lambda	336
Responder a las invocaciones con listas de acciones	362
Acciones compatibles con el servicio de audio PSTN	364
Uso de encabezados SIP	469
Usar los registros de detalles de llamadas	473
Descripción los tiempos de espera y los reintentos	475
Depuración y solución de problemas	475
Descripción de VoiceFocus	487
Servicio de audio Amazon Chime SDK PSTN	493
Generación de información obtenida de las llamadas	500
¿Qué es el análisis de llamadas?	501
Descripción de la terminología de análisis de llamadas	503
Creación de configuraciones de análisis de llamadas	505
Descripción de los requisitos previos	506
Usar la consola para crear configuraciones	507
Se utiliza APIs para crear configuraciones de análisis de llamadas	515
Asociar una configuración a un Voice Connector	516
Uso de configuraciones de análisis de llamadas	517

Descripción de los flujos de trabajo para grabar llamadas	517
Descripción de flujos de trabajo para análisis basados en el machine learning	525
Administrar los canales de análisis de llamadas	533
Pausar y reanudar canalizaciones de análisis de llamadas	533
Uso de la función de acceso a los recursos de análisis de llamadas	535
Comprender los estados de las analíticas de llamadas	543
Supervisión de los canales de análisis de llamadas con Amazon CloudWatch	546
Requisitos previos	546
Métricas de análisis de llamadas	546
CloudWatch dimensiones de las métricas de la canalización	547
Llamar al procesador de análisis y a los destinos de salida	548
Combinar la transcripción con los receptores de grabación	570
Uso de EventBridge las notificaciones de Amazon	572
Creación de un lago de datos de Amazon Chime SDK	591
Configuración de un panel rápido	600
Modelo de datos de análisis de llamadas	606
Comprensión de la estructura de la tabla del catálogo de AWS Glue datos	607
Comprensión de las tablas del catálogo AWS Glue de datos	609
Extraer datos de su catálogo de datos AWS Glue	647
Uso de análisis de voz de Amazon Chime SDK	652
Descripción de la arquitectura de análisis de voz	653
Descripción del flujo de trabajo de búsqueda de hablantes	655
Ejemplo de flujo de trabajo de análisis de tonos de voz	658
Sondeo de los resultados de las tareas	661
Descripción de notificaciones	661
Descripción de las políticas de almacenamiento de datos, exclusión y retención de datos ...	672
Uso de la voz APIs para ejecutar análisis de voz	674
Service Quotas de análisis de llamadas	681
Uso de la biblioteca de clientes de Amazon Chime SDK para Android	684
Uso de la biblioteca de clientes de Amazon Chime SDK para iOS	685
Uso de la biblioteca de clientes del SDK de Amazon Chime para JavaScript	686
Descripción de los componentes	686
Descripción de los conceptos clave	687
Descripción de la arquitectura de servicio	689
Descripción de la arquitectura de aplicaciones web	689
Descripción de la arquitectura de aplicaciones de servidor	690

Descripción del plano de control multimedia	690
Descripción del plano de datos multimedia	690
Descripción de los componentes de la arquitectura de aplicaciones web	691
Compilar una aplicación de servidor	692
Crear usuarios o roles de IAM	693
Configurar el AWS SDK para invocar el APIs	693
Crear una reunión	694
Creación de un asistente	694
Enviar una respuesta al cliente	695
Creación de una aplicación cliente	695
Integración de filtros en segundo plano en una aplicación cliente	695
Acerca del uso de filtros de fondo	696
Política de seguridad de contenido	698
Añadir filtros de fondo a la aplicación	701
Ejemplo de filtro de fondo	709
Uso de la biblioteca de clientes de Amazon Chime SDK para Windows	712
Preguntas frecuentes	713
Reunión FAQs	713
Asistentes	713
Cifrado y seguridad	715
Audio/video	715
Transcripción en directo	718
Cuotas de servicio	720
Migración de espacio de nombres	720
Supervisión	721
Registro	722
Mensajes de error	723
Canal de medios FAQs	724
Audio PSTN FAQs	726
Historial de documentos	727
.....	dccxxxviii

¿Qué es Amazon Chime SDK?

Amazon Chime SDK es un conjunto de componentes de comunicaciones en tiempo real que puede utilizar para añadir rápidamente capacidades de mensajería, audio, video y uso compartido de pantalla a sus aplicaciones web o móviles.

Puede usar Amazon Chime SDK para crear aplicaciones multimedia en tiempo real que puedan enviar y recibir audio y video y que permitan compartir contenido. Para obtener información detallada sobre las acciones de la API de Amazon Chime SDK, consulte la [referencia de la API de Amazon Chime SDK](#).

Precios

El SDK de Amazon Chime ofrece pay-for-use precios sin cargos por adelantado. Puede optar por implementar algunas o todas las modalidades multimedia disponibles (audio, video y pantalla compartida) por una tarifa única. Las funciones de mensajería, canales multimedia, mejora de voz y audio PSTN también están disponibles con un precio adicional. pay-for-use Para obtener más información, consulte los [precios de Amazon Chime SDK](#).

Recursos

Los recursos relacionados siguientes pueden serle de ayuda cuando trabaje con este servicio.

- [Clases y talleres](#): enlaces a cursos especializados y basados en roles, además de laboratorios a tu propio ritmo que te ayudarán a perfeccionar tus habilidades y a adquirir experiencia práctica. AWS
- [AWS Centro para desarrolladores](#): explore los tutoriales, descargue herramientas y obtenga información sobre los eventos para desarrolladores. AWS
- [AWS Herramientas para desarrolladores](#): enlaces a herramientas para desarrolladores SDKs, kits de herramientas IDE y herramientas de línea de comandos para desarrollar y administrar AWS aplicaciones.
- [Centro de recursos](#) de introducción: aprenda a configurar su cuenta de AWS, únase a la AWS comunidad y lance su primera aplicación.
- [Tutoriales prácticos](#): siga step-by-step los tutoriales para lanzar su primera aplicación. AWS
- [AWS Documentos](#) técnicos: enlaces a una lista completa de AWS documentos técnicos, que abarcan temas como la arquitectura, la seguridad y la economía, redactados por arquitectos de AWS soluciones u otros expertos técnicos.

- [AWS Support Center](#): el centro para crear y gestionar sus casos. AWS Support También incluye enlaces a otros recursos útiles, como foros, información técnica FAQs, estado del servicio y AWS Trusted Advisor.
- [Soporte](#)— La página web principal con información sobre Soporte un one-on-one canal de soporte de respuesta rápida que le ayudará a crear y ejecutar aplicaciones en la nube.
- [Contacta con nosotros](#) – Un punto central de contacto para las consultas relacionadas con la facturación AWS , cuentas, eventos, abuso y demás problemas.
- [AWS Condiciones del sitio](#): información detallada sobre nuestros derechos de autor y marca comercial; su cuenta, licencia y acceso al sitio; y otros temas.

Uso de Amazon Chime SDK

Utilice Amazon Chime SDK para crear aplicaciones multimedia en tiempo real que puedan enviar y recibir audio y video y que permitan compartir contenido. Amazon Chime SDK funciona de forma independiente de cualquier cuenta de administrador de Amazon Chime y no afecta a las reuniones organizadas en Amazon Chime. En cambio, Amazon Chime SDK proporciona herramientas de creación que puede utilizar para crear sus propias aplicaciones para reuniones.

Temas

- [Requisitos previos para usar Amazon Chime SDK](#)
- [Conceptos de Amazon Chime SDK](#)
- [Arquitectura del Amazon Chime SDK](#)
- [Cuotas de Amazon Chime SDK](#)
- [Requisitos del sistema de Amazon Chime SDK](#)
- [Regiones de AWS disponibles para Amazon Chime SDK](#)
- [Más información sobre las bibliotecas cliente de Amazon Chime SDK](#)
- [Descripción de la integración de SIP mediante un conector de voz de Amazon Chime SDK](#)
- [Descripción de las notificaciones de evento de Amazon Chime SDK](#)
- [Migración desde el espacio de nombres de Amazon Chime](#)

Requisitos previos para usar Amazon Chime SDK

El uso de Amazon Chime SDK requiere lo siguiente:

- Capacidad para programar.
- Una AWS cuenta.
- Un rol de IAM con una política que otorga permiso para acceder a las acciones de la API de Amazon Chime utilizadas por el SDK de Amazon Chime, como AWS la política de SDK administrada. AmazonChime Para obtener más información, consulte [Cómo funciona Amazon Chime con IAM](#) y [Permitir a los usuarios acceder a las acciones de Amazon Chime SDK](#) en la Guía del administrador de Amazon Chime SDK.
- En la mayoría de los casos, también necesitará:

- Una aplicación de servidor: administra los recursos de las reuniones y los asistentes, y envía esos recursos a la aplicación cliente. La aplicación de servidor se crea en la AWS cuenta y debe tener acceso a la función de IAM mencionada anteriormente.
- Una aplicación cliente: recibe información sobre las reuniones y los asistentes desde la aplicación de servidor y utiliza esa información para establecer conexiones multimedia.

Conceptos de Amazon Chime SDK

La terminología y los conceptos siguientes son fundamentales para comprender cómo utilizar Amazon Chime SDK:

reunión

Un recurso efímero identificado por un `MeetingId` único. `MeetingId` se incluye en un grupo de servicios de medios que albergan la reunión activa.

grupo de servicios multimedia

El grupo de servicios multimedia que albergan la reunión activa.

colocación de medios

Conjunto regionalizado URLs que representa un grupo de servicios multimedia. Los asistentes se conectan al grupo de servicios multimedia con sus clientes para enviar y recibir audio y video en tiempo real y compartir sus pantallas.

asistente

Un participante de la reunión que se identifica con un `AttendeeId` único. Los asistentes pueden entrar y salir de las reuniones libremente mediante una aplicación de cliente creada con una biblioteca de clientes de Amazon Chime SDK.

token de incorporación

Un token único asignado a cada asistente. Los asistentes utilizan el token de unión para autenticarse en el grupo de servicios multimedia.

Arquitectura del Amazon Chime SDK

En la siguiente lista se describe cómo los distintos componentes de la arquitectura de Amazon Chime SDK funcionan en conjunto para respaldar las reuniones y los asistentes, así como el uso compartido de audio, video y contenido.

Reuniones y asistentes

Cuando la aplicación de servidor crea una reunión de Amazon Chime SDK, la reunión se asigna a un servicio multimedia específico de la región. Los anfitriones del servicio son responsables de transferir de forma segura los contenidos multimedia en tiempo real entre los clientes asistentes. A cada asistente creado se le asigna un token de entrada único, una clave secreta opaca que la aplicación de su servidor debe transferir de forma segura al cliente autorizado a unirse a la reunión en nombre del asistente. Cada cliente usa un token de unión para autenticarse en el grupo de servicios multimedia. Los clientes utilizan una combinación de seguridad WebSockets y seguridad de capa de transporte de datagramas (DTLS) para enviar señales de forma segura al grupo de servicios multimedia y para enviar y recibir contenido multimedia a y desde otros asistentes a través del grupo de servicios multimedia.

Audio

El servicio multimedia mezcla el audio de cada asistente y envía la mezcla a cada destinatario, después de restar su propio audio de la mezcla. El Amazon Chime SDKs muestrea el audio a la velocidad más alta admitida por el dispositivo y el navegador, hasta un máximo de 48 kHz. Usamos el códec Opus para codificar audio, con una tasa de bits predeterminada de 32 kbps, que se puede aumentar hasta 128 kbps en estéreo y 64 kbps en mono.

Video

El servicio multimedia actúa como una unidad de reenvío selectivo (SFU) mediante un modelo de publicación y suscripción. Cada asistente puede publicar una fuente de video, hasta un total de 25 videos simultáneos por reunión. La biblioteca de clientes del SDK de Amazon Chime JavaScript admite resoluciones de vídeo de hasta 1280 x 720 a 30 fotogramas por segundo sin transmisión simultánea y 15 fotogramas por segundo con transmisión simultánea. Las bibliotecas cliente de Amazon Chime SDK para [iOS](#), [Android](#) y [Windows](#) admiten resoluciones de video de hasta 1280 x 720 y 30 fotogramas por segundo; sin embargo, Amazon Chime SDK administra automáticamente la velocidad de fotogramas y la resolución reales.

Cuando está activa, la transmisión simultánea de video envía cada transmisión de video en dos resoluciones y velocidades de bits diferentes. Los clientes con restricciones de ancho de banda

se suscriben automáticamente a la transmisión con una tasa de bits más baja. La codificación y decodificación de video utilizan la aceleración de hardware cuando está disponible para mejorar el rendimiento.

Mensajes de datos

Además del contenido de audio y video, los asistentes a la reunión pueden enviarse mensajes de datos en tiempo real de hasta 2 KB cada uno. Puede usar los mensajes para implementar características de reunión personalizadas, como la pizarra, el chat, las reacciones a los emojis en tiempo real y la señalización de control de sala específica para cada aplicación.

Uso compartido de contenido

La aplicación cliente puede compartir contenido de audio y video, como capturas de pantalla o archivos multimedia. El intercambio de contenido admite contenido pregrabado, video de hasta 1280 x 720 a 15 cuadros por segundo y audio de hasta 48 kHz a 64 kbps. La captura de pantalla para compartir contenido se admite hasta 15 fotogramas por segundo, pero puede estar limitada por las capacidades del dispositivo y el navegador.

Cuotas de Amazon Chime SDK

Las cuotas del servicio Amazon Chime SDK están documentadas en la Referencia general de AWS. Para obtener más información, consulte [Puntos de conexión y cuotas de Amazon Chime SDK](#) en la Referencia general de AWS.

Note

Las Service Quotas se calculan por punto de conexión de la API. Cuando solicite un aumento de la Service Quota, asegúrese de solicitarlo en todos los puntos de conexión de la API que utilice su aplicación.

Requisitos del sistema de Amazon Chime SDK

Los siguientes requisitos del sistema se aplican a las aplicaciones creadas con Amazon Chime SDK.

Navegadores compatibles, biblioteca de clientes del SDK de Amazon Chime para JavaScript

Sistema operativo	Navegador	Versiones compatibles	Notas
Windows	Mozilla Firefox	75 y versiones posteriores	
	Google Chrome	78 y versiones posteriores	
	Edge basado en Chromium	79 y versiones posteriores	
	Electron basado en Chromium	7 y versiones posteriores	Google Chrome, versión 78 o posterior.
	Opera	66 y versiones posteriores	
macOS	Mozilla Firefox	75 y versiones posteriores	
	Google Chrome	78 y versiones posteriores	
	Edge basado en Chromium	79 y versiones posteriores	
	Electron basado en Chromium		
	Safari	13 y versiones posteriores	
	Opera	66 y versiones posteriores	
iOS	Mozilla Firefox	10 y versiones posteriores	Solo audio y video, no se comparte contenido.

Sistema operativo	Navegador	Versiones compatibles	Notas
	Google Chrome	78 y versiones posteriores	Solo audio y video, no se comparte contenido.
	Safari	13 y versiones posteriores	Solo audio y video, no se comparte contenido.
	WKWebVer	14.3 y posterior	Solo audio y video, no se comparte contenido.
Android	Google Chrome	10 y versiones posteriores	Solo audio y video, no se comparte contenido.
	Samsung	12 y versiones posteriores	Solo audio y video, no se comparte contenido.
	Cromo WebView	5 y versiones posteriores	Solo audio y video, no se comparte contenido.
Ubuntu 16.04 LTS y posterior	Google Chrome	78 y versiones posteriores	

Biblioteca de clientes de Amazon Chime SDK para iOS

- iOS, versión 13 y posteriores

Biblioteca de clientes de Amazon Chime SDK para Android

- Sistema operativo Android versión 5 y posteriores, ARM y ARM64 arquitectura

Regiones de AWS disponibles para Amazon Chime SDK

En las tablas siguientes se enumeran las características del servicio SDK de Amazon Chime y las AWS regiones que ofrecen cada servicio.

Note

Las regiones marcadas con un asterisco (*) deben estar habilitadas en su AWS cuenta. AWS bloquea esas regiones de forma predeterminada. Para obtener más información sobre cómo habilitar las regiones, consulte [Especificar qué AWS regiones puede usar su cuenta](#), en la Referencia de administración de AWS cuentas.

Temas

- [Regiones de consola](#)
- [Regiones de análisis de llamadas](#)
- [Regiones de reunión](#)
- [Regiones de canalización de medios](#)
- [Regiones de mensajería](#)
- [Regiones de voz](#)

Regiones de consola

Utilice la consola de Amazon Chime SDK para configurar los recursos y obtener más información sobre el servicio Amazon Chime SDK.

AWS Region	Consola
Asia-Pacífico (Seúl)	Sí
Asia-Pacífico (Singapur)	Sí
Asia-Pacífico (Sídney)	Sí
Asia-Pacífico (Tokio) (ap-northeast-1)	Sí

AWS Region	Consola
Canadá (centro) (ca-central-1)	Sí
Europa (Fráncfort) (eu-central-1)	Sí
Europa (Irlanda) (eu-west-1)	Sí
Europa (Londres) (eu-west-2)	Sí
Este de EE. UU. (Norte de Virginia) (us-east-1)	Sí
Oeste de EE. UU. (Oregón) (us-west-2)	Sí

Regiones de análisis de llamadas

En la siguiente tabla se enumeran las AWS regiones disponibles para el análisis, la transcripción y la grabación de llamadas.

AWS Region	Análisis de voz	Transcripción	Grabaciones de llamadas
Este de EE. UU. (Norte de Virginia) (us-east-1)	Sí	Sí	Sí
Oeste de EE. UU. (Oregón) (us-west-2)	Sí	Sí	Sí
Europa (Fráncfort) (eu-central-1)	No	Sí	Sí

Regiones de reunión

Las reuniones de Amazon Chime SDK tienen regiones de control y regiones multimedia. Una región de control proporciona el punto de conexión de la API que se utiliza para crear, actualizar y eliminar reuniones. Las regiones de control también reciben y procesan [Descripción de los eventos de ciclo de vida de reuniones de Amazon Chime SDK](#).

Las regiones multimedia albergan las reuniones propiamente dichas y los clientes se conectan a sus regiones multimedia. Al llamar a la API [CreateMeeting](#) especifique la región multimedia.

Una región de control puede crear una reunión en cualquier región multimedia de la misma AWS partición. Sin embargo, solo puede actualizar una reunión en la región de control utilizada para crearla.

Para más información sobre la selección de regiones de control y medios, consulte [Uso de regiones de reuniones para reuniones de Amazon Chime SDK](#).

En la siguiente tabla se muestran las regiones que proporcionan control, medios de comunicación o ambos.

AWS Region	Control de reuniones	Medios para reuniones
África (Ciudad del Cabo) (af-south-1)*	Sí**	Sí
Asia Pacífico (Bombay) (ap-south-1)	Sí	Sí
Asia-Pacífico (Seúl) (ap-north-east-2)	Sí	Sí
Asia-Pacífico (Singapur) (ap-southeast-1)	Sí	Sí
Asia-Pacífico (Sídney) (ap-southeast-2)	Sí	Sí
Asia-Pacífico (Tokio) (ap-north-east-1)	Sí	Sí
Canadá (centro) (ca-central-1)	Sí	Sí
Europa (Fráncfort) (eu-central-1)	Sí	Sí
Europa (Irlanda) (eu-west-1)		Sí

AWS Region	Control de reuniones	Medios para reuniones
Europa (Londres) (eu-west-2)	Sí	Sí
Europa (Milán) (eu-south-1)*		Sí
Europa (París) (eu-west-3)		Sí
Europa (Estocolmo) (eu-north-1)		Sí
Israel (Tel Aviv) (il-central-1)*	Sí**	Sí
América del Sur (São Paulo) (sa-east-1)		Sí
Este de EE. UU. (Ohio) (us-east-2)		Sí
Este de EE. UU. (Norte de Virginia) (us-east-1)	Sí	Sí
EE. UU. Oeste (Norte de California) (us-west-1)		Sí
Oeste de EE. UU. (Oregón) (us-west-2)	Sí	Sí
AWS GovCloud (EEUU-Este) (us-gov-east-1)	Sí	Sí
AWS GovCloud (EEUU-Oeste) (us-gov-west-1)	Sí	Sí

* Debe habilitar estas regiones en su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte [Habilitar una región](#) en la Referencia general de AWS .

** Las reuniones que utilizan el control de reuniones en esta región solo pueden albergar contenido multimedia de esta región.

Note

Para crear una reunión en una región AWS GovCloud (EE. UU.), debe usar una región de control en GovCloud. Además, el control Regions in solo GovCloud puede celebrar reuniones en las regiones AWS GovCloud (EE. UU.).

Regiones de canalización de medios

Los canales multimedia de Amazon Chime SDK tienen regiones de control y regiones multimedia. Una región de control proporciona el punto de conexión de la API de canales de contenido multimedia que se utiliza para crear y eliminar canales de contenido multimedia. También se utilizan las regiones de control para recibir y procesar [los eventos de canalización de medios](#).

Las regiones multimedia gestionan sus canales multimedia y el sistema selecciona automáticamente la misma región multimedia que la reunión.

Puede utilizar una región de control para crear una canalización de medios en cualquier región de datos. El canal multimedia puede unirse a una reunión en cualquier región multimedia de reuniones.

AWS Region	Controlar	Multimedia
África (Ciudad del Cabo) (af-south-1)*		Sí
Asia Pacífico (Bombay) (ap-south-1)	Sí	Sí
Asia-Pacífico (Seúl) (ap-north-east-2)	Sí	Sí
Asia-Pacífico (Singapur) (ap-southeast-1)	Sí	Sí
Asia-Pacífico (Sídney) (ap-southeast-2)	Sí	Sí
Asia-Pacífico (Tokio) (ap-north-east-1)	Sí	Sí

AWS Region	Controlar	Multimedia
Canadá (centro) (ca-central-1)	Sí	Sí
Europa (Fráncfort) (eu-central-1)	Sí	Sí
Europa (Irlanda) (eu-west-1)		Sí
Europa (Londres) (eu-west-2)	Sí	Sí
Europa (Milán) (eu-south-1)*		Sí
Europa (París) (eu-west-3)		Sí
Europa (Estocolmo) (eu-north-1)		Sí
América del Sur (São Paulo) (sa-east-1)		Sí
Este de EE. UU. (Ohio) (us-east-2)		Sí
Este de EE. UU. (Norte de Virginia) (us-east-1)	Sí	Sí
EE. UU. Oeste (Norte de California) (us-west-1)		Sí
Oeste de EE. UU. (Oregón) (us-west-2)	Sí	Sí

* Debe habilitar estas regiones en su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte [Habilitar una región](#) en la Referencia general de AWS .

Regiones de mensajería

La mensajería de Amazon Chime SDK tiene regiones de control y regiones de datos. La región de control expone el punto de conexión de la API de mensajería y la región de datos almacena los

mensajes. Si utiliza Amazon Kinesis para transmitir datos de mensajería o AWS Lambda funciones para flujos de canales, deben residir en la región de control.

AWS Region	Controlar	Datos
Europa (Fráncfort) (eu-central-1)	Sí	Sí
Este de EE. UU. (Norte de Virginia) (us-east-1)	Sí	Sí

Regiones de voz

Las características del SIP (Protocolo de inicio de sesión) de Amazon Chime SDK incluyen regiones de API, regiones multimedia y regiones de PSTN. Las regiones de la API proporcionan los puntos de conexión de la API para crear y configurar las características del SIP. Las regiones multimedia contienen conectores de voz de Amazon Chime SDK y aplicaciones multimedia SIP. Las regiones PSTN permiten a los clientes conectar los sistemas telefónicos en las instalaciones a la red telefónica pública. Además, las regiones PSTN admiten el aprovisionamiento y la administración de números de teléfono.

AWS Region	API	Multimedia	PSTN
Asia-Pacífico (Seúl) (ap-northeast-2)	Sí	Sí	
Asia-Pacífico (Singapur) (ap-south-east-1)	Sí	Sí	
Asia-Pacífico (Sídney) (ap-southeast-2)	Sí	Sí	
Asia-Pacífico (Tokio) (ap-northeast-1)	Sí	Sí	

AWS Region	API	Multimedia	PSTN
Canadá (centro) (ca-central-1)	Sí	Sí	
Europa (Fráncfort) (eu-central-1)	Sí	Sí	
Europa (Irlanda) (eu-west-1)	Sí	Sí	
Europa (Londres) (eu-west-2)	Sí	Sí	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia) (us-east-1)	Sí	Sí	Sí*
Oeste de EE. UU. (Oregón) (us-west-2)	Sí	Sí	Sí*

* Consulte la página de [precios del SDK de Amazon Chime](#) para obtener información sobre la disponibilidad de números de teléfono en regiones específicas AWS .

Más información sobre las bibliotecas cliente de Amazon Chime SDK

Antes de poder crear clientes para reuniones en tiempo real con Amazon Chime SDK, debe integrar la aplicación de cliente con una biblioteca de clientes de Amazon Chime SDK. Están disponibles las siguientes bibliotecas de clientes:

- [Biblioteca de clientes de Amazon Chime SDK para Android](#): biblioteca de Kotlin que le ayuda a crear aplicaciones de Amazon Chime SDK en dispositivos Android compatibles.
- [Biblioteca de clientes de señalización de Amazon Chime SDK para C++](#): biblioteca de C++ que le ayuda a configurar conexiones de señalización para las reuniones de Amazon Chime SDK en dispositivos integrados.

- [Biblioteca de clientes de Amazon Chime SDK para iOS](#): una biblioteca de Swift que le ayuda a crear aplicaciones de Amazon Chime SDK en dispositivos iOS compatibles.
- [Biblioteca cliente del SDK de Amazon Chime para JavaScript \(NPM\)](#): una JavaScript biblioteca con definiciones de TypeScript tipos que le ayuda a crear aplicaciones del SDK de Amazon Chime en navegadores compatibles con WebRTC.
- [Biblioteca de clientes de Amazon Chime SDK para Windows](#). Una biblioteca de C++ que le ayuda a crear aplicaciones de Amazon Chime SDK en dispositivos compatibles.

Para obtener información sobre cómo integrar su aplicación cliente con Amazon Chime SDK, consulte las acciones en los archivos de la biblioteca README .md del cliente. Utilice las demostraciones para aprender a crear componentes multimedia específicos para su aplicación.

Descripción de la integración de SIP mediante un conector de voz de Amazon Chime SDK

Integre su infraestructura de voz compatible con SIP con un conector de voz de Amazon Chime SDK para realizar llamadas de voz SIP. Debe usar la región us-east-1 o us-east-2. Debe disponer de una centralita automática privada (PBX) con tecnología IP, un controlador de frontera de sesión (SBC) u otra infraestructura de voz con acceso a Internet que admita el Protocolo de inicio de sesión (SIP). Para obtener más información, consulte [Antes de empezar](#) en la Guía del administrador de Amazon Chime SDK.

Para integrar su infraestructura de voz

1. Cree un conector de voz del SDK de Amazon Chime en su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte [Creación de un conector de voz de Amazon Chime SDK en la](#) Guía del administrador de Amazon Chime SDK.
2. Edite la configuración del conector de voz de Amazon Chime SDK para permitir las llamadas desde su infraestructura de voz a AWS. Para obtener más información, consulte [Edición de la configuración del conector de voz de Amazon Chime SDK](#) en la Guía del administrador de Amazon Chime SDK.
 - a. Seleccione Configuración de terminación y seleccione Habilitado.
 - b. En Lista de permitidos, seleccione Nuevo.
 - c. Introduzca las anotaciones CIDR de las direcciones IP de su infraestructura SIP interna. Esto permite que su infraestructura acceda al conector de voz de Amazon Chime SDK. Por

ejemplo, para permitir el tráfico desde la dirección IP 10.24.34.0, incluya en la lista de permitidos la notación CIDR 10.24.34.0/32.

- d. Elija Agregar.
 - e. En Calling plan (Plan de llamadas), seleccione el país o los países que desea añadir a su plan de llamadas.
 - f. Edite cualquier otra configuración según sea necesario y seleccione Guardar.
3. En la consola de Amazon Chime SDK, en Conectores de voz, consulte el Nombre del host de salida de su conector de voz de Amazon Chime SDK. Por ejemplo, `abcdef1ghij2klmno3pqr4.voiceconnector.chime.aws`.
 4. Para unirse a una reunión con Amazon Chime SDK, utilice un URI de SIP para realizar una solicitud de SIP al nombre del host de salida de su conector de voz de Amazon Chime SDK. Use el número de teléfono **+17035550122** en el URI del SIP. Establezca el parámetro `transport` para usar el protocolo TLS. Por último, utilice el token de unión único que se genera al llamar al [CreateAttendee](#) Acción de API. Para obtener más información, consulte el siguiente ejemplo.

Example Ejemplo: Solicitud SIP

El siguiente ejemplo muestra el contenido de un URI de SIP utilizado para realizar una solicitud de SIP a un conector de voz de Amazon Chime SDK.

```
sip:+17035550122@abcdef1ghij2klmno3pqr4.voiceconnector.chime.aws;transport=tls;X-chime-join-token=join-token
```

El siguiente ejemplo muestra un ejemplo de mensaje SIP INVITE para unirse a una reunión de Amazon Chime SDK.

```
INVITE sip:
+17035550122@abcdef1ghij2klmno3pqr4.voiceconnector.chime.aws;transport=tls;X-chime-
join-token=join-token SIP/2.0
Via: SIP/2.0/TLS IPAddress:12345;rport;branch=branch;alias
Max-Forwards: 70
From: sip:+12065550100@IPAddress;tag=tag
To: sip:+17035550122@abcdef1ghij2klmno3pqr4.voiceconnector.chime.aws;X-chime-join-
token=join-token
Contact: <sip:+12065550100@IPAddress:54321;transport=TLS;ob>
Call-ID: a1234567-89b0-1c2d-e34f-5gh678j9k2lm
CSeq: 6214 INVITE
```

```
Allow: PRACK, INVITE, ACK, BYE, CANCEL, UPDATE, INFO, SUBSCRIBE, NOTIFY, REFER,
MESSAGE, OPTIONS
Supported: replaces, 100rel, timer, norefersub
Session-Expires: 1800
Min-SE: 90
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 991
```

```
v=0
o=- 3775321410 3775321410 IN IP4 IPaddress
s=pjmedia
b=AS:117
t=0 0
a=X-nat:0
m=audio 4000 RTP/SAVP 0 3 8 9 125 101
c=IN IP4 IPaddress
b=TIAS:96000
a=rtcp:4001 IN IP4 IPaddress
a=sendrecv
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:9 G722/8000
a=rtpmap:125 opus/48000/2
a=fmtp:125 useinbandfec=1
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-16
a=crypto:1 AEAD_AES_256_GCM inline:EXAMPLE
a=crypto:2 AEAD_AES_256_GCM_8 inline:EXAMPLE
a=crypto:3 AES_256_CM_HMAC_SHA1_80 inline:EXAMPLE
a=crypto:4 AES_256_CM_HMAC_SHA1_32 inline:EXAMPLE
a=crypto:5 AES_CM_128_HMAC_SHA1_80 inline:EXAMPLE
a=crypto:6 AES_CM_128_HMAC_SHA1_32 inline:EXAMPLE
```

Note

Amazon Chime SDK solo reconoce los números de teléfono en formato E.164. Asegúrese de que haya un número de teléfono E.164 en el encabezado de From.

Descripción de las notificaciones de evento de Amazon Chime SDK

El SDK de Amazon Chime permite enviar notificaciones de eventos de reuniones a Amazon EventBridge, Amazon Simple Queue Service (SQS) y Amazon Simple Notification Service (SNS).

Note

El espacio de nombres predeterminado de reuniones de Amazon Chime SDK utiliza los puntos de conexión de `ChimeSDKMeetings`. El espacio de nombres Chime heredado utiliza un único punto de conexión. Para obtener más información acerca de los espacios de nombres y puntos de conexión, consulte [Migración al espacio de nombres Meetings de Amazon Chime SDK](#), en un apartado anterior de esta guía.

Enviar notificaciones a EventBridge

Puede enviar notificaciones de eventos del SDK de Amazon Chime a EventBridge. Para obtener información detallada sobre el uso del SDK de Amazon Chime con EventBridge, consulte [Automatización del SDK de Amazon Chime con en la Guía del administrador del SDK de EventBridge Amazon Chime](#). Para obtener más información EventBridge, consulta la [Guía del EventBridge usuario de Amazon](#).

Envío de notificaciones a Amazon SQS y Amazon SNS

Puede utilizar la API [CreateMeeting](#) de la referencia de la API de Amazon Chime SDK para enviar notificaciones de eventos de reuniones de Amazon Chime SDK a una cola de Amazon SQS y a un tema de Amazon SNS por reunión. Esto puede ayudar a reducir la latencia de las notificaciones. Para obtener más información sobre Amazon SQS, consulte la [Guía del desarrollador de Amazon Simple Queue Service](#). Para obtener más información sobre Amazon SNS, consulte la [Guía para desarrolladores de Amazon Simple Notification Service](#).

Las notificaciones enviadas a Amazon SQS y Amazon SNS contienen la misma información que las notificaciones a las que envía el SDK de Amazon Chime. EventBridge Amazon Chime SDK admite el envío de notificaciones de eventos de reuniones a colas y temas de la región de API utilizada para crear una reunión. Es posible que las notificaciones de eventos se envíen fuera del orden en que se produjeron.

Concesión del acceso de Amazon Chime SDK a Amazon SQS y Amazon SNS

Antes de que Amazon Chime SDK pueda enviarle notificaciones a través de una cola de Amazon SQS o un tema de Amazon SNS, debe conceder permiso al Amazon Chime SDK para publicar mensajes en el nombre de recurso de Amazon (ARN) de la cola o el tema. Para ello, adjunte una política AWS Identity and Access Management (de IAM) a la cola o al tema que conceda los permisos adecuados al SDK de Amazon Chime. Para obtener más información, consulte [Gestión de identidades y accesos en Amazon SQS](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Queue Service y [Ejemplos de casos de control de acceso a Amazon SNS](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Notification Service.

Note

La cola de Amazon SQS o el tema de Amazon SNS deben utilizar la misma región que el punto de enlace de la API del AWS SDK de Amazon Chime.

Example Permita que Amazon Chime SDK publique eventos en una cola de Amazon SQS

El siguiente ejemplo de política de IAM concede a Amazon Chime SDK permiso para publicar notificaciones de eventos de reuniones en la cola de Amazon SQS especificada. Anote la declaración condicional para `aws:SourceArn` y `aws:SourceAccount`. Abordan posibles problemas de [Suplente confuso](#).

Note

- Puede utilizar `aws:SourceArn` o `aws:SourceAccount` al crear las políticas que aparecen a continuación. No tiene que usar ambas opciones.
- En estos ejemplos se utiliza el espacio de nombres `ChimeSDKMeetings` y el punto de conexión correspondiente. Si utiliza el espacio de nombres `Chime`, debe usar el punto de conexión `chime.amazonaws.com`.

JSON

```
{
```

```

    "Version": "2012-10-17",
    "Id": "example-ID",
    "Statement": [
      {
        "Sid": "example-statement-ID",
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
          "Service": "meetings.chime.amazonaws.com"
        },
        "Action": [
          "sqs:SendMessage",
          "sqs:GetQueueUrl"
        ],
        "Resource": "arn:aws:sqs:us-east-1:111122223333:queueName",
        "Condition": {
          "ArnLike": {
            "aws:SourceArn": "arn:aws:chime:us-east-1:111122223333:*"
          },
          "StringEquals": {
            "aws:SourceAccount": "111122223333"
          }
        }
      }
    ]
  }
}

```

En este ejemplo, se muestra una política de Amazon SNS que permite a Amazon Chime SDK enviar notificaciones de eventos de reuniones a su tema de SNS.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "example-ID",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "allow-chime-sdk-access-statement-id",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "meetings.chime.amazonaws.com"
      },
    },
  ],
}

```



```

    "Action": [
      "SNS:Publish"
    ],
    "Resource": "arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:topicName",
    "Condition": {
      "ArnLike": {
        "aws:SourceArn": "arn:aws:chime:us-east-1:111122223333:*"
      }
    },
    "StringEquals": {
      "aws:SourceAccount": "111122223333"
    }
  }
}

```

Si la cola de Amazon SQS está habilitada para el cifrado del servidor (SSE), debe realizar un paso adicional. Adjunte una política de IAM a la AWS KMS clave asociada que otorgue permiso al SDK de Amazon Chime para realizar AWS KMS las acciones necesarias para cifrar los datos añadidos a la cola.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "example-ID",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "example-statement-ID",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "meetings.chime.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

```
}
```

Example Permitir que Amazon Chime SDK publique eventos en un tema de Amazon SNS

El siguiente ejemplo de política de IAM concede a Amazon Chime SDK permiso para publicar notificaciones de eventos de reuniones en el tema de Amazon SNS especificado.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "example-ID",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "allow-chime-sdk-access-statement-id",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "meetings.chime.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "SNS:Publish"
      ],
      "Resource": "arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:topicName",
      "Condition": {
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:chime:us-east-1:111122223333:*"
        },
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "111122223333"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Migración desde el espacio de nombres de Amazon Chime

El SDK de Amazon Chime se expone APIs en un conjunto de puntos de conexión. Si bien puede realizar solicitudes HTTPS directamente a los puntos de conexión, muchos clientes utilizan el

AWS SDK en sus aplicaciones para llamar al servicio. APIs El AWS SDK está disponible en diferentes idiomas y simplifica las llamadas a la API al encapsular la lógica de firma y reintento de las solicitudes. El AWS SDK incluye un espacio de nombres para cada punto final del servicio.

Cuando se lanzó por primera vez, Amazon Chime SDK compartía un único punto de conexión con la aplicación Amazon Chime. Como resultado, las soluciones utilizaron el espacio de Chime nombres del AWS SDK para llamar a la aplicación Amazon Chime y al SDK Amazon Chime. APIs

Amazon Chime SDK ahora proporciona puntos de conexión dedicados para cada subservicio, como reuniones y audio PSTN. Cada punto final se puede direccionar a través de un espacio de nombres dedicado en el SDK. AWS

En los temas siguientes se enumeran los servicios, los espacios de nombres y los puntos finales, y se describe cómo usarlos en el código y con la CLI. AWS

Temas

- [Puntos de conexión, espacios de nombres y comandos CLI](#)
- [Ayuda de migración de cada servicio](#)
- [Mapeo de API](#)

Puntos de conexión, espacios de nombres y comandos CLI

En la siguiente tabla se enumeran los espacios de nombres, los puntos de conexión y los comandos de CLI dedicados de Amazon Chime SDK. Los enlaces le llevan a más información sobre cada servicio.

Punto de conexión	AWS Espacio de nombres del SDK	AWS CLI DEL SDK
identity-chime	Campanilla SDKIdentity	chime-sdk-identity
media-pipelines-chime	Tuberías Chime SDKMedia	chime-sdk-media-pipelines
meetings-chime	Campanilla SDKMeetings	chime-sdk-meetings
messaging-chime	Campanilla SDKMessaging	chime-sdk-messaging
voice-chime	Campanilla SDKVoice	chime-sdk-voice

Ayuda de migración de cada servicio

Todos los clientes deberían considerar la posibilidad de utilizar los puntos de enlace dedicados del SDK de Amazon Chime para acceder a las últimas funciones y regiones del SDK de Amazon Chime. APIs AWS Si utiliza el punto de conexión compartido con el espacio de nombres Chime, las siguientes guías de migración pueden ayudarle a comprender las diferencias técnicas antes de realizar la migración.

- [Migración al espacio de nombres Amazon Chime SDKIdentity](#)
- [Migración al espacio de nombres Amazon SDKMedia Chime Pipelines](#)
- [Migración al espacio de nombres Amazon Chime SDKMeetings](#)
- [Migración al espacio de nombres Amazon Chime SDKMessaging](#)
- [Migración al espacio de nombres Amazon Chime SDKVoice](#)

Mapeo de API

En la siguiente tabla se muestran los espacios de nombres APIs incluidos en el espacio de Chime nombres y sus correspondientes espacios de nombres dedicados y. APIs Algunas de las instancias dedicadas APIs difieren de las Chime APIs, y la tabla indica esas instancias.

API de espacio de nombres Chime	Espacio de nombres dedicado	API de espacio de nombres dedicado
AssociatePhoneNumbersWithVoiceConnector	voice-chime	AssociatePhoneNumbersWithVoiceConnector
AssociatePhoneNumbersWithVoiceConnectorGroup	voice-chime	AssociatePhoneNumbersWithVoiceConnectorGroup
BatchCreateAttendee	meetings-chime	BatchCreateAttendee
BatchCreateChannelMembership	messaging-chime	BatchCreateChannelMembership
CreateAppInstance	identity-chime	CreateAppInstance
CreateAppInstanceAdmin	identity-chime	CreateAppInstanceAdmin

API de espacio de nombres Chime	Espacio de nombres dedicado	API de espacio de nombres dedicado
CreateAppInstanceUser	identity-chime	CreateAppInstanceUser
CreateAttendee	meetings-chime	CreateAttendee
CreateChannel	messaging-chime	CreateChannel
CreateChannelBan	messaging-chime	CreateChannelBan
CreateChannelMembership	messaging-chime	CreateChannelMembership
CreateChannelModerator	messaging-chime	CreateChannelModerator
CreateMediaCapturePipeline	media-pipelines-chime	CreateMediaCapturePipeline
CreateMeeting	meetings-chime	CreateMeeting
CreateMeetingWithAttendees	meetings-chime	CreateMeetingWithAttendees
CreateMeetingDialOut*	n/a	
CreateProxySession	voice-chime	CreateProxySession
CreateSipMediaApplication	voice-chime	CreateSipMediaApplication
CreateSipMediaApplicationCa ll	voice-chime	CreateSipMediaApplicationCa ll
CreateSipRule	voice-chime	CreateSipRule
CreateVoiceConnector	voice-chime	CreateVoiceConnector
CreateVoiceConnectorGroup	voice-chime	CreateVoiceConnectorGroup
DeleteAppInstance	identity-chime	DeleteAppInstance
DeleteAppInstanceAdmin	identity-chime	DeleteAppInstanceAdmin
DeleteAppInstanceS treamingConfigurations	messaging-chime	DeleteAppInstanceS treamingConfigurations

API de espacio de nombres Chime	Espacio de nombres dedicado	API de espacio de nombres dedicado
DeleteAppInstanceUser	identity-chime	DeleteAppInstanceUser
DeleteAttendee	meetings-chime	DeleteAttendee
DeleteChannel	messaging-chime	DeleteChannel
DeleteChannelBan	messaging-chime	DeleteChannelBan
DeleteChannelMembership	messaging-chime	DeleteChannelMembership
DeleteChannelMessage	messaging-chime	DeleteChannelMessage
DeleteChannelModerator	messaging-chime	DeleteChannelModerator
DeleteMediaCapturePipeline	media-pipelines-chime	DeleteMediaCapturePipeline
DeleteMeeting	meetings-chime	DeleteMeeting
DeleteProxySession	voice-chime	DeleteProxySession
DeleteSipMediaApplication	voice-chime	DeleteSipMediaApplication
DeleteSipRule	voice-chime	DeleteSipRule
DeleteVoiceConnector	voice-chime	DeleteVoiceConnector
DeleteVoiceConnect orEmergencyCallingConfigura tion	voice-chime	DeleteVoiceConnect orEmergencyCallingConfigura tion
DeleteVoiceConnectorGroup	voice-chime	DeleteVoiceConnectorGroup
DeleteVoiceConnectorOrigina tion	voice-chime	DeleteVoiceConnectorOrigina tion
DeleteVoiceConnectorProxy	voice-chime	DeleteVoiceConnectorProxy

API de espacio de nombres Chime	Espacio de nombres dedicado	API de espacio de nombres dedicado
DeleteVoiceConnectorStreamingConfiguration	voice-chime	DeleteVoiceConnectorStreamingConfiguration
DeleteVoiceConnectorTermination	voice-chime	DeleteVoiceConnectorTermination
DeleteVoiceConnectorTerminationCredentials	voice-chime	DeleteVoiceConnectorTerminationCredentials
DescribeAppInstance	identity-chime	DescribeAppInstance
DescribeAppInstanceAdmin	identity-chime	DescribeAppInstanceAdmin
DescribeAppInstanceUser	identity-chime	DescribeAppInstanceUser
DescribeChannel	messaging-chime	DescribeChannel
DescribeChannelBan	messaging-chime	DescribeChannelBan
DescribeChannelMembership	messaging-chime	DescribeChannelMembership
DescribeChannelMembershipForAppInstanceUser	messaging-chime	DescribeChannelMembershipForAppInstanceUser
DescribeChannelModeratedByAppInstanceUser	messaging-chime	DescribeChannelModeratedByAppInstanceUser
DescribeChannelModerator	messaging-chime	DescribeChannelModerator
DisassociatePhoneNumbersFromVoiceConnector	voice-chime	DisassociatePhoneNumbersFromVoiceConnector
DisassociatePhoneNumbersFromVoiceConnectorGroup	voice-chime	DisassociatePhoneNumbersFromVoiceConnectorGroup

API de espacio de nombres Chime	Espacio de nombres dedicado	API de espacio de nombres dedicado
GetInstanceRetentionSettings	identity-chime	GetInstanceRetentionSettings
GetInstanceStreamingConfigurations	messaging-chime	GetMessagingStreamingConfigurations
GetAttendee	meetings-chime	GetAttendee
GetChannelMessage	messaging-chime	GetChannelMessage
GetMediaCapturePipeline	media-pipelines-chime	GetMediaCapturePipeline
GetMeeting	meetings-chime	GetMeeting
GetMessagingSessionEndpoint	messaging-chime	GetMessagingSessionEndpoint
GetProxySession	voice-chime	GetProxySession
GetSipMediaApplication	voice-chime	GetSipMediaApplication
GetSipMediaApplicationLoggingConfiguration	voice-chime	GetSipMediaApplicationLoggingConfiguration
GetSipRule	voice-chime	GetSipRule
GetVoiceConnector	voice-chime	GetVoiceConnector
GetVoiceConnectorEmergencyCallingConfiguration	voice-chime	GetVoiceConnectorEmergencyCallingConfiguration
GetVoiceConnectorGroup	voice-chime	GetVoiceConnectorGroup
GetVoiceConnectorLoggingConfiguration	voice-chime	GetVoiceConnectorLoggingConfiguration
GetVoiceConnectorOrigination	voice-chime	GetVoiceConnectorOrigination

API de espacio de nombres Chime	Espacio de nombres dedicado	API de espacio de nombres dedicado
GetVoiceConnectorProxy	voice-chime	GetVoiceConnectorProxy
GetVoiceConnectorStreamingConfiguration	voice-chime	GetVoiceConnectorStreamingConfiguration
GetVoiceConnectorTermination	voice-chime	GetVoiceConnectorTermination
GetVoiceConnectorTerminationHealth	voice-chime	GetVoiceConnectorTerminationHealth
ListAppInstanceAdmins	identity-chime	ListAppInstanceAdmins
ListAppInstances	identity-chime	ListAppInstances
ListAppInstanceUsers	identity-chime	ListAppInstanceUsers
ListAttendees	meetings-chime	ListAttendees
ListAttendeeTags*	n/a	
ListChannelBans	messaging-chime	ListChannelBans
ListChannelMemberships	messaging-chime	ListChannelMemberships
ListChannelMembershipsForAppInstanceUser	messaging-chime	ListChannelMembershipsForAppInstanceUser
ListChannelMessages	messaging-chime	ListChannelMessages
ListChannelModerators	messaging-chime	ListChannelModerators
ListChannels	messaging-chime	ListChannels
ListChannelsModeratedByAppInstanceUser	messaging-chime	ListChannelsModeratedByAppInstanceUser
ListMediaCapturePipelines	media-pipelines-chime	ListMediaCapturePipelines

API de espacio de nombres Chime	Espacio de nombres dedicado	API de espacio de nombres dedicado
<u>ListMeetings*</u>	n/a	
<u>ListMeetingTags+</u>	meetings-chime	<u>ListTagsForResource</u>
<u>ListProxySessions</u>	voice-chime	<u>ListProxySessions</u>
<u>ListSipMediaApplications</u>	voice-chime	<u>ListSipMediaApplications</u>
<u>ListSipRules</u>	voice-chime	<u>ListSipRules</u>
<u>ListTagsForResource</u>	identity-chime	<u>ListTagsForResource</u>
<u>ListVoiceConnectorGroups</u>	voice-chime	<u>ListVoiceConnectorGroups</u>
<u>ListVoiceConnectors</u>	voice-chime	<u>ListVoiceConnectors</u>
<u>ListVoiceConnectorTerminationCredentials</u>	voice-chime	<u>ListVoiceConnectorTerminationCredentials</u>
<u>PutAppInstanceRetentionSettings</u>	identity-chime	<u>PutAppInstanceRetentionSettings</u>
<u>PutAppInstanceStreamingConfigurations</u>	messaging-chime	<u>PutMessagingStreamingConfigurations</u>
<u>PutSipMediaApplicationLoggingConfiguration</u>	voice-chime	<u>PutSipMediaApplicationLoggingConfiguration</u>
<u>PutVoiceConnectorEmergencyCallingConfiguration</u>	voice-chime	<u>PutVoiceConnectorEmergencyCallingConfiguration</u>
<u>PutVoiceConnectorLoggingConfiguration</u>	voice-chime	<u>PutVoiceConnectorLoggingConfiguration</u>
<u>PutVoiceConnectorOrigination</u>	voice-chime	<u>PutVoiceConnectorOrigination</u>
<u>PutVoiceConnectorProxy</u>	voice-chime	<u>PutVoiceConnectorProxy</u>

API de espacio de nombres Chime	Espacio de nombres dedicado	API de espacio de nombres dedicado
PutVoiceConnectorStreamingConfiguration	voice-chime	PutVoiceConnectorStreamingConfiguration
PutVoiceConnectorTermination	voice-chime	PutVoiceConnectorTermination
PutVoiceConnectorTerminationCredentials	voice-chime	PutVoiceConnectorTerminationCredentials
RedactChannelMessage	messaging-chime	RedactChannelMessage
SendChannelMessage	messaging-chime	SendChannelMessage
StartMeetingTranscription	meetings-chime	StartMeetingTranscription
StopMeetingTranscription	meetings-chime	StopMeetingTranscription
TagAttendee *	n/a	
TagMeeting +	meetings-chime	TagResource
TagResource	identity-chime	TagResource
	media-pipelines-chime	TagResource
	meetings-chime	TagResource
	messaging-chime	TagResource
	voice-chime	TagResource
UntagAttendee *	n/a	
UntagMeeting +	meetings-chime	UntagResource
UntagResource	identity-chime	UntagResource
	media-pipelines-chime	UntagResource

API de espacio de nombres Chime	Espacio de nombres dedicado	API de espacio de nombres dedicado
	meetings-chime	UntagResource
	messaging-chime	UntagResource
	voice-chime	UntagResource
UpdateAppInstance	identity-chime	UpdateAppInstance
UpdateAppInstanceUser	identity-chime	UpdateAppInstanceUser
UpdateChannel	messaging-chime	UpdateChannel
UpdateChannelMessage	messaging-chime	UpdateChannelMessage
UpdateChannelReadMarker	messaging-chime	UpdateChannelReadMarker
UpdateProxySession	voice-chime	UpdateProxySession
UpdateSipMediaApplication	voice-chime	UpdateSipMediaApplication
UpdateSipMediaApplicationCa ll	voice-chime	UpdateSipMediaApplicationCa ll
UpdateSipRule	voice-chime	UpdateSipRule
UpdateVoiceConnector	voice-chime	UpdateVoiceConnector
UpdateVoiceConnectorGroup	voice-chime	UpdateVoiceConnectorGroup
ValidateE911Address	voice-chime	ValidateE911Address

+ La API ha sido sustituida por una API con otro nombre.

* La API ya no está disponible.

Uso de reuniones de Amazon Chime SDK

En los temas de esta sección se explica cómo utilizar las reuniones de Amazon Chime SDK para crear aplicaciones de reuniones personalizadas. Recomendamos seguir estos temas en el orden indicado.

Temas

- [Migración al espacio de nombres Meetings de Amazon Chime SDK](#)
- [Uso de regiones de reuniones para reuniones de Amazon Chime SDK](#)
- [Creación de reuniones para Amazon Chime SDK](#)
- [Selección de las características de reunión mediante Amazon Chime SDK](#)
- [Uso de multimedia de WebRTC en las reuniones de Amazon Chime SDK](#)
- [Configuración de códecs de video para reuniones de Amazon Chime SDK](#)
- [Configuración de la red para reuniones de Amazon Chime SDK](#)
- [Descripción de los eventos de ciclo de vida de reuniones de Amazon Chime SDK](#)
- [Descripción de CloudWatch las métricas de Amazon para las reuniones del SDK de Amazon Chime](#)
- [Creación de canalizaciones multimedia de Amazon Chime SDK](#)
- [Uso de la transcripción en directo de Amazon Chime Amazon Chime SDK](#)
- [Uso de la replicación de contenido multimedia para reuniones de Amazon Chime SDK](#)
- [Solución de problemas y depuración de las reuniones de Amazon Chime SDK](#)

Migración al espacio de nombres Meetings de Amazon Chime SDK

El espacio de nombres [Amazon Chime SDK Meetings](#) es un lugar dedicado a quienes crean y administran los APIs recursos para reuniones del SDK de Amazon Chime. El espacio de nombres se utiliza para dirigirse a los puntos de conexión de la API de reuniones de Amazon Chime SDK en cualquier región de AWS en la que estén disponibles. Utilice este espacio de nombres si acaba de empezar a utilizar Amazon Chime SDK. Para obtener más información sobre las regiones, consulte [Regiones de AWS disponibles para Amazon Chime SDK](#) en esta guía.

Las aplicaciones existentes que utilizan el espacio de nombres [Amazon Chime](#) deberían planificar la migración al espacio de nombres dedicado para poder utilizar las funciones y funciones más recientes. APIs

Temas

- [Razones para migrar](#)
- [Antes de realizar la migración](#)
- [Diferencias entre los espacios de nombres](#)

Razones para migrar

Le recomendamos que migre al espacio de nombres de [Amazon Chime SDK Meetings](#) por los siguientes motivos:

Elección de un punto de conexión de API

El espacio de nombres de Amazon Chime SDK Meetings es el único espacio de nombres de API que puede usar puntos de conexión de API en cualquier [región en la que estén disponibles](#). Si desea utilizar puntos de conexión de API distintos de us-east-1, debe utilizar el espacio de nombres Amazon Chime SDK Meetings.

Para obtener más información sobre cómo utilizan las AWS regiones las reuniones del SDK de Amazon Chime, consulte las [regiones de reuniones](#) de esta guía.

Reunión nueva y actualizada APIs

Solo añadimos o actualizamos la reunión APIs en el espacio de nombres de Amazon Chime SDK Meetings.

Antes de realizar la migración

Antes de realizar la migración, tenga en cuenta las diferencias entre los espacios de nombres. En la siguiente tabla, se muestran y describen.

	Espacio de nombres de reuniones de Amazon Chime SDK	Espacio de nombres de Amazon Chime
AWS Espacio de nombres del SDK	Campanilla SDKMeetings	Chime
Regiones	Múltiple	Solo us-east-1

	Espacio de nombres de reuniones de Amazon Chime SDK	Espacio de nombres de Amazon Chime
Puntos de conexión	<code>https://meetings-c hime.region.amazonaws.com</code>	<code>https://service.chime.aws.a mazon.com</code>
Entidad principal de servicio	<code>meetings.chime.ama zonaws.com</code>	<code>chime.amazonaws.com</code>
APIs	Solo APIs para reuniones	APIs para reuniones y otras partes de Amazon Chime
CreateMeeting	<code>ExternalMeetingId</code> y <code>MediaRegion</code> son obligatorios.	<code>ExternalMeetingId</code> y <code>MediaRegion</code> son opcionales.
CreateMeetingWithAttendees	<code>ExternalMeetingId</code> y <code>MediaRegion</code> son obligatorios.	<code>ExternalMeetingId</code> y <code>MediaRegion</code> son opcionales.
<code>ListMeetings</code>	No disponible	Disponible
<code>ExternalMeetingId</code>	La validación incluye coincidencia de patrones	Disponible
<code>ExternalUserId</code>	La validación incluye coincidencia de patrones	Disponible
Etiquetas de reuniones APIs	<code>TagResource</code> , <code>UntagResource</code> , <code>ListTagsForResource</code>	<code>TagMeeting</code> , <code>UntagMeeting</code> , <code>ListMeetingTags</code>
Etiquetas de asistentes	No disponible	Disponible
Reducción de eco	Disponible	No disponible
Identificación del lenguaje de transcripción en vivo	Disponible	No disponible

	Espacio de nombres de reuniones de Amazon Chime SDK	Espacio de nombres de Amazon Chime
Capacidades de los asistentes	Disponible	No disponible
Replicación de medios	Disponible	No disponible
AppKeys y TenantIds	Disponible	No disponible
Canalización de medios	Las canalizaciones multimedia admiten varias regiones en el espacio de nombres de Amazon Chime SDK Meetings. Para obtener más información, consulte Migración al espacio de nombres de canalizaciones multimedia de Amazon Chime SDK .	Disponible a través del punto de conexión us-east-1
Aplicación multimedia SIP	La acción JoinChime Meeting requiere MeetingId	La acción JoinChime Meeting no requiere MeetingId
Integración SIP directa	No disponible	Disponible

Diferencias entre los espacios de nombres

En las siguientes secciones se explican las diferencias entre los espacios de nombres Amazon Chime y Amazon Chime SDK Meetings.

AWS Espacio de nombres del SDK

El espacio de nombres de Amazon Chime SDK usa el nombre formal Chime. El espacio de nombres de Amazon Chime SDK Meetings usa el nombre formal ChimeSDKMeetings. El formato preciso del nombre varía según la plataforma.

Por ejemplo, si utilizas el AWS SDK de Node.js para crear reuniones, utilizas una línea de código para direccionar el espacio de nombres.

```
const chimeMeetings = AWS.Chime();
```

Para migrar al espacio de nombres de Amazon Chime Meetings SDK, actualice esta línea de código con el nuevo espacio de nombres y la región del punto de conexión.

```
const chimeMeetings = AWS.ChimeSDKMeetings({ region: "eu-central-1" });
```

Regiones

El espacio de nombres de [Amazon Chime](#) solo puede abordar puntos de conexión de la API de la región us-east-1. El espacio de nombres de [Amazon Chime SDK Meetings](#) puede dirigirse a los puntos de conexión de la API de reuniones de Amazon Chime SDK en cualquier región en la que estén disponibles. Para obtener una lista actualizada de las regiones de reuniones, consulte [Regiones de AWS disponibles para Amazon Chime SDK](#) en esta guía.

puntos de conexión

El espacio de nombres de [Amazon Chime SDK Meetings](#) utiliza puntos de conexión de API diferentes a los del espacio de nombres de [Amazon Chime](#).

Solo el punto de conexión utilizado para crear una reunión se puede utilizar para modificarlo. Esto significa que una reunión creada a través de un punto de conexión en EU-CENTRAL-1 solo se puede modificar a través de EU-CENTRAL-1. También significa que no puede dirigirse a una reunión creada a través del espacio de nombres Chime con el espacio de nombres ChimeSDKMeetings incluido en US-EAST-1. Para obtener más información sobre los puntos de conexión actuales, consulte [Mapeo de API](#) en esta guía.

Entidad principal de servicio

El espacio de nombres [Amazon Chime SDK Meetings](#) utiliza una nueva entidad principal de servicio: `meetings.chime.amazonaws.com`. Si tiene políticas de acceso de SQS, SNS u otras políticas de IAM que otorgan acceso al servicio, debe actualizar esas políticas para conceder acceso a la nueva entidad principal del servicio.

APIs

El espacio de nombres de [Amazon Chime SDK Meetings](#) solo contiene información APIs para crear y administrar reuniones. El espacio de nombres [Amazon Chime](#) incluye APIs reuniones y otras partes del servicio Amazon Chime.

CreateMeeting campos obligatorios

En el espacio de nombres de Amazon Chime SDK Meetings, [CreateMeeting](#) y [CreateMeetingWithAttendees](#) APIs requieren que se ExternalMeetingId especifiquen MediaRegion los campos y.

Valores de ID externos

El espacio de nombres [Amazon Chime SDK Meetings](#) impone la validación de las adiciones en los valores que se pueden usar para ExternalMeetingId y ExternalUserId.

Reducción de eco

El espacio de nombres [Amazon Chime SDK Meetings](#) ofrece una reducción de eco basada en el machine learning para evitar que el ruido y el sonido del altavoz local vuelvan a circular a la reunión. Consulte la guía sobre GitHub para obtener más información.

Capacidades de los asistentes

El espacio de nombres de [Amazon Chime SDK Meetings](#) proporciona un control pormenorizado de las capacidades de los asistentes a una reunión para enviar y recibir audio, video y contenido.

Replicación de medios

El espacio de nombres [Amazon Chime SDK Meetings](#) ofrece replicación de contenido multimedia para vincular una reunión principal con reuniones réplicas para reunir hasta 10 000 personas en una sesión en tiempo real. Los participantes conectados a una sesión réplica reciben los archivos multimedia de los ponentes conectados a la sesión principal, pero pueden ascender a la reunión principal. Para más información, consulte [Uso de la replicación de contenido multimedia para reuniones de Amazon Chime SDK](#) de esta guía.

AppKeys y TenantIds

El espacio de nombres de [Amazon Chime SDK Meetings](#) proporciona una forma de limitar el acceso desde una red a reuniones específicas de Amazon Chime SDK. Para más información, consulte [Uso AppKeys y arrendamiento del IDs SDK de Amazon Chime](#) de esta guía.

Canalización de medios

Las canalizaciones multimedia de Amazon Chime SDK funcionan con las reuniones creadas en cualquier punto de conexión, ya sea con [Amazon Chime SDK Meetings](#) o con el espacio de nombres de [Amazon Chime](#). Consulte las [regiones disponibles](#) para ver la lista más reciente de regiones en proceso de creación de contenido multimedia.

Aplicaciones multimedia SIP

Las aplicaciones multimedia SIP de Amazon Chime SDK funcionan con reuniones creadas en cualquier punto de conexión de reuniones, ya sea con [Amazon Chime SDK Meetings](#) o con el espacio de nombres de [Amazon Chime](#). Cuando se utilizan aplicaciones multimedia SIP con una reunión creada a través del espacio de nombres Amazon Chime SDK Meetings, la acción [JoinChimeMeeting](#) requiere el parámetro MeetingId.

Adicional APIs

El espacio de nombres Meetings tiene una lista cada vez mayor de APIs lo que no tiene el espacio de nombres Chime. Si está empezando a utilizar Amazon Chime SDK, utilice el espacio de nombres de reuniones para acceder a las características más recientes.

Uso de regiones de reuniones para reuniones de Amazon Chime SDK

Las reuniones de Amazon Chime SDK tienen regiones de Control y regiones multimedia. Las regiones de control tienen un punto de conexión de API que se utiliza para crear, actualizar y eliminar reuniones. Las regiones multimedia albergan las reuniones propiamente dichas.


Por lo general, el servicio de aplicaciones usa el [AWS SDK](#) para [firmar y llamar a](#) APIs las regiones de control. El cliente de su aplicación utiliza las bibliotecas de clientes del SDK de Amazon Chime para [JavaScriptiOS](#) o [Android](#) para conectarse a la reunión en las regiones multimedia.

Una región de control puede crear una reunión en cualquier región multimedia de la misma AWS partición. Sin embargo, solo puede actualizar una reunión en la región de control utilizada para crearla. Para encontrar la región multimedia más cercana a un cliente, llama a [nearest-media-regionhttps://.l.chime.aws](https://.l.chime.aws).

[Eventos](#) de reuniones como una AttendeeJoined llamada [EventBridge](#), [Amazon Simple Queue Service \(SQS\)](#) o [Amazon Simple Notification Service \(SNS\)](#) en la región de control de reuniones.

Para obtener una lista de las regiones multimedia y de control de reuniones de Amazon Chime SDK disponibles, consulte [Regiones de AWS disponibles para Amazon Chime SDK](#) en esta guía.

Este diagrama muestra el flujo de datos típico a través de las regiones de control y multimedia.



Elegir una región de control

Recuerde estos factores al elegir una región de control para una reunión de Amazon Chime SDK:

- Requisitos reglamentarios. ¿Su aplicación debe estar dentro de una frontera geopolítica o utilizar un punto de conexión con módulos criptográficos validados por el FIPS 140-2?
- Latencia de la API. El uso de la región de control más cercana a la AWS región del servicio de aplicaciones puede ayudar a reducir la latencia de la API. A su vez, esto ayuda a reducir el tiempo necesario para crear reuniones y permite a los usuarios unirse a las reuniones más rápido.
- Alta disponibilidad. Puede utilizar varias regiones de control para implementar arquitecturas de alta disponibilidad. Sin embargo, cada región de control funciona de forma independiente. Además, solo puede actualizar las reuniones en la región de control utilizada para crearlas. Además, debe usar esa misma región para consumir eventos de reuniones con [EventBridgeAmazon Simple Queue Service \(SQS\)](#) o [Amazon Simple Notification Service \(SNS\)](#).

Selección de una región multimedia

Note

Le recomendamos que especifique siempre un valor en el parámetro `MediaRegion` de la acción de la API [CreateMeeting](#). Para obtener más información acerca de las regiones, consulte [Regiones de AWS disponibles para Amazon Chime SDK](#).

Al elegir una región multimedia para su reunión de Amazon Chime SDK, tenga en cuenta estos factores comunes:

Requisitos reglamentarios

Si sus reuniones de Amazon Chime SDK están sujetas a normas que exigen que se celebren dentro de una frontera geopolítica, considere la posibilidad de realizar una codificación rígida de la región de la reunión según una lógica de aplicación fija.

Por ejemplo, una aplicación de telemedicina puede requerir que todas las reuniones se celebren dentro de la jurisdicción del médico. Si la aplicación es compatible con clínicas ubicadas tanto en Europa como en los Estados Unidos, puede usar la dirección de cada clínica para seleccionar una región dentro de su jurisdicción.

Calidad de las reuniones

Cuando una reunión de Amazon Chime SDK se celebra en una región multimedia, el audio y el video de cada asistente se envían y reciben desde esa región. A medida que aumenta la distancia entre el asistente y la región, la latencia de la red puede afectar a la calidad de la reunión. Especificar una región para la reunión de Amazon Chime SDK puede ayudar a mejorar la calidad de la reunión para los asistentes, tanto si se encuentran cerca unos de otros como si están distribuidos geográficamente.

Puede utilizar uno de los métodos siguientes para elegir una región multimedia para la reunión de Amazon Chime SDK:

Realizar una codificación rígida de una región multimedia

Se recomienda si todas las reuniones de Amazon Chime SDK se organizan en una región de AWS específica.

Seleccionar la región multimedia más cercana

Se recomienda si los asistentes a la reunión de Amazon Chime SDK se encuentran en la misma región de AWS , pero las reuniones se celebran en regiones diferentes.

Buscar la región multimedia más cercana

Para encontrar la región multimedia más cercana capaz de organizar una reunión del SDK de Amazon Chime, llame a [nearest-media-regionhttps://i.chime.aws](https://i.chime.aws/nearest-media-region). Este punto de conexión devuelve una sola región, como {"region": "us-west-2"}. Llame a la URL desde la aplicación cliente para identificar la región más cercana al usuario y, a continuación, utilice el resultado en el parámetro MediaRegion de la API [CreateMeeting](#) para crear la reunión en esa región.

Por lo general, se llama a la URL cuando se inicia la aplicación cliente o cuando cambia su conexión de red. Al predeterminar la región más cercana, se evita añadir la latencia de la llamada en el momento de la creación de la reunión.

Búsqueda de la región de medios (EE. UU.) más cercana AWS GovCloud

Para encontrar la región AWS GovCloud (EE. UU.) más cercana que pueda organizar una reunión del SDK de Amazon Chime, llame a [nearest-us-gov-mediahttps://-region.i.chime.aws](https://-region.i.chime.aws/nearest-us-gov-media). Este punto de conexión devuelve la región más cercana, como {"region": "us-gov-west-1"}. Llame a la URL de su aplicación cliente para identificar la AWS GovCloud (EE. UU.) más cercana al usuario y utilice el resultado en el MediaRegion parámetro de la [CreateMeeting](#) API para crear la reunión en esa región.

Por lo general, se llama a la URL cuando se inicia la aplicación cliente o cuando cambia su conexión de red. Al predeterminar la región más cercana, se evita añadir la latencia de la llamada en el momento de la creación de la reunión.

JavaScript ejemplo

En el siguiente ejemplo, se utiliza HTML JavaScript para devolver la región multimedia y la región multimedia AWS GovCloud (EE. UU.) más cercanas.

```
<html>
<head>
  <title>Amazon Chime SDK - Nearest Media Region</title>
  <script>
```

```

async function getNearestMediaRegion(partition) {

    console.log('Nearest media region partition: ' + partition);

    const url = ('aws-us-gov' == partition) ? 'https://nearest-us-gov-media-
region.1.chime.aws' : 'https://nearest-media-region.1.chime.aws';
    let result = ('aws-us-gov' == partition) ? 'us-gov-west-1' : 'us-west-2';

    try { //Find the nearest media region
        console.log('Nearest media region URL: ' + url);
        const response = await fetch(url, {method: 'GET'} );
        const body = await response.json();
        result = body.region;
    } catch (error) {
        console.log(error.message);
    } finally {
        console.log('Nearest media region found: ' + result);
        return result;
    }
}

async function findRegions(partition) {
    aws.innerText = await getNearestMediaRegion();
    awsusgov.innerText = await getNearestMediaRegion('aws-us-gov');
}
</script>
</head>
<body>
<h3>Nearest media region, by AWS partition</h3>
<table>
  <tr><th>Partition</th><th>Media Region</th></tr>
  <tr><td>aws</td><td id="aws">Finding...</td></tr>
  <tr><td>aws-us-gov</td><td id="awsusgov">Finding...</td></tr>
</table>
<script>
  findRegions();
</script>
</body>
</html>

```

Comprobación del estado de región

Llame a <https://region.status.chime.aws/> para obtener información sobre el estado del servicio de Amazon Chime SDK en cada región. El resultado muestra las regiones recomendadas. Si una región multimedia tiene un estado diferente al recomendado, el punto de conexión de la región multimedia más cercano no devolverá esa región.

A continuación se muestra un ejemplo típico.

```
{
  "MeetingsControlRegions": {
    "us-east-1": "recommended",
    "us-west-2": "recommended",
    "eu-central-1": "recommended",
    "eu-west-2": "recommended",
    "ap-south-1": "recommended",
    "ap-southeast-1": "recommended",
    "ap-southeast-2": "recommended",
    "ap-northeast-1": "recommended",
    "ap-northeast-2": "recommended",
    "il-central-1": "recommended",
    "ca-central-1": "recommended",
    "af-south-1": "recommended"
  },
  "MeetingsMediaRegions": {
    "af-south-1": "recommended",
    "ap-northeast-1": "recommended",
    "ap-northeast-2": "recommended",
    "ap-south-1": "recommended",
    "ap-southeast-1": "recommended",
    "ap-southeast-2": "recommended",
    "ca-central-1": "recommended",
    "eu-central-1": "recommended",
    "eu-north-1": "recommended",
    "eu-south-1": "recommended",
    "eu-west-1": "recommended",
    "eu-west-2": "recommended",
    "eu-west-3": "recommended",
    "sa-east-1": "recommended",
    "us-east-1": "recommended",
    "us-west-2": "recommended",
    "us-east-2": "recommended",
    "us-west-1": "recommended",
```



```

    "il-central-1": "recommended"
  },
  "MediaPipelineControlRegions": {
    "us-east-1": "recommended",
    "us-west-2": "recommended",
    "eu-central-1": "recommended",
    "eu-west-2": "recommended",
    "ap-south-1": "recommended",
    "ap-southeast-1": "recommended",
    "ap-southeast-2": "recommended",
    "ap-northeast-1": "recommended",
    "ap-northeast-2": "recommended",
    "ca-central-1": "recommended"
  },
  "MediaPipelineDataRegions": {
    "af-south-1": "recommended",
    "ap-northeast-1": "recommended",
    "ap-northeast-2": "recommended",
    "ap-south-1": "recommended",
    "ap-southeast-1": "recommended",
    "ap-southeast-2": "recommended",
    "ca-central-1": "recommended",
    "eu-central-1": "recommended",
    "eu-north-1": "recommended",
    "eu-south-1": "recommended",
    "eu-west-1": "recommended",
    "eu-west-2": "recommended",
    "eu-west-3": "recommended",
    "sa-east-1": "recommended",
    "us-east-1": "recommended",
    "us-west-2": "recommended",
    "us-east-2": "recommended",
    "us-west-1": "recommended"
  }
}

```

Creación de reuniones para Amazon Chime SDK

El siguiente procedimiento demuestra cómo crear una reunión con audio y video para las aplicaciones de servidor y cliente. Antes de comenzar, debe integrar la aplicación cliente con una biblioteca de clientes de Amazon Chime SDK. Para obtener más información, consulta [Más información sobre las bibliotecas cliente de Amazon Chime SDK](#).

Para crear una reunión con audio y video

1. Complete los siguientes pasos desde la aplicación de servidor:
 - a. Utilice la acción de la API [CreateMeeting](#) en la referencia de la API de Amazon Chime SDK para crear una reunión. Especifique una AWS región mediante el `MediaRegion` parámetro. Para obtener más información sobre cómo elegir una región de reunión, consulte [Regiones de reunión](#).
 - b. Agregue asistentes a la reunión mediante la acción de la API [CreateAttendee](#) o la acción de la API [BatchCreateAttendee](#). Transfiera de forma segura la reunión y el asistente desde su aplicación de servidor al cliente autorizado como asistente respectivo. Para obtener más información sobre las reuniones y los asistentes, consulte [Meeting](#) y [Attendee](#) en la referencia de la API de Amazon Chime SDK.
2. Complete los siguientes pasos desde la aplicación de cliente:
 - a. Utilice una biblioteca cliente de Amazon Chime SDK para construir un objeto de `MeetingSessionConfiguration`. Utilice la información sobre la reunión y los asistentes de los pasos anteriores.
 - b. Implemente la interfaz `AudioVideoObserver`.
 - c. Cree un `MeetingSession` con la `MeetingSessionConfiguration`.
 - d. Utilice el `AudioVideoFacade` del `MeetingSession` para controlar el contenido multimedia en tiempo real.
 - i. Registre una instancia de la interfaz `AudioVideoObserver`. Esto le permite recibir eventos cuando cambia el estado de la reunión.
 - ii. Seleccione los dispositivos iniciales para la entrada de audio, la salida de audio y la entrada de video.
 - iii. Inicie la sesión audiovisual.
 - iv. Inicie la captura de video local cuando el usuario quiera compartir el video.
 - v. Para mostrar los mosaicos de video, gestionar los eventos de los mosaicos de video y vincular los mosaicos a las superficies de video de la aplicación cliente.
 - vi. Gestione otras interacciones de los usuarios, como silenciar y volver a silenciar, o iniciar y detener la captura de video local.
 - vii. Para salir de la reunión, detenga la sesión audiovisual.

- e. (Opcional) Utilice el `AudioVideoFacade` del `MeetingSession` para compartir contenido multimedia, como capturas de pantalla, con otros clientes.
 - i. Inicie la sesión de pantalla compartida. El contenido se une a la reunión como asistente adicional.
 - ii. Para visualizar el contenido compartido, gestione los eventos de los mosaicos de video y vincule los mosaicos a superficies en la aplicación cliente.
 - iii. Gestionar otras interacciones, como pausar, reiniciar o detener el contenido compartido.

Las reuniones finalizan cuando ejecuta la acción de la API [DeleteMeeting](#). Además, las reuniones finalizan automáticamente cuando:

- La duración de la reunión supera las 24 horas.
- La reunión es una [réplica de una reunión](#) y finaliza la reunión principal.
- En una reunión que no sea una réplica, ningún asistente se conectó durante cinco minutos continuos.

Selección de las características de reunión mediante Amazon Chime SDK

Al llamar a la API [CreateMeeting](#), puede especificar características para ponerlas a disposición de los clientes que se unan a la sesión. Tenga en cuenta que algunas opciones de características conllevan una facturación adicional.

Las siguientes características están disponibles para sesiones:

- `Audio.EchoReduction`: reducción del eco de machine learning.
- `Video.MaxResolution`: resolución máxima de video de la cámara web.
- `Content.MaxResolution`: resolución máxima para compartir contenido.
- `Attendees.MaxCount`: número máximo de asistentes.

Temas

- [Uso del audio. EchoReduction](#)

- [Uso del vídeo. MaxResolution](#)
- [Uso del contenido. MaxResolution](#)
- [Uso de asistentes. MaxCount](#)
- [Uso de las características de reunión en una aplicación cliente](#)

Uso del audio. EchoReduction

Use `Audio.EchoReduction` para evitar que el sonido del altavoz de un usuario vuelva a circular en una reunión.

La reducción del eco es ideal para situaciones en las que el altavoz del usuario será el principal dispositivo de salida del audio de una reunión. Por ejemplo, cuando varios usuarios asisten a una reunión desde el mismo dispositivo en una sala de conferencias o cuando un asistente remoto individual no lleva auriculares.

La reducción de eco está disponible en las bibliotecas cliente JavaScript y React. Para obtener más información, consulte la [documentación en GitHub](#). Se aplican costos adicionales; consulte la [página de precios de Amazon Chime SDK](#) para obtener más información.

Uso del vídeo. MaxResolution

Utilice `Video.MaxResolution` para especificar la resolución máxima de video de la cámara web para la reunión. La característica proporciona las siguientes opciones:

- None: no se permite el video de cámara
- HD: video de cámara de alta definición (1280x720p)
- FHD: full-high-definition cámara de vídeo (1920x1080)

Si se solicita video FHD (1080p), se crea una sesión de WebRTC de alta definición. Consulte la [página de precios de Amazon Chime SDK](#) para obtener más información.

Si un cliente intenta enviar un video de la cámara web por encima de un máximo especificado, el servicio lo rechaza y envía el siguiente mensaje de error:

```
Disabled video/content send capability, reason: Video resolution is above limit of current meeting feature selection.
```

Uso del contenido. MaxResolution

Utilice `Content.MaxResolution` para especificar la resolución máxima para compartir contenido para la reunión. La característica proporciona las siguientes opciones:

- `None`: no se permite compartir contenido
- `FHD`: intercambio full-high-definition de contenido (1920 x 1080)
- `UHD`: intercambio de ultra-high-definition contenido (3840x2160)

Si se solicita contenido UHD (4K), se crea una sesión de WebRTC de alta definición.

Si un cliente intenta enviar un contenido compartido más allá de la resolución máxima, esa resolución se reduce verticalmente al máximo especificado. Se escala mediante la aplicación de `MediaTrackConstraints` a la pista de contenido compartido. Los siguientes ejemplos muestran cómo escalar una pista compartida.

```
const constraint: MediaTrackConstraints = {
  width: { ideal: videoQualitySettings.videoWidth },
  height: { ideal: videoQualitySettings.videoHeight },
  frameRate: { ideal: videoQualitySettings.videoFrameRate },
};
this.context.logger.info(
  `Video track (content = ${isContentAttendee}) with constraint: ${JSON.stringify(
    constraint
  )}`, trackSettings: ${JSON.stringify(trackSettings)}
);
try {
  await mediaStreamTrack.applyConstraints(constraint);
} catch (error) {
  this.context.logger.info(
    `Could not apply constraint for video track (content = ${isContentAttendee})`
  );
}
```

La siguiente tabla muestra el comportamiento esperado para el intercambio de contenido.

Característica de contenido	Resolución nativa para compartir contenido	Escalado	Resolución de codificación de contenido
FHD	1280x720	No	1280x720
FHD	1920x1080	No	1920x1080
FHD	3840 x 2160	Sí	1920x1080
UHD	1920x1080	No	1920x1080
UHD	3840 x 2160	No	3840 x 2160
UHD	4200x2400	Sí	3780x2160

Uso de asistentes. MaxCount

Use `Attendee.MaxCount` para especificar el número máximo de asistentes permitidos a una reunión. El límite superior de asistentes. `MaxCount` depende del tipo de sesión. Para una sesión estándar, puede seleccionar un máximo de 250 asistentes. Para una sesión de alta definición, debe seleccionar un valor de hasta 25 asistentes.

Si solicita contenido de video FHD (1080p) o UHD (4K), la sesión será de alta definición.

Se aplican costos de capacidad de los asistentes para las sesiones de alta definición. Consulte la [página de precios de Amazon Chime SDK](#) para obtener más información.

Uso de las características de reunión en una aplicación cliente

Creación de una reunión con características específicas

Para crear una reunión, llame a la API [CreateMeeting](#) y especifique las características de reunión deseadas. En el siguiente ejemplo, se muestra cómo especificar todas las características.

```
// You must migrate to the Amazon Chime SDK Meetings namespace.
const chime = AWS.ChimeSDKMeetings({ region: "eu-central-1" });
```

```
// Create meeting
const meetingInfo = await chime.createMeeting({
  ...
  MeetingFeatures: {
    Audio: {
      EchoReduction: 'AVAILABLE'
    },
    Video: {
      MaxResolution: 'FHD'
    },
    Content: {
      MaxResolution: 'UHD'
    },
    Attendee: {
      MaxCount: 25
    },
  },
}).promise();
```

Uso de las características de reunión en un cliente

Después de crear una reunión con las características deseadas, puede transferir `joinInfo` al crear el objeto `MeetingSessionConfiguration`. Las características de la reunión se utilizan en la creación de `meetingSession` para establecer la resolución y la velocidad de bits del video de la cámara web y la resolución y la velocidad de bits para compartir contenido.

```
const configuration = new MeetingSessionConfiguration(this.joinInfo.Meeting,
  this.joinInfo.Attendee);

this.meetingSession = new DefaultMeetingSession(
  configuration,
  this.meetingLogger,
  this.deviceController,
  new DefaultEventController(configuration, this.meetingLogger, this.eventReporter)
);
```

Uso de multimedia de WebRTC en las reuniones de Amazon Chime SDK

Amazon Chime SDK admite dos tipos de sesiones de WebRTC, estándar y de alta definición. En los siguientes temas se describen los archivos multimedia disponibles en cada tipo de sesión cuando se utilizan las bibliotecas cliente del SDK de Amazon Chime para React JavaScript, iOS y Android.

Temas

- [Audio](#)
- [Video](#)
- [Compartir contenido](#)
- [Mensajes de datos](#)

Audio

Cada cliente de Amazon Chime envía una transmisión de audio a las sesiones y recibe una transmisión de audio de la sesión. Por lo general, los micrófonos de los dispositivos locales generan el audio. El audio recibido es una mezcla del audio enviado desde los demás clientes de la sesión.

Los tipos de sesión admiten frecuencias de toma de muestras de hasta 48 kHz y hasta 2 canales (estéreo) codificados con velocidades de bits de hasta 128 kbps mediante el códec Opus. Sin embargo, las transmisiones de audio enviadas y recibidas varían según el tipo de biblioteca cliente:

- Las bibliotecas cliente del SDK de Amazon Chime para JavaScript React admiten el envío y la recepción de audio mono y estéreo con la frecuencia de muestreo más alta admitida por el dispositivo y el navegador, hasta un máximo de 48 kHz.
- Las bibliotecas cliente de Amazon Chime SDK para iOS y Android admiten el envío de audio mono de hasta 48 kHz y la recepción de audio estéreo a 48 kHz.

Video

Cada cliente de Amazon Chime puede enviar una transmisión de video a la sesión y recibir hasta 25 transmisiones de video de la sesión. El video enviado suele proceder de la cámara web del dispositivo local. Cada cliente puede seleccionar hasta 25 transmisiones de video para recibirlas y cambiar la selección en cualquier momento de la sesión.

Las sesiones estándar admiten resoluciones de vídeo de hasta 1280 x 720 a 30 fotogramas por segundo codificadas con velocidades de bits de hasta 1500 kbps mediante H.264,, y. VP8 VP9 AV1

Las sesiones de alta definición admiten resoluciones de vídeo de hasta 1920 x 1080 a 30 fotogramas por segundo codificadas con velocidades de bits de hasta 2500 kbps mediante H.264,, y. VP8 VP9 AV1

Las bibliotecas cliente del SDK de Amazon Chime para JavaScript React admiten el envío de vídeo en transmisión simultánea a 15 fotogramas por segundo o con codificación de vídeo escalable (SVC). SVC codifica una sola transmisión de video con tres capas espaciales y tres capas temporales al 100 %, 50 % y 25 % de los valores objetivo. El servicio selecciona automáticamente la capa que se va a enviar a cada espectador en función del ancho de banda disponible de los espectadores.

Las bibliotecas de clientes de Amazon Chime SDK para iOS y Android admiten el envío de hasta 15 fotogramas por segundo. Sin embargo, Amazon Chime SDK administra automáticamente la velocidad de fotogramas y la resolución reales.

La codificación y decodificación de video utilizan la aceleración de hardware cuando está disponible para mejorar el rendimiento.

Si un cliente envía un video con una velocidad de bits superior a la velocidad de bits máxima permitida, la sesión comienza primero a enviar al cliente mensajes con la velocidad de bits máxima estimada del receptor a través del protocolo de control en tiempo real. Si el cliente sigue enviando video con una velocidad de bits superior a la velocidad de bits máxima permitida, la sesión descarta los paquetes de transmisión de video entrantes.

Compartir contenido

Hasta dos clientes pueden compartir contenido en la sesión. Un contenido compartido puede incluir una pista de video, una pista de audio o ambas. Un ejemplo común de un recurso compartido de contenido es el uso compartido de pantalla, que utiliza la captura de pantalla como fuente del contenido. Otro ejemplo es compartir contenido pregrabado con pistas de video y audio.

El audio del contenido se mezcla con la transmisión de audio enviada por la sesión. El audio del contenido admite frecuencias de muestreo de hasta 48 kHz y hasta 2 canales (estéreo) codificados con velocidades de bits de hasta 128 kbps mediante el códec Opus.

El contenido de video se envía a la sesión y se reenvía a los clientes en una transmisión de video independiente. Las sesiones estándar admiten video de contenido de hasta 1920x1080 a

30 fotogramas por segundo. Las sesiones de alta definición admiten contenido de video de hasta 3840 x 2160 a 30 fotogramas por segundo.

La captura de pantalla para compartir contenido utiliza la resolución de la pantalla o ventana que se está capturando, hasta la resolución de contenido máxima para el tipo de sesión y hasta 30 fotogramas por segundo. Sin embargo, las capacidades del dispositivo y el navegador pueden limitar esos valores.

Las bibliotecas cliente del SDK de Amazon Chime JavaScript y React permiten compartir contenido desde capturas de pantalla y otras fuentes.

Las bibliotecas de clientes de Amazon Chime SDK para iOS y Android solo admiten el uso compartido de contenido de captura de pantalla.

Mensajes de datos

Los mensajes de datos permiten a un cliente transmitir información a otros clientes de la sesión. Por ejemplo, una aplicación puede usar mensajes de datos para compartir reacciones con emojis durante una sesión.

Cada mensaje de datos incluye:

- Un tema, una cadena de hasta 64 caracteres.
- Hasta 2 KB de datos, incluido el tema.

Un cliente envía un mensaje de datos a la sesión y la sesión envía el mensaje de datos a todos los clientes conectados.

De forma opcional, la sesión puede almacenar en caché el mensaje de datos durante un máximo de cinco minutos. Si un cliente se une a una sesión o se vuelve a conectar a ella, la sesión enviará automáticamente al cliente cualquier mensaje de datos en caché que no se haya enviado anteriormente. La memoria caché de sesiones almacena un máximo de 1024 mensajes de datos.

Una sesión admite hasta 100 mensajes de datos enviados por segundo. Al utilizar la [transcripción en directo](#), cada cliente recibe los [mensajes de transcripción](#) mediante mensajes de datos, que se incluyen en el total de mensajes enviados por segundo.

Configuración de códecs de video para reuniones de Amazon Chime SDK

Un dispositivo cliente utiliza un códec de video para comprimir el video sin procesar antes de enviarlo al servicio y para descomprimir el video recibido antes de procesarlo.

Cuando utilice la biblioteca de clientes del SDK de Amazon Chime JavaScript, puede especificar sus preferencias de códecs para el envío de vídeo.

Las bibliotecas de clientes de Amazon Chime SDK para iOS y Android seleccionan automáticamente el códec para usted en función de las capacidades del dispositivo.

Configuración de las preferencias del códec de video

En la biblioteca de clientes del SDK de Amazon Chime para JavaScript, puede especificar preferencias de códecs de vídeo independientes para la cámara web y el vídeo de contenido.

[Utilice el `AudioVideoControllerFacade setVideoCodecSendPreferences` función](#) para configurar sus preferencias de códec para enviar vídeo de cámara web. El enlace lo lleva a. GitHub

Las preferencias se transmiten como una matriz ordenada, con el códec preferido primero y el códec menos preferido al final.

Al proporcionar varias preferencias de códecs, el servicio selecciona automáticamente el códec preferido para que puedan decodificarlo todos los asistentes a la sesión.

El siguiente ejemplo muestra cómo configurar una preferencia de códec de vídeo VP9 con una opción alternativa de: VP8

```
// A meeting session has already been created and stored in `this.meetingSession`
this.meetingSession.audioVideo.setVideoCodecSendPreferences(
  [
    VideoCodecCapability.vp9(),
    VideoCodecCapability.vp8()
  ]
);
```

Las siguientes situaciones se aplican a las preferencias:

- Óptimo: el cliente codifica el vídeo con el códec. VP9

- Alternativa local: si el cliente no admite la VP9 codificación, recurre a la codificación. VP8 Si el cliente no admite la VP8 codificación, recurre a cualquier códec compatible con el navegador y el servicio.
- Recurso alternativo: si otro cliente de la sesión no tiene un VP9 decodificador, este cliente recurre a la codificación. VP8
- Fallo local: si el cliente no admite VP9 o no VP8 codifica, no enviará el vídeo.

Para configurar las preferencias de uso compartido de contenido, utilice la [ContentShareControllerFacade.setContentShareVideoCodecPreferences](#) función para configurar sus preferencias de códec para enviar contenido de vídeo. Este enlace lo lleva a. GitHub

El siguiente ejemplo establece una preferencia de códec de vídeo para contenido VP9 con una opción alternativa de. VP8

```
// A meeting session has already been created and stored in `this.meetingSession`
this.meetingSession.audioVideo.setContentShareVideoCodecPreferences(
[
VideoCodecCapability.vp9(),
VideoCodecCapability.vp8()
]
);
```

Configuración de la red para reuniones de Amazon Chime SDK

Al integrar Amazon Chime SDK en su aplicación cliente, el SDK se conecta a su servicio de back-end para enviar y recibir mensajes de audio, video, contenido compartido y datos. Si la red de sus usuarios bloquea el tráfico al servicio de Amazon Chime SDK, su capacidad para utilizar el servicio se verá afectada. Los administradores de red pueden usar esta información para reconfigurar su red y permitir el acceso al servicio Amazon Chime SDK.

Note

Al configurar la red, debe habilitar los mecanismos de extensión para DNS (EDNS0) de forma predeterminada. Esto permite que su aplicación llegue a los servicios de Amazon Chime SDK al garantizar que la información del host tenga el tamaño correcto para los paquetes UDP.


Temas

- [Configuración multimedia y de señalización](#)
- [Configuración para Amazon Voice Focus](#)
- [Configuración para la reducción del eco](#)
- [Configuración para reemplazar el fondo y difuminarlo](#)
- [Configuración de las políticas de seguridad del contenido del navegador](#)
- [Uso AppKeys y arrendamiento del IDs SDK de Amazon Chime](#)

Configuración multimedia y de señalización

El audio, el video y el contenido de Amazon Chime SDK utilizan el transporte mediante el protocolo de datagramas de usuario (UDP) siempre que es posible. Si el UDP está bloqueado, Amazon Chime SDK intenta establecer una conexión de seguridad de la capa de transporte (TLS) para el transporte de medios bidireccional. La señalización y los mensajes de datos del SDK de Amazon Chime utilizan el Protocolo de control de transmisión (TCP) y WebSocket las conexiones.

El siguiente diagrama muestra una red típica con una aplicación que ejecuta Amazon Chime SDK.



Amazon Chime SDK utiliza los siguientes destinos y puertos para los medios y la señalización.

Dominio	IPv4 Subred	IPv6 Subred	Puertos
*.chime.aws	99.77.128.0/18	2600:f0f 0:4100: :/40	TCP 443
			UDP:3478

Esta subred es el servicio de CHIME_MEETINGS en los [rangos de direcciones IP de AWS](#).

Configuración para Amazon Voice Focus

Las bibliotecas de clientes de Amazon Chime SDK para iOS y Android incluyen el módulo Amazon Voice Focus. La biblioteca de clientes del SDK de Amazon Chime para JavaScript descargar el módulo Amazon Voice Focus de Amazon. CloudFront La biblioteca de clientes de Amazon Chime SDK para Windows no es compatible con Voice Focus.

Amazon Voice Focus utiliza los siguientes destinos y puertos.

Dominio	Puertos
*.sdkassets.chime.aws	TCP 443

Esta subred es el servicio de CLOUDFRONT en los [rangos de direcciones IP de AWS](#).

Configuración para la reducción del eco

La biblioteca de clientes del SDK de Amazon Chime para JavaScript descargar el módulo de reducción de eco de Amazon. CloudFront

La reducción de eco utiliza los siguientes destinos y puertos.

Dominio	Puertos
*.sdkassets.chime.aws	TCP 443

Esta subred es el servicio de CLOUDFRONT en los [rangos de direcciones IP de AWS](#).

Configuración para reemplazar el fondo y difuminarlo

La biblioteca de clientes del SDK de Amazon Chime para JavaScript descargar el módulo de reemplazo y desenfoque del fondo de Amazon. CloudFront

La sustitución del fondo y el desenfoque utilizan los siguientes destinos y puertos.

Dominio	Puertos
*.sdkassets.chime.aws	TCP 443

Esta subred es el servicio de CLOUDFRONT en los [rangos de direcciones IP de AWS](#).

Configuración de las políticas de seguridad del contenido del navegador

Cuando crea una aplicación con la biblioteca de clientes del SDK de Amazon Chime JavaScript, debe configurar las políticas de seguridad del contenido del navegador en su aplicación. Para obtener más información, consulte la [Guía de políticas de seguridad de contenido](#) en GitHub.

Uso AppKeys y arrendamiento del IDs SDK de Amazon Chime

Puede usar AppKeys un arrendatario IDs para limitar el acceso desde una red a las sesiones multimedia de WebRTC del SDK de Amazon Chime de aplicaciones específicas.

Los desarrolladores utilizan Amazon Chime SDK para crear aplicaciones que envíen y reciban video en tiempo real a través de UDP. Los usuarios de la aplicación requieren acceso UDP a la subred de [CHIME_MEETINGS](#). Las organizaciones (propietarios de redes) pueden usar AppKeys un inquilino IDs para limitar el acceso desde su red solo a las sesiones multimedia de WebRTC de una aplicación específica.


Ejemplo 1: Uso AppKeys

Si la aplicación A y la aplicación B utilizan Amazon Chime SDK, una organización puede permitir que la aplicación A acceda a las sesiones multimedia de WebRTC desde su red, pero bloquear la aplicación B y cualquier otra aplicación que utilice Amazon Chime SDK. Las organizaciones pueden hacerlo con App-A AppKey y un proxy HTTPS. Para obtener más información, consulte [Restricción del acceso a una aplicación específica](#) más adelante en este tema.

Ejemplo 2: Uso AppKeys de un arrendatario IDs

Si la App-A está disponible públicamente y la utilizan muchos clientes, es posible que una organización desee permitir que la App-A acceda a las sesiones multimedia de WebRTC desde su red solo cuando sus usuarios formen parte de la sesión y bloquear el acceso a todas las demás sesiones de la App-A. Las organizaciones pueden hacerlo mediante el uso de la aplicación AppKey, el ID de inquilino de la organización y un proxy HTTPS. Para obtener más información, consulte [Restricción del acceso a un inquilino específico](#) más adelante en este tema.

Para usar AppKeys un arrendatarioIDs, debe tener un servidor proxy HTTPS que permita agregar encabezados HTTPS a una solicitud. En el siguiente diagrama se muestra cómo IDs funcionan AppKeys los Tenant.



En la imagen, la App-A tiene los inquilinos A-1 y A-2, y la App-B tiene los inquilinos B-1 y B-2. En este caso, AppKey solo permite que la App-A se conecte a la sesión multimedia de WebRTC, y el ID de inquilino solo admite al inquilino A-1 en la sesión.

Temas

- [Restricción del acceso a una aplicación específica](#)
- [Restricción del acceso a un inquilino específico](#)
- [Ejemplos de encabezado HTTP](#)

Restricción del acceso a una aplicación específica

Un AppKey es un valor único y uniforme de 256 bits que Amazon Chime crea para cada cuenta. Si no tienes un AppKey, puedes solicitarlo a Amazon Support. Si tienes varias cuentas AWS, puedes solicitar una AppKey común para todas tus cuentas.

Note

Puedes compartir las AppKeys públicamente de forma segura y permitir que otras organizaciones limiten el acceso desde sus redes.

El SDK de Amazon Chime asocia automáticamente cada sesión multimedia de WebRTC en AppKey función del ID de AWS cuenta utilizado para crear la sesión. Para limitar el acceso desde su red a aplicaciones específicas, haga lo siguiente:

1. Dirija todas las solicitudes salientes a la subred CHIME_MEETINGS a través de un servidor proxy HTTPS.
2. Configure el servidor proxy para agregar el siguiente encabezado a todas las solicitudes salientes a la subred CHIME_MEETINGS:

X-Amzn-Chime-App-Keys: *comma-separated list of allowed AppKeys*.

Por ejemplo, X-Amzn-Chime-App-Keys: *AppKey-A, AppKey-B, AppKey-C* permite que las aplicaciones asociadas AppKeys a ellas accedan a la subred.

Amazon Chime SDK inspecciona las conexiones entrantes de las sesiones multimedia WebRTC en busca del encabezado X-Amzn-Chime-App-Keys y aplica la siguiente lógica:

1. Si el X-Amzn-Chime-App-Keys encabezado está presente e incluye el de la sesión AppKey, acepta la conexión.
2. Si el X-Amzn-Chime-App-Keys encabezado está presente pero no incluye el de la sesión AppKey, rechaza la conexión con un error 403.
3. Si el encabezado X-Amzn-Chime-App-Keys no está presente, acepte la conexión. Si los usuarios pueden acceder a la aplicación desde fuera de la red de la organización, también pueden acceder a la sesión.

Restricción del acceso a un inquilino específico

Un TenantID es un identificador opaco creado por los desarrolladores. Recuerde lo siguiente acerca de TenantIDs:

- No IDs se garantiza que los inquilinos sean únicos entre las solicitudes, por lo que debe especificar una AppKey para cada lista de ID de inquilino.
- IDs Los inquilinos distinguen mayúsculas de minúsculas. Introdúzcalos exactamente según lo prescrito por el desarrollador.
- Una organización puede limitar el acceso a varias aplicaciones, pero solo puede especificar un inquilino IDs para algunas de esas aplicaciones. Las aplicaciones sin Tenant IDs pueden conectarse a todas las sesiones multimedia de WebRTC.

Para asociar una sesión de prensa al inquilinoIDs, el promotor primero debe añadir la TenantIds propiedad y una lista de inquilinos IDs a un [CreateMeeting](#) o [CreateMeetingWithAttendees](#) request.

Por ejemplo:

```
CreateMeeting(..., TenantIds : [ tenantId1, tenantId2 ] )
```

Para limitar el acceso desde la red de una organización a su sesión multimedia de WebRTC en aplicaciones específicas, haga lo siguiente:

1. Siga los pasos de [Restricción del acceso a una aplicación específica](#).
2. Configure el servidor proxy HTTPS para añadir un encabezado X-Amzn-Chime-Tenants en las conexiones salientes. Incluya una lista de AppKeys un inquilinoIDs, delimitada como se muestra en este ejemplo: X-Amzn-Chime-Tenants: *AppKey-A:tenantId-A-1,tenantId-A-2;AppKey-B:tenantId-B-1,tenantId-B-2*

Amazon Chime SDK inspecciona las conexiones entrantes de las sesiones multimedia WebRTC en busca del encabezado X-Amzn-Chime-Tenants y aplica la siguiente lógica:

- Si el encabezado incluye las de la sesión, acepte la conexión AppKey:tenantId.
- Si el encabezado incluye la sesión AppKey pero no coincide en tenantId, rechace la conexión con un error 403.
- Si el encabezado no incluye el AppKey de la sesión, acepte la conexión.
- Si el encabezado incluye el AppKey de la sesión, pero la sesión no tiene al menos un tenantId permitido, rechace la conexión con un error 403. Puede que se trate de un error de desarrollador.
- Si el encabezado no está presente, acepte la conexión. Si los usuarios pueden acceder a la aplicación desde fuera de la red de la organización, también podrán acceder a todas las sesiones.

Ejemplos de encabezado HTTP

Los siguientes ejemplos muestran algunas de las formas de usar un inquilino IDs en AppKeys los encabezados HTTPS.

Una aplicación con un inquilino

X-Amzn-Chime-App-Keys: *AppKey*

X-Amzn-Chime-Tenants: *AppKey:orgId*

Los usuarios solo pueden acceder a las sesiones multimedia de WebRTC de la organización en la aplicación especificada. Todas las aplicaciones se bloquean.

Una aplicación con dos inquilinos

X-Amzn-Chime-App-Keys: *AppKey*

X-Amzn-Chime-Tenants: *AppKey:engineeringId,salesId*

Los usuarios solo pueden acceder a las sesiones multimedia de ingeniería y ventas de la aplicación especificada. Todas las aplicaciones se bloquean.

Dos aplicaciones, una limitada a un inquilino

X-Amzn-Chime-App-Keys: *AppKey1,AppKey2*

X-Amzn-Chime-Tenants: *AppKey1:orgId*

Los usuarios solo pueden acceder a las sesiones multimedia de la organización en la aplicación 1 y a cualquier sesión en la aplicación 2. Todas las aplicaciones se bloquean.

Descripción de los eventos de ciclo de vida de reuniones de Amazon Chime SDK

Amazon Chime SDK envía eventos del ciclo de vida de las reuniones, que puede utilizar para activar notificaciones e iniciar flujos de trabajo posteriores. Algunos ejemplos del uso de eventos de reunión incluyen:

- Actualizar metadatos cuando un asistente se une a una reunión de Amazon Chime SDK o sale de ella.
- Implementar notificaciones push o listas para una reunión de Amazon Chime SDK.
- Medir el uso del uso compartido de video y contenido en las reuniones de Amazon Chime SDK.

Puedes enviar eventos a Amazon EventBridge, Amazon Simple Notification Service (SNS) y Amazon Simple Queue Service (SQS). Para obtener más información, consulta la sección [Eventos de AWS los servicios](#) en la Guía del EventBridge usuario de Amazon.

Inicio de una reunión de Amazon Chime SDK

Amazon Chime SDK envía este evento cuando comienza una nueva reunión.

Example Datos de evento

El siguiente ejemplo muestra los datos para este evento.

```
{
  "version": "0",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "region": "us-east-1",
  "detail-type": "Chime Meeting State Change",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "resources": []
  "detail": {
    "version": "0",
    "eventType": "chime:MeetingStarted",
    "timestamp": 12344566754,
    "meetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "externalMeetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "mediaRegion": "us-east-1"
  }
}
```

Fin de una reunión de Amazon Chime SDK

Amazon Chime SDK envía este evento cuando finaliza una reunión activa.

Note

Por motivos de eficiencia, el servicio también envía este evento cuando llamas al [DeleteMeetingAPI](#).

Example Datos de evento

El siguiente ejemplo muestra los datos para este evento.

```
{
  "version": "0",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "region": "us-east-1",
  "detail-type": "Chime Meeting State Change",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
```

```
"resources": []
"detail": {
  "version": "0",
  "eventType": "chime:MeetingEnded",
  "timestamp": 12344566754,
  "meetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
  "externalMeetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
  "mediaRegion": "us-east-1"
}
```

Se agrega un asistente de Amazon Chime SDK

Amazon Chime SDK envía este evento cuando se añade un nuevo asistente a una reunión activa.

Example Datos de evento

El siguiente ejemplo muestra los datos para este evento.

```
{
  "version": "0",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "region": "us-east-1",
  "detail-type": "Chime Meeting State Change",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "resources": []
  "detail": {
    "version": "0",
    "eventType": "chime:AttendeeAdded",
    "timestamp": 12344566754,
    "meetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "attendeeId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "externalUserId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "externalMeetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "mediaRegion": "us-east-1"
  }
}
```

Se elimina un asistente de Amazon Chime SDK

El SDK de Amazon Chime envía este evento cuando se utiliza el [DeleteAttendee](#) API para eliminar a un asistente de una reunión activa.

Example Datos de evento

El siguiente ejemplo muestra los datos para este evento.

```
{
  "version": "0",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "region": "us-east-1",
  "detail-type": "Chime Meeting State Change",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "resources": [],
  "detail": {
    "version": "0",
    "eventType": "chime:AttendeeDeleted",
    "timestamp": 12344566754,
    "meetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "attendeeId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "externalUserId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "externalMeetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "mediaRegion": "us-east-1"
  }
}
```

Se autoriza un asistente de Amazon Chime SDK

El Amazon Chime SDK envía este evento cuando un usuario, que ya se ha unido a la reunión, utiliza el mismo token de unión para volver a unirse a la reunión. Por ejemplo, un usuario puede cambiar de una máquina de escritorio a un dispositivo móvil. De esta forma, se “transfiere” la reunión al nuevo dispositivo.

Example Datos de evento

El siguiente ejemplo muestra los datos para este evento.

```
{
  "version": "0",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "region": "us-east-1",
  "detail-type": "Chime Meeting State Change",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
```

```

"resources": []
"detail": {
  "version": "0",
  "eventType": "chime:AttendeeAuthorized",
  "timestamp": 12344566754,
  "meetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
  "attendeeId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
  "externalUserId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
  "externalMeetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
  "mediaRegion": "us-east-1"
}
}

```

Un asistente de Amazon Chime SDK se une a una reunión

Amazon Chime SDK envía este evento cuando un asistente existente se une a una reunión de Amazon Chime SDK mediante el transporte de red especificado.

Example Datos de evento

El siguiente ejemplo muestra los datos para este evento.

```

{
  "version": "0",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "region": "us-east-1",
  "detail-type": "Chime Meeting State Change",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "resources": []
  "detail": {
    "version": "0",
    "eventType": "chime:AttendeeJoined",
    "timestamp": 12344566754,
    "meetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "attendeeId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "externalUserId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "networkType": "Voip",
    "externalMeetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "mediaRegion": "us-east-1"
  }
}

```

Un asistente de Amazon Chime SDK abandona una reunión

Amazon Chime SDK envía este evento cuando un asistente existente sale de una reunión de Amazon Chime SDK mediante el transporte de red especificado.

Note

El servicio nunca envía eventos `chime:AttendeeLeft` y `chime:AttendeeDropped` para la misma acción de “salir”. Abandonar y salir son acciones diferentes, y el sistema envía el evento correspondiente a cada acción.

Por ejemplo, supongamos que un asistente con mala conexión se une a una reunión a las 11 de la mañana. Puede esperar las siguientes acciones:

```
11:00 API - CreateAttendee, CreateMeetingWithAttendee, or BatchCreateAttendee
11:00 Event - chime:AttendeeAdded
11:01 Action - user joins meeting
11:01 Event - chime:AttendeeJoined
11:02 Action - user's connection drops
11:02 Event - chime:AttendeeDropped
11:03 Action - user's connection restored
11:03 Event - chime:AttendeeJoined
11:30 Action - user leaves meeting
11:30 Event - chime:AttendeeLeft
```

Example Datos de evento

El siguiente ejemplo muestra los datos para este evento.

```
{
  "version": "0",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "region": "us-east-1",
  "detail-type": "Chime Meeting State Change",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "resources": [],
  "detail": {
    "version": "0",
    "eventType": "chime:AttendeeLeft",
    "timestamp": 12344566754,
```



```
"meetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
"attendeeId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
"externalUserId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
"networkType": "Voip",
"externalMeetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
"mediaRegion": "us-east-1"
}
}
```

Un asistente de Amazon Chime SDK abandona una reunión

Amazon Chime SDK envía este evento cuando un asistente actual abandona una reunión de Amazon Chime SDK, normalmente debido a una mala conexión. Cuando el servicio no recibe paquetes durante 10 a 15 segundos, considera que el cliente ha abandonado la reunión y emite el evento.

El servicio suele activar acciones de abandono, pero los clientes también pueden activarlas. Por ejemplo, supongamos que un usuario cambia su portátil de Wi-Fi a Ethernet. Esto constituye un cambio de adaptador de red y la conexión se restablece. A su vez, eso restablece el websocket y desencadena una acción combinada de abandono-uniión.

Note

El servicio nunca envía eventos `chime:AttendeeLeft` y `chime:AttendeeDropped` para la misma acción de “salir”. Abandonar y salir son acciones diferentes, y el sistema envía el evento correspondiente a cada acción.

Por ejemplo, supongamos que un asistente con mala conexión se une a una reunión a las 11 de la mañana. Puede esperar las siguientes acciones:

```
11:00 API - CreateAttendee, CreateMeetingWithAttendee, or BatchCreateAttendee
11:00 Event - chime:AttendeeAdded
11:01 Action - user joins meeting
11:01 Event - chime:AttendeeJoined
11:02 Action - user's connection drops
11:02 Event - chime:AttendeeDropped
11:03 Action - user's connection restored
11:03 Event - chime:AttendeeJoined
11:30 Action - user leaves meeting
11:30 Event - chime:AttendeeLeft
```

Example Datos de evento

El siguiente ejemplo muestra los datos para este evento.

```
{
  "version": "0",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "region": "us-east-1",
  "detail-type": "Chime Meeting State Change",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "resources": []
  "detail": {
    "version": "0",
    "eventType": "chime:AttendeeDropped",
    "timestamp": 12344566754,
    "meetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "attendeeId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "externalUserId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "networkType": "Voip",
    "externalMeetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "mediaRegion": "us-east-1"
  }
}
```

Un asistente de Amazon Chime SDK comienza a transmitir video

Amazon Chime SDK envía este evento cuando un asistente existente inicia una transmisión de video.

Example Datos de evento

El siguiente ejemplo muestra los datos para este evento.

```
{
  "version": "0",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "region": "us-east-1",
  "detail-type": "Chime Meeting State Change",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "resources": []
  "detail": {
```

```
"version": "0",
"eventType": "chime:AttendeeVideoStarted",
"timestamp": 12344566754,
"meetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
"attendeeId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
"externalUserId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
"externalMeetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
"mediaRegion": "us-east-1"
}
```

Un asistente de Amazon Chime SDK deja de transmitir video

Amazon Chime SDK envía este evento cuando un asistente existente deja de transmitir un video.

Example Datos de evento

El siguiente ejemplo muestra los datos para este evento.

```
{
  "version": "0",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "region": "us-east-1",
  "detail-type": "Chime Meeting State Change",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "resources": []
  "detail": {
    "version": "0",
    "eventType": "chime:AttendeeVideoStopped",
    "timestamp": 12344566754,
    "meetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "attendeeId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "externalUserId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "externalMeetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "mediaRegion": "us-east-1"
  }
}
```

Un asistente de Amazon Chime SDK comienza a compartir pantalla

Amazon Chime SDK envía este evento cuando un asistente existente comienza a compartir su pantalla.

Example Datos de evento

El siguiente ejemplo muestra los datos para este evento.

```
{
  "version": "0",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "region": "us-east-1",
  "detail-type": "Chime Meeting State Change",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "resources": [],
  "detail": {
    "version": "0",
    "eventType": "chime:AttendeeContentVideoStarted",
    "timestamp": 12344566754,
    "meetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "attendeeId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "externalUserId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "externalMeetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "mediaRegion": "us-east-1"
  }
}
```

Un asistente de Amazon Chime SDK deja de compartir pantalla

Amazon Chime SDK envía este evento cuando un asistente existente deja de compartir su pantalla.

Example Datos de evento

El siguiente ejemplo muestra los datos para este evento.

```
{
  "version": "0",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "region": "us-east-1",
  "detail-type": "Chime Meeting State Change",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "resources": [],
  "detail": {
    "version": "0",
```

```

    "eventType": "chime:AttendeeContentVideoStopped",
    "timestamp": 12344566754,
    "meetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "attendeeId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "externalUserId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "externalMeetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "mediaRegion": "us-east-1"
  }
}

```

Se han actualizado las capacidades de los asistentes de Amazon Chime SDK

Amazon Chime SDK envía este evento cuando se actualizan las capacidades existentes de un asistente.

Example Datos de evento

```

{
  "version": "0",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "id": "12345678-1234-1234-1234-111122223333",
  "region": "us-east-1",
  "detail-type": "Chime Meeting State Change",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "resources": [],
  "detail": {
    "version": "0",
    "eventType": "chime:AttendeeCapabilitiesUpdated",
    "success": 1, // value can be 1 or 0. 1 means success, 0 means failure
    "timestamp": 12344566754,
    "meetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "externalMeetingId": "mymeeting",
    "attendeeId": "attendeeId",
    "externalUserId": "externalUserId"
    "mediaRegion": "us-east-1"
    "attendeeCapabilities": {
      "audio": "SendReceive",
      "video": "SendReceive",
      "content": "SendReceive"
    }
  }
}

```

El contenido de un asistente de Amazon Chime SDK se une a una reunión

Amazon Chime SDK envía este evento cuando un recurso compartido de contenido se une a una reunión de Amazon Chime SDK utilizando el transporte de red especificado.

Example Datos de evento

El siguiente ejemplo muestra los datos para este evento.

```
{
  "version": "0",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "region": "us-east-1",
  "detail-type": "Chime Meeting State Change",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "resources": []
  "detail": {
    "version": "0",
    "eventType": "chime:AttendeeContentJoined",
    "timestamp": 12344566754,
    "meetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "attendeeId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "externalUserId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "networkType": "Voip",
    "externalMeetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "mediaRegion": "us-east-1"
  }
}
```

El contenido del asistente de Amazon Chime SDK abandona una reunión

Amazon Chime SDK envía este evento cuando un recurso compartido de contenido abandona una reunión de Amazon Chime SDK utilizando el transporte de red especificado.

Example Datos de evento

El siguiente ejemplo muestra los datos para este evento.

```
{
  "version": "0",
  "source": "aws.chime",
```

```

"account": "111122223333",
"region": "us-east-1",
"detail-type": "Chime Meeting State Change",
"time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"resources": []
"detail": {
  "version": "0",
  "eventType": "chime:AttendeeContentLeft",
  "timestamp": 12344566754,
  "meetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
  "attendeeId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
  "externalUserId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
  "networkType": "Voip",
  "externalMeetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
  "mediaRegion": "us-east-1"
}
}

```

El contenido de un asistente de Amazon Chime SDK se elimina de una reunión

Amazon Chime SDK envía este evento cuando un recurso compartido de contenido abandona una reunión de Amazon Chime SDK, normalmente debido a un ancho de banda reducido.

Example Datos de evento

El siguiente ejemplo muestra los datos para este evento.

```

{
  "version": "0",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "region": "us-east-1",
  "detail-type": "Chime Meeting State Change",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "resources": []
  "detail": {
    "version": "0",
    "eventType": "chime:AttendeeContentDropped",
    "timestamp": 12344566754,
    "meetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "attendeeId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "externalUserId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "networkType": "Voip",

```

```
    "externalMeetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",  
    "mediaRegion": "us-east-1"  
  }  
}
```

El contenido de un asistente de Amazon Chime SDK comienza a transmitir video

Amazon Chime SDK envía este evento cuando un recurso compartido de contenido comienza a transmitir video.

Example Datos de evento

El siguiente ejemplo muestra los datos para este evento.

```
{  
  "version": "0",  
  "source": "aws.chime",  
  "account": "111122223333",  
  "region": "us-east-1",  
  "detail-type": "Chime Meeting State Change",  
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",  
  "resources": [],  
  "detail": {  
    "version": "0",  
    "eventType": "chime:AttendeeContentVideoStarted",  
    "timestamp": 12344566754,  
    "meetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",  
    "attendeeId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",  
    "externalUserId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",  
    "externalMeetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",  
    "mediaRegion": "us-east-1"  
  }  
}
```

El contenido de un asistente de Amazon Chime SDK deja de transmitir video

Amazon Chime SDK envía este evento cuando un recurso compartido de contenido deja de transmitir video.

Example Datos de evento

El siguiente ejemplo muestra los datos para este evento.


```
{
  "version": "0",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "region": "us-east-1",
  "detail-type": "Chime Meeting State Change",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "resources": []
  "detail": {
    "version": "0",
    "eventType": "chime:AttendeeContentVideoStopped",
    "timestamp": 12344566754,
    "meetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "attendeeId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "externalUserId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "externalMeetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "mediaRegion": "us-east-1"
  }
}
```

Descripción de CloudWatch las métricas de Amazon para las reuniones del SDK de Amazon Chime

Cuando usa el SDK de Amazon Chime, envía métricas de servicio y uso a CloudWatch. Las métricas le permiten utilizar CloudWatch gráficos y paneles para supervisar el consumo de los servicios del SDK de Amazon Chime. Las métricas capturan los datos de cada API a la que llame.

En las secciones siguientes se enumeran y describen las métricas.

Temas

- [Métricas de servicios](#)
- [Métricas de uso de las API](#)

Métricas de servicios

Amazon Chime SDK publica las siguientes métricas de servicio en el espacio de nombres AWS/ChimeSDK:

Métrica	Unidad	Descripción
AttendeeAuthorizationSuccess	Recuento	Recuento total de intentos de autorización correctos. Éxito significa que se permitió a un asistente unirse a la reunión.
AttendeeAuthorizationError	Recuento	El recuento total de errores de autorización indica que el asistente no pudo unirse a la reunión.
AttendeeAudioDrops	Recuento	Recuento total de caídas de audio.
AttendeeContentDrops	Recuento	Recuento total de caídas de contenido compartido.
MeetingSQSNotificationErrors	Recuento	Recuento total de errores de notificación de SQS.
MeetingSNSNotificationErrors	Recuento	Recuento total de errores de notificación de SNS.

Métricas de uso de las API

Las métricas de uso de la API corresponden a las cuotas AWS de servicio. Puede configurar alarmas que le avisen cuando su uso se acerque a una Service Quota. Para obtener más información sobre CloudWatch la integración con las cuotas de servicio, consulte las [métricas de uso de AWS](#) en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon.

Amazon Chime SDK publica las siguientes métricas de API en el espacio de nombres AWS/Usage, con el nombre del servicio ChimeSDK.

Métrica	Descripción
CallCount	El número total de llamadas realizadas a una API en Amazon Chime SDK. SUM representa

Métrica	Descripción
	el número total de llamadas a la API durante el período especificado.
ErrorCount	El número total de errores generados por una API en Amazon Chime SDK. SUM representa el número total de llamadas a la API durante el período especificado.
ThrottleCount	El número total de errores de limitación generados por una API en Amazon Chime SDK. SUM, que representa el número total de llamadas a la API durante el período especificado.

Amazon Chime SDK publica métricas de uso en el espacio de nombres AWS/Usage con las siguientes dimensiones:

Dimensión	Descripción
Servicio	El nombre del AWS servicio que contiene el recurso. En el caso de las métricas de uso de Amazon Chime SDK, el valor de esta dimensión es ChimeSDK.
Tipo	El tipo de entidad que se notifica. En este momento, el único valor válido para las métricas de uso de Amazon Chime SDK es API.
Recurso	El tipo de recurso que informa de la métrica. En el caso de las métricas de uso de Amazon Chime SDK, el valor de esta dimensión es el nombre de la API.
Clase	La clase de recurso a la que se realiza el seguimiento. En este momento, el único valor

Dimensión	Descripción
	válido para las métricas de Amazon Chime SDK es None.

Creación de canalizaciones multimedia de Amazon Chime SDK

En esta sección, le mostramos cómo crear canalizaciones de contenido multimedia, que se utilizan para capturar o transmitir una reunión de Amazon Chime SDK. Antes de empezar, debe integrar la aplicación cliente con la biblioteca de clientes de Amazon Chime SDK. Para obtener más información, consulte [Más información sobre las bibliotecas cliente de Amazon Chime SDK](#). Para obtener más información sobre las canalizaciones multimedia, consulte [Capture Amazon Chime SDK Meetings Using media pipelines](#) en el AWS Business Productivity Blog.

Important

Usted y sus usuarios finales deben comprender que la grabación de las reuniones de Amazon Chime SDK puede estar sujeta a las leyes o reglamentos relacionados con la grabación de comunicaciones electrónicas. Es su responsabilidad y la de sus usuarios finales cumplir con todas las leyes aplicables en relación con las grabaciones, incluida la notificación adecuada a todos los participantes de una sesión grabada de que la sesión o la comunicación se está grabando y obtener su consentimiento.

Usted y sus usuarios finales son responsables de todo el contenido que se transmita mediante el servicio Media Live Connector y deben asegurarse de que dicho contenido no infrinja la ley, infrinja o se apropie indebidamente de los derechos de ningún tercero, ni infrinja de otro modo una cláusula importante de su acuerdo con Amazon.

Temas

- [Consideraciones para la creación de canalizaciones multimedia de Amazon Chime SDK](#)
- [Descripción de los límites predeterminados para las canalizaciones de contenido multimedia de Amazon Chime SDK](#)
- [Migración al espacio de nombres de canalizaciones multimedia de Amazon Chime SDK](#)
- [Descripción de la creación de canalización multimedia de Amazon Chime SDK](#)
- [Creación de canalizaciones de captura multimedia en las reuniones de Amazon Chime SDK](#)

- [Creación de canalizaciones de concatenaciones multimedia en las reuniones de Amazon Chime SDK](#)
- [Creación de conectores en vivo multimedia en las reuniones de Amazon Chime SDK](#)
- [Creación de canalizaciones multimedia mediante Amazon Chime SDK](#)
- [Composición de audio y video en una sola vista en las reuniones de Amazon Chime SDK](#)
- [Creación de un rol vinculado a servicios para las canalizaciones de contenido multimedia de Amazon Chime SDK](#)
- [Uso de eventos de canalizaciones de contenido multimedia de Amazon Chime SDK](#)
- [Prácticas recomendadas para detener las canalizaciones de contenido multimedia de Amazon Chime SDK](#)

Consideraciones para la creación de canalizaciones multimedia de Amazon Chime SDK

Una canalización de contenido multimedia puede constar de una de estas canalizaciones:

- **Captura multimedia:** se utilizan canalizaciones de captura multimedia para capturar transmisiones de audio, video y contenido compartido, además de eventos de reuniones y mensajes de datos. Todas las canalizaciones de captura multimedia guardan sus datos en el bucket de [Amazon Simple Storage Service](#) (S3) que usted cree. Puede crear una canalización de captura de contenido multimedia por reunión de Amazon Chime SDK. Para obtener más información, consulta [Descripción de la creación de canalización multimedia de Amazon Chime SDK](#).
- **Concatenación de contenido multimedia:** se utilizan canalizaciones de concatenación de contenido multimedia para concatenar los artefactos de un canal de captura de contenido multimedia. Las canalizaciones de concatenación funcionan de forma independiente de las canalizaciones de captura de contenido multimedia y de conexión en vivo. Para obtener más información, consulta [Creación de canalizaciones de concatenaciones multimedia en las reuniones de Amazon Chime SDK](#).
- **Conector Media Live:** se utilizan las canalizaciones de Media Live Connector para conectarse a servicios que le permiten transmitir las reuniones de Amazon Chime SDK a un punto de conexión RTMP. Puede crear hasta una canalización de conectores de media live por reunión de Amazon Chime SDK. Para obtener más información, consulta [Creación de conectores en vivo multimedia en las reuniones de Amazon Chime SDK](#).

- Transmisión multimedia: se utilizan las canalizaciones de transmisión multimedia para capturar el audio individual de todos los asistentes a una reunión, además del audio mixto generado por una canalización de concatenación multimedia. Todas las canalizaciones de transmisión multimedia guardan sus datos en [Amazon Kinesis Video Streams](#) (KVS). Para obtener más información, consulta [Creación de canalizaciones multimedia mediante Amazon Chime SDK](#).

Las canalizaciones que cree dependen del espacio de nombres que utilice. Si usa el espacio de nombres Chime, solo puede crear canalizaciones de captura de contenido multimedia. Si usa el espacio de nombres ChimeSdkMediaPipelines, también puede crear canalizaciones de concatenación de contenido multimedia y conector multimedia en directo, así como utilizar características de composición. Si desea migrar al espacio de nombres de ChimeSdkMediaPipelines, consulte [Migración al espacio de nombres de canalizaciones multimedia de Amazon Chime SDK](#).

Descripción de los límites predeterminados para las canalizaciones de contenido multimedia de Amazon Chime SDK

En la siguiente tabla se muestran los límites predeterminados para canalización de medios activa en cada región. Cada tipo de canalización cuenta para el límite. Si superas el límite de cualquier región, las excepciones [CreateMediaCapturePipeline](#), [CreateMediaConcatenationPipeline](#), y [CreateMediaLiveConnectorPipeline](#) APIs arrojarán las excepciones de límite de recursos excedido.

Puedes usar la página Service Quotas de la AWS consola para ajustar tus límites de canalización activos o puedes ponerte en contacto con tu [representante de atención al cliente](#). Para obtener más información acerca de los límites de cumplimiento de Amazon Chime SDK, consulte [Cuotas de Amazon Chime SDK](#).

Region	Límite de canalización activo predeterminado
us-east-1	100
us-west-2	10
ap-northeast-1	10
ap-northeast-2	10
ap-south-1	10

Region	Límite de canalización activo predeterminado
ap-southeast-1	10
ap-southeast-2	10
ca-central-1	10
eu-central-1	10
eu-west-2	10

Migración al espacio de nombres de canalizaciones multimedia de Amazon Chime SDK

El espacio de `ChimeSdkMediaPipelines` nombres se utiliza para dirigirse a los puntos finales de la API de Media Pipeline en cualquier AWS región en la que estén disponibles. Utilice este espacio de nombres si acaba de empezar a utilizar Amazon Chime SDK. Para obtener más información sobre las regiones, consulte [Regiones de AWS disponibles para Amazon Chime SDK](#) en esta guía.

Las aplicaciones existentes que utilizan el espacio de nombres de [Amazon Chime](#) deberían planificar la migración al espacio de nombres dedicado.

Temas

- [Motivos para migrar sus canalizaciones](#)
- [Antes de migrar sus canalizaciones](#)

Motivos para migrar sus canalizaciones

Le animamos a migrar al espacio de nombres `ChimeSdkMediaPipelines` por los siguientes motivos:

Elección de un punto de conexión de API

El espacio de nombres Media Capture de Amazon Chime SDK es el único espacio de nombres de API que puede usar puntos de conexión de API en cualquier región en la que estén disponibles. Para obtener más información acerca de las regiones, consulte [Regiones de AWS disponibles para Amazon Chime SDK](#). Si desea utilizar puntos de conexión de API distintos de `us-east-1`, debe

utilizar el espacio de nombres ChimeSdkMediaPipelines. Para obtener más información sobre los puntos de conexión actuales, consulte [Mapeo de API](#) en esta guía.

Canal de contenido multimedia actualizado y nuevo APIs

Solo añadimos o actualizamos la canalización de contenido multimedia APIs en el espacio de ChimeSdkMediaPipelines nombres.

Antes de migrar sus canalizaciones

Antes de realizar la migración, tenga en cuenta las diferencias entre los espacios de nombres. En la siguiente tabla, se muestran y describen.

Elemento	Espacio de nombres de canalizaciones multimedia	Espacio de nombres de Chime
Nombres de espacio de nombres	ChimeSdkMediaPipelines	Chime
Regiones	Múltiple	Solo us-east-1
puntos de conexión	https://. media-pipelines-chime región .amazonaws.com	https://service.chime.aws.a mazon.com
Entidad principal de servicio	mediapipelines.chime.amazon aws.com	chime.amazonaws.com
APIs	Solo APIs para canales de medios	APIs para canales de contenido multimedia y otras partes de Amazon Chime
Reuniones	Las canalizaciones multimedia de las us-west-2 , ap-southeast-1 y eu-central-1 solo funcionan con las reuniones creadas en el espacio de nombres de Amazon Chime SDK Meetings. Las canalizaciones multimedia de la región de	Las canalizaciones multimedia funcionan con las reuniones creadas por cualquier punto de conexión de cualquiera de los dos espacios de nombres.

Elemento	Espacio de nombres de canalizaciones multimedia	Espacio de nombres de Chime
	us-east-1 funcionan con las reuniones creadas por cualquier punto de conexión de cualquiera de los dos espacios de nombres.	
Canalizaciones multimedia activas predeterminadas	100 en la región us-east-1 y 10 en las regiones us-west-2, ap-southeast-1 y eu-central-1.	100 en solo us-east-1.
Rol vinculado a servicios	AWSServiceRoleForAmazonChimeSDKMediaCanalizaciones	
Etiquetas	Disponible	No disponible para la cartera APIs de contenido multimedia.
CloudTrail fuente del evento	chime-sdk-media-pipelines.amazonaws.com	chime.amazonaws.com.
Conector multimedia en directo	Disponible	No disponible para la cartera de medios APIs.
Composición	Disponible	No disponible para el canal de medios APIs.
Concatenación	Disponible	No disponible.

La siguiente lista proporciona más información sobre las diferencias entre Chime y los espacios de AWS ChimeSdkMediaPipelines nombres.

Nombres de espacio de nombres

El espacio de nombres de Amazon Chime SDK usa el nombre formal `AWS.Chime`. El espacio de nombres Media Pipelines de Amazon Chime SDK usa el nombre formal `AWS.ChimeSDKMediaPipelines`. El formato preciso del nombre varía según la plataforma.

Por ejemplo, esta línea de código Node.js se dirige al espacio de nombres chime:

```
const chimeMediaPipelines = AWS.Chime();
```

Para migrar al espacio de nombres de Media Pipelines SDK, actualice esta línea de código con el nuevo espacio de nombres y la región del punto de conexión.

```
const chimeMediaPipelines = AWS.ChimeSDKMediaPipelines({ region: "eu-central-1" });
```

Regiones

El espacio de nombres Amazon Chime solo se dirige a los puntos de conexión de la API en la región US-EAST-1. El espacio de nombres Media Pipelines de Amazon Chime SDK se dirige a los puntos de conexión de la API Media Pipelines de Amazon Chime SDK en cualquier región que los tenga. Para obtener una lista actualizada de las regiones de Media Pipeline, consulte [Regiones de AWS disponibles para Amazon Chime SDK](#) en esta guía.

puntos de conexión

Para modificar una canalización de captura de contenido multimedia, debe utilizar el mismo punto de conexión en el que creó la canalización. Por ejemplo, si ha creado canalizaciones a través de un punto de conexión en eu-central-1, debe usar eu-central-1 para interactuar con esa canalización. Para obtener más información sobre los puntos de conexión actuales, consulte [Mapeo de API](#) en esta guía.

Entidad principal de servicio

El espacio de nombres [Media Pipelines de Amazon Chime SDK](#) utiliza una nueva entidad principal de servicio: `mediapipelines.chime.amazonaws.com`. Si dispone de un bucket de Amazon S3 u otras políticas de IAM que concedan acceso a los servicios, deberá actualizar dichas políticas para conceder acceso a la nueva entidad principal del servicio.

Por ejemplo, al crear una canalización de contenido multimedia, debe añadir los permisos de política que figuran en [Creación de un bucket de Amazon S3 para canalizaciones de captura multimedia de Amazon Chime SDK](#) a la nueva entidad principal del servicio. Para obtener más información sobre las políticas, consulte [Elementos de política JSON de AWS: entidad principal](#) en la Guía del usuario de IAM.

APIs

El espacio de nombres Media Pipelines del SDK de Amazon Chime solo contiene datos APIs que crean y administran canales multimedia. El espacio de nombres Amazon Chime incluye canales APIs de medios, reuniones y otras partes del servicio Amazon Chime.

Reuniones

Las canalizaciones de comunicación de la región de la IAD funcionan con las reuniones creadas por cualquier punto de conexión con cualquiera de los dos espacios de nombres.

Rol vinculado a servicios

Solo para el espacio de nombres Amazon Chime SDK Media Pipelines. Cree el rol de Pipelines. `AWSService RoleForAmazonChime SDKMedia`

Etiquetas

El espacio de nombres [Media Pipelines de Amazon Chime SDK](#) admite etiquetas. El rol debe tener permiso para llamar a la `TagResource` operación cuando llame a la [CreateMediaCapturePipeline](#) o [CreateMediaLiveConnectorPipeline](#) APIs con una o más etiquetas.

Descripción de la creación de canalización multimedia de Amazon Chime SDK

Debe seguir un proceso de varios pasos para crear una canalización de medios de Amazon Chime SDK y puede crear varios tipos de canalizaciones. En la siguiente lista se describe el proceso de creación y se proporcionan enlaces a más información sobre la creación de los distintos tipos de canalizaciones.

- Crear un bucket de Amazon S3. Debe crear el grupo en la misma AWS región que la reunión. Para obtener más información, consulta [Creación de un bucket de Amazon S3 para canalizaciones de captura multimedia de Amazon Chime SDK](#).
- Crear un rol vinculado al servicio con el nombre `AWSServiceRoleForAmazonChimeSDKMediaPipelines`. Esto permite que las canalizaciones multimedia accedan a las reuniones en su nombre. Para obtener más información, consulta [Creación de un rol vinculado a servicios para las canalizaciones de contenido multimedia de Amazon Chime SDK](#).

- Cree un rol de IAM con permisos suficientes para interactuar con la canalización multimedia del [SDK de Amazon Chime](#). APIs Para crear ese rol, recomendamos añadir la política administrada del [AmazonChimeSDK](#) desde la consola de IAM. La política contiene lo necesario APIs.

Su rol de IAM también debe tener permiso para llamar a la API [GetBucketPolicy](#) de Amazon S3 en todos los recursos. En el ejemplo siguiente se muestra una política típica para hacerlo.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": "s3:GetBucketPolicy",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Una vez tenga esos elementos, consulte estos temas para obtener información sobre la creación de canalizaciones.

- [Creación de canalizaciones de captura multimedia en las reuniones de Amazon Chime SDK](#)
- [Creación de canalizaciones de concatenaciones multimedia en las reuniones de Amazon Chime SDK](#)
- [Creación de conectores en vivo multimedia en las reuniones de Amazon Chime SDK](#)
- [Creación de canalizaciones multimedia mediante Amazon Chime SDK](#)

Creación de canalizaciones de captura multimedia en las reuniones de Amazon Chime SDK

Las canalizaciones de captura multimedia capturan transmisiones de audio, video y contenido compartido, además de eventos de reuniones y mensajes de datos. Todas las canalizaciones de captura multimedia guardan sus datos en el bucket de [Amazon Simple Storage Service](#) (S3) que usted cree. Puede crear una canalización de captura de contenido multimedia por reunión de Amazon Chime SDK.

En las siguientes secciones se explica cómo crear una canalización de captura multimedia. Siga las instrucciones en el orden en el que se enumeran.

Temas

- [Creación de un bucket de Amazon S3 para canalizaciones de captura multimedia de Amazon Chime SDK](#)
- [Activación del cifrado en el servidor para un bucket de Amazon S3 para las canalizaciones de captura multimedia de Amazon Chime SDK](#)
- [Habilitar el cifrado del lado del servidor a nivel de objeto con clave AWS KMS](#)
- [Creación de la canalización de captura multimedia de Amazon Chime SDK](#)
- [Uso de artefactos de captura multimedia de Amazon Chime SDK](#)
- [Configuración de la carpeta de audio para las canalizaciones de captura multimedia de Amazon Chime SDK](#)
- [Configuración de la carpeta de video para las canalizaciones de captura multimedia de Amazon Chime SDK](#)
- [Descripción de los mensajes de la carpeta del canal de datos para las canalizaciones de captura multimedia de Amazon Chime SDK](#)
- [Descripción de la estructura de carpetas de bucket de Amazon S3 para las canalizaciones de captura multimedia de Amazon Chime SDK](#)
- [Descripción de los archivos de eventos de reuniones para las canalizaciones de captura multimedia de Amazon Chime SDK](#)
- [Descripción de los archivos de transcripción para las canalizaciones de captura multimedia de Amazon Chime SDK](#)
- [Concatenación de flujos de datos para las canalizaciones de captura multimedia de Amazon Chime SDK](#)

Creación de un bucket de Amazon S3 para canalizaciones de captura multimedia de Amazon Chime SDK

Puede usar la consola Amazon S3 AWS SDKs, la o la AWS CLI para crear un bucket de Amazon S3. Para obtener más información, consulte [Creación de un bucket](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service (S3).

El bucket de Amazon S3 de su canalización de captura multimedia debe pertenecer a la misma cuenta de AWS que la reunión de Amazon Chime SDK. Además, debe conceder permiso para

s3:PutObject y s3:PutObjectAcl a la entidad principal de servicio de Amazon Chime SDK, mediapipelines.chime.amazonaws.com. Puede hacerlo con la consola Amazon S3 o con AWS Command Line Interface (AWS CLI). El bucket de Amazon S3 debe pertenecer a una de las [regiones multimedia de Amazon Chime SDK](#) disponibles.

Note

Asegúrese de añadir una política a su usuario de IAM para conceder acceso a su bucket. Además, si utiliza una región que está AWS deshabilitada de forma predeterminada, debe tener un bucket de Amazon S3 en esa región.

De forma predeterminada, AWS deshabilita las siguientes regiones y no puede alojar recursos para reuniones en ellas hasta que las habilite:

- África (Ciudad del Cabo)
- Asia-Pacífico (Hong Kong)
- Asia-Pacífico (Yakarta)
- Europa (Milán)
- Middle East (Bahrain)

Si utiliza una de esas regiones, debe tener un bucket de Amazon S3. Esto se aplica incluso si utiliza Amazon S3 APIs para comunicarse con regiones que no están bloqueadas de forma predeterminada y que ya tienen un bucket. Para obtener más información sobre cómo habilitar regiones bloqueadas, consulte [Administración de regiones de AWS](#) en la Referencia general de AWS.

Una vez que haya creado un bucket, registre su ARN. Se utiliza para crear una canalización de captura multimedia.

El siguiente ejemplo muestra una política de un bucket de Amazon S3.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "AWSChimeMediaCaptureBucketPolicy",
  "Statement": [
```

```
{
  "Sid": "AWSChimeMediaCaptureBucketPolicy",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "mediapipelines.chime.amazonaws.com"
  },
  "Action": [ "s3:PutObject", "s3:PutObjectAcl" ],
  "Resource": "arn:aws:s3:::Bucket_Name/*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:SourceAccount": "123456789012"
    },
    "ArnLike": {
      "aws:SourceArn": "arn:aws:chime:*:123456789012:*"
    }
  }
}
```

Activación del cifrado en el servidor para un bucket de Amazon S3 para las canalizaciones de captura multimedia de Amazon Chime SDK

Para habilitar el cifrado en el servidor para un bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), puede utilizar estos tipos de claves de cifrado:

- Una clave administrada de Amazon S3
- Una clave administrada por el cliente en el Servicio de administración de AWS claves (KMS)

Note

El servicio de administración de claves admite dos tipos de claves, las claves administradas por el cliente y las claves AWS administradas. Las reuniones de Amazon Chime SDK solo admiten claves administradas por el cliente.

Uso de una clave administrada de Amazon S3

Utilice la consola de Amazon S3, la CLI o la API de REST para habilitar el cifrado en el servidor para un bucket de Amazon S3. En ambos casos, elija Amazon S3 Key como tipo de clave de cifrado. No

hay que hacer nada más. Cuando se utiliza el depósito para la captura de contenido multimedia, los artefactos se cargan y cifran en el servidor. Para obtener más información, consulte [Especificación del cifrado de Amazon S3](#) en la Guía del usuario de Amazon S3.

Uso de una clave de su propiedad

Para habilitar el cifrado con una clave que usted administre, debe habilitar el cifrado del lado del servidor del bucket de Amazon S3 con una clave administrada por el cliente y, a continuación, añadir una declaración a la política de claves que permita a Amazon Chime usar la clave y cifrar cualquier artefacto cargado.

1. Crear una clave administrada por el cliente en KMS. Para obtener información sobre cómo hacerlo, consulte [Especificación del cifrado del lado del servidor con AWS KMS \(SSE-KMS\)](#) en la Guía del usuario de Amazon S3.
2. Añada una instrucción a la política de claves que permita que la acción de `GenerateDataKey` genere una clave para que la utilice la entidad principal del servicio de Amazon Chime SDK, `mediapipelines.chime.amazonaws.com`.

En este ejemplo se muestra una instrucción típica.

```
...
{
  "Sid": "MediaPipelineSSEKMS",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "mediapipelines.chime.amazonaws.com"
  },
  "Action": "kms:GenerateDataKey",
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:SourceAccount": "Account_Id"
    },
    "ArnLike": {
      "aws:SourceArn": "arn:aws:chime:*:Account_Id:*"
    }
  }
}
...
```


3. Si utiliza una canalización de concatenación de contenido multimedia, añada una instrucción a la política de claves que permita a la entidad principal del servicio de Amazon Chime SDK, `mediapipelines.chime.amazonaws.com`, utilizar la acción de `kms:Decrypt`.
4. Configure el bucket de Amazon S3 para habilitar el cifrado del lado del servidor con la clave.

Habilitar el cifrado del lado del servidor a nivel de objeto con clave AWS KMS

Media Capture Pipeline y Media Concatenation Pipeline pueden usar AWS Key Management Service (AWS KMS) claves administradas por el cliente para habilitar el cifrado del lado del servidor (SSE) para objetos individuales en un bucket de Amazon S3. Para configurarlo, debe usar la llamada a la API [CreateMediaCapturePipeline](#). La canalización de concatenación multimedia utilizará los parámetros de cifrado del lado del servidor de la canalización de captura multimedia asociada.

Para habilitar el SSE para objetos individuales (SSE a nivel de objeto) mediante la clave gestionada por el AWS KMS cliente, debe proporcionar la `SseAwsKeyManagementParams` estructura y la siguiente durante la llamada a la API: `SinkIamRoleArn` [CreateMediaCapturePipeline](#)

1. Utilice el `AwsKmsKeyId` parámetro de la `SseAwsKeyManagementParams` estructura para especificar la AWS KMS clave. Puede especificar el ID de clave mediante el ID, el ARN o el alias de la clave.
2. Utilice el `SinkIamRoleArn` parámetro para especificar la función de IAM para acceder a la AWS KMS clave y al bucket receptor de Amazon S3.
3. Si lo desea, puede utilizar el `AwsKmsEncryptionContext` parámetro de la `SseAwsKeyManagementParams` estructura para especificar el contexto de cifrado que se va a utilizar junto con los artefactos AWS KMS clave para mejorar la seguridad.

Note

Los `SinkIamRoleArn` parámetros `AwsKmsKeyId` y son codependientes. Cuando ambos estén presentes y sean válidos, Media Capture Pipeline asumirá la función y colocará cada artefacto en el receptáculo de cubos de Amazon S3 especificado con la clave especificada. AWS KMS La llamada a la [CreateMediaConcatenationPipeline](#) API no tiene parámetros nuevos, pero utilizará los parámetros antes mencionados si se especifican. Si planea concatenar artefactos, asegúrese de que la configuración de sus recursos esté establecida como se describe en la siguiente [Configuración](#) sección y de que sea persistente a lo largo del tiempo.

Configuración

`SinkIamRoleArn` debe tener los mismos permisos y acceso que el principal para colocar los artefactos en el bucket de Amazon S3. Para obtener más información sobre los permisos predeterminados esperados en el bucket de Amazon S3, consulte [Creación de un bucket de Amazon S3 para Amazon Chime SDK Media Capture](#) Pipelines. Para habilitar el SSE para objetos individuales, su bucket de Amazon S3 debe permitir que la función de IAM especificada mediante el realice el `SinkIamRoleArn` mismo conjunto de acciones que cabría esperar de la identidad de IAM que realiza la llamada. Para ello, añada el siguiente principio a su política de permisos de buckets de Amazon S3.

```
...
"Principal": {
  ...
  "AWS": "arn:aws:iam::<YOUR_ACCOUNT_ID>;role/<SINK_IAM_ROLE_NAME>"
  ...
},
...
```

`AwsKmsKeyId` debe apuntar a una clave que permita `SinkIamRoleArn` que funcione `GenerateDataKey`. Si se va a utilizar Media Concatenation Pipeline, la AWS KMS clave también debería permitir el uso de la acción. `Decrypt` Consulte el siguiente ejemplo.

Note

El recurso está configurado para usar un comodín “*”, que en este contexto de una política AWS KMS clave significa «sí mismo».

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::<YOUR_ACCOUNT_ID>;role/<YOUR_CUSTOMER_ROLE_ID>"
  },
  "Action": [
    "kms:GenerateDataKey",
    "kms:Decrypt"
  ],
  "Resource": "*"
}
```

El `SinkIamRoleArn` rol debe tener una relación de confianza que permita al servicio asumirlo. Consulte el siguiente ejemplo.

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "mediapipelines.chime.amazonaws.com"
  },
  "Action": "sts:AssumeRole",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:SourceAccount": "<YOUR_ACCOUNT_ID>"
    },
    "ArnLike": {
      "aws:SourceArn": "arn:aws:chime:*:<YOUR_ACCOUNT_ID>:*"
    }
  }
}
```

`SinkIamRoleArn` debe tener la siguiente política de permisos mínimos para Media Capture Pipeline. Consulte el siguiente ejemplo.

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": "kms:GenerateDataKey",
  "Resource": "arn:aws:kms:<KMS_KEY_REGION>:<KMS_KEY_ACCOUNT_ID>:key/<MS_KEY_ID>",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:SourceAccount": "<YOUR_ACCOUNT_ID>"
    },
    "ArnLike": {
      "aws:SourceArn": "arn:aws:chime:*:<YOUR_ACCOUNT_ID>:*"
    }
  }
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": ["s3:PutObject", "s3:PutObjectAcl"],
  "Resource": "arn:aws:s3:::<YOUR_DEDICATED_KMS_BUCKET_ID>/*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:SourceAccount": "<YOUR_ACCOUNT_ID>"
    }
  }
}
```

```

    "ArnLike": {
      "aws:SourceArn": "arn:aws:chime:*:<YOUR_ACCOUNT_ID>:*"
    }
  }
}

```

Además, la persona que llama debe poder pasar `SinkIamRoleArn` al servicio. En los casos en que la persona que llama no tenga ese permiso, debe añadirse explícitamente. Consulte el siguiente ejemplo.

```

{
  "Effect": "Allow",
  "Action": "iam:PassRole",
  "Resource": "<SINK_IAM_ROLE_ARN>",
  "Condition": {
    "ArnLike": {
      "iam:AssociatedResourceArn": "arn:aws:chime:*:<YOUR_ACCOUNT_ID>:media-
pipeline/*"
    },
    "StringEquals": {
      "iam:PassedToService": "mediapipelines.chime.amazonaws.com"
    }
  }
}

```

Implementación de la concatenación de medios

Si planea usar Media Concatenation Pipeline después de Media Capture, asegúrese de conocer [Creación de una canalización de concatenación de contenido multimedia del SDK de Amazon Chime](#) los permisos necesarios. Para que la canalización funcione con la AWS KMS clave del SSE a nivel de objeto, se deben ampliar los `SinkIamRoleArn` permisos (acciones permitidas) de la AWS KMS clave y del bucket de Amazon S3. Consulte el siguiente ejemplo.

```

...
{
  ...
  {
    ...
    "Action": ["kms:GenerateDataKey", "kms:Decrypt"]
    "Resource":
      "arn:aws:kms:<KMS_KEY_REGION>:<KMS_KEY_ACCOUNT_ID>:key/<KMS_KEY_ID>",

```

```
    ...
  }
  ...
  {
    "Action": [ "s3:PutObject", "s3:PutObjectAcl", "s3:GetObject",
"s3:ListBucket"],
    "Resource": "arn:aws:s3:::<YOUR_DEDICATED_KMS_BUCKET_ID>/*",
  }
  ...
}
```

Creación de la canalización de captura multimedia de Amazon Chime SDK

Después de crear y configurar su bucket o buckets de Amazon S3, debe crear una canalización de captura multimedia.

Para crear una canalización de captura multimedia

- Llame a la API [CreateMediaCapturePipeline](#).

Utilice el ARN de bucket como parámetro `SinkArn`.

Cuando se realiza correctamente, Amazon Chime SDK crea un asistente que se une a la reunión y la captura.

Después de crear una canalización de captura de contenido multimedia y configurar sus permisos, se crea una canalización de concatenación de contenido multimedia para concatenar los fragmentos multimedia de 5 segundos en un solo archivo. Para obtener más información, consulte [Creación de canalizaciones de concatenaciones multimedia en las reuniones de Amazon Chime SDK](#) más adelante en esta sección.

Uso de artefactos de captura multimedia de Amazon Chime SDK

Durante una reunión de Amazon Chime SDK, una canalización de captura de contenido multimedia crea los siguientes tipos de artefactos.

- Audio
- Video
- Mensajes del canal de datos

- Eventos de reunión
- Mensajes de transcripción

La canalización crea los artefactos en un conjunto de carpetas de su bucket de Amazon S3 y usted puede configurar las carpetas de audio y video para limitar determinados tipos de artefactos. En las siguientes secciones se explica la estructura de carpetas, cómo configurar las carpetas, cómo establecer los permisos para su bucket de Amazon S3 y cómo concatenar los archivos de artefactos.

Configuración de la carpeta de audio para las canalizaciones de captura multimedia de Amazon Chime SDK

La carpeta de audio contiene MP4 archivos de 5 segundos de la transmisión de audio mixto, lo que significa que contienen el audio de todos los asistentes, además del vídeo del orador activo. La carpeta contiene los archivos de toda la reunión. Si lo desea, puede configurar la carpeta para que contenga solo los artefactos de audio. El nombre de cada archivo contiene una marca de min-seconds-milleseconds tiempo yyyy-mm-dd-hour: La marca temporal está en UTC y marca la hora de inicio. Puede configurar la carpeta para que solo contenga artefactos de audio.

```
"ArtifactsConfiguration": {
  "Audio": {
    "MuxType": "AudioOnly"
  },
  "Content": {
    "State": "Disabled"
  },
  "Video": {
    "State": "Disabled"
  }
}
```

Configuración de la carpeta de video para las canalizaciones de captura multimedia de Amazon Chime SDK

La carpeta de vídeo contiene MP4 archivos de 5 segundos que contienen secuencias de vídeo, además de secuencias de contenido compartido si se especifican en la solicitud de la API. Cada nombre de archivo contiene una <attendeelD>marca de tiempo < yyyy-mm-dd-hour - min-seconds-milleseconds >- con un identificador de asistente. <attendeelD>El fragmento de vídeo compartido con el contenido se adjunta como < yyyy-mm-dd-hour - >- min-seconds-milleseconds #content .mp4. Puede configurar la carpeta para que solo contenga artefactos de video.

```
"ArtifactsConfiguration": {
  "Audio": {
    "MuxType": "AudioOnly"
  },
  "Content": {
    "State": "Disabled"
  },
  "Video": {
    "MuxType": "VideoOnly"
    "State": "Enabled"
  }
}
```

Descripción de los mensajes de la carpeta del canal de datos para las canalizaciones de captura multimedia de Amazon Chime SDK

La carpeta del canal de datos contiene mensajes de datos en formato .txt y cada mensaje es un objeto JSON. Los mensajes están visibles con todas las opciones de configuración. Los nombres de los archivos contienen la yyyy-mm-dd-hour marca de tiempo -. min-seconds-milliseconds En este ejemplo se muestran los campos de datos de un mensaje.

```
{
  "Timestamp": "string",
  "Topic": "string",
  "Data": "string",
  "SenderAttendeeId": "string"
}
```

Descripción de la estructura de carpetas de bucket de Amazon S3 para las canalizaciones de captura multimedia de Amazon Chime SDK

Los buckets de Amazon S3 para las canalizaciones de captura multimedia utilizan esta estructura de carpetas.

```
S3 bucket path/
audio
video
data-channel
meeting-events
transcription-messages
```

Descripción de los archivos de eventos de reuniones para las canalizaciones de captura multimedia de Amazon Chime SDK

La carpeta meeting-events contiene los eventos de la reunión en formato .txt y cada evento es un objeto JSON. Los mensajes están visibles con todas las opciones de configuración. Los nombres de los archivos contienen la marca de tiempo < yyyy-mm-dd-hour - min-seconds-milliseconds >. En este ejemplo se muestran los campos y los datos de un archivo de eventos típico.

```
{
  "Timestamp": "string",
  "EventType": "AttendeeJoined | AttendeeLeft | AttendeeVideoJoined |
AttendeeVideoLeft | ActiveSpeaker | CaptureStarted | CaptureEnded | AudioTrackMute |
AudioTrackUnmute",
  "EventParameters": {
    # ...
  }
}
```

Descripción de los archivos de transcripción para las canalizaciones de captura multimedia de Amazon Chime SDK

La carpeta de mensajes de transcripción contiene archivos de transcripción en formato .txt. Sin embargo, la carpeta solo recibe archivos cuando se habilita la transcripción en directo. Para obtener más información acerca de cómo activar la transcripción en directo, consulte [Uso de la transcripción en directo de Amazon Chime Amazon Chime SDK](#).

La carpeta incluye todos los mensajes de transcripción parciales y completos, y cada mensaje es un objeto JSON. Los nombres de los archivos contienen la marca de tiempo < yyyy-mm-dd-hour - min-seconds-milliseconds >. Puede ver ejemplos de archivos de transcripción en [Procesamiento de un evento de transcripción en vivo de Amazon Chime SDK](#).

Concatenación de flujos de datos para las canalizaciones de captura multimedia de Amazon Chime SDK

Note

Para automatizar el proceso de concatenación de artefactos de captura multimedia, consulte [Creación de canalizaciones de concatenaciones multimedia en las reuniones de Amazon Chime SDK](#) en esta guía.

En este ejemplo, se utiliza ffmpeg para concatenar archivos de video o audio en un único archivo mp4. En primer lugar, cree un archivo filelist.txt que contenga todos los archivos de entrada. Utilice este formato:

```
file 'input1.mp4'
file 'input2.mp4'
file 'input3.mp4'
```

A continuación, utilice este comando para concatenar el archivo de entrada:

```
ffmpeg -f concat -i filelist.txt -c copy output.mp4
```

Para obtener más información acerca de canalización de concatenación multimedia, consulte [Creación de canalizaciones de concatenaciones multimedia en las reuniones de Amazon Chime SDK](#) en esta guía.

Creación de canalizaciones de concatenaciones multimedia en las reuniones de Amazon Chime SDK

Las canalizaciones de concatenación de contenido multimedia se utilizan para concatenar los artefactos (archivos) generados por las canalizaciones de captura de contenido multimedia.

Las canalizaciones de captura multimedia capturan el contenido de una reunión dividiendo las transmisiones multimedia y almacenando esos artefactos en el bucket de Amazon S3. Las canalizaciones de captura multimedia crean los siguientes tipos de artefactos:

- Audio
- Video
- Veces que se ha compartido el contenido
- Mensajes del canal de datos
- Mensajes de transcripción
- Eventos de reunión
- Video compuesto, es decir, contenido compartido y múltiples transmisiones de video que se muestran en una cuadrícula como mosaicos de video.

Las canalizaciones de concatenación de contenido multimedia le permiten concatenar cada tipo de artefacto en un único archivo y, a continuación, almacenar esos archivos de mayor tamaño en su

bucket de Amazon S3. Puede crear una canalización de concatenación multimedia sin esperar a que finalice el evento de captura multimedia, pero la canalización de concatenación solo comienza a concatenarse cuando la canalización de captura se detiene.

 Note


Las canalizaciones de captura multimedia, las canalizaciones de concatenación multimedia y los buckets de Amazon S3 deben residir en la misma cuenta. AWS

Temas

- [Arquitectura de una canalización de concatenación de Amazon Chime SDK](#)
- [Creación de una canalización de concatenación de contenido multimedia del SDK de Amazon Chime](#)
- [Descripción de la estructura de carpetas de bucket de Amazon S3 para las canalizaciones de concatenación de Amazon Chime SDK](#)

Arquitectura de una canalización de concatenación de Amazon Chime SDK

En el siguiente diagrama, se ilustra la arquitectura de una canalización de concatenación multimedia.



En el diagrama, al recibir una solicitud [CreateMediaCapturePipeline](#), el plano de control de la canalización multimedia inicia una canalización de captura multimedia en el plano de datos de la canalización multimedia. A continuación, el plano de datos envía los fragmentos capturados al bucket de captura cada 5 segundos. Al recibir una solicitud [CreateMediaConcatenationPipeline](#), el plano de control de la canalización multimedia espera a que finalice la canalización de captura multimedia especificada y, a continuación, inicia una canalización de concatenación de multimedia en el plano de datos de la canalización multimedia. A continuación, el plano de datos lee los fragmentos capturados en el bucket y envía los artefactos concatenados al bucket de concatenación.

Creación de una canalización de concatenación de contenido multimedia del SDK de Amazon Chime

Siga un proceso de varios pasos para crear una canalización de concatenación de contenido multimedia de Amazon Chime SDK. Los siguientes pasos describen el proceso.

1. Cree un bucket de Amazon S3 para usarlo como receptor de datos de la canalización de captura multimedia y, a continuación, configure la política del bucket. Para obtener información sobre cómo habilitar el cifrado en el servidor para el bucket de Amazon S3, consulte [Habilitación del cifrado del lado del servidor para un bucket de Amazon S3](#) en esta guía. Si ha creado un bucket de Amazon S3 para usarlo con canalizaciones de captura multimedia, debe añadir las acciones `s3:GetObject` y `s3:ListBucket` a la política de ese bucket. La acción `s3:ListBucket` requiere permiso sobre el bucket. Para las demás acciones se requiere permiso sobre los objetos del bucket. Debe usar dos nombres de recursos de Amazon (ARNs) diferentes para especificar los permisos a nivel de bucket y a nivel de objeto.

En el siguiente ejemplo se muestra la política de bucket: Copie y pegue este ejemplo según sea necesario.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "AWSChimeMediaCaptureBucketPolicy",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSChimeMediaCaptureBucketPolicy",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "mediapipelines.chime.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::[Bucket-Name]/*",
        "arn:aws:s3:::[Bucket-Name]"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "123456789012"
        },
        "ArnLike": {
```

```

        "aws:SourceArn": "arn:aws:chime:*:123456789012:*"
      }
    }
  ]
}

```

2. Cree un bucket de Amazon S3 para usarlo como receptor de datos de la canalización de concatenación multimedia y, a continuación, configure la política del bucket. Para obtener información sobre cómo habilitar el cifrado en el servidor para el bucket de Amazon S3, consulte [Habilitación del cifrado del lado del servidor para un bucket de Amazon S3](#) en esta guía.

En el siguiente ejemplo se muestra la política.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "AWSChimeMediaConcatenationBucketPolicy",
  "Statement": [
    {
      "Sid": " AWSChimeMediaConcatenationBucketPolicy ",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "mediapipelines.chime.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::[Bucket-Name]/*",
        "arn:aws:s3:::[Bucket-Name]"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "123456789012"
        },
        "ArnLike": {

```

```

        "aws:SourceArn": "arn:aws:chime:*:123456789012:*"
      }
    }
  ]
}

```

Note

Puede usar un único bucket de Amazon S3 para las canalizaciones de captura y concatenación de contenido multimedia. Sin embargo, si lo hace, debe añadir los permisos `s3:GetObject` y `s3:ListBucket` a la política de bucket de concatenación de contenido multimedia que se muestra en el paso 2. Si no quiere que la política de buckets de concatenación tenga esos permisos, cree buckets independientes para cada canalización.

- Utilice la API [CreateMediaCapturePipeline](#) para crear una canalización de captura multimedia. Como parte de eso, obtenga el ARN de la canalización. Para obtener información sobre cómo obtener el ARN, consulte [Descripción de la creación de canalización multimedia de Amazon Chime SDK](#). Usará el ARN en el siguiente paso.
- Utilice la API [CreateMediaConcatenationPipeline](#) para crear una canalización de concatenación.

El siguiente ejemplo muestra un cuerpo de solicitud. El *Path* campo es opcional y su valor predeterminado es el ID de la canalización de concatenación.

Note

Debe usar una `MediaPipelineArn` que haya creado en los últimos 30 días.

```

{
  "Sources": [
    {
      "Type": "MediaCapturePipeline",
      "MediaCapturePipelineSourceConfiguration": {
        "MediaPipelineArn": "Media_Pipeline_Arn", //must be <30 days old
        "ChimeSdkMeetingConfiguration": {
          "ArtifactsConfiguration": {
            "Audio": {
              "State": "Enabled"
            }
          }
        }
      }
    }
  ]
}

```

```

    },
    "Video": {
      "State": "Enabled | Disabled"
    },
    "Content": {
      "State": "Enabled | Disabled"
    },
    "DataChannel": {
      "State": "Enabled | Disabled"
    },
    "TranscriptionMessages": {
      "State": "Enabled | Disabled"
    },
    "MeetingEvents": {
      "State": "Enabled | Disabled"
    },
    "CompositedVideo": {
      "State": "Enabled | Disabled"
    }
  }
}
],
"Sinks": [
  {
    "Type": "S3Bucket",
    "S3BucketSinkConfiguration": {
      "Destination": "arn:aws:s3:::[Bucket_Name]/[Path]"
    }
  }
]
}

```

La concatenación comienza cada vez que se detiene la canalización de captura. La canalización de concatenación se detiene después de completar la concatenación.

Descripción de la estructura de carpetas de bucket de Amazon S3 para las canalizaciones de concatenación de Amazon Chime SDK

Los buckets de Amazon S3 para las canalizaciones de concatenación multimedia utilizan esta estructura de carpetas:

```
S3 bucket path/
audio
video
composited-video
data-channel
meeting-events
transcription-messages
```

Note

Si especifica un prefijo al crear una canalización de medios, la ruta a las carpetas pasa a ser nombre del bucket/prefijo. Sin un prefijo, la ruta pasa a ser nombre del bucket/ID de la canalización de medios. Se especifica un prefijo en el campo `Destination` del objeto `S3BucketSinkConfiguration`. Los nombres de los archivos concatenados constan del ID de canal multimedia `.mp4` para los archivos multimedia y el ID de canal multimedia `.txt` para los archivos de texto.

Creación de conectores en vivo multimedia en las reuniones de Amazon Chime SDK

En las siguientes secciones se enumeran y describen el protocolo de mensajería en tiempo real (RTMP) y la configuración de audio y video de una canalización de Media Live Connector.

Configuración RTMP

Las canalizaciones de Media Live Connector admiten RTMP a través de una conexión. TLS/SSL La URL de destino se compone de la URL y la clave de la transmisión. El siguiente formato es URLs el siguiente:

```
rtmp(s)://stream-server/stream-key
```

En los siguientes ejemplos se muestra cómo conectarse a plataformas de transmisión comunes.

- Amazon Interactive Video Service (IVS): `rtmps://a1b2c3d4e5f6.global-contribute.live-video.net:443/app/IVS-stream-key`
- YouTube— `rtmps://a.youtube.com/live2/ stream-key`
- Twitch — `rtmps://live.twitch.tv/app/ primary-stream-key`

⚠ Important

El RTMPS utiliza el cifrado para garantizar que una transmisión no sea interceptada por una entidad no autorizada. Como práctica recomendada, utilice el RTMPS cuando necesite seguridad de datos adicional.

Configuración de audio

Las canalizaciones de Media Live Connector admiten los siguientes ajustes de audio:

- Codec: AAC
- Frecuencia de muestreo: 44100 Hz o 48000 Hz. El valor predeterminado es 44 100 Hz.
- Canales: mono o estéreo. El puerto predeterminado es mono.

Configuración de video

Las canalizaciones de conectores Media Live utilizan el codificador H264. Puede utilizar HD a 1280 x 720 o FHD a 1920 x 1080. Ambas resoluciones utilizan 30 fotogramas por segundo, con un fotograma clave cada dos segundos.

Detener las canalizaciones de conectores de Media Live

Como práctica recomendada para detener las canalizaciones de Media Live Connector, llame a la API [DeleteMediaPipeline](#). La finalización de una transmisión en una plataforma de transmisión como IVS no detiene una canalización de conectores de Media Live.

Creación de canalizaciones multimedia mediante Amazon Chime SDK

Las canalizaciones de transmisión multimedia capturan el audio individual de todos los asistentes a una reunión, además del audio mixto generado por una canalización de concatenación de contenido multimedia. Todas las canalizaciones de transmisión multimedia guardan sus datos en [Amazon Kinesis Video Streams](#) (KVS).

La transmisión de video se crea llamando a la API [CreateMediaPipelineKinesisVideoStreamPool](#). Puede crear una canalización de transmisión multimedia por reunión de Amazon Chime SDK.

 Note

Si una reunión utiliza una región opcional [MediaRegion](#), la transmisión de KVS debe estar en esa misma región. Por ejemplo, si una reunión utiliza la región `af-south-1`, la transmisión de KVS también debe estar disponible en `af-south-1`. Sin embargo, si la reunión utiliza una región que AWS activa de forma predeterminada, la transmisión de KVS puede estar en cualquier región disponible, incluida una región en la que se deba por participar. Por ejemplo, si la reunión lo usa `ca-central-1`, la transmisión de KVS puede estar en `eu-west-2`, `us-east-1` o `af-south-1`, o en cualquier otra región compatible con Amazon Chime SDK.

Para saber qué AWS región usa una reunión, llama a la [GetMeeting](#) API y usa el [MediaRegion](#) parámetro de la respuesta.

Para obtener más información sobre las regiones [Regiones de AWS disponibles para Amazon Chime SDK](#) en las que se puede participar, consulta esta guía y [especifica qué AWS regiones puede usar tu cuenta](#) en la Guía de referencia de administración de AWS cuentas.

En las secciones siguientes se explica cómo crear una canalización de flujo de contenido multimedia. Siga las instrucciones en el orden en el que se enumeran.


Temas

- [Creación de un grupo de Kinesis Video Streams para canalizaciones de transmisión multimedia de Amazon Chime SDK](#)
- [Ejemplo de código de grupos de Kinesis Video Streams para canalizaciones de transmisión multimedia de Amazon Chime SDK](#)
- [Creación de canalizaciones de transmisión multimedia de Amazon Chime SDK](#)
- [Código de ejemplo para canalizaciones de transmisión multimedia de Amazon Chime SDK](#)
- [Uso de las notificaciones de Event Bridge para las canalizaciones de transmisión multimedia de Amazon Chime SDK](#)
- [Uso de los datos de canalizaciones multimedia de Amazon Chime SDK](#)

Creación de un grupo de Kinesis Video Streams para canalizaciones de transmisión multimedia de Amazon Chime SDK

El grupo de Kinesis Video Streams (KVS) de su canal de transmisión multimedia debe pertenecer a la AWS misma cuenta que la reunión del SDK de Amazon Chime. Para crear un grupo de Kinesis Video Streams, llame a la API [CreateMediaPipelineKinesisVideoStreamPool](#).

En el siguiente diagrama, se muestra la arquitectura de un grupo de Kinesis Video Streams. Los números de la imagen corresponden al texto numerado que aparece a continuación:



En el diagrama:

1. Llame a la API [CreateMediaPipelineKinesisVideoStreamPool](#).
2. El plano de control de Media Pipeline crea y administra los Kinesis Video Streams (KVS) y el grupo en su nombre en su cuenta.

El funcionamiento del grupo de KVS, es decir, el proceso de crear, actualizar y eliminar las transmisiones del grupo, es asíncrono. Como resultado, las notificaciones de Event Bridge utilizan el tipo de detalle de Chime Media Pipeline Kinesis Video Pool State Change para comunicar el estado de las transmisiones de un grupo.

Puede crear un grupo una vez y reutilizarlo en diferentes reuniones. También puede crear diferentes grupos según sea necesario y eliminar grupos cuando no los necesite.

Los grupos se escalan verticalmente de forma automática en función de la ráfaga de llamadas simultáneas. Puede eliminar cualquier grupo innecesario.

Note

Al eliminar un grupo, debe esperar a que el grupo se elimine por completo antes de eliminar las transmisiones KVS del grupo. Una notificación de Event Bridge indicará cuándo el grupo se ha eliminado por completo. Esto ocurre una vez finalizadas todas las reuniones que utilizan el grupo. También puede llamar a la API [GetMediaPipelineKinesisVideoStreamPool](#) para ver el PoolId de un grupo de KVS determinado.

Al invocar la API [DeleteStream](#) de Kinesis Video Streams, puede usar esa cadena de nomenclatura para buscar y eliminar las transmisiones de un grupo. También puede llamar a la API [GetMediaPipelineKinesisVideoStreamPool](#) para ver el PoolId de un grupo de KVS determinado. En los ejemplos de la siguiente sección se explica cómo hacerlo.

Ejemplo de código de grupos de Kinesis Video Streams para canalizaciones de transmisión multimedia de Amazon Chime SDK

Los siguientes ejemplos muestran cómo crear, actualizar, obtener, enumerar y eliminar grupos de Kinesis Video Streams (KVS). Amplíe cada sección para obtener más información.

Importaciones y variables comunes

```
'''
Define imports and common variables
'''

import boto3
from uuid import uuid4
import json

client = boto3.client("chime-sdk-media-pipelines", region_name='us-east-1')
pool_name = 'MyDemoKvsPool'

def pretty_print_json(obj):
    print(json.dumps(obj, default=str, indent=4))
```

CreateMediaPipelineKinesisVideoStreamPool

```
response = client.create_media_pipeline_kinesis_video_stream_pool(
    StreamConfiguration={
```

```

        'Region': 'us-east-1',
        'DataRetentionInHours': 24
    },
    PoolName=pool_name,
    ClientRequestToken=str(uuid4()),
    Tags=[
        {
            'Key': 'MyTagForAccessControl',
            'Value': 'SomeTagValue'
        },
    ],
]
)

pretty_print_json(response['KinesisVideoStreamPoolConfiguration'])

```

Salida:

```

{
  "PoolArn": "arn:aws:chime:us-east-1:account-ID:media-pipeline-kinesis-video-stream-pool/MyDemoKvsPool",
  "PoolName": "MyDemoKvsPool",
  "PoolId": "ChimeMediaPipelines-MyDemoKvsPool-1f4e1a69-e718-4884-bf92-8a393ac0405b",
  "PoolStatus": "CREATING",
  "StreamConfiguration": {
    "Region": "us-east-1",
    "DataRetentionInHours": 24
  },
  "CreatedTimestamp": "2023-10-13 01:26:09.979000+00:00",
  "UpdatedTimestamp": "2023-10-13 01:26:09.979000+00:00"
}

```

GetMediaPipelineKinesisVideoStream

```

response = client.get_media_pipeline_kinesis_video_stream_pool(
    Identifier=pool_name
)

pretty_print_json(response['KinesisVideoStreamPoolConfiguration'])

```

Salida:

```

{

```

```

    "PoolArn": "arn:aws:chime:us-east-1:account-ID:media-pipeline-kinesis-video-stream-pool/MyDemoKvsPool",
    "PoolName": "MyDemoKvsPool",
    "PoolId": "ChimeMediaPipelines-MyDemoKvsPool-1f4e1a69-e718-4884-bf92-8a393ac0405b",
    "PoolStatus": "ACTIVE",
    "StreamConfiguration": {
        "Region": "us-east-1",
        "DataRetentionInHours": 24
    },
    "CreatedTimestamp": "2023-10-13 01:26:09.979000+00:00",
    "UpdatedTimestamp": "2023-10-13 01:26:09.979000+00:00"
}

```

UpdateMediaPipelineKinesisVideoStream

```

response = client.update_media_pipeline_kinesis_video_stream_pool(
    Identifier=pool_name,
    StreamConfiguration={
        'DataRetentionInHours': 48
    }
)
pretty_print_json(response['KinesisVideoStreamPoolConfiguration'])

```

Salida:

```

{
    "PoolArn": "arn:aws:chime:us-east-1:account-ID:media-pipeline-kinesis-video-stream-pool/MyDemoKvsPool",
    "PoolName": "MyDemoKvsPool",
    "PoolId": "ChimeMediaPipelines-MyDemoKvsPool-d08c26ae-0336-4e2e-acdf-805a7d71b891",
    "PoolStatus": "UPDATING",
    "PoolSize": 40,
    "StreamConfiguration": {
        "Region": "us-east-1",
        "DataRetentionInHours": 48
    },
    "CreatedTimestamp": "2023-10-13 01:44:23.010000+00:00",
    "UpdatedTimestamp": "2023-10-13 01:44:28.486000+00:00"
}

```

ListMediaPipelineKinesisVideoStream

```
list_of_pools = []
max_results = 100
next_token = None
while(True):
    if next_token:
        response = client.list_media_pipeline_kinesis_video_stream_pools(
            NextToken=next_token,
            MaxResults=max_results
        )
    else:
        response = client.list_media_pipeline_kinesis_video_stream_pools(
            MaxResults=max_results
        )

    list_of_pools.extend(response['KinesisVideoStreamPools'])
    next_token = response.get('NextToken')
    if not next_token:
        break
pretty_print_json(list_of_pools)
```

Salida:

```
[
  {
    "PoolName": "MyDemoKvsPool",
    "PoolId": "ChimeMediaPipelines-MyDemoKvsPool-6588e703-f046-4288-
ba7f-0c03de76a6bb",
    "PoolArn": "arn:aws:chime:us-east-1:account-ID:media-pipeline-kinesis-video-
stream-pool/MyDemoKvsPool"
  }
]
```

DeleteMediaPipelineKinesisVideoStream


```
client.delete_media_pipeline_kinesis_video_stream_pool(
    Identifier=pool_name
)
```

Resultado: una solicitud correcta de `delete_media_pipeline_kinesis_video_stream_pool` no tiene cuerpo.

Creación de canalizaciones de transmisión multimedia de Amazon Chime SDK

La canalización de transmisión multimedia de Chime debe pertenecer a la misma AWS cuenta que la reunión del SDK de Amazon Chime. Para crear la canalización de transmisión multimedia de Amazon Chime SDK, debe llamar a la API [CreateMediaStreamPipeline](#) y especificar una fuente y un receptor.

En el siguiente diagrama, se muestra la arquitectura de una canalización de transmisión multimedia de Amazon Chime SDK. Los números del diagrama corresponden al texto numerado que aparece a continuación.



En el diagrama:

1. Llame a la API `CreateMediaStreamPipeline`. En la solicitud, especifique las fuentes y los receptores de las transmisiones, ya desee capturar audio individual, audio mixto o ambos. Incluya el ARN de su grupo KVS en la solicitud.
 - La matriz de fuentes consta de las letras `SourceType` y `SourceArn`. Debe utilizar el `ChimeSdkMeeting` `SourceType`. El `SourceArn` es el ARN de la `ChimeSdkMeeting`.
 - La matriz de sumideros se compone de `SinkType`, `SinkArn`, `ReservedStreamCapacity` y `MediaStreamType`. Solo ofrecemos compatibilidad

con el `KinesisVideoStreamPoolSinkType`. El `SinkArn` es el ARN de la `KinesisVideoStreamPool`. El `MediaStreamType` controla el tipo de contenido multimedia que se transmite al sumidero, ya sea `MixedAudio` o `IndividualAudio`. `ReservedStreamCapacity` establece el número de transmisiones asignadas al `MediaStreamType` desde el `KinesisVideoStreamPool`.

- Si desea transmitir `IndividualAudio` y `MixedAudio`, cree dos objetos receptores en la matriz de `Sinks`, uno para `IndividualAudio` y otro para `MixedAudio`. El `SinkArn` (el ARN del `KinesisVideoStreamPool`) puede variar para cada sumidero.
- Para transmitir solo audio individual o audio mixto, cree un objeto receptor con el `MediaStreamType` deseado.
- Tenga en cuenta lo siguiente:
 - Al invocar la API [CreateMediaStreamPipeline](#) con `KinesisVideoStreamPool` como `SinkType`, `SinkARN` debe pertenecer a la región del plano de control en la que se está invocando `CreateMediaStreamPipeline`.

Por ejemplo, si crea una canalización de transmisión multimedia en `us-east-1`, debe usar una `KinesisVideoStreamPool` en `us-east-1`.

- `ReservedStreamCapacity` debe ser **1** cuando especifique el `MixedAudio` `MediaStreamType`, y entre **1-10** cuando especifique el `IndividualAudio` `MediaStreamType`.
2. El plano de datos de Media Pipeline llama a la [PutMedia](#) API de KVS para almacenar el audio individual en una transmisión de KVS que pertenece al grupo de KVS que especifique.
 3. El plano de datos de Media Pipeline llama a la API `PutMedia` de KVS para almacenar el audio mezclado en una transmisión que pertenece al grupo de KVS que especifique.

Note

Tras llamar a la API [CreateMediaStreamPipeline](#), los creadores pueden usar [eventos de canalización multimedia](#) o llamar a la API [GetMediaPipeline](#) para determinar si el estado de la canalización es `InProgress`.

Una vez alcanzado el estado `InProgress` de la canalización, el contenido multimedia (cualquier combinación de `IndividualAudio` y `MixedAudio`) se transmite a KVS.

Para el tipo de `IndividualAudio` transmisión, existe un mapeo 1:1 entre el asistente IDs y la transmisión KVS asignada desde la `KinesisVideoStreamPool`. El mapeo se aplica durante toda la canalización de medios.

Para saber qué transmisión de KVS se asigna a un identificador de asistente o para qué se asigna MixedAudio, utilice una de las siguientes técnicas:

- Utilice las [notificaciones de Event Bridge](#). Cada notificación proporciona información como el asistente IDs y el ARN de KVS que transmite el audio del asistente. Cuando se inicia una sesión de transmisión IndividualAudio o MixedAudio, enviamos un evento de `chime:MediaPipelineKinesisVideoStreamStart`. Las sesiones de transmisión finalizan cuando un asistente abandona la llamada (para IndividualAudio) o cuando finaliza la reunión.
- Utilice los metadatos persistentes que Kinesis Video Streams envía con cada fragmento. Los metadatos contienen información similar a la que envía Event Bridge. Los creadores deben analizar todas las transmisiones del `KinesisVideoStreamPool` especificando el nombre del grupo como prefijo en la API [ListStreams](#) de Kinesis Video Streams mediante esta solución.

La canalización de Media Stream se cierra cuando se elimina la reunión o se invoca la API [DeleteMediaPipeline](#) para esa canalización de transmisión multimedia. También se envía una [notificación de Event Bridge](#) para indicar la finalización de la canalización de contenido multimedia.

Código de ejemplo para canalizaciones de transmisión multimedia de Amazon Chime SDK

Los siguientes ejemplos muestran cómo crear canalizaciones de transmisión multimedia para audio mixto, audio individual y ambos. Amplíe cada sección para obtener más información.

CreateMediaStreamPipeline para audio mixto

```
response = client.create_media_stream_pipeline(  
    Sources=[  
        {  
            'SourceType': 'ChimeSdkMeeting',  
            'SourceArn': 'arn:aws:chime:us-east-1:account-  
ID:meeting/bcd804cf-8cf0-4991-9b8d-d1acc2987433'  
        },  
    ],  
    Sinks=[  
        {
```

```

        'SinkArn': 'arn:aws:chime:us-east-1:account-ID:media-pipeline-kinesis-
video-stream-pool/foo',
        'SinkType': 'KinesisVideoStreamPool',
        'ReservedStreamCapacity': 1,
        'MediaStreamType': 'MixedAudio'
    },
],
ClientRequestToken='sample token',
Tags=[
    {
        'Key': 'sample key',
        'Value': 'sample value'
    },
]
)

```

Respuesta:

```

{
  'MediaStreamPipeline': {
    'MediaPipelineId': '45bc79a0-4591-4ebe-a642-d42c4e279f2d',
    'MediaPipelineArn': 'arn:aws:chime:us-east-1:account-ID:media-
pipeline/45bc79a0-4591-4ebe-a642-d42c4e279f2d',
    'CreatedTimestamp': '2023-07-25T21:48:48.265Z',
    'UpdatedTimestamp': '2023-07-25T21:48:48.376Z',
    'Status': 'Initializing',
    'Sources': [
      {
        'SourceType': 'ChimeSdkMeeting',
        'SourceArn': 'arn:aws:chime:us-east-1:account-
ID:meeting/bcd804cf-8cf0-4991-9b8d-d1acc2987433'
      },
    ],
    'Sinks': [
      {
        'SinkArn': 'arn:aws:chime:us-east-1:account-ID:media-pipeline-kinesis-
video-stream-pool/foo',
        'SinkType': 'KinesisVideoStreamPool',
        'ReservedStreamCapacity': 1,
        'MediaStreamType': 'MixedAudio'
      },
    ]
  }
}

```

```
}
```

CreateMediaStreamPipeline para audio individual

```
response = client.create_media_stream_pipeline(
    Sources=[
        {
            'SourceType': 'ChimeSdkMeeting',
            'SourceArn': 'arn:aws:chime:us-east-1:account-ID:meeting/bed804cf-8cf0-4991-9b8d-d1acc2987433'
        },
    ],
    Sinks=[
        {
            'SinkArn': 'arn:aws:chime:us-east-1:account-ID:media-pipeline-kinesis-video-stream-pool/foo',
            'SinkType': 'KinesisVideoStreamPool',
            'ReservedStreamCapacity': 5,
            'MediaStreamType': 'IndividualAudio'
        },
    ],
    ClientRequestToken='sample token',
    Tags=[
        {
            'Key': 'sample key',
            'Value': 'sample value'
        },
    ],
)
```

Respuesta:

```
{
  'MediaStreamPipeline': {
    'MediaPipelineId': '45bc79a0-4591-4ebe-a642-d42c4e279f2d',
    'MediaPipelineArn': 'arn:aws:chime:us-east-1:account-ID:media-pipeline/45bc79a0-4591-4ebe-a642-d42c4e279f2d',
    'CreatedTimestamp': '2023-07-25T21:48:48.265Z',
    'UpdatedTimestamp': '2023-07-25T21:48:48.376Z',
    'Status': 'Initializing',
    'Sources': [
      {
        'SourceType': 'ChimeSdkMeeting',
```

```

        'SourceArn': 'arn:aws:chime:us-east-1:account-
ID:meeting/bed804cf-8cf0-4991-9b8d-d1acc2987433'
    },
],
'Sinks': [
    {
        'SinkArn': 'arn:aws:chime:us-east-1:account-ID:media-pipeline-kinesis-
video-stream-pool/foo',
        'SinkType': 'KinesisVideoStreamPool',
        'ReservedStreamCapacity': 5,
        'MediaStreamType': 'IndividualAudio'
    },
]
}
}

```

CreateMediaStreamPipeline para audio mixto e individual

```

response = client.create_media_stream_pipeline(
    Sources=[
        {
            'SourceType': 'ChimeSdkMeeting',
            'SourceArn': 'arn:aws:chime:us-east-1:account-
ID:meeting/bed804cf-8cf0-4991-9b8d-d1acc2987433'
        },
    ],
    Sinks=[
        {
            'SinkArn': 'arn:aws:chime:us-east-1:account-ID:media-pipeline-kinesis-
video-stream-pool/foo',
            'SinkType': 'KinesisVideoStreamPool',
            'ReservedStreamCapacity': 1,
            'MediaStreamType': 'MixedAudio'
        },
        {
            'SinkArn': 'arn:aws:chime:us-east-1:account-ID:media-pipeline-kinesis-
video-stream-pool/foo',
            'SinkType': 'KinesisVideoStreamPool',
            'ReservedStreamCapacity': 5,
            'MediaStreamType': 'IndividualAudio'
        },
    ],
    ClientRequestToken='sample token',

```

```

    Tags=[
      {
        'Key': 'sample key',
        'Value': 'sample value'
      },
    ]
  )

```

Respuesta:

```

{
  'MediaStreamPipeline': {
    'MediaPipelineId': '45bc79a0-4591-4ebe-a642-d42c4e279f2d',
    'MediaPipelineArn': 'arn:aws:chime:us-east-1:account-ID:media-
pipeline/45bc79a0-4591-4ebe-a642-d42c4e279f2d',
    'CreatedTimestamp': '2023-07-25T21:48:48.265Z',
    'UpdatedTimestamp': '2023-07-25T21:48:48.376Z',
    'Status': 'Initializing',
    'Sources': [
      {
        'SourceType': 'ChimeSdkMeeting',
        'SourceArn': 'arn:aws:chime:us-east-1:account-
ID:meeting/bed804cf-8cf0-4991-9b8d-d1acc2987433'
      },
    ],
    'Sinks': [
      {
        'SinkArn': 'arn:aws:chime:us-east-1:account-ID:media-pipeline-kinesis-
video-stream-pool/foo',
        'SinkType': 'KinesisVideoStreamPool',
        'ReservedStreamCapacity': 1,
        'MediaStreamType': 'MixedAudio'
      },
      {
        'SinkArn': 'arn:aws:chime:us-east-1:account-ID:media-pipeline-kinesis-
video-stream-pool/foo',
        'SinkType': 'KinesisVideoStreamPool',
        'ReservedStreamCapacity': 5,
        'MediaStreamType': 'IndividualAudio'
      },
    ]
  }
}

```

Uso de las notificaciones de Event Bridge para las canalizaciones de transmisión multimedia de Amazon Chime SDK

Además de los [Uso de eventos de canalizaciones de contenido multimedia de Amazon Chime SDK](#), las canalizaciones de transmisión multimedia envían notificaciones a Event Bridge cuando comienzan o dejan de transmitir a KVS y cuando cambian los estados de los grupos de videos.

Temas

- [Descripción de los eventos de canalización de transmisión multimedia de Amazon Chime SDK](#)
- [Descripción de los eventos de grupo de Kinesis Video Streams para canalizaciones de transmisión multimedia de Amazon Chime SDK](#)

Descripción de los eventos de canalización de transmisión multimedia de Amazon Chime SDK

Las canalizaciones de transmisión multimedia envían los siguientes eventos. Amplíe cada sección para obtener más información.

Inicio del flujo de video de Kinesis de la canalización de flujos de medios de Amazon Chime

La canalización de medios de Amazon Chime SDK envía este evento cuando la canalización de transmisión multimedia comienza a recibir audio de la reunión y a transmitirlo a KVS. Los campos vacíos AttendeeId y ExternalUserId indican que la canalización de medios envió audio mixto a la transmisión de KVS.

```
{
  "version": "0",
  "id": "5ee6265a-0a40-104e-d8fd-a3b4bdd78483",
  "detail-type": "Chime Media Pipeline State Change",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "time": "2021-07-28T20:20:49Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [],
  "detail": {
    "eventType": "chime:MediaPipelineKinesisVideoStreamStart",
    "timestamp": 1627503649251,
    "meetingId": "1e6bf4f5-f4b5-4917-b8c9-bda45c340706",
    "externalMeetingId": "Meeting_Id",
    "mediaPipelineId": "e40ee45e-2ed1-408e-9156-f52b8208a491",
    "mediaRegion": "ap-southeast-1",
```

```

    "attendeeId": "Attendee_Id",
    "externalUserId": "External_User_Id",

    "kinesisVideoStreamArn": "arn:aws:kinesisvideo:us-east-1:123456:stream/Chime*",
    "startFragmentNumber": "1234567899444",
    "startTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ"

}
}

```

Fin del flujo de video de Kinesis de la canalización de flujos de medios de Amazon Chime

El canal multimedia envía este evento a Event Bridge cuando finaliza la transmisión a KVS.

```

{
  "version": "0",
  "id": "5ee6265a-0a40-104e-d8fd-a3b4bdd78483",
  "detail-type": "Chime Media Pipeline State Change",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "time": "2021-07-28T20:20:49Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [],
  "detail": {
    "eventType": "chime:MediaPipelineKinesisVideoStreamEnd",
    "timestamp": 1627503649251,
    "meetingId": "1e6bf4f5-f4b5-4917-b8c9-bda45c340706",
    "externalMeetingId": "Meeting_Id",
    "mediaPipelineId": "e40ee45e-2ed1-408e-9156-f52b8208a491",
    "mediaRegion": "ap-southeast-1",

    "attendeeId": "Attendee_Id",
    "externalUserId": "External_User_Id",

    "kinesisVideoStreamArn": "arn:aws:kinesisvideo:us-east-1:123456:stream/Chime*",
    "startFragmentNumber": "1234567899444",
    "startTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "endTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "endFragmentNumber": "1234567899555"

  }
}

```


Descripción de los eventos de grupo de Kinesis Video Streams para canalizaciones de transmisión multimedia de Amazon Chime SDK

Las canalizaciones multimedia envían los siguientes eventos a Event Bridge cuando cambian los estados de los grupos. Amplíe cada sección para obtener más información.

Grupo de videos de Kinesis de Amazon Chime Media Pipeline activo

El canal multimedia envía este evento después de que la API [CreateMediaPipelineKinesisVideoStreamPool](#) cree un grupo.

```
{
  "version": "0",
  "id": "5ee6265a-0a40-104e-d8fd-a3b4bdd78483",
  "detail-type": "Chime Media Pipeline Kinesis Video Pool State Change",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "time": "2021-07-28T20:20:49Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [],
  "detail": {
    "eventType": "chime:MediaPipelineKinesisVideoStreamPoolActive",
    "timestamp": 1627503649251,
    "mediaRegion": "ap-southeast-1",
    "poolArn" : "ARN of the KVS Pool"
  }
}
```

Actualización del grupo de videos de Kinesis de Amazon Chime Media Pipeline

El canal multimedia envía este evento después de que la API [UpdateMediaPipelineKinesisVideoStreamPool](#) actualice un grupo.

```
{
  "version": "0",
  "id": "5ee6265a-0a40-104e-d8fd-a3b4bdd78483",
  "detail-type": "Chime Media Pipeline Kinesis Video Pool State Change",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "time": "2021-07-28T20:20:49Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [],
  "detail": {
```

```

    "eventType": "chime:MediaPipelineKinesisVideoStreamPoolUpdated",
    "timestamp": 1627503649251,
    "mediaRegion": "ap-southeast-1",
    "poolArn" : "ARN of the KVS Pool"
  }
}

```

Eliminado el grupo de videos de Kinesis de Amazon Chime Media Pipeline

El canal multimedia envía este evento a Event Bridge cuando [DeleteMediaPipelineKinesisVideoStreamPool](#) elimina un grupo.

Para obtener más información sobre la eliminación de grupos, consulte [Creación de un grupo de Kinesis Video Streams para canalizaciones de transmisión multimedia de Amazon Chime SDK](#) en esta sección.

```

{
  "version": "0",
  "id": "5ee6265a-0a40-104e-d8fd-a3b4bdd78483",
  "detail-type": "Chime Media Pipeline Kinesis Video Pool State Change",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "time": "2021-07-28T20:20:49Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [],
  "detail": {
    "eventType": "chime:MediaPipelineKinesisVideoStreamPoolDeleted",
    "timestamp": 1627503649251,
    "mediaRegion": "ap-southeast-1",
    "poolArn" : "ARN of the KVS Pool"
  }
}

```

Fallo temporal en Amazon Chime Media Pipeline Kinesis Video Pool

El canal multimedia envía el siguiente evento a Event Bridge cuando un grupo de videos falla temporalmente.

```

{
  "version": "0",
  "id": "5ee6265a-0a40-104e-d8fd-a3b4bdd78483",
  "detail-type": "Chime Media Pipeline Kinesis Video Pool State Change",

```

```

"source": "aws.chime",
"account": "111122223333",
"time": "2021-07-28T20:20:49Z",
"region": "us-east-1",
"resources": [],
"detail": {
  "eventType": "chime:MediaPipelineKinesisVideoStreamPoolTemporaryFailure",
  "timestamp": 1627503649251,
  "mediaRegion": "ap-southeast-1",
  "poolArn" : "ARN of the KVS Pool"
}
}

```

Fallo permanente de Amazon Chime Media Pipeline Kinesis Video Pool

El canal multimedia envía el siguiente evento a Event Bridge cuando un grupo de videos falla permanentemente.

```

{
  "version": "0",
  "id": "5ee6265a-0a40-104e-d8fd-a3b4bdd78483",
  "detail-type": "Chime Media Pipeline Kinesis Video Pool State Change",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "time": "2021-07-28T20:20:49Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [],
  "detail": {
    "eventType": "chime:MediaPipelineKinesisVideoStreamPoolPermanentFailure",
    "timestamp": 1627503649251,
    "mediaRegion": "ap-southeast-1",
    "poolArn" : "ARN of the KVS Pool"
  }
}

```

Si su cuenta de AWS ha superado el límite de transmisión de vídeo de Amazon Kinesis, recibirá el siguiente evento adicional sobre la canalización de contenido multimedia.

```

{
  "version": "0",
  "id": "5ee6265a-0a40-104e-d8fd-a3b4bdd78483",
  "detail-type": "Chime Media Pipeline Kinesis Video Pool State Change",

```

```
{
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "time": "2021-07-28T20:20:49Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [],
  "detail": {
    "eventType": "chime:MediaPipelineKinesisVideoStreamPoolStreamLimitExceeded",
    "timestamp": 1627503649251,
    "mediaRegion": "ap-southeast-1",
    "poolArn" : "ARN of the KVS Pool"
  }
}
```

Uso de los datos de canalizaciones multimedia de Amazon Chime SDK

Puede usar los metadatos de las notificaciones para obtener los KVS ARNs, los números de fragmentos y las marcas de tiempo de los fragmentos. Esa información puede ayudarle a procesar los datos de audio de una transmisión en KVS.

Además, puedes usar el KVS ARNs con el KVS APIs para leer los datos de una transmisión. Según el caso de uso, se llama a y. [GetMediaGetMediaForFragmentList](#) APIs Normalmente, una llamada a [GetMediaForFragmentList](#) va precedida de una llamada a la API [ListFragments](#). Para obtener más información, consulte [Lectura de datos de transmisiones](#), en Amazon Kinesis Video FAQs Streams.

Según el caso de uso, los creadores pueden utilizar la biblioteca de analizadores de Kinesis Video Streams, que a su vez utiliza la API [GetMedia](#) de KVS.

Las canalizaciones de transmisión multimedia añaden los siguientes metadatos de reuniones y asistentes a cada fragmento.

```
"meetingId"
"externalMeetingId"
"attendeeId"
"externalUserId"
"sampleRate"
"channels"
```


Los datos multimedia se almacenan en formato MKV. Todos los datos de audio MKV están codificados en AAC. Para obtener más información, consulte [Modelo de datos de Kinesis Video Streams](#) en la Guía para desarrolladores de Kinesis Video Streams.

Composición de audio y video en una sola vista en las reuniones de Amazon Chime SDK

Los canales multimedia de Amazon Chime SDK admiten la composición de audio, videos de cámaras web y transmisiones de video para compartir contenido en una sola vista. Luego, puedes usar Live Connector para enviar esa vista única a servicios de streaming como Amazon Interactive Video Service, Twitch o YouTube Live. El video compuesto también se puede capturar en Amazon Simple Storage Service para su almacenamiento o consumo posterior.

La composición utiliza un diseño de pantalla predeterminado denominado `GridView`, que tiene los siguientes comportamientos.

- Cuando solo están activos los videos de la cámara web, `GridView` organiza las transmisiones según el siguiente patrón de cuadrícula:



La cuadrícula muestra un máximo de 25 transmisiones por cámara web y ordena los mosaicos según el momento en que los usuarios encienden sus cámaras.

- `GridView` proporciona dos orientaciones de lienzo `Landscape` y `Portrait`. La orientación horizontal, la orientación predeterminada, admite resoluciones de video de 1280 x 720 y 1920 x 1080 para FHD. `Portrait` admite resoluciones de 720 x 1280 y 1080 x 1920 para FHD.
- Puede configurar el orden, la posición, el número total, la relación de aspecto de los mosaicos, el radio de las esquinas, el color del borde, el grosor del borde y el color de resaltado de los mosaicos de video.
- Durante una reunión, cuando alguien comparte su pantalla, los mosaicos de video de la cámara web cambian de forma dinámica para dejar espacio al contenido compartido. Puede controlar esas

transiciones y las ubicaciones de los mosaicos de video mediante una de las configuraciones de diseño que se describen en la siguiente sección.

Acerca de las configuraciones de diseño

Cuando alguien inicia un recurso compartido de contenido, puede elegir cómo componer el contenido compartido y las transmisiones de video de la cámara web mediante una de las siguientes configuraciones de diseño.

- `ActiveSpeakerOnlyConfiguration` compone el contenido del video a pantalla completa, con el video de la cámara web del altavoz activo superpuesto en una esquina. Puede especificar la esquina.
- `PresenterOnlyConfiguration` compone el contenido del video a pantalla completa, con el video de la cámara web del presentador superpuesto en una esquina. Puede especificar la esquina.
- `VerticalLayoutConfiguration` compone el video del contenido con el video de la cámara web en una columna vertical adyacente. Puede mostrar la columna a la derecha o a la izquierda del contenido compartido.
- `HorizontalLayoutConfiguration` compone el contenido del video con el video de la cámara web en una fila horizontal adyacente. Puede mostrar la fila por encima o por debajo del contenido compartido.

Los diseños compuestos cambian automáticamente entre `GridView` y el diseño elegido, en función de si el contenido compartido está activo o no.

En los siguientes temas, se explica cómo utilizar los ajustes globales de `GridView` y cada diseño de configuración.

Temas

- [Configuración de la orientación del lienzo para la composición en las reuniones de Amazon Chime SDK](#)
- [Configuración de los atributos de borde y esquina para composición en las reuniones de Amazon Chime SDK](#)
- [Uso de las configuraciones de diseño para composición en las reuniones de Amazon Chime SDK](#)

Configuración de la orientación del lienzo para la composición en las reuniones de Amazon Chime SDK

Al componer, el lienzo contiene todas las transmisiones de video. Puede especificar una orientación Landscape o Portrait para el lienzo. El formato horizontal proporciona una relación de aspecto de 16:9. Portrait proporciona una relación de aspecto de 9:16.

En la imagen siguiente, se ve la orientación vertical.



El siguiente ejemplo muestra cómo implementar un lienzo de retrato con el mosaico de video en la esquina superior derecha. En este ejemplo, el altavoz activo aparece en el mosaico. Para obtener más información, consulte [ActiveSpeakerOnlyConfiguration](#)

```
{
  "CompositedVideo":{
    "Layout":"GridView",
    "Resolution":"FHD",
    "GridViewConfiguration":{
      "ContentShareLayout":"ActiveSpeakerOnly",
      "ActiveSpeakerOnlyConfiguration":{
        "ActiveSpeakerPosition":"TopRight"
      }
    }
  }
}
```

```
    }  
  },  
  "CanvasOrientation": "Portrait"  
}  
}
```

En la imagen siguiente, se ve la orientación horizontal.



CanvasOrientation

Descripción: el ajuste de orientación, horizontal o vertical.

Valores permitidos – Landscape | Portrait

Obligatorio: no


Valor predeterminado: "landscape"

Configuración de los atributos de borde y esquina para composición en las reuniones de Amazon Chime SDK

Si lo desea, puede utilizar el parámetro `VideoAttribute` para especificar los ajustes de borde y esquina de los mosaicos de video. Puede especificar colores, anchuras y esquinas redondeadas. También puede especificar un color de resaltado y el borde cambiará a ese color cuando alguien hable.

La configuración de sus atributos se aplica a todos los diseños, independientemente del contenido compartido.

La siguiente imagen muestra un mosaico de video con un color de borde y un radio de vértice aplicados.



En el siguiente ejemplo se muestra cómo utilizar cada atributo. En este caso, los mosaicos de video tienen esquinas redondeadas con un radio de cinco píxeles. Los mosaicos tienen un borde verde, también de cinco píxeles de ancho. Cuando el interlocutor habla, el atributo `HighlightColor` cambia el color del borde a rojo.

```
{
  "CompositedVideo": {
    "Layout": "GridView",
    "Resolution": "FHD",
    "GridViewConfiguration": {
      "ContentShareLayout": "ActiveSpeakerOnly",
      "ActiveSpeakerOnlyConfiguration": {
        "ActiveSpeakerPosition": "TopRight"
      }
    },
    "VideoAttribute": {
      "CornerRadius" : 10,
      "BorderColor" : "Green",

```

```
        "HighlightColor" : "Red",
        "BorderThickness": 5
    },
}
}
```

VideoAttribute

Descripción: especifica la configuración de los bordes y las esquinas redondeadas de los mosaicos de video

Valores permitidos: `BorderColor` | `BorderThickness` | `CornerRadius` | `HighlightColor`

Obligatorio: no

VideoAttribute.BorderColor

Descripción: define el color del borde de todos los mosaicos de video

Valores permitidos: nombres de colores, como rojo, verde o azul

Obligatorio: no

VideoAttribute.BorderThickness

Descripción: define el grosor del borde en píxeles de todos los mosaicos de video

Tipo: entero

Valores permitidos: de 1 a 20

Obligatorio: no

VideoAttribute.CornerRadius

Descripción: define el radio de las esquinas en píxeles de todos los mosaicos de video.

Tipo: entero

Valores permitidos: de 1 a 20

Obligatorio: no

VideoAttribute.HighlightColor

Descripción: define el color del borde que aparece cuando un presentador o orador habla

Valores permitidos: nombres de colores, como rojo, verde o azul

Obligatorio: no


Uso de las configuraciones de diseño para composición en las reuniones de Amazon Chime SDK

En los siguientes temas, se explica cómo utilizar los diferentes diseños de configuración. Los diseños solo surten efecto cuando alguien inicia un intercambio de contenido. Amplíe cada sección para obtener más información.

ActiveSpeakerOnlyConfiguration

`ActiveSpeakerOnlyConfiguration` muestra el contenido compartido y el video del orador activo, lo que significa que la persona que habla aparece en el pequeño mosaico de video que se superpone a la transmisión del contenido compartido.

La siguiente imagen muestra la configuración y las ubicaciones disponibles para el panel del interlocutor.



En el siguiente ejemplo se muestra cómo implementar el diseño de `ActiveSpeakerOnly` mediante programación. En este caso, el mosaico del presentador aparece en la esquina superior izquierda.

```
{
  "CompositedVideo":{
    "Layout":"GridView",
    "Resolution":"FHD",
    "GridViewConfiguration":{
      "ContentShareLayout":"ActiveSpeakerOnly",
      "ActiveSpeakerOnlyConfiguration":{
        "ActiveSpeakerPosition":"TopLeft"
      }
    }
  }
}
```

ActiveSpeakerOnlyConfiguration

Descripción: los ajustes de configuración de un icono de video `ActiveSpeakerOnly`

Tipo: objeto `ActiveSpeakerOnlyConfiguration`

Obligatorio: no

ActiveSpeakerOnlyConfiguration.ActiveSpeakerPosition

Descripción: posición del mosaico de video del interlocutor activo

Tipo: cadena


Valores válidos: `TopLeft` | `TopRight` | `BottomLeft` | `BottomRight`

Obligatorio: no

Valor predeterminado: `TopRight`

PresenterOnlyConfiguration

`PresenterOnlyConfiguration` muestra el contenido compartido y solo el video del presentador, independientemente de quién hable. En la siguiente imagen se muestra la configuración.



En el siguiente ejemplo se muestra cómo implementar el diseño mediante programación con el presentador en la parte superior derecha.

```
{
  "CompositedVideo": {
    "Layout": "GridView",
    "Resolution": "FHD",
    "GridViewConfiguration": {
      "ContentShareLayout": "PresenterOnly",
      "PresenterOnlyConfiguration": {
        "PresenterPosition": "TopRight"
      }
    }
  }
}
```

PresenterOnlyConfiguration

Descripción: los ajustes de configuración de un diseño de PresenterOnly

Tipo: objeto `PresenterOnlyConfiguration`

Obligatorio: no

`PresenterOnlyConfiguration.PresenterPosition`

Descripción: posición del mosaico de video del presentador

Tipo: cadena

Valores válidos: `TopLeft` | `TopRight` | `BottomLeft` | `BottomRight`


Obligatorio: no

Valor predeterminado: `TopRight`

`HorizontalLayoutConfiguration`

`HorizontalLayoutConfiguration` muestra el contenido compartido y las transmisiones de video de forma horizontal. Puede usar la configuración `TilePosition` para mostrar los mosaicos por encima o por debajo de la transmisión de contenido compartido. Los presentadores siempre aparecen a la izquierda. Los mosaicos adicionales aparecen en el orden indicado por `JoinSequence`.

En la imagen siguiente, se muestran los mosaicos de debajo de la transmisión de contenido compartido.



En el siguiente ejemplo se muestra cómo implementar un diseño horizontal mediante programación. En este caso, el diseño ordena los mosaicos por `SpeakerSequence` y los coloca debajo de la pantalla compartida. El diseño permite un máximo de cuatro mosaicos y aplica una relación de aspecto de 16/9.

```
{
  "CompositedVideo":{
    "Layout":"GridView",
    "Resolution":"FHD",
    "GridViewConfiguration":{
      "ContentShareLayout":"Horizontal",
      "HorizontalLayoutConfiguration":{
        "TileOrder":"SpeakerSequence",
        "TilePosition":"Bottom",
        "TileCount":4,
        "TileAspectRatio":"16/9"
      }
    }
  }
}
```

HorizontalLayoutConfiguration

Descripción: los ajustes de configuración de un diseño horizontal

Tipo: objeto HorizontalLayoutConfiguration

Obligatorio: no

HorizontalLayoutConfiguration.TilePosition

Descripción: coloca los mosaicos por encima o por debajo de un contenido compartido.

Tipo: cadena

Valores válidos: Bottom | Top

Obligatorio: no

Predeterminado: inferior

HorizontalLayoutConfiguration.TileOrder

Descripción: ordena los mosaicos según el momento en que los usuarios se unen o cuando hablan

Tipo: cadena

Valores válidos: JoinSequence | SpeakerSequence

Obligatorio: no

Valor predeterminado: JoinSequence

HorizontalLayoutConfiguration.TileCount

Descripción: especifica el número de mosaicos que permanecen visibles al compartir la pantalla

Tipo: entero

Valores válidos: 1-10

Obligatorio: no

Predeterminado: 4

HorizontalLayoutConfiguration.TileAspectRatio

Descripción: especifica la relación de aspecto de los mosaicos

Tipo: entero


Valores válidos: – n/n

Obligatorio: no

Predeterminado: 16/9, el valor se aplica a todos los mosaicos

VerticalLayoutConfiguration

`VerticalLayoutConfiguration` muestra el contenido compartido y los cuatro videos más recientes apilados a la derecha. Los presentadores siempre aparecen en la parte superior. Los demás asistentes aparecen en el orden dictado por `TileOrder`.



En el siguiente ejemplo se muestra cómo implementar el diseño vertical mediante programación. En este caso, el diseño ordena los mosaicos `JoinSequence` y los coloca a la derecha de la pantalla compartida. El diseño permite un máximo de cuatro mosaicos y aplica una relación de aspecto de 16/9.

```
{
  "CompositedVideo":{
    "Layout": "GridView",
    "Resolution": "FHD",
    "GridViewConfiguration":{
      "ContentShareLayout": "Vertical",
      "VerticalLayoutConfiguration":{
        "TileOrder": "JoinSequence",
        "TilePosition": "Right",
        "TileCount": 4,
```

```
        "TileAspectRatio": "16/9"  
    }  
}  
}
```

VerticalLayoutConfiguration

Descripción: los ajustes de configuración de un diseño vertical

Tipo: objeto VerticalLayoutConfiguration

Obligatorio: no

VerticalLayoutConfiguration.TilePosition

Descripción: coloca los mosaicos a la derecha o a la izquierda de un recurso compartido de contenido.

Tipo: cadena

Valores válidos: Bottom | Top

Obligatorio: no

Predeterminado: inferior

VerticalLayoutConfiguration.TileOrder

Descripción: ordena los mosaicos según el momento en que los usuarios se unen o cuando hablan

Tipo: cadena

Valores válidos: JoinSequence | SpeakerSequence

Obligatorio: no

Valor predeterminado: JoinSequence

VerticalLayoutConfiguration.TileCount

Descripción: especifica el número de mosaicos

Tipo: entero

Valores válidos: 1-10

Obligatorio: no

Predeterminado: 4

VerticalLayoutConfiguration.TileAspectRatio

Descripción: especifica la relación de aspecto de los mosaicos

Tipo: entero

Valores válidos: – n/n

Obligatorio: no

Predeterminado: 9/16, el valor se aplica a todos los mosaicos

Creación de un rol vinculado a servicios para las canalizaciones de contenido multimedia de Amazon Chime SDK

La información de las siguientes secciones explica cómo crear un rol vinculado a un servicio que conceda a las canalizaciones de medios acceso a sus reuniones de Amazon Chime SDK.

Temas

- [Configuración de permisos de rol](#)
- [Creación del rol vinculado al servicio](#)
- [Edición del rol vinculado al servicio](#)
- [Eliminación del rol vinculado a un servicio](#)
- [Regiones que admiten roles vinculados a servicios](#)

Configuración de permisos de rol

Los canales de medios utilizan un rol vinculado a un servicio llamado Pipelines. `AWSServiceRoleForAmazonChime SDKMedia` El rol permite a las canalizaciones de captura acceder a las reuniones del SDK de Amazon Chime y publicar métricas en CloudWatch Amazon en su nombre. El rol confía en el servicio de `mediapipelines.chime.amazonaws.com`.

La política de permisos de roles permite que el SDK de Amazon Chime complete las siguientes acciones en todos los AWS recursos:

- Acción: `cloudwatch:PutMetricData` en `all AWS resources`

- Acción: `chime:CreateAttendee` en all AWS resources
- Acción: `chime>DeleteAttendee` en all AWS resources
- Acción: `chime:GetMeeting` en all AWS resources
- Acción: `kinesisvideo:CreateStream` en
`arn:aws:kinesisvideo:*:111122223333:stream/ChimeMediaPipelines-*`
- Acción: `kinesisvideo:PutMedia` en `arn:aws:kinesisvideo:*:111122223333:stream/ChimeMediaPipelines-*`
- Acción: `kinesisvideo:UpdateDataRetention` en
`arn:aws:kinesisvideo:*:111122223333:stream/ChimeMediaPipelines-*`
- Acción: `kinesisvideo:DescribeStream` en
`arn:aws:kinesisvideo:*:111122223333:stream/ChimeMediaPipelines-*`
- Acción: `kinesisvideo:GetDataEndpoint` en
`arn:aws:kinesisvideo:*:111122223333:stream/ChimeMediaPipelines-*`
- Acción: `kinesisvideo:ListStreams` en
`arn:aws:kinesisvideo:*:111122223333:stream/*`

Debe configurar permisos para permitir a una entidad de IAM (como un usuario, grupo o rol) para crear, editar o eliminar un rol vinculado a servicios. Para obtener más información sobre los permisos, consulte [Permisos de roles vinculados a servicios](#) en la Guía del usuario de IAM.

Creación del rol vinculado al servicio

Utilice la consola de IAM para crear un rol vinculado a servicios para utilizarlo con canalización de medios de Amazon Chime SDK. Para completar estos pasos, debe disponer de permisos administrativos de IAM. Si no es el caso, póngase en contacto con un administrador del sistema.

Para crear el rol

1. Inicie sesión en la consola AWS de administración y, a continuación, abra la consola de IAM en. <https://console.aws.amazon.com/iam/>
2. En el panel de navegación de la consola de IAM, seleccione Roles y, a continuación, elija Crear rol.
3. Seleccione el tipo de rol de servicio de AWS y, a continuación, seleccione Canalizaciones multimedia de SDK de Chime.

Aparece la política de IAM.

4. Seleccione la casilla de verificación situada junto a la política y, a continuación, seleccione Siguiente: Etiquetas.
5. Elija Siguiente: Revisar.
6. Edite la descripción según sea necesario y, a continuación, seleccione Crear rol.

También puedes usar la AWS CLI o la AWS API para crear un rol vinculado a un servicio denominado `mediapipelines.chime.amazonaws.com`. En la AWS CLI, ejecute este comando:

```
aws iam create-service-linked-role --aws-service-name
mediapipelines.chime.amazonaws.com
```

Para obtener más información acerca de cómo crear el rol, consulte [Crear un rol vinculado a un servicio](#) en la Guía del usuario de IAM. Si elimina este rol, puede utilizar este mismo proceso para volver a crearlo.

Edición del rol vinculado al servicio

No puedes editar la función vinculada al servicio de `AWSServiceRoleForAmazonChimeSDKMediaPipelines`. Después de crear el rol, no puede cambiar su nombre porque otras entidades pueden hacer referencia al rol. Sin embargo, puede utilizar IAM para editar la descripción del rol. Para obtener más información, consulte [Edición de un rol vinculado a servicios](#) en la Guía del usuario de IAM.

Eliminación del rol vinculado a un servicio

Si no necesita un rol vinculado a un servicio, le recomendamos que lo elimine. Para ello, primero debe eliminar las canalizaciones multimedia que utilizan el rol. Puede usar la AWS CLI o la [DeleteMediaCapturePipeline](#) API para eliminar las canalizaciones.

Uso de la CLI para eliminar canalizaciones

Utilice este comando en la AWS CLI para eliminar las canalizaciones multimedia de su cuenta.

```
aws chime-sdk-media-pipelines delete-media-capture-pipeline --media-pipeline-
id Pipeline_Id
```

Uso de una API para eliminar canalizaciones

Use la API [DeleteMediaCapturePipeline](#) para eliminar las canalizaciones multimedia de su cuenta.

Eliminar el rol

Una vez que haya eliminado las canalizaciones, podrá utilizar la consola de IAM, la AWS CLI o la AWS API para eliminar el rol. Para obtener más información acerca de la eliminación de un rol, consulte [Eliminar un rol vinculado a un servicio](#) en la Guía del usuario de IAM.

Regiones que admiten roles vinculados a servicios

El SDK de Amazon Chime admite el uso de funciones vinculadas a servicios en todas las AWS regiones en las que el servicio esté disponible. Para obtener más información, consulte [Puntos de conexión y cuotas de Amazon Chime SDK](#) en la Referencia general de Amazon Web Services.

Uso de eventos de canalizaciones de contenido multimedia de Amazon Chime SDK

Cada tipo de canal multimedia envía eventos del ciclo de vida, que puede utilizar para activar notificaciones e iniciar flujos de trabajo posteriores. Algunos ejemplos del uso de eventos de Media Pipeline son los siguientes:

- Procesar el contenido multimedia capturado después de que se haya completado una canalización de contenido multimedia.
- Notificar a los participantes de la reunión si un canal de medios tiene un fallo temporal.
- Interrumpir una reunión si un canal de medios falla permanentemente.

Puedes enviar eventos a Amazon EventBridge, Amazon Simple Notification Service (SNS) y Amazon Simple Queue Service (SQS). Para obtener más información, consulta la sección [Eventos de AWS los servicios](#) en la Guía del EventBridge usuario de Amazon.

Creación de canalización de medios de Amazon Chime SDK

Amazon Chime SDK envía este evento cuando se crea la canalización de medios.

Ejemplo: datos del evento

El siguiente es un ejemplo de los datos de este evento.

```
{
  "version": "0",
  "id": "5ee6265a-0a40-104e-d8fd-a3b4bdd78483",
  "detail-type": "Chime Media Pipeline State Change",
```

```

"source": "aws.chime",
"account": "111122223333",
"time": "2021-07-28T20:20:49Z",
"region": "us-east-1",
"resources": [],
"detail": {
  "version": "0",
  "eventType": "chime:MediaPipelineInProgress",
  "timestamp": 1627503649251,
  "meetingId": "1e6bf4f5-f4b5-4917-b8c9-bda45c340706",
  "externalMeetingId": "Meeting_Id",
  "mediaPipelineId": "e40ee45e-2ed1-408e-9156-f52b8208a491",
  "mediaRegion": "ap-southeast-1"
}
}

```

Canalización de medios de Amazon Chime SDK eliminada

Amazon Chime SDK envía este evento cuando la canalización de contenido multimedia se detiene correctamente.

Ejemplo: datos del evento

El siguiente es un ejemplo de los datos de este evento.

```

{
  "version": "0",
  "id": "9e11e429-97fd-9532-5670-fac3f7abc05f",
  "detail-type": "Chime Media Pipeline State Change",
  "source": "aws.chime",
  "account": "365135496707",
  "time": "2021-07-28T20:21:50Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [],
  "detail": {
    "version": "0",
    "eventType": "chime:MediaPipelineDeleted",
    "timestamp": 1627503710485,
    "meetingId": "1e6bf4f5-f4b5-4917-b8c9-bda45c340706",
    "externalMeetingId": "Meeting_Id",
    "mediaPipelineId": "e40ee45e-2ed1-408e-9156-f52b8208a491",
    "mediaRegion": "ap-southeast-1"
  }
}

```

```
}
```

La canalización de medios de Amazon Chime SDK tiene un error temporal

Amazon Chime SDK envía este evento cuando se produce un error temporal en la canalización de contenido multimedia.

Ejemplo: datos del evento

El siguiente es un ejemplo de los datos de este evento.

```
{
  "version": "0",
  "id": "abc141e1-fc2e-65e8-5f18-ab5130f1035a",
  "detail-type": "Chime Media Pipeline State Change",
  "source": "aws.chime",
  "account": "365135496707",
  "time": "2021-07-28T21:16:42Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [],
  "detail": {
    "version": "0",
    "eventType": "chime:MediaPipelineTemporaryFailure",
    "timestamp": 1627507002882,
    "meetingId": "7a5434e3-724a-4bbb-9eb6-2fb209dc0706",
    "externalMeetingId": "Meeting_Id",
    "mediaPipelineId": "ebd62f4e-04a9-426d-bcb0-974c0f266400",
    "mediaRegion": "eu-south-1"
  }
}
```

Canalización multimedia de Amazon Chime SDK en progreso

Amazon Chime SDK envía este evento cuando la canalización de contenido multimedia comienza a capturar artefactos.

Ejemplo: datos del evento

El siguiente es un ejemplo de los datos de este evento.

```
{
  "version": "0",
  "id": "9e11e429-97fd-9532-5670-fac3f7abc05f",
```



```

    "detail-type": "Chime Media Pipeline State Change",
    "source": "aws.chime",
    "account": "365135496707",
    "time": "2021-07-28T20:21:50Z",
    "region": "us-east-1",
    "resources": [],
    "detail": {
      "version": "0",
      "eventType": "chime:MediaPipelineInProgress",
      "timestamp": 1627503710485?,
      "meetingId": "1e6bf4f5-f4b5-4917-b8c9-bda45c340706",
      "externalMeetingId": "Meeting_Id",
      "mediaPipelineId": "e40ee45e-2ed1-408e-9156-f52b8208a491",
      "mediaRegion": "ap-southeast-1"
    }
  }
}

```

Fallo permanente de la canalización de medios de Amazon Chime SDK

Amazon Chime SDK envía este evento cuando una canalización de contenido multimedia falla permanentemente.

Ejemplo: datos del evento

El siguiente es un ejemplo de los datos de este evento.

```

{
  "version": "0",
  "id": "9e11e429-97fd-9532-5670-fac3f7abc05f",
  "detail-type": "Chime Media Pipeline State Change",
  "source": "aws.chime",
  "account": "365135496707",
  "time": "2021-07-28T20:21:50Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [],
  "detail": {
    "version": "0",
    "eventType": "chime:MediaPipelinePermanentFailure",
    "timestamp": 1627503710485,
    "meetingId": "1e6bf4f5-f4b5-4917-b8c9-bda45c340706",
    "externalMeetingId": "Meeting_Id",
    "mediaPipelineId": "e40ee45e-2ed1-408e-9156-f52b8208a491",
    "mediaRegion": "ap-southeast-1"
  }
}

```

```
}
```

Configuración de permisos de bucket de Amazon S3 para las canalizaciones de contenido multimedia de Amazon Chime SDK

Si no ha creado un bucket de Amazon S3, asegúrese de crear el suyo en la cuenta y la región en las que celebra las reuniones. Asimismo, asegúrese de otorgar los permisos adecuados al servicio. Para obtener más información sobre crear un bucket de Amazon S3, consulte [Creación de un bucket de Amazon S3 para canalizaciones de captura multimedia de Amazon Chime SDK](#).

Enviar los eventos de la canalización multimedia del SDK de Amazon Chime a CloudTrail

AWS se habilita CloudTrail para usted al crear su AWS cuenta. Cuando un usuario llama a una API compatible en el SDK de Media Pipeline, CloudTrail registra esa actividad de esa API en el historial de eventos, junto con otros AWS eventos. Puede ver, buscar y descargar los últimos eventos de la canalización de medios en su cuenta de AWS. Para obtener más información, consulta la sección [Visualización de CloudTrail eventos con el historial](#) de eventos en la Guía del CloudTrail usuario.

Para mantener un registro continuo de los eventos de canalización de medios, cree un registro de seguimiento. Un rastro permite CloudTrail entregar archivos de registro a su bucket de Amazon S3. En el siguiente ejemplo, se muestra un seguimiento de una canalización de medios. Los datos incluyen el usuario que llamó a la API, el rol de IAM utilizado para llamar a la API y las marcas de tiempo. Para obtener más información sobre el uso, CloudTrail consulte [Registro y supervisión](#) en la Guía del administrador del SDK de Amazon Chime.

```
{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.08",
      "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "ABCDEFGHJKLMNOPQRSTU:user-name",
        "arn": "arn:aws:sts::123456789101:assumed-role/role-name/user-name",
        "accountId": "109876543210",
        "accessKeyId": "ABCDEFGHJKLMNOPQRSTU",
        "sessionContext": {
          "sessionIssuer": {
            "type": "Role",
            "principalId": "ABCDEFGHJKLMNOPQRSTU",
```

```

        "arn": "arn:aws:iam::109876543210:role/role-name",
        "accountId": "012345678910",
        "userName": "user-name"
    },
    "webIdFederationData": {},
    "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2022-03-08T19:34:55Z"
    }
},
"eventTime": "2022-03-08T20:28:41Z",
"eventSource": "chime-sdk-media-pipelines.amazonaws.com",
"eventName": "CreateMediaCapturePipeline",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "127.0.0.1",
"userAgent": "[]/[]",
"requestParameters": {
    "sourceType": "ChimeSdkMeeting",
    "sourceArn": "Hidden_For_Security_Reasons",
    "sinkType": "S3Bucket",
    "sinkArn": "Hidden_For_Security_Reasons",
    "chimeSdkMeetingConfiguration": {
        "artifactsConfiguration": {
            "audio": {
                "muxType": "AudioOnly"
            },
            "video": {
                "state": "Enabled",
                "muxType": "VideoOnly"
            },
            "content": {
                "state": "Enabled",
                "muxType": "ContentOnly"
            }
        }
    }
},
"responseElements": {
    "mediaCapturePipeline": {
        "mediaPipelineId": "pipeline-uuid",
        "sourceType": "ChimeSdkMeeting",
        "sourceArn": "Hidden_For_Security_Reasons",
        "status": "Initializing",

```

```

    "sinkType": "S3Bucket",
    "sinkArn": "Hidden_For_Security_Reasons",
    "createdTimestamp": "2022-03-08T20:28:41.336Z",
    "updatedTimestamp": "2022-03-08T20:28:41.463Z",
    "chimeSdkMeetingConfiguration": {
      "artifactsConfiguration": {
        "audio": {
          "muxType": "AudioOnly"
        },
        "video": {
          "state": "Enabled",
          "muxType": "VideoOnly"
        },
        "content": {
          "state": "Enabled",
          "muxType": "ContentOnly"
        }
      }
    },
    "requestID": "request-id",
    "eventID": "event-id",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "eventCategory": "Management",
    "recipientAccountId": "112233445566",
    "tlsDetails": {
      "tlsVersion": "TLSv1.2",
      "clientProvidedHostHeader": "example.com"
    }
  },
]
}

```

Prácticas recomendadas para detener las canalizaciones de contenido multimedia de Amazon Chime SDK

Como práctica recomendada para detener las canalizaciones multimedia, llame a la API [DeleteMediaPipeline](#). La API te permite eliminar las canalizaciones de captura de contenido multimedia y conectores multimedia en directo. También puede llamar a la API

[DeleteMediaCapturePipeline](#) para eliminar las canalizaciones de captura multimedia. Todas las canalizaciones multimedia se detienen al finalizar la reunión.

Uso de la transcripción en directo de Amazon Chime Amazon Chime SDK

Utilice la transcripción en directo de Amazon Chime SDK para generar transcripciones en directo de sus reuniones atribuidas a los usuarios. La transcripción en directo de Amazon Chime SDK se integra con los servicios Amazon Transcribe y Amazon Transcribe Medical para generar transcripciones de las reuniones de Amazon Chime SDK mientras están en curso.

La transcripción en directo de Amazon Chime SDK procesa el audio de cada usuario por separado para mejorar la precisión en escenarios con varios altavoces. Amazon Chime SDK utiliza su algoritmo de altavoz activo para seleccionar los dos principales usuarios activos y, a continuación, envía su audio a Amazon Transcribe, en canales separados, mediante una sola transmisión. Los participantes de la reunión reciben transcripciones atribuidas a los usuarios a través de mensajes de datos de Amazon Chime SDK. Puede usar las transcripciones de diversas maneras, como mostrar subtítulos, crear transcripciones de reuniones o usar las transcripciones para analizar el contenido.

La transcripción en directo utiliza una transmisión para Amazon Transcribe durante la transcripción de la reunión. Se aplican las tarifas estándar de Amazon Transcribe y Amazon Transcribe Medical. Para obtener más información, consulte los precios de [Amazon Transcribe](#). Si tienes preguntas sobre el uso o la facturación, ponte en contacto con tu administrador de AWS cuentas.

Important


[De forma predeterminada, Amazon Transcribe puede usar y almacenar contenido de audio procesado por el servicio para desarrollar y mejorar los servicios de AWS inteligencia artificial y aprendizaje automático, tal como se describe con más detalle en la sección 50 de las Condiciones del servicio.AWS](#) El uso de Amazon Transcribe puede estar sujeto a las leyes o reglamentos federales y estatales relacionados con la grabación o la interceptación de comunicaciones electrónicas. Es su responsabilidad y la de los usuarios finales cumplir con todas las leyes aplicables en relación con la grabación, incluida la notificación adecuada a todos los participantes de una sesión o comunicación grabada de que la sesión o la comunicación se está grabando y obtener todos los consentimientos necesarios. Puede optar por no AWS usar contenido de audio para desarrollar y mejorar los servicios de AWS IA/ML configurando una política de exclusión de los servicios de IA mediante Organizations AWS .

Temas

- [Arquitectura del sistema](#)
- [Facturación y uso](#)
- [Configuración de la cuenta para la transcripción en vivo de Amazon Chime SDK](#)
- [Selección de las opciones de transcripción en vivo de Amazon Chime SDK](#)
- [Inicio y detención de la transcripción en vivo de Amazon Chime SDK](#)
- [Parámetros de transcripción en vivo de Amazon Chime SDK](#)
- [Descripción de los eventos de transcripción en vivo de Amazon Chime SDK](#)
- [Descripción de los mensajes de transcripción en vivo de Amazon Chime SDK](#)
- [Procesamiento de un evento de transcripción en vivo de Amazon Chime SDK](#)
- [Análisis de las transcripciones del Amazon Chime SDK](#)

Arquitectura del sistema

Amazon Chime SDK crea transcripciones de reuniones en tiempo real, sin que el audio salga de la red de AWS , mediante una integración del lado del servicio con su cuenta de Amazon Transcribe o Amazon Transcribe Medical. Para mejorar la precisión, el audio de los usuarios se procesa por separado y luego se mezcla en la reunión. Amazon Chime SDK utiliza su algoritmo de altavoz activo para seleccionar los dos altavoces más activos y, a continuación, envía su audio a Amazon Transcribe o Amazon Transcribe Medical en canales separados mediante una sola transmisión. Para reducir la latencia, las transcripciones atribuidas a los usuarios se envían directamente a todos los participantes de la reunión mediante mensajes de datos. Cuando se utiliza una canalización de medios para capturar el audio de la reunión, también se captura la información de transcripción de la reunión.



Facturación y uso

La transcripción en directo utiliza una transmisión a Amazon Transcribe o Amazon Transcribe Medical durante la transcripción de la reunión. Se aplican las tarifas estándar de Amazon Transcribe y Amazon Transcribe Medical. Para obtener más información, consulte [Precios de Amazon Transcribe](#). Si tienes preguntas sobre el uso o la facturación, ponte en contacto con tu administrador de AWS cuentas.

Configuración de la cuenta para la transcripción en vivo de Amazon Chime SDK

Antes de poder utilizar la transcripción en directo del SDK de Amazon Chime, debe conceder permiso al SDK de Amazon Chime para llamar a Amazon Transcribe y Amazon Transcribe Medical desde su cuenta. AWS Para ello, añada a su cuenta el rol vinculado al servicio Chime Transcription. Para obtener información sobre cómo crear el rol vinculado al servicio para la transcripción en vivo, consulte [Uso de roles con transcripción en vivo](#) en la Guía de administración de Amazon Chime SDK. Para obtener más información acerca roles vinculados a servicios de IAM, consulte [Roles vinculados a servicios](#) en la Guía del usuario de IAM.

Selección de las opciones de transcripción en vivo de Amazon Chime SDK

Cuando utiliza la transcripción en directo de Amazon Chime SDK, utiliza Amazon [Transcribe](#) o Amazon [Transcribe Medical en su cuenta de AWS](#) . Tiene acceso a todos los [lenguajes de](#)

[transmisión compatibles con Amazon Transcribe](#), además de características como los [vocabularios personalizados](#) y los [filtros de vocabulario](#). Al utilizar Amazon Transcribe Medical, puede elegir una especialidad médica, un tipo de conversación y, si lo desea, proporcionar cualquier vocabulario personalizado. Se aplican las tarifas estándar de Amazon Transcribe y Amazon Transcribe Medical.

El proceso de elección de las opciones de transcripción sigue estos pasos.

Paso 1: Selección de un servicio de transcripción

Debe decidir qué servicio de transcripción utilizar, [Amazon Transcribe](#) o [Amazon Transcribe Medical](#).

Si su caso de uso requiere funciones de conversión de voz a texto en el ámbito médico, probablemente desee utilizar Amazon Transcribe Medical. Para todos los demás casos de uso, probablemente desee utilizar Amazon Transcribe.

Al llamar a la API `StartMeetingTranscription`, debe especificar el servicio de transcripción que va a utilizar:

- Para usar Amazon Transcribe, especifique un `TranscriptionConfiguration` con `EngineTranscribeSettings`.
- Para usar Amazon Transcribe Medical, especifique un `TranscriptionConfiguration` con `EngineTranscribeMedicalSettings`.

Paso 2: Selección de una región de transcripción

Debe elegir una AWS región para el servicio de transcripción. Para obtener información sobre las AWS regiones disponibles para Amazon Transcribe y Amazon Transcribe Medical, consulte [AWS la tabla de servicios regionales](#).

En general, la latencia más baja entre la región multimedia y la región de transcripción de una reunión proporciona la mejor experiencia de usuario. Para obtener la menor latencia, utilice la misma región para los medios y la transcripción siempre que sea posible. Sin embargo, es posible que tenga que tener en cuenta otros factores al seleccionar una región, como los requisitos normativos o las regiones en las que ha configurado Amazon Transcribe o Amazon Transcribe Medical.

Las características de Amazon Transcribe y Amazon Transcribe Medical, como los vocabularios personalizados o los filtros de vocabulario, son específicas de cada región. Si configura alguna de esas funciones, debe hacerlo de forma idéntica en todas las AWS regiones en las que vaya a utilizar

la transcripción en directo. Como alternativa, puede usar la misma región de Amazon Transcribe para todas las reuniones.

Puede especificar la región que utiliza el servicio de transcripción. Para ello, añada el nombre de la región de Region al campo de la configuración del motor de transcripción cuando llame a la API `StartMeetingTranscription`. Si no especifica una región, Amazon Chime SDK intentará utilizar el servicio de transcripción en la región multimedia de la reunión. Para que Amazon Chime SDK seleccione la región para el servicio de transcripción, especifique `auto` en el campo Region. Al hacerlo, Amazon Chime selecciona la región del servicio de transcripción en función de la región multimedia de la reunión, tal y como se describe en las tablas siguientes. Para obtener más información sobre la API `StartMeetingTranscription`, consulte [Inicio y detención de la transcripción en vivo de Amazon Chime SDK](#) en esta guía.

Note

La región de transcripción seleccionada por el SDK de Amazon Chime está sujeta a cambios AWS, ya que Amazon Chime SDK, Amazon Transcribe y Amazon Transcribe Medical ofrecen más regiones.

Selección automática de región para Amazon Transcribe

Región multimedia de Amazon Chime Amazon Chime SDK	Código de región	Región de transcripción
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	us-east-2
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	us-east-1
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	us-west-2
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	us-west-2
África (Ciudad del Cabo)*	af-south-1	eu-west-2
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	eu-west-2

Región multimedia de Amazon Chime Amazon Chime SDK	Código de región	Región de transcripción
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	ap-northeast-2
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	ap-northeast-1
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	ap-southeast-2
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	ap-northeast-1
Canadá (centro)	ca-central-1	ca-central-1
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	eu-central-1
Europa (Irlanda)	eu-west-1	eu-west-1
Europa (Londres)	eu-west-2	eu-west-2
Europa (Milán)*	eu-south-1	eu-central-1
Europa (París)	eu-west-3	eu-central-1
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	eu-central-1
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	sa-east-1
GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	us-gov-west-1
GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	us-gov-west-1

Selección automática de regiones para Amazon Transcribe Medical

Región multimedia de Amazon Chime Amazon Chime SDK	Código de región	Región de transcripción
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	us-east-2

Región multimedia de Amazon Chime Amazon Chime SDK	Código de región	Región de transcripción
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	us-east-1
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	us-west-2
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	us-west-2
África (Ciudad del Cabo)*	af-south-1	eu-west-1
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	eu-west-1
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	us-west-2
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	ap-southeast-2
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	ap-southeast-2
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	us-west-2
Canadá (centro)	ca-central-1	ca-central-1
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	eu-west-1
Europa (Irlanda)	eu-west-1	eu-west-1
Europa (Londres)	eu-west-2	us-east-1
Europa (Milán)*	eu-south-1	eu-west-1
Europa (París)	eu-west-3	eu-west-1
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	eu-west-1
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	us-east-1

Note

Para utilizar la transcripción en directo en las regiones marcadas con un asterisco (*), primero debe habilitar la región en su cuenta de AWS . Para obtener más información, consulte [Cómo habilitar una región](#) en Referencia general de AWS.

Para obtener más información acerca de regiones y puntos de conexión, para cada servicio, consulte:

- [Regiones multimedia de Amazon Chime SDK](#)
- [Puntos de conexión y cuotas de Amazon Transcribe](#)
- [Puntos de conexión y cuotas de Amazon Transcribe Medical](#)

Paso 3: Revisar las Service Quotas

Cada reunión de Amazon Chime SDK con transcripción en directo requiere exactamente una transmisión HTTP/2 a Amazon Transcribe o Amazon Transcribe Medical. Ambos servicios tienen Service Quotas regionales para el número de transmisiones HTTP/2 simultáneas y para las transacciones de transmisión inicial por segundo. Para obtener más información sobre las cuotas, consulte [Directrices y cuotas](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Transcribe. Para obtener información sobre los aumentos de cuota, consulte Service Quotas en la AWS consola.

Inicio y detención de la transcripción en vivo de Amazon Chime SDK

Utilice la API [StartMeetingTranscription](#) de Amazon Chime SDK para iniciar la transcripción de la reunión aplicando un `TranscriptionConfiguration` a la reunión. El controlador de Amazon Chime SDK reenvía la configuración a la reunión de forma asíncrona. El éxito o el fracaso de la transcripción de la reunión se indica mediante un mensaje a través de Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) y Amazon EventBridge.

Iniciar una transcripción

En este ejemplo se muestra cómo iniciar una transcripción en directo con Amazon Transcribe.

```
POST /meetings/meetingId/transcription?operation=start HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "TranscriptionConfiguration": {
    "EngineTranscribeSettings": {
      "LanguageCode": "en-US",
      "VocabularyFilterMethod": "tag",
      "VocabularyFilterName": "profanity",
      "VocabularyName": "lingo",
      "Region": "us-east-1"
      "EnablePartialResultsStabilization": true,
      "PartialResultsStability": "high",
      "ContentIdentificationType": "PII",
      "ContentRedactionType": "PII",
      "PiiEntityTypes": "ALL",
      "LanguageModelName": "language-model"
    }
  }
}
```

En este ejemplo se muestra cómo iniciar la transcripción en directo con Amazon Transcribe Medical.

```
POST /meetings/meetingId/transcription?operation=start HTTP/1.1
Content-type: application/json
{
  "TranscriptionConfiguration": {
    "EngineTranscribeMedicalSettings": {
      "LanguageCode": "en-US",
      "Specialty": "PRIMARYCARE",
      "Type": "CONVERSATION",
      "VocabularyName": "lingo",
      "Region": "us-east-1",
      "ContentIdentificationType": "PHI",
    }
  }
}
```

StartMeetingTranscription: inicia la transcripción de la reunión.

meetingId: el ID de la reunión, devuelto por la [API CreateMeeting](#).

TranscriptionConfiguration: encapsula los parámetros de la transcripción en directo. Debe especificar exactamente una configuración, **EngineTranscribeSettings** o **EngineTranscribeMedicalSettings**.

`EngineTranscribeSettings`: especifica el uso de Amazon Transcribe y transfiere su configuración a [Amazon Transcribe](#).

`LanguageCode`: obligatorio.

`VocabularyFilterMethod`: opcional.

`VocabularyFilterName`: opcional.

`VocabularyName`: opcional.

`Region`: opcional.

`EnablePartialResultsStabilization`: opcional.

`PartialResultsStability`: opcional.

`ContentIdentificationType`: opcional.

`ContentRedactionType`: opcional.

`PiiEntityTypes` : opcional.

`LanguageModelName`: opcional.

`EngineTranscribeMedicalSettings`: especifica el uso de Amazon Transcribe Medical y transfiere su configuración a [Amazon Transcribe Medical](#).

`LanguageCode`: obligatorio.

`Speciality`: obligatorio.

`Type`: obligatorio.

`VocabularyName`: opcional.

`Region`: opcional.

`ContentIdentificationType`: opcional.

Respuestas

Amazon Transcribe y Amazon Transcribe Medical responden a las siguientes preguntas:

- OK (200) con el cuerpo vacío, si lo aplica correctamente `TranscriptionConfiguration` a la reunión.

Mensajes de error

Amazon Transcribe y Amazon Transcribe Medical muestran los siguientes mensajes de error:

- `BadRequestException` (400): Los parámetros de entrada no coinciden con las restricciones del servicio.
- `ForbiddenException` (403): El cliente tiene prohibido permanentemente realizar la solicitud.
- `NotFoundException` (404): `meetingId` No existe.
- `ResourceLimitExceededException` (400): La solicitud supera el límite de recursos. Por ejemplo, demasiadas reuniones tienen habilitada la transcripción en directo.
- `ServiceFailureException` (500): El servicio detectó un error inesperado.
- `ServiceUnavailableException` (503): El servicio no está disponible en este momento.
- `ThrottledClientException` (429): El cliente superó el límite de frecuencia de solicitudes.
- `UnauthorizedClientException` (401): El cliente no está autorizado actualmente a realizar la solicitud.

Si se llama a `StartMeetingTranscription` por segunda vez, se actualiza el `TranscriptionConfiguration` aplicado a la reunión.

Detener una transcripción

Utilice la API [StopMeetingTranscription](#) para eliminar la `TranscriptionConfiguration` de una `meetingID` determinada y finalizar la transcripción de la reunión. Al finalizar una reunión, se detiene la transcripción automáticamente.

En este ejemplo se muestra la sintaxis de solicitud que invoca `StopMeetingTranscription`.

```
POST/meetings/meetingId/transcription?operation=stop HTTP/1.1
```

Respuestas

Amazon Transcribe y Amazon Transcribe Medical responden a las siguientes preguntas:

- `OK` (200) con el cuerpo vacío, si elimina correctamente el `TranscriptionConfiguration` de la reunión.

Mensajes de error

Amazon Transcribe y Amazon Transcribe Medical muestran los siguientes mensajes de error:

- `BadRequestException` (400): Los parámetros de entrada no coinciden con las restricciones del servicio.
- `ForbiddenException` (403): El cliente tiene prohibido permanentemente realizar la solicitud.
- `NotFoundException` (404): `meetingId` No existe.
- `ServiceFailureException` (500): El servicio detectó un error inesperado.
- `ServiceUnavailableException` (503): El servicio no está disponible en este momento.
- `ThrottledClientException` (429): El cliente superó el límite de frecuencia de solicitudes.
- `UnauthorizedClientException` (401): El cliente no está autorizado actualmente a realizar la solicitud.

Parámetros de transcripción en vivo de Amazon Chime SDK

Amazon Transcribe y Amazon Transcribe APIs Medical ofrecen varios parámetros al iniciar la transcripción en streaming, como y. [StartStreamTranscriptionStartMedicalStreamTranscription](#). Puede usar esos parámetros en la API `StartMeetingTranscription`, a menos que Amazon Chime SDK predetermine el valor del parámetro. Por ejemplo, los parámetros `MediaEncoding` y `MediaSampleRateHertz` no están disponibles porque Amazon Chime SDK los establece automáticamente.

Amazon Transcribe y Amazon Transcribe Medical validan los parámetros, lo que le permite utilizar nuevos valores de parámetros tan pronto como estén disponibles. Por ejemplo, si Amazon Transcribe Medical lanza la compatibilidad con un nuevo idioma, solo tiene que especificar el valor del nuevo idioma en el parámetro `LanguageCode`.

Descripción de los eventos de transcripción en vivo de Amazon Chime SDK

Amazon Chime SDK envía eventos del ciclo de vida de la transcripción, que puede utilizar para activar notificaciones e iniciar flujos de trabajo posteriores. Algunos ejemplos de uso de eventos de transcripción incluyen:

- Medición de la adopción de la transcripción en directo en las reuniones de Amazon Chime SDK
- Seguimiento de las preferencias de idioma

Puedes enviar eventos a Amazon EventBridge, Amazon Simple Notification Service y Amazon Simple Queue Service. Para obtener más información, consulta la sección [Eventos de AWS los servicios](#) en la Guía del EventBridge usuario de Amazon.

Transcripción de la reunión de Amazon Chime SDK iniciada

Amazon Chime SDK envía este evento cuando se inicia la transcripción de la reunión o se actualiza la [TranscriptionConfiguration](#).

Ejemplo: datos del evento

El siguiente es un ejemplo de los datos de este evento.

```
{
  "version": "0",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "id": "12345678-1234-1234-1234-111122223333",
  "region": "us-east-1",
  "detail-type": "Chime Meeting State Change",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "resources": []
  "detail": {
    "version": "0",
    "eventType": "chime:TranscriptionStarted",
    "timestamp": 12344566754,
    "meetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "externalMeetingId": "mymeeting",
    "mediaRegion": "us-west-1",
    "transcriptionRegion": "us-west-2",
    "transcriptionConfiguration": "{...}"
  }
}
```

Transcripción de la reunión de Amazon Chime SDK detenida

Amazon Chime SDK envía este evento cuando se detiene la transcripción de la reunión.

Ejemplo: datos del evento

El siguiente es un ejemplo de los datos de este evento.

```
{
  "version": "0",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "id": "12345678-1234-1234-1234-111122223333",
```

```

"region": "us-east-1",
"detail-type": "Chime Meeting State Change",
"time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"resources": []
"detail": {
  "version": "0",
  "eventType": "chime:TranscriptionStopped",
  "timestamp": 12344566754,
  "meetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
  "externalMeetingId": "mymeeting",
  "mediaRegion": "us-west-1",
  "transcriptionRegion": "us-west-2",
  "transcriptionConfiguration": "{...}"
}
}

```

Transcripción de la reunión de Amazon Chime SDK interrumpida

Amazon Chime SDK envía este evento si se interrumpe la transcripción de la reunión.

Ejemplo: datos del evento

El siguiente es un ejemplo de los datos de este evento.

```

{
  "version": "0",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "id": "12345678-1234-1234-1234-111122223333",
  "region": "us-east-1",
  "detail-type": "Chime Meeting State Change",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "resources": []
  "detail": {
    "version": "0",
    "eventType": "chime:TranscriptionInterrupted",
    "timestamp": 12344566754,
    "meetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "externalMeetingId": "mymeeting",
    "message": "Internal server error",
    "mediaRegion": "us-west-1",
    "transcriptionRegion": "us-west-2",
    "transcriptionConfiguration": "{...}"
  }
}

```

```
}
```

Transcripción de la reunión de Amazon Chime SDK reanudada

Amazon Chime SDK envía este evento si la transcripción de la reunión se reanuda tras una interrupción.

Ejemplo: datos del evento

El siguiente es un ejemplo de los datos de este evento.

```
{
  "version": "0",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "id": "12345678-1234-1234-1234-111122223333",
  "region": "us-east-1",
  "detail-type": "Chime Meeting State Change",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "resources": []
  "detail": {
    "version": "0",
    "eventType": "chime:TranscriptionResumed",
    "timestamp": 12344566754,
    "meetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "externalMeetingId": "mymeeting",
    "mediaRegion": "us-west-1",
    "transcriptionRegion": "us-west-2",
    "transcriptionConfiguration": "{...}"
  }
}
```

Transcripción de la reunión de Amazon Chime SDK fallida

Amazon Chime SDK envía este evento si la transcripción de la reunión no se ha iniciado o no se ha reanudado tras una interrupción.

Ejemplo: datos del evento

El siguiente es un ejemplo de los datos de este evento.

```
{
  "version": "0",
```

```
"source": "aws.chime",
"account": "111122223333",
"id": "12345678-1234-1234-1234-111122223333",
"region": "us-east-1",
"detail-type": "Chime Meeting State Change",
"time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"resources": []
"detail": {
  "version": "0",
  "eventType": "chime:TranscriptionFailed",
  "timestamp": 12344566754,
  "meetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
  "externalMeetingId": "mymeeting",
  "message": "Internal server error",
  "mediaRegion": "us-west-1",
  "transcriptionRegion": "us-west-2",
  "transcriptionConfiguration": "{...}"
}
```

Descripción de los mensajes de transcripción en vivo de Amazon Chime SDK

El servicio Amazon Chime SDK comparte la información de transcripción con los asistentes mediante el envío de objetos de `TranscriptEvent` en mensajes de datos. Un `TranscriptEvent` entrega un `Transcript` o un `TranscriptionStatus`.

Un `Transcript` incluye los resultados con marcas de tiempo, palabras y signos de puntuación atribuidos al usuario. Un resultado puede ser «parcial», en cuyo caso el sistema normalmente lo actualiza en un `TranscriptEvent` posterior. Esto le permite ver las transcripciones rápidamente y aplicar las actualizaciones en línea más adelante, según sea necesario.

Un `TranscriptStatus` puede ofrecer uno de los eventos de `TranscriptionStatusType`, que se enumeran en el ejemplo de la siguiente sección.

Las versiones más recientes de Amazon Chime SDKs incluyen tipos de datos adicionales y funciones de ayuda para el procesamiento común a `TranscriptEvent`.

TranscriptEvent

Este ejemplo muestra un evento de transcripción típico.

```
type TranscriptEvent = Transcript | TranscriptionStatus;

export class TranscriptEventConverter {
  static from(dataMessage: DataMessage): TranscriptEvent[] {
    // convert DataMessage to TranscriptEvents
    return ...
  }
}

export default class TranscriptionStatus {
  type: TranscriptionStatusType;
  eventTimeMs: number;
  transcriptionRegion: string;
  transcriptionConfiguration: string;
  message?: string;
}

enum TranscriptionStatusType {
  STARTED = 'started',
  INTERRUPTED = 'interrupted',
  RESUMED = 'resumed',
  STOPPED = 'stopped',
  FAILED = 'failed',
}

export default class Transcript {
  results: TranscriptResult[]; // at least one
}

export class TranscriptResult {
  resultId: string;
  isPartial: boolean;
  startTimeMs: number;
  endTimeMs: number;
  alternatives: TranscriptAlternative[]; // most confident first
}

export default class TranscriptAlternative {
  items: TranscriptItem[]; // in start time order
  transcript: string; //concatenated transcript items
  entities?: TranscriptEntity[];
}
```

```
export default class TranscriptItem {
  type:                TranscriptItemType;
  startTimeMs:         number;
  endTimeMs:           number;
  attendee:            Attendee;
  content:              string;
  vocabularyFilterMatch?: boolean;
  confidence?:         number;
  stable?:              boolean;
}

enum TranscriptItemType {
  PRONUNCIATION    = 'pronunciation', // content is a word
  PUNCTUATION      = 'punctuation', // content is punctuation
}

export default class TranscriptEntity {
  category:           string;
  confidence:         number;
  content:             string;
  endTimeMs:          number;
  startTimeMs:        number;
  type?:              string;
}

// This is an existing SDK model
export default class Attendee {
  attendeeId:         string;
  externalUserId:      string;
}
```

Directrices de datos

Tenga en cuenta estas pautas a medida que avanza.

1. `transcription.results` puede tener más de un resultado.
2. Si `transcription.results[i].isPartial = true`, es posible que haya una actualización para todo el resultado. La actualización es probable, pero no está garantizada. La actualización tiene el mismo `transcript.result[i].resultId`. Si desea evitar las transcripciones poco fiables, puede omitir por completo los resultados parciales. Si desea resultados de baja latencia, puede mostrar resultados parciales y sobrescribirlos por completo cuando llegue la actualización.

3. `transcription.results[i].alternatives` contiene siempre como mínimo una entrada. Si contiene más de una entrada, la entrada más segura será la primera de la lista. En la mayoría de los casos, puede realizar la primera entrada en `transcription.results[i].alternatives` e ignorar las demás.
4. `transcription.results[i].alternatives[j].items` incluye una entrada para cada palabra o signo de puntuación.
5. El contenido de `transcription.results[i].alternatives[j].items[k]` es lo que se ha dicho.
6. `transcription.results[i].alternatives[j].items[k].attendee` es la atribución (quién) del contenido por parte del usuario.
7. `transcription.results[i].alternatives[j].items[k].startTimeMs` es el «cuándo» del contenido. Esto permite word-by-word reproducir las transcripciones atribuidas al usuario entre diferentes usuarios en el orden en que se pronunciaron las palabras.
8. Por lo general, el campo `transcription.results[i].alternatives[j].items[k].endTimeMs` se puede ignorar, pero se proporciona para completar quién dijo qué y cuándo.
9. `transcription.results[i].alternatives[j].items[k].vocabularyFilterMatch` es verdadero si el contenido coincide con una palabra del filtro; de lo contrario, es falso.
10. `transcription.results[i].alternatives[j].items[k].confidence` es un valor comprendido entre 0 y 1. Indica la confianza del motor en que el contenido del elemento coincide correctamente con la palabra hablada, siendo 0 la confianza más baja y 1 la confianza más alta.
11. `transcription.results[i].alternatives[j].items[k].stable` indica si la palabra actual cambiará en futuras actualizaciones de resultados parciales. Este valor solo puede ser válido si habilita la característica de estabilización de resultados parciales configurando `EnablePartialResultsStabilization` como `true` en su solicitud.
12. `transcription.results[i].alternatives[j].entities` incluye una entrada para cada entidad que detecten las características de identificación o redacción de contenido. La lista solo se rellena si habilita la identificación o la redacción del contenido. Una entidad puede ser información como información de identificación personal o información de salud personal. Puede utilizar entidades para resaltar palabras de interés o tomar medidas al respecto durante la transcripción.
13. `transcription.results[i].alternatives[j].entities[k].category` es la categoría de la entidad. Es igual al tipo de identificación o redacción del contenido, como «PII» o «PHI», que se proporciona en la solicitud.

14. `transcription.results[i].alternatives[j].entities[k].confidence` mide la potencia del motor para que el contenido en particular sea realmente una entidad. Tenga en cuenta que esto es diferente de la confianza a nivel de elemento, que mide la confianza del motor en la exactitud de las propias palabras.
15. `transcription.results[i].alternatives[j].entities[k].content` es el texto real que constituye la entidad. Pueden ser varios elementos, como una dirección.
16. `transcription.results[i].alternatives[j].entities[k].startTimeMs` captura el momento en el que se empezó a hablar con la entidad.
17. `transcription.results[i].alternatives[j].entities[k].endTimeMs` captura el momento en el que la entidad terminó de hablar.
18. `transcription.results[i].alternatives[j].entities[k].type` solo es compatible con el motor de transcripción y proporciona el subtipo de la entidad. Estos son valores como “DIRECCIÓN”, “NÚMERO_TARJETA_CRÉDITO”, etc.

Registro de controladores de eventos para TranscriptEvents

En los siguientes ejemplos se utiliza la biblioteca de cliente del SDK de Amazon Chime para JavaScript. Sin embargo, el patrón es uniforme en todos los Amazon Chime SDKs.

El `TranscriptionController` en el `RealtimeController` y `RealtimeControllerFacade` incluye funciones específicas para añadir un controlador que procese `TranscriptionEvents`:

```
/**
 * Returns the [[TranscriptionController]] for this real-time controller.
 */
readonly transcriptionController?: TranscriptionController;
```

`TranscriptionController` tiene dos funciones para gestionar la suscripción y la cancelación de la suscripción a las devoluciones de llamadas de `TranscriptionEvent`:

```
import TranscriptEvent from './TranscriptEvent';

export default interface TranscriptionController {
  /**
   * Subscribe a callback to handle received transcript event
   */
  subscribeToTranscriptEvent(callback: (transcriptEvent: TranscriptEvent) => void):
  void;
```



```
/**
 * Unsubscribe a callback from receiving transcript event
 */
unsubscribeFromTranscriptEvent(callback: (transcriptEvent: TranscriptEvent) => void):
void;
}
```

Uso del **TranscriptionController** opcional

Proporcionamos una implementación predeterminada de la interfaz de **TranscriptionController** denominada **DefaultTranscriptionController**. La implementación predeterminada en **DefaultRealtimeController** y **DefaultAudioVideoFacade** devuelve un objeto **DefaultTranscriptionController**:

```
/**
get transcriptionController(): TranscriptionController {
    return this.realtimeController.transcriptionController;
}
```

DefaultRealtimeController también toma un objeto de **TranscriptionController** opcional en su constructor. Eso le permite anular el comportamiento de **DefaultTranscriptionController**. Las aplicaciones para desarrolladores se suscriben y cancelan la suscripción a una o más llamadas mediante el objeto de **TranscriptionController** del objeto **AudioVideoFacade**:

```
// Subscribe
this.audioVideo.transcriptionController?.subscribeToTranscriptEvent(this.transcriptEventHandler)

// Unsubscribe
this.audioVideo.transcriptionController?.unsubscribeFromTranscriptEvent(this.transcriptEventHandler)
```

Procesamiento de un evento de transcripción en vivo de Amazon Chime SDK

En los siguientes ejemplos se muestra cómo procesar un **TranscriptEvent** recibido.

 Note

El resultado exacto depende de varios factores, como la rapidez con la que las personas hablan y el momento en que hacen una pausa.

Ejemplo 1: StartMeetingTranscription

En este ejemplo se muestra una operación de StartMeetingTranscription típica.

```
meeting.StartMeetingTranscription(  
  { EngineTranscribeSettings: { Languagecode: 'en-US' } } );
```

La operación genera un TranscriptEvent.

```
{  
  status: {  
    type: 'started',  
    eventTimeMs: 1620118800000,  
    transcriptionConfig: {  
      LanguageCode: 'en-US'  
    }  
  }  
}
```

Ejemplo 2: Un resultado de transcripción parcial

En este ejemplo, un asistente dice: «El veloz zorro marrón salta sobre el perro perezoso». En este ejemplo, el valor de `isPartial` es `true`. Si profundiza en el mensaje, verá que el sistema ha procesado la palabra «zorro» como «hechos». El sistema usa la misma `resultId` para actualizar la transcripción.

```
{  
  transcript: {  
    results: [{  
      resultId: "1",  
      startTimeMs: 1620118800000,  
      alternatives: [{  
        items: [{  
          type: 'pronunciation',  
          isPartial: true,  
          endTimeMs: 1620118801000,  
        }  
      ]  
    }  
  ]  
}
```

```

    startTimeMs: 1620118800000,
    attendee: { attendeeId: "1",
    content: "the",
},
{
    type: 'pronunciation',
    startTimeMs: 1620118800200,
    attendee: { attendeeId: "1",
    content:"quick",
},
{
    type:'pronunciation',
    startTimeMs: 1620118800400,
    attendee: { attendeeId: "1",
    content:"brown",
},
{
    type:'pronunciation',
    startTimeMs: 1620118800750,
    attendee:{ attendeeId: "1",
    content:"facts",
},
{
    type:'punctuation',
    startTimeMs: 1620118801000,
    attendee:{ attendeeId: "1",
    content:      ", ",
}]
}]
}
}

```

Ejemplo 3: Un resultado de transcripción final

En el caso de una transcripción parcial, el sistema vuelve a procesar la frase. Este ejemplo `isPartial` tiene un valor de `false` y el mensaje contiene «zorro» en lugar de «hechos». El sistema vuelve a emitir el mensaje con el mismo identificador.

```
{
  transcript: {
    results: [{
      resultId: "1",
      isPartial: false,
```

```

startTimeMs: 1620118800000,
alternatives: [{
  items:[{
    type: 'pronunciation',
    startTimeMs: 1620118800000,
    attendee: { attendeeId: "1",
    content: "the",
  },
  {
    type: 'pronunciation',
    startTimeMs: 1620118800200,
    attendee: { attendeeId: "1",
    content:"quick",
  },
  {
    type:'pronunciation',
    startTimeMs: 1620118800400,
    attendee: { attendeeId: "1",
    content:"brown",
  },
  {
    type:'pronunciation',
    startTimeMs: 1620118800750,
    attendee: { attendeeId: "1",
    content:"fox",
  },
  {
    type:'punctuation',
    startTimeMs: 1620118801000,
    attendee: { attendeeId: "1",
    content:  ", ",
  }
  ]
  ]
  ]
}
}
}

```

Análisis de las transcripciones del Amazon Chime SDK

Use el siguiente comando para analizar el contenido de la transcripción de un mensaje de transcripción. El comando analiza frases completas de los archivos transcript-message.txt.


```
with open('transcript-message.txt') as f:
```

```
for line in f:
    result_json = json.loads(line)["transcript"]["results"][0]
    if result_json['isPartial'] == False:
        print(result_json["alternatives"][0]["transcript"])
```

Uso de la replicación de contenido multimedia para reuniones de Amazon Chime SDK

Puede utilizar la replicación de medios para vincular una sesión de WebRTC principal con varias sesiones de réplica para llegar a un público más amplio. Cada sesión multimedia de WebRTC admite 250 conexiones y puede replicar una sesión principal en varias sesiones de réplica. Los participantes conectados a una sesión de réplica reciben solo el audio y el video de los presentadores conectados a la sesión principal. No conocen a los participantes conectados a la sesión replicada, lo que hace que la reproducción de contenido multimedia sea ideal para seminarios web y otros casos de uso en los que se desee privacidad.

La siguiente imagen muestra la reproducción de contenido multimedia entre una sesión principal en la que los presentadores comparten audio y video y una réplica de una sesión en la que los participantes consumen el contenido multimedia.



Note

La Service Quota de Chime SDK Meetings (réplicas de reuniones por reunión principal) tiene un valor predeterminado de 4, y puede aumentar ese límite si lo solicita. Para obtener más información acerca de las cuotas, consulte [Service Quotas de AWS](#) en la Referencia general de AWS .


Temas

- [Participantes interactivos](#)
- [Participantes globales](#)
- [Ciclo de vida de la sesión](#)

Participantes interactivos

A los participantes conectados a una sesión de réplica se les puede conceder acceso para unirse a la sesión principal. Como todos utilizan una conexión WebRTC, los presentadores y los participantes no sufren retrasos en la transcodificación. Cuando los participantes cambian entre sesiones principales y replicadas, reutilizan sus conexiones WebRTC, por lo que el cambio es extremadamente rápido. Esto permite a los participantes contribuir a la conversación en directo sin perderse ningún contenido.


La siguiente imagen muestra a un participante en una sesión de réplica utilizando su conexión WebRTC para cambiar a la sesión principal.



Participantes globales

Puede elegir la AWS región para cada sesión multimedia de WebRTC. Esto le permite crear réplicas de sesiones en regiones más cercanas a sus participantes que en la región de la sesión principal. Al hacerlo, el contenido multimedia pasa de la sesión principal a las sesiones de réplica a través de la red de AWS y, después, de la sesión de réplica al participante a través de Internet. Al realizar una presentación ante una audiencia global, disponer de réplicas de las sesiones cerca de los participantes puede ayudar a garantizar que los medios viajen por todo el mundo a través de la red de AWS, en lugar de por Internet, para ofrecer una mejor experiencia de reunión.

La siguiente imagen muestra una sesión principal y sesiones replicadas en distintas regiones.



Ciclo de vida de la sesión

Crear sesiones

Utiliza el [CreateMeeting](#) o [CreateMeetingWithAttendees](#) APIs para crear sesiones multimedia de WebRTC. De forma predeterminada, APIs crean una sesión principal a menos que se cree específicamente una sesión de réplica.

Para crear una sesión de réplica, especifique la MeetingId de la sesión principal como PrimaryMeetingId en la llamada a la API CreateMeeting o CreateMeetingWithAttendees.

Note

Si especifica la MeetingId de una sesión de réplica como PrimaryMeetingId, la llamada a la API fallará.

Crear asistentes

Para crear las credenciales de los asistentes necesarias para unirse a una sesión multimedia de WebRTC, puede utilizar el [CreateMeetingWithAttendees](#), [BatchCreateAttendee](#), o bien [CreateAttendee](#) APIs.

 Note

Al crear sesiones para un gran número de asistentes, utilice `CreateMeetingWithAttendees` o `BatchCreateAttendee` para minimizar el número de llamadas a la API necesarias.

Eliminar asistentes

Utiliza el [DeleteAttendee](#) API para revocar las credenciales de un asistente a una sesión multimedia de WebRTC. Si el asistente está conectado a la sesión, se desconectará y no podrá volver a unirse.

Cuando utiliza el [DeleteMeeting](#) API para eliminar una sesión multimedia de WebRTC, la API elimina automáticamente a todos los asistentes y no es necesario que llames `DeleteAttendee`.

Cambiar de sesión

Para permitir que un participante cambie de una sesión de réplica a una sesión principal, debe crear sus credenciales en la reunión principal. Consulte la sección Creación de asistentes que aparece anteriormente en esta lista. Use las credenciales con el método `promoteToPrimaryMeeting` de la biblioteca de clientes de Amazon Chime SDK para cambiar a la sesión principal.

Para volver a cambiar a los participantes a una sesión de réplica, utilice el `demoteFromPrimaryMeeting` método de la biblioteca de clientes del SDK de Amazon Chime o utilice el [DeleteAttendee](#) API para invalidar sus credenciales de sesión principal.

 Note

Un presentador que se conecta directamente a una sesión principal no puede cambiar a una sesión de réplica.

Para obtener más información sobre cómo cambiar de una sesión a otra, consulte la documentación de la biblioteca del cliente:

- [Amazon Chime SDK para Android](#) en adelante. GitHub
- [Amazon Chime SDK para iOS](#) en adelante. GitHub

- [Biblioteca de clientes del SDK de Amazon Chime para JavaScript uno](#). GitHub

Eliminar sesiones

Usas el [DeleteMeeting](#) API para eliminar sesiones multimedia de WebRTC.

Si elimina una sesión principal, la API `DeleteMeeting` elimina automáticamente todas las sesiones de réplica adjuntas. Por lo tanto, para eliminar todas las sesiones, basta con eliminar la principal.

El servicio elimina automáticamente una sesión principal si ningún asistente se conecta durante 5 minutos consecutivos. El servicio solo elimina las réplicas de las sesiones automáticamente cuando elimina una sesión principal. Esto significa que puede crear sesiones de réplica al crear una sesión principal, y las réplicas estarán disponibles durante la sesión principal.

Solución de problemas y depuración de las reuniones de Amazon Chime SDK

Utilice los siguientes temas para diagnosticar y solucionar los problemas que es posible encontrar cuando se trabaja con Amazon Chime SDK.

Temas

- [Descripción de los requisitos del sistema para reuniones de Amazon Chime SDK](#)
- [Configuración del registro y la supervisión de reuniones de Amazon Chime SDK](#)
- [Solución de problemas de las reuniones de Amazon Chime SDK](#)
- [Descripción de problemas comunes de reuniones de Amazon Chime SDK](#)

Descripción de los requisitos del sistema para reuniones de Amazon Chime SDK

Como parte de la solución de problemas, asegúrese de programar para los navegadores compatibles. Para obtener una lista actualizada de los navegadores, versiones y sistemas operativos compatibles, consulte [Requisitos del sistema de Amazon Chime SDK](#). La [guía para desarrolladores y FAQs en Github](#) abordan el navegador y otros problemas de compatibilidad. Además, familiarícese con los [problemas conocidos del navegador](#) GitHub y con las soluciones alternativas.

Si acaba de empezar a utilizar las reuniones del SDK de Amazon Chime, la guía [Builder Journey del SDK de Amazon Chime](#) incluye step-by-step una guía para crear con el SDK de Amazon Chime, además de las herramientas necesarias para solucionar problemas.

Configuración del registro y la supervisión de reuniones de Amazon Chime SDK

El registro le ayuda a recopilar información, como los eventos de reuniones del lado del servidor y los registros de la consola del navegador del lado del cliente.

El SDK de Amazon Chime proporciona eventos de reuniones del lado del servidor que puede enviar a Amazon y EventBridge a los registros de Amazon Events. CloudWatch Puede crear CloudWatch métricas e información y utilizarlas en su panel de control para la supervisión. En la entrada del blog sobre el [registro y la supervisión del lado del servidor de los eventos del SDK de Amazon Chime](#) se explica cómo activar las métricas, las estadísticas y CloudWatch el panel de control.

Amazon Chime SDK proporciona eventos del lado del cliente para problemas de calidad de audio y video, ancho de banda de la red y conectividad. En la entrada del blog sobre cómo [monitorizar y solucionar problemas con Amazon Chime SDK Meeting](#) se explica cómo activar CloudWatch las métricas, la información y el panel de control para detectar errores de unión, problemas de calidad de audio y errores de configuración del micrófono y la cámara. Para obtener información adicional sobre los eventos de reunión, consulte los [eventos de reunión](#) en Github.

Opciones para solucionar problemas de métricas

Tiene las siguientes opciones para recopilar los eventos de solución de errores.

- Enviar métricas en cada evento
- Agrupar eventos en lotes cada N segundos
- Enviar las métricas al final de la reunión
- Nivel de registro para los registros de la consola del navegador

Métricas recomendadas

Como mínimo, debe recopilar y registrar las siguientes métricas.

- Plataforma y versión del SDK

- Navegador y versión
- Sistema operativo
- Núcleos lógicos
- La reunión se ha iniciado
- La reunión ha finalizado
- Un asistente se ha unido
- Un asistente ha salido
- Asistentes eliminados

Además, según los problemas que afronte, las siguientes métricas pueden proporcionar información sobre los problemas de conectividad, ancho de banda y calidad. Puede registrar cada aparición de estas métricas o simplemente contarlas. El recuento puede proporcionar una visión resumida de los problemas subyacentes:

- connectionDidSuggestStopVideo
- connectionDidBecomeBien
- connectionDidBecomePobre
- Tiempo de incorporación de los asistentes > t segundos
- MeetingStartFailed
- MeetingFailed

Activación del registro del lado del cliente

Puede habilitar los registros del navegador a nivel de INFO pasando `LogLevel.INFO` al objeto `ConsoleLogger`.

```
const logger = new ConsoleLogger('MyLogger', LogLevel.INFO);const meetingSession = new DefaultMeetingSession(configuration,logger,deviceController);
```

También puede usar el `POSTLogger` componente del SDK de Amazon Chime JavaScript para capturar los registros del navegador en su servidor, como Amazon CloudWatch Logs. `POSTLogger` realiza HTTP POST solicitudes para cargar los registros del navegador en la URL indicada en el [POSTLoggerconstructor](#). Por ejemplo, la [demostración sin servidor del SDK de](#)

[Amazon Chime GitHub utiliza el POSTLogger para enviar los registros](#) del navegador a Amazon Logs CloudWatch para que los investiguen en el futuro.

Habilitar el registro de acceso al servidor

El SDK de Amazon Chime JavaScript también llama al método `eventDidReceive` observador con eventos de reuniones clave, como `MeetingStartFailed` y `MeetingFailed`. Los eventos de las reuniones suelen incluir motivos específicos de los fracasos. Por ejemplo, supongamos que un grupo grande de clientes tiene errores. Su aplicación web puede recopilar esos eventos de reuniones y luego compartirlos con nosotros para solucionar la causa principal. Para obtener más información sobre las reuniones, consulte la [guía de reuniones](#) y la entrada del blog [Supervisión y solución de problemas con los eventos de reuniones del SDK de Amazon Chime](#). [GitHub](#)

Solución de problemas de las reuniones de Amazon Chime SDK

En las secciones de este tema se explican varias formas de solucionar automáticamente los problemas de las reuniones de Amazon Chime SDK.

Temas

- [Comprobaciones FAQs y problemas conocidos](#)
- [Verificación del acceso a la red](#)

Comprobaciones FAQs y problemas conocidos

Consulte estas FAQs y las listas de problemas conocidos GitHub para obtener consejos sobre solución de problemas y depuración.

- [Amazon Chime SDK — - Reuniones JavaScript](#)
- [SDK de Amazon Chime — - Multimedia JavaScript](#)
- [Amazon Chime SDK — - Redes JavaScript](#)
- [Amazon Chime SDK — - Audio y video](#)

Verificación del acceso a la red

Las empresas suelen tener firewalls de red que restringen el acceso a puertos específicos, o las conexiones a rangos de direcciones IP fuera de su red. En las siguientes secciones se explican algunas de las formas de verificar el acceso a la red.

Temas

- [Validación de AWS puertos y subredes de SDK y Amazon Chime SDK](#)
- [Uso de aplicaciones de demostración para reproducir problemas](#)
- [Uso del comprobador de preparación para reuniones](#)

Validación de AWS puertos y subredes de SDK y Amazon Chime SDK

Las aplicaciones que utilizan Amazon Chime SDK utilizan dos niveles: servidor y cliente. El nivel de servidor usa el AWS SDK y tiene controladores de reuniones del lado del servidor. El nivel de cliente usa el cliente. SDKs

El AWS SDK se utiliza para llamar a servidores APIs como [CreateMeeting](#). Estos se APIs conectan a los puntos finales del servicio AWS global en las us-gov-west-1 regiones us-east-1 us-west-2ap-southeast-1,eu-central-1,us-gov-east-1, y. La página de [rangos de direcciones IP de AWS](#) de la Referencia general de AWS muestra los rangos de direcciones IP de cada región. Para obtener información sobre los puntos de conexión y las Service Quotas, consulte los [Puntos de conexión y cuotas de Amazon Chime SDK](#).

El cliente SDKs, como el SDK de Amazon Chime JavaScript, se conecta a los puntos de enlace del servicio del dominio. *.chime.aws

Utilice las siguientes validaciones para asegurarse de que tiene permisos de red:

- Ejecute el [comprobador de preparación para reuniones del SDK de Amazon Chime](#) GitHub para comprobar que puede acceder a la red y a los puertos.
- Compruebe que puede resolver el dominio *.chime.aws desde su red o la red de su usuario final.
- Asegúrese de que su firewall permita las conexiones al rango de AWS IP a través del puerto TCP 443 para los comandos de control y el puerto UDP 3478 para los medios.

Uso de aplicaciones de demostración para reproducir problemas

Como práctica recomendada, inicie el proceso de depuración intentando reproducir el problema en una de las aplicaciones de demostración. Esto permite al equipo de servicio localizar dónde podría estar el problema. Si no puede reproducir el problema con una aplicación de demostración, puede revisar el código de la aplicación para ver cómo implementó el caso de uso correspondiente.

Amazon Chime SDK	Característica	Recursos de la aplicación de demostración
JavaScript SDK	Reuniones	Instrucciones de demostración , Código fuente
Componentes de React	Reuniones	Instrucciones de demostración Código fuente
Chat de reunión	Mensajería	Entrada de blog , Instrucciones de demostración , Código fuente
iOS/Android	Reuniones	(Entrada de blog) Compilar una aplicación para reuniones en Android con Amazon Chime SDK (Entrada de blog) Compilar una aplicación para reuniones en iOS con Amazon Chime SDK
Audio en PSTN	Llamada entrante	Entrada de blog Código fuente

Uso del comprobador de preparación para reuniones

Utilice el comprobador de [preparación para reuniones del SDK de Amazon Chime](#) activado. GitHub El comprobador ayuda a verificar los dispositivos de audio y video y las conexiones de los usuarios. Puede presentar los resultados a sus usuarios finales utilizando pass/fail estados que expongan la causa raíz de cualquier problema.

Descripción de problemas comunes de reuniones de Amazon Chime SDK

En las siguientes secciones, se proporcionan métodos de solución de problemas comunes en las reuniones.

Temas

- [Problemas de conectividad](#)
- [Problemas de calidad de audio y video](#)
- [Verificación de las cuotas del SDK y la limitación de las API para reuniones de Amazon Chime SDK](#)
- [Apertura de casos de soporte para reuniones de Amazon Chime SDK](#)

Problemas de conectividad

Para problemas de conectividad, consulte [Verificación del acceso a la red](#).

Problemas de calidad de audio y video

Los problemas de calidad de audio y video pueden deberse a varias causas. Dos motivos principales por los que la audio/video calidad no es óptima son el ancho de banda de la red y el rendimiento del dispositivo. Para obtener información detallada sobre los diferentes desafíos y cómo estos afectan a la audio/video calidad, consulte [Calidad, ancho de banda y conectividad](#) en GitHub. En este artículo se describen diferentes eventos y métricas que se pueden supervisar para detectar problemas de ancho de banda y posibles formas de mitigarlos.

Puede elegir una región multimedia que esté más cerca de la audiencia de la sesión de la reunión objetivo. Para saber cómo elegir una región multimedia óptima, consulte [Uso de las regiones de reunión](#) (<https://docs.aws.amazon.com/chime-sdk/latest/dg/chimesdk-meetings-regions-.html>).

Según el ancho de banda disponible para el asistente a la reunión, el SDK de Amazon Chime ajusta la calidad de vídeo del vídeo según las políticas. received/uploaded. To understand how you can control the video quality for different video layouts, visit [Managing Video Quality for different Video Layouts](#) (<https://aws.github.io/amazon-chime-sdk-js/modules/videolayout.html>). This article describes video lifecycle management and uplink/downlink

Consideraciones de resolución de video

- La resolución predeterminada para cargar video es de 540 pp y 15 fps a 1400 kbps. En función del ancho de banda, puede reducir la resolución y la velocidad de fotogramas.
- En función del ancho de banda del receptor disponible, determine cuántos mosaicos de video se van a mostrar. No sobrepase los 6 Mbps para compartir todos los mosaicos de video y contenido. Los usuarios finales ven mosaicos de video en negro cuando no tienen suficiente ancho de banda.

Uso de políticas de ancho de banda de video para enlaces ascendentes y descendentes

Amazon Chime SDK proporciona las siguientes políticas de ancho de banda.

- `NScaleVideoUplinkBandwidthPolicy` — Implementa parámetros de captura y codificación prácticamente iguales a los utilizados por los clientes de escritorio, web y dispositivos móviles.
- `AllHighestVideoBandwidthPolicy` — Siempre se suscribe a la transmisión de vídeo de la más alta calidad.
- `NoVideoDownlinkBandwidthPolicy` — Desactiva el vídeo cuando el ancho de banda cae por debajo de un umbral determinado.
- `VideoPriorityBasedPolicy` — Prioriza el audio sobre el vídeo en casos de bajo ancho de banda.
- `VideoAdaptiveProbePolicy`

Verificación de las cuotas del SDK y la limitación de las API para reuniones de Amazon Chime SDK

La página de [puntos de conexión y cuotas de Amazon Chime SDK](#) muestra las Service Quotas, las tasas de API y si puede ajustarlas. Utilice la página de [Service Quotas de la consola de AWS](#) para solicitar ajustes de cuota.

Ajuste de sus tarifas de API

Las aplicaciones que superan sus tasas de API reciben el código de estado HTTP 429 y mensajes de `ThrottledClientException`. Puede ajustar sus tarifas de API, pero antes de hacerlo, compruebe si su aplicación presenta errores que puedan agotar esas tasas. Por ejemplo, puede crear reuniones en bucle o crear reuniones y no limpiar.

En función de cómo se creen las reuniones, es posible que tenga que modificar el código. Por ejemplo, sustituya `CreateMeeting` y `CreateAttendee` por:

- [CreateMeetingWithAttendees](#): puede crear hasta 10 asistentes por reunión.
- [BatchCreateAttendee](#): puede crear hasta 100 asistentes por reunión.

Puede almacenar los asistentes creados en una base de datos, obtener la información de los asistentes a medida que los invitados se unan a la reunión y, a continuación, asociarlos a los asistentes creados previamente.

Apertura de casos de soporte para reuniones de Amazon Chime SDK

Si tiene más preguntas o necesita asistencia para su empresa, puede ponerse en contacto con el [servicio de atención al cliente de AWS](#). Para obtener más información acerca de los planes de soporte, consulte la página de [comparación de planes de asistencia](#). Al crear un caso de asistencia, ábralo siempre en la cuenta que tiene el problema. Incluye los registros del navegador de la consola, las reuniones y los asistentes IDs y cualquier caso o problema de soporte relacionado. GitHub

Uso de la mensajería de Amazon Chime SDK

Utilice esta sección de la guía para desarrolladores de Amazon Chime SDK para ayudar a crear aplicaciones de mensajería que se ejecuten en el servicio Amazon Chime SDK. Este SDK proporciona la información conceptual y práctica necesaria para crear una aplicación de mensajería básica.

Temas

- [Migración al espacio de nombres Identity de Amazon Chime SDK](#)
- [Migración al espacio de nombres de mensajería de Amazon Chime SDK](#)
- [Descripción de los requisitos previos para utilizar la mensajería de Amazon Chime SDK](#)
- [Descripción de los conceptos de mensajería de Amazon Chime SDK](#)
- [Descripción de la arquitectura de mensajería de Amazon Chime SDK](#)
- [Descripción de los tipos de mensajes de Amazon Chime SDK](#)
- [Introducción a la mensajería con Amazon Chime SDK](#)
- [Descripción de los mensajes del sistema para la mensajería de Amazon Chime SDK](#)
- [Ejemplos de roles de IAM para la mensajería de Amazon Chime SDK](#)
- [Descripción de la autorización por rol](#)
- [Transmisión de datos de mensajería en la mensajería de Amazon Chime SDK](#)
- [Uso de canales elásticos para organizar eventos en directo en las reuniones de Amazon Chime SDK](#)
- [Uso de notificaciones de inserción móviles para la mensajería de Amazon Chime SDK para recibir mensajes](#)
- [Uso de roles vinculados a servicios para mensajería de Amazon Chime SDK](#)
- [Uso de los flujos de canales para procesar los mensajes de la mensajería de Amazon Chime SDK](#)
- [Utilización AppInstanceBots como agentes de canal inteligentes para la mensajería del SDK de Amazon Chime](#)
- [Administración de la retención de los mensajes de Amazon Chime SDK](#)
- [Componentes de la interfaz de usuario para la mensajería de Amazon Chime SDK](#)
- [Integración de la mensajería de Amazon Chime SDK con las bibliotecas cliente](#)

- [Uso de la mensajería del SDK de Amazon Chime con JavaScript](#)

Migración al espacio de nombres Identity de Amazon Chime SDK

El espacio de nombres de [identidad del SDK de Amazon Chime](#) es un lugar dedicado para crear y administrar los APIs recursos de identidad del SDK de Amazon Chime, incluidos y. AppInstances AppInstanceUsers El espacio de nombres se utiliza para dirigirse a los puntos de enlace de la API de identidad del SDK de Amazon Chime en AWS cualquier región en la que estén disponibles. Utilice este espacio de nombres si acaba de empezar a utilizar Amazon Chime SDK. Para obtener más información sobre las regiones, consulte [Regiones de AWS disponibles para Amazon Chime SDK](#) en esta guía.

Las aplicaciones existentes que utilizan el espacio de nombres de [Amazon Chime](#) deberían planificar la migración al espacio de nombres dedicado.

Temas

- [Razones para migrar](#)
- [Antes de realizar la migración](#)
- [Diferencias entre los espacios de nombres](#)

Razones para migrar

Le recomendamos que migre al espacio de nombres de [identidad de Amazon Chime SDK](#) por los siguientes motivos:

Elección de un punto de conexión de API

El espacio de nombres de identidad de Amazon Chime SDK es el único espacio de nombres de API que puede usar puntos de conexión de API en cualquier [región en la que estén disponibles](#). Si desea utilizar puntos de conexión de API distintos de us-east-1, debe utilizar el espacio de nombres de identidad de Amazon Chime SDK. Para obtener más información sobre los puntos de conexión actuales, consulte [Mapeo de API](#) en esta guía.

Mensajes nuevos y actualizados APIs

Solo añadimos o actualizamos la identidad APIs en el espacio de nombres de identidad del SDK de Amazon Chime.

Antes de realizar la migración

Antes de realizar la migración, tenga en cuenta las diferencias entre los espacios de nombres. En la siguiente tabla, se muestran y describen.

	Espacio de nombres de identidad de Amazon Chime SDK	Espacio de nombres de Amazon Chime
AWS Espacio de nombres del SDK	ChimeSDKIdentity	Chime
Regiones	Múltiple	Solo us-east-1
Entidad principal de servicio	https://identity.chime.amazonaws.com	https://chime.amazonaws.com
APIs	Solo APIs para la identidad	APIs para la identidad y otras partes de Amazon Chime
Caducidad del usuario	Disponible	No disponible
Bots	Disponible	No disponible

Diferencias entre los espacios de nombres

En las siguientes secciones se explican las diferencias entre los espacios de nombres Chime y ChimeSDKIdentity.

AWS espacio de nombres del SDK

El espacio de nombres de Amazon Chime SDK usa el nombre formal Chime. El espacio de nombres de identidad de Amazon Chime SDK usa el nombre formal ChimeSDKIdentity. El formato preciso del nombre varía según la plataforma.

Por ejemplo, si utilizas el AWS SDK de Node.js para crear identidades, utilizas una línea de código para direccionar el espacio de nombres.

```
const chimeIdentity = AWS.Chime();
```

Para migrar al espacio de nombres de ChimeSDKIdentity, actualice esta línea de código con el nuevo espacio de nombres y la región del punto de conexión.

```
const chimeIdentity = AWS.ChimeSDKIdentity({ region: "eu-central-1" });
```

Regiones

El espacio de nombres de [Amazon Chime](#) solo puede abordar puntos de conexión de la API de la región de us-east-1. El espacio de nombres de [identidad de Amazon Chime SDK](#) puede dirigirse a los puntos de conexión de la API de identidad de Amazon Chime SDK en cualquier región en la que estén disponibles. Para obtener una lista actualizada de las regiones de puntos de conexión, consulte [Regiones de AWS disponibles para Amazon Chime SDK](#) en esta guía.

puntos de conexión

El espacio de nombres de [identidad de Amazon Chime SDK](#) utiliza puntos de conexión de API diferentes a los del espacio de nombres de [Amazon Chime](#).

Para actualizarlos, solo se puede usar el punto de conexión utilizado para crear los recursos de identidad. Esto significa que una entrada AppInstance creada a través de un punto final solo se eu-central-1 puede modificar mediante eu-central-1. También significa que no puedes dirigirte a un canal AppInstance creado a través del espacio de nombres de Chime con el espacio de SDKIdentity nombres de Chime activados -east-1, ni crear un canal en una región que no sea la región en la que se crearon los miembros y. AppInstance AppInstanceUser Para obtener más información sobre los puntos de conexión actuales, consulte [Mapeo de API](#) en esta guía.

Entidad principal de servicio

El espacio de nombres de [identidad de Amazon Chime SDK](#) utiliza una nueva entidad principal de servicio: Identity.chime.amazonaws.com. Si tiene políticas de acceso de SQS, SNS u otras políticas de IAM que otorgan acceso al servicio, debe actualizar esas políticas para conceder acceso a la nueva entidad principal del servicio.

APIs

El espacio de nombres de [identidad del SDK de Amazon Chime](#) solo contiene información APIs para crear y administrar recursos de mensajería y para enviar y recibir mensajes. El espacio de nombres [Amazon Chime](#) incluye otras partes del APIs servicio Amazon Chime, así como la mensajería.

Caducidad del usuario

La configuración de caducidad al momento de la creación de `AppInstanceUsers` le permite crear usuarios temporales. Por ejemplo, puede crear usuarios de chat que solo existan durante una transmisión grande. Solo el espacio de nombres Identity admite la configuración de caducidad para `AppInstanceUsers`.

Bots

Usas el [AppInstanceBot](#) API para añadir bots de chat con tecnología Amazon Lex V2 a sus aplicaciones. Solo puede utilizarla `AppInstanceBots` en el espacio de nombres Identity. Para más información sobre bots, consulte [Utilización AppInstanceBots como agentes de canal inteligentes para la mensajería del SDK de Amazon Chime](#) en esta guía.

Adicional APIs

El espacio de nombres Identity tiene una lista cada vez mayor de elementos adicionales APIs que el espacio de nombres Chime no tiene. Si está empezando a utilizar Amazon Chime SDK, utilice el espacio de nombres de identidad para tener acceso a todas las características más recientes. Para obtener más información sobre la versión actual APIs, consulte la [identidad del SDK de Amazon Chime en la referencia de la API del SDK](#) de Amazon Chime.

Migración al espacio de nombres de mensajería de Amazon Chime SDK

El espacio de nombres de [mensajería del SDK de Amazon Chime](#) es un lugar dedicado a quienes crean y administran los recursos APIs de mensajería del SDK de Amazon Chime. El espacio de nombres se utiliza para dirigirse a los puntos de conexión de la API de mensajería de Amazon Chime SDK en cualquier región de AWS en la que estén disponibles. Utilice este espacio de nombres si acaba de empezar a utilizar Amazon Chime SDK. Para obtener más información sobre las regiones, consulte [Regiones de AWS disponibles para Amazon Chime SDK](#) en esta guía.

Las aplicaciones existentes que utilizan el espacio de nombres de [Amazon Chime](#) deberían planificar la migración al espacio de nombres dedicado.

Temas

- [Razones para migrar](#)
- [Antes de realizar la migración](#)
- [Diferencias entre los espacios de nombres](#)

Razones para migrar

Le recomendamos que migre al espacio de nombres de [mensajería de Amazon Chime SDK](#) por los siguientes motivos:

Elección de un punto de conexión de API

El espacio de nombres de mensajería de Amazon Chime SDK es el único espacio de nombres de API que puede usar puntos de conexión de API en cualquier [región en la que estén disponibles](#). Si desea utilizar puntos de conexión de API distintos de Este de EE. UU. (Norte de Virginia), debe utilizar el espacio de nombres de mensajería de Amazon Chime SDK.

Para obtener más información sobre cómo la mensajería del SDK de Amazon Chime utiliza AWS las regiones, consulte las [regiones disponibles](#) en esta guía.

Mensajes nuevos y actualizados APIs

Solo añadimos o actualizamos los mensajes APIs en el espacio de nombres de mensajería del SDK de Amazon Chime.

Antes de realizar la migración

Antes de realizar la migración, tenga en cuenta las diferencias entre los espacios de nombres. En la siguiente tabla, se muestran y describen.

	Espacio de nombres de mensajería de Amazon Chime SDK	Espacio de nombres de Amazon Chime
AWS Espacio de nombres del SDK	ChimeSDKMessaging	Chime
Regiones	Múltiple	Únicamente Este de EE. UU. (Norte de Virginia)
APIs	Solo APIs para mensajería	APIs para mensajería y otras partes de Amazon Chime
Flujos	Disponible	No disponible

	Espacio de nombres de mensajería de Amazon Chime SDK	Espacio de nombres de Amazon Chime
Canales elásticos	Disponible	No disponible

Diferencias entre los espacios de nombres

En las siguientes secciones se explican las diferencias entre los espacios de nombres Amazon Chime y Amazon Chime SDK Messaging.

AWS espacio de nombres del SDK

El espacio de nombres de Amazon Chime SDK usa el nombre formal Chime. El espacio de nombres de mensajería de Amazon Chime SDK usa el nombre formal ChimeSDKMessaging. El formato preciso del nombre varía según la plataforma.

Por ejemplo, si utilizas el AWS SDK de Node.js para crear mensajes, utilizas una línea de código para direccionar el espacio de nombres.

```
const chimeMessaging = AWS.Chime();
```

Para migrar al espacio de nombres del SDK de mensajería de Amazon Chime, actualice esta línea de código con el nuevo espacio de nombres y la región del punto de conexión.

```
const chimeMessaging = AWS.ChimeSDKMessaging({ region: "Europe (Frankfurt)" });
```

Regions

El espacio de nombres de [Amazon Chime](#) solo puede abordar puntos de conexión de la API de la región de US East (N. Virginia). El espacio de nombres de [mensajería de Amazon Chime SDK](#) puede dirigirse a los puntos de conexión de la API de identidad de Amazon Chime SDK en cualquier región en la que estén disponibles. Para obtener una lista actualizada de las regiones de mensajería, consulte [Regiones de AWS disponibles para Amazon Chime SDK](#) en esta guía.

Puntos de conexión

El espacio de nombres de [mensajería de Amazon Chime SDK](#) utiliza puntos de conexión de API diferentes a los del espacio de nombres de [Amazon Chime](#).

Solo el punto de conexión utilizado para crear un recurso de mensajería se puede utilizar para modificarlo. Esto significa que un recurso de mensajería creado a través de un punto de conexión en Europe (Frankfurt) solo se puede modificar mediante Europe (Frankfurt). Esto significa que un canal creado a través de un punto de conexión en Europa (Fráncfort) solo puede modificarse mediante Europa (Fráncfort). También significa que no puede dirigirse a un canal creado a través del Chime con el espacio de nombres ChimeSDKMessaging incluido en Este de EE. UU. (Norte de Virginia). Para obtener más información sobre los puntos de conexión actuales, consulte [Mapeo de API](#) en esta guía.

Entidad principal de servicio

El espacio de nombres de [mensajería de Amazon Chime SDK](#) utiliza una nueva entidad principal de servicio: `messaging.chime.amazonaws.com`. Si tiene políticas de acceso de SQS, SNS u otras políticas de IAM que otorgan acceso al servicio, debe actualizar esas políticas para conceder acceso a la nueva entidad principal del servicio.

APIs

El espacio de nombres de [mensajería del SDK de Amazon Chime](#) solo contiene información APIs para crear y administrar recursos de mensajería y para enviar y recibir mensajes. El espacio de nombres [Amazon Chime](#) incluye otras partes del APIs servicio Amazon Chime, así como la mensajería.

Flujos de canales

Los flujos de canales permiten a los desarrolladores ejecutar lógica empresarial en los mensajes en movimiento antes de que se entreguen a los miembros de un canal de mensajería. Por ejemplo, puede crear flujos que eliminen de los mensajes datos confidenciales, como números de identificación oficiales, números de teléfono o blasfemias, antes de entregarlos. Esto puede ayudar a implementar las políticas de comunicación corporativas u otras pautas de comunicación.

También puede usar los flujos de canales para realizar funciones como agregar las respuestas a una encuesta antes de enviar los resultados a los participantes, o enviar mensajes SMS.

Los flujos de canales solo están disponibles en el espacio de nombres ChimeSDKMessaging. Para más información, consulte [Uso de los flujos de canales para procesar los mensajes de la mensajería de Amazon Chime SDK](#) en esta guía.

Canales elásticos

Los canales elásticos admiten experiencias de chat a gran escala, con hasta un millón de usuarios de chat repartidos automáticamente en un número definido de subcanales. Los canales elásticos solo están disponibles en el punto de conexión ChimeSDKMessaging. Para más información sobre los canales elásticos, consulte [Uso de canales elásticos para organizar eventos en directo en las reuniones de Amazon Chime SDK](#) en esta guía.

Adicional APIs

El espacio de nombres de Messaging tiene una lista cada vez mayor de los APIs que no tiene el espacio de Chime nombres. Si está empezando a utilizar Amazon Chime SDK, utilice el espacio de nombres de mensajería para tener acceso a todas las características más recientes. Para obtener más información sobre la versión actual APIs, consulte la [mensajería del SDK de Amazon Chime en la referencia de la API del SDK](#) de Amazon Chime.

Descripción de los requisitos previos para utilizar la mensajería de Amazon Chime SDK

Para usar la mensajería de Amazon Chime SDK, necesita lo siguiente.

- Capacidad para programar.
- Una AWS cuenta.
- Permisos para configurar los roles de IAM para las aplicaciones mediante la mensajería de Amazon Chime SDK.

En la mayoría de los casos, también necesitará:

- Una aplicación cliente: muestra la interfaz de usuario de mensajería, se conecta a los sockets web mediante Amazon Chime y administra el SDKs estado.
- Una aplicación de servidor: administra la identidad y los usuarios.

Descripción de los conceptos de mensajería de Amazon Chime SDK

Para utilizar la mensajería de Amazon Chime SDK de forma eficaz, debe comprender los siguientes términos y conceptos.

AppInstance

Para usar la mensajería del SDK de Amazon Chime, primero debe crear un `AppInstance`. `AppInstance` contiene `AppInstanceUsers` y 4 canales. Por lo general, se crea una versión única `AppInstance` para la aplicación. Una AWS cuenta puede tener varias `AppInstances`. Los ajustes a nivel de aplicación, como la retención de mensajes y la configuración de streaming, se realizan a `AppInstance` nivel. `AppInstances` se identifican mediante un ARN único en este formato: `arn:aws:chime:region:aws_account_id:app-instance/app_instance_id`

AppInstanceUser

`AppInstanceUsers` son las entidades que envían mensajes, crean canales, se unen a los canales, etc. Por lo general, se crea un one-to-one mapeo de una `AppInstanceUser` a un usuario de la aplicación. También puedes crear una `AppInstanceUser` para conectarte a los servicios back-end, lo que permite a los usuarios identificar los mensajes que provienen de un servicio back-end. `AppInstanceUsers` identificado por un ARN, como `arn:aws:chime:region:aws_account_id:app-instance/app_instance_id/user/app_instance_user_id`. Usted controla el `app_instance_user_id` contenido que ya tiene su aplicación y, como práctica recomendada, IDs lo reutiliza.

Canal

Cuando añade un canal `AppInstanceUser`, ese usuario se convierte en miembro y puede enviar y recibir mensajes. Los canales pueden ser públicos, lo que permite a cualquier usuario añadirse como miembro, o privados, lo que permite que solo los moderadores del canal añadan miembros. También puede ocultar a los miembros del canal. Los miembros ocultos pueden observar las conversaciones, pero no enviar mensajes, y no se añaden a la membresía del canal.

SubChannel

Los miembros de un canal elástico se dividen en un contenedor lógico llamado `SubChannels`. Al añadir un canal elástico, el usuario pasa `AppInstanceUser` a ser miembro de un `SubChannel` y puede enviar y recibir mensajes para ese canal en concreto `SubChannel`. Las membresías y los mensajes del canal están en un mismo `SubChannel` nivel, lo que significa que un mensaje enviado por un miembro de uno de ellos no `SubChannel` lo recibirá un miembro de otro `SubChannel`. Los miembros se transfieren `SubChannels` a diferentes canales para respaldar la naturaleza elástica de un canal y fomentar la interacción.

UserMessage

Un `AppInstanceUser` que pertenezca a un canal puede enviar y recibir mensajes de usuario. El `AppInstanceUser` puede enviar `STANDARD` o enviar mensajes de `CONTROL`. Los mensajes de `STANDARD` pueden contener 4 KB de datos y 1 KB de metadatos. Los mensajes de `CONTROL` solo pueden contener 30 bytes de datos. Los mensajes pueden ser `PERSISTENT` o `NON_PERSISTENT`. Puede recuperar `PERSISTENT` mensajes del historial del canal. Los mensajes `NON_PERSISTENT` solo los ven los miembros del canal que estén conectados actualmente a la mensajería de Amazon Chime SDK.

Mensaje del sistema

Amazon Chime SDK genera mensajes del sistema en respuesta a eventos como la entrada o salida de miembros de un canal.

Descripción de la arquitectura de mensajería de Amazon Chime SDK

Puede usar la mensajería de Amazon Chime SDK como SDK del lado del servidor y como SDK del lado del cliente. En el lado del servidor, se APIs crea una `yAppInstance`. `AppInstanceUser` Puede utilizar varios enlaces y configuraciones para añadir una lógica empresarial y una validación específicas de la aplicación. Para obtener más información sobre este procedimiento, consulte [Transmisión de datos de mensajería en la mensajería de Amazon Chime SDK](#). Además, los procesos del lado del servidor pueden llamar APIs en nombre de un `AppInstanceUser` proceso de back-end o controlar uno dedicado `AppInstanceUser` que represente los procesos internos.

Las aplicaciones del lado del cliente representadas como un `AppInstanceUser` pueden llamar directamente a la mensajería del SDK de Amazon Chime. APIs Las aplicaciones del lado del cliente utilizan el WebSocket protocolo para conectarse al SDK de mensajería cuando están en línea. Cuando están conectadas, reciben mensajes en tiempo real de cualquier canal del que sean miembros. Cuando se desconecta, an `AppInstanceUser` sigue perteneciendo a los canales a los que se agregó y puede cargar el historial de mensajes de esos canales mediante el protocolo HTTP del SDK. APIs

Las aplicaciones del lado del cliente tienen permisos para realizar llamadas a la API como `AppInstanceUser` único. Para limitar las credenciales de IAM a una sola `AppInstanceUser`, las aplicaciones del lado del cliente asumen una función de IAM parametrizada a través de AWS Cognito Identity Pools o mediante una pequeña API de back-end autohospedada. Para obtener más información acerca de la autenticación, consulte [Autenticación de las aplicaciones cliente de](#)

[los usuarios finales para la mensajería de Amazon Chime SDK](#). Por el contrario, las aplicaciones del lado del servidor suelen tener permisos vinculados a un único usuario de la instancia de la aplicación, como un usuario con permisos administrativos, o tienen permisos para realizar llamadas a la API en nombre de todos los usuarios de la instancia de la aplicación.

Descripción de los tipos de mensajes de Amazon Chime SDK

Los mensajes se envían a través de los canales. Puede enviar mensajes STANDARD, CONTROL o SYSTEM.

- Los mensajes STANDARD pueden tener un tamaño máximo de 4 KB y contener metadatos. Los metadatos son arbitrarios y se pueden utilizar de diversas formas, como incluir un enlace a un archivo adjunto.
- Los mensajes CONTROL están limitados a 30 bytes y no contienen metadatos.
- Los mensajes STANDARD y CONTROL pueden ser persistentes o no persistentes. Los mensajes persistentes se conservan en el historial de un canal y se ven mediante una llamada a la API `ListChannelMessages`. Los mensajes no persistentes se envían a todas las vías conectadas. `AppInstanceUser WebSocket`
- Amazon Chime SDK envía mensajes SYSTEM automatizados cuando los miembros se unen a un canal o lo abandonan.

Introducción a la mensajería con Amazon Chime SDK

En los temas de esta sección se explica cómo comenzar a crear una aplicación de mensajería de Amazon Chime SDK.

Temas

- [Creación de una `AppInstance` para la mensajería de Amazon Chime SDK](#)
- [Realización de llamadas SDK a la mensajería de Amazon Chime SDK desde un servicio de back-end](#)
- [Autenticación de las aplicaciones cliente de los usuarios finales para la mensajería de Amazon Chime SDK](#)
- [Creación de canales para la mensajería de Amazon Chime SDK](#)
- [Envío de mensajes en la mensajería de Amazon Chime SDK](#)
- [Uso de `ExpirationSettings` la mensajería del SDK de Amazon Chime](#)

- [Uso WebSockets para recibir mensajes en la mensajería del SDK de Amazon Chime](#)
- [Configuración de los archivos adjuntos en la mensajería de Amazon Chime SDK](#)

Creación de una AppInstance para la mensajería de Amazon Chime SDK

Para usar la mensajería del SDK de Amazon Chime, primero debe crear un AppInstance SDK de Amazon Chime en su cuenta. AWS

Temas

- [Construcción de una AppInstance](#)
- [Crear un AppInstanceUser](#)

Construcción de una AppInstance

Para crear un formulario de mensajería **AppInstance**

1. En la CLI, ejecute `aws chime-sdk-identity create-app-instance --name NameOfAppInstance`.
2. En la respuesta de creación, anote la AppInstanceArn. `arn:aws:chime:region:aws_account_id:app-instance/app_instance_id`.

Crear un AppInstanceUser

Una vez que crea una AppInstance, crea una AppInstanceUser en esa AppInstance. Por lo general, esto se hace cuando un usuario se registra o inicia sesión por primera vez en la aplicación. También puede crear un AppInstanceUser que actúe en nombre de los servicios de back-end.

En el ejemplo siguiente se muestra cómo crear un back-end de AppInstanceUser:

```
aws chime-sdk-identity create-app-instance-user \  
  --app-instance-arn "app_instance_arn" \  
  --app-instance-user-id "back-end-worker" \  
  --name "back-end-worker"
```

En la respuesta de creación, anote la AppInstanceUserArn. Adopta el formato `arn:aws:chime:region:aws_account_id:app-instance/app_instance_id/`

user/*app_instance_user_id*. En este ejemplo, *app_instance_user_id* es «back-end-worker.»

Note

Como práctica recomendada, al crear una aplicación `AppInstanceUser` para un cliente, haga que `AppInstanceId` coincida con un identificador único existente para ese usuario, como el sub de un proveedor de identidad. El nombre es un marcador de posición opcional que se adjunta a algunas entidades de la API, como el remitente de un mensaje. Le permite controlar el nombre para mostrar de un usuario en un solo lugar, en lugar de tener que buscarlo en el ARN de `AppInstanceUser`, que también se adjunta como remitente de un mensaje.

Realización de llamadas SDK a la mensajería de Amazon Chime SDK desde un servicio de back-end

Una vez que crea un usuario para representar sus servicios de back-end, crea un canal, envía mensajes a ese canal y lee los mensajes de ese canal.

Ejecute el siguiente comando de la CLI para crear un canal público.

```
aws chime-sdk-messaging create-channel \
  --chime-bearer "app_instance_user_arn" \
  --app-instance-arn "app_instance_arn" \
  --name "firstChannel"
```

El comando produce un ARN en este formato: `arn:aws:chime:region:aws_account_id:app-instance/app_instance_id/channel/channel_id`.

Temas

- [Cómo funciona la autorización de IAM para los servicios de back-end](#)
- [Comprender la autorización implícita de la API](#)
- [Enviar y enumerar los mensajes del canal](#)

Cómo funciona la autorización de IAM para los servicios de back-end

En el comando CLI de la sección anterior, anote el parámetro `chime-bearer`. Identifica al usuario que crea recursos como canales y mensajes o interactúe con ellos. Casi todos los mensajes del SDK de Amazon Chime se APIs utilizan `chime-bearer` como parámetro, excepto APIs que están destinados a que solo los desarrolladores los llamen, como `CreateAppInstance`.

Los permisos de IAM para la APIs mensajería del SDK de Amazon Chime requieren `app-instance-user-arn` un parámetro que coincida con `chime-bearer` el parámetro. Según la ARNs API, es ARNs posible que se requieran otros canales (normalmente un canal). En el caso de los servicios de back-end, como el ejemplo anterior, esto lleva a políticas de IAM como las del ejemplo siguiente:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "chime:SendChannelMessage",
        "chime:ListChannelMessages",
        "chime:CreateChannelMembership",
        "chime:ListChannelMemberships",
        "chime>DeleteChannelMembership",
        "chime:CreateChannel",
        "chime:ListChannels",
        "chime>DeleteChannel"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:chime:us-east-1:123456789012:app-instance/app_instance_id/user/back-end-worker",
        "arn:aws:chime:us-east-1:123456789012:app-instance/app_instance_id/channel/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Anote el ARN de `AppInstanceUser` y el ARN del canal en la sección `Resource`. En este ejemplo de política de IAM, se concede al servicio de back-end permiso para realizar llamadas a la API

como usuario con el identificador "». back-end-worker Si quieres que tu servicio de back-end pueda realizar llamadas para las personas que usan tu aplicación, cámbiala a. `app_instance_user_arn`
`arn:aws:chime:region:aws_account_id:app-instance/app_instance_id/user/*`

Comprender la autorización implícita de la API

Además de las políticas de IAM, la APIs mensajería del SDK de Amazon Chime tiene permisos implícitos. Por ejemplo, tan solo `AppInstanceUser` puede enviar un mensaje o incluir una lista de los miembros de un canal en los canales a los que pertenezca el usuario. Una excepción a esto es `AppInstanceUser` que se ha ascendido a `AppInstanceAdmin`. De forma predeterminada, los administradores tienen permisos para acceder a todos los canales de su aplicación. En la mayoría de los casos de uso, solo lo necesita para los servicios de back-end que contienen una lógica empresarial significativa.

El siguiente comando CLI convierte a un usuario de back-end en administrador.

```
aws chime-sdk-identity create-app-instance-admin \  
  --app-instance-admin-arn "app_instance_user_arn" \  
  --app-instance-arn "app_instance_arn"
```

Enviar y enumerar los mensajes del canal

El siguiente comando CLI envía mensajes de canal.

```
aws chime-sdk-messaging send-channel-message \  
  --chime-bearer "app_instance_user_arn" \  
  --channel-arn "channel_arn" \  
  --content "hello world" \  
  --type STANDARD \  
  --persistence PERSISTENT
```

Los siguientes comandos CLI enumeran los mensajes de canal en orden cronológico inverso.

- `aws chime list-channel-messages`
- `aws chime-sdk-messaging list-channel-messages`

```
aws chime-sdk-messaging list-channel-messages \  
  --chime-bearer "app_instance_user_arn" \  
  --channel-arn "channel_arn"
```

Autenticación de las aplicaciones cliente de los usuarios finales para la mensajería de Amazon Chime SDK

También puede ejecutar la mensajería del SDK de Amazon Chime desde aplicaciones cliente de usuario final. [Realización de llamadas SDK a la mensajería de Amazon Chime SDK desde un servicio de back-end](#) explica cómo realizar llamadas a la API, como `create-channel`, y `send-channel-message` `list-channel-messages`. Las aplicaciones cliente para usuarios finales, como los navegadores y las aplicaciones móviles, realizan estas mismas llamadas a la API. Las aplicaciones cliente también pueden conectarse WebSocket para recibir actualizaciones en tiempo real sobre los mensajes y eventos en los canales de los que son miembros. En esta sección se explica cómo proporcionar credenciales de IAM a una aplicación cliente destinada a un usuario de instancia de aplicación específico. Una vez que los usuarios finales tengan estas credenciales, podrán realizar las llamadas a la API que se muestran en [Realización de llamadas SDK a la mensajería de Amazon Chime SDK desde un servicio de back-end](#). Para ver una demostración completa de una aplicación cliente, consulte <https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sdk/tree/main/apps/chat>. Para obtener más información sobre la recepción de mensajes en tiempo real desde los canales a los que pertenece una aplicación cliente, consulte [Uso WebSockets para recibir mensajes en la mensajería del SDK de Amazon Chime](#).

Proporcionar credenciales de IAM a los usuarios finales

La mensajería del SDK de Amazon Chime se integra de forma nativa con las políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) (IAM) para autenticar las solicitudes entrantes. La política de IAM define lo que puede hacer un usuario individual. Las políticas de IAM se pueden diseñar para proporcionar credenciales limitadas y con un alcance limitado para su caso de uso. Para obtener más información acerca de la creación de políticas para los usuarios de mensajería de Amazon Chime SDK, consulte [Ejemplos de roles de IAM para la mensajería de Amazon Chime SDK](#).

Si ya tiene un proveedor de identidad, tiene las siguientes opciones para integrar su identidad actual con la mensajería de Amazon Chime SDK.

- Puede utilizar su proveedor de identidad actual para autenticar a los usuarios y, a continuación, integrar el servicio de autenticación con el AWS Security Token Service (STS) para crear su propio servicio de venta de credenciales para los clientes. STS permite asumir las funciones APIs de IAM.

- Si ya tiene un proveedor de identidad compatible con SAML o OpenID, le recomendamos que utilice los [grupos de identidad de Amazon Cognito](#), que eliminan las llamadas a abstractas a AWS STS [AssumeRoleWithSAML](#) y [AssumeRoleWithWebIdentity](#). Amazon Cognito se integra con OpenID, SAML y los proveedores de identidad pública, como Facebook, Login with Amazon, Google y Inicio de sesión con Apple.

Si no tiene un proveedor de identidad, puede empezar a utilizar los grupos de usuarios de Amazon Cognito. Para ver un ejemplo de cómo usar Amazon Cognito con las características de mensajería de Amazon Chime SDK, consulte [Crear características de chat en su aplicación con la mensajería de Amazon Chime SDK](#).

Como alternativa, puede utilizar [AWS STS](#) para crear su propio servicio de venta de credenciales o crear su propio proveedor de identidad.

Uso de STS para vender credenciales

[Si ya tiene un IDP, como ActiveDirectory LDAP, y desea implementar un servicio de venta de credenciales personalizado o conceder acceso al chat a los asistentes a la reunión no autenticados, puede utilizar la API de STS.AWSAssumeRole](#) Para hacerlo, primero debe crear un rol de mensajería de SDK de Amazon Chime SDK. Para obtener más información acerca de cómo crear ese rol, consulte [Crear un rol para delegar permisos a un usuario de IAM](#).

El rol de IAM tendría permisos para la acción de mensajería de Amazon Chime SDK que utilizaría su aplicación, de forma similar a la siguiente:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "chime:GetMessagingSessionEndpoint"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    }
  ],
}
```

```

{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "chime:SendMessage",
    "chime:ListChannelMessages",
    "chime:CreateChannelMembership",
    "chime:ListChannelMemberships",
    "chime>DeleteChannelMembership",
    "chime:CreateChannelModerator",
    "chime:ListChannelModerators",
    "chime:DescribeChannelModerator",
    "chime:CreateChannel",
    "chime:DescribeChannel",
    "chime:ListChannels",
    "chime>DeleteChannel",
    "chime:RedactChannelMessage",
    "chime:UpdateChannelMessage",
    "chime:Connect",
    "chime:ListChannelBans",
    "chime:CreateChannelBan",
    "chime>DeleteChannelBan",
    "chime:ListChannelMembershipsForAppInstanceUser",
    "chime:AssociateChannelFlow",
    "chime:DisassociateChannelFlow",
    "chime:GetChannelMessageStatus"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:chime:us-east-1:123456789012:app-instance/app_instance_id/user/my_applications_user_id",
    "arn:aws:chime:us-east-1:123456789012:app-instance/app_instance_id/channel/*"
  ]
}

```

En este ejemplo, llame a esta función como. `ChimeMessagingSampleAppUserRole`

Anote la etiqueta de sesión en la `ChimeMessagingSampleAppUserRole` política

`${my_application_user_id}` del recurso ARN del usuario. Esta etiqueta de sesión está parametrizada en la llamada a la API [AssumeRole](#) para limitar las credenciales devueltas a los permisos de un solo usuario.

[TagSession](#) APIs Los [AssumeRole](#) se llaman mediante una entidad de IAM ya acreditada, como un usuario de IAM. [También se APIs pueden llamar mediante una función de IAM diferente, como una función de ejecución.AWS Lambda](#) Esa identidad de IAM debe tener permisos para realizar llamadas AssumeRole y activarse TagSession en. ChimeMessagingSampleAppUserRole

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sts:AssumeRole",
        "sts:TagSession"
      ],
      "Resource":
        "arn:aws:iam::123456789012:role/ChimeMessagingSampleAppUserRole"
    }
  ]
}
```

En este ejemplo, llame a este rol. ChimeSampleAppServerRole

Debe configurar el ChimeMessagingSampleAppUserRole con una política de confianza que le permita a ChimeMessagingSampleAppServerRole llamar a la [API AssumeRole de STS](#) que contiene. Para obtener más información sobre el uso de políticas de confianza con roles de IAM, consulte [Cómo usar las políticas de confianza con roles de IAM](#). Puede utilizar la consola de roles de AWS IAM para añadir esta política a. ChimeMessagingSampleAppUserRole El siguiente ejemplo muestra una relación de confianza típica.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
```

```
    "AWS":  
      "arn:aws:iam::123456789012:role/ChimeMessagingSampleAppServerRole"  
    },  
    "Action": "sts:AssumeRole"  
  }  
]  
}
```

En una implementación de muestra, se lanza una instancia de [Amazon EC2](#) o AWS Lambda una con `ChimeMessagingSampleAppServerRole`. A continuación, el servidor:

1. Realiza cualquier autorización específica de la aplicación en relación con las solicitudes de un cliente para recibir credenciales.
2. Llama a STS `AssumeRole` en `ChimeMessagingSampleAppUserRole`, con una etiqueta que parametriza el `${aws:PrincipalTag/my_applications_user_id}`.
3. Reenvía al usuario las credenciales devueltas en la llamada de `AssumeRole`.

El siguiente ejemplo muestra el comando CLI para asumir un rol en el paso 2:

```
aws sts assume-role --role-arn  
arn:aws:iam::my_aws_account_id:role/ChimeMessagingSampleAppUserRole --role-  
session-name demo --tags Key=my_applications_user_id,Value=123456789
```

Creación de canales para la mensajería de Amazon Chime SDK

Usted y sus usuarios finales pueden crear canales. Una vez creados, usted o sus usuarios finales también necesitan añadir miembros al canal. El código de ejemplo para crear canales está disponible en la [aplicación de ejemplo en GitHub](#).

Para obtener más información acerca de la creación de canales y la adición de miembros, consulte:

- [CreateChannel](#)
- [CreateChannelMembership](#)

Envío de mensajes en la mensajería de Amazon Chime SDK

Para enviar mensajes, use la API [SendChannelMessage](#). El código de muestra está disponible en una [aplicación de muestra en GitHub](#).

Uso de ExpirationSettings la mensajería del SDK de Amazon Chime

Al crear una `AppInstanceUser` o una `Channel`, puede utilizarla `ExpirationSettings` para configurar esos recursos para su eliminación automática. `ExpirationSettings` ayuda a reducir los costes de almacenamiento y a evitar `resource-limit-exceeded` problemas. Por ejemplo, puede eliminar los canales no utilizados después de 7 días o eliminar un `AppInstanceUser` que solo se haya invocado con fines de prueba.

En el caso de un `AppInstanceUser`, se especifica el período de caducidad en función de la hora de creación del usuario. Para un `Channel`, especifica el período de caducidad en función de la hora de creación del canal o la hora del último mensaje. Esta última opción le permite utilizar las actividades de los mensajes para personalizar la eliminación automática.

Important

Poco después de que caduque un recurso, `ExpirationSettings` inicia un proceso en segundo plano para eliminarlo. El proceso suele tardar 6 horas, pero ese tiempo puede variar.

Las `AppInstanceUsers` y `Channels` que hayan caducado y que aún no se hayan eliminado siguen apareciendo como válidas y activas. Puede actualizar o eliminar su configuración de caducidad y el sistema respetará sus cambios.

Temas

- [Configurando ExpirationSettings](#)
- [AWS CloudTrail eventos para la eliminación de recursos caducados](#)

Configurando ExpirationSettings

En las siguientes secciones se explica cómo configurar un `ExpirationSettings`, un `AppInstanceUser` o un `Channel`.

Configuración de ExpirationSettings al crear un recurso

Puede configurarlo `ExpirationSettings` cuando ejecuta el [CreateAppInstanceUser](#) o [CreateChannel](#) APIs. Si establece el parámetro `ExpirationSettings`, debe conceder los siguientes permisos IAM:

- `chime:PutAppInstanceUserExpirationSettings` al crear un `AppInstanceUser`
- `chime:PutChannelExpirationSettings` al crear un `Channel`.

En el siguiente ejemplo, se utiliza la AWS CLI para crear una `AppInstanceUser` que caduca al cabo de un día.

```
aws chime-sdk-identity create-app-instance-user \  
--app-instance-arn "app_instance_arn" \  
--app-instance-user-id "backend-worker" \  
--name "backend-worker" \  
--expiration-settings '{  
    "ExpirationDays": 1,  
    "ExpirationCriterion": "CREATED_TIMESTAMP"  
}'
```

En el siguiente ejemplo, se utiliza la AWS CLI para crear una `Channel` que caduque un día después de recibir un mensaje por última vez.

```
aws chime-sdk-messaging create-channel \  
--chime-bearer "app_instance_user_arn" \  
--app-instance-arn "app_instance_arn" \  
--name "firstChannel" \  
--expiration-settings '{  
    "ExpirationDays": 1,  
    "ExpirationCriterion": "LAST_MESSAGE_TIMESTAMP"  
}'
```

Uso de Put APIs para configurar `ExpirationSettings`

También puede usar [PutAppInstanceUserExpirationSettings](#) y [PutChannelExpirationSettings](#) APIs para crear, actualizar y eliminar `ExpirationSettings`.

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo utilizar la AWS CLI para actualizar una `AppInstanceUserExpirationSettings`.

```
aws chime-sdk-identity put-app-instance-user-expiration-settings \  
--app-instance-user-arn "app_instance_user_arn" \  
--expiration-settings '{  
    "ExpirationDays": 30,  
    "ExpirationCriterion": "CREATED_TIMESTAMP"  
}'
```

```
}'
```

El siguiente ejemplo muestra cómo usar la AWS CLI para eliminar un canalExpirationSettings.

```
aws chime-sdk-messaging put-channel-expiration-settings \
--chime-bearer "app_instance_user_arn" \
--channel-arn "channel_arn"
```

AWS CloudTrail eventos para la eliminación de recursos caducados

Una vez que el sistema elimina un recurso caducado, envía un ExpireChannel evento ExpireAppInstanceUser o a AWS CloudTrail. El tipo de evento depende del tipo de activo eliminado.

En el siguiente ejemplo, se muestra un evento AppInstanceUser.

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "accountId": "123456789012",
    "invokedBy": "chime.amazonaws.com"
  },
  "eventTime": "2023-03-15T00:00:00Z",
  "eventSource": "chime.amazonaws.com",
  "eventName": "ExpireAppInstanceUser",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "chime.amazonaws.com",
  "userAgent": "chime.amazonaws.com",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "eventID": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
  "readOnly": false,
  "resources": [
    {
      "accountId": "123456789012",
      "type": "AWS::Chime::AppInstanceUser",
      "ARN": "arn:aws:chime:us-east-1:123456789012:app-instance/app-instance-id/user/user-id"
    }
  ],
  "eventType": "AwsServiceEvent",
  "managementEvent": true,
```

```
"recipientAccountId": "123456789012",
"serviceEventDetails": {
  "reason": "AppInstanceUser deleted due to expiration settings."
},
"eventCategory": "Management"
}
```

Uso WebSockets para recibir mensajes en la mensajería del SDK de Amazon Chime

Puede usar el [Amazon Chime JS SDK](#) para recibir mensajes o puede usar WebSockets la biblioteca de WebSocket clientes que prefiera.

Siga estos temas en el orden indicado para empezar a WebSockets utilizarlos:

Temas

- [Definición de una política de IAM](#)
- [Recuperación del punto de conexión](#)
- [Establecimiento de la conexión](#)
- [Uso de la captura previa para entregar los detalles del canal](#)
- [Procesamiento de eventos](#)

Definición de una política de IAM

Para empezar, defina una política de IAM que le dé permiso para establecer una WebSocket conexión. El siguiente ejemplo de política otorga un AppInstanceUser permiso para establecer una WebSocket conexión.

```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "chime:Connect"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:chime:region:{aws_account_id}:app-instance/{app_instance_id}/user/{app_instance_user_id}"
    ]
  }
]
```

```
]
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "chime:GetMessagingSessionEndpoint"
  ],
  "Resource": [
    "*"
  ]
}
]
```

Recuperación del punto de conexión

En los siguientes pasos se explica cómo recuperar el punto final utilizado en una WebSocket conexión.

1. Usa la [GetMessagingSessionEndpoint](#) API para recuperar el WebSocket punto final.
2. Usa la URL devuelta por la [GetMessagingSessionEndpoint](#) API para crear una WebSocket URL firmada con la versión 4 de Signature. Si necesita ayuda para hacerlo, puede seguir las instrucciones de [Establecimiento de la conexión](#).

Note

WebSocket URLs tienen el siguiente formulario: `id.region.ws-messaging.chime.aws`

Establecimiento de la conexión

Después de recuperar un punto de conexión, utiliza la API de conexión para establecer una WebSocket conexión con el servidor back-end del SDK de Amazon Chime y recibir mensajes para un `AppInstanceUser`. Debe usar la versión 4 de AWS Signature para firmar las solicitudes. Para más información sobre la firma de una solicitud, consulte [Firma de solicitudes de AWS con la versión 4 de la firma](#).

 Note

Para recuperar el punto de conexión, puede invocar la API [GetMessagingSessionEndpoint](#). Puede usar la biblioteca WebSocket cliente que prefiera para conectarse al punto final.

Sintaxis de la solicitud

```
GET /connect
?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Credential=AKIARALLEXAMPLE%2F20201214%2Fregion%2Fchime%2Faws4_request
&X-Amz-Date=20201214T171359Z
&X-Amz-Expires=10
&X-Amz-SignedHeaders=host
&sessionId={sessionId}
&userArn={appInstanceUserArn}
&X-Amz-Signature=db75397d79583EXAMPLE
```

Parámetros de solicitud del URI

Todos los parámetros de consulta de solicitud de URI deben estar codificados en URL.

X-Amz-Algorithm

Identifica la versión de AWS Signature y el algoritmo que utilizó para calcular la firma. Amazon Chime SDK solo admite la autenticación con la versión 4 de firma de AWS , por lo que su valor es AWS4-HMAC-SHA256.

X-Amz-Credential

Además del identificador de la clave de acceso, este parámetro también proporciona la AWS región y el servicio (el ámbito) para los que es válida la firma. Este valor debe coincidir con el ámbito que utilice en los cálculos de la firma. La forma general para el valor de este parámetro es la siguiente:

`<yourAccessKeyId>/<date>/<awsRegion>/<awsService >/aws4_request`

Por ejemplo:

`AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20201214/us-east-1/chime/aws4_request`

X-Amz-Date

El formato de fecha y hora debe seguir la norma ISO 8601, y tener el formato yyyyMMddTHHmssZ. Por ejemplo, debe convertir 08/01/2020 15:32:41.982-700 a la hora universal coordinada (UTC) y enviarla como 20200801T083241Z.

X-Amz-Signed-Headers

Muestra los encabezados que utilizó para calcular la firma. Los siguientes encabezados son obligatorios para los cálculos de firmas:

- El encabezado del host HTTP.
- Cualquier encabezado x-amz-* que planea agregar a la solicitud.

Note

Para mayor seguridad, debe firmar todos los encabezados de solicitud que planea incluir en su solicitud.

X-Amz-Signatures

Proporciona la firma para autenticar la solicitud. Esta firma debe coincidir con la firma que calcula Amazon Chime SDK. Si no lo hace, Amazon Chime SDK deniega la solicitud. Por ejemplo, 733255ef022bec3f2a8701cd61d4b371f3f28c9f19EXAMPLEd48d5193d7.

X-Amz-Security-Token

Parámetro de credenciales opcional si se utilizan credenciales procedentes del servicio de token de seguridad. [Para obtener más información sobre el servicio, consulta la versión más reciente de/ https://docs.aws.amazon.com/STS/APIReference](https://docs.aws.amazon.com/STS/APIReference)

SessionId

Indica un identificador único para la WebSocket conexión que se está estableciendo.

UserArn

Indica la identidad del AppInstanceUser que intenta establecer una conexión. El valor debe ser el ARN de AppInstanceUser. Por ejemplo, arn:aws:chime:us%2Deast%2D1:123456789012:app%2Dinstance/694d2099%2Dcb1e%2D463e%2D9d64%2D697ff5b8950e/user/johndoe

Uso de la captura previa para entregar los detalles del canal

Al establecer una WebSocket conexión, puede especificar `prefetch-on=connect` en la consulta los parámetros para entregar `CHANNEL_DETAILS` los eventos. La característica de captura previa viene con la API de conexión y permite a los usuarios ver una vista de chat enriquecida sin llamadas a la API adicionales. Los usuarios pueden:

- Ver una vista previa del último mensaje del canal, además de su fecha y hora.
- Consultar los miembros de un canal.
- Consultar los marcadores no leídos de un canal.

Cuando un usuario se conecta con el parámetro de captura previa especificado, recibe el evento de sesión establecida, que indica que se ha establecido la conexión. A continuación, el usuario recibe hasta 50 eventos de `CHANNEL_DETAILS`. Si el usuario tiene menos de 50 canales, la API de conexión busca previamente todos los canales mediante eventos de `CHANNEL_DETAILS`. Si el usuario tiene más de 50 canales, la API busca previamente los 50 canales principales que contienen mensajes no leídos y los valores más recientes de `LastMessageTimestamp`. Los eventos de `CHANNEL_DETAILS` aparecen en orden aleatorio y recibe los eventos de los 50 canales.

Además, la captura previa devuelve lo siguiente para `ChannelMessages` y `ChannelMemberships`:

- `ChannelMessages`: lista de objetos [ChannelMessageSummary](#), ordenados por `CreatedTimestamp` en orden descendente. Solo incluye los últimos 20 mensajes visibles para el usuario. Si hay mensajes segmentados en el canal que el usuario actual no puede ver, es posible que se devuelvan menos de 20 mensajes. El booleano `ChannelMessagesHasMore` se establecerá como verdadero para indicar que hay más mensajes. Límite flexible, ajustable a nivel de AWS cuenta.
- `ChannelMemberships`: lista de objetos [ChannelMembershipSummary](#). Incluye un máximo de 30 miembros del canal. Límite flexible, ajustable a nivel de AWS cuenta.

En este ejemplo, puede ver cómo usar `prefetch-on=connect`.

```
GET /connect
?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Credential=AKIARALLEEXAMPLE%2F20201214%2Fregion%2Fchime%2Faws4_request
&X-Amz-Date=20201214T171359Z
&X-Amz-Expires=10
&X-Amz-SignedHeaders=host
```

```
&sessionId=sessionId
&prefetch-on=connect
&userArn=appInstanceUserArn
&X-Amz-Signature=db75397d79583EXAMPLE
```

Este ejemplo muestra la respuesta de un canal. Recibirá respuestas para los 50 canales.

```
{
  "Headers": {
    "x-amz-chime-event-type": "CHANNEL_DETAILS",
    "x-amz-chime-message-type": "SYSTEM"
  },
  "Payload": JSON.stringify({
    Channel: ChannelSummary
    ChannelMessages: List of ChannelMessageSummary
    ChannelMemberships: List of ChannelMembershipSummary
    ReadMarkerTimestamp: Timestamp
    ChannelMessagesHasMore: Boolean
  })
}
```

Procesamiento de eventos

Para que un `AppInstanceUser` reciba mensajes después de establecer una conexión, debe añadirlos a un canal. Para ello, utilice la API [CreateChannelMembership](#).

Note

Un `AppInstanceUser` siempre recibe mensajes de todos los canales a los que pertenece. La mensajería se detiene cuando el usuario de `AppInstance` se desconecta.

Un `AppInstanceAdmin` y un `ChannelModerator` no reciben mensajes en un canal, a menos que utilice la API [CreateChannelMembership](#) para añadirlos de forma explícita.

En los siguientes temas se explica cómo procesar eventos.

Temas

- [Descripción de las estructuras de los mensajes](#)
- [Gestión de desconexiones](#)

Descripción de las estructuras de los mensajes

Todos los WebSocket mensajes que recibas siguen este formato:

```
{
  "Headers": {"key": "value"},
  "Payload": "{\\"key\\": \\"value\\"}"
}
```

Encabezados

Los mensajes de Amazon Chime SDK utilizan las siguientes claves de encabezado:

- x-amz-chime-event-type
- x-amz-chime-message-type
- x-amz-chime-event-reason

En la siguiente sección, se enumeran y describen los posibles valores y cargas útiles del encabezado.

Carga útil

Los mensajes de Websocket devuelven cadenas JSON. La estructura de las cadenas JSON depende de los encabezados x-amz-event-type. En la siguiente tabla se enumeran los posibles valores de x-amz-chime-event-type y cargas:

EventType	Formato de cargas	
SESSION_ESTABLISHED	N/A. Este mensaje se envía una vez que el usuario se conecta al WebSocket. Indica que se garantiza que cualquier mensaje o evento de un canal que llegue después de que el usuario reciba el SESSION_ESTABLISHED mensaje se entregará al usuario mientras	

EventType	Formato de cargas	
	WebSocket permanezca abierto.	
CREATE_CHANNEL_MESSAGE	ChannelMessage	
REDACT_CHANNEL_MESSAGE		
UPDATE_CHANNEL_MESSAGE		
DELETE_CHANNEL_MESSAGE		
PENDING_CREATE_CHANNEL_MESSAGE		
PENDING_UPDATE_CHANNEL_MESSAGE		
FAILED_CREATE_CHANNEL_MESSAGE		
FAILED_UPDATE_CHANNEL_MESSAGE		
DENIED_CREATE_CHANNEL_MESSAGE		
DENIED_UPDATE_CHANNEL_MESSAGE		

EventType	Formato de cargas	
CHANNEL_DETAILS	Canal El objeto ChannelSummary. ChannelMessages Lista de objetos ChannelMessageSummary, ordenados por CreatedTimestamp en orden descendente. Incluye los últimos 20 mensajes, pero puede ajustar ese límite a nivel de cuenta de AWS. ChannelMemberships Lista de objetos ChannelMembershipSummary. Devuelve un máximo de 30 miembros del canal, pero puede ajustar ese límite a nivel de cuenta de AWS. ReadMarkerTimestamp La hora a la que el AppInstanceUser marcó el canal como leído por última vez.	
UPDATE_CHANNEL	Channel	
DELETE_CHANNEL		

EventType	Formato de cargas	
BATCH_CREATE_CHANNEL_MEMBERSHIP	BatchChannelMembership	
CREATE_CHANNEL_MEMBERSHIP	ChannelMembership	
DELETE_CHANNEL_MEMBERSHIP		
UPDATE_CHANNEL_MEMBERSHIP		

x-amz-chime-message-tipo

En la tabla siguiente se enumeran los tipos de mensajes de `x-amz-chime-message-type`.

Tipo de mensaje	Description (Descripción)
STANDARD	Se envía cuando el websocket recibe un mensaje de canal ESTÁNDAR.
CONTROL	Se envía cuando WebSocket recibe un mensaje del canal CONTROL.
SYSTEM	Todos los demás mensajes de websocket enviados por la mensajería de Amazon Chime SDK.

x-amz-chime-event-motivo

Se trata de un encabezado opcional compatible con un caso de uso específico. El encabezado proporciona información sobre el motivo por el que se recibió un evento específico.

Motivo de evento	Description (Descripción)
subchannel_DELETED	DELETE_CHANNEL_MEMBERSHIP eventos recibidos por los moderadores del canal elástico. Los moderadores solo los ven después de equilibrar el número de miembros y eliminar un subcanal al que pertenecían.

Gestión de desconexiones

Los Websockets se pueden desconectar debido a cambios en la conectividad de la red o cuando las credenciales caduquen. Tras abrir un WebSocket, el SDK de Amazon Chime envía pings periódicos al cliente de mensajería para garantizar que siga conectado. Si la conexión se cierra, el cliente recibe un código de WebSocket cierre. El cliente puede intentar volver a conectarse o no, según el código de cierre. En las siguientes tablas se muestran los códigos de cierre que el cliente puede usar para volver a conectarse.

En el caso de códigos de cierre de 1000 a 4000, vuelva a conectarse únicamente para los siguientes mensajes:

Códigos de cierre	Se puede volver a conectar	Motivo
1001	Sí	Cierre normal
1006	Sí	Cierre anormal
1011	Sí	Error del servidor interno
1012	Sí	Reinicio del servicio
1013	Sí	Inténtelo de nuevo más tarde
1014	Sí	El servidor actuaba como puerta de enlace o proxy y recibió una respuesta no válida del servidor principal. Es similar al código de estado HTTP 502.

En el caso de los códigos 4XXX, vuelve a conectarte siempre, excepto en el caso de los siguientes mensajes:

Códigos de cierre	Se puede volver a conectar	Motivo
4002	No	Iniciado por el cliente
4003	No	Prohibido
4401	No	No tiene autorización

Cuando la aplicación utiliza un código de cierre para volver a conectarse, debe:

1. Vuelva a llamar a la API [GetMessagingSessionEndpoint](#) para obtener una nueva URL base.
2. Actualice las credenciales de IAM si han caducado.
3. Conéctese a través del WebSocket.

Si usa la amazon-chime-sdk-js biblioteca, esto se gestiona automáticamente si implementa la propiedad [NeedsRefresh \(\)](#) y el método [refresh \(\)](#). Para ver un ejemplo práctico, consulte <https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sdk/blob/dc11c4c76c78d28f618577706bba2087919a5635/apps/chat/src/providers/AuthProvider.jsx#L93-L101>.

Configuración de los archivos adjuntos en la mensajería de Amazon Chime SDK

Amazon Chime SDK le permite usar su propio almacenamiento para los archivos adjuntos de los mensajes e incluirlos como metadatos de los mensajes. Amazon Simple Storage Service (S3) es la forma más sencilla de comenzar a utilizar los archivos adjuntos.

Para usar S3 para los archivos adjuntos

1. Cree un bucket de S3 para almacenar los archivos adjuntos.
2. Cree una política de IAM para el bucket que permita a los usuarios de Amazon Chime SDK cargar, descargar y eliminar adjuntos del bucket de S3.
3. Cree un rol de IAM para que su proveedor de identidad la utilice a fin de vender credenciales a los usuarios para los archivos adjuntos.

La [aplicación de ejemplo](#) proporciona un ejemplo de cómo hacerlo con Amazon S3, Amazon Cognito y el Amazon Chime SDK.

Descripción de los mensajes del sistema para la mensajería de Amazon Chime SDK

Amazon Chime SDK envía mensajes del sistema a todos los clientes conectados sobre los eventos que tienen lugar en los canales. Los eventos incluyen:

- `UPDATE_CHANNEL`: este evento se refiere a cualquier actualización realizada en los detalles del canal, como el nombre o los metadatos.
- `DELETE_CHANNEL`: este evento significa que se eliminarán el canal y todos sus datos, incluidos los mensajes, las membresías, los moderadores y las prohibiciones.
- `CREATE_CHANNEL_MEMBERSHIP`: este evento significa que una `AppInstanceUser` particular se ha añadido como miembro del canal. El evento también contiene detalles del nuevo `AppInstanceUser`.
- `DELETE_CHANNEL_MEMBERSHIP`: este evento significa que un `AppInstanceUser` se ha eliminado del canal. El evento también contiene los detalles eliminados del nuevo `AppInstanceUser`.
- `UPDATE_CHANNEL_MEMBERSHIP`: este evento solo se aplica a los canales elásticos. El evento significa que el saldo de miembros transfirió un `AppInstanceUser` de un subcanal a otro. El evento también contiene los detalles de `AppInstanceUser`, además de la información sobre el subcanal al que el `AppInstanceUser` se transfirió.

Ejemplos de roles de IAM para la mensajería de Amazon Chime SDK

Para que los usuarios accedan a las características de mensajería de Amazon Chime SDK, debe definir un rol de IAM y una política para proporcionar credenciales a los usuarios cuando inicien sesión. La política de IAM define los recursos a los que pueden acceder los usuarios.

Los ejemplos de esta sección proporcionan políticas básicas que puede adaptar para adaptarlas a sus necesidades. Para obtener más información sobre cómo funcionan las políticas, consulte [Realización de llamadas SDK a la mensajería de Amazon Chime SDK desde un servicio de back-end](#).

En este ejemplo, se muestra una política para los desarrolladores que crean aplicaciones mediante la mensajería de Amazon Chime SDK.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "chime:CreateAppInstance",
        "chime:DescribeAppInstance",
        "chime:ListAppInstances",
        "chime:UpdateAppInstance",
        "chime>DeleteAppInstance",
        "chime:CreateAppInstanceUser",
        "chime>DeleteAppInstanceUser",
        "chime:ListAppInstanceUsers",
        "chime:UpdateAppInstanceUser",
        "chime:DescribeAppInstanceUser",
        "chime:CreateAppInstanceAdmin",
        "chime:DescribeAppInstanceAdmin",
        "chime:ListAppInstanceAdmins",
        "chime>DeleteAppInstanceAdmin",
        "chime:PutAppInstanceRetentionSettings",
        "chime:GetAppInstanceRetentionSettings",
        "chime:PutAppInstanceStreamingConfigurations",
        "chime:GetAppInstanceStreamingConfigurations",
        "chime>DeleteAppInstanceStreamingConfigurations",
        "chime:TagResource",
        "chime:UntagResource",
        "chime:ListTagsForResource",
        "chime:CreateChannelFlow",
        "chime:UpdateChannelFlow",
        "chime:DescribeChannelFlow",
        "chime>DeleteChannelFlow",
        "chime:ListChannelFlows",
        "chime:ListChannelsAssociatedWithChannelFlow",
        "chime:ChannelFlowCallback"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```



```
]
}
```

En este ejemplo, se muestra una política que permite a los usuarios acceder a las acciones de usuario de Amazon Chime SDK.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": "chime:GetMessagingSessionEndpoint",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Action": [
        "chime:CreateChannel",
        "chime:DescribeChannel",
        "chime>DeleteChannel",
        "chime:UpdateChannel",
        "chime:ListChannels",
        "chime:Listsubchannels",
        "chime:ListChannelMembershipsForAppInstanceUser",
        "chime:DescribeChannelMembershipForAppInstanceUser",
        "chime:ListChannelsModeratedByAppInstanceUser",
        "chime:DescribeChannelModeratedByAppInstanceUser",
        "chime:UpdateChannelReadMarker",
        "chime:CreateChannelModerator",
        "chime:DescribeChannelModerator",
        "chime:ListChannelModerators",
        "chime>DeleteChannelModerator",
        "chime:SendChannelMessage",
        "chime:GetChannelMessage",
        "chime>DeleteChannelMessage",
        "chime:UpdateChannelMessage",
        "chime:RedactChannelMessage",
        "chime:ListChannelMessages",
        "chime:CreateChannelMembership",
        "chime:DescribeChannelMembership",

```

```

        "chime:DeleteChannelMembership",
        "chime:ListChannelMemberships",
        "chime:CreateChannelBan",
        "chime:DeleteChannelBan",
        "chime:ListChannelBans",
        "chime:DescribeChannelBan",
        "chime:Connect",
        "chime:AssociateChannelFlow",
        "chime:DisassociateChannelFlow",
        "chime:GetChannelMessageStatus"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": [
        "arn:aws:chime:us-east-1:123456789012:app-
instance/app_instance_id/user/app_instance_user_id",
        "arn:aws:chime:us-east-1:123456789012:app-
instance/app_instance_id/channel/*"
    ]
}
]
}

```

En este ejemplo, se muestra una política que ofrece a los usuarios un acceso mínimo a las acciones de los usuarios de Amazon Chime SDK.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": "chime:GetMessagingSessionEndpoint",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Action": [
        "chime:ListChannels",
        "chime:DescribeChannel",
        "chime:ListChannelMembershipsForAppInstanceUser",
        "chime:DescribeChannelMembershipForAppInstanceUser",

```

```

        "chime:ListChannelsModeratedByAppInstanceUser",
        "chime:DescribeChannelModeratedByAppInstanceUser",
        "chime:SendChannelMessage",
        "chime:GetChannelMessage",
        "chime:ListChannelMessages",
        "chime:Connect"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": [
        "arn:aws:chime:us-east-1:123456789012:app-
instance/app_instance_id/user/app_instance_user_id",
        "arn:aws:chime:us-east-1:123456789012:app-
instance/app_instance_id/channel/*"
    ]
}
]
}

```

En este ejemplo se muestra una política para establecer una WebSocket conexión para un `AppInstanceUser`. Para obtener más información sobre WebSocket las conexiones, consulte [Uso de WebSockets para recibir mensajes en la mensajería del SDK de Amazon Chime](#).

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "chime:Connect"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:chime:us-east-1:123456789012:app-instance/app_instance_id/
user/app_instance_user_id"
      ]
    }
  ]
}

```

Descripción de la autorización por rol

En las tablas de este tema se enumeran las acciones que los usuarios de instancias de aplicaciones pueden ejecutar, en función de su rol.

Leyenda

- **Permitido:** si se especifica el contexto de acción o recurso correcto en la política de IAM, se puede ejecutar correctamente.
- **Permitido con restricciones:** si se especifica el contexto correcto de acción o recurso en la política de IAM, se deben cumplir ciertas condiciones para que la acción se ejecute correctamente.
- **Denegado:** aunque se especifique el contexto correcto de acción o recurso en la política de IAM, el back-end seguirá bloqueándolo.

Temas

- [AppInstanceAdmin](#)
- [ChannelModerator](#)
- [Miembro](#)
- [No miembro](#)

AppInstanceAdmin

Los administradores de instancias de aplicación pueden realizar acciones en un canal dentro de la instancia de aplicación de la que son administradores.

Nombre de API	Permitido o denegado	Notas
UpdateChannel	Permitido con restricciones	No se puede actualizar ElasticChannelConfiguration una vez configurada
DeleteChannel	Permitido	
DescribeChannel	Permitida	
ListChannel	Permitida	

Nombre de API	Permitido o denegado	Notas
ListChannelMembershipsForAppInstanceUser	Permitida	También puede rellenar el AppInstanceUserArn con otroAppInstanceUser .
DescribeChannelMembershipForAppInstanceUser	Permitido	También puedes poblar AppInstanceUserArn con otroAppInstanceUser .
ListChannelsModeratedByAppInstanceUser	Permitido	También puedes poblar AppInstanceUserArn con otroAppInstanceUser.
DescribeChannelModeratedByAppInstanceUser	Permitido	También puedes poblar AppInstanceUserArn con otraAppInstanceUser A. No se admiten canales elásticos.
CreateChannelMembership	Permitido	
DescribeChannelMembership	Permitida	
ListChannelMembership	Permitida	
DeleteChannelMembership	Permitida	
SendChannelMessage	Permitido con restricciones	Primero necesitas usar CreateChannelMembership para crear una membresía para ti y luego llamar a la API.
GetChannelMessage	Permitido	

Nombre de API	Permitido o denegado	Notas
ListChannelMessage	Permitida	
DeleteChannelMessage	Permitida	
RedactChannelMessage	Permitida	
UpdateChannelMessage	Permitido con restricciones	Solo puede editar sus propios mensajes.
CreateChannelModerator	Permitido	
DeleteChannelModerator	Permitida	
DescribeChannelModerator	Permitida	
ListChannelModerator	Permitida	
CreateChannelBan	Permitido con restricciones	El AppInstanceUser que prohíba no puede ser un AppInstanceAdmin ni el moderador de ese canal.
DeleteChannelBan	Permitido con restricciones	
DescribeChannelBan	Permitido	
ListChannelBan	Permitida	

Nombre de API	Permitido o denegado	Notas
UpdateChannelReadMarker	Permitido con restricciones	Para los canales no elásticos, es necesario utilizar la CreateChannelMembership API para crear primero una membresía para ti y luego llamar a la API. No permitido para los canales elásticos.
GetChannelMessage	Permitido con restricciones	Solo permitido para los mensajes enviados. No se permite el procesamiento de mensajes por flujo de canales, a menos que usted sea el remitente del mensaje.
ListChannelMessages	Permitido	
DeleteChannelMessage	Permitido con restricciones	Solo permitido para los mensajes enviados.
RedactChannelMessage	Permitido con restricciones	Solo permitido para los mensajes enviados.
UpdateChannelMessage	Permitido con restricciones	Solo puede editar sus propios mensajes enviados.
AssociateChannelFlow	Permitido	
DisassociateChannelFlow	Permitida	
GetChannelMessagesStatus	Permitido con restricciones	Solo puede ver el estado de sus propios mensajes.
ListSubChannels	Permitido	

ChannelModerator

Los moderadores del canal solo pueden realizar acciones en los canales en los que tienen el rol de moderadores.

Note

Un moderador que sea un `AppInstanceAdmin` puede realizar acciones en los canales permitidos por ese rol.

Nombre de API	Permitido o denegado	Notas
<code>UpdateChannel</code>	Permitido	No se puede actualizar <code>ElasticChannelConfiguration</code> una vez configurada
<code>DeleteChannel</code>	Permitido	
<code>DescribeChannel</code>	Permitido con restricciones	Solo puede obtener detalles de los canales públicos.
<code>ListChannel</code>	Permitido con restricciones	Solo puede obtener detalles de los canales públicos.
<code>ListChannelMembershipsForAppInstanceUser</code>	Permitido con restricciones	Solo puede usar su ARN como AppInstanceUserArn valor de <code>.</code>
<code>DescribeChannelMembershipForAppInstanceUser</code>	Permitido con restricciones	Solo puede usar su ARN como AppInstanceUserArn valor de <code>.</code>
<code>ListChannelsModeratedByAppInstanceUser</code>	Permitido con restricciones	Solo puede usar su ARN como AppInstanceUserArn valor de <code>.</code>

Nombre de API	Permitido o denegado	Notas
<code>DescribeChannelModeratedByAppInstanceUser</code>	Permitido con restricciones	También puede rellenar un AppInstanceUserArn con otro <code>AppInstanceUser</code> .
<code>CreateChannelMembership</code>	Permitido	
<code>DescribeChannelMembership</code>	Permitida	
<code>ListChannelMemberships</code>	Permitida	
<code>DeleteChannelMembership</code>	Permitida	
<code>SendChannelMessage</code>	Permitido con restricciones	Necesitas usar CreateChannelMembership API para crear primero una membresía para ti y luego llamar a la <code>SendChannelMessage</code> API.
<code>GetChannelMessage</code>	Permitido	
<code>ListChannelMessage</code>	Permitida	
<code>DeleteChannelMessage</code>	Denegado	
<code>RedactChannelMessage</code>	Permitido	
<code>UpdateChannelMessage</code>	Permitido con restricciones	Solo puede actualizar sus propios mensajes.

Nombre de API	Permitido o denegado	Notas
CreateChannelModerator	Permitido	Tienes que usar la CreateChannelMembership Primero debes crear una membresía para ti y luego llamar a la CreateChannelModerator API.
DeleteChannelModerator	Permitido	
DescribeChannelModerator	Permitida	
ListChannelModerator	Permitida	
CreateChannelBan	Permitido con restricciones	El AppInstanceUser que está prohibiendo no puede ser AppInstanceAdmin ni moderador de ese canal.
DeleteChannelBan	Permitido con restricciones	
DescribeChannelBan	Permitido	
ListChannelBan	Permitida	
UpdateChannelReadMarker	Permitido con restricciones	Para los canales no elásticos , debes usar CreateChannelMembership para crear primero una membresía para ti y luego llamar a la UpdateChannelReadMarker API. No permitido para los canales elásticos.

Nombre de API	Permitido o denegado	Notas
<code>GetChannelMessage</code>	Permitido con restricciones	Solo permitido para los mensajes enviados. No se permite el procesamiento de mensajes por flujo de canales, a menos que usted sea el remitente del mensaje.
<code>ListChannelMessages</code>	Permitido	
<code>DeleteChannelMessage</code>	Denegado	
<code>RedactChannelMessage</code>	Permitido con restricciones	Solo permitido para los mensajes enviados.
<code>UpdateChannelMessage</code>	Permitido con restricciones	Solo puede editar sus propios mensajes enviados.
<code>AssociateChannelFlow</code>	Permitido	
<code>DisassociateChannelFlow</code>	Permitida	
<code>GetChannelMessageStatus</code>	Permitido con restricciones	Solo puede ver el estado de sus propios mensajes.
<code>ListSubChannels</code>	Permitido	

Miembro

Y `AppInstanceUser` pasa a ser miembro de un canal si se añade al canal a través del [CreateChannelMembership](#) API.

Los miembros solo pueden realizar acciones en los canales a los que pertenecen.

Note

Un miembro que es `AppInstanceAdmin` o `ChannelModerator` puede realizar acciones en los canales permitidos por esos dos roles.

Nombre de API	Permitido o denegado	Notas
<code>UpdateChannel</code>	Denegado	
<code>DeleteChannel</code>	Denegado	
<code>DescribeChannel</code>	Permitido con restricciones	Solo puede obtener detalles de los canales públicos.
<code>ListChannel</code>	Permitido con restricciones	Solo puede obtener detalles de los canales públicos.
<code>ListChannelMembershipsForAppInstanceUser</code>	Permitido con restricciones	Solo puede usar su ARN como AppInstanceUserArn valor de <code>.</code>
<code>DescribeChannelMembershipForAppInstanceUser</code>	Permitido con restricciones	Solo puede usar su ARN como AppInstanceUserArn valor de <code>.</code>
<code>ListChannelsModeratedByAppInstanceUser</code>	Permitido con restricciones	Solo puede usar su ARN como AppInstanceUserArn valor de <code>.</code>
<code>DescribeChannelModeratedByAppInstanceUser</code>	Permitido con restricciones	También puede rellenar un AppInstanceUserArn con otro <code>AppInstanceUser</code>. No permitido para los canales elásticos.

Nombre de API	Permitido o denegado	Notas
CreateChannelMembership	Permitido con restricciones	Solo puedes añadir otros miembros para un UNRESTRICTED canal.
DescribeChannelMembership	Permitido	
ListChannelMemberships	Permitida	
DeleteChannelMembership	Permitida	
SendChannelMessage	Permitida	
GetChannelMessage	Permitida	
ListChannelMessage	Permitida	
DeleteChannelMessage	Denegado	
RedactChannelMessage	Permitido con restricciones	Solo puede redactar sus propios mensajes.
UpdateChannelMessage	Permitido con restricciones	Solo puede actualizar sus propios mensajes.
CreateChannelModerator	Denegado	
DeleteChannelModerator	Denegado	
DescribeChannelModerator	Denegado	
ListChannelModerators	Denegado	

Nombre de API	Permitido o denegado	Notas
CreateChannelBan	Denegado	
DeleteChannelBan	Denegado	
DescribeChannelBan	Denegado	
ListChannelBan	Denegado	
UpdateChannelReadMarker	Permitido con restricciones	No permitido para los canales elásticos.
GetChannelMessage	Permitido con restricciones	Solo permitido para los mensajes enviados. No se permite el procesamiento de mensajes por flujo de canales, a menos que usted sea el remitente del mensaje.
ListChannelMessages	Permitido	
DeleteChannelMessage	Permitido con restricciones	Solo permitido para los mensajes enviados.
RedactChannelMessage	Permitido con restricciones	Solo permitido para los mensajes enviados.
UpdateChannelMessage	Permitido con restricciones	Solo puede editar sus propios mensajes enviados.
AssociateChannelFlow	Denegado	
DisassociateChannelFlow	Denegado	
GetChannelMessageStatus	Permitido con restricciones	Solo puede ver el estado de sus propios mensajes.
Listsubchannels	Denegado	

No miembro

Los usuarios que no son miembros son habituales `AppInstanceUser` y no pueden realizar ninguna acción relacionada con el canal a menos que utilices el [CreateChannelMembership](#) API para añadirlos.

Note

Un no miembro que es `AppInstanceAdmin` o `ChannelModerator` puede realizar acciones en los canales permitidos por esos dos roles.

Nombre de API	Permitido o denegado	Notas
<code>UpdateChannel</code>	Denegado	
<code>DeleteChannel</code>	Denegado	
<code>DescribeChannel</code>	Permitido con restricciones	Solo puede obtener detalles de los canales públicos.
<code>ListChannel</code>	Permitido con restricciones	Solo puede obtener detalles de los canales públicos.
<code>ListChannelMembershipsForAppInstanceUser</code>	Permitido con restricciones	Solo puede usar su ARN como AppInstanceUserArn valor de .
<code>DescribeChannelMembershipForAppInstanceUser</code>	Permitido con restricciones	También puede rellenar un AppInstanceArn con otro <code>AppInstanceUser</code> . No permitido para los canales elásticos.
<code>ListChannelsModeratedByAppInstanceUser</code>	Permitido con restricciones	Solo puede usar su ARN como AppInstanceUserArn valor de .

Nombre de API	Permitido o denegado	Notas
<code>DescribeChannelModeratedByAppInstanceUser</code>	Permitido con restricciones	Solo puede usar su ARN como AppInstanceUserArn valor de <code>.</code>
<code>CreateChannelMembership</code>	Denegado	
<code>DescribeChannelMembership</code>	Permitido con restricciones	Solo puede obtener detalles de los canales públicos.
<code>ListChannelMemberships</code>	Permitido con restricciones	Solo puede obtener detalles de los canales públicos.
<code>DeleteChannelMembership</code>	Denegado	
<code>SendChannelMessage</code>	Denegado	
<code>GetChannelMessage</code>	Permitido con restricciones	Solo puede obtener detalles de los canales públicos.
<code>ListChannelMessage</code>	Permitido con restricciones	Solo puede obtener detalles de los canales públicos.
<code>DeleteChannelMessage</code>	Denegado	
<code>RedactChannelMessage</code>	Denegado	
<code>UpdateChannelMessage</code>	Denegado	
<code>CreateChannelModerator</code>	Denegado	
<code>DeleteChannelModerator</code>	Denegado	
<code>DescribeChannelModerator</code>	Denegado	

Nombre de API	Permitido o denegado	Notas
ListChannelModerator	Denegado	
CreateChannelBan	Denegado	
DeleteChannelBan	Denegado	
DescribeChannelBan	Denegado	
ListChannelBan	Denegado	
UpdateChannelReadMarker	Denegado	
GetChannelMessage	Permitido con restricciones	Solo permitido para los mensajes enviados. No se permite el procesamiento de mensajes por flujo de canales, a menos que usted sea el remitente del mensaje.
ListChannelMessages	Permitido con restricciones	
DeleteChannelMessage	Denegado	Denegado
RedactChannelMessage	Denegado	
UpdateChannelMessage	Denegado	
AssociateChannelFlow	Denegado	
DisassociateChannelFlow	Denegado	
GetChannelMessagesStatus	Permitido con restricciones	Solo puede ver el estado de sus propios mensajes.

Transmisión de datos de mensajería en la mensajería de Amazon Chime SDK

Puede configurar una `AppInstance` para recibir datos, como mensajes y eventos del canal, en forma de transmisión. A continuación, puede reaccionar a esos datos en tiempo real. Actualmente, la mensajería de Amazon Chime SDK solo acepta transmisiones de Kinesis como destinos de transmisión. Debe cumplir estos requisitos previos para utilizar las transmisiones de Kinesis con esta característica:

- Las transmisiones de Kinesis deben estar en la misma AWS cuenta que. `AppInstance`
- La transmisión debe estar en la misma región que `AppInstance`.
- Los nombres de las transmisiones tienen un prefijo que comienza por `chime-messaging-`.
- Debe configurar al menos dos particiones. Cada partición puede recibir datos de hasta 1 MB por segundo, así que escale la transmisión en consecuencia.
- Debe habilitar el cifrado del servidor (SSE).

Para configurar una transmisión de Kinesis

1. Cree una o más transmisiones de Kinesis con los requisitos previos de la sección anterior y, a continuación, obtenga el ARN. Asegúrese de que la persona que llama tenga permisos de Kinesis además de los permisos de Amazon Chime.

Los siguientes ejemplos muestran cómo usar la AWS CLI para crear una transmisión de Kinesis con dos fragmentos y cómo habilitar SSE.

```
aws kinesis create-stream --stream-name chime-messaging-unique-name --shard-count 2
```

```
aws kinesis start-stream-encryption --stream-name chime-messaging-unique-name --encryption-type KMS --key-id "alias/aws/kinesis"
```

2. Configure la transmisión llamando a la API [PutMessagingStreamingConfigurations](#).

Puede configurar uno o ambos tipos de datos, y puede elegir el mismo flujo o flujos separados para ellos.

Los siguientes ejemplos muestran cómo usar la AWS CLI para configurar y `appinstance` transmitir los tipos de `Channel` datos `ChannelMessage` y.

```
aws chime-sdk-messaging put-messaging-streaming-configurations --app-instance-arn app_instance_arn \
--streaming-configurations
    DataType=ChannelMessage,ResourceArn=kinesis_data_stream_arn
```

```
aws chime-sdk-messaging put-messaging-streaming-configurations --app-instance-arn app_instance_arn \
--streaming-configurations DataType=Channel,ResourceArn=kinesis_data_stream_arn
```

Los tipos de datos tienen los siguientes ámbitos:

DataType	Tipos de eventos generados	
ChannelMessage	CREATE_CHANNEL_MESSAGE	
	REDACT_CHANNEL_MESSAGE	
	UPDATE_CHANNEL_MESSAGE	
	DELETE_CHANNEL_MESSAGE	
Channel	CREATE_CHANNEL	
	CREATE_SUB_CHANNEL	
	UPDATE_CHANNEL	
	DELETE_CHANNEL	
	UPDATE_CHANNEL_EXPIRATION_SETTINGS	
	DELETE_SUB_CHANNEL	

Data Type	Tipos de eventos generados	
	CREATE_CHANNEL_MEMBERSHIP	
	DELETE_CHANNEL_MEMBERSHIP	
	CREATE_CHANNEL_BAN	
	DELETE_CHANNEL_BAN	
	CREATE_CHANNEL_MODERATOR	
	DELETE_CHANNEL_MODERATOR	

- Comience a leer los datos de la transmisión de Kinesis configurada.

 Note

Los eventos enviados antes de configurar la transmisión no se envían a su transmisión de Kinesis.

Formato de los datos

Kinesis genera registros en formato JSON con los siguientes campos: EventType y Payload. El formato de carga útil depende de EventType. En la siguiente tabla se enumeran los tipos de eventos y sus correspondientes formatos de carga.

EventType	Formato de cargas	
CREATE_CHANNEL_MESSAGE	Channel message	
REDACT_CHANNEL_MESSAGE		

EventType	Formato de cargas	
UPDATE_CHANNEL_MESSAGE		
DELETE_CHANNEL_MESSAGE		
CREATE_CHANNEL	Channel	
UPDATE_CHANNEL		
DELETE_CHANNEL		
UPDATE_CHANNEL_EXPIRATION_SETTINGS		
CREATE_CHANNEL_MEMBERSHIP	ChannelMembership	
DELETE_CHANNEL_MEMBERSHIP		
CREATE_CHANNEL_BAN	ChannelBan	
DELETE_CHANNEL_BAN		
CREATE_CHANNEL_MODERATOR	ChannelModerator	
DELETE_CHANNEL_MODERATOR		

EventType	Formato de cargas	
CREATE_SUB_CHANNEL	channelARN	
DELETE_SUB_CHANNEL	SubChannelId	

Uso de canales elásticos para organizar eventos en directo en las reuniones de Amazon Chime SDK

Los canales elásticos admiten experiencias de chat a gran escala con hasta 1 millón de miembros. Los usos típicos incluyen ver fiestas para eventos deportivos o políticos. Puede utilizar canales elásticos solo en la región este de EE. UU. (Norte de Virginia).

Un canal elástico consta de un único canal con una configuración común, además de un número variable (o elástico) de subcanales. La configuración también incluye los umbrales mínimo y máximo para los miembros de los subcanales.

Por ejemplo, supongamos que crea un canal elástico con 100 subcanales y, para los subcanales, establece un umbral inferior de 500 miembros y un umbral superior de 10 000 miembros. Cuando los usuarios se unen a este canal de ejemplo, el sistema los asigna automáticamente a un único subcanal hasta que el número de miembros supere los 10 000. En ese momento, el sistema crea un nuevo subcanal y añade allí a los nuevos miembros. Cuando los usuarios se van, el sistema elimina los subcanales y distribuye a los miembros entre los subcanales restantes.

Dividir la audiencia en subcanales facilita el seguimiento de las conversaciones por parte de los participantes. Los moderadores también han reducido la carga de trabajo, ya que solo necesitan ver algunos de los subcanales. Además, los moderadores pueden utilizar las herramientas integradas que proporcionan los canales elásticos. Por ejemplo, los moderadores pueden [prohibir el acceso de los usuarios](#) a un canal, [crear moderadores](#) y utilizar los [flujos del canal](#) para moderar automáticamente todos los mensajes del canal.

Para obtener más información sobre las cuotas de mensajería de Amazon Chime SDK, consulte [Cuotas de mensajería](#) en la Referencia general de Amazon Chime SDK.

Temas

- [Requisitos previos](#)
- [Conceptos sobre los canales elásticos](#)

- [Características admitidas adicionales](#)
- [Creación de canales elásticos para las reuniones de Amazon Chime SDK](#)
- [Administración de miembros de un canal elástico para las reuniones de Amazon Chime SDK](#)
- [Envío de mensajes de canal elástico en las reuniones de Amazon Chime SDK](#)
- [Descripción de los mensajes WebSocket del sistema en los canales elásticos para las reuniones del SDK de Amazon Chime](#)
- [Uso de transmisiones de Kinesis para recibir mensajes del sistema para las reuniones de Amazon Chime SDK](#)
- [Pruebas de canales elásticos para las reuniones de Amazon Chime SDK en nuestra aplicación de demostración](#)

Requisitos previos

Debe tener lo siguiente para usar canales elásticos.

- Conocimiento de las funciones de mensajería de Amazon Chime SDK, como la administración de canales y el envío y la recepción de mensajes.
- La capacidad de invocar la mensajería del SDK de Amazon Chime. APIs

Conceptos sobre los canales elásticos

Para utilizar los canales elásticos de forma eficaz, debe comprender estos conceptos:

Subcanales

Los canales elásticos dividen sus miembros en contenedores lógicos denominados subcanales. Al añadir un `AppInstanceUser` a un canal elástico, el usuario pasa a ser miembro de un subcanal. Ese usuario puede enviar y recibir mensajes, pero solo con otros miembros de ese subcanal. El sistema nunca permite que los mensajes de un subcanal aparezcan en otros subcanales.

Escalado

Para fomentar la participación de los usuarios, todos los subcanales deben cumplir un requisito mínimo de membresía. Al crear un canal elástico, aporta ese valor. A medida que los usuarios se unen a un evento o lo abandonan, el sistema transfiere a los miembros a diferentes subcanales,

lo que hace que el canal en general sea “elástico”. Los subcanales ejecutan las siguientes acciones de escalado.

- **SCALE_OUT**: cuando se recibe una nueva solicitud de membresía en un canal elástico y todos los subcanales están llenos, el sistema se amplía creando un nuevo subcanal y, a continuación, transfiriendo las membresías de los subcanales existentes al nuevo subcanal.
- **SCALE_IN**: cuando el número de miembros de un subcanal es inferior al mínimo requerido y otro subcanal tiene la capacidad de alojar a todos los miembros del primer subcanal, un evento de **SCALE_IN** transfiere esas membresías y, a continuación, elimina el subcanal y todos los mensajes.

 Note

Si necesita acceder a los mensajes de los canales que se han eliminado, primero debe activar la transmisión de mensajes. Para obtener más información, consulta [Transmisión de datos de mensajería en la mensajería de Amazon Chime SDK](#).

Transferencia de miembros

Esto ocurre cuando el equilibrio de miembros se mueve y mueve un `AppInstanceUser` de un subcanal a otro. El `AppInstanceUser` aún pertenece al canal elástico después de la transferencia. Sin embargo, el nuevo subcanal contiene diferentes membresías y mensajes, por lo que los mensajes enviados por el `AppInstanceUser` después de la transferencia van a parar a esos distintos miembros. El equilibrio de las membresías no afecta a las membresías de los moderadores.

 Note

Los canales elásticos no admiten membresías ocultas, preferencias de membresía ni marcas horarias de lectura de mensajes.

Características admitidas adicionales

Los canales elásticos también admiten estas características de mensajería.

- [Captura previa](#)

- [Flujos de canales](#)

Creación de canales elásticos para las reuniones de Amazon Chime SDK

El campo `ElasticChannelConfiguration` de la API [CreateChannel](#) se utiliza para crear un canal elástico. Una vez que se crea un canal elástico, se crean las membresías del canal.

Note

- En el caso de los canales no elásticos, el `AppInstanceUser` que crea el canal se añade automáticamente a ese canal como miembro y moderador. En el caso de los canales elásticos, el creador del canal solo se añade como moderador.
- No se puede actualizar un `ElasticChannelConfiguration` después de establecerse.
- No se puede actualizar un canal de elástico a no elástico y viceversa.
- No puede incluir una lista de miembros ARNs en una solicitud de [CreateChannel](#) API. Sin embargo, puedes incluir una lista de moderadores. ARNs
- No puede crear un tipo `UNRESTRICTED` de canal elástico.

Administración de miembros de un canal elástico para las reuniones de Amazon Chime SDK

Para gestionar los miembros de un canal elástico, utilice las opciones [CreateChannelMembership](#), [CreateChannelModerator](#), y [CreateChannelBan](#) APIs. La siguiente información explica como usarlas.

Membresías de canal

La API `CreateChannelMembership` crea membresías a nivel de subcanal. Los subcanales pueden incluir moderadores y miembros habituales.

- **Moderadores:** puede añadir moderadores a varios subcanales. Esto permite a los moderadores enviar mensajes en cada uno de los subcanales a los que pertenecen. Cuando agrega un moderador a un subcanal, debe proporcionar el `SubChannelId`.

Si quiere asignar moderadores a los nuevos subcanales automáticamente, puede [habilitar la transmisión de mensajes](#), escuchar los eventos de creación de subcanales y, después, crear una membresía de moderador en respuesta a esos eventos.

Por último, puede eliminar a los moderadores de subcanales específicos o de todos los subcanales. Utilizará la API [DeleteChannelMembership](#) en ambos casos. Para eliminar un moderador de un subcanal específico, debe proporcionar el `SubChannelId`. Si no proporciona un ID para un subcanal, el sistema elimina al moderador de todos los subcanales. Por último, puede usar la API [ListSubChannels](#) para enumerar los subcanales y el número de miembros de cada uno.

- **Miembros habituales:** representan la mayoría de los miembros del canal. Solo puede añadir un miembro habitual a un subcanal. Además, no puede pasar un número `SubChannelId` al crear o eliminar las membresías de un canal, ya que el sistema controla en qué subcanal se crea una membresía.

Moderadores del canal

La API `CreateChannelModerator` crea moderadores a nivel de canal elástico. Los moderadores pueden ver todos los mensajes de todos los subcanales. Al ascender a un miembro habitual a moderador del canal, el sistema elimina todas las membresías del canal existentes para ese miembro. Lo mismo ocurre cuando se degrada a un moderador.

Prohibiciones de canal

La API `CreateChannelBan` crea prohibiciones a nivel de canal elástico. Un `AppInstanceUser` prohibido no puede pertenecer a ningún subcanal. Cuando expulsa a un miembro, el sistema elimina todas las membresías del canal de ese miembro.

Envío de mensajes de canal elástico en las reuniones de Amazon Chime SDK

La API [SendChannelMessage](#) crea mensajes a nivel de subcanal. Para enviar mensajes, debe tener un `subChannelId`. También puede usar [UpdateChannelMessage](#), y [RedactChannelMessage](#) APIs para editar y eliminar mensajes, pero en todos los casos, debe tener un `subChannelId`.

 Note

Los remitentes de los mensajes solo pueden editar o redactar los mensajes si pertenecen al subcanal al que envían los mensajes. Si al equilibrar el número de miembros se transfiere a un miembro a otro subcanal, ese miembro solo podrá editar o redactar los mensajes que envíe en ese nuevo subcanal.

Descripción de los mensajes WebSocket del sistema en los canales elásticos para las reuniones del SDK de Amazon Chime

Amazon Chime SDK envía mensajes del sistema a todos los clientes conectados para los eventos que tienen lugar en los canales. La siguiente lista describe los mensajes de sistema para los canales elásticos.

Eventos de mensaje

Las cargas útiles de eventos para los canales elásticos contienen el campo `subChannelId`. Las cargas útiles para los canales no elásticos siguen siendo las mismas.

Eventos de membresía

Los eventos `CREATE_CHANNEL_MEMBERSHIP` y `DELETE_CHANNEL_MEMBERSHIP` ahora tienen el campo `subChannelId` entre sus cargas útiles.

Los canales elásticos no admiten el evento `BATCH_CREATE_CHANNEL_MEMBERSHIP`. Cuando llama a la API [BatchCreateChannelMembership](#) el sistema envía eventos individuales `CREATE_CHANNEL_MEMBERSHIP`.

Ahora puede usar el tipo de evento `UPDATE_CHANNEL_MEMBERSHIP` para indicar cambios en la información de membresía. Por ejemplo, durante la transferencia de un miembro de un subcanal a otro, el sistema envía un evento `UPDATE_CHANNEL_MEMBERSHIP` con el nuevo `SubChannelId` en la carga útil para indicar que el miembro se ha transferido.

 Note

El sistema solo envía el evento `UPDATE_CHANNEL_MEMBERSHIP` al miembro que se ha transferido y no a otros miembros del subcanal. Por este motivo, le recomendamos que utilice la [ListChannelMemberships](#) API en lugar de rellenar WebSockets las listas de

miembros de su canal. Para obtener más información, consulta [Uso WebSockets para recibir mensajes en la mensajería del SDK de Amazon Chime](#).

Uso de transmisiones de Kinesis para recibir mensajes del sistema para las reuniones de Amazon Chime SDK

Puede configurar un AppInstance y recibir datos en forma de transmisión. Por ejemplo, una transmisión puede incluir mensajes, eventos de subcanal y eventos de canal.

Como parte de eso, ofrecemos soporte para los eventos `CREATE_SUB_CHANNEL` y `DELETE_SUB_CHANNEL`. Indican cuándo se creó o eliminó un subcanal como parte del equilibrio de miembros. Para obtener más información sobre la recepción de flujos de datos, consulte [Transmisión de datos de mensajería en la mensajería de Amazon Chime SDK](#).

Pruebas de canales elásticos para las reuniones de Amazon Chime SDK en nuestra aplicación de demostración

[Puede probar todas las funciones de mensajería del SDK de Amazon Chime GitHub en https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sdk/tree/main/apps/chat](https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sdk/tree/main/apps/chat)

Uso de notificaciones de inserción móviles para la mensajería de Amazon Chime SDK para recibir mensajes

Puede configurar la mensajería de Amazon Chime SDK para enviar mensajes de canal a los canales de notificaciones push móviles. Amazon Chime SDK requiere una aplicación Amazon Pinpoint configurada para las notificaciones push. Su solicitud de Amazon Pinpoint debe cumplir estos requisitos previos:

- La aplicación Amazon Pinpoint debe tener al menos un canal de FCM o APNS configurado y habilitado.
- La aplicación Amazon Pinpoint debe residir en la misma AWS cuenta y región que la instancia de la aplicación Amazon Chime SDK.

 Note

De forma predeterminada, todos los miembros de un canal de notificaciones de inserción reciben las notificaciones de inserción, incluidos los remitentes de los mensajes. Sin embargo, puede establecer una regla de filtrado que impida que los mensajes lleguen a los remitentes. Para obtener más información, consulte [Uso de reglas de filtrado para filtrar mensajes para la mensajería de Amazon Chime SDK](#) más adelante en esta sección.

Temas

- [Creación de una aplicación de Amazon Pinpoint para la mensajería de Amazon Chime SDK](#)
- [Creación de un rol de servicio para la mensajería de Amazon Chime SDK](#)
- [Registro de un punto de conexión de un dispositivo móvil como usuario de instancia de aplicación para la mensajería de Amazon Chime SDK](#)
- [Envíe un mensaje de canal con las notificaciones activadas en la mensajería de Amazon Chime SDK](#)
- [Recepción de notificaciones de inserción en la mensajería de Amazon Chime SDK](#)
- [Eliminación de errores de notificaciones de inserción para la mensajería de Amazon Chime SDK](#)
- [Uso de reglas de filtrado para filtrar mensajes para la mensajería de Amazon Chime SDK](#)

Creación de una aplicación de Amazon Pinpoint para la mensajería de Amazon Chime SDK

Para enviar notificaciones push, Amazon Chime SDK requiere una aplicación Amazon Pinpoint configurada para enviar notificaciones push a su aplicación móvil. En los siguientes pasos se explica cómo utilizar la AWS consola para crear una aplicación Pinpoint.

Para crear una aplicación de Amazon Pinpoint

1. Inicie sesión en la consola AWS de administración y abra la consola de Amazon Pinpoint en. <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>

Si es la primera vez que utiliza Amazon Pinpoint, verá una página en la que aparecen las características del servicio.

2. En la sección de introducción, escriba un nombre para el proyecto y, a continuación, seleccione **Create a project** (Crear un proyecto).
3. En la página **Configurar características**, junto a **Correo electrónico**, seleccione **Configurar**.
4. En la página **Configurar notificaciones push**, active el servicio de notificaciones push de Apple (APNs), **Firebase Cloud Messaging (FCM)** o ambos y completa los campos obligatorios.

 Important

Actualmente, el SDK de Amazon Chime solo admite el envío de notificaciones push a FCM APNs .

5. Cuando termine, elija **Guardar**.
6. Regrese a la consola de Amazon Pinpoint en <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/> y anote el valor del identificador del proyecto. Lo usará como el ARN de su aplicación de Amazon Pinpoint.

Creación de un rol de servicio para la mensajería de Amazon Chime SDK

AWS utiliza las funciones de servicio para conceder permisos a un AWS servicio para que pueda acceder a AWS los recursos. Las políticas que adjunte al rol de servicio determinarán a qué recursos tendrá acceso el servicio y qué puede hacer con esos recursos. El rol de servicio que cree para Amazon Chime SDK le da permiso al servicio para realizar **SendMessage** llamadas a su aplicación de Amazon Pinpoint.

Para crear un rol de servicio

1. Inicie sesión en la consola AWS de administración y abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, seleccione **Políticas** y, a continuación, seleccione **Create Policy**.
3. Seleccione la pestaña **JSON** y copie la política siguiente en el cuadro de texto. Asegúrese de **project_id** sustituirlo por el ID de la aplicación Amazon Pinpoint creada en el paso anterior y por el **aws_account_id** ID de su AWS cuenta.

JSON

```
{
```

```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
  "Action": "mobiletargeting:SendMessages",
  "Resource": "arn:aws:mobiletargeting:us-
east-1:123456789012:apps/project_id/messages",
  "Effect": "Allow"
}
}
```

4. Elija Siguiente: etiquetas.
5. Seleccione Siguiente: Revisar, introduzca **AmazonChimePushNotificationPolicy** en el campo Nombre y seleccione Crear política.
6. En el panel de navegación, seleccione Roles y luego seleccione Crear rol.
7. En la página Crear un rol, seleccione Servicio de AWS , abra la lista Seleccionar un caso de uso y seleccione EC2.
8. Seleccione Siguiente: Permisos y, en el cuadro de búsqueda, escriba **AmazonChimePushNotificationPolicy** y active la casilla de verificación situada junto a la política.
9. Elija Siguiente: etiquetas.
10. Seleccione Siguiente: Revisar e introduzca **ServiceRoleForAmazonChimePushNotification** en el campo Nombre.

 Important

Debe utilizar el nombre indicado anteriormente. Amazon Chime SDK solo acepta ese nombre específico.

11. Seleccione Crear rol y, en la página de roles, indique **ServiceRoleForAmazonChimePushNotification** en el cuadro de búsqueda y seleccione el rol correspondiente.
12. Seleccione la pestaña Relaciones de confianza, seleccione Editar la relación de confianza y sustituya la política existente por la que se indica más abajo.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
```

```
"Statement": [  
  {  
    "Effect": "Allow",  
    "Principal": {  
      "Service": "messaging.chime.amazonaws.com"  
    },  
    "Action": "sts:AssumeRole"  
  }  
]  
}
```

13. Elija Actualizar política de confianza.

Important

Si se modifica el rol cambiando el nombre, la política de permisos o la política de confianza, se puede interrumpir la funcionalidad de las notificaciones push.

Registro de un punto de conexión de un dispositivo móvil como usuario de instancia de aplicación para la mensajería de Amazon Chime SDK

Para recibir notificaciones de inserción, los usuarios de la instancia de la aplicación deben usar primero la API [RegisterAppInstanceUserEndpoint](#) para registrar un dispositivo móvil. Deben registrarse desde una aplicación móvil que tenga acceso al token del dispositivo del sistema operativo del dispositivo.

Para garantizar que el usuario de la instancia de la aplicación tenga acceso a la aplicación Amazon Pinpoint que aparece en el ARN, el usuario debe tener permiso para llamar a `mobiletargeting:GetApp` en el ARN de Amazon Pinpoint. De lo contrario, Amazon Chime SDK arroja un error 403 Prohibido al llamar a [RegisterAppInstanceUserEndpoint](#).

En este ejemplo, se muestra la política necesaria para registrar un punto de conexión.

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Principal": {  
        "Service": "messaging.chime.amazonaws.com"  
      },  
      "Action": "sts:AssumeRole"  
    }  
  ]  
}
```



```
{
  "Sid": "PermissionToRegisterEndpoint",
  "Effect": "Allow",
  "Action": "chime:RegisterAppInstanceUserEndpoint",
  "Resource": "arn:aws:chime:us-east-1:123456789012:app-
instance/app_instance_id/user/app_instance_user_id"
},
{
  "Sid": "PermissionToGetAppOnPinpoint",
  "Effect": "Allow",
  "Action": "mobiletargeting:GetApp",
  "Resource": "arn:aws:mobiletargeting:us-
east-1:123456789012:apps/project_id"
}
]
```

Para registrar un punto de conexión

- Utilice el ARN de Amazon Pinpoint y el token de su dispositivo para llamar a la API [RegisterAppInstanceUserEndpoint](#).

Envíe un mensaje de canal con las notificaciones activadas en la mensajería de Amazon Chime SDK

La API [SendChannelMessage](#) tiene un atributo `PushNotification` opcional que Amazon Chime SDK utiliza para crear la notificación de inserción que se va a enviar a Amazon Pinpoint. Actualmente, Amazon Chime SDK solo admite los campos de título y cuerpo de la notificación.

El SDK de Amazon Chime también admite envíos de VoIP APNs . Para enviar una notificación push como APNs VoIP push, defina el tipo del `PushNotification` atributo en VOIP.

Recepción de notificaciones de inserción en la mensajería de Amazon Chime SDK

Junto con el título y el cuerpo de las notificaciones push de los mensajes del canal, Amazon Chime SDK también incluye el ID del mensaje del canal y el ARN del canal en la carga útil de datos. Use esa información para cargar el mensaje completo del canal.

Los siguientes ejemplos muestran una carga útil típica de notificaciones push.

```
{
  "pinpoint.openApp=true",
  "pinpoint.notification.title=PushNotificationTitle",
  "pinpoint.notification.body=PushNotificationBody",
  "pinpoint.campaign.campaign_id=_DIRECT",
  "pinpoint.notification.silentPush=0",
  "pinpoint.jsonBody"={
    "chime.message_id": "ChannelMessageId",
    "chime.channel_arn": "ChannelARN"
  }
}
```

Desactivar o filtrar las recepciones de notificaciones push

Amazon Chime SDK ofrece varias opciones que permiten a los usuarios de instancias de aplicaciones controlar si desean recibir notificaciones push.

Deshabilitar todas las notificaciones push

Los usuarios de las instancias de la aplicación pueden deshabilitar por completo las notificaciones de inserción llamando a [UpdateAppInstanceUserEndpoint](#) configurando el atributo AllowMessages en NONE.

Inhabilitar las notificaciones push para un canal

Los usuarios de instancias de aplicaciones pueden deshabilitar las notificaciones push para un canal específico llamando [PutChannelMembershipPreferences](#) a NONE en el campo de PushNotification preferencias.

Filtrar las notificaciones push para un canal

Los usuarios la instancia de la aplicación pueden establecer una regla de filtrado para que solo reciban notificaciones de inserción específicas mediante la API [PutChannelMembershipPreferences](#). Para obtener más información, consulta [Uso de reglas de filtrado para filtrar mensajes para la mensajería de Amazon Chime SDK](#).

Eliminación de errores de notificaciones de inserción para la mensajería de Amazon Chime SDK

El SDK de Amazon Chime se integra con Amazon para notificarle los errores EventBridge en la entrega de mensajes push. Para depurar aún más los errores, también puede consultar las [CloudWatch métricas](#) que Amazon Pinpoint envía para detectar los errores.

En la siguiente tabla se enumeran y describen los mensajes de error de entrega.

Mensaje	Description (Descripción)
El procesamiento de la solicitud ha devuelto un error debido a un error o una excepción desconocidos.	Ha surgido un error interno. Inténtelo de nuevo.
No se encontró el recurso especificado. <code>AppInstanceUserEndpoint</code> se desactivará.	La aplicación Amazon Pinpoint no existe.
Se han enviado demasiadas solicitudes a Amazon Pinpoint.	Amazon Pinpoint ha limitado los mensajes salientes.
No se pudieron enviar mensajes. Compruebe la política de permisos de IAM en. <code>ServiceRoleForAmazonChimePushNotification</code>	El rol creado para Amazon Chime SDK no tiene permiso para llamar a <code>mobiletargeting:SendMessage</code> . Compruebe la política de IAM del rol.
No se pudieron enviar mensajes. Compruebe las relaciones de confianza de IAM en. <code>ServiceRoleForAmazonChimePushNotification</code>	Amazon Chime SDK no tiene permiso para acceder a la función de notificaciones push. Compruebe que la política de confianza del rol de IAM incluya a la entidad principal del servicio, <code>messaging.chime.amazonaws.com</code>.

Uso de reglas de filtrado para filtrar mensajes para la mensajería de Amazon Chime SDK

Amazon Chime SDK permite establecer reglas de filtrado en la membresía del canal de un usuario de una instancia de aplicación para limitar los mensajes que recibirá. Las reglas de filtrado se establecen en función de los miembros del canal y se aplican al mapa de atributos de los mensajes. El mapa de atributos del mensaje debe ser un mapa de claves de cadena a valores de cadena. Las reglas de filtrado admiten la inclusión y la exclusión con una coincidencia exacta de cadenas.

Important

- Amazon Chime SDK solo admite cadenas JSON de escape como regla de filtrado.
- Todos los miembros de un canal de notificaciones reciben las notificaciones de inserción, incluidos los remitentes de los mensajes. Para evitar que eso suceda, consulte el primer ejemplo de regla que aparece a continuación.

Para establecer reglas de filtrado para la membresía del canal, utilice la API [PutChannelMembershipPreferences](#). Puede incluir los atributos de los mensajes en un mensaje de canal como parte de la llamada a la API [SendChannelMessage](#).

Temas

- [Tipos de regla de filtro](#)
- [Límites de la regla de filtro](#)
- [Ejemplo de reglas de filtrado](#)

Tipos de regla de filtro

Amazon Chime SDK admite los siguientes tipos de reglas de filtrado:

- Coincidencia exacta de cadenas inclusiva
- Coincidencia exacta de cadenas exclusiva
- Múltiples reglas de filtrado con Y u O

Límites de la regla de filtro

Amazon Chime SDK impone las siguientes restricciones a las reglas de filtrado:

- Solo admitimos la coincidencia exacta de cadenas.
- Un tamaño total de reglas de filtro es de 2 KB.
- Un tamaño total de los atributos del mensaje de 1 KB.
- Un máximo de cinco (5) restricciones independientes dentro de una regla de filtro OR.
- Una complejidad máxima de 20 para toda la regla de filtrado. La complejidad se calcula como la suma del número de claves y valores de la regla de filtrado:

Por ejemplo, esta regla de filtrado tiene una complejidad de 4.

```
"FilterRule": "{\\"type\\": [{\\"anything-but\\": [\\"Room\\"]}]} ,\\"mention\\": [\\"Bob\\"]}"
```

Calculamos ese valor de la siguiente manera:

```
Keys = "type" and "mention" - Complexity 2
Values = "Room" and "Bob" - Complexity 2

Total complexity = 4
```

Ejemplo de reglas de filtrado

En los siguientes ejemplos, se muestran varias formas de utilizar las preferencias de pertenencia al canal y las reglas de filtrado.

Impedir que los mensajes lleguen a los remitentes

Esta regla de filtrado envía los mensajes a todos los miembros del canal, excepto al remitente del mensaje.

```
{
  "Preferences": {
    "PushNotifications": {
      "FilterRule": "{\\"type\\": [{\\"anything-but\\": [\\"USER_ARM\\"]}]}",
      "AllowNotifications": "FILTERED"
    }
  }
}
```

```
}
```

Los usuarios de una instancia de aplicación con las preferencias anteriores reciben un mensaje de canal con los siguientes atributos:

```
"MessageAttributes": {  
  "senderId": {  
    "StringValues": ["USER_ARN"]  
  }  
}
```

Coincidencia de cadenas inclusiva

Esta regla de filtrado permite cualquier mensaje con la clave de atributo del mensaje «mencionar» y el valor «Bob».

```
{  
  "Preferences": {  
    "PushNotifications": {  
      "FilterRule": "{\\"mention\\":[\\"Bob\\"]}",  
      "AllowNotifications": "FILTERED"  
    }  
  }  
}
```

Un usuario de una instancia de aplicación con las preferencias mostradas anteriormente recibe un mensaje de canal con los siguientes atributos de mensaje:

```
"MessageAttributes": {  
  "mention": {  
    "StringValues": ["Bob", "Alice"]  
  }  
}
```

Sin embargo, el usuario de la instancia de la aplicación no recibirá un mensaje de canal con los siguientes atributos:

```
"MessageAttributes": {  
  "mention": {  
    "StringValues": ["Tom"]  
  }  
}
```

```
}
```

Coincidencia exacta de cadenas exclusiva

Esta regla de filtrado permite cualquier mensaje excepto los que contienen la clave de atributo «tipo» y el valor «Habitación».

```
{
  "Preferences": {
    "PushNotifications": {
      "FilterRule": "{\\"type\\": [{\\"anything-but\\": [\\"Room\\"]}]}",
      "AllowNotifications": "FILTERED"
    }
  }
}
```

Un usuario de una instancia de aplicación con esas preferencias recibe un mensaje de canal con los siguientes atributos de mensaje:

```
"MessageAttributes": {
  "type": {
    "StringValues": ["Conversation"]
  }
}
```

Sin embargo, el usuario de la instancia de la aplicación no ve ningún mensaje de canal con los siguientes atributos:

```
"MessageAttributes": {
  "type": {
    "StringValues": ["Room"]
  }
}
```

Una regla de filtrado múltiple con lógica Y

Al combinar las reglas de filtrado con la lógica Y, un mensaje debe cumplir todos los criterios de filtrado para que se aplique el filtro.

```
{
  "Preferences": {
```

```

    "PushNotifications": {
      "FilterRule": "{\\"type\\": [{\\"anything-but\\": [\\"Room\\"]}]}\\",\\"mention\\": [\\"Bob\\"]}",
      "AllowNotifications": "FILTERED"
    }
  }
}

```

Un usuario de una instancia de aplicación con las preferencias anteriores recibe un mensaje de canal con los siguientes atributos de mensaje:

```

"MessageAttributes": {
  "mention": {
    "StringValues": ["Bob"]
  },
  "type": {
    "StringValues": ["Conversation"]
  }
}

```

Una regla de filtrado múltiple con lógica O

Se utiliza `$or` para combinar las reglas de filtrado con la lógica O. Cuando se utiliza la lógica O, el mensaje debe cumplir uno de los criterios para que se aplique el filtro.

```

{
  "Preferences": {
    "PushNotifications": {
      "FilterRule": "{\\"$or\\": [{\\"mention\\": [\\"Bob\\"]}, {\\"type\\": [{\\"anything-but\\": [\\"Room\\"]}]}]}\\",
      "AllowNotifications": "FILTERED"
    }
  }
}

```

Un usuario de una instancia de aplicación con las preferencias anteriores recibe un mensaje de canal con los siguientes atributos de mensaje:

```

"MessageAttributes": {
  "mention": {
    "StringValues": ["Bob"]
  }
}

```



```
}  
}
```

Un usuario de una instancia de aplicación con las preferencias anteriores recibe un mensaje de canal con los siguientes atributos de mensaje:

```
"MessageAttributes": {  
  "type": {  
    "StringValues": ["Conversation"]  
  }  
}
```

Uso de roles vinculados a servicios para mensajería de Amazon Chime SDK

[El SDK de Amazon Chime utiliza funciones vinculadas a AWS Identity and Access Management servicios \(IAM\)](#). Un rol vinculado a un servicio es un tipo único de rol de IAM que está vinculado directamente a Amazon Chime SDK. El SDK de Amazon Chime predefine las funciones vinculadas al servicio e incluye todos los permisos que el servicio necesita para llamar a otros AWS servicios en su nombre.

Un rol vinculado al servicio hace que la configuración de Amazon Chime SDK sea más eficiente, ya que no tendrá que agregar manualmente los permisos necesarios. Amazon Chime SDK define los permisos de sus roles vinculados al servicio y, a menos que esté definido de otra manera, solo Amazon Chime SDK puede asumir sus roles. Los permisos definidos incluyen la política de confianza y la política de permisos. La política de permisos no se puede asociar a ninguna otra entidad de IAM.

Solo puede eliminar un rol vinculado a servicios después de eliminar sus recursos relacionados. De esta forma, se protegen los recursos de Amazon Chime SDK, ya que se evita que se puedan eliminar accidentalmente permisos de acceso a los recursos.

Para obtener más información sobre otros servicios que admiten los roles vinculados a servicios, consulte [Servicios de AWS que funcionan con IAM](#). Busque los servicios para los que se indique Sí en la columna Roles vinculados a servicios. Seleccione la opción Sí con un enlace para ver la documentación para ese servicio.

Temas

- [Uso de roles vinculados a servicios para flujo de datos en mensajería de Amazon Chime SDK](#)

Uso de roles vinculados a servicios para flujo de datos en mensajería de Amazon Chime SDK

En las secciones siguientes, se explica cómo se administra el rol vinculado a servicios para los flujos de datos.

Temas de esta sección

- [Permisos de roles vinculados a servicios](#)
- [Crear un rol vinculado a servicios](#)
- [Editar un rol vinculado a un servicio](#)
- [Eliminar los recursos que utiliza un rol vinculado a servicios](#)
- [Eliminar un rol vinculado a un servicio](#)

Permisos de roles vinculados a servicios

Amazon Chime SDK usa el rol vinculado a servicios denominado `AWSServiceRoleForChimeSDKMessaging`. El rol otorga acceso a los servicios de AWS y recursos que utiliza o administra Amazon Chime SDK, como las transmisiones de Kinesis que se utilizan para la transmisión de datos.

El rol vinculado al servicio `AWSServiceRoleForChimeSDKMessaging` confía en los siguientes servicios para que estos puedan asumir el rol:

- `messaging.chime.amazonaws.com`

La política de permisos del rol permite que Amazon Chime SDK realice las siguientes acciones en el recurso especificado:

- `kms:GenerateDataKey` solo cuando la solicitud se realiza utilizando `kinesis.*.amazonaws.com`.
- `kinesis:PutRecord`, `kinesis:PutRecords` o `kinesis:DescribeStream` solo en transmisiones del siguiente formato: `arn:aws:kinesis:*:*:stream/chime-messaging-*`.

En el siguiente ejemplo se muestra la política.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "kms:ViaService": [
            "kinesis.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kinesis:PutRecord",
        "kinesis:PutRecords",
        "kinesis:DescribeStream"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kinesis:*:*:stream/chime-messaging-*"
      ]
    }
  ]
}
```

Debe configurar permisos para permitir a una entidad de IAM (como un usuario, grupo o rol) crear, editar o eliminar un rol vinculado a servicios. Para obtener más información, consulte [Permisos de roles vinculados a servicios](#) en la Guía del usuario de IAM.

Crear un rol vinculado a servicios

No necesita crear manualmente un rol vinculado a servicios. Cuando utiliza la API [PutMessagingStreamingConfigurations](#) para crear una configuración de transmisión de datos, Amazon Chime SDK crea el rol vinculado a servicios por usted.

También puede utilizar la consola de IAM para crear un rol vinculado al servicio con el caso de uso de Amazon Chime SDK. En la AWS CLI o la AWS API, cree un rol vinculado al servicio con el nombre del `messaging.chime.amazonaws.com` servicio. Para obtener más información, consulte [Crear un rol vinculado a un servicio](#) en la Guía del usuario de IAM. Si elimina este rol, puede repetir este proceso para volver a crearlo.

Editar un rol vinculado a un servicio

Tras crear un rol vinculado a un servicio, solo puede editar su descripción y hacerlo mediante IAM. Para obtener más información, consulte [Editar un rol vinculado a servicios](#) en la Guía del usuario de IAM.

Eliminar los recursos que utiliza un rol vinculado a servicios

Antes de que pueda utilizar IAM para eliminar un rol vinculado a servicios, primero debe eliminar los recursos que utiliza el rol.

Note

Las eliminaciones pueden fallar si intenta eliminar recursos mientras Amazon Chime SDK los usa. Si falla la eliminación, espere unos minutos e intente de nuevo la operación.

Para eliminar los recursos que se utiliza el rol `AmazonChimeServiceChatStreamingAccess`

Ejecute el siguiente comando de CLI para desactivar el flujo de datos de la instancia de aplicaciones:

- `aws chime-sdk-messaging delete-messaging-streaming-configurations --app-instance-arn app_instance_arn`

Esta acción elimina todas las configuraciones de transmisión de la instancia de su aplicación.

Eliminar un rol vinculado a un servicio

Si ya no necesita utilizar una característica o servicio que requiere un rol vinculado a servicios, recomendamos que elimine dicho rol. De lo contrario, tendrá una entidad sin uso que no se supervisa ni mantiene activamente. Sin embargo, debe eliminar los recursos utilizados por su rol vinculado al servicio antes de poder eliminar manualmente el rol.

Puede usar la consola de IAM o la AWS API para eliminar el rol vinculado al `AmazonChimeServiceRoleForChimeSDKMessagingService`. AWS CLI Para obtener más información, consulte [Eliminar un rol vinculado a un servicio](#) en la Guía del usuario de IAM.

Uso de los flujos de canales para procesar los mensajes de la mensajería de Amazon Chime SDK

Los flujos de canales se utilizan para aplicar la lógica empresarial a los mensajes en movimiento antes de que se entreguen a los destinatarios de un canal de mensajería. Los flujos de canales pueden llevar a cabo acciones como eliminar números de identificación oficiales, números de teléfono o blasfemias de los mensajes. También puede usar los flujos de canales para realizar funciones como agregar las respuestas a una encuesta antes de enviar los resultados a los participantes.

Requisitos previos

- Conocimiento de las funciones básicas de Amazon Chime SDK, como la administración de canales y el envío y la recepción de mensajes.
- La capacidad de invocar los mensajes del SDK de Amazon Chime. APIs

Conceptos de flujo de canales

Para utilizar los flujos de canales de forma eficaz, debe comprender estos conceptos:

Procesador de canal

AWS Lambda Función que ejecuta la lógica de preprocesamiento en los mensajes del canal. Al asociar un canal a un flujo de canal, se invoca el procesador del flujo para cada mensaje del canal. Para reducir la latencia, un solo procesador funciona mejor en la mayoría de los casos de uso. Por último, cada procesador debe devolver la llamada al servicio Amazon Chime SDK una vez que se complete el procesamiento.

Note

Actualmente, solo admitimos un procesador por flujo de canal. Si necesita más de un procesador, envíe una solicitud de soporte para solicitar un aumento.

Flujo de canales

Los flujos de canales son contenedores de hasta tres procesadores de canales, además de una secuencia de ejecución. Al asociar un flujo a un canal, el procesador toma medidas con respecto a todos los mensajes enviados a ese canal.

Invocación de flujos de canal

Los siguientes elementos invocan los flujos de canales:

- Nuevos mensajes estándar persistentes
- Nuevos mensajes estándar no persistentes
- Mensajes estándar persistentes actualizados

Note

Los flujos de canales no procesan los mensajes de control o del sistema. Para obtener más información sobre los tipos de mensajes que proporciona la mensajería de Amazon Chime SDK, consulte [Descripción de los tipos de mensajes de Amazon Chime SDK](#).

Temas

- [Configuración de un procesador de canales para la mensajería de Amazon Chime SDK](#)
- [Creación de un flujo de canal para la mensajería de Amazon Chime SDK](#)
- [Asociación y desasociación de flujos de canal de mensajería de Amazon Chime SDK](#)
- [Envío de mensajes en la mensajería de Amazon Chime SDK](#)
- [Creación de alertas de errores mediante la automatización con la mensajería del EventBridge SDK de Amazon Chime](#)

Configuración de un procesador de canales para la mensajería de Amazon Chime SDK

Para empezar a utilizar los flujos de canal, primero debe crear una función de Lambda de procesador para gestionar el preprocesamiento de su caso de uso. Por ejemplo, puede actualizar el contenido de los mensajes o los metadatos, denegar mensajes y evitar que se envíen o dejar pasar el mensaje original.

Requisitos previos

- La función Lambda debe estar en la misma AWS cuenta y en las mismas AWS regiones que la AppInstance

Concesión de permisos de invocación

Debe dar permiso al servicio de mensajería de Amazon Chime SDK para invocar su recurso Lambda. Para obtener más información sobre los permisos, consulte [Uso de políticas basadas en recursos para AWS Lambda](#). Por ejemplo:

Entidad principal: "messaging.chime.amazonaws.com"

Acción: lambda: InvokeFunction

Efecto: Permitir

AWSSourceAccount: *Your AWS AccountId*.

AWSSourceArn: "arn:aws:chime:*region*:*AWS AccountId*: *appInstance*/"

Note

Puede proporcionar un ID de instancia de aplicación específico para invocar su procesador o usar un comodín para permitir que todas las instancias de aplicaciones de Amazon Chime SDK de una cuenta invoquen su procesador.

Otorgar permisos de devolución de llamadas

También debe permitir que las funciones de Lambda de su procesador llamen a la API `ChannelFlowCallback`. Para obtener información sobre cómo hacerlo, consulte el [rol de ejecución de AWS Lambda](#) en la guía para desarrolladores de AWS Lambda .

Puede añadir una política en línea al rol de ejecución de la función de Lambda. Este ejemplo permite al procesador invocar el `ChannelFlowCallback` API.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "chime:ChannelFlowCallback"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:chime:us-east-1:111122223333:appInstance/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Note

Siga las prácticas recomendadas para las funciones de Lambda. Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

- [Prácticas recomendadas de eficiencia en el rendimiento](#)
- [Prácticas recomendadas para trabajar con AWS Lambda](#)
- [Configuración de la simultaneidad reservada](#)
- [Invocación asincrónica](#)

Invocación de funciones de Lambda de procesador

Cuando un usuario envía un mensaje, la siguiente solicitud de entrada invoca la función de Lambda del procesador.


```
{
  "EventType": "string"
  "CallbackId": "string"
  "ChannelMessage": {
    "MessageId": "string",
    "ChannelArn": "string",
    "Content": "string",
    "Metadata": "string",
    "Sender":{
      "Arn": "string",
      "Name": "string"
    },
    "Persistence": "string",
    "LastEditedTimestamp": "string",
    "Type": "string",
    "CreatedTimestamp": "string",
  }
}
```

EventType

El evento se envía al procesador. El valor es una constante CHANNEL_MESSAGE_EVENT.

CallbackId

El token utilizado al llamar a la API ChannelFlowCallback desde el procesador.

ChannelMessage

ChannelArnEl ARN del canal

Content: contenido del mensaje que se va a procesar

CreatedTimestampEl momento en el que se creó el mensaje

LastEditedTimestampHora a la que se editó un mensaje

MessageIdEl identificador del mensaje

Metadata: los metadatos del mensaje que se van a procesar

Persistence: El Booleano que controla si el mensaje se conserva en el back-end. Valores válidos:
PERSISTENT | NON_PERSISTENT

Sender: El remitente del mensaje. Tipo: un [objeto de identity](#).

Tipo El tipo de mensaje. ChannelFlow solo admite los tipos de mensajes STANDARD. Valor válido: STANDARD

La función del procesador determina lo siguiente acerca de cada mensaje.

- Si se debe actualizar el contenido del mensaje, los metadatos o ambos
- Si se debe denegar un mensaje
- Si se debe dejar un mensaje sin cambios

Cuando finaliza el procesamiento, la función de Lambda del procesador devuelve el resultado al servicio de mensajería de Amazon Chime SDK para que el mensaje se pueda enviar a todos los destinatarios. El estado del mensaje se marca como PENDING hasta que la función de Lambda del procesador devuelva los resultados. La función de Lambda del procesador dispone de 48 horas para enviar los resultados. No garantizamos la entrega de los mensajes después de esa fecha y la API [ChannelFlowCallback](#) muestra un mensaje de error de excepción prohibida. Para devolver los resultados, invoque la API `ChannelFlowCallback`.

Creación de un flujo de canal para la mensajería de Amazon Chime SDK

Una vez que haya configurado los procesadores, utilizará la mensajería del SDK de Amazon Chime APIs para crear un flujo de canales. Puede usar una acción de `Fallback` para definir si se debe detener o continuar el procesamiento si el flujo del canal no se puede conectar a la función de Lambda del procesador. Si un procesador tiene una acción alternativa de `ABORT`, el procesador establece el estado del mensaje en `FAILED` y no lo envía. Tenga en cuenta que si el último procesador de la secuencia de flujo del canal tiene una acción alternativa de `CONTINUE`, el mensaje se considera procesado y enviado a los destinatarios del canal. Una vez que haya creado un flujo de canales, podrá asociarlo a canales individuales. Para obtener más información, consulte la documentación de la API [CreateChannelFlow](#).

Asociación y desasociación de flujos de canal de mensajería de Amazon Chime SDK

Cuando se asocia un canal a un flujo de canal, los procesadores del flujo de canal preprocesan todos los mensajes enviados al canal. Debe ser moderador o administrador del canal para invocar la asociación y disociación del flujo del canal. APIs Recuerde estos hechos sobre la marcha.

- Puede asociar un máximo de 1 flujo de canal a un canal en un momento dado. Para asociar un flujo de canal, llame a la API [AssociateChannelFlow](#).
- Para desasociar un flujo de canal y detener el preprocesamiento de los mensajes del canal, llame a la API [DisassociateChannelFlow](#).

Envío de mensajes en la mensajería de Amazon Chime SDK

Utilizará la API `SendMessage` para enviar mensajes a un canal. Para un canal asociado a un flujo de canales, el procesador asigna uno de los siguientes valores de estado.

Mensaje de estado	Description (Descripción)
SENT	El mensaje se ha procesado correctamente.
PENDING	Procesamiento continuo.
FAILED	El procesamiento ha fallado porque no se puede acceder a la función de Lambda del procesador.
DENIED	El mensaje no se enviará.

Recibir eventos de estado intermedio

Eventos de Websocket

Los eventos de Websocket se envían a un canal después de establecer correctamente una conexión. Para obtener más información, consulta [Uso de WebSockets para recibir mensajes en la mensajería del SDK de Amazon Chime](#).

Tipo de evento	Status	Destinatarios	Notas
CREATE_CHANNEL_MESSAGE	SENT	Todos los miembros del canal	API <code>SendMessage</code> con preprocesamiento correcto

Tipo de evento	Status	Destinatarios	Notas
UPDATE_CHANNEL_MESSAGE	SENT	Todos los miembros del canal	API UpdateChannelMessage con preprocesamiento correcto
PENDING_CREATE_CHANNEL_MESSAGE	PENDING	Únicamente el remitente del mensaje	API SendChannelMessage con preprocesamiento saliente
PENDING_UPDATE_CHANNEL_MESSAGE	PENDING	Únicamente el remitente del mensaje	API UpdateChannelMessage con preprocesamiento saliente
FAILED_CREATE_CHANNEL_MESSAGE	FAILED	Únicamente el remitente del mensaje	API SendChannelMessage con preprocesamiento incorrecto
FAILED_UPDATE_CHANNEL_MESSAGE	FAILED	Únicamente el remitente del mensaje	API UpdateChannelMessage con preprocesamiento incorrecto
DENIED_CREATE_CHANNEL_MESSAGE	DENIED	Únicamente el remitente del mensaje	API SendChannelMessage con un procesador que deniega el mensaje
DENIED_UPDATE_CHANNEL_MESSAGE	DENIED	Únicamente el remitente del mensaje	API UpdateChannelMessage con un procesador que deniega el mensaje

API GetChannelMessageStatus

Esta API proporciona una forma alternativa de recuperar el estado del mensaje si el evento no se ha recibido debido a una conexión websocket defectuosa. Para obtener más información, consulte la documentación de la API [GetChannelMessageStatus](#).

Note

Esta API no devuelve los estados de los mensajes denegados porque no los almacenamos.

Creación de alertas de errores mediante la automatización con la mensajería del EventBridge SDK de Amazon Chime

Amazon Chime SDK entrega eventos cuando se produce un error al invocar la función de Lambda del procesador. Los eventos se envían independientemente de la acción de `Fallback` especificada para el procesador al crear un flujo de canal. Puede escribir reglas sencillas para especificar estos eventos, además de las acciones automatizadas a realizar cuando alguno de esos eventos coincida con una regla. Para obtener más información, consulta la [Guía del EventBridge usuario de Amazon](#). Cuando se producen errores como estos, según la acción de `Fallback` que configure, los miembros del canal no pueden enviar mensajes o los mensajes fluirán por el canal sin procesarse. Para obtener más información sobre la acción de `Fallback`, consulte [Processor](#) en la referencia de la API de Amazon Chime SDK.

En este ejemplo, se muestra un evento de error típico.

```
{
  "version": "0",
  "id": "12345678-1234-1234-1234-111122223333",
  "detail-type": "Chime ChannelFlow Processing Status",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "region",
  "resources": [],
  "detail": {
    "eventType": "ProcessorInvocationFailure",
    "appInstanceArn": "arn:aws:chime:region:AWSAccountId:app-instance/AppInstanceId",
```

```
    "channelArn": "arn:aws:chime:region:AWSAccountId:app-instance/AppInstanceId/  
channel/ChannelId",  
    "messageId":  
    "298efac7298efac7298efac7298efac7298efac7298efac7298efac7298efac7",  
    "processorResourceArn":  
    "arn:aws:lambda:region:AWSAccountId:function:ChannelFlowLambda",  
    "failureReason": "User is not authorized to perform: lambda:InvokeFunction on  
resource: arn:aws:lambda:region:AppInstanceId:function:ChannelFlowLambda because no  
resource-based policy allows the lambda:InvokeFunction action"  
  }  
}
```

Utilización AppInstanceBots como agentes de canal inteligentes para la mensajería del SDK de Amazon Chime

Se puede utilizar AppInstanceBots como agentes de canal inteligentes. Los agentes reconocen las frases clave enviadas mediante ChannelMessages por los miembros del canal. El modelo de comprensión del lenguaje natural del bot resuelve los mensajes. A su vez, esto permite a uno o más miembros del canal entablar un diálogo en lenguaje natural definido por el modelo del bot. Usted suministra los bots para controlar la profundidad del diálogo y la integración con los sistemas de su empresa.

Requisitos previos

- Conocimiento de las funciones básicas de Amazon Chime SDK, como la creación de AppInstanceUsers y administración de canales y el envío y la recepción de mensajes.
- La capacidad de invocar la mensajería del SDK de Amazon Chime. APIs
- Conocimiento de las funciones básicas de Amazon Lex V2, como la creación de un bot de Amazon Lex V2, el modelado de intenciones y ranuras, la creación de versiones de bots y alias, el uso del estado de sesión y la integración de enlaces de Lambda.

Important

El uso de Amazon Lex V2 está sujeto a las [condiciones de servicio de AWS](#), incluidas las condiciones específicas de los servicios de AWS Machine Learning e Inteligencia Artificial.

Temas

- [Creación de un bot de Amazon Lex V2 para la mensajería de Amazon Chime SDK](#)
- [Configuración de AppInstance bots para la mensajería del SDK de Amazon Chime](#)
- [Crear una membresía de canal AppInstanceBot para una mensajería del SDK de Amazon Chime](#)
- [Enviar mensajes a o AppInstanceBot para enviar mensajes del SDK de Amazon Chime](#)
- [Procesamiento de mensajes desde Amazon Lex para la mensajería de Amazon Chime SDK](#)
- [Procesar las respuestas desde y AppInstanceBot para los mensajes del SDK de Amazon Chime](#)
- [Uso de reglas para enviar eventos a Amazon EventBridge para la mensajería del SDK de Amazon Chime](#)
- [Solución de problemas AppInstanceBots configurados con los bots de Amazon Lex V2 para la mensajería del SDK de Amazon Chime](#)

Creación de un bot de Amazon Lex V2 para la mensajería de Amazon Chime SDK

Para usar AppInstance bots como agentes, primero debe crear un bot de Amazon Lex V2 para gestionar la interacción del diálogo en un escenario de agente inteligente. Para empezar a crear un bot de Amazon Lex V2, consulte [Introducción a Amazon Lex V2](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Lex V2. Para obtener información sobre la migración de un bot Amazon Lex V1 a Amazon Lex V2, consulte la [guía de migración de Amazon Lex V1 a V2](#).

Temas

- [Requisitos previos](#)
- [Concesión de permisos de invocación](#)
- [Creación de una instancia de bienvenida para la mensajería de Amazon Chime SDK](#)
- [Creación de versiones de bot de Amazon Lex V2 para la mensajería de Amazon Chime SDK](#)
- [Creación de alias de bot de Amazon Lex V2 para la mensajería de Amazon Chime SDK](#)

Requisitos previos

Su bot Amazon Lex V2 debe cumplir los siguientes requisitos previos.

- Debe crear el bot en una AWS región que admita los puntos de enlace de tiempo de ejecución de Amazon Lex V2.

- Debe crear el bot en la misma AWS cuenta y región que AppInstance y AppInstanceBot.
- El bot debe conceder permisos de invocación a la entidad principal del servicio de `messaging.chime.amazonaws.com` mediante una política basada en los recursos.
- El bot puede modelar una intención de bienvenida. Esto permite que AppInstanceBot se presente y explique sus capacidades al ser miembro de un canal.
- El bot debe tener una versión de producción y alias para poder configurar el AppInstanceBot.
- El bot debe usar un idioma y una configuración regional compatibles. Para obtener más información sobre los idiomas y las configuraciones regionales, consulte [Idiomas y configuraciones regionales compatibles con Amazon Lex V2](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Lex V2.

Concesión de permisos de invocación

Para que AppInstanceBot invoque un bot Amazon Lex V2, la entidad principal del servicio de mensajería de Amazon Chime SDK debe tener permiso para invocar el recurso Amazon Lex Bot. Para obtener más información sobre los permisos de políticas basadas en recursos de Amazon Lex V2, consulte los ejemplos de [políticas basadas en recursos para Amazon Lex V2 en la Guía para desarrolladores de Amazon Lex V2](#).

El siguiente ejemplo muestra una política basada en recursos.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "messaging.chime.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "lex:PutSession",
        "lex>DeleteSession",
        "lex:RecognizeText"
      ],
      "Resource": "arn:aws:lex:us-east-1:111122223333:bot-alias/lex-bot-id/lex-bot-alias-id",
      "Condition": {
```



```

    "StringEquals": {
      "AWS:SourceAccount": "111122223333"
    },
    "ArnEquals": {
      "AWS:SourceArn": "arn:aws:chime:us-east-1:111122223333:app-instance/app-
instance-id/bot/app-instance-bot-id"
    }
  }
}
]
}

```

Note

Para permitir que AppInstanceBot se invoque un bot de Amazon Lex V2, utilice su ID. AppInstanceBot Para permitir que todos los AppInstanceBots que estén dentro de un AppInstance invoquen un bot de Amazon Lex V2, utilice un comodín. Por ejemplo:

```
arn:aws:chime:region:aws-account-id:app-instance/app-instance-id/bot/
*
```

Creación de una instancia de bienvenida para la mensajería de Amazon Chime SDK

Si añade una intención de bienvenida opcional a su modelo de bot de Amazon Lex V2, AppInstanceBot podrá presentarse y explicar sus capacidades cuando se una a un canal. La intención de bienvenida puede mostrar un mensaje o iniciar un diálogo con los miembros del canal. El nombre de la intención de bienvenida puede variar y tú lo defines en AppInstanceBot la configuración.

Para obtener más información sobre las intenciones, consulte [Adición de intenciones](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Lex V2.

Creación de versiones de bot de Amazon Lex V2 para la mensajería de Amazon Chime SDK

Cuando crea un bot Amazon Lex V2, solo crea una versión preliminar. El borrador es una copia funcional del bot que puede actualizar. De forma predeterminada, la versión preliminar está asociada a un alias llamado TestBotAlias, y solo debe usar el borrador del bot para realizar pruebas manuales.

Una vez que termine de modelar el diálogo y crear el bot de borrador, cree una o más versiones, instantáneas numeradas del borrador del bot Lex. Las versiones le permiten controlar la implementación que utilizan las aplicaciones de sus clientes. Por ejemplo, puede publicar versiones para utilizarlas en diferentes partes de su flujo de trabajo, como el desarrollo, la implementación beta y la producción.

Para obtener más información sobre el control de versiones de los bots Lex, consulte [Creación de versiones](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Lex V2.

Creación de alias de bot de Amazon Lex V2 para la mensajería de Amazon Chime SDK

Una vez que haya creado una o más versiones de un bot de Amazon Lex V2, creará los alias. Los alias actúan como indicadores con nombre de las versiones de un bot de Amazon Lex V2. Por ejemplo, solo puede asociar un alias a una versión a la vez.

Para obtener más información sobre los alias de bots de Lex, consulte [Creación de alias](#) en la Guía del desarrollador de Lex V2.

Configuración de AppInstance bots para la mensajería del SDK de Amazon Chime

Una vez que tenga un bot de Amazon Lex V2 con un modelo, una versión y un alias, utilizará la mensajería del SDK de Amazon Chime APIs o la CLI para crear un. AppInstanceBot Para obtener más información sobre el uso de APIs, consulte la documentación de la [CreateAppInstanceBotAPI](#).

Note

El atributo de InvokedBy se utiliza para configurar el comportamiento de interacción del diálogo de AppInstanceBot. Puede configurar los tipos de mensajes que activan un bot, como los mensajes estándar o los mensajes segmentados.

El siguiente ejemplo muestra cómo usar la AWS CLI para crear una AppInstanceBot que puedan invocar todos los MENTIONS mensajes estándar y los mensajes de destino.

```
aws chime-sdk-identity create-app-instance-bot \  
--app-instance-arn app-instance-arn \  

```

```
--name app-instance-bot-name \  
--configuration '{  
  "Lex": {  
    "LexBotAliasArn": "lex-bot-alias-arn",  
    "LocaleId": "lex_bot_alias_locale_id",  
    "InvokedBy": {  
      "StandardMessages": "MENTIONS",  
      "TargetedMessages": "ALL"  
    }  
  }  
  "WelcomeIntent": "welcome-intent-name"  
}'  
}
```

Crear una membresía de canal AppInstanceBot para una mensajería del SDK de Amazon Chime

Una vez que lo AppInstanceBot crees, lo agregas como miembro a un canal nuevo o existente. Para obtener más información, consulte [CreateChannel](#) o [CreateChannelMembership](#) documentación de la API de mensajería del SDK de Amazon Chime.

El siguiente ejemplo muestra cómo usar la AWS CLI para crear un canal y agregar AppInstanceBot uno como miembro.

```
aws chime-sdk-messaging create-channel \  
--chime-bearer caller_app_instance_user_arn \  
--app-instance-arn app_instance_arn \  
--name channel_name \  
--member-arns '[  
  "app_instance_bot_arn"  
]'
```

El siguiente ejemplo muestra cómo usar la AWS CLI para agregar una AppInstanceBot a un canal existente.

```
aws chime-sdk-messaging create-channel-membership \  
--chime-bearer caller_app_instance_user_arn \  
--channel-arn channel_arn \  
--member-arn app_instance_bot_arn
```

Enviar mensajes a o AppInstanceBot para enviar mensajes del SDK de Amazon Chime

Usas la [SendChannelMessage](#) API para enviar mensajes a un AppInstanceBot. Envías los mensajes al canal del que AppInstanceBot es miembro. Si el [modelo de comprensión del lenguaje natural](#) reconoce el contenido del mensaje y suscita una intención de Amazon Lex, AppInstanceBot responde con un mensaje de canal e inicia un diálogo.

También puede enviar mensajes segmentados a un miembro del canal, que puede ser un o un AppInstanceUser . AppInstanceBot Solo el destinatario y el remitente pueden ver los mensajes segmentados. Solo los usuarios que pueden ver los mensajes segmentados pueden realizar acciones al respecto. Sin embargo, los administradores pueden eliminar los mensajes segmentados que no pueden ver.

El siguiente ejemplo muestra cómo usar la AWS CLI para enviar un mensaje de canal.

```
aws chime-sdk-messaging send-channel-message \
--chime-bearer caller_app_instance_user_arn \
--channel-arn channel_arn \
--content content \
--type STANDARD \
--persistence PERSISTENT
```

Procesamiento de mensajes desde Amazon Lex para la mensajería de Amazon Chime SDK

Al enviar mensajes a Amazon Lex, la mensajería de Amazon Chime SDK rellena la `CHIME.channel.arn` y `CHIME.sender.arn` con la información del ARN del remitente y del canal como atributos de solicitud. Puede usar los atributos para determinar quién envió un mensaje y el canal al que pertenece el remitente. Para obtener más información, consulte [Habilitación de la lógica personalizada con funciones de AWS Lambda](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Lex.

Procesar las respuestas desde y AppInstanceBot para los mensajes del SDK de Amazon Chime

Cuando un usuario envía un mensaje, AppInstanceBot responde con un mensaje de canal. Puede hacer una lista de los mensajes del canal para obtener la respuesta del bot.

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo usar la CLI para enumerar mensajes de canal.

```
aws chime-sdk-messaging list-channel-messages \  
--chime-bearer caller_app_instance_user_arn \  
--channel-arn channel_arn
```

Las respuestas correctas de un usuario AppInstanceBot pueden tener el siguiente formato.

```
{  
  "MessageId": "messageId",  
  "Content": "*{\"Messages\": [{\"...\"}]}*\",  
  "ContentType": "application/amz-chime-lex-msgs",  
  "MessageAttributes": {  
    "CHIME.LEX.sessionState.intent.name": {  
      "StringValues": [  
        "lex_bot_intent_name"  
      ]  
    },  
    "CHIME.LEX.sessionState.intent.state": {  
      "StringValues": [  
        "lex_bot_intent_fullfilment_status"  
      ]  
    },  
    "CHIME.LEX.sessionState.originatingRequestId": {  
      "StringValues": [  
        "lex_bot_originating_request_id"  
      ]  
    },  
    "CHIME.LEX.sessionState.sessionId": {  
      "StringValues": [  
        "lex_bot_session_id"  
      ]  
    }  
  },  
  "Sender": {  
    "Arn": "app_instance_bot_arn",  
    "Name": "app_instance_bot_name"  
  },  
  "Type": "STANDARD",  
}
```

Content

El campo Content contiene una lista de mensajes que se originan en el bot Amazon Lex V2. Para obtener más información sobre estos mensajes, consulte los [mensajes](#) de la API RecognizeText de Amazon Lex V2.

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo utilizar el campo Content en un mensaje de bienvenida.

```
{
  "Messages":
  [
    {
      "Content": "Hello!",
      "ContentType": "PlainText"
    },
    {
      "ContentType": "ImageResponseCard",
      "ImageResponseCard":
      {
        "Title": "Hello! I'm BB, the Bank Bot.",
        "Subtitle": "I can help you with the following transactions",
        "Buttons":
        [
          {
            "Text": "Check balance",
            "Value": "Check balance"
          },
          {
            "Text": "Escalate to agent",
            "Value": "Escalate to agent"
          }
        ]
      }
    }
  ]
}
```

En el caso de una respuesta de error, el campo Contenido contiene un mensaje de error y un código con el siguiente formato:

```
{
```

```
"Code": error_code
}
```

ContentType

ContentType se refiere al tipo de carga útil que contiene el campo Content y debe marcarse para analizar el campo Content.

Note

El bot Lex V2 usa un ContentType diferente.

ContentType está configurado en `application/amz-chime-lex-msgs` para una respuesta correcta o `application/amz-chime-lex-error` para una respuesta fallida.

MessageAttribute

A MessageAttributees un mapa de claves de cadena a valores de cadena. Una respuesta de un AppInstanceBot contiene los siguientes atributos de mensaje asignados a una respuesta de un bot de Amazon Lex.

- CHIME.LEX.sessionState.intent.name: el nombre de la intención del bot Lex que la solicitud ha intentado cumplir.
- Chime.lex.sessionState.Intent.State: el estado actual de la intención. Entre los valores posibles se incluyen: Fulfilled, InProgress y Failed.
- chime.lex.sessionState. originatingRequestId — Un identificador único para una solicitud específica al bot Amazon Lex. Se establece en el mensaje MessageId del usuario de origen que activó el AppInstanceBot.
- CHIME.LEX.sessionState.sessionId: un identificador único para una conversación entre el usuario y el bot. Cuando un usuario inicia una conversación con un bot, Amazon Lex crea una sesión.

Para obtener más información sobre las sesiones y los estados de las sesiones de Amazon Lex, consulte [SessionState](#) en la referencia de la API de Amazon Lex y [Administración de sesiones](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Lex V2.

Para obtener más información sobre los atributos que devuelve Amazon Lex V2, consulte [Amazon Lex Runtime V2 APIs](#).

Uso de reglas para enviar eventos a Amazon EventBridge para la mensajería del SDK de Amazon Chime

El SDK de Amazon Chime muestra EventBridge eventos cuando un error le impide invocar el bot Amazon Lex V2. Puede crear EventBridge reglas que reconozcan esos eventos y tomar medidas automáticamente cuando la regla coincida. Para obtener más información, consulta [EventBridge las normas de Amazon](#) en la Guía del EventBridge usuario de Amazon.

En el siguiente ejemplo, se muestra un evento típico de fallo.

```
{
  version: '0',
  id: '12345678-1234-1234-1234-111122223333',
  'detail-type': 'Chime Messaging AppInstanceBot Lex Failure',
  source: 'aws.chime',
  account: 'aws-account-id',
  time: 'yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ',
  region: "region",
  resources: [],
  detail: {
    resourceArn: 'arn:aws:chime:region:aws-account-id:app-instance/app-instance-id/bot/app-instance-bot-id',
    failureReason: "1 validation error detected: Value at 'text' failed to satisfy constraint: Member must have length less than or equal to 1024 (Service: LexRuntimeV2, Status Code: 400, Request ID: request-id)"
  }
}
```

Solución de problemas AppInstanceBots configurados con los bots de Amazon Lex V2 para la mensajería del SDK de Amazon Chime

En los siguientes temas se explica cómo solucionar problemas comunes con. AppInstanceBots

Búsqueda de errores de Amazon Lex V2

La mensajería del SDK de Amazon Chime muestra [EventBridge eventos de Amazon](#) cuando un error impide que se invoque el bot Amazon Lex V2. Para obtener más información sobre la configuración de las reglas y los objetivos de las notificaciones, consulta [Cómo empezar con Amazon EventBridge](#) en la Guía del EventBridge usuario de Amazon.

Si recibe EventBridge eventos en AWS CloudWatch Logs, puede usar AWS CloudWatch Logs Insights para consultar EventBridge eventos en función del tipo de detalle de los mensajes del SDK de Amazon Chime. En `failureReason` se indica la causa del error.

En el siguiente ejemplo, se muestra una consulta típica.

```
fields @timestamp, @message
| filter `detail-type` = "Chime Messaging AppInstanceBot Lex Failure"
| sort @timestamp desc
```

Si la mensajería de Amazon Chime SDK puede invocar su bot Amazon Lex V2, el SDK envía mensajes de `CONTROL` con un mensaje de error.

Solución de errores de permisos de bots de Amazon Lex V2

Para `AppInstanceBot` invocar un bot Amazon Lex V2, el director del servicio de mensajería del SDK de Amazon Chime debe tener permiso para invocar el recurso del bot Amazon Lex V2. Además, asegúrese `AWS:SourceArn` de que la condición de la política de recursos coincida con el ARN del `AppInstanceBot`.

Para obtener más información sobre la configuración y `AppInstanceBot` la invocación de un bot de Amazon Lex V2 [Creación de un bot de Amazon Lex V2 para la mensajería de Amazon Chime SDK](#), consulte la sección anterior.

Solución de problemas de limitación de bots de Amazon Lex V2

Amazon Lex tiene una Service Quota para el número máximo de conversaciones simultáneas en modo texto por alias de bot. Puede ponerse en contacto con el equipo de servicio de Amazon Lex para obtener más cuotas. Para obtener más información, consulte las [directrices y cuotas de Amazon Lex](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Lex.

Administración de la retención de los mensajes de Amazon Chime SDK

Los propietarios de las cuentas pueden usar el SDK de Amazon Chime APIs para activar la retención de mensajes. Los mensajes se eliminan automáticamente en función del período de tiempo establecido por el administrador. Los períodos de retención pueden durar de un día a 15 años. También puede usarlo APIs para actualizar los períodos de retención de mensajes o desactivar la retención de mensajes en cualquier momento.

Temas de esta sección

- [Ejemplos de comandos de retención de CLI](#)
- [Activación de retención de mensajes](#)
- [Eliminación y restauración de mensajes](#)

Ejemplos de comandos de retención de CLI

Los siguientes ejemplos muestran los comandos CLI típicos para la retención:

Habilitación

```
aws chime-sdk-identity put-app-instance-retention-settings --app-  
instance-arn {appInstanceArn} --app-instance-retention-settings  
ChannelRetentionSettings={RetentionDays=60}
```

Actualización

```
aws chime-sdk-identity put-app-instance-retention-settings --app-  
instance-arn {appInstanceArn} --app-instance-retention-settings  
ChannelRetentionSettings={RetentionDays=30}
```

Deshabilitación

```
aws chime-sdk-identity put-app-instance-retention-settings --app-  
instance-arn {appInstanceArn} --app-instance-retention-settings  
ChannelRetentionSettings={}
```

Activación de retención de mensajes

Utiliza el SDK de Amazon Chime APIs para activar la retención de mensajes. También puede usarlo APIs para actualizar los períodos de retención de mensajes o desactivar la retención de mensajes en cualquier momento. Para obtener más información sobre la configuración de la retención de mensajes, consulte la referencia de la [API de Amazon Chime SDK](#).

Eliminación y restauración de mensajes

Puede restaurar los mensajes para los usuarios en un plazo de 30 días a partir de la configuración o actualización de un período de retención de mensajes. Sin embargo, después del período

de gracia de 30 días, todos los mensajes que entren en el período de retención se eliminarán permanentemente, mientras que los nuevos mensajes se eliminarán permanentemente tan pronto como superen el período de retención.

 Note

Durante el periodo de gracia de 30 días, si el amplía la política de retención, o la desactiva, los mensajes que no hayan superado el nuevo periodo de retención volverán a ser visibles para los usuarios de la cuenta.

Los mensajes también se eliminan permanentemente cuando un `AppInstanceUser` elimina un canal o un mensaje.

Componentes de la interfaz de usuario para la mensajería de Amazon Chime SDK

Puede utilizar una biblioteca de componentes para reducir el esfuerzo necesario para crear la interfaz de usuario para la mensajería de chat. Consulte la [biblioteca de componentes Amazon Chime React](#) GitHub para obtener más información.

Integración de la mensajería de Amazon Chime SDK con las bibliotecas cliente

Para utilizar las características de mensajería de Amazon Chime SDK, debe integrar la aplicación de cliente con las siguientes bibliotecas de cliente:

- AWS SDK: contiene material APIs para enviar mensajes y administrar recursos.
- Biblioteca de clientes del SDK de Amazon Chime para JavaScript (NPM): una JavaScript biblioteca con definiciones de TypeScript tipos que le ayuda a integrar su cliente con el conector web de mensajería del SDK de Amazon Chime para recibir mensajes.

Para integrar su aplicación cliente con Amazon Chime SDK, consulte las instrucciones de la biblioteca de clientes README.md y utilice las demostraciones para aprender a crear características de mensajería.

Uso de la mensajería del SDK de Amazon Chime con JavaScript

Puede usarlo JavaScript para administrar los recursos del SDK de Amazon Chime y enviar mensajes. Para obtener más información, consulte el [AWS JavaScript SDK](#).

También puede crear una sesión de mensajería en su aplicación cliente para recibir mensajes de la mensajería de Amazon Chime SDK. Para obtener más información, consulte [Uso de la biblioteca de clientes del SDK de Amazon Chime para JavaScript](#) . GitHub

Uso del servicio de audio Amazon Chime SDK PSTN

Note

En esta sección se describe el servicio de audio PSTN del SDK de Chime, que anteriormente se denominaba “Aplicaciones multimedia SIP (SMA)” en versiones anteriores de la documentación y en algunas publicaciones de blog. De ahora en adelante, cuando nos referimos a «Aplicaciones multimedia SIP», nos referimos a los elementos de configuración de la consola del SDK de Amazon Chime y del AWS SDK que están asociados al servicio de audio PSTN.

En esta sección se explica cómo usar el servicio de audio de red telefónica pública conmutada (PSTN) de Amazon Chime SDK. Con el servicio de audio PSTN, los desarrolladores pueden crear aplicaciones de telefonía personalizadas con la agilidad y la simplicidad operativa de una función sin servidor. AWS Lambda

Sus AWS Lambda funciones controlan el comportamiento de las llamadas telefónicas, como la reproducción de instrucciones de voz, la recopilación de dígitos, la grabación de llamadas, el enrutamiento de las llamadas a la PSTN y a los dispositivos del Protocolo de inicio de sesión (SIP) mediante el conector de voz del SDK de Amazon Chime. Los siguientes temas proporcionan información general e información sobre la arquitectura del servicio de audio PSTN, incluida la forma de crear funciones para controlar las llamadas. AWS Lambda

Note

En los temas de esta sección se supone que usted entiende el AWS Lambda servicio. Para obtener más información al respecto AWS Lambda, consulte [Cómo empezar con AWS Lambda](#). Además, para utilizar correctamente esta sección de Amazon Chime SDK, un administrador de Amazon Chime SDK debe crear al menos una regla SIP y una aplicación multimedia SIP. Para obtener más información sobre cómo realizar esas tareas, consulte [Administración de aplicaciones multimedia SIP](#) en la Guía del administrador de Amazon Chime SDK.

Temas

- [Migración al espacio de nombres Voice de Amazon Chime SDK](#)
- [Descripción de los números de teléfono, las reglas SIP, las aplicaciones multimedia SIP y AWS Lambda las funciones para el audio PSTN del SDK de Amazon Chime](#)
- [Descripción del modelo de programación del servicio de audio PSTN de Amazon Chime SDK](#)
- [Enrutamiento de llamadas y eventos a AWS Lambda funciones para audio PSTN del SDK de Amazon Chime](#)
- [Enrutamiento de llamadas a AWS Lambda funciones para audio PSTN del SDK de Amazon Chime \(AWS CLI\)](#)
- [Obtenga información acerca del uso registros de llamadas del servicio de audio PSTN de Amazon Chime SDK para terminar una llamada](#)
- [Descripción del flujo de llamadas para el audio Amazon Chime SDK PSTN](#)
- [AWS Lambda Funciones de creación para el servicio de audio PSTN del SDK de Amazon Chime](#)

Migración al espacio de nombres Voice de Amazon Chime SDK

El espacio de nombres de [voz del SDK de Amazon Chime](#) es un lugar dedicado a quienes crean y administran los recursos APIs de voz del SDK de Amazon Chime. El espacio de nombres se utiliza para dirigirse a los puntos de enlace de la API de voz del SDK de Amazon Chime en AWS cualquier región en la que estén disponibles. Si acaba de empezar a utilizar Amazon Chime SDK, utilice este espacio de nombres. Para obtener más información sobre las regiones, consulte [Regiones de AWS disponibles para Amazon Chime SDK](#) en esta guía.

Las aplicaciones existentes que utilizan el espacio de nombres [Amazon Chime](#) deberían planificar la migración al espacio de nombres dedicado para poder utilizar funciones nuevas y actualizadas. APIs

Temas

- [Razones para migrar](#)
- [Antes de realizar la migración](#)
- [Diferencias entre los espacios de nombres](#)

Razones para migrar

Recomendamos migrar al espacio de nombres [Voice de Amazon Chime SDK](#) por los siguientes motivos:

Elección de punto de conexión de la API

El espacio de nombres de voz de Amazon Chime SDK le permite usar puntos de conexión de API en cualquier [región](#) en la que estén disponibles. Si desea utilizar puntos de conexión de API distintos de `us-east-1`, debe utilizar el espacio de nombres de voz de Amazon Chime SDK. Para obtener más información sobre los puntos de conexión actuales, consulte [Mapeo de API](#) en esta guía.

Voz nueva y actualizada APIs

Solo añadimos o actualizamos la voz APIs en el espacio de nombres de voz del SDK de Amazon Chime.

Antes de realizar la migración

Antes de realizar la migración, tenga en cuenta las diferencias entre los espacios de nombres. En la siguiente tabla se enumeran y describen.

	Espacio de nombres de voz de Amazon Chime SDK	Espacio de nombres de Amazon Chime
AWS namespace	ChimeSDKVoice	Chime
Regiones	Múltiple	Sólo <code>us-east-1</code>
Puntos de conexión	<code>https://voice-chime.<i>region</i>.amazonaws.com</code>	<code>service.chime.aws.amazon.com</code>
Entidad principal de servicio	<code>chime.amazonaws.com</code>	<code>chime.amazonaws.com</code>
APIs	Solo APIs para el servicio de audio PSTN	APIs para audio PSTN y otras partes de Amazon Chime
Administración de Voice Connector	Múltiples regiones	<code>us-east-1</code>
Administración de grupos de Voice Connector	Múltiples regiones	<code>us-east-1</code>

	Espacio de nombres de voz de Amazon Chime SDK	Espacio de nombres de Amazon Chime
Administración de aplicaciones multimedia SIP y reglas SIP	Múltiples regiones	us-east-1
Administración de números de teléfono	Múltiples regiones	us-east-1
Análisis de llamadas	Disponible	No disponible
Dominios de perfiles de voz	Disponible	No disponible
Gestión de llamadas de emergencia	Múltiples regiones	us-east-1
Administración de sesiones telefónicas proxy	Múltiples regiones	us-east-1
Gestión de la transmisión	Múltiples regiones	us-east-1
Gestión de registros y métricas	Múltiples regiones	us-east-1

Para obtener más información acerca de las regiones disponibles, consulte [Regiones de voz](#).

Diferencias entre los espacios de nombres

En las siguientes secciones se explican las diferencias entre los espacios de nombres y los espacios de nombres Amazon Chime SDK Voice y Amazon Chime.

AWS espacio de nombres

El espacio de nombres de Amazon Chime SDK usa el nombre formal Chime. El espacio de nombres de voz de Amazon Chime SDK usa el nombre formal ChimeSDKVoice. El formato preciso del nombre varía según la plataforma.

Por ejemplo, si utilizas el AWS SDK de Node.js para crear reuniones, utilizas la siguiente línea de código para direccionar el espacio de nombres.


```
const chimeVoice = AWS.Chime();
```

Para migrar al espacio de nombres de voz de Amazon Chime SDK, actualice esta línea de código con el nuevo espacio de nombres y la región del punto de conexión.

```
const chimeVoice = AWS.ChimeSDKVoice({ region: "eu-central-1" });
```

Regiones

El espacio de nombres [Amazon Chime](#) solo puede abordar los puntos de conexión de la API de la región us-east-1. El espacio de nombres de [voz de Amazon Chime SDK](#) puede dirigirse a los puntos de conexión de la API de voz de Amazon Chime SDK en cualquier región en la que estén disponibles. Para obtener una lista actualizada de las regiones de voz, consulte [Regiones de AWS disponibles para Amazon Chime SDK](#) en esta guía.

puntos de conexión

El espacio de nombres de [voz de Amazon Chime SDK](#) utiliza puntos de conexión de API diferentes a los del espacio de nombres de [Amazon Chime](#).

Solo el punto de conexión utilizado para crear una acción de voz se puede utilizar para modificarla. Esto significa que una acción de voz creada a través de un punto de conexión en eu-central-1 solo se puede modificar mediante eu-central-1. También significa que no puede abordar una acción de voz creada a través del espacio de nombres Chime con el espacio de nombres ChimeSDKVoice incorporado en us-east-1. Para obtener más información sobre los puntos de conexión actuales, consulte [Mapeo de API](#) en esta guía.

Entidad principal de servicio

Ambos espacios de nombres utilizan la entidad principal de servicio chime.amazonaws.com. Si tiene políticas de acceso que otorgan acceso al servicio, no es necesario que las actualice.

APIs

El espacio de nombres de [voz del SDK de Amazon Chime](#) solo contiene APIs para crear y administrar acciones de voz. El espacio de nombres [Amazon Chime](#) incluye APIs la voz y otras partes del servicio Amazon Chime, como las reuniones.

Etiquetado

Solo el espacio de nombres de [voz de Amazon Chime SDK](#) admite etiquetas. Para obtener más información sobre las etiquetas, consulte [TagResource](#) y [UntagResource](#).

Regiones multimedia


Si utiliza el espacio de nombres Chime para crear recursos como conectores de voz y aplicaciones multimedia SIP, solo podrá hacerlo en `us-east-1` y `us-west-2`, además, deberá utilizar el punto de conexión `us-east-1`.

Por el contrario, el espacio de nombres `ChimeSDKVoice` permite la creación de recursos en todas las regiones compatibles, no solo en `us-east-1` y `us-west-2`. Para obtener más información sobre la cobertura regional, consulte [Regiones de AWS disponibles para Amazon Chime SDK](#).

Descripción de los números de teléfono, las reglas SIP, las aplicaciones multimedia SIP y AWS Lambda las funciones para el audio PSTN del SDK de Amazon Chime

Antes de poder utilizar el servicio de audio PSTN, un administrador de Amazon Chime SDK debe aprovisionar sus números de teléfono y crear objetos gestionados denominados reglas SIP y aplicaciones multimedia SIP. Puede utilizar la consola del SDK de Amazon Chime o el AWS SDK para aprovisionar números de teléfono y aprovisionar la regla SIP y los objetos gestionados por la aplicación multimedia SIP.

Esta imagen muestra la relación entre los objetos administrados que componen el servicio de audio PSTN. Los números de la imagen corresponden a los números del texto situado debajo de la imagen.



Solo puede asignar números de teléfono y conectores de voz de Amazon Chime SDK (1) a las reglas SIP (2). Además, debe proporcionar el número de teléfono o el conector de voz en su servicio de audio PSTN. Al recibir una llamada entrante a un número de teléfono o una solicitud de llamada saliente desde un conector de voz, la regla SIP invoca una aplicación multimedia SIP y una AWS Lambda función asociada (4). La AWS Lambda función ejecuta un conjunto predefinido de acciones, como reproducir música en espera o unirse a una reunión. Para ofrecer resiliencia multirregional, las reglas SIP pueden especificar aplicaciones multimedia SIP de destino alternativas en diferentes AWS regiones (3) por orden de prioridad para la conmutación por error. Si un objetivo falla, el servicio de audio PSTN intenta con el siguiente y así sucesivamente. Tenga en cuenta que cada destino alternativo debe residir en una región diferente. AWS

Además, varias aplicaciones multimedia SIP pueden invocar una AWS Lambda función determinada. Dicho de otro modo, al crear una AWS Lambda función, cualquier aplicación multimedia SIP puede utilizarla.

Para obtener más información sobre el aprovisionamiento de aplicaciones y reglas multimedia SIP, consulte [Administración de aplicaciones y reglas multimedia SIP](#) en la Guía del administrador de Amazon Chime SDK.

Descripción del modelo de programación del servicio de audio PSTN de Amazon Chime SDK

El servicio de audio PSTN utiliza un modelo de request/response programación que, a su vez, utiliza funciones. AWS Lambda La AWS Lambda función se invoca automáticamente para las llamadas

entrantes y salientes. Por ejemplo, cuando llega una nueva llamada entrante, el servicio de audio PSTN invoca tu AWS Lambda función con un `NEW_INCOMING_CALL` evento y espera a que se ejecuten comandos denominados Acciones. Por ejemplo, la aplicación puede elegir acciones como reproducir un mensaje de audio, recopilar dígitos, grabar audio o redirigir la llamada hacia adelante. Estas acciones con formato JSON se devuelven al servicio de audio de la PSTN mediante una llamada de tu función. AWS Lambda

En este ejemplo se muestra una acción `PlayAudio`.

```
{
  "Type": "PlayAudio",
  "Parameters": {
    "CallId": "call-id-1",
    "ParticipantTag": "LEG-A",
    "PlaybackTerminators": ["1", "8", "#"],
    "Repeat": "5",
    "AudioSource": {
      "Type": "S3",
      "BucketName": "valid-S3-bucket-name",
      "Key": "wave-file.wav"
    }
  }
}
```

En este ejemplo se muestra una acción `RecordAudio`.

```
{
  "Type": "RecordAudio",
  "Parameters": {
    "CallId": "call-id-1",
    "DurationInSeconds": "10",
    "SilenceDurationInSeconds": 3,
    "SilenceThreshold": 100,
    "RecordingTerminators": [
      "#"
    ],
    "RecordingDestination": {
      "Type": "S3",
      "BucketName": "valid-bucket-name",
      "Prefix": "valid-prefix-name"
    }
  }
}
```

```
}
```

Una vez que el servicio de audio PSTN ejecuta la acción, vuelve a invocar la AWS Lambda función con una indicación de éxito o de fallo.

La aplicación también puede realizar llamadas telefónicas salientes y utilizar la AWS Lambda función para controlar el flujo de llamadas, la experiencia de la persona que llama y el contexto de la llamada. En este caso, llamas a la [CreateSipMediaApplicationCall](#) API y AWS Lambda se invoca con un NEW_OUTBOUND_CALL evento. Una vez respondida la llamada, puede devolver acciones, como reproducir un mensaje de voz y recopilar los dígitos introducidos por el usuario. También puedes activar tu AWS Lambda función mediante la [UpdateSipMediaApplicationCall](#) API para implementar temporizadores, silenciamiento de participantes y salas de espera.

Enrutamiento de llamadas y eventos a AWS Lambda funciones para audio PSTN del SDK de Amazon Chime

El servicio de audio PSTN ofrece las siguientes formas de dirigir las llamadas entrantes a su centro de trabajo para recibir AWS Lambda tratamiento.

- Puede enrutar las llamadas en función del número al que se llama. Para ello, un administrador de Amazon Chime SDK crea una regla SIP con el tipo de disparador establecido en Al número de teléfono. Este número de teléfono debe estar en el inventario de números de teléfono del SDK de Amazon Chime, en la misma AWS cuenta que la regla SIP.
- Puede enrutar las llamadas a la AWS Lambda función en función del URI de solicitud de una llamada SIP entrante del Voice Connector. Para ello, un administrador de Amazon Chime SDK crea una regla SIP con el tipo de activador establecido en Solicitar nombre de host de URI. Este campo debe contener un nombre de dominio completo especificado en el campo «nombre de host saliente» de un conector de voz que se aprovisiona en la misma AWS cuenta que la regla SIP.

Note


Cuando se utiliza el tipo de activador de nombre de host de URI solicitado, el servicio de audio PSTN valida la parte de la entrada Request-URI (la user parte anterior a la firma).

@ Debe utilizar el formato [Backus-Naur aumentado](#). Longitud requerida: entre 1 y 36, ambos inclusive. Usa los siguientes valores: a-z, A-Z, 0-9, &, =, +, \$, /, %, -, _, !, ~, *, (,), (.). Si su proveedor de SIP necesita pasar valores más largos, utilice un

encabezado SIP personalizado en su lugar. Para obtener más información, consulte [Uso de encabezados SIP en el servicio de audio PTSN de Amazon Chime SDK](#).

A continuación, el administrador aprovisiona al menos una aplicación multimedia SIP de destino. Si lo desea, puede aprovisionar varias aplicaciones multimedia SIP por orden de prioridad para admitir la redundancia y la conmutación por error. Por ejemplo, puede aprovisionar dos aplicaciones multimedia SIP en dos AWS regiones diferentes y especificar su orden de prioridad. Si una regla SIP tiene más de una aplicación multimedia SIP de destino, las funciones de Lambda de la aplicación multimedia SIP se invocan en orden de prioridad. La AWS Lambda función de la aplicación multimedia SIP con el orden de prioridad más alto (el número más pequeño, como 1) se ejecuta primero. Si el servicio de audio PSTN no puede invocar esa AWS Lambda función, se invoca la AWS Lambda función de la aplicación multimedia SIP que tenga el siguiente orden de prioridad más alto (el siguiente número mínimo, como 2). Si fallan todos los intentos de ejecutar las aplicaciones multimedia SIP especificadas en la regla SIP, el servicio de audio PSTN cuelga.

Una vez provistas las reglas SIP y las aplicaciones multimedia SIP necesarias, el servicio de audio PSTN dirige las llamadas entrantes a tu función. AWS Lambda El siguiente diagrama muestra una secuencia típica que utiliza el tipo de activador Al número de teléfono.



En el diagrama:

1. El servicio de audio PSTN recibe una llamada entrante a un número de teléfono previsto en una regla SIP de la misma cuenta. AWS
2. A continuación, el servicio de audio PSTN evalúa la regla SIP y busca la aplicación multimedia SIP con el orden de prioridad más alto (en este caso, la prioridad 1).
3. A continuación, el servicio invoca la AWS Lambda función asociada a la aplicación multimedia SIP.
4. Opcional. Si el servicio no puede invocar el orden de prioridad más alto AWS Lambda asociado, intentará ejecutar la aplicación multimedia SIP con el siguiente orden de prioridad más alto (en este caso, la prioridad 2), si existe.
5. Opcional. Si todas las aplicaciones multimedia SIP de destino fallan, el servicio de audio PSTN interrumpe la llamada.

El siguiente diagrama muestra una regla típica que utiliza un tipo de activador Solicitar nombre de host de URI.

Incoming call

Voice Connector Host name	1234567890abcdef0.voiceconnector.chime.aws



SIP rule

ID	b8be60f8-788c-4a30-b489-62531291cf
Trigger Type	Request URI hostname
Target	81bdd897-2948-474d-849e-9a754a136f28
Trigger Value	12345678cdef0.voiceconnector.chime.aws
Priority	1
Name	Rule-5678

En el diagrama:

1. El servicio de audio PSTN recibe una llamada entrante en un conector de voz del SDK de Amazon Chime con un nombre de host de URI de solicitud que coincide con una regla SIP aprovisionada en la misma cuenta. AWS
2. A continuación, el servicio evalúa la regla SIP y busca la aplicación multimedia SIP con la prioridad más baja (en este caso, la única aplicación multimedia SIP de destino con prioridad 1).
3. A continuación, el servicio invoca la AWS Lambda función asociada a la aplicación multimedia SIP.
4. Opcional. Si el servicio no puede invocar la AWS Lambda asociada a la prioridad más baja, intenta ejecutar la aplicación multimedia SIP con la siguiente prioridad más baja, si existe. En este caso, solo hay una aplicación multimedia SIP de destino.
5. Opcional. Si todas las aplicaciones multimedia SIP de destino fallan, el servicio de audio PSTN interrumpe la llamada.

Además, puede crear una llamada saliente y, posteriormente, invocar su función de AWS Lambda para un procesamiento adicional mediante la API [CreateSIPMediaApplicationCall](#). Para usar esta API, debe especificar el ID de la aplicación multimedia SIP aprovisionada como parámetro.

Por último, puedes activar tu AWS Lambda función en cualquier momento mientras una llamada esté activa mediante la [UpdateSIPMediaApplicationCall](#) API. Para usar la API, debe especificar el ID de la aplicación multimedia SIP aprovisionada como parámetro.

Enrutamiento de llamadas a AWS Lambda funciones para audio PSTN del SDK de Amazon Chime ()AWS CLI

Este tutorial lo guía a través del proceso de configuración del enrutamiento de llamadas a funciones de Lambda mediante el servicio de audio PSTN del SDK de Amazon Chime. Aprenderá a crear funciones Lambda, configurar aplicaciones multimedia SIP y configurar reglas SIP para gestionar las llamadas entrantes.

Requisitos previos

Antes de comenzar este tutorial, asegúrese de hacer lo siguiente:

- Instale el AWS CLI. Para obtener más información, consulte [Instalación o actualización de la versión más reciente de la AWS CLI](#) en la Guía del usuario de AWS CLI .

- Configúrelo AWS CLI con las credenciales adecuadas. Si aún no ha configurado sus credenciales, ejecute `aws configure`
- Tenga familiaridad básica con los conceptos del AWS Lambda SDK de Amazon Chime.
- Configure permisos suficientes para crear y administrar los recursos del SDK y Lambda de Amazon Chime en su cuenta de AWS.
- Para el enrutamiento basado en números de teléfono, debes tener un número de teléfono en tu inventario de números de teléfono del SDK de Amazon Chime.
- Para el enrutamiento basado en un conector de voz, debe tener un conector de voz configurado en su cuenta.

Consideraciones sobre costos

El tutorial incluye instrucciones de limpieza para garantizar que no incurras en cargos continuos una vez finalizado el proceso. Para obtener más información, consulte los precios del [SDK de Amazon Chime](#).

Empecemos por configurar el enrutamiento de llamadas para el audio PSTN del SDK de Amazon Chime.

Busque y aprovisiona números de teléfono

Antes de crear reglas SIP con activadores de números de teléfono, debe tener números de teléfono en su inventario del SDK de Amazon Chime. A continuación, te explicamos cómo buscar los números de teléfono disponibles y proporcionarlos.

Example: busca los números de teléfono disponibles

```
# Search for available toll-free phone numbers
aws chime-sdk-voice search-available-phone-numbers \
  --phone-number-type TollFree \
  --country US \
  --toll-free-prefix 844 \
  --max-results 5 \
  --region us-east-1
```

Este comando busca los números de teléfono gratuitos disponibles con el prefijo 844 en EE. UU. Puede modificar los parámetros para buscar diferentes tipos de números.

Example: Proporcione un número de teléfono

Cuando encuentres un número de teléfono disponible, puedes aprovisionarlo mediante el siguiente comando:

```
# Order a phone number
aws chime-sdk-voice create-phone-number-order \
  --product-type SipMediaApplicationDialIn \
  --e164-phone-numbers "+18445550100" \
  --region us-east-1
```

+18445550100Sustitúyalo por un número de teléfono real disponible en los resultados de la búsqueda. Este comando proporcionará el número de teléfono a tu cuenta.

Example: Comprueba el estado del número de teléfono

Después de pedir un número de teléfono, puede comprobar su estado:

```
# Get the phone number order status
aws chime-sdk-voice get-phone-number-order \
  --phone-number-order-id abcd1234-5678-90ab-cdef-EXAMPLE55555 \
  --region us-east-1
```

Sustituya el identificador del pedido por el devuelto por el `create-phone-number-order` comando.

Example: incluye los números de teléfono de tu inventario

Para ver todos los números de teléfono de tu inventario:

```
# List all phone numbers
aws chime-sdk-voice list-phone-numbers \
  --region us-east-1
```

Para encontrar números de teléfono no asignados que se puedan usar para las reglas SIP:

```
# List unassigned phone numbers
```

```
aws chime-sdk-voice list-phone-numbers \  
  --region us-east-1 \  
  --query "PhoneNumbers[?Status=='Unassigned'].E164PhoneNumber"
```

Crear una función Lambda para la gestión de llamadas

Ahora, vamos a crear una función Lambda que gestione las llamadas entrantes. La función recibirá los eventos del servicio de audio PSTN y responderá con instrucciones sobre cómo gestionar la llamada.

Example: Crear un rol de IAM para Lambda

Antes de crear la función Lambda, debe crear un rol de IAM que conceda los permisos necesarios.

```
cat > lambda-trust-policy.json << EOF  
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Principal": {  
        "Service": "lambda.amazonaws.com"  
      },  
      "Action": "sts:AssumeRole"  
    }  
  ]  
}
```

```
aws iam create-role --role-name ChimeSDKLambdaRole \  
  --assume-role-policy-document file://lambda-trust-policy.json
```

```
aws iam attach-role-policy --role-name ChimeSDKLambdaRole \  
  --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaBasicExecutionRole
```

Estos comandos crean una función de IAM que permite a Lambda asumirla y adjuntar la política de ejecución básica, que proporciona permisos para que Lambda escriba registros. CloudWatch

Example Cree una función de Lambda:

Ahora, cree una función Lambda sencilla que gestione las llamadas entrantes.

```
mkdir -p lambda
cat > lambda/index.js << EOF
exports.handler = async (event) => {
  console.log('Received event:', JSON.stringify(event, null, 2));

  // Simple call handling logic
  const response = {
    SchemaVersion: '1.0',
    Actions: [
      {
        Type: 'Speak',
        Parameters: {
          Engine: 'neural',
          Text: 'Hello! This is a test call from Amazon Chime SDK PSTN Audio.',
          VoiceId: 'Joanna'
        }
      },
      {
        Type: 'Hangup',
        Parameters: {
          SipResponseCode: '200'
        }
      }
    ]
  };

  return response;
};
EOF
```

```
cd lambda
zip -r function.zip index.js
cd ..
```

Get your AWS account ID

```
ACCOUNT_ID=$(aws sts get-caller-identity --query Account --output text)

aws lambda create-function \
  --function-name ChimeSDKCallHandler \
  --runtime nodejs18.x \
  --role arn:aws:iam:${ACCOUNT_ID}:role/ChimeSDKLambdaRole \
  --handler index.handler \
  --zip-file fileb://lambda/function.zip
```

Esta función Lambda responde a las llamadas entrantes con un mensaje hablado y, a continuación, cuelga.

Example: Añadir el permiso de Lambda para el SDK de Amazon Chime

Conceda permiso al servicio Amazon Chime SDK para invocar su función Lambda.

```
# Get your AWS account ID
ACCOUNT_ID=$(aws sts get-caller-identity --query Account --output text)

aws lambda add-permission \
  --function-name ChimeSDKCallHandler \
  --statement-id ChimeSDK \
  --action lambda:InvokeFunction \
  --principal voiceconnector.chime.amazonaws.com \
  --source-account ${ACCOUNT_ID}
```

Este comando permite que el servicio Amazon Chime SDK Voice Connector invoque la función Lambda.

Cree una aplicación multimedia SIP

Las aplicaciones multimedia SIP conectan la función Lambda al servicio de audio PSTN. En esta sección, creará una aplicación multimedia SIP que utilice la función Lambda.

Example: Cree la aplicación multimedia SIP

```
# Get your Lambda function ARN
LAMBDA_ARN=$(aws lambda get-function --function-name ChimeSDKCallHandler --query
  Configuration.FunctionArn --output text)
```

```
aws chime-sdk-voice create-sip-media-application \  
  --aws-region us-east-1 \  
  --name "MyCallHandlerApp" \  
  --endpoints "[{\"LambdaArn\": \"${LAMBDA_ARN}\"}]"
```

La aplicación multimedia SIP actúa como un puente entre el servicio de audio PSTN y la función Lambda.

Example: Obtenga el ID de la aplicación multimedia SIP

Tras crear la aplicación multimedia SIP, necesitará recuperar su ID para utilizarla más adelante en el tutorial.

```
SIP_MEDIA_APP_ID=$(aws chime-sdk-voice list-sip-media-applications \  
  --query "SipMediaApplications[?Name=='MyCallHandlerApp'].SipMediaApplicationId" \  
  --output text)  
  
echo "SIP Media Application ID: ${SIP_MEDIA_APP_ID}"
```

Anote el ID de la aplicación multimedia SIP que devuelve este comando, ya que lo necesitará al crear reglas SIP.

Configure el enrutamiento de llamadas con reglas SIP

Las reglas SIP determinan cómo se enrutan las llamadas entrantes a las aplicaciones multimedia SIP. Puede crear reglas basadas en números de teléfono o nombres de host de Voice Connector.

Example: Cree una regla SIP con un activador de números de teléfono

Para enrutar las llamadas en función de un número de teléfono, usa el siguiente comando:

```
# Get an unassigned phone number from your inventory  
PHONE_NUMBER=$(aws chime-sdk-voice list-phone-numbers \  
  --query "PhoneNumbers[?Status=='Unassigned'].E164PhoneNumber | [0]" \  
  --output text)  
  
# If no unassigned phone number is found, you'll need to provision one  
if [ -z "$PHONE_NUMBER" ] || [ "$PHONE_NUMBER" == "None" ]; then  
  echo "No unassigned phone numbers found. Please provision a phone number first."  
  exit 1
```



```
fi

echo "Using phone number: ${PHONE_NUMBER}"

aws chime-sdk-voice create-sip-rule \
  --name "IncomingCallRule" \
  --trigger-type ToPhoneNumber \
  --trigger-value "${PHONE_NUMBER}" \
  --target-applications "[{\"SipMediaApplicationId\": \"${SIP_MEDIA_APP_ID}\", \"Priority\": 1}]"
```

Este comando crea una regla SIP que enruta las llamadas a su número de teléfono a su aplicación multimedia SIP.

Example: Cree una regla SIP con el activador Request URI hostname

Como alternativa, puede enrutar las llamadas en función del URI de solicitud de una llamada SIP entrante del Voice Connector:

```
# Replace with your Voice Connector hostname
VOICE_CONNECTOR_HOST="example.voiceconnector.chime.aws"

aws chime-sdk-voice create-sip-rule \
  --name "VoiceConnectorRule" \
  --trigger-type RequestUriHostname \
  --trigger-value "${VOICE_CONNECTOR_HOST}" \
  --target-applications "[{\"SipMediaApplicationId\": \"${SIP_MEDIA_APP_ID}\", \"Priority\": 1}]"
```

Sustituya el nombre de host por el nombre de host de salida de su Voice Connector.

Configure la redundancia con múltiples aplicaciones multimedia SIP

Para obtener redundancia y conmutación por error, puede crear varias aplicaciones multimedia SIP en la misma región de AWS y especificar su orden de prioridad.

Example: Crear una función Lambda de respaldo

Primero, cree una función Lambda de respaldo en la misma región.

```
cat > lambda/backup-index.js >< EOF
```

```

exports.handler = async (event) => {
  console.log('Received event in backup handler:', JSON.stringify(event, null, 2));

  // Simple call handling logic for backup
  const response = {
    SchemaVersion: '1.0',
    Actions: [
      {
        Type: 'Speak',
        Parameters: {
          Engine: 'neural',
          Text: 'Hello! This is the backup handler for Amazon Chime SDK PSTN Audio.',
          VoiceId: 'Matthew'
        }
      },
      {
        Type: 'Hangup',
        Parameters: {
          SipResponseCode: '200'
        }
      }
    ]
  };

  return response;
};
EOF

```

```

cd lambda
zip -r backup-function.zip backup-index.js
cd ..

```

```

# Get your AWS account ID
ACCOUNT_ID=$(aws sts get-caller-identity --query Account --output
text)

aws lambda create-function \
--function-name ChimeSDKBackupHandler \
--runtime nodejs18.x \
--role arn:aws:iam::${ACCOUNT_ID}:role/ChimeSDKLambdaRole \

```

```
--handler backup-index.handler \  
--zip-file fileb://lambda/backup-function.zip
```

Example: Añada el permiso Lambda para el SDK de Amazon Chime a la función de copia de seguridad

```
# Get your AWS account ID  
ACCOUNT_ID=$(aws sts get-caller-identity --query Account --output  
text)  
  
aws lambda add-permission \  
--function-name ChimeSDKBackupHandler \  
--statement-id ChimeSDK \  
--action lambda:InvokeFunction \  
--principal voiceconnector.chime.amazonaws.com \  
--source-account ${ACCOUNT_ID}
```

Example: Cree una aplicación multimedia SIP de respaldo

```
# Get your backup Lambda function ARN  
BACKUP_LAMBDA_ARN=$(aws lambda get-function --function-name ChimeSDKBackupHandler --  
query Configuration.FunctionArn --output text)  
  
aws chime-sdk-voice create-sip-media-application \  
--aws-region us-east-1 \  
--name "BackupCallHandlerApp" \  
--endpoints "[{\"LambdaArn\":\"${BACKUP_LAMBDA_ARN}\"}]"  
  
# Get the backup SIP media application ID  
BACKUP_SIP_MEDIA_APP_ID=$(aws chime-sdk-voice list-sip-media-applications \  
--query "SipMediaApplications[?Name=='BackupCallHandlerApp'].SipMediaApplicationId" \  
--output text)
```

Example: Obtenga el ID de la regla SIP

```
SIP_RULE_ID=$(aws chime-sdk-voice list-sip-rules \  
--query "SipRules[?Name=='IncomingCallRule'].SipRuleId" \  
--output text)
```

Example: Actualice la regla SIP para incluir ambas aplicaciones con prioridades

```
aws chime-sdk-voice update-sip-rule \  
  --sip-rule-id ${SIP_RULE_ID} \  
  --target-applications "[{\"SipMediaApplicationId\":\"${SIP_MEDIA_APP_ID}\",\"Priority\  
\":1},{\"SipMediaApplicationId\":\"${BACKUP_SIP_MEDIA_APP_ID}\",\"Priority\":2}]"
```

Este comando actualiza la regla SIP para incluir las aplicaciones multimedia SIP principales y de respaldo con sus prioridades respectivas.

Crea llamadas salientes

También puede crear llamadas salientes que invoquen su función Lambda mediante la API. `CreateSIPMediaApplicationCall`

```
# Use a phone number from your inventory for outbound calling  
FROM_PHONE_NUMBER=${PHONE_NUMBER}  
TO_PHONE_NUMBER="+12065550102" # Replace with a valid destination number  
  
aws chime-sdk-voice create-sip-media-application-call \  
  --from-phone-number "${FROM_PHONE_NUMBER}" \  
  --to-phone-number "${TO_PHONE_NUMBER}" \  
  --sip-media-application-id ${SIP_MEDIA_APP_ID}
```

Sustituya el número de teléfono de destino por un número válido. Debes tener los números de teléfono en tu inventario para poder realizar llamadas reales.

Activar Lambda durante una llamada activa

Puede activar la función Lambda durante una llamada activa mediante la `UpdateSIPMediaApplicationCall` API.

```
# Replace with an actual transaction ID from an active call  
TRANSACTION_ID="txn-3ac9de3f-6b5a-4be9-9e7e-EXAMPLE33333"  
  
aws chime-sdk-voice update-sip-media-application-call \  
  --sip-media-application-id ${SIP_MEDIA_APP_ID} \  
  --transaction-id ${TRANSACTION_ID} \  
  --arguments '{"action":"custom-action}"'
```

El identificador de transacción se proporciona en los datos del evento que se envían a la función Lambda cuando hay una llamada activa.

Eliminar recursos

Cuando termine este tutorial, debe eliminar los recursos que creó para evitar incurrir en cargos adicionales.

Example: Elimine las reglas SIP

```
# Get the SIP rule ID if you don't have it
SIP_RULE_ID=$(aws chime-sdk-voice list-sip-rules \
  --query "SipRules[?Name=='IncomingCallRule'].SipRuleId" \
  --output text)

aws chime-sdk-voice delete-sip-rule --sip-rule-id ${SIP_RULE_ID}
```

Example: Eliminar aplicaciones multimedia SIP

```
# Get SIP media application IDs if you don't have them
SIP_MEDIA_APP_ID=$(aws chime-sdk-voice list-sip-media-applications \
  --query "SipMediaApplications[?Name=='MyCallHandlerApp'].SipMediaApplicationId" \
  --output text)

BACKUP_SIP_MEDIA_APP_ID=$(aws chime-sdk-voice list-sip-media-applications \
  --query "SipMediaApplications[?Name=='BackupCallHandlerApp'].SipMediaApplicationId" \
  --output text)

aws chime-sdk-voice delete-sip-media-application --sip-media-application-id
${SIP_MEDIA_APP_ID}
aws chime-sdk-voice delete-sip-media-application --sip-media-application-id
${BACKUP_SIP_MEDIA_APP_ID}
```

Example: Eliminar funciones Lambda

```
aws lambda delete-function --function-name ChimeSDKCallHandler
aws lambda delete-function --function-name ChimeSDKBackupHandler
```

Example: Eliminar el rol de IAM

```
aws iam detach-role-policy --role-name ChimeSDKLambdaRole \
```

```
--policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaBasicExecutionRole

aws iam delete-role --role-name ChimeSDKLambdaRole
```

Example: Publicar números de teléfono

Si ya no necesitas los números de teléfono, puedes liberarlos:

```
# List phone numbers
aws chime-sdk-voice list-phone-numbers

# Delete a specific phone number
aws chime-sdk-voice delete-phone-number --phone-number-id ${PHONE_NUMBER}
```

Ten en cuenta que los números de teléfono pasan al estado `ReleaseInProgress` «» durante 7 días antes de publicarse por completo. Durante este período, puede restaurarlos mediante el `restore-phone-number` comando si es necesario.

Paso a la producción

En este tutorial se muestra la funcionalidad básica del enrutamiento de llamadas a funciones de Lambda mediante el audio PSTN del SDK de Amazon Chime. Sin embargo, para los entornos de producción, debe tener en cuenta las siguientes prácticas recomendadas:

Consideraciones de seguridad

- Implemente permisos con privilegios mínimos. Cree políticas de IAM personalizadas que concedan únicamente los permisos específicos que necesitan sus funciones de Lambda.
- Agregue condiciones de ARN de origen a los permisos de Lambda. Restrinja qué aplicaciones multimedia SIP pueden invocar sus funciones Lambda.
- Implemente la validación de entradas. Añada validación a las funciones de Lambda para asegurarse de que solo procesen eventos válidos.
- Considere la posibilidad de implementar una VPC. Para mejorar la seguridad, implemente las funciones de Lambda en una VPC con los grupos de seguridad adecuados.
- Cifre los datos confidenciales. AWS Key Management Service Úselo para cifrar cualquier dato confidencial que utilice su aplicación.

Consideraciones sobre la arquitectura

- Implemente la supervisión y el registro. Configure CloudWatch alarmas y registros para supervisar el estado y el rendimiento de su aplicación.
- Añada la gestión de errores. Implemente una gestión integral de errores en sus funciones de Lambda.
- Tenga en cuenta los límites de escalado. Tenga en cuenta las cuotas de servicio y solicite aumentos si es necesario para un gran volumen de llamadas.
- Implemente la infraestructura como código. CloudFormation Úselo AWS CDK para implementar su infraestructura.
- Configure CI/CD canalizaciones. Implemente la integración y el despliegue continuos de sus funciones de Lambda.

Para obtener más información sobre la creación de aplicaciones listas para la producción, consulte:

- [AWS Marco de buena arquitectura](#)
- [Prácticas recomendadas para seguridad, identidad y conformidad](#)
- [Aplicaciones sin servidor](#)

Siguientes pasos


Ahora que ha aprendido a enrutar llamadas a funciones de Lambda mediante el audio PSTN del SDK de Amazon Chime, puede explorar funciones más avanzadas:

- Intégrelo con Amazon Lex para gestionar la interacción del diálogo en un escenario de agente inteligente. Para obtener más información, consulte [Creación de un bot de Amazon Lex V2 para la mensajería de Amazon Chime SDK](#).
- Configure el análisis de voz para obtener información a partir de sus llamadas. Para obtener más información, consulte [Generación de información a partir de las llamadas mediante el análisis de llamadas para el Amazon Chime SDK](#).
- Explore las acciones avanzadas de control de llamadas para crear flujos de llamadas sofisticados. Para obtener más información, consulte [Uso de las configuraciones de análisis de llamadas para Amazon Chime SDK](#).


Obtenga información acerca del uso registros de llamadas del servicio de audio PSTN de Amazon Chime SDK para terminar una llamada

El servicio de audio PSTN puede funcionar en uno o más tramos de llamada. Por ejemplo, tiene un solo tramo de llamada cuando graba o entrega un correo de voz y tiene varios tramos de llamadas cuando se une a una reunión de Amazon Chime SDK.


El siguiente diagrama muestra el flujo de llamadas de tramo único.



En el siguiente diagrama se muestra la arquitectura de una llamada de varios tramos.




El siguiente diagrama muestra el flujo de llamadas puenteadas de varios tramos.



Descripción del flujo de llamadas para el audio Amazon Chime SDK PSTN

Este diagrama muestra el flujo de una llamada a través del servicio de audio PSTN del SDK de Amazon Chime y la función de un cliente. AWS Lambda En este ejemplo, la aplicación reproduce un mensaje para la persona que llama, recopila dígitos multifrecuencia (DTMF) de doble tono y, a continuación, los conecta a una reunión de Amazon Chime SDK.

Los números del diagrama corresponden a las explicaciones numeradas que aparecen debajo del diagrama.



En el diagrama:

1. El servicio de audio PSTN de Amazon Chime SDK recibe una llamada a un número de teléfono que se proporciona en una regla SIP.
2. El servicio de audio PSTN busca la aplicación multimedia SIP asociada e invoca la AWS Lambda función asociada con un evento (LEG-A). `NEW_INBOUND_CALL`
3. La AWS Lambda función devuelve una lista de acciones, que incluye instrucciones al servicio de audio PSTN para que responda a la llamada `PlayAudioAndGetDigits`, reproduzca un archivo de audio para la persona que llama y recopile los dígitos DTMF introducidos por la persona que llama.
4. El servicio de audio PSTN responde a la llamada, reproduce un mensaje de audio y recopila los dígitos DTMF introducidos por la persona que llama.
5. El servicio de audio PSTN invoca la función con la entrada de dígitos DTMF. AWS Lambda La AWS Lambda función usa el AWS SDK para crear una reunión del SDK de Amazon Chime y un asistente a la reunión.
6. Cuando el AWS SDK devuelve un `MeetingId` y `AttendeeId`, la AWS Lambda función devuelve una acción para unirse a la llamada a la reunión del SDK de Amazon Chime (LEG-B).
7. Se establece una sesión de protocolo de transporte en tiempo real (RTP) entre la persona que llama desde la red telefónica pública conmutada (PSTN) y el servicio multimedia Amazon Chime SDK.
8. Cuando la persona que llama a la PSTN cuelga, el servicio de audio de la PSTN invoca la AWS Lambda función con un evento `HANGUP` y la función elimina al asistente. AWS Lambda

AWS Lambda Funciones de creación para el servicio de audio PSTN del SDK de Amazon Chime

En los temas de esta sección se explica cómo crear AWS Lambda las funciones que utiliza el servicio de audio PSTN.

Contenido

- [Descripción de los eventos de telefonía para el servicio de audio PSTN de Amazon Chime SDK](#)
- [Descripción de las acciones del servicio de audio PSTN de Amazon Chime SDK](#)
- [Más información sobre los eventos de telefonía que invocan AWS Lambda funciones para el servicio de audio PSTN del SDK de Amazon Chime](#)
- [Respuesta a las invocaciones con listas de acciones mediante el servicio de audio PSTN de Amazon Chime SDK](#)

- [Acciones compatibles con el servicio de audio PSTN de Amazon Chime SDK](#)
- [Uso de encabezados SIP en el servicio de audio PTSN de Amazon Chime SDK](#)
- [Uso de registros de detalles de llamada en el servicio de audio PTSN de Amazon Chime SDK](#)
- [Descripción de los tiempos de espera y los reintentos del servicio de audio PTSN de Amazon Chime SDK](#)
- [Depuración y solución de problemas del servicio de audio PTSN de Amazon Chime SDK](#)
- [Descripción de VoiceFocus del servicio de audio PTSN de Amazon Chime SDK](#)
- [Servicio de audio Amazon Chime SDK PSTN](#)

Descripción de los eventos de telefonía para el servicio de audio PSTN de Amazon Chime SDK

El servicio de audio invoca su AWS AWS Lambda función cuando se producen determinados eventos durante una llamada. El siguiente ejemplo muestra los eventos y el texto que sigue al ejemplo explica cada evento.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": 3,
  "InvocationEventType": "event-type",
  "CallDetails": {
    "TransactionId": "transaction-id-1",
    "AwsAccountId": "aws-acct-id-1",
    "AwsRegion": "us-east-1",
    "SipMediaApplicationId": "sip-media-app-id-1",
    "Participants": [
      {
        "CallId": "call-id-1",
        "ParticipantTag": "LEG-A",
        "To": "e164PhoneNumber",
        "From": "e164PhoneNumber",
        "Direction": "Inbound/Outbound",
        "StartTimeInMilliseconds": "1641998241509",
        "Status": "Connected/Disconnected"
      }
    ]
  }
}
```

SchemaVersion

La versión del esquema utilizada para crear este objeto de evento.

Sequence

La secuencia de eventos que invocan su función. AWS Lambda Cada vez que se invoca la función durante una llamada, la secuencia se incrementa.

InvocationEventType

El tipo de evento que desencadena una AWS Lambda invocación. Para obtener más información, consulte [Event types \(Tipos de eventos\)](#) más adelante en este tema.

CallDetails

Información sobre la llamada asociada a la AWS Lambda invocación.

TransactionId

El ID de una llamada asociada a una AWS Lambda invocación.

AwsAccountId

El ID de AWS cuenta asociado a la aplicación multimedia SIP que dio lugar al enrutamiento de la llamada.

SipMediaApplicationId

El ID de la aplicación multimedia SIP asociada a la llamada.

Participants

Información sobre los participantes de la llamada que invoca una AWS AWS Lambda función.

CallId

Un ID único asignado a cada participante.

ParticipantTag

Cada participante de la llamada recibe una etiqueta, LEG-A o LEG-B.

To

El número de teléfono «para» del participante en formato E.164.

From

El número de teléfono del participante en formato E.164.

Direction

La dirección de la que proviene el tramo de una llamada. Inbound representa una llamada realizada al servicio de audio. Outbound representa una llamada realizada desde el servicio de audio.

StartTimeInMilliseconds

El tiempo de la época en milisegundos, que comienza cuando un participante se une a una llamada.

Status

Si un participante está `Connected` o `Disconnected`

Event types (Tipos de eventos)

El servicio de audio invoca la función de Lambda con los siguientes tipos de eventos:

NEW_INBOUND_CALL

Se ha iniciado una nueva llamada mediante un número de teléfono asociado a su aplicación multimedia SIP.

NEW_OUTBOUND_CALL

Se ha realizado una nueva llamada saliente a través de la [CreateSipMediaApplicationCall](#) API.

ACTION_SUCCESSFUL

Se ha realizado correctamente una acción devuelta por tu AWS Lambda función. Las acciones finalizadas satisfactoriamente incluyen aquellos `ActionData` que coincidan con la acción.

```
"ActionData": {  
    // The previous successful action  
},
```

ACTION_FAILED

Una acción devuelta por tu AWS Lambda función no se ha realizado correctamente. Entre las acciones fallidas se incluyen `ActionData` que coinciden con la acción fallida, un tipo de error y un mensaje de error que describe el error:

```
"ActionData": {  
  // The previous unsuccessful action  
  "ErrorType": "error-type",  
  "ErrorMessage": "error message"  
},
```

ACTION_INTERRUPTED

Una invocación a la [UpdateSipMediaApplicationCall](#) API interrumpió una acción en proceso de ejecución. Los ActionData incluyen las acciones interrumpidas:

```
"ActionData": {  
  // The action that was interrupted  
},
```

HANGUP

Un usuario o la aplicación colgaron el tramo de una llamada. Los ActionData incluyen los siguientes detalles sobre el evento:

```
"ActionData": {  
  "Type": "Hangup",  
  "Parameters": {  
    "SipResponseCode": 486,  
    "CallId": "c70f341a-adde-4406-9dea-1e01d34d033d",  
    "ParticipantTag": "LEG-A"  
  }  
},
```

Type

Colgar.

Parameters

Información sobre el evento HANGUP:

- SipResponseCode— El código de respuesta asociado al evento. Los códigos más comunes son:

- 0 — Borrado normal
- 480 — Sin respuesta
- 486 — Usuario ocupado
- CallIdEl identificador del participante que colgó el teléfono.
- ParticipantTagLa etiqueta del participante que colgó.

CALL_ANSWERED

El servicio de audio respondió a una llamada entrante. Este evento se devuelve en una llamada telefónica externa, a menos que la llamada sea transitoria.

INVALID_LAMBDA_RESPONSE

La respuesta proporcionada a la última AWS Lambda invocación causó un problema. Los `ActionData` incluyen los siguientes campos adicionales:

```
"ErrorType": "error-type-1",  
"ErrorMessage": "error-msg-1"
```

DIGITS_RECEIVED

La aplicación recibió los dígitos del DTMF después de completar una acción de `ReceiveDigits`. Los `ActionData` incluyen los dígitos recibidos.

```
"ActionData": {  
  "ReceivedDigits": ###  
  // The ReceiveDigits action data  
},
```

CALL_UPDATE_REQUESTED

Se ha invocado la [UpdateSipMediaApplicationCall](#) API. Los `ActionData` incluyen información sobre la solicitud de actualización:

```
"ActionData": {  
  "Type": "CallUpdateRequest",
```

```
    "Parameters": {  
      "Arguments": {  
        "leg": "LEG-A"  
      }  
    },  
  },  
}
```

RINGING

Está sonando un tramo de llamada

Descripción de las acciones del servicio de audio PSTN de Amazon Chime SDK

En el servicio de audio PSTN, las aplicaciones multimedia SIP activan funciones. AWS Lambda A su vez, las AWS Lambda funciones pueden devolver una lista de instrucciones conocidas como acciones. Una acción es un elemento que se desea ejecutar durante una llamada telefónica, como enviar o recibir dígitos, unirse a una reunión, etc. Las acciones también pueden devolver datos, por lo que puede pensar en las acciones como objetos con campos de datos. Para obtener más información sobre las acciones que invoca el servicio de audio PSTN, consulte [Descripción de los eventos de telefonía para el servicio de audio PSTN de Amazon Chime SDK](#).

Más información sobre los eventos de telefonía que invocan AWS Lambda funciones para el servicio de audio PSTN del SDK de Amazon Chime

El servicio de audio invoca AWS Lambda funciones en respuesta a diferentes eventos. Cada invocación especifica un tipo de evento de invocación y proporciona los detalles de la llamada, incluidos sus participantes, si corresponde. En los temas siguientes se describen los eventos del servicio de audio que invocan funciones AWS Lambda .


Realización de una llamada saliente para utilizar el servicio de audio PSTN de Amazon Chime SDK

Puede usar la API [CreateSipMediaApplicationCall](#) para finalizar una llamada saliente. La API invoca el punto de conexión de un objeto de SIP `media application ID` especificado. Los clientes pueden controlar el flujo de la llamada realizando diferentes acciones de señalización y [SipMediaApplication](#) desde el punto de conexión.

Si la respuesta es correcta, la API devuelve un código de estado http 202 junto con un ID de transacción, que puede usar con la API [UpdateSipMediaApplicationCall](#) para actualizar una llamada en curso.

El siguiente diagrama muestra las invocaciones realizadas al punto final de la AWS Lambda función para una llamada saliente.

CreateSipMediaApplicationCall() Behavior



El punto de conexión configurado para la aplicación multimedia SIP se invoca para los diferentes estados de la llamada saliente. Cuando un cliente inicia una llamada, Amazon Chime SDK invoca el punto de conexión con un tipo de evento `NEW_OUTBOUND_CALL` de invocación.

En este ejemplo se muestra un evento de invocación típico para una `NEW_OUTBOUND_CALL`.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": 1,
  "InvocationEventType": "NEW_OUTBOUND_CALL",
  "CallDetails": {
    "TransactionId": "transaction-id",
    "AwsAccountId": "aws-account-id",
    "AwsRegion": "us-east-1",
    "SipApplicationId": "sip-application-id",
    "Participants": [
      {
        "CallId": "call-id-1",
        "ParticipantTag": "LEG-A",
        "To": "+1xxxx",
        "From": "+1xxxxxxxx",
        "Direction": "Outbound",
        "StartTimeInMilliseconds": "159700958834234"
      }
    ]
  }
}
```

Se omite cualquier respuesta a una AWS Lambda invocación relacionada con un evento.

Cuando recibimos una notificación `RINGING` del receptor, Amazon Chime SDK vuelve a invocar el punto de conexión configurado.

En este ejemplo se muestra un evento de invocación típico para `RINGING`.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": 1,
  "InvocationEventType": "RINGING",
  "CallDetails": {
    "TransactionId": "transaction-id",
    "AwsAccountId": "aws-account-id",
    "AwsRegion": "us-east-1",
```

```

    "SipApplicationId": "sip-application-id",
    "Participants": [
      {
        "CallId": "call-id-1",
        "ParticipantTag": "LEG-A",
        "To": "+1xxxx",
        "From": "+1xxxxxxxx",
        "Direction": "Outbound",
        "StartTimeInMilliseconds": "159700958834234"
      }
    ]
  }
}

```

Se omite cualquier respuesta a una AWS Lambda invocación relacionada con un evento.

Si el receptor no responde a la llamada o la llamada falla debido a un error, Chime desconecta la llamada e invoca el punto de conexión con el tipo de evento Hangup. Para obtener más información sobre el tipo de evento Hangup, consulte [Uso del servicio de audio PSTN de Amazon Chime SDK para terminar una llamada](#).

Si se responde a la llamada, Chime invoca el punto de conexión con la acción CALL_ANSWERED. En este ejemplo se muestra un evento de invocación típico.

```

{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": 1,
  "InvocationEventType": "CALL_ANSWERED",
  "CallDetails": {
    "TransactionId": "transaction-id",
    "AwsAccountId": "aws-account-id",
    "AwsRegion": "us-east-1",
    "SipApplicationId": "sip-application-id",
    "Participants": [
      {
        "CallId": "call-id-1",
        "ParticipantTag": "LEG-A",
        "To": "+1xxxx",
        "From": "+1xxxxxxxx",
        "Direction": "Outbound",
        "StartTimeInMilliseconds": "159700958834234",
        "Status": "Connected"
      }
    ]
  }
}

```

```
    ]  
  }  
}
```

En este punto, puede devolver las acciones respondiendo a la invocación con una lista de acciones. Si no desea ejecutar ninguna acción, responda con una lista vacía. Puede responder con un máximo de 10 acciones por cada AWS Lambda invocación y puede invocar una función Lambda 1000 veces por llamada. Para obtener más información sobre cómo responder con conjuntos de acciones, consulte [Respuesta a las invocaciones con listas de acciones mediante el servicio de audio PSTN de Amazon Chime SDK](#).

Recepción de una llamada entrante mediante el servicio de audio PSTN de Amazon Chime SDK

Cuando se produce un evento de `NEW_INCOMING_CALL`, el servicio de audio crea un `TransactionID` único y un `CallID` único que persiste hasta que se produce el evento `HANGUP`.

Puede responder de varias maneras a un evento `NEW_INCOMING_CALL`. Por ejemplo:

- Envíe las acciones `PlayAudio` o `RecordAudio` y responda automáticamente a la llamada.
- Envíe una acción `Pause`.
- Envíe una acción `Hangup`, en cuyo caso no se responde a la llamada y no se le cobra al cliente.
- Envíe una acción `CallAndBridge` y añada otro usuario a la llamada.
- No haga nada, el intento de llamada se agota después de 30 segundos.

Cuando se recibe una nueva llamada entrante, la aplicación multimedia SIP invoca una función de AWS Lambda con esta carga útil.

```
{  
  "SchemaVersion": "1.0",  
  "Sequence": 2,  
  "InvocationEventType": "NEW_INBOUND_CALL"  
  "CallDetails": {  
    "TransactionId": "transaction-id",  
    "AwsAccountId": "aws-account-id",  
    "AwsRegion": "us-east-1",  
    "SipRuleId": "sip-rule-id",  
    "SipApplicationId": "sip-application-id",  
    "Participants": [  

```

```

    {
      "CallId": "call-id-1",
      "ParticipantTag": "LEG-A",
      "To": "+12065551212",
      "From": "+15105550101",
      "Direction": "Inbound",
      "StartTimeInMilliseconds": "159700958834234",
      "Status": "Connected"
    }
  ]
}

```

Especificación de acciones en respuesta a eventos de telefonía para el servicio de audio de Amazon Chime SDK PSTN

En el servicio de audio, las aplicaciones multimedia SIP invocan AWS Lambda funciones. A su vez, una función de Lambda puede devolver una lista de instrucciones conocidas como acciones. Una acción es un elemento que se desea ejecutar en un tramo de una llamada telefónica, como enviar o recibir dígitos, unirse a una reunión, etc. Para obtener más información sobre las acciones que invoca el servicio de audio PSTN, consulte [Descripción de los eventos de telefonía para el servicio de audio PSTN de Amazon Chime SDK](#).

Cuando una aplicación multimedia SIP ejecuta correctamente una lista de acciones, la aplicación llama a la AWS Lambda función con un tipo de evento de invocación de. ACTION_SUCCESSFUL Si alguna de las acciones no se completa, la aplicación multimedia SIP llama a la AWS Lambda función con el ACTION_FAILED evento.

La aplicación multimedia SIP solo devuelve ACTION_SUCCESSFUL si todas las acciones de la lista se han realizado correctamente. Si alguna de las acciones de la lista falla, la aplicación multimedia SIP invoca la AWS Lambda función con el ACTION_FAILED evento y borra las acciones restantes de la lista después de la fallida. A continuación, la aplicación multimedia SIP ejecuta la siguiente acción devuelta por la AWS Lambda función. La clave ActionData se utiliza para identificar qué llamada ha invocado la función.

El siguiente evento muestra un ejemplo de carga útil para el tipo de evento de invocación ACTION_SUCCESSFUL después de una acción PlayAudioAndGetDigits.

```

{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": 3,

```



```

"InvocationEventType": "ACTION_SUCCESSFUL",
"ActionData": {
  "Type": "PlayAudioAndGetDigits",
  "Parameters" : {
    "CallId": "call-id-1",
    "AudioSource": {
      "Type": "S3",
      "BucketName": "bucket-name",
      "Key": "failure-audio-file.wav"
    },
    "FailureAudioSource": {
      "Type": "S3",
      "BucketName": "bucket-name",
      "Key": "failure-audio-file.wav"
    },
    "MinNumberOfDigits": 3,
    "MaxNumberOfDigits": 5,
    "TerminatorDigits": ["#"],
    "InBetweenDigitsDurationInMilliseconds": 5000,
    "Repeat": 3,
    "RepeatDurationInMilliseconds": 10000
  },
  "ReceivedDigits": "123"
}
"CallDetails": {
  "TransactionId": "transaction-id",
  "AwsAccountId": "aws-account-id",
  "AwsRegion": "us-east-1",
  "SipRuleId": "sip-rule-id",
  "SipApplicationId": "sip-application-id",
  "Participants": [
    {
      "CallId": "call-id-1",
      "ParticipantTag": "LEG-A",
      "To": "+12065551212",
      "From": "+15105550101",
      "Direction": "Inbound",
      "StartTimeInMilliseconds": "159700958834234",
      "Status": "Connected"
    }
  ]
}
}

```

```
}
```

Cuando alguna acción de una lista no se completa correctamente, la aplicación multimedia SIP invoca la AWS Lambda función para notificarle el error y ejecutar un nuevo conjunto de acciones en esa llamada. El siguiente evento muestra un ejemplo de carga útil para el tipo de evento de invocación ACTION_FAILED después de una acción PlayAudio.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": 4,
  "InvocationEventType": "ACTION_FAILED",
  "ActionData": {
    "Type": "PlayAudio",
    "Parameters": {
      "CallId": "call-id-1",
      "AudioSource": {
        "Type": "S3",
        "BucketName": "bucket-name",
        "Key": "audio-file.wav"
      }
    },
    "ErrorType": "InvalidAudioSource",
    "ErrorMessage": "Audio Source parameter value is invalid."
  },
  "CallDetails": {
    "TransactionId": "transaction-id",
    "AwsAccountId": "aws-account-id",
    "AwsRegion": "us-east-1",
    "SipRuleId": "sip-rule-id",
    "SipApplicationId": "sip-application-id",
    "Participants": [
      {
        "CallId": "call-id-1",
        "ParticipantTag": "LEG-A",
        "To": "+12065551212",
        "From": "+15105550101",
        "Direction": "Inbound",
        "StartTimeInMilliseconds": "159700958834234",
        "Status": "Connected"
      }
    ]
  }
}
```

```
}
```

Recepción de una llamada entrante mediante el servicio de audio PSTN de Amazon Chime SDK

Esta acción `ReceiveDigits` se utiliza para recopilar los dígitos DTMF entrantes y compararlos con una expresión regular. Cuando la aplicación multimedia SIP recibe dígitos que coinciden con la expresión regular, invoca una AWS Lambda función con un `ACTION_SUCCESSFUL` evento. Los dígitos recopilados aparecen en el valor `ReceivedDigits` del objeto `ActionData`.

Por ejemplo:

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": 4,
  "InvocationEventType": "ACTION_SUCCESSFUL",
  "ActionData": {
    "ReceivedDigits": "",
    "Type": "ReceiveDigits",
    "Parameters": {
      "CallId": "call-id-1",
      "InputDigitsRegex": "^\\d{2}#$",
      "InBetweenDigitsDurationInMilliseconds": 5000,
      "FlushDigitsDurationInMilliseconds": 10000
    }
  },
  "CallDetails": {
    "TransactionId": "transaction-id",
    "AwsAccountId": "aws-account-id",
    "AwsRegion": "us-east-1",
    "SipRuleId": "sip-rule-id",
    "SipApplicationId": "sip-application-id",
    "Participants": [
      {
        "CallId": "call-id-1",
        "ParticipantTag": "LEG-A",
        "To": "+12065551212",
        "From": "+15105550101",
        "Direction": "Inbound",
        "StartTimeInMilliseconds": "159700958834234",
        "Status": "Connected"
      }
    ]
  }
}
```

```
    ]
  }
}
```

Una vez que la persona que llama introduce dígitos que coinciden con su patrón de expresión regular, la aplicación multimedia SIP invoca una AWS Lambda función que devuelve el siguiente tipo de carga útil:

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": 5,
  "InvocationEventType": "DIGITS_RECEIVED",
  "ActionData": {
    "ReceivedDigits": "11#",
    "Type": "ReceiveDigits",
    "Parameters": {
      "CallId": "call-id-1",
      "InputDigitsRegex": "^\\d{2}#$",
      "InBetweenDigitsDurationInMilliseconds": 5000,
      "FlushDigitsDurationInMilliseconds": 10000
    }
  },
  "CallDetails": {
    "TransactionId": "transaction-id",
    "AwsAccountId": "aws-account-id",
    "AwsRegion": "us-east-1",
    "SipRuleId": "sip-rule-id",
    "SipApplicationId": "sip-application-id",
    "Participants": [
      {
        "CallId": "call-id-1",
        "ParticipantTag": "LEG-A",
        "To": "+12065551212",
        "From": "+15105550101",
        "Direction": "Inbound",
        "StartTimeInMilliseconds": "159700958834234",
        "Status": "Connected"
      }
    ]
  }
}
```

Consulte un ejemplo práctico en: [-demand-recording GitHub https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-on](https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-on-demand-recording)

Actualización de las llamadas en curso para el audio PTSN de Amazon Chime SDK

Como parte del servicio de audio PSTN, las aplicaciones multimedia SIP permiten configurar las acciones que se ejecutan en una llamada invocando funciones de Lambda definidas por el usuario en función de los eventos de la llamada, como una llamada entrante o dígitos DTMF. La [UpdateSipMediaApplicationCall](#) API le permite activar una función Lambda en cualquier momento mientras una llamada esté activa, sustituyendo las acciones actuales por las nuevas acciones devueltas por la invocación.


Flujo de trabajo

Usas la [UpdateSipMediaApplicationCall](#) API en diversos casos, como añadir participantes a una reunión, silenciar o reactivar el sonido de un usuario, desconectarlo, etc. El siguiente caso de uso describe un flujo de trabajo típico.

Un usuario llama y escucha música mientras Amazon Chime SDK configura la reunión. Una vez completada la configuración, Amazon Chime SDK detiene el audio y admite a la persona que llama a la reunión. A continuación, suponga el uso de un sistema independiente, MyMeetingService, que gestione las reuniones. Todas las llamadas entrantes deben ponerse en espera. Chime notifica las MyMeetingService llamadas entrantes y, a MyMeetingService continuación, crea un asistente para cada llamada y, cuando MyMeetingService está listo para iniciar la reunión, lo notifica a la aplicación multimedia SIP y proporciona un token para unirse a la reunión.

Para gestionar este caso, la función de Lambda debe implementar la siguiente lógica.

- Cuando llega una nueva llamada entrante, se invoca la Lambda con un evento NEW_INBOUND_CALL. La Lambda llama a MyMeetingService y pasa el transactionId que identifica la llamada actual y devuelve la acción PlayAudio.
- Cuando MyMeetingService esté listo para añadir a la persona que ha convocado a la reunión, el servicio llama al [UpdateSipMediaApplicationCall](#) API y pasa la llamada transactionId y JoinToken como parte de sus argumentos. Esta llamada a la API vuelve a activar la función de Lambda, ahora con el evento CALL_UPDATE_REQUESTED. La MyMeetingService pasa JoinToken a la función Lambda como parte del evento y el token se utiliza para devolver la JoinChimeMeeting acción a la aplicación multimedia SIP, que la interrumpe y conecta a la PlayAudio persona que llama a la reunión.



Note

La [UpdateSipMediaApplicationCall](#) API devuelve el HTTP 202 (aceptado). La aplicación multimedia SIP confirma que la llamada está en curso y que se puede actualizar, por lo que intenta invocar la función de Lambda. La invocación se realiza de forma asíncrona, por lo que una respuesta correcta de la API no garantiza que la función de Lambda se haya iniciado o completado.

En el siguiente ejemplo se muestra la sintaxis de solicitud.

```
{
  "SipMediaApplicationId": "string",
  "TransactionId": "string",
  "Arguments": {
    "string": "string"
  }
}
```

Parámetros de solicitud

- **SipMediaApplicationId**: el ID de la aplicación multimedia SIP que gestiona la llamada.
- **TransactionId**: ID de transacción de la llamada. En el caso de las llamadas entrantes, el **TransactionId** se puede obtener del evento **NEW_INCOMING_CALL** pasado a la función de

Lambda en su primera invocación. En el caso de las llamadas salientes, `TransactionId` se devuelve en la respuesta de [CreateSipMediaApplicationCall](#).

- **Argumentos:** argumentos personalizados que se ponen a disposición de la función de Lambda como parte de los datos de la acción `CallUpdateRequest`. Puede contener de 0 a 20 pares de clave-valor.

A continuación se muestra un ejemplo de solicitud:

```
aws chime update-sip-media-application-call --sip-media-application-id
feb37a7e-2b66-49fb-b2dd-30f4780dc36d --transaction-id 1322a4e7-c106-4e70-aaaf-
a8fa4c77c0cb --arguments '{"JoinToken": "abc123"}'
```

Sintaxis de la respuesta

```
{
  "SipMediaApplicationCall": {
    "TransactionId": "string"
  }
}
```

Elementos de respuesta

- **TransactionId**— El identificador de la transacción de llamada, el mismo identificador que el de la solicitud.

En el siguiente ejemplo, se muestra un evento de invocación `CALL_UPDATE_REQUESTED`.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": 2,
  "InvocationEventType": "CALL_UPDATE_REQUESTED",
  "ActionData": {
    "Type": "CallUpdateRequest",
    "Parameters": {
      "Arguments": {
        "string": "string"
      }
    }
  },
  "CallDetails": {
```

```

    ...
  }
}

```

Elementos de evento

- **SchemaVersion**— La versión del esquema JSON (1.0)
- **Secuencia**: el número de secuencia del evento de la llamada
- **InvocationEventType**— El tipo de evento de invocación de Lambda, en este caso, `CALL_UPDATE_REQUESTED`
- **ActionData**— Los datos asociados a la `CallUpdateRequest` acción.
 - **Tipo**: el tipo de acción, en este caso, `CallUpdateRequest`
 - **Parámetros**: los parámetros de la acción
 - **Argumentos**: los argumentos que se pasan como parte de la solicitud de API `UpdateSipMediaApplicationCall`
- **CallDetails**— La información sobre el estado actual de la llamada

Comprensión de las acciones interrumpibles y no interrumpibles


Cuando una función de Lambda devuelve una nueva lista de acciones mientras se ejecutan las acciones existentes, todas las acciones que siguen a la acción en curso se sustituyen por las nuevas acciones. En algunos casos, la función de Lambda interrumpe las acciones en curso para ejecutar nuevas acciones de forma inmediata.

El siguiente diagrama muestra un ejemplo típico. El texto que aparece debajo del diagrama explica la lógica.


Initial actions



Interrupt and replace



Replace after completion



Si la acción 2 es interrumpible, la detenemos y ejecutamos la nueva acción 1 en su lugar.

Si la acción 2 no es interrumpible, se completa antes de que comience la nueva acción 1.

En ambos casos, la acción 3 no se ejecuta.

Si algo interrumpe una acción, la función de Lambda se invoca con un evento `ACTION_INTERRUPTED`. Este evento se utiliza únicamente con fines informativos. La aplicación multimedia SIP ignora todas las acciones devueltas por esta invocación.

Tipos de acciones interrumpibles:

- `PlayAudio`
- `RecordAudio`
- `Pause`

Función de Lambda de ejemplo

En este ejemplo, se muestra una función de Lambda típica que reproduce un archivo de audio, pasa un token de unión y actualiza la llamada.

```
const MMS = require('my-meeting-service');
const myMeetingServiceClient = new MMS.Client();

exports.handler = async (event) => {
  console.log('Request: ' + JSON.stringify(event));

  const playAudio = () => {
    return {
      Type: 'PlayAudio',
      Parameters: {
        ParticipantTag: 'LEG-A',
        AudioSource: {
          Type: 'S3',
          BucketName: 'chime-meetings-audio-files-bucket-name',
          Key: 'welcome.wav'
        }
      }
    }
  }
}
```

```

const joinChimeMeeting = (joinToken) => {
  return {
    Type: 'JoinChimeMeeting',
    Parameters: {
      JoinToken: joinToken
    }
  }
}

const response = (...actions) => {
  const r = {
    SchemaVersion: '1.0',
    Actions: actions
  };
  console.log('Response: ' + JSON.stringify(r));
  return r;
};

switch (event.InvocationEventType) {
  case 'NEW_INBOUND_CALL':
    myMeetingServiceClient.addPendingCall(event.CallDetails.TransactionId);

    return response(playAudio());
  case 'CALL_UPDATE_REQUESTED':
    const joinToken = event.ActionData.Parameters.Arguments['JoinToken'];
    return response(joinChimeMeeting(joinToken));
  default:
    return response();
}
}

```


Uso del servicio de audio PSTN de Amazon Chime SDK para terminar una llamada

Puede usar la API [CreateSipMediaApplicationCall](#) para finalizar una llamada saliente. La API invoca el punto de conexión de un ID de aplicación multimedia SIP específico. Los clientes pueden controlar el flujo de la llamada devolviendo las acciones a la aplicación multimedia SIP.

Si la respuesta es correcta, la API devuelve un código de estado http 202 junto con el `transactionId`, que puede usar con la API [UpdateSipMediaApplicationCall](#) para actualizar una llamada en curso.

El siguiente diagrama muestra las invocaciones realizadas al punto final de la AWS Lambda función para una llamada saliente.

CreateSipMediaApplicationCall() Behavior



El punto de conexión configurado para la aplicación multimedia SIP se invoca para los diferentes estados de la llamada saliente. Cuando un cliente finaliza una llamada, Amazon Chime SDK invoca el punto de conexión con un tipo de evento de invocación HANGUP.

En este ejemplo se muestra un evento de invocación típico para una HANGUP.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": 6,
  "InvocationEventType": "HANGUP",
  "ActionData": {
    "Type": "Hangup",
    "Parameters": {
      "CallId": "call-id-1",
      "ParticipantTag": "LEG-A"
    }
  },
  "CallDetails": {
    "TransactionId": "transaction-id",
    "AwsAccountId": "aws-account-id",
    "AwsRegion": "us-east-1",
    "SipRuleId": "sip-rule-id",
    "SipApplicationId": "sip-application-id",
    "Participants": [
      {
        "CallId": "call-id-1",
        "ParticipantTag": "LEG-A",
        "Direction": "Inbound",
        "To": "+12065551212",
        "From": "+15105550101",
        "StartTimeInMilliseconds": "1597009588",
        "Status": "Disconnected"
      }
    ]
  }
}

// if LEG-B receives a hangup in a bridged call, such as a meeting ending
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": 6,
  "InvocationEventType": "HANGUP",
  "ActionData": {
```

```

    "Type": "ReceiveDigits",
    "Parameters": {
      "CallId": "call-id-2",
      "ParticipantTag": "LEG-B"
    }
  },
  "CallDetails": {
    "TransactionId": "transaction-id",
    "AwsAccountId": "aws-account-id",
    "AwsRegion": "us-east-1",
    "SipRuleId": "sip-rule-id",
    "SipApplicationId": "sip-application-id",
    "Participants": [
      {
        "CallId": "call-id-1",
        "ParticipantTag": "Leg-A",
        "To": "+12065551212",
        "From": "+15105550101",
        "Direction": "Inbound",
        "StartTimeInMilliseconds": "1597009588",
        "Status": "Connected"
      },
      {
        "CallId": "call-id-2",
        "ParticipantTag": "Leg-B",
        "To": "+17035550122",
        "From": "SMA",
        "Direction": "Outbound",
        "StartTimeInMilliseconds": "15010595",
        "Status": "Disconnected"
      }
    ]
  }
}

```

Descripción de end-to-end las llamadas del servicio de audio PSTN del SDK de Amazon Chime

Este caso de uso proporciona un código de ejemplo para recibir una llamada telefónica de una persona que llama a través de la PSTN, saludar a la persona que llama con un mensaje de audio, obtener el PIN de la reunión de la persona que llama, reproducir audio y unir a la persona que llama a la reunión.

Acciones y eventos de invocación de

El servicio de audio transfiere los eventos de invocación a AWS Lambda las funciones como objetos JSON. Los objetos incluyen el tipo de evento de invocación y cualquier metadato relevante. La función de AWS Lambda también devuelve las acciones de las aplicaciones multimedia SIP como objetos JSON, y esos objetos incluyen un tipo de acción y cualquier metadato relevante.

En la siguiente tabla se enumeran los eventos de invocación y los posibles `ActionData.Type` cuando recibe un evento de invocación.

Evento de invocación	ActionData.Tipo
ACTION_SUCCESSFUL	CallAndBridge
	ReceiveDigits
	PlayAudio
	PlayAudioAndGetDigits
	JoinChimeMeeting
	ModifyChimeMeetingAttendees
	RecordMeeting
ACTION_FAILED	CallAndBridge
	PlayAudio
	PlayAudioAndGetDigits
	ModifyChimeMeetingAttendees
	RecordMeeting
HANGUP	HangUp
DIGITS_RECEIVED	ReceiveDigits

Note

Para implementar el siguiente caso de uso, necesita al menos un número de teléfono en su inventario de Amazon Chime SDK, un objeto gestionado por aplicaciones multimedia SIP que utilice una función de AWS Lambda con un nombre de recurso de Amazon (ARN) y una regla SIP que utilice el número de teléfono como activador.

Cuando el SDK de Amazon Chime recibe una llamada al número de teléfono especificado en la regla, el servicio de audio PSTN invoca una AWS Lambda función con el tipo de evento de invocación. `NEW_INBOUND_CALL`

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": 1,
  "InvocationEventType": "NEW_INBOUND_CALL",
  "CallDetails": {
    "TransactionId": "transaction-id",
    "AwsAccountId": "aws-account-id",
    "AwsRegion": "us-east-1",
    "SipRuleId": "sip-rule-id",
    "SipApplicationId": "sip-application-id",
    "Participants": [
      {
        "CallId": "call-id-1",
        "ParticipantTag": "LEG-A",
        "To": "+11234567890",
        "From": "+19876543210",
        "Direction": "Inbound",
        "StartTimeInMilliseconds": "159700958834234",
        "Status": "Connected"
      }
    ]
  }
}
```

Puede programar la AWS Lambda función para validar los detalles de las llamadas y guardarlos para utilizarlos en el futuro. Para un `NEW_INBOUND_CALL` evento, la AWS Lambda función responde con un conjunto de acciones que reproducen un mensaje de bienvenida y solicitan el PIN de la reunión.

Los archivos de audio tienen los siguientes requisitos:

- Debe reproducir los archivos de audio de un bucket de Amazon Simple Storage Service (S3). El bucket S3 debe pertenecer a la misma AWS cuenta que la aplicación multimedia SIP. Además, debe conceder el permiso de `s3:GetObject` a la entidad principal del servicio Amazon Chime SDK Voice Connector: `voiceconnector.chime.amazonaws.com`. Para ello puede utilizar la consola S3 o la interfaz de la línea de comandos (CLI).
- Debe utilizar archivos WAV PCM de un tamaño no superior a 50 MB. El SDK de Amazon Chime recomienda 8 en mono KHz .
- Los metadatos de S3 de cada archivo WAV deben contener `{'ContentType': 'audio/wav'}`.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Actions": [
    {
      "Type" : "PlayAudio",
      "Parameters" : {
        "CallId": "call-id-1",

        "AudioSource": {
          "Type": "S3",
          "BucketName": "chime-meetings-audio-files-bucket-name",
          "Key": "welcome-to-meetings.wav"
        }
      }
    },
    {
      "Type": "PlayAudioAndGetDigits",
      "Parameters" : {
        "ParticipantTag": "LEG-A",

        "AudioSource": {
          "Type": "S3",
          "BucketName": "chime-meetings-audio-files-bucket-name",
          "Key": "enter-meeting-pin.wav"
        },
        "FailureAudioSource": {
          "Type": "S3",
          "BucketName": "chime-meetings-audio-files-bucket-name",
          "Key": "invalid-meeting-pin.wav"
        },
        "MinNumberOfDigits": 3,
        "MaxNumberOfDigits": 5,

```



```

        "TerminatorDigits": ["#"],
        "InBetweenDigitsDurationInMilliseconds": 5000,
        "Repeat": 3,
        "RepeatDurationInMilliseconds": 10000
    }
}
]
}

```

La aplicación multimedia SIP ejecuta estas acciones en el tramo A de la llamada. Suponiendo que la `PlayAudioAndGetDigits` acción reciba los dígitos, la aplicación multimedia SIP invoca la AWS Lambda función con el tipo de `ACTION_SUCCESSFUL` evento.

```

{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": 2,
  "InvocationEventType": "ACTION_SUCCESSFUL",
  "ActionData": {
    "Type": "PlayAudioAndGetDigits",
    "Parameters" : {
      "ParticipantTag": "LEG-A",
      "AudioSource": {
        "Type": "S3",
        "BucketName": "chime-meetings-audio-files-bucket-name",
        "Key": "enter-meeting-pin.wav"
      },
      "FailureAudioSource": {
        "Type": "S3",
        "BucketName": "chime-meetings-audio-files-bucket-name",
        "Key": "invalid-meeting-pin.wav"
      },
      "MinNumberOfDigits": 3,
      "MaxNumberOfDigits": 5,
      "TerminatorDigits": ["#"],
      "InBetweenDigitsDurationInMilliseconds": 5000,
      "Repeat": 3,
      "RepeatDurationInMilliseconds": 10000
    },
    "ReceivedDigits": "12345" // meeting PIN
  },
  "CallDetails": {
    ... // same as in previous event
  }
}

```

```
}
}
```

Puede programar una AWS Lambda función para identificar a la persona que llama en función de los `CallDetails` datos. También puede validar el PIN de la reunión recibido anteriormente. Si utiliza un PIN correcto, utilice [CreateMeeting](#) y [CreateAttendee](#) APIs para crear la reunión del SDK de Amazon Chime y generar el token de unión que utilizará el asistente a la reunión. La AWS Lambda función responde con la acción de unirse a la reunión del SDK de Amazon Chime.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Actions": [
    {
      "Type": "JoinChimeMeeting",
      "Parameters": {
        "JoinToken": "meeting-attendee-join-token"
      }
    }
  ]
}
```

Suponiendo que `JoinToken` sea válido, la aplicación multimedia SIP se une a la reunión del SDK de Amazon Chime e invoca una AWS Lambda función con el `ACTION_SUCCESSFUL` evento, donde `CallDetails` contiene los datos de la aplicación multimedia SIP y el servicio Chime Media () `LEG-B`

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": 3,
  "InvocationEventType": "ACTION_SUCCESSFUL",
  "ActionData": {
    "Type": "JoinChimeMeeting",
    "Parameters": {
      "JoinToken": "meeting-attendee-join-token"
    }
  },
  "CallDetails": {
    "TransactionId": "transaction-id",
    "AwsAccountId": "aws-account-id",
    "AwsRegion": "us-east-1",
    "SipRuleId": "sip-rule-id",
    "SipApplicationId": "sip-application-id",
    "Participants": [
```

```

    {
      "CallId": "call-id-1",
      "ParticipantTag": "LEG-A",
      "To": "+11234567890",
      "From": "+19876543210",
      "Direction": "Inbound",
      "StartTimeInMilliseconds": "159700958834234",
      "Status": "Connected"
    },
    {
      "CallId": "call-id-2",
      "ParticipantTag": "LEG-B",
      "To": "SMA",
      "From": "+17035550122",
      "Direction": "Outbound",
      "StartTimeInMilliseconds": "159700958834234",
      "Status": "Connected"
    }
  ]
}

```

Si desea dejar de ejecutar acciones en la llamada o el tramo de llamada en este momento, puede responder con un conjunto de acciones vacío.

```

{
  "SchemaVersion": "1.0"
  "Actions": []
}

```

Cuando la persona que llama cuelga, la aplicación multimedia SIP invoca la función junto con el evento. AWS Lambda HANGUP

```

{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": 4,
  "InvocationEventType": "HANGUP",
  "ActionData": {
    "Type": "Hangup",
    "Parameters": {
      "CallId": "call-id-1",
      "ParticipantTag": "LEG-A"
    }
  }
}

```

```

    }
  },
  "CallDetails": {
    "TransactionId": "transaction-id",
    "AwsAccountId": "aws-account-id",
    "AwsRegion": "us-east-1",
    "SipRuleId": "sip-rule-id",
    "SipApplicationId": "sip-application-id",
    "Participants": [
      {
        "CallId": "call-id-1",
        "ParticipantTag": "LEG-A",
        "To": "+11234567890",
        "From": "+19876543210",
        "Direction": "Inbound",
        "StartTimeInMilliseconds": "159700958834234",
        "Status": "Disconnected"
      },
      {
        "CallId": "call-id-2",
        "ParticipantTag": "LEG-B",
        "To": "SMA",
        "From": "+17035550122",
        "Direction": "Outbound",
        "StartTimeInMilliseconds": "159700958834234",
        "Status": "Disconnected"
      }
    ]
  }
}

```

Si responde a un evento Hangup con una acción, la aplicación multimedia SIP ignora la acción si ningún otro Participants muestra ningún Status como Connected.

Respuesta a las invocaciones con listas de acciones mediante el servicio de audio PSTN de Amazon Chime SDK

Puedes responder a un evento de AWS Lambda invocación con una lista de acciones para ejecutar en cada uno de los participantes de una llamada. Puedes responder con un máximo de 10 acciones por cada AWS Lambda invocación y puedes invocar una AWS Lambda función 1000 veces por llamada.

De forma predeterminada, las aplicaciones multimedia SIP agotan el tiempo de espera si una función de Lambda no responde después de 20 segundos.

La estructura de respuesta general se muestra en el ejemplo siguiente.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Actions": [
    {
      "Type": "PlayAudio",
      "Parameters": {
        "ParticipantTag": "LEG-A",
        "AudioSource": {
          "Type": "S3",
          "BucketName": "bucket-name",
          "Key": "audio-file.wav"
        }
      }
    },
    {
      "Type": "RecordAudio",
      "Parameters": {
        "DurationInSeconds": "10",
        "RecordingTerminators": ["#"],
        "RecordingDestination": {
          "Type": "S3",
          "BucketName": "bucket-name"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Cuando la AWS Lambda función devuelve la lista de acciones a la aplicación multimedia SIP, se producen las siguientes operaciones:

1. La aplicación termina de ejecutar la acción actual en una llamada.
2. A continuación, la aplicación reemplaza el conjunto de acciones anterior por un nuevo conjunto de acciones recibidas del último evento de invocación.

Si la aplicación multimedia SIP recibe un conjunto de acciones NULL, conserva las acciones existentes.

Acciones compatibles con el servicio de audio PSTN de Amazon Chime SDK

Puede especificar diferentes tipos de acciones multimedia y de señalización en una respuesta de una AWS Lambda función. Cada acción tiene propiedades diferentes. En los siguientes temas se proporciona código de ejemplo y se explica cómo utilizar las acciones.

Contenido

- [Utilización TransactionAttributes](#)
- [Uso de la grabación de llamadas](#)
- [CallAndBridge](#)
- [Hangup](#)
- [JoinChimeMeeting](#)
- [ModifyChimeMeetingAttendee \(activación y desactivación del audio\)](#)
- [Pause](#)
- [PlayAudio](#)
- [PlayAudioAndGetDigits](#)
- [ReceiveDigits](#)
- [RecordAudio](#)
- [SendDigits](#)
- [Speak](#)
- [SpeakAndGetDigits](#)
- [StartBotConversation](#)

Utilización TransactionAttributes

La estructura de TransactionAttributes datos se utiliza para almacenar información específica de la aplicación, como los estados de las llamadas o las reuniones IDs, y luego se pasan esos datos a las invocaciones de Lambda AWS . Esta estructura elimina la necesidad de almacenar datos en bases de datos externas, como Amazon DynamoDB.

TransactionAttributes son [objetos JSON](#) que contienen key/value pairs. The objects can contain a maximum of 100 key/value pares y los objetos tienen un tamaño máximo de carga útil de 20 KB. Los datos de una estructura de TransactionAttributes se conservan durante toda la transacción.

Cuando una AWS Lambda función pasa TransactionAttributes a una aplicación multimedia SIP, la aplicación actualiza todos los atributos almacenados. Si pasa un objeto de TransactionAttributes con un conjunto de claves existente, actualice los valores almacenados. Si pasa un conjunto de claves diferente, reemplaza los valores existentes por los valores de ese conjunto de claves diferente. Al pasar un mapa vacío ({}), se borran todos los valores almacenados.

Temas

- [Opción TransactionAttributes](#)
- [Actualización TransactionAttributes](#)
- [Borrando TransactionAttributes](#)
- [Manipulación ACTION_SUCCESSFUL eventos](#)
- [Entradas no válidas](#)

Opción TransactionAttributes

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo establecer TransactionAttributes junto a una [PlayAudio](#) acción y pasar los atributos de una AWS Lambda función a una aplicación multimedia SIP.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Actions": [
    {
      "Type": "PlayAudio",
      "Parameters": {
        "ParticipantTag": "LEG-A",
        "AudioSource": {
          "Type": "S3",
          "BucketName": "mtg1-sipmedia-app-iad",
          "Key": "Welcome3.wav"
        }
      }
    }
  ],
  "TransactionAttributes": {
```

```
    "key1": "value1",  
    "key2": "value2"  
  }  
}
```

Actualización TransactionAttributes

Para modificar los TransactionAttributes almacenados, actualice el contenido del objeto JSON con valores nuevos. En el siguiente ejemplo, las claves NewKey1 y NewKey2 se añaden a los TransactionAttributes. Estas claves se emparejan con los valores NewValue1 y NewValue2, respectivamente.

```
{  
  "SchemaVersion": "1.0",  
  "Actions": [  
    {  
      "Type": "PlayAudio",  
      "Parameters": {  
        "ParticipantTag": "LEG-A",  
        "AudioSource": {  
          "Type": "S3",  
          "BucketName": "mtg1-sipmedia-app-iad",  
          "Key": "Welcome3.wav"  
        }  
      }  
    }  
  ],  
  "TransactionAttributes": {  
    "NewKey1": "NewValue1",  
    "NewKey2": "NewValue2"  
  }  
}
```

Si, en el ejemplo anterior, se pasa NewValue1 a key1, el valor existente de se key1 sustituirá por NewValue1. Sin embargo, al pasar un valor a se NewKey1 crea un nuevo par clave/valor.

Borrando TransactionAttributes

Para borrar el contenido del objeto TransactionAttributes, pase el campo TransactionAttributes con un objeto JSON vacío:

```
{
```



```

"SchemaVersion": "1.0",
"Actions": [
  {
    "Type": "PlayAudio",
    "Parameters": {
      "ParticipantTag": "LEG-A",
      "AudioSource": {
        "Type": "S3",
        "BucketName": "mtg1-sipmedia-app-iad",
        "Key": "Welcome3.wav"
      }
    }
  }
],
"TransactionAttributes": {
}
}

```

Note

No se pueden borrar los datos de una estructura de `TransactionAttributes` estableciendo su valor como `null`. Además, omitir la estructura de `TransactionAttribute` no borra sus datos. Pase siempre un objeto JSON vacío de `TransactionAttributes` para borrar los datos del objeto.

Manipulación ACTION_SUCCESSFUL eventos

El siguiente ejemplo muestra cómo un usuario [PlayAudio](#) envía correctamente los `TransactionAttributes` almacenados como parte de los `CallDetails` .

```

{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": 2,
  "InvocationEventType": "ACTION_SUCCESSFUL",
  "ActionData": {
    "Type": "PlayAudio",
    "Parameters": {
      "AudioSource": {
        "Type": "S3",
        "BucketName": "mtg1-sipmedia-app-iad",
        "Key": "Welcome3.wav"
      }
    }
  }
}

```

```

    },
    "Repeat": 1,
    "ParticipantTag": "LEG-A"
  }
},
"CallDetails": {
  "TransactionId": "mtg1-tx-id",
  "TransactionAttributes": {
    "key1": "value1",
    "key2": "value2"
  },
  "AwsAccountId": "166971021612",
  "AwsRegion": "us-east-1",
  "SipRuleId": "aafbd402-b7a2-4992-92f8-496b4563c492",
  "SipMediaApplicationId": "e88f4e49-dd21-4a3f-b538-bc84eae11505",
  "Participants": [
    {
      "CallId": "bbff30c5-866a-41b5-8d0a-5d23d5e19f3e",
      "ParticipantTag": "LEG-A",
      "To": "+14345550101",
      "From": "+14255550199",
      "Direction": "Inbound",
      "StartTimeInMilliseconds": "1644539405907",
      "Status": "Connected"
    }
  ]
}
}

```

Entradas no válidas

En el siguiente ejemplo, se muestra una entrada no válida. En este caso, el objeto JSON pasa demasiados elementos a una aplicación multimedia SIP.

```

{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Actions": [
    {
      "Type": "PlayAudio",
      "Parameters": {
        "ParticipantTag": "LEG-A",
        "AudioSource": {
          "Type": "S3",

```

```

        "BucketName": "mtg1-sipmedia-app-iad",
        "Key": "Welcome3.wav"
    }
}
],
"TransactionAttributes": {
    "key1": "value1",
    "key2": "value2",
    "key3": "value3",
    "key4": "value4",
    "key5": "value5",
    "key6": "value6",
    "key7": "value7",
    "key8": "value8",
    "key9": "value9",
    "key10": "value10",
    "key11": "value11"
}
}

```

En el siguiente ejemplo, se muestra la respuesta a la entrada proporcionada anteriormente. Esta salida se pasa de una aplicación multimedia SIP a la función AWS Lambda que invocó la aplicación.

```

{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": 2,
  "InvocationEventType": "INVALID_LAMBDA_RESPONSE",
  "CallDetails": {
    "TransactionId": "mtg1-tx-id",
    "AwsAccountId": "166971021612",
    "AwsRegion": "us-east-1",
    "SipRuleId": "aafbd402-b7a2-4992-92f8-496b4563c492",
    "SipMediaApplicationId": "e88f4e49-dd21-4a3f-b538-bc84eae11505",
    "Participants": [
      {
        "CallId": "72cbec69-f098-45d8-9ad6-e26cb9af663a",
        "ParticipantTag": "LEG-A",
        "To": "+14345550101",
        "From": "+14255550199",
        "Direction": "Inbound",
        "StartTimeInMilliseconds": "1644540839987"
      }
    ]
  }
}

```

```
    ],  
    },  
    "ErrorType": "TransactionAttributesInvalidMapSize",  
    "ErrorMessage": "Transaction Attributes has too many mappings. Maximum number of  
mappings is 10"  
}
```

Uso de la grabación de llamadas

Las acciones de grabación de llamadas para las aplicaciones multimedia SIP le permiten crear soluciones de grabación y transcripción posterior a las llamadas para una variedad de usos. Por ejemplo, puede grabar las llamadas de atención al cliente y utilizarlas como formación.

Puede utilizar las acciones de grabación de llamadas junto con sus aplicaciones multimedia SIP. También puede utilizar las acciones a pedido o en respuesta a un evento SIP.

- Para iniciar la grabación bajo demanda de una llamada en su aplicación multimedia SIP, utilice la API [UpdateSipMediaApplication](#) para invocar la aplicación y devolver la acción [StartCallRecording](#).
- Para iniciar la grabación de llamadas en respuesta a un evento SIP, devuelva la acción de [StartCallRecording](#) a su aplicación.

Puede pausar y reanudar una grabación en curso. Para pausar, use la acción [PauseCallRecording](#). Para reanudar, use la acción [ResumeCallRecording](#). Cada vez que pausa o reanuda una grabación, la acción captura un tono que indica la pausa o la reanudación. Cuando hace una pausa, la acción registra el silencio, que Amazon Chime SDK utiliza para hacer un seguimiento de la duración de la pausa e incluir las pausas en la factura. Puede pausar y reanudar la grabación tantas veces como sea necesario.

Para detener la grabación de llamadas, devuelva la acción [StopCallRecording](#). Sin embargo, las grabaciones de llamadas se detienen automáticamente cuando la llamada se detiene y, en ese caso, no es necesario que devuelvas la acción de [StopCallRecording](#) de forma explícita. Solo puede iniciar y detener la grabación una vez para cada tramo de llamada individual.

Amazon Chime SDK proporciona grabaciones de llamadas al bucket de Amazon S3 que se seleccione. El depósito debe pertenecer a tu AWS cuenta. Una vez que se detiene la llamada, la aplicación multimedia SIP envía la grabación a la carpeta especificada en el parámetro [Destination](#) de la acción [StartCallRecording](#). Amazon Chime SDK graba las llamadas en un formato WAV abierto. Las llamadas que graban pistas entrantes y salientes utilizan el modo estéreo,

con la pista entrante en el canal izquierdo y la pista saliente en el canal derecho. Si graba solo la pista entrante o saliente, el sistema utiliza el modo mono.

Note

Las grabaciones realizadas con esta característica pueden estar sujetas a las leyes o reglamentos relativos a la grabación de comunicaciones electrónicas. Es su responsabilidad y la de sus usuarios finales cumplir con todas las leyes aplicables en relación con la grabación, incluida la notificación adecuada a todos los participantes de una sesión o comunicación grabada de que la sesión o comunicación se está grabando y la obtención de su consentimiento.

Facturación de la grabación de llamadas

Amazon Chime SDK le factura por minuto el tiempo que la grabación de llamadas esté habilitada para un tramo de llamada, y ese tiempo incluye todas las pausas. Se le facturará el uso de la grabación de llamadas una vez que la grabación de llamadas se entregue a su bucket de Amazon S3.

Grabación de pistas de audio


Puede grabar solo las pistas entrantes o salientes de una llamada, o ambas pistas de una llamada.

Esta imagen muestra una llamada entrante típica con una sola pierna o sin puente.



La llamada solo tiene un tramo con un `callId` de `call-id-1`. La pista de audio `INCOMING` es el audio de la persona que llama a la aplicación multimedia SIP. La pista de audio `OUTGOING` es el audio de la aplicación multimedia SIP a la persona que llama. La aplicación multimedia SIP especifica el `CallId` de la llamada que desea grabar. Para grabar al participante que realizó la llamada, especifique `INCOMING`. Para grabar al participante que responde a una llamada, especifique `OUTGOING`. Para grabar a ambos participantes, especifique `BOTH`.

Esta imagen muestra una llamada puente típica con dos participantes.



En este ejemplo, la llamada tiene dos tramos de llamada, `call-id-1` y `call-id-2`, y `call-id-1` se conecta mediante un puente con `call-id-2`. Esto crea cuatro pistas de audio, las transmisiones de audio entrantes y salientes de ambas llamadas IDs. Puede especificar qué pistas de audio IDs y llamada desea grabar. Por ejemplo, si desea grabar la pista de audio del participante llamado, grabe la pista de audio INCOMING especificando `call-id-2` como `CallId` y INCOMING como pista.

Si desea grabar todo lo que escucha la persona que llama, grabe la pista de audio OUTGOING especificando `call-id-1` como `CallId` y OUTGOING como pista. Si desea grabar todo el audio que el Caller ha dicho y escuchado, grabe BOTH pistas de audio especificando `call-id-1` como `CallId` y BOTH como pista.

Caso de uso de ejemplo

Las aplicaciones multimedia SIP proporcionan acciones de grabación de llamadas como componentes básicos. Le brindan la flexibilidad necesaria para crear soluciones de grabación de llamadas para sus casos de uso empresarial. Los siguientes casos ilustran algunos escenarios de uso comunes.

Temas


- [Caso 1: Grabación de una llamada unidireccional que implica acciones de SIP](#)
- [Caso 2: Grabación selectiva de audio en una llamada puente](#)
- [Caso 3: Grabación de varios tramos de llamadas](#)
- [Caso 4: Grabación bajo demanda con pausa y reanudación](#)

Caso 1: Grabación de una llamada unidireccional que implica acciones de SIP

Puede grabar a la persona que llama y cualquier audio generado por las acciones de una aplicación multimedia SIP, como las acciones de [PlayAudio](#) y [PlayAudioAndGetDigits](#). Durante la grabación, si la persona que llama presiona un dígito, la grabación captura el tono de ese dígito. En este ejemplo

se utiliza la acción `PlayAudioAndGetDigits`, pero la respuesta de voz interactiva (IVR) puede consistir en una serie compleja de acciones de una aplicación multimedia SIP.


En este ejemplo, la aplicación multimedia SIP graba ambas pistas de audio entre la persona que llama y la propia aplicación multimedia SIP. La grabación comienza cuando se establece la llamada y se detiene cuando la persona que llama cuelga. La facturación comienza cuando se establece la llamada y se detiene cuando la persona que llama cuelga.



Caso 2: Grabación selectiva de audio en una llamada puente

Puede grabar de forma selectiva la pista de audio de un solo participante de la llamada. Puede usar esta característica para habilitar selectivamente la grabación de llamadas solo para un participante específico.

En este ejemplo, la aplicación multimedia SIP graba las pistas de audio entrantes entre la persona llamada y la propia aplicación multimedia SIP especificando `call-id-2` como `CallId` y `INCOMING` como pista. La grabación de la llamada comienza cuando la persona que llama se conecta con la persona que llama, y ahí es también cuando comienza la facturación. La grabación se detiene cuando la persona que llama cuelga y es también cuando finaliza la facturación. Esta grabación solo tiene la pista de audio de la persona llamada.




Caso 3: Grabación de varios tramos de llamadas

Puede grabar varios tramos de llamadas. Por ejemplo, supongamos que conecta una llamada con un participante. Cuando ese participante cuelga, la llamada telefónica se transfiere a otro participante. Puede activar la grabación de llamadas en los tres tramos de llamadas.

En este ejemplo, se muestran tres archivos de grabación independientes. La grabación del primer tramo de la llamada captura la conversación entre la persona que llama, la aplicación y los dos participantes que estuvieron conectados a la llamada. La grabación del segundo tramo de la llamada captura la conversación entre la persona que llama y el primer participante. La grabación del tercer tramo de la llamada captura la conversación entre la persona que llama y el segundo participante.

Este caso crea tres tramos de llamada y la facturación se aplica al inicio y al final de cada tramo de llamada. Dicho de otro modo, el sistema envía tres grabaciones a su bucket de S3 y se le factura por cada una.




Caso 4: Grabación bajo demanda con pausa y reanudación

Puede iniciar, detener, pausar y reanudar la grabación de llamadas bajo demanda mediante la API [UpdateSipMediaApplicationCall](#). Puede crear una aplicación cliente que llame a la API `UpdateSipMediaApplicationCall` e invoque la aplicación multimedia SIP para devolver las acciones de grabación de llamadas.

Los usuarios finales utilizan la aplicación cliente para controlar la grabación de las llamadas. Por ejemplo, en un centro de llamadas, un agente utilizaría una aplicación cliente de escritorio para activar acciones de grabación de llamadas bajo demanda. En el ejemplo de un centro de llamadas, el agente puede pedir permiso a la persona que llama para grabar la llamada y hacer clic en la aplicación cliente para iniciar la grabación una vez que la persona que llama esté de acuerdo. En otro ejemplo, es posible que la persona que llama deba proporcionar información como un número de seguro social (SSN). Sin embargo, la política del centro de llamadas exige que el agente no registre información como el número de seguro social del cliente. El agente puede hacer clic en la aplicación para pausar la grabación mientras el cliente proporciona la información y, a continuación, volver a hacer clic para reanudar la grabación. Una vez que el agente tramita la solicitud de la persona que llama, hace clic en la aplicación para detener la grabación y cuelga la llamada.

En este caso de uso, la aplicación multimedia SIP graba las pistas de audio entre la persona que llama y la aplicación multimedia SIP. Como el tramo `call-id-1` está unido al tramo `call-id-2`, el sistema graba el audio en ambos tramos, la de la persona que llama y la que llama. El registro y la facturación comienzan cuando la API `UpdateSipMediaApplicationCall` invoca la acción `StartCallRecording`. El registro y la facturación se detienen cuando la API `UpdateSipMediaApplicationCall` invoca la acción `StopCallRecording`. Como recordatorio, pausar la grabación no cambia su duración y se facturarán todas las pausas.



Acciones de grabación de llamadas para aplicaciones multimedia SIP

Puede especificar diferentes acciones de grabación de llamadas en una respuesta desde la AWS Lambda función de su aplicación multimedia SIP. En los siguientes temas se proporciona código de ejemplo y se explica cómo utilizar las acciones.

Temas

- [StartCallRecording](#)
- [StopCallRecording](#)
- [PauseCallRecording](#)
- [ResumeCallRecording](#)

StartCallRecording

La acción `StartCallRecording` inicia la grabación del tramo de una llamada. Puede iniciar la grabación de llamadas en sus aplicaciones multimedia SIP, ya sea bajo demanda o en respuesta a un evento SIP.

- Para iniciar la grabación bajo demanda de una llamada, utilice la API `UpdateSipMediaApplication` para invocar la aplicación y devolver la acción `StartCallRecording`.
- Para iniciar la grabación de llamadas en respuesta a un evento SIP, devuelva la acción de `StartCallRecording` a su aplicación.

Especifique si desea grabar la pista de audio para el tramo entrante, el tramo saliente o ambos. En las secciones siguientes se explica cómo utilizar la acción `StartCallRecording`.

Note

Las grabaciones realizadas con esta característica pueden estar sujetas a las leyes o reglamentos relativos a la grabación de comunicaciones electrónicas. Es su responsabilidad y la de sus usuarios finales cumplir con todas las leyes aplicables en relación con la grabación, incluida la notificación adecuada a todos los participantes de una sesión o comunicación grabada de que la sesión o la comunicación se está grabando y obtener su consentimiento.

Temas

- [Solicitar una StartCallRecording acción](#)
- [Especificación de un destino de grabación](#)
- [Conceder permisos de bucket de Amazon S3](#)
- [Respuesta correcta de la acción](#)
- [Respuesta incorrecta de la acción](#)

Solicitar una StartCallRecording acción

El siguiente ejemplo muestra cómo restringir la acción StartCallRecording a BOTH pistas.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Actions": [
    {
      "Type": "StartCallRecording",
      "Parameters": {
        "CallId": "call-id-1",
        "Track": "BOTH",
        "Destination": {
          "Type": "S3",
          "Location": "valid-bucket-name-and-optional-prefix"
        }
      }
    }
  ]
}
```

CallId

Descripción: CallId del participante en la invocación CallDetails de la AWS Lambda función

Valores permitidos: un identificador de llamada válido

Obligatorio: sí

Valor predeterminado: ninguno

Pista

Descripción: Track de audio de la grabación de la llamada.

Valores permitidos: BOTH, INCOMING o OUTGOING.

Obligatorio: sí

Valor predeterminado: ninguno

Tipo de destino

Descripción: tipo de destino. Solo se permite Amazon S3.

Valores permitidos: Amazon S3

Obligatorio: sí

Valor predeterminado: ninguno

Ubicación de destino

Descripción: un bucket de Amazon S3 válido y un prefijo de clave de Amazon S3 opcional. El bucket debe tener permisos para la entidad principal de servicio de Amazon Chime SDK Voice Connector, `voiceconnector.chime.amazonaws.com`.

Valores permitidos: una ruta de Amazon S3 válida para la que el Amazon Chime SDK tiene permisos para las acciones `s3:PutObject` y `s3:PutObjectAcl`.

Obligatorio: sí

Valor predeterminado: ninguno

Especificación de un destino de grabación

Amazon Chime SDK proporciona grabaciones de llamadas a su bucket de Amazon S3. El depósito debe pertenecer a tu AWS cuenta. La ubicación del bucket se especifica en el parámetro `Destination` de la acción `StartCallRecording`. El campo `Type` del parámetro `Destination` debe ser `S3`. El campo `Location` consta de su bucket de Amazon S3 y un prefijo de clave de objeto opcional en el que se entrega la grabación de la llamada.

La aplicación multimedia SIP utiliza la `Location` especificada, la fecha y hora del tramo de llamada, el identificador de transacción y el identificador de llamada para formatear la clave de objeto de

Amazon S3. La respuesta a la acción `StartCallRecording` devuelve la clave de objeto completa de Amazon S3.

Si solo proporciona el bucket de Amazon S3 en el campo `Location`, la aplicación multimedia SIP añade un prefijo predeterminado, `Amazon-Chime-SMA-Call-Recordings`, a la ruta de Amazon S3. La aplicación multimedia SIP también agrega el año, el mes y el día de la hora de inicio de la llamada para ayudar a organizar las grabaciones. El siguiente ejemplo muestra el formato general de una ruta de Amazon S3 con el prefijo predeterminado. En este ejemplo `myRecordingBucket` se utiliza como valor de `Location`.

```
myRecordingBucket/Amazon-Chime-SMA-Call-Recordings/2019/03/01/2019-03-01-17-10-00-010_c4640e3b-1478-40fb-8e38-6f6213adf70b_7ab7748e-b47d-4620-ae2c-152617d3333c.wav
```

En el ejemplo siguiente se muestran los datos que se representan en la ruta de Amazon S3 de la grabación de la llamada.

```
s3Bucket/Amazon-Chime-SMA-Call-Recordings/year/month/date/year-month-date-hour-minute-second-millisecond_transactionId_callId.wav
```

Cuando proporciona el bucket de Amazon S3 y el prefijo de clave de objeto en el campo `Location`, la aplicación multimedia SIP utiliza su prefijo de clave de objeto en la ruta de Amazon S3 de destino en lugar del prefijo predeterminado. El siguiente ejemplo muestra el formato general de una llamada grabando la ruta de Amazon S3 con su prefijo. Por ejemplo, puede especificar `myRecordingBucket / TechnicalSupport/English` como `Location`

```
myRecordingBucket/technicalSupport/english/2019/03/01/2019-03-01-17-10-00-010_c4640e3b1478-40fb-8e38-6f6213adf70b_7ab7748e-b47d-4620-ae2c-152617d3333c.wav
```

En el siguiente ejemplo, se muestran los datos de la ruta de Amazon S3.

```
s3Bucket/yourObjectKeyPrefix/year/month/date/year-month-date-hour-minute-second-millisecond_transactionId_callId.wav
```

La grabación enviada a su bucket de Amazon S3 contiene [metadatos de objetos de Amazon S3](#) adicionales sobre el tramo de llamada. En la siguiente tabla se muestran los metadatos de objetos de Amazon S3 admitidos.

Name	Description (Descripción)
transaction-id	ID de transacción de la llamada de teléfono
call-id	CallId del participante en la invocación de la función CallDetails AWS Lambda
recording-duration	Duración de la grabación de llamadas en segundos
recording-audio-file-format	Formato de archivo de audio para grabación de llamadas representado como tipo de medio de Internet

Conceder permisos de bucket de Amazon S3

El bucket de Amazon S3 de destino debe pertenecer a la misma AWS cuenta que la aplicación. Además, la acción debe otorgar a `s3:PutObject` y `s3:PutObjectAcl` permiso a la entidad principal del servicio Amazon Chime SDK Voice Connector, `voiceconnector.chime.amazonaws.com`. En el siguiente ejemplo, se otorgan los permisos.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "SIP media applicationRead",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "voiceconnector.chime.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::bucket-name/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
```

```

    "aws:SourceAccount": "123456789012"
  }
}
]
}

```

El servicio de audio PSTN lee y escribe en su bucket S3 en nombre de su aplicación multimedia Sip. Para evitar este [problema de suplente confuso](#), puede restringir los permisos del bucket S3 a una sola aplicación multimedia SIP.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "SIP media applicationRead",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "voiceconnector.chime.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::bucket-name/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "111122223333",
          "aws:SourceArn": "arn:aws:chime:us-east-1:111122223333:sma/sip-media-application-id"
        }
      }
    }
  ]
}

```

Respuesta correcta de la acción

Cuando la grabación de la llamada se inicia correctamente en un tramo de llamada, la aplicación multimedia SIP invoca una AWS Lambda función con el tipo de ACTION_SUCCESSFUL evento. En la respuesta se recupera la ubicación de la grabación de la llamada.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": INTEGER,
  "InvocationEventType": "ACTION_SUCCESSFUL",
  "ActionData": {
    "Type" : "StartCallRecording",
    "Parameters": {
      "CallId": "call-id-1",
      "Track": "BOTH",
      "Destination": {
        "Type": "S3",
        "Location": "valid-bucket-name"
      }
    }
  },
  "CallRecordingDestination": {
    "Type": "S3",
    "Location": "call-recording-bucket-and-key"
  }
},
  "CallDetails": {
    ...
  }
}
```

Respuesta incorrecta de la acción

En caso de errores de validación, la aplicación multimedia SIP llama a la AWS Lambda función con el mensaje de error correspondiente. En la siguiente tabla se muestran los mensajes de error.

Error	Mensaje	Motivo
InvalidActionParameter	El parámetro de acción CallId no es válido	Cualquier parámetro no es válido.

Error	Mensaje	Motivo
SystemException	Error del sistema al ejecutar una acción.	Se ha producido otro tipo de error del sistema al ejecutar una acción.

Cuando la acción no graba el contenido multimedia de un tramo de llamada, la aplicación multimedia SIP invoca una función de AWS Lambda con el tipo de evento `ActionFailed`.

El ejemplo siguiente muestra una respuesta de error típica.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": 5,
  "InvocationEventType": "ACTION_FAILED",
  "ActionData": {
    "Type": "StartCallRecording",
    "Parameters": {
      "CallId": "call-id-1",
      "Track": "BOTH",
      "Destination": {
        "Type": "S3",
        "Location": "valid-bucket-name"
      }
    }
  },
  "Error": "NoAccessToDestination: Error while accessing destination"
}
"CallDetails": {
  ...
}
```

Consulte un ejemplo práctico en GitHub: <https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-on-demand-recording>

StopCallRecording

La acción `StopCallRecording` detiene la grabación de un tramo de llamada. La grabación se detiene automáticamente cuando finaliza una llamada y su aplicación no necesita devolver la acción `StopCallRecording` de forma explícita. Una vez que se detiene la grabación de una

Llamada, no se puede volver a iniciar y la grabación se envía al destino especificado en la acción `StartCallRecording`.

En el siguiente ejemplo, se detiene la grabación del tramo de llamada `call-id-1`.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Actions": [
    {
      "Type": "StopCallRecording",
      "Parameters": {
        "CallId": "call-id-1"
      }
    }
  ]
}
```

CallId

Descripción: `CallId` del participante en la invocación `CallDetails` de la función AWS Lambda

Valores permitidos: un identificador de llamada válido

Obligatorio: sí

Valor predeterminado: ninguno

[Vea un ejemplo práctico en GitHub: https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-on-demand-recording](https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-on-demand-recording)

PauseCallRecording

La acción `PauseCallRecording` pausa la grabación de un tramo de llamada. Cada vez que pausa una grabación, la grabación captura un tono que indica la pausa. Al hacer una pausa, la grabación continúa, pero solo captura el silencio. La pausa en la grabación no afecta a la duración total de la grabación. Puede pausar y reanudar la grabación tantas veces como sea necesario.

El siguiente ejemplo hace una pausa en la grabación.

```
{
```

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Actions": [
    {
      "Type": "PauseCallRecording",
      "Parameters": {
        "CallId": "call-id-1"
      }
    }
  ]
}
```

CallId

Descripción: CallId del participante en la invocación CallDetails de la función AWS Lambda

Valores permitidos: un identificador de llamada válido

Obligatorio: sí

Valor predeterminado: ninguno

[Vea un ejemplo práctico en GitHub: https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-on-demand-recording](https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-on-demand-recording)

ResumeCallRecording

La acción ResumeCallRecording reanuda la grabación de un tramo de llamada. Antes de que se reinicie la grabación, se reproduce un tono breve. Puede pausar y reanudar una grabación varias veces mientras dure la llamada.

En el siguiente ejemplo, se reanuda la grabación.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Actions": [
    {
      "Type": "ResumeCallRecording",
      "Parameters": {
        "CallId": "call-id-1"
      }
    }
  ]
}
```

```
}
```

CallId

Descripción: CallId del participante en la invocación CallDetails de la función AWS Lambda

Valores permitidos: un identificador de llamada válido

Obligatorio: sí

Valor predeterminado: ninguno

[Vea un ejemplo práctico en GitHub: https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-on-demand-recording](https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-on-demand-recording)

CallAndBridge

Crea una llamada saliente a un número de teléfono de la PSTN o a un enlace troncal SIP configurado como un conector de voz del SDK de Amazon Chime o un grupo de conectores de voz del SDK de Amazon Chime y, a continuación, la enlaza con una llamada existente. Se usa PSTN cuando se llama a un número de teléfono y AWS cuando se llama a un enlace troncal SIP.

Una llamada existente puede ser una llamada saliente creada mediante la [CreateSIPMediaApplicationCallAPI](#) o una llamada entrante creada mediante una regla SIP que invoca la función con un evento. AWS Lambda NewInboundCall Al implementar una acción CallAndBridge en un punto de conexión de Voice Connector o grupo de conectores de voz, debe especificar el número de recurso de Amazon (ARN) del Voice Connector o grupo de conectores de voz.

También puedes añadir cabeceras SIP personalizadas a las llamadas y funciones salientes. AWS Lambda Los encabezados personalizados le permiten pasar valores como números de piso y códigos postales. Para obtener más información sobre los encabezados personalizados, consulte [Uso de encabezados SIP en el servicio de audio PTSN de Amazon Chime SDK](#).

Al utilizar la función de llamadas y puentes, es importante tener en cuenta que cada llamada se tiene en cuenta para el recuento de llamadas simultáneas activas que se utiliza para calcular los límites de llamadas activas de SMA. Teniendo esto en cuenta, al gestionar los límites de llamadas activas de SMA para llamadas y bridge, debe contar 2 llamadas por cada acción de llamada y bridge. Para obtener más información, consulte las [cuotas de voz y enlaces troncales SIP](#) en. Referencia general de AWS

El siguiente código de ejemplo muestra una acción típica que enlaza con un punto de conexión de la PSTN.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Actions": [{
    "Type": "CallAndBridge",
    "Parameters": {
      "CallTimeoutSeconds": 30,
      "CallerIdNumber": "e164PhoneNumber", // required
      "Endpoints": [{
        "BridgeEndpointType": "PSTN", // required
        "Uri": "e164PhoneNumber", // required
      }],
    },
  ]
}
```

El siguiente ejemplo muestra una acción típica que utiliza un Voice Connector o un grupo de conectores de voz, además de un encabezado SIP personalizado.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Actions": [
    {
      "Type": "CallAndBridge",
      "Parameters": {
        "CallTimeoutSeconds": 30,
        "CallerIdNumber": "e164PhoneNumber", // required
        "RingbackTone": { // optional
          "Type": "S3",
          "BucketName": "s3_bucket_name",
          "Key": "audio_file_name"
        },
        "Endpoints": [
          {
            "BridgeEndpointType": "AWS", // enum type, required

            "Arn": "arn:aws:chime:us-east-1:0123456789101:vc/abcdefghijklm2nopq3rs" //VC or VCG ARN, required for AWS endpoints

            "Uri": "ValidString", // required, see description below
          }
        ]
      }
    }
  ]
}
```

```
    }  
    ],  
    "SipHeaders": {  
        "x-String": "String"  
    }  
}  
}  
]  
}
```

CallTimeoutSeconds

Descripción: el intervalo antes de que se agote el tiempo de espera de una llamada. El temporizador se inicia al configurar la llamada.

Valores permitidos: entre 1 y 120, ambos inclusive

Obligatorio: no

Valor predeterminado: 30

CallerIdNumber

Descripción: un número que pertenece al cliente o el número de origen del tramo A

Valores permitidos: un número de teléfono válido en formato E.164

Obligatorio: sí

Valor predeterminado: ninguno

Endpoints

Descripción: los puntos de conexión de una llamada

Valores permitidos:

- **BridgeEndpointType**— AWS para Voice Connectors y grupos de conectores de voz; en caso contrario PSTN.
- **Arn**— El ARN de un Voice Connector o grupo de conectores de voz. Solo se requiere cuando se usa AWS como **BridgeEndpointType**.
- **Uri**— El valor del URI depende del tipo de punto de conexión.

Para los puntos de conexión de PSTN, el URI debe ser un número de teléfono E.164 válido.

En el caso de los puntos de conexión de AWS, el valor del URI establece la parte `user` del `Request-URI`. Debe utilizar el formato [Backus-Naur aumentado](#). Longitud requerida: entre 1 y 36, ambos inclusive. Use los siguientes valores: a-z, A-Z, 0-9, &, =, +, \$, /, %, -, _, !, ~, *, (,), (.)

El valor de `host` del `Request-URI` se deriva de las rutas de entrada del Voice Connector de destino. En el ejemplo siguiente se muestra una acción de `CallAndBridge` con un punto de conexión de AWS.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Actions": [
    {
      "Type": "CallAndBridge",
      "Parameters": {
        "CallTimeoutSeconds": 30,
        "CallerIdNumber": "+18005550122",
        "Endpoints": [
          {
            "BridgeEndpointType": "AWS",
            "Arn": "arn:aws:chime:us-east-1:0123456789101:vc/abcdefghijklm2nopq3rs",
            "Uri": "5550"
          }
        ],
        "SipHeaders": {
          "x-String": "String"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Para obtener más información sobre las rutas entrantes y los conectores de voz, consulte [Edición de la configuración del Voice Connector de Amazon Chime SDK](#).

Obligatorio: sí

Valor predeterminado: ninguno

SipHeaders

Descripción: le permite pasar valores adicionales. Úselo solo con el tipo de punto de conexión de AWS.

Valores permitidos: encabezado SIP válido

Obligatorio: no

Valor predeterminado: ninguno

En el ejemplo siguiente, se muestra una acción de `CallAndBridge` correcta que utiliza un punto de conexión de PSTN:

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": 3,
  "InvocationEventType": "ACTION_SUCCESSFUL",
  "ActionData": {
    "Type": "CallAndBridge",
    "Parameters": {
      "CallTimeoutSeconds": 30,
      "CallerIdNumber": "e164PhoneNumber",
      "Endpoints": [
        {
          "BridgeEndpointType": "PSTN",
          "Uri": "e164PhoneNumber"
        }
      ],
      "CallId": "call-id-1"
    }
  },
  "CallDetails": {
    .....
    .....
    "Participants": [
      {
        "CallId": "call-id-1",
        "ParticipantTag": "LEG-A",
        .....
        "Status": "Connected"
      },
      {
```

```

        "CallId": "call-id-2",
        "ParticipantTag": "LEG-B",
        .....
        "Status": "Connected"
    }
]
}
}

```

En el ejemplo siguiente se muestra una acción de CallAndBridge fallida.

```

{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": 2,
  "InvocationEventType": "ACTION_FAILED",
  "ActionData": {
    "Type": "CallAndBridge",
    "Parameters": {
      "CallTimeoutSeconds": 30,
      "CallerIdNumber": "e164PhoneNumber",
      "Endpoints": [
        {
          "BridgeEndpointType": "PSTN",
          "Uri": "e164PhoneNumber"
        }
      ],
      "CallId": "call-id-1"
    },
    "ErrorType": "CallNotAnswered",
    "ErrorMessage": "Call not answered"
  },
  "CallDetails": {
    .....
    .....
    "Participants": [
      {
        "CallId": "call-id-1",
        "ParticipantTag": "LEG-A",
        .....
      }
    ]
  }
}

```


Flujos de llamadas

La acción de `CallAndBridge` proporciona una señalización de llamada y una experiencia de audio diferentes para un tramo de llamada existente, en función de los parámetros y de si el tramo está conectado.

El siguiente diagrama muestra los flujos de llamadas con diferentes parámetros cuando el tramo A de una llamada entrante ya está conectado.

CallandBridge


A leg has already been answered. Bridge A leg with B leg only once B leg is answered



En el siguiente diagrama se muestra el flujo de llamadas de una llamada sin respuesta.

CallandBridge

A leg has NOT been answered. Bridge A leg with B leg only once B leg is answered



Detalles adicionales

Recuerde estos datos sobre la acción de `CallAndBridge`.

- `CallTimeoutSeconds`: este temporizador se inicia cuando se envía la invitación SIP por el tramo B. Puede establecer un valor objetivo deseado, pero los operadores de primera línea pueden ignorarlo.
- `CallerIdNumber`: este número de teléfono debe pertenecer al cliente o ser el número de origen de un tramo A.
- Comportamiento de bloqueo y casos extremos: si un tramo de llamada cuelga, el otro no cuelga automáticamente la llamada. Cuando se envía un Hangup evento a la AWS Lambda función, el tramo restante debe desconectarse de forma independiente. Si un tramo de llamada queda pendiente, la llamada se facturará hasta que se cuelgue. Por ejemplo, el siguiente escenario puede provocar cargos inesperados:
 - Intenta conectarse a un número de teléfono de destino. El destino está ocupado y envía la llamada directamente al buzón de voz. Desde la perspectiva del servicio de audio, ir al correo de voz es una llamada respondida. El tramo A cuelga, pero el tramo B sigue escuchando el mensaje del correo de voz. Mientras el tramo B escucha, se le factura a usted.
 - Como práctica recomendada, utilice la AWS Lambda función, o la persona que esté al otro lado de la llamada, para colgar cada tramo de la llamada de forma independiente.
- Facturación: se le facturará según se detalla a continuación cuando utilice `CallAndBridge`:
 - Minutos de llamada activos para cada tramo de llamada creado (tramo A, tramo B, etc.) a la PSTN.
 - Minutos de uso del servicio de audio.

Vea ejemplos prácticos sobre GitHub:

- <https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-bridging>
- <https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-call-reenvío>
- <https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-on-grabación por demanda>

Hangup

Envíe un valor Hangup con `SipStatusCode` a cualquier tramo de una llamada.

Cuando el servicio de audio ejecuta una acción de Hangup en un tramo de llamada:

- En el caso de una llamada con un solo tramo, la aplicación multimedia SIP invoca la AWS Lambda función con un HANGUP evento e ignora la respuesta. A continuación, se desconecta la llamada.
- Para un tramo de llamada (tramo A) que está enlazado con otro tramo de llamada (tramo B), si la acción Hangup está asociada al tramo de llamada puenteado (tramo B), el servicio de audio PSTN desconecta el tramo de llamada puenteado y, a continuación, invoca la función de Lambda con un evento HANGUP para el tramo B. El servicio de audio PSTN ejecuta entonces cualquier acción devuelta por esa invocación de Lambda.
- Para un tramo de llamada (tramo A) que está enlazado con otro tramo de llamada (tramo B), si la acción Hangup está asociada al tramo de llamada original (tramo A), el servicio de audio PSTN desconecta el tramo de llamada original y, a continuación, invoca la función de Lambda con un evento HANGUP para el tramo A. El servicio de audio PSTN ejecuta entonces cualquier acción devuelta por esa invocación de Lambda.
- En el caso de un tramo de llamada que se unió a una reunión mediante la acción JoinMeeting, si la acción Hangup está asociada al tramo de la reunión (normalmente el tramo B), la persona que llama se desconecta de la reunión y recibe un evento ACTION_SUCCESSFUL para la acción Hangup.

A continuación se muestra una acción típica de Hangup.

```
{
  "Type": "Hangup",
  "Parameters": {
    "CallId": "call-id-1",
    "ParticipantTag": "LEG-A",
    "SipResponseCode": "0"
  }
}
```

CallId

Descripción: CallId del participante en la invocación CallDetails de la función AWS Lambda

Valores permitidos: un identificador de llamada válido

Obligatorio: no

Valor predeterminado: ninguno

ParticipantTag

Descripción: la ParticipantTag de uno de los participantes conectados en los CallDetails

Valores permitidos: LEG-A o LEG-B

Obligatorio: no

Valor predeterminado: ParticipantTag del callLeg invocado ignorado si se especifica el CallId

SipResponseCode

Descripción: cualquiera de los códigos de respuesta SIP compatibles

Valores permitidos: 480: no disponible; 486: ocupado; 0: terminación normal

Obligatorio: no

Valor predeterminado: 0

Cuando un usuario finaliza una llamada, la aplicación multimedia SIP invoca una AWS Lambda función con el código que aparece en. [Uso del servicio de audio PSTN de Amazon Chime SDK para terminar una llamada](#)

Consulte algunos ejemplos prácticos sobre GitHub:

- <https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-bridging>
- <https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-call-reenvío>
- [https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-outbound-notificaciones de llamadas](https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-outbound-notificaciones-de-llamadas)
- [https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-on-grabación por demanda](https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-on-grabación-por-demanda)

JoinChimeMeeting

Para unirse a una reunión de Amazon Chime SDK, proporcione el token de acceso de los asistentes. Para ello, debe realizar llamadas AWS del SDK al [CreateMeeting](#) y [CreateAttendee](#) APIs para obtener el token y transmitirlo en la acción. Consulte el siguiente ejemplo.

Note

No puede ejecutar esta acción en una llamada puente.

```
{
  "Type": "JoinChimeMeeting",
  "Parameters": {
    "JoinToken": "meeting-attendee-join-token",
    "CallId": "call-id-1",
    "ParticipantTag": "LEG-A",
    "MeetingId": "meeting-id"
  }
}
```

JoinToken

Descripción: un token de unión válido del asistente a la reunión de Amazon Chime SDK

Valores permitidos: token de unión válido

Obligatorio: sí

Valor predeterminado: ninguno

CallId

Descripción: CallId del participante en la invocación CallDetails de la AWS Lambda función

Valores permitidos: un identificador de llamada válido

Obligatorio: no

Valor predeterminado: ninguno

ParticipantTag

Descripción: la ParticipantTag de uno de los participantes conectados en los CallDetails

Valores permitidos: -LEG-A

Obligatorio: no

Valor predeterminado: ParticipantTag del callLeg invocado ignorado si se especifica el CallId

MeetingId

Descripción: un ID de reunión de Amazon Chime SDK válido asociado al JoinToken. Si la reunión se creó mediante una API en el espacio de nombres [Amazon Chime](#), no se requiere el ID de la reunión. Si la reunión se creó mediante una API en el espacio de nombres de [Amazon](#)

[Chime SDK Meetings](#), se requiere el ID de la reunión. Se accede a la reunión mediante el punto de conexión de la API utilizado para crear la reunión.

Valores permitidos: un identificador de reunión válido.

Obligatorio: no.

Valor predeterminado: ninguno.

La aplicación multimedia SIP siempre invoca una AWS Lambda función después de ejecutar esta acción. Devuelve el tipo de evento ACTION_SUCCESSFUL o el tipo de evento ACTION_FAILED de invocación. En el siguiente ejemplo se muestra una estructura de eventos de invocación correcta.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": 4,
  "InvocationEvent": "ACTION_SUCCESSFUL",
  "ActionData": {
    "Type": "JoinChimeMeeting",
    "Parameters": {
      "JoinToken": "meeting-attendee-join-token",
      "CallId": "call-id-1"
      "ParticipantTag": "LEG-A"
    }
  }
  "CallDetails": {
    ...
  }
}
```

Gestión de errores

Cuando se produce un error de validación al cerrar una reunión, la aplicación SIP llama a su AWS Lambda función con uno de los mensajes de error que se muestran en la siguiente tabla.

Error	Mensaje	Motivo
InvalidActionParameter	El valor del parámetro JoinToken no es válido.	Falta alguno de los demás parámetros de la acción o no es válido.

Error	Mensaje	Motivo
SystemException	Error del sistema al ejecutar la acción.	Se ha producido otro tipo de error de sistema al ejecutar la acción.

En el siguiente ejemplo, se muestra un evento típico de fallo.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": 3,
  "InvocationEvent": "ACTION_FAILED",
  "ActionData": {
    "Type": "JoinChimeMeeting",
    "Parameters": {
      "JoinToken": "meeting-attendee-join-token",
      "CallId": "call-id-1",
      "ParticipantTag": "LEG-A"
    },
    "Error": "ErrorJoiningMeeting: Error while joining meeting."
  },
  "CallDetails": {
    ...
  }
}
```

Vea un ejemplo práctico en GitHub: [-call https://github.com/aws-samples/ amazon-chime-sma-update](https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-update)

ModifyChimeMeetingAttendee (activación y desactivación del audio)

Permite que la aplicación multimedia SIP modifique el estado de un asistente de telefonía al proporcionar el ID de reunión de Amazon Chime SDK y la lista de asistentes.

Note

Actualmente, esta acción admite las operaciones de silenciamiento y reactivación del silencio de los asistentes de telefonía. Además, el usuario debe unirse a una reunión mediante la acción `JoinChimeMeeting`. Esta acción se puede realizar en un `participantTag="LEG-B"`, o en un `CallId` correspondiente.

Esta acción solo se aplica al CallLeg que se une desde la aplicación multimedia SIP al "+
13605550122" LEG-B o al tramo que se une desde la aplicación multimedia SIP a la reunión.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Actions": [
    {
      "Type": "ModifyChimeMeetingAttendees",
      "Parameters": {
        "Operation": "Mute",
        "MeetingId": "meeting-id",
        "CallId": "call-id",
        "ParticipantTag": "LEG-B",
        "AttendeeList": ["attendee-id-1", "attendee-id-2"]
      }
    }
  ]
}
```

Operation

Descripción: la operación que se debe realizar en la lista de asistentes

Valores permitidos: silenciar, reactivar el silencio

Obligatorio: sí

Valor predeterminado: ninguno

MeetingId

Descripción: el ID de la reunión a la que pertenecen los asistentes

Valores permitidos: un identificador de reunión válido. La persona que silencia o desactiva el sonido también debe pertenecer a la reunión.

Obligatorio: sí

Valor predeterminado: ninguno

CallId

Descripción: el ID de la reunión a la que pertenecen los asistentes

Valores permitidos: un identificador de llamada válido.

Obligatorio: no

Valor predeterminado: ninguno

ParticipantTag

Descripción: la etiqueta asignada al asistente.

Valores permitidos: una etiqueta válida.

Obligatorio: no

Valor predeterminado: ninguno

AttendeeList

Descripción: lista de asistentes IDs a los que se debe silenciar o reactivar

Valores permitidos: lista de asistentes válidos IDs

Obligatorio: sí

Valor predeterminado: ninguno, máximo 100

Tras ejecutar esta acción, Audio Service siempre invoca una función de AWS Lambda con el tipo de evento de invocación `ACTION_SUCCESSFUL` o `ACTION_FAILED`. En el siguiente ejemplo de código se muestra un evento `ACTION_SUCCESSFUL` de invocación típico.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": INTEGER,
  "InvocationEventType": "ACTION_SUCCESSFUL",
  "ActionData": {
    "Type" : "ModifyChimeMeetingAttendees",
    "Parameters" : {
      "Operation": "Mute",
      "MeetingId": "meeting-id",
      "CallId": "call-id",
      "ParticipantTag": "LEG-B",
      "AttendeeList": ["attendee-id-1", "attendee-id-2"]
    }
  }
}
```

```

    "CallDetails": {
        ...
    }
}

```

Gestión de errores

En los casos de parámetros de instrucción no válidos o errores en la API, las aplicaciones multimedia SIP llaman a una AWS Lambda función con el mensaje de error específico de la instrucción o API fallida.

Error	Mensaje	Motivo
InvalidActionParameter	El valor del parámetro ModifyChimeMeeting Attendees Operation no es válido.	El valor de Operation debe ser silenciado o no silenciado.
	El valor del parámetro de ID de reunión no es válido.	La ID de la reunión está vacía.
	El valor del parámetro de la lista de asistentes no es válido.	La lista de identificadores de asistentes está vacía o supera el máximo de 100.
	Acción no válida en la llamada.	La llamada no está gestionada.
	La llamada no está conectada a Chime Meeting.	El asistente no está conectado a una reunión de Chime.
	Uno o más asistentes no forman parte de esta reunión. Todos los asistentes deben ser parte de esta reunión.	El asistente no está autorizado a modificar a los asistentes a la reunión.
SystemException	Error del sistema al ejecutar la acción.	Se ha producido un error del sistema al ejecutar una acción.

En el siguiente ejemplo de código se muestra un evento de error típico:

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": INTEGER,
  "InvocationEventType": "ACTION_FAILED",
  "ActionData": {
    "Type" : "ModifyChimeMeetingAttendees",
    "Parameters" : {
      "Operation": "Mute",
      "MeetingId": "meeting-id",
      "CallId": "call-id",
      "ParticipantTag": "LEG-B",
      "AttendeeList": ["attendee-id-1", "attendee-id-2"]
    },
    "ErrorType": "",
    "ErrorMessage": "",
    "ErrorList": []
  },
  "CallDetails": {
    ...
  }
}
```

Consulte algunos ejemplos prácticos en GitHub:

- <https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-bridging>.
- <https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-update-llamar>

Pause

Pause una llamada durante un tiempo específico.

```
{
  "Type": "Pause",
  "Parameters": {
    "CallId": "call-id-1",
    "ParticipantTag": "LEG-A",
    "DurationInMilliseconds": "3000"
  }
}
```

CallId

Descripción: CallId del participante en la invocación CallDetails de la AWS Lambda función

Valores permitidos: un identificador de llamada válido

Obligatorio: no

Valor predeterminado: ninguno

ParticipantTag

Descripción: la ParticipantTag de uno de los participantes conectados en los CallDetails

Valores permitidos: LEG-A o LEG-B

Obligatorio: no

Valor predeterminado: ParticipantTag del callLeg invocado ignorado si se especifica el CallId

DurationInMilliseconds

Descripción: duración de la pausa en milisegundos

Valores permitidos: un número entero superior a 0

Obligatorio: sí

Valor predeterminado: ninguno

Vea ejemplos prácticos sobre GitHub:

- [https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-outbound-notificaciones de llamadas](https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-outbound-notificaciones-de-llamadas)
- [https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-on-grabación por demanda](https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-on-grabación-por-demanda)

PlayAudio

Reproduzca un archivo de audio en cualquier parte de una llamada. El audio se puede repetir tantas veces como se desee. El audio en curso se puede terminar utilizando los dígitos DTMF configurados en PlaybackTerminators.

En la actualidad, Amazon Chime SDK solo habilita a reproducir archivos de audio del bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). El bucket de S3 debe pertenecer a la misma AWS

cuenta que la aplicación multimedia SIP. Además, debe conceder el permiso `s3:GetObject` a la entidad principal del servicio Amazon Chime SDK Voice Connector. Para ello, puede usar la consola de S3 o la interfaz de la línea de comandos (CLI).

El siguiente ejemplo de código muestra una política de bucket típica.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "SMARead",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "voiceconnector.chime.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::bucket-name/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "111122223333"
        }
      }
    }
  ]
}
```

El servicio de audio lee y escribe en su bucket de S3 en nombre de su aplicación multimedia Sip. Para evitar el [problema de adjunto confuso](#), puede restringir el acceso al bucket de S3 a una única aplicación multimedia SIP.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```

        "Sid": "SMARead",
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "Service": "voiceconnector.chime.amazonaws.com"
        },
        "Action": [
            "s3:GetObject"
        ],
        "Resource": "arn:aws:s3:::bucket-name/*",
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "aws:SourceAccount": "111122223333",
                "aws:SourceArn": "arn:aws:chime:us-east-1:111122223333:sma/sip-media-application-id"
            }
        }
    }
]
}

```

El siguiente ejemplo de código muestra una acción típica.

```

{
    "Type": "PlayAudio",
    "Parameters": {
        "CallId": "call-id-1",
        "ParticipantTag": "LEG-A",
        "PlaybackTerminators": ["1", "8", "#"],
        "Repeat": "5",
        "AudioSource": {
            "Type": "S3",
            "BucketName": "valid-S3-bucket-name",
            "Key": "wave-file.wav"
        }
    }
}

```

CallId

Descripción: la CallId del participante en los CallDetails.

Valores permitidos: un identificador de llamada válido.

Obligatorio: no, si ParticipantTag está presente.

Valor predeterminado: ninguno.

ParticipantTag

Descripción: la ParticipantTag de uno de los participantes conectados en los CallDetails.

Valores permitidos: LEG-A o LEG-B.

Obligatorio: no, si CallId está presente.

Valor predeterminado: ParticipantTag del callLeg invocado. Se omite si se especifica CallId.

PlaybackTerminator

Descripción: finaliza el audio en curso mediante la entrada DTMF del usuario

Valores permitidos: matriz de los siguientes valores: «0», «1», «2», «3», «4», «5», «6», «7», «8», «9», «#», «*»

Obligatorio: no

Valor predeterminado: ninguno

Repeat

Descripción: repite el audio el número de veces especificado

Valores permitidos: un número entero mayor que cero

Obligatorio: no

Valor predeterminado: 1

AudioSource.Type

Descripción: tipo de fuente del archivo de audio.

Valores permitidos: S3.

Obligatorio: sí.

Valor predeterminado: ninguno.

AudioSource.BucketName

Descripción: para los tipos de fuentes S3, el bucket S3 debe pertenecer a la misma AWS cuenta que la aplicación SIP. El bucket debe tener acceso a la entidad principal de Amazon Chime SDK Voice Connector, que es `voiceconnector.chime.amazonaws.com`.

Valores permitidos: un bucket de S3 válido para el que Amazon Chime SDK tiene acceso a la acción de `s3:GetObject`.

Obligatorio: sí.

Valor predeterminado: ninguno.

AudioSource.key

Descripción: para los tipos de fuentes de S3, el nombre del archivo del bucket de S3 especificado en el atributo `AudioSource.BucketName`.

Valores permitidos: un archivo de audio válido.

Obligatorio: sí.

Valor predeterminado: ninguno.

La aplicación multimedia SIP intenta reproducir el audio desde la URL de origen. Puede utilizar archivos .wav PCM sin procesar y sin comprimir de un tamaño no superior a 50 MB. El SDK de Amazon Chime recomienda 8 en mono KHz .

Cuando la última instrucción de un plan de marcado es `PlayAudio` y el archivo termina de reproducirse, o si un usuario detiene la reproducción al pulsar una tecla, la aplicación invoca la AWS Lambda función con el evento que se muestra en el siguiente ejemplo.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": INTEGER,
  "InvocationEventType": "ACTION_SUCCESSFUL",
  "ActionData": {
    "Type": "PlayAudio",
    "Parameters" : {
      "CallId": "call-id-1",
      "AudioSource": {
        "Type": "S3",
```



```

        "BucketName": "valid-S3-bucket-name",
        "Key": "wave-file.wav",
    }
}

```

Cuando un dígito final detenga el audio, no se repetirá.

Gestión de errores

Cuando el archivo de validación contiene errores o se produce un error al ejecutar una acción, la aplicación multimedia SIP llama a una AWS Lambda función con el código de error correspondiente.

Error	Mensaje	Motivo
InvalidAudioSource	El parámetro de la fuente de audio no es válido.	Este error puede producirse por varios motivos. Por ejemplo, la aplicación multimedia SIP no puede acceder al archivo debido a problemas con los permisos o con la URL. O bien, es posible que el archivo de audio no pase la validación debido al formato, la duración, el tamaño, etc.
SystemException	Error del sistema al ejecutar la acción.	Se ha producido otro error del sistema al ejecutar la acción.
InvalidActionParameter	CallId o ParticipantTag el parámetro de acción no es válido.	La acción contiene un parámetro no válido.

El siguiente ejemplo de código muestra un error de invocación típico.

```

{
    "SchemaVersion": "1.0",
    "Sequence": 2,

```

```

    "InvocationEventType": "ACTION_FAILED",
    "ActionData": {
      "Type": "PlayAudio",
      "Parameters": {
        "CallId": "call-id-1",
        "AudioSource": {
          "Type": "S3",
          "BucketName": "bucket-name",
          "Key": "audio-file.wav"
        },
      },
      "ErrorType": "InvalidAudioSource",
      "ErrorMessage": "Audio Source parameter value is invalid."
    },
    "CallDetails": {
      ...
    }
  }
}

```

Consulte los ejemplos prácticos en GitHub:

- <https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-bridging>.
- <https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-call-reenvío>
- [https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-outbound-notificaciones de llamadas](https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-outbound-notificaciones-de-llamadas)
- [https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-on-grabación por demanda](https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-on-grabación-por-demanda)
- <https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-update-llamada>

PlayAudioAndGetDigits

Reproduce audio y recopila dígitos DTMF. Si se produce un error, por ejemplo, si el usuario no introduce el número correcto de dígitos del DTMF, la acción reproduce el audio “defectuoso” y, a continuación, reproduce el audio principal hasta que la aplicación multimedia SIP agote el número de intentos definido en el parámetro Repeat.

Debe reproducir archivos de audio del bucket de S3. El bucket S3 debe pertenecer a la misma AWS cuenta que la aplicación multimedia SIP. Además, debe conceder el permiso `s3:GetObject` a la [entidad principal del servicio Amazon Chime SDK Voice Connector](#), `voiceconnector.chime.amazonaws.com`. Para ello, puede utilizar la consola de S3 o la CLI.

La política de bucket de S3 típica se muestra en el ejemplo de código siguiente.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "SMARead",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "voiceconnector.chime.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::bucket-name/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "111122223333"
        }
      }
    }
  ]
}
```

El servicio de audio lee y escribe en su bucket de S3 en nombre de su aplicación multimedia Sip. Para evitar el [problema de adjunto confuso](#), puede restringir el acceso al bucket de S3 a una única aplicación multimedia SIP.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "SMARead",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "voiceconnector.chime.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
```

```

        "s3:GetObject"
    ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::bucket-name/*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:SourceAccount": "111122223333",
            "aws:SourceArn": "arn:aws:chime:us-east-1:111122223333:sma/sip-media-application-id"
        }
    }
}
]
}

```

A continuación se muestra una acción típica de PlayAudioAndGetDigits.

```

{
  "Type" : "PlayAudioAndGetDigits",
  "Parameters" : {
    "CallId": "call-id-1",
    "ParticipantTag": "LEG-A"
    "InputDigitsRegex": "^\d{2}#$",
    "AudioSource": {
      "Type": "S3",
      "BucketName": "bucket-name",
      "Key": "audio-file-1.wav"
    },
    "FailureAudioSource": {
      "Type": "S3",
      "BucketName": "bucket-name",
      "Key": "audio-file-failure.wav"
    },
    "MinNumberOfDigits": 3,
    "MaxNumberOfDigits": 5,
    "TerminatorDigits": ["#"],
    "InBetweenDigitsDurationInMilliseconds": 5000,
    "Repeat": 3,
    "RepeatDurationInMilliseconds": 10000
  }
}

```

CallId

Descripción: CallId del participante en la invocación CallDetails de la AWS Lambda función

Valores permitidos: un identificador de llamada válido

Obligatorio: no

Valor predeterminado: ninguno

ParticipantTag

Descripción: la ParticipantTag de uno de los participantes conectados en los CallDetails

Valores permitidos: LEG-A o LEG-B

Obligatorio: no

Valor predeterminado: ParticipantTag del callLeg invocado ignorado si se especifica el CallId

InputDigitsRegex

Descripción: patrón de expresión regular

Valores permitidos: un patrón de expresión regular válido

Obligatorio: no

Valor predeterminado: ninguno

AudioSource.Type

Descripción: tipo de fuente para el tipo de archivo de audio

Valores permitidos: un bucket S3

Obligatorio: sí

Valor predeterminado: - "S3"

AudioSource.BucketName

Descripción: para AudioSource.Type los valores de S3, el bucket de S3 debe pertenecer a la misma AWS cuenta que la aplicación multimedia SIP. El bucket S3 debe tener acceso al servidor de la [entidad principal de Amazon Chime SDK Voice Connector](#), voiceconnector.chime.amazonaws.com.

Valores permitidos: un bucket de S3 válido al que Amazon Chime SDK tiene acceso a las acciones de `s3:GetObject`.

Obligatorio: sí

Valor predeterminado: ninguno

AudioSource.Key

Descripción: el nombre clave del objeto de audio del `AudioSource.BucketName` del bucket de S3.

Valores permitidos: archivos de audio válidos

Obligatorio: sí

Valor predeterminado: ninguno

FailureAudioSource.Type

Descripción: el nombre clave del objeto de audio del `FailureAudioSource.BucketName` del bucket de S3.

Valores permitidos: S3

Obligatorio: sí

Valor predeterminado: ninguno

FailureAudioSource.BucketName

Descripción: para los tipos de fuentes S3, el bucket S3 debe pertenecer a la misma AWS cuenta que la aplicación multimedia SIP. La [entidad principal del servicio Amazon Chime SDK Voice Connector](#), `voiceconnector.chime.amazonaws.com`, debe tener acceso al bucket de S3.

Valores permitidos: un bucket de S3 válido al que Amazon Chime SDK tiene acceso a las acciones de `s3:GetObject`.

Obligatorio: sí

Valor predeterminado: ninguno

FailureAudioSource.Key

Descripción: el nombre clave del objeto de audio del `FailureAudioSource.BucketName` del bucket de S3.

Valores permitidos: archivos de audio válidos

Obligatorio: sí

Valor predeterminado: ninguno

MinNumberOfDigits

Descripción: el número mínimo de dígitos que se deben capturar antes de que se agote el tiempo de espera o se reproduzca el audio de “llamada fallida”.

Valores permitidos: – ≥ 0

Obligatorio: no

Valor predeterminado: 0

MaxNumberOfDigits

Descripción: el número máximo de dígitos que se deben capturar antes de detenerse sin un dígito final.

Valores permitidos: – $\geq \text{MinNumberOfDigits}$

Obligatorio: no

Valor predeterminado: 128

TerminatorDigits

Descripción: dígitos que se utilizan para finalizar la entrada si el usuario introduce un número inferior al `MaxNumberOfDigits`

Valores permitidos: cualquiera de estos dígitos: 0123456789#*

Obligatorio: no

Valor predeterminado: #

InBetweenDigitsDurationInMilliseconds

Descripción: el tiempo de espera en milisegundos entre las entradas de dígitos antes de la reproducción de `FailureAudio`.

Valores permitidos: > 0

Obligatorio: no

Valor predeterminado: si no se especifica, el valor predeterminado es `RepeatDurationInMilliseconds`.

Repeat

Descripción: número total de intentos de obtener dígitos

Valores permitidos: >0

Obligatorio: no

Valor predeterminado: 1

RepeatDurationInMilliseconds

Descripción: tiempo de espera en milisegundos entre intentos de Repeat

Valores permitidos: >0

Obligatorio: sí

Valor predeterminado: ninguno

La aplicación multimedia SIP siempre invoca su AWS Lambda función después de ejecutar la `PlayAudioAndGetDigits` acción, con un tipo de evento de `ACTION_FAILED` invocación `ACTION_SUCCESSFUL` o. Cuando la aplicación recopila dígitos correctamente, establece el valor `ReceivedDigits` del objeto `ActionData`. El siguiente ejemplo muestra la estructura de eventos de invocación de esa función. AWS Lambda

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": 3,
  "InvocationEventType": "ACTION_SUCCESSFUL",
  "ActionData": {
    "Type": "PlayAudioAndGetDigits",
    "Parameters" : {
      "CallId": "call-id-1",
      "ParticipantTag": "LEG-A",
      "InputDigitsRegex": "\\d{2}#$",
      "AudioSource": {
```



```

        "Type": "S3",
        "BucketName": "bucket-name",
        "Key": "audio-file-1.wav"
    },
    "FailureAudioSource": {
        "Type": "S3",
        "BucketName": "bucket-name",
        "Key": "audio-file-failure.wav"
    },
    "MinNumberOfDigits": 3,
    "MaxNumberOfDigits": 5,
    "TerminatorDigits": ["#"],
    "InBetweenDigitsDurationInMilliseconds": 5000,
    "Repeat": 3,
    "RepeatDurationInMilliseconds": 10000
},
"ErrorType": "InvalidAudioSource",
"ErrorMessage": "Audio Source parameter value is invalid."
},
    "ReceivedDigits": "1234"
},
"CallDetails": {
    ...
}
}

```

Gestión de errores

Cuando se produce un error de validación, la aplicación multimedia SIP llama a la función AWS Lambda con el mensaje de error correspondiente. En la siguiente tabla se enumeran los posibles mensajes de error.

Error	Mensaje	Motivo
InvalidAudioSource	El valor del parámetro de la fuente de audio no es válido.	Este error puede producirse por varios motivos. Por ejemplo, la aplicación multimedia SIP no puede acceder al archivo debido a problemas con los permisos o con el bucket de S3. O bien,

Error	Mensaje	Motivo
		es posible que el archivo de audio no se valide debido a su duración, tamaño o formato no compatible.
InvalidActionParameter	El parámetro CallId o ParticipantTag de la acción no es válido.	Un CallId, ParticipantTag, u otro parámetro no es válido.
SystemException	Error del sistema al ejecutar la acción.	Se ha producido un error del sistema al ejecutar la acción.

Cuando la acción no recopila el número de dígitos especificado debido a un tiempo de espera o a demasiados reintentos, la aplicación multimedia SIP invoca la AWS Lambda función con el ACTION_FAILED tipo de evento de invocación.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": 4,
  "InvocationEventType": "ACTION_FAILED",
  "ActionData": {
    "Type": "PlayAudioAndGetDigits",
    "Parameters": {
      "CallId": "call-id-1",
      "ParticipantTag": "LEG-A",
      "InputDigitsRegex": "\\d{2}#$",
      "AudioSource": {
        "Type": "S3",
        "BucketName": "bucket-name",
        "Key": "audio-file-1.wav"
      },
      "FailureAudioSource": {
        "Type": "S3",
        "BucketName": "bucket-name",
        "Key": "audio-file-failure.wav"
      },
      "MinNumberOfDigits": 3,
      "MaxNumberOfDigits": 5,
      "TerminatorDigits": ["#"],

```

```

        "InBetweenDigitsDurationInMilliseconds": 5000,
        "Repeat": 3,
        "RepeatDurationInMilliseconds": 10000
    },
    "ErrorType": "InvalidAudioSource",
    "ErrorMessage": "Audio Source parameter value is invalid."
}
"CallDetails": {
    ...
}
}

```

Consulte algunos ejemplos prácticos sobre: GitHub

- <https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-bridging>.
- <https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-update-llamar>

ReceiveDigits

Cuando un usuario introduce dígitos que coinciden con el patrón de expresión regular especificado en esta acción, la aplicación multimedia SIP invoca la AWS Lambda función.

```

{
  "Type": "ReceiveDigits",
  "Parameters": {
    "CallId": "call-id-1",
    "ParticipantTag": "LEG-A",
    "InputDigitsRegex": "^\\d{2}#$",
    "InBetweenDigitsDurationInMilliseconds": 1000,
    "FlushDigitsDurationInMilliseconds": 10000
  }
}

```

CallId

Descripción: CallId del participante en la CallDetails invocación de la AWS Lambda función

Valores permitidos: un identificador de llamada válido

Obligatorio: no

Valor predeterminado: ninguno

ParticipantTag

Descripción: la ParticipantTag de uno de los participantes conectados en los CallDetails

Valores permitidos: LEG-A o LEG-B

Obligatorio: no

Valor predeterminado: ParticipantTag del callLeg invocado ignorado si se especifica el CallId

InputDigitsRegex

Descripción: patrón de expresión regular

Valores permitidos: un patrón de expresión regular válido

Obligatorio: sí

Valor predeterminado: ninguno

InBetweenDigitsDurationInMilliseconds

Descripción: intervalo entre dígitos antes de comprobar si la entrada coincide con el patrón de expresión regular

Valores permitidos: duración en milisegundos

Obligatorio: sí

Valor predeterminado: ninguno

FlushDigitsDurationInMilliseconds

Descripción: intervalo tras el cual los dígitos DTMF recibidos se vacían y se envían a la función. AWS Lambda Si la aplicación multimedia SIP recibe un nuevo dígito una vez finalizado el intervalo, el temporizador se reiniciará.

Valores permitidos: -InBetweenDigitsDurationInMilliseconds

Obligatorio: sí

Valor predeterminado: ninguno

La aplicación multimedia SIP descarta los dígitos del DTMF durante la llamada hasta que reciba una nueva acción `ReceiveDigits`. El intervalo `FlushDigitsDurationInMilliseconds` comienza cuando la aplicación multimedia SIP recibe el primer dígito del DTMF. Si el usuario introduce los dígitos correctos antes de que caduque el intervalo, la aplicación multimedia SIP invoca la función descrita en [AWS Lambda Recepción de una llamada entrante mediante el servicio de audio PSTN de Amazon Chime SDK](#)

Si la entrada del usuario no coincide con el patrón de expresiones regulares, la aplicación multimedia SIP repite el mensaje del archivo de audio «fallido» hasta que la aplicación agote el recuento de repeticiones o hasta que el usuario introduzca dígitos válidos.

Consulte algunos ejemplos prácticos sobre GitHub:

- [https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-outbound-notificaciones de llamadas](https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-outbound-notificaciones-de-llamadas)
- [https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-on-grabación por demanda](https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-on-grabación-por-demanda)
- <https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-update-llamada>

RecordAudio

Permite que la aplicación multimedia SIP grabe contenido multimedia desde un identificador de llamada determinado. Por ejemplo, una aplicación de correo de voz y anuncios para los participantes de una reunión. La aplicación graba hasta que alcanza la duración establecida, o cuando un usuario pulsa una de ellas o cuando la aplicación `RecordingTerminators` detecta silencio. En esos casos, la acción indica a la aplicación que coloque el archivo multimedia resultante en el bucket de S3 especificado. El bucket S3 debe pertenecer a la misma AWS cuenta que la aplicación multimedia SIP. Además, la acción debe conceder a `s3:PutObject` y `s3:PutObjectAcl` permiso a la entidad principal del servicio Amazon Chime SDK Voice Connector, a la entidad principal del servicio del conector de [voz de Amazon Chime SDK](#), `voiceconnector.chime.amazonaws.com`.

Note

Las grabaciones realizadas con esta característica pueden estar sujetas a las leyes o reglamentos relativos a la grabación de comunicaciones electrónicas. Es su responsabilidad y la de sus usuarios finales cumplir con todas las leyes aplicables en relación con la grabación, incluida la notificación adecuada a todos los participantes de una sesión o comunicación grabada de que la sesión o la comunicación se está grabando y obtener su consentimiento.

El siguiente ejemplo otorga el permiso a `s3:PutObject` y `s3:PutObjectAcl` y el permiso a la entidad principal de servicio Amazon Chime SDK Voice Connector.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "SMARead",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "voiceconnector.chime.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::bucket-name/*"
    }
  ]
}
```

En el siguiente ejemplo, se detiene la grabación cuando la persona que llama pulsa la tecla mayúscula (#), o si transcurren 10 segundos sin actividad, o cuando la persona que llama permanece en silencio durante 3 segundos y escribe el archivo multimedia resultante en la ubicación definida por el parámetro `RecordingDestination`.

Note

Este ejemplo utiliza el parámetro `CallId`. Puede usar el parámetro `ParticipantTag` en su lugar, pero no puede usar ambos.

```
{
  "Type": "RecordAudio",
  "Parameters": {
    "CallId": "call-id-1",
    "DurationInSeconds": "10",
```

```
    "SilenceDurationInSeconds": 3,  
    "SilenceThreshold": 100,  
    "RecordingTerminators": [  
        "#"  
    ],  
    "RecordingDestination": {  
        "Type": "S3",  
        "BucketName": "valid-bucket-name",  
        "Prefix": "valid-prefix-name"  
    }  
}
```

CallId

Descripción: CallId del participante en la invocación CallDetails de la AWS Lambda función

Valores permitidos: un identificador de llamada válido

Obligatorio: no

Valor predeterminado: ninguno

ParticipantTag

Descripción: la ParticipantTag de uno de los participantes conectados en los CallDetails

Valores permitidos: LEG-A o LEG-B

Obligatorio: no

Valor predeterminado: ParticipantTag del callLeg invocado ignorado si se especifica el CallId

RecordingDestination.Type

Descripción: tipo de destino. Solo S3.

Valores permitidos: S3

Obligatorio: sí

Valor predeterminado: ninguno

RecordingDestination.BucketName

Descripción: un nombre de bucket de S3 válido. El bucket debe tener acceso a la [entidad principal de servicio de Amazon Chime SDK Voice Connector](#), `voiceconnector.chime.amazonaws.com`.

Valores permitidos: un bucket de S3 válido al que Amazon Chime SDK tiene acceso a las acciones `s3:PutObject` y `s3:PutObjectAcl`.

Obligatorio: sí

Valor predeterminado: ninguno

RecordingDestination.Prefix

Descripción: prefijo S3 del archivo de grabación

Valores permitidos: un nombre de prefijo válido que contiene hasta 979 caracteres seguros. Para obtener más información acerca de los caracteres seguros, consulte la sección de [caracteres seguros](#) de la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

Obligatorio: no

Valor predeterminado: ninguno. Si no se especifica, las grabaciones se guardan en la raíz del bucket de S3.

DurationInSeconds

Descripción: duración, en segundos, de la grabación

Valores permitidos: >0

Obligatorio: no

Valor predeterminado: ninguno

SilenceDurationInSeconds

Descripción: la duración del silencio en segundos, tras la cual se detiene la grabación. Si no se especifica, la detección de silencio está desactivada

Valores permitidos: $[1; 1000]$

Obligatorio: no

Valor predeterminado: 200

SilenceThreshold

Descripción: nivel de ruido que se considera “silencio”. Si no especifica la `SilenceDurationInSeconds`, este parámetro se ignora.

Valores de referencia (niveles y umbrales de ruido para tratar el ruido como silencio):

- De 1 a 30 dB o menos, como en una habitación silenciosa
- De 100 a 40-50 dB, como en una oficina silenciosa o un suspiro
- De 200 a 60 dB, como en una oficina abarrotada
- De 1000 a 75 dB, como una persona o música ruidosa

Valores permitidos: [1; 1000]

Obligatorio: no

Valor predeterminado: 200

RecordingTerminators

Descripción: enumera todos los terminadores de grabación disponibles.

Valores permitidos: matriz de un solo dígito y símbolos de [123456789*0#]

Obligatorio: sí

Valor predeterminado: ninguno

Gestión de los eventos ACTION_SUCCESSFUL

Cuando finaliza la grabación, la aplicación multimedia SIP del SDK de Amazon Chime llama a la AWS Lambda función y le pasa el evento `ACTION_SUCCESSFUL`, junto con los resultados de la invocación.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": INTEGER,
  "InvocationEventType": "ACTION_SUCCESSFUL",
  "ActionData": {
    "Type" : "RecordAudio",
    "Parameters": {
      ...
    },
  },
}
```

```
    "RecordingDestination": {
      "Type": "S3",
      "BucketName": "valid-bucket-name",
      "Key": "valid-S3-key"
    },
    "RecordingTerminatorUsed": "#"
  },
  "CallDetails": {
    ...
  }
}
```

El evento ACTION_SUCCESSFUL contiene ActionData, que contiene los siguientes campos:

Type

Descripción: el tipo de acción, RecordAudio.

Parameters

Descripción: los parámetros de la acción.

RecordingDestination.Type

Descripción: tipo de destino. Solo S3.

RecordingDestination.BucketName

Descripción: bucket de S3 que contiene el archivo de grabación.

RecordingDestination.Key

Descripción: la clave S3 del archivo de grabación.

RecordingTerminatorUsed

Descripción: el terminador utilizado para detener la grabación, uno de los terminadores incluidos en el parámetro RecordingTerminators. Si la grabación se detiene después de alcanzar la duración máxima (DurationInSeconds) o debido al silencio (SilenceDurationInSeconds), este par clave-valor no se incluye en la salida.

Gestión de errores

En caso de errores de validación, la aplicación multimedia SIP llama a la AWS Lambda función con el mensaje de error correspondiente. En la siguiente tabla se enumeran los posibles mensajes de error.

Error	Mensaje	Motivo
InvalidActionParameter	El parámetro CallId o ParticipantTag de acción no es válido.	Cualquier parámetro no es válido.
	El valor del parámetro DurationInSeconds no es válido.	
	El valor del parámetro SilenceDurationInSeconds no es válido.	
	El valor del parámetro SilenceThreshold no es válido.	
	El valor del parámetro RecordingDestination no es válido.	
	Se ha producido un error al cargar la grabación en el bucket de S3.	
SystemException	Error del sistema al ejecutar una acción.	Se produjo otro tipo de error del sistema al ejecutar una acción.

Gestión de eventos de ACTION_FAILED

Cuando la acción no graba el contenido multimedia de un tramo de llamada, la aplicación multimedia SIP invoca una AWS Lambda función con el tipo de ACTION_FAILED evento. Consulte el siguiente ejemplo.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
```

```
"Sequence": 5,
"InvocationEventType": "ACTION_FAILED",
"ActionData": {
  "Type": "RecordAudio",
  "Parameters": {
    ...
  },
  "ErrorType": "InvalidActionParameter",
  "ErrorMessage": "RecordingDestination parameter value is invalid."
},
"CallDetails": {
  ...
}
}
```

Vea un ejemplo práctico sobre GitHub: <https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-bridging>

SendDigits

Envíe hasta 50 dígitos de doble tono y multifrecuencia (DTMF) en cualquier tramo de una llamada. Las señales pueden incluir lo siguiente:

- Números del 0 al 9
- Caracteres especiales como asterisco (*) y almohadilla (#)
- Señales de control de red A, B, C, D
- El carácter de coma (,). Esta señal añade un retraso de 0,5 segundos entre la señal anterior y la siguiente.

Temas

- [Uso de SendDigits acción](#)
- [Manipulación ACTION_SUCCESSFUL eventos](#)
- [Manipulación ACTION_FAILED eventos](#)
- [Flujo de llamada](#)

Uso de SendDigits acción

A continuación se muestra una acción típica de SendDigits.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Actions": [
    {
      "Type": "SendDigits",
      "Parameters": {
        "CallId": "call-id-1", // required
        "Digits": ",, *1234,56,7890ABCD#", // required
        "ToneDurationInMilliseconds": 100 // optional
      }
    }
  ]
}
```

CallId

Descripción: el CallId de un participante en la invocación de los CallDetails de la función AWS Lambda

Valores permitidos: un identificador de llamada válido

Obligatorio: sí

Valor predeterminado: ninguno

Digits

Descripción: los dígitos que se van a enviar en el tramo de llamada que corresponde al CallId

Valores permitidos: 0-9, *, #, A, B, C, D, coma (,)

Obligatorio: sí

Valor predeterminado: ninguno

ToneDurationInMilliseconds

Descripción: cantidad de tiempo permitida, en milisegundos, para transmitir cada dígito.

Valores permitidos: cualquier número entero entre 50 y 24000

Obligatorio: no

Valor predeterminado: 250

Manipulación ACTION_SUCCESSFUL eventos

En el ejemplo siguiente se muestra un evento ACTION_SUCCESSFUL típico para la acción SendDigits.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": 3,
  "InvocationEventType": "ACTION_SUCCESSFUL",
  "ActionData": {
    "Type": "SendDigits",
    "Parameters": {
      "Digits": "1,2A#",
      "ToneDurationInMilliseconds": 100,
      "CallId": "call-id-1"
    },
    "CallDetails": {
      ...
    }
  }
}
```

Manipulación ACTION_FAILED eventos

En el ejemplo siguiente se muestra un evento ACTION_FAILED típico para la acción SendDigits.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": 3,
  "InvocationEventType": "ACTION_FAILED",
  "ActionData": {
    "Type": "SendDigits",
    "Parameters": {
      "Digits": "1,2A#",
      "ToneDurationInMilliseconds": 20000000,
      "CallId": "call-id-1"
    },
    "ErrorType": "InvalidActionParameter",
    "ErrorMessage": "ToneDuration parameter value is invalid."
  },
  "CallDetails": {
    ...
  }
}
```


```

    }
}

```

Flujo de llamada

El siguiente diagrama muestra el flujo del programa para enviar dígitos de una persona que llama a una persona que recibe la llamada.



Speak

Puede reproducir la voz en cualquier tramo de llamada proporcionando texto. Puede introducir texto sin formato o lenguaje de marcado de síntesis de voz (SSML). SSML proporciona un mayor

control sobre la forma en que Amazon Chime SDK genera la voz al añadir pausas, hacer hincapié en determinadas palabras o cambiar el estilo de expresión.

El SDK de Amazon Chime utiliza el servicio Amazon Polly para realizar conversiones. text-to-speech. Amazon Polly le permite elegir entre el motor estándar o el motor neuronal para mejorar la calidad de la voz. Amazon Polly admite más de 20 idiomas y 60 voces para personalizar la experiencia de usuario de la aplicación. Amazon Chime SDK ofrece características de voz sin costo alguno, pero usted paga por usar Amazon Polly. Consulte la [página de precios](#) de Amazon Polly o su panel de facturación para obtener información sobre los precios.

Important

El uso de Amazon Polly está sujeto a las [condiciones de servicio de AWS](#), incluidas las condiciones específicas de los servicios de AWS Machine Learning e Inteligencia Artificial.

Temas

- [Uso de Speak acción](#)
- [Manipulación ACTION_SUCCESSFUL eventos](#)
- [Manipulación ACTION_FAILED eventos](#)
- [Flujos de programas](#)

Uso de Speak acción

En el ejemplo siguiente se muestra una utilización típica de la acción Speak.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Actions": [
    {
      "Type": "Speak",
      "Parameters": {
        "Text": "Hello, World!",           // required
        "CallId": "call-id-1",           // required
        "Engine": "neural",               // optional. Defaults to standard
        "LanguageCode": "en-US",          // optional
        "TextType": "text",               // optional
        "VoiceId": "Joanna"               // optional. Defaults to Joanna
      }
    }
  ]
}
```



```
}  
  ]  
}
```

CallId

Descripción: la CallId del participante en los CallDetails de la invocación de la función de Lambda

Valores permitidos: un identificador de llamada válido

Obligatorio: sí

Valor predeterminado: ninguno

Text

Descripción: especifica el texto de entrada que se va a sintetizar en voz. Si especifica ssm1 como TextType, siga el formato SSML para el texto de entrada.

Valores permitidos: cadena

Obligatorio: sí

Valor predeterminado: ninguno

Engine

Descripción: especifica el motor (estándar o neuronal) que se utilizará al procesar texto para la síntesis de voz.

Valores permitidos: estándar | neuronal

Obligatorio: no

Valor predeterminado: estándar

LanguageCode

Descripción: especifica el código de lenguaje. Solo es necesario si se utiliza una voz bilingüe. Si utiliza una voz bilingüe sin código de idioma, se utiliza el idioma predeterminado de la voz bilingüe.

Valores permitidos: códigos de lenguaje de [Amazon Polly](#)

Obligatorio: no

Valor predeterminado: ninguno

TextType

Descripción: especifica el tipo de texto de entrada, texto sin formato o SSML. Si no se especifica un tipo de entrada, se utiliza texto sin formato como predeterminado. Para obtener más información sobre SSML, consulte [Generación de voz a partir de documentos SSML](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Polly.

Valores permitidos: ssml | texto

Obligatorio: no

Valor predeterminado: ninguno

VoiceId

Descripción: especifica el ID de voz que desea usar.

Valores permitidos — [Amazon Polly voice IDs](#)

Obligatorio: no

Valor predeterminado: Joanna

Manipulación ACTION_SUCCESSFUL eventos

El siguiente ejemplo muestra un evento ACTION_SUCCESSFUL típico de una acción que sintetiza el texto «Hello World» en forma oral, en inglés, utilizando la voz de Joanna de Amazon Polly.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": 3,
  "InvocationEventType": "ACTION_SUCCESSFUL",
  "ActionData": {
    "Type": "Speak",
    "Parameters": {
      "CallId": "call-id-1",
      "Engine": "neural",
      "LanguageCode": "en-US",
      "Text": "Hello World",
      "TextType": "text",
      "VoiceId": "Joanna"
    }
  }
}
```

```

    },
    "CallDetails":{
        ...
    }
}

```

Manipulación ACTION_FAILED eventos

En el siguiente ejemplo, se muestra un evento ACTION_FAILED típico del mismo evento utilizado en el ejemplo anterior.

```

{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence":2,
  "InvocationEventType": "ACTION_FAILED",
  "ActionData":{
    "Type": "Speak",
    "Parameters": {
      "CallId": "call-id-1",
      "Engine": "neural",
      "LanguageCode": "en-US",
      "Text": "Hello World",
      "TextType": "text",
      "VoiceId": "Joanna"
    },
    "ErrorType": "SystemException",
    "ErrorMessage": "System error while running action"
  },
  "CallDetails":{
    ...
  }
}

```

Gestión de errores


En esta tabla se enumeran y describen los mensajes de error generados por la acción Speak.

Error	Mensaje	Motivo
AccessDenied	La función AWSServiceRoleForAmazonChimeVoiceConnector	El rol vinculado al servicio que se utiliza para hacer solicitudes a Amazon Polly

Error	Mensaje	Motivo
	vinculada al servicio no está configurada correctamente.	no existe o le faltan permisos. Para resolverlo, consulte los pasos de la sección Uso de la función vinculada al servicio Amazon Chime SDK Voice Connector
InvalidActionParameter		Se ha producido un error al validar los parámetros de acción. Consulte la SynthesizeSpeech API en la Guía para desarrolladores de Amazon Polly para obtener más información sobre los parámetros.
ActionExecutionThrottled	Amazon Polly está limitando la solicitud de sintetizar voz.	La solicitud a Amazon Polly devuelve una excepción de limitación. Para obtener más información sobre los límites de regulación de Amazon Polly, consulta https://docs.aws.amazon.com/polly/latest/dg/limits.html#limits-throttle.
MissingRequiredActionParameter	El Text ahora es un parámetro obligatorio.	Los parámetros de acción deben tener un valor Text
MissingRequiredActionParameter	El Text está limitado a 1000 caracteres.	El texto ha superado el límite de caracteres.
SystemException	Error del sistema al ejecutar la acción.	Se ha producido un error del sistema al ejecutar la acción.

Flujos de programas

El siguiente diagrama muestra el flujo del programa que habilita la acción Speak para la persona que llama. En este ejemplo, la persona que llama escucha un texto que



En el diagrama


Con un teléfono móvil, la persona que llama introduce un número registrado en una aplicación multimedia SIP. La aplicación utiliza el método INVITE de SIP y envía una respuesta Trying (100) a la persona que llama. Esto indica que el servidor de siguiente salto recibió la solicitud de llamada. A continuación, la aplicación SIP utiliza INVITE para ponerse en contacto con el punto de conexión. Una vez establecida la conexión, las aplicaciones envían una respuesta Ringing (180) a la persona que llama y comienzan las alertas.

A continuación, la aplicación multimedia SIP envía un evento NEW_INBOUND_CALL a la función de Lambda, que responde con una acción Speak que incluye el identificador de la persona que llama y el texto que se desea convertir en voz. A continuación, la aplicación SIP envía una respuesta 200 (OK) para indicar que se ha respondido a la llamada. El protocolo también habilita los medios.

Si la acción Speak se realiza correctamente y convierte el texto en voz, devuelve un evento ACTION_SUCCESSFUL a la aplicación multimedia SIP, que devuelve el siguiente conjunto de acciones. Si la acción falla, la aplicación multimedia SIP envía un evento ACTION_FAILED a la función de Lambda, que responde con un conjunto de acciones Hangup. La aplicación cuelga a la persona que llama y devuelve un evento HANGUP a la función de Lambda, que no realiza ninguna otra acción.

El siguiente diagrama muestra el flujo del programa que habilita la acción Speak para la persona que recibe la llamada.

Enable Speak action for Callee in SMA



En el diagrama

La persona que llama introduce un número registrado en una aplicación multimedia SIP y la aplicación responde como se describe en el diagrama anterior. Cuando la función de Lambda recibe el evento `NEW_INBOUND_CALL`, devuelve la acción [the section called “CallAndBridge”](#) a la aplicación SIP. A continuación, la aplicación utiliza el método `INVITE` de SIP para enviar las respuestas `Trying (100)` y `Ringing (180)` a la persona que recibe la llamada.

Si la persona que recibe la llamada responde, la aplicación multimedia SIP recibe una respuesta `200 (OK)` y envía la misma respuesta a la persona que llama. Esto establece los medios y la aplicación SIP envía un evento `ACTION_SUCCESSFUL` para la acción [the section called “CallAndBridge”](#) a la función de Lambda. A continuación, la función devuelve la acción de voz y los datos a la aplicación SIP, que los convierte

SpeakAndGetDigits

Reproduzca la voz proporcionando texto y recopile los dígitos multifrecuencia (DTMF) de doble tono del usuario. El texto puede ser texto sin formato o texto mejorado con el lenguaje de marcado de síntesis de voz (SSML) para proporcionar un mayor control sobre la forma en que Amazon Chime SDK genera la voz mediante la adición de pausas, el énfasis en determinadas palabras o el cambio del estilo de expresión, entre otras características de SSML compatibles. Si se produce un error, por ejemplo, si un usuario no introduce el número correcto de dígitos del DTMF, la acción reproduce el discurso de «fallo» y, a continuación, reproduce el discurso principal hasta que la aplicación multimedia SIP agote el número de intentos definido en el parámetro `Repeat`.

Amazon Chime SDK utiliza Amazon Polly, un servicio en la nube que convierte el texto en voz realista. Amazon Polly proporciona un motor estándar y uno neuronal para mejorar la calidad de la voz, más de 20 idiomas compatibles y 60 voces. Amazon Polly ofrece características de voz sin costo alguno, pero usted paga por usar Amazon Polly. Consulte la [página de precios](#) de Amazon Polly o el panel de facturación para obtener información sobre los precios.

Important

El uso de Amazon Polly está sujeto a las [Condiciones del AWS servicio](#), incluidas las condiciones específicas de los Servicios de AWS Machine Learning e Inteligencia Artificial.

Temas

- [Uso de SpeakAndGetDigits acción](#)

- [Manipulación ACTION_SUCCESSFUL eventos](#)
- [Manipulación ACTION_FAILED eventos](#)
- [Uso de la función vinculada al servicio Amazon Chime SDK Voice Connector](#)

Uso de SpeakAndGetDigits acción

En el ejemplo siguiente, se muestra una utilización típica de la acción SpeakAndGetDigits:

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Actions": [
    {
      "Type": "SpeakAndGetDigits",
      "Parameters": {
        "CallId": "call-id-1",          // required
        "InputDigitsRegex": "^\\d{2}#$", // optional
        "SpeechParameters": {
          "Text": "Hello World",        // required
          "Engine": "neural",           // optional. Defaults to standard
          "LanguageCode": "en-US",      // optional
          "TextType": "text",           // optional
          "VoiceId": "Joanna"           // optional. Defaults to Joanna
        },
        "FailureSpeechParameters": {
          "Text": "Hello World",        // required
          "Engine": "neural",           // optional. Defaults to the Engine
          value in SpeechParameters
          "LanguageCode": "en-US",      // optional. Defaults to the
          LanguageCode value in SpeechParameters
          "TextType": "text",           // optional. Defaults to the TextType
          value in SpeechParameters
          "VoiceId": "Joanna"           // optional. Defaults to the VoiceId
          value in SpeechParameters
        },
        "MinNumberOfDigits": 3,          // optional
        "MaxNumberOfDigits": 5,          // optional
        "TerminatorDigits": ["#"],       // optional
        "InBetweenDigitsDurationInMilliseconds": 5000, // optional
        "Repeat": 3,                     // optional
        "RepeatDurationInMilliseconds": 10000 // required
      }
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

CallId

Descripción: el CallId del participante en la CallDetails invocación de la función Lambda.

Valores permitidos: un callID válido

Obligatorio: sí

Valor predeterminado: No

InputDigitsRegex

Descripción: patrón de expresión regular que ayuda a garantizar que los usuarios escriban los dígitos y letras correctos.

Valores permitidos: un patrón de expresión regular válido

Obligatorio: no

Valor predeterminado: ninguno

SpeechParameters.Engine

Descripción: especifica el motor (estándar o neuronal) que se utilizará al procesar texto para la síntesis de voz.

Valores permitidos – standard | neural

Obligatorio: no

Valor predeterminado: estándar

SpeechParameters.LanguageCode

Descripción: especifica el código de lenguaje. Esto solo es necesario si se utiliza una voz bilingüe. Si se usa una voz bilingüe y no se especifica ningún código de idioma, se usa el idioma predeterminado de la voz bilingüe.

Valores permitidos: códigos de lenguaje de [Amazon Polly](#)

Obligatorio: no

Valor predeterminado: ninguno

SpeechParameters.Text

Descripción: especifica el texto de entrada. Si especifica `ssml` como `SpeechParameters.TextType`, debe seguir el formato SSML para el texto de entrada. Para obtener más información sobre SSML, consulte [Generación de voz a partir de documentos SSML](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Polly.

Valores permitidos: cadena

Obligatorio: sí

Valor predeterminado: ninguno

SpeechParameters.TextType

Descripción: especifica el formato de texto para `SpeechParameters.Text`. Si no se especifica ninguno, se utilizará `text` de forma predeterminada. Para obtener más información sobre SSML, consulte [Generación de voz a partir de documentos SSML](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Polly.

Valores permitidos – `ssml` | `text`

Obligatorio: no

Valor predeterminado: `text`

SpeechParameters.VoiceId

Descripción: el identificador de la voz de Amazon Polly utilizada para pronunciar el texto en `SpeechParameters.Text`.

Valores permitidos — [Amazon Polly voice IDs](#)

Obligatorio: no

Valor predeterminado: Joanna

FailureSpeechParameters.Engine

Descripción: especifica el motor (estándar o neuronal) que se utilizará al procesar el mensaje de error que se utiliza cuando el cliente introduce una respuesta no válida para la síntesis de voz.

Valores permitidos – standard | neural

Obligatorio: no

Valor predeterminado: el valor `SpeechParameters.Engine`

`FailureSpeechParameters.LanguageCode`

Descripción: especifica el código de idioma utilizado cuando el cliente introduce una respuesta no válida. Solo es necesario cuando se utiliza una voz bilingüe. Si utiliza una voz bilingüe sin especificar un código de idioma, se utilizará el idioma predeterminado de la voz bilingüe.

Valores permitidos: códigos de lenguaje de [Amazon Polly](#)

Obligatorio: no

Valor predeterminado: el valor `SpeechParameters.LanguageCode`.

`FailureSpeechParameters.Text`

Descripción: especifica el texto de entrada que se pronunciará cuando el cliente introduzca una respuesta no válida. Si especifica `ssml` como `FailureSpeechParameters.TextType`, debe seguir el formato SSML para el texto de entrada.

Valores permitidos: cadena

Obligatorio: sí

Valor predeterminado: ninguno

`FailureSpeechParameters.TextType`

Descripción: especifica si el texto de entrada especificado en `FailureSpeechParameters.Text` es texto plano o SSML. El valor predeterminado es texto sin formato. Para obtener más información, consulte [Generación de voz a partir de documentos SSML](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Polly.

Valores permitidos – `ssml` | `text`

Obligatorio: no

Valor predeterminado: el valor `SpeechParameters.Text`

FailureSpeechParameters.VoiceId

Descripción: el identificador de la voz utilizada para pronunciar la cadena en `FailureSpeechParameters.Text`.

Valores permitidos — [Amazon Polly voice IDs](#)

Obligatorio: sí

Valor predeterminado: el valor `SpeechParameters.VoiceId`

MinNumberOfDigits

Descripción: el número mínimo de dígitos que se deben capturar antes de que se agote el tiempo de espera o se reproduzca el mensaje de «llamada fallida».

Valores permitidos: mayor o igual que cero

Obligatorio: no

Valor predeterminado: 0

MaxNumberOfDigits

Descripción: el número máximo de dígitos que se deben capturar antes de detenerse sin un dígito final.

Valores permitidos: superiores a `MinNumberOfDigits`

Obligatorio: no

Valor predeterminado: 128

TerminatorDigits

Descripción: dígito que se utiliza para finalizar la entrada si el usuario introduce un número inferior al `MaxNumberOfDigits`

Valores permitidos: cualquiera de los siguientes: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # o *

Obligatorio: no

Valor predeterminado: #

InBetweenDigitsDurationInMilliseconds

Descripción: el tiempo de espera en milisegundos entre las entradas de dígitos antes de reproducir la voz de error.

Valores permitidos: superiores a cero

Obligatorio: no

Valor predeterminado: si no se especifica, el valor predeterminado es `RepeatDurationInMilliseconds`.

Repeat

Descripción: número total de intentos de obtener dígitos. Si omite este parámetro, el valor predeterminado es un intento de recopilar dígitos.

Valores permitidos: superiores a cero

Obligatorio: no

Valor predeterminado: 1

RepeatDurationInMilliseconds

Descripción: tiempo de espera en milisegundos para cada intento de obtener dígitos.

Valores permitidos: superiores a cero

Obligatorio: sí

Valor predeterminado: ninguno

Manipulación ACTION_SUCCESSFUL eventos

En el siguiente ejemplo, se muestra un evento ACTION_SUCCESSFUL típico.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": 3,
  "InvocationEventType": "ACTION_SUCCESSFUL",
  "ActionData": {
```

```

    "Type": "SpeakAndGetDigits",
    "Parameters": {
      "CallId": "call-id-1",
      "InputDigitsRegex": "^\\d{2}#$",
      "SpeechParameters": {
        "Engine": "neural",
        "LanguageCode": "en-US",
        "Text": "Hello World",
        "TextType": "text",
        "VoiceId": "Joanna"
      },
      "FailureSpeechParameters": {
        "Engine": "neural",
        "LanguageCode": "en-US",
        "Text": "Hello World",
        "TextType": "text",
        "VoiceId": "Joanna"
      },
      "MinNumberOfDigits": 3,
      "MaxNumberOfDigits": 5,
      "TerminatorDigits": ["#"],
      "InBetweenDigitsDurationInMilliseconds": 5000,
      "Repeat": 3,
      "RepeatDurationInMilliseconds": 10000
    },
    "ReceivedDigits": "1234"
  },
  "CallDetails": {
    ...
  }
}

```

Manipulación ACTION_FAILED eventos

En el siguiente ejemplo, se muestra un evento ACTION_FAILED típico.

```

{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": 2,
  "InvocationEventType": "ACTION_FAILED",
  "ActionData": {
    "Type": "SpeakAndGetDigits",
    "Parameters": {
      "CallId": "call-id-1",

```

```

    "InputDigitsRegex": "^\\d{2}#$",
    "SpeechParameters": {
      "Engine": "neural",
      "LanguageCode": "en-US",
      "Text": "Hello World",
      "TextType": "text",
      "VoiceId": "Joanna"
    },
    "FailureSpeechParameters": {
      "Engine": "neural",
      "LanguageCode": "en-US",
      "Text": "Hello World",
      "TextType": "text",
      "VoiceId": "Joanna"
    },
    "MinNumberOfDigits": 3,
    "MaxNumberOfDigits": 5,
    "TerminatorDigits": ["#"],
    "InBetweenDigitsDurationInMilliseconds": 5000,
    "Repeat": 3,
    "RepeatDurationInMilliseconds": 10000
  },
  "ErrorType": "SystemException",
  "ErrorMessage": "System error while running action"
},
"CallDetails":{
  ...
}
}

```

Gestión de errores

En esta tabla se enumeran y describen los mensajes de error generados por la acción Speak.

Error	Mensaje	Motivo
AccessDenied	El rol AWSServiceRoleForAmazonChimeVoiceConnector no se ha configurado correctamente.	El rol utilizado para realizar solicitudes a Amazon Polly no existe o le faltan permisos. Para resolverlo, consulte los pasos de la sección Uso de la función vinculada al servicio

Error	Mensaje	Motivo
		Amazon Chime SDK Voice Connector
<code>InvalidActionParameter</code>		Se ha producido un error al validar los parámetros de acción. Para revisar los parámetros disponibles para esta acción y sus opciones, consulte SynthesizeSpeech en la Guía para desarrolladores de Amazon Polly.
<code>MissingRequiredActionParameter</code>	El Text ahora es un parámetro obligatorio.	Los parámetros de la acción deben tener un valor Text
<code>MissingRequiredActionParameter</code>	El Text está limitado a 1000 caracteres.	El texto ha superado el límite de caracteres.
<code>SystemException</code>	Error del sistema al ejecutar la acción.	Se ha producido un error del sistema al ejecutar la acción.

Uso de la función vinculada al servicio Amazon Chime SDK Voice Connector

No necesita crear manualmente el rol vinculado al servicio para las acciones `Speak` o `SpeakAndGetDigits`. Al crear o actualizar una aplicación multimedia SIP en la consola, la o la AWS API del SDK de Amazon Chime AWS Command Line Interface, el SDK de Amazon Chime crea el rol vinculado al servicio por usted.

Para obtener más información, consulte [Uso del rol vinculado al servicio de Amazon Chime](#) en la Guía del administrador de Amazon Chime SDK.

StartBotConversation

La acción `StartBotConversation` establece una conversación de voz entre un usuario final y su bot de Amazon Lex v2. El usuario proporciona la información requerida al bot. A continuación, el bot devuelve la información a la función de Lambda de audio de la red telefónica pública conmutada (PSTN) y la función realiza las tareas solicitadas.

Por ejemplo, el bot puede reproducir un mensaje de bienvenida opcional al inicio de una conversación para describir brevemente la tarea que puede realizar la función de Lambda de audio PSTN. La conversación va y viene entre el usuario y el bot hasta que el bot recopila la información requerida. Una vez finalizada la conversación, Amazon Chime SDK invoca la función de Lambda de audio PSTN con un evento de acción exitosa, que contiene la información recopilada por el bot. La función de Lambda de audio PSTN procesa la información y realiza la tarea solicitada.

El servicio de audio proporciona una interacción conversacional realista con sus usuarios. Por ejemplo, los usuarios pueden interrumpir el bot y responder a una pregunta antes de que finalice el mensaje de audio. Además, los usuarios pueden usar cualquier combinación de dígitos de voz y DTMF para proporcionar información. El bot espera a que el usuario introduzca información antes de responder. Puede configurar cuánto tiempo espera el bot a que el usuario termine de hablar antes de interpretar cualquier entrada de voz. El usuario también puede indicar al bot que espere si necesita tiempo para recuperar información adicional durante una llamada, como números de tarjetas de crédito.

La acción `StartBotConversation` utiliza Amazon Lex y Amazon Polly durante la conversación del bot. Se aplican los costos estándar de Amazon Lex y Amazon Polly. Para obtener más información sobre los precios, consulte las páginas de [precios de las conversaciones en transmisión de Amazon Lex](#) y de [precios de Amazon Polly](#).

Note

No puede ejecutar esta acción en una llamada puente ni en una llamada que se haya unido a una reunión de Amazon Chime SDK.

Important

El uso de Amazon Lex y Amazon Polly está sujeto a las [Condiciones del AWS servicio](#), incluidas las condiciones específicas de los Servicios de AWS Machine Learning e Inteligencia Artificial.

Temas

- [Sintaxis de StartBotConversation](#)
- [Uso de la acción StartBotConversation](#)

- [Gestión de eventos de ACTION_SUCCESSFUL](#)
- [Gestión de eventos de ACTION_FAILED](#)
- [Concesión de permisos para usar un bot](#)
- [Configuración de los tiempos de espera de voz y DTMF](#)
- [Uso de entradas DTMF durante una conversación](#)
- [Service Quotas y cuotas de facturación](#)

Sintaxis de StartBotConversation

A continuación se muestra un ejemplo típico de sintaxis de StartBotConversation.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Actions": [
    {
      "Type": "StartBotConversation",
      "Parameters": {
        "CallId": "string",
        "ParticipantTag": "string",
        "BotAliasArn": "string",
        "LocaleId": "string",
        "Configuration": {
          "SessionState": {
            "SessionAttributes": {
              "string": "string"
            },
            "DialogAction": {
              "Type": "string"
            }
          },
          "WelcomeMessages": [
            {
              "Content": "string",
              "ContentType": "string"
            }
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
}
```

CallId

Descripción: la CallID de un participante en la invocación CallDetails de la AWS Lambda función. La acción StartBotConversation usa este ID como el de la SessionId del bot. Todas las conversaciones de bots que tienen lugar en una llamada comparten la misma sesión de conversación. Puede modificar el estado de la sesión entre su usuario y su bot mediante la API [PutSession de Amazon Lex](#). Para obtener más información, consulte [Gestión de sesiones con la API Amazon Lex v2](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Lex.

Valores permitidos: un identificador de llamada válido.

Obligatorio: no, si ParticipantTag está presente.

Valor predeterminado: ninguno.

ParticipantTag

Descripción: la ParticipantTag de uno de los participantes conectados en los CallDetails.

Valores permitidos: LEG-A.

Obligatorio: no, si CallId está presente.

Valor predeterminado: ParticipantTag del callLeg invocado. Se omite si se especifica CallDetails.

BotAliasArn

Descripción: el alias de bot ARN de su bot Lex. Debe crear el bot en la misma región de AWS que la aplicación de audio de PSTN. Un alias de bot de Amazon Lex válido tiene este formato: `arn:aws:lex:region:awsAccountId:bot-alias/botId/botAliasId`, donde *region* se encuentra la región de AWS en la que reside el bot. El *awsAccountId* es el ID de cuenta de AWS en el que se creó el bot de Amazon Lex. El valor *botId* es el identificador asignado al bot cuando se creó. Puede encontrar el ID del bot en la consola Amazon Lex, en la página de detalles del bot. El *botAliasId* es el identificador asignado al alias del bot cuando se creó. Puede ver el ID del alias del bot en la consola de Amazon Lex en la página Alias.

Valores permitidos: un ARN de bot válido.

Obligatorio: sí.

Valor predeterminado: ninguno.

LocaleId

Descripción: el identificador de la configuración regional que utilizó para su bot. Para obtener una lista de las configuraciones regionales y los códigos de idioma, consulte [Idiomas y configuraciones regionales compatibles con Amazon Lex](#).

Valores permitidos: [lenguajes y configuraciones regionales compatibles con Amazon Lex](#).

Obligatorio: no.

Valor predeterminado: en_US.

Configuration

Descripción: la configuración de la conversación, incluidos el estado de la sesión y los mensajes de bienvenida. El tamaño total de la representación en cadena JSON del objeto de Configuration está limitado a 10 KB.

Valores permitidos: Configuration objeto.

Obligatorio: no.

Valor predeterminado: ninguno.

Configuration.SessionState

Descripción: el estado de la sesión del usuario con Amazon Lex v2.

Valores permitidos: SessionState objeto.

Obligatorio: no.

Valor predeterminado: ninguno.

Configuration.SessionState.SessionAttributes

Descripción: mapa de los key/value pares que representan información de contexto específica de la sesión. Este mapa contiene la información de la aplicación que se transmite entre Amazon Lex v2 y una aplicación cliente.

Valores permitidos: mapa de cadena a cadena.

Obligatorio: no.

Valor predeterminado: ninguno.

`Configuration.SessionState.DialogAction.Type`

Descripción: la siguiente acción que realiza el bot en sus interacciones con el usuario. Valores posibles:

- Delegado: Amazon Lex v2 determina la siguiente acción.
- `ElicitIntent`: La siguiente acción suscita una intención por parte del usuario.

Valores permitidos: `Delegate` | `ElicitIntent`.

Obligatorio: no.

Valor predeterminado: ninguno.

`Configuration.WelcomeMessages`

Descripción: lista de mensajes para enviar al usuario al inicio de la conversación. Si establece el campo `welcomeMessage`, debe establecer el valor `DialogAction.Type` como `ElicitIntent`.

Valores permitidos: objeto de mensaje

Obligatorio: no.

Valor predeterminado: ninguno.

`Configuration.WelcomeMessages.Content`

Descripción: el texto del mensaje de bienvenida.

Valores permitidos: cadena.

Obligatorio: no.

Valor predeterminado: ninguno.

`Configuration.WelcomeMessages.ContentType`

Descripción: indica el tipo de mensaje de bienvenida.

Valores permitidos: PlainText | SSML

- PlainText— El mensaje contiene texto UTF-8 plano.
- SSML: el mensaje contiene texto con formato para salida de voz.

Obligatorio: sí.

Valor predeterminado: ninguno.

Uso de la acción StartBotConversation

A continuación se muestra una acción típica de StartBotConversation.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Actions": [
    {
      "Type": "StartBotConversation",
      "Parameters": {
        "CallId": "call-id-1",
        "BotAliasArn": "arn:aws:lex:us-east-1:123456789012:bot-alias/ABCDEFGH/IH/MNOPQRSTU/V",
        "LocaleId": "en_US",
        "Configuration": {
          "SessionState": {
            "SessionAttributes": {
              "mykey1": "myvalue1"
            },
            "DialogAction": {
              "Type": "ElicitIntent"
            }
          },
          "WelcomeMessages": [
            {
              "Content": "Welcome. How can I help you?",
              "ContentType": "PlainText"
            }
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Gestión de eventos de ACTION_SUCCESSFUL

En el ejemplo siguiente se muestra un evento ACTION_SUCCESSFUL típico para la acción StartBotConversation.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": number,
  "InvocationEventType": "ACTION_SUCCESSFUL",
  "ActionData": {
    "CallId": "string",
    "Type": "StartBotConversation",
    "Parameters": {
      // parameters provided in the StartBotConversation action.
    },
    "CallDetails": {
      // Information about the call associated with the AWS Lambda invocation.
    },
    "IntentResult": {
      "SessionId": "string",
      "SessionState": {
        "SessionAttributes": {
          "string": "string"
        },
        "Intent": {
          "Name": "string",
          "Slots": {
            "string": {
              "Value": {
                "OriginalValue": "string",
                "InterpretedValue": "string",
                "ResolvedValues": ["string"]
              },
            },
            "Values": []
          }
        },
        "State": "string",
        "ConfirmationState": "string"
      }
    },
    "Interpretations": [
      {
        "NluConfidence": {
```



```

        "Score": number
      },
      "Intent": {
        "Name": "string",
        "Slots": {
          "string": {
            "Value": {
              "OriginalValue": "string",
              "InterpretedValue": "string",
              "ResolvedValues": ["string"]
            },
            "Values": []
          }
        }
      },
      "State": "string",
      "ConfirmationState": "string"
    }
  ]
}

```

IntentResult

El resultado de la conversación entre el usuario y el bot.

SessionId

Identificador de la sesión de conversación del bot. Cuando un usuario inicia una conversación con un bot, Amazon Lex crea una sesión. Una sesión encapsula la información intercambiada entre el usuario y el bot. La acción `StartBotConversation` usa el ID de llamada como el de la `SessionId` del bot. Puede modificar el estado de la sesión entre su usuario y su bot mediante la API [PutSession](#) de Amazon Lex. Para obtener más información, consulte [Gestión de sesiones con la API Amazon Lex v2](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Lex.

SessionState

El estado de la sesión del usuario con Amazon Lex V2.

SessionState.SessionAttributes

Mapa de key/value pares que representan información de contexto específica de la sesión. El mapa contiene la información de la conversación del bot que se transmite entre la función de Lambda adjunta al bot y la función de Lambda de audio PSTN.

Interpretaciones

Una lista de intenciones derivada de Amazon Lex que pueden satisfacer la expresión del cliente. La intención con la puntuación de NluConfidence más alta se convierte en la intención de SessionState.

Interpretaciones.NluConfidence.Puntuación

Una puntuación que indica el grado de confianza de Amazon Lex v2 de un en lo que respecta a la capacidad de una intención para satisfacer las expectativas del usuario. Varía entre 0.00 y 1.00. Una puntuación más alta indica una mayor confianza.

Intent

La acción que el usuario desea realizar.

Intent.Name

El nombre de la intención.

Intent.Slots

Un mapa de todos los espacios para la intención. El nombre de la ranura se asigna al valor de la ranura. Si no se ha ocupado un espacio, el valor es nulo.

Intent.Slots.Value

El valor del tipo de ranura.

Intent.Slots.Values

Una lista de uno o más valores que el usuario ha proporcionado para la ranura.

Intent.Slots.Value.OriginalValue

El texto de la respuesta del usuario, introducido para el espacio.

Intent.Slots.Value.InterpretedValue

Descripción: el valor que Amazon Lex v2 determina para la ranura. El valor real depende de la configuración de la estrategia de selección de valores del bot. Puede optar por utilizar el valor

introducido por el usuario o puede hacer que Amazon Lex v2 elija el primer valor de la lista de `resolvedValues`.

Intent.Slots.Value.ResolvedValues

Una lista de valores adicionales que Amazon Lex v2 reconoce para la ranura.

Intent.State

Descripción: información sobre el cumplimiento de la intención. Valores posibles:

- **Failed**: la función de Lambda no cumplió con la intención.
- **Fulfilled**: la función de Lambda cumplió la intención.
- **ReadyForFulfillment**: la información de la intención está presente y su función de Lambda puede cumplirla.

Intent.ConfirmationState

Descripción: indica la confirmación de la intención. Valores posibles:

- **Confirmado**: se cumple la intención.
- **Denegado**: el usuario respondió “no” a la solicitud de confirmación.
- **Ninguno**: no se solicitó la confirmación al usuario o se le pidió al usuario que confirmara o rechazara la solicitud, pero no la confirmó o rechazó.

Gestión de eventos de ACTION_FAILED

En el ejemplo siguiente se muestra un evento ACTION_FAILED típico para la acción `StartBotConversation`.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": number,
  "InvocationEventType": "ACTION_FAILED",
  "ActionData": {
    "CallId": "string",
    "Type": "StartBotConversation",
    "Parameters": {
      // parameters provided in the StartBotConversation action
    },
    "ErrorType": "string",
    "ErrorMessage": "string"
  }
}
```

```
    },  
    "CallDetails":{  
    }  
}
```

ErrorType

Una cadena que identifica de forma exclusiva una condición de error.

ErrorMessage

Una descripción genérica de la condición de error.

Códigos de error

En la siguiente tabla se enumeran los mensajes de error que una función de Lambda puede devolver en un evento de ACTION_FAILED.

Error	Description (Descripción)
InvalidActionParameter	Uno o más parámetros de acción no son válidos. El mensaje de error describe el parámetro no válido.
SystemException	Se ha producido un error del sistema al ejecutar una acción.
ResourceNotFound	No se encuentra un bot especificado.
ResourceAccessDenied	El acceso al bot se deniega.
ActionExecutionThrottled	Se ha superado el límite del servicio de conversación entre bots. El mensaje de error describe el límite de servicio específico que se ha superado.

Concesión de permisos para usar un bot

El siguiente ejemplo concede al SDK de Amazon Chime permiso para llamar a Amazon Lex.

[StartConversation](#) APIs Debe conceder explícitamente permiso al servicio de audio para que use su

bot. El bloque de condiciones es obligatorio para las entidades principales de servicio. El bloque de condiciones debe usar las claves de contexto globales `AWS:SourceAccount` y `AWS:SourceArn`. `AWS:SourceAccount` es el ID de su cuenta de AWS. `AWS:SourceArn` es el ARN de recurso de la aplicación de audio PSTN que invoca el bot Lex.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowChimePstnAudioUseBot",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "voiceconnector.chime.amazonaws.com"
      },
      "Action": "lex:StartConversation",
      "Resource": "arn:aws:lex:us-east-1:123456789012:bot-alias/botId/aliasId",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "AWS:SourceAccount": "123456789012"
        },
        "ArnEquals": {
          "AWS:SourceArn": "arn:aws:chime:us-east-1:123456789012:sma/smaId"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Configuración de los tiempos de espera de voz y DTMF

Puede configurar los tiempos de espera de voz y DTMF al capturar las entradas del usuario. También puede configurar los tiempos de espera mediante atributos de sesión al iniciar una conversación con un bot y sobrescribirlos en su función de Lambda si es necesario. Amazon Lex le permite establecer varias ranuras para una intención o bots. Dado que puede especificar que los atributos de sesión se apliquen en el nivel de intención y ranura, puede especificar que el atributo se establezca solo cuando obtenga un determinado tipo de entrada. Por ejemplo, puede especificar un tiempo de espera más largo cuando recopile un número de cuenta que cuando recopile una fecha. Puede utilizar caracteres comodín en la clave de atributo de la sesión.

Por ejemplo, para establecer un tiempo de espera de voz para todos los intervalos a todos los efectos en 4000 milisegundos, puede proporcionar un atributo de sesión utilizando: `x-amz-lex:start-timeout-ms:*:*` como nombre del atributo de sesión y `4000` como valor del atributo de sesión. Para obtener más información, consulte [Configuración de los tiempos de espera para capturar la entrada del usuario](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Lex.

Uso de entradas DTMF durante una conversación

Los bots de Amazon Lex admiten la entrada de voz y teclado durante una conversación. Los bots interpretan las entradas del teclado como dígitos DTMF. Puede solicitar a los contactos que finalicen su entrada con la tecla almohadilla (#) y que cancelen una conversación con la tecla asterisco (*). Si no pide a los clientes que finalicen sus entradas con la tecla almohadilla, Lex deja de esperar a que se presionen más teclas después de 5 segundos.

Service Quotas y cuotas de facturación

AWS le factura los siguientes costos:

- Uso de Amazon Chime SDK para la llamada. Para obtener más información, consulte los [Precios de Amazon Chime SDK](#).
- Uso de Amazon Lex para interpretar el discurso de los usuarios. Para obtener más información, consulte [Precios de Amazon Lex Streaming Conversation](#).
- Uso de Amazon Polly para sintetizar las respuestas de texto de su bot. Para obtener más información, consulte [precios de Amazon Polly](#).

También debe conocer las siguientes Service Quotas:

- El Amazon Chime SDK tiene una cuota de servicio para el número máximo de bots de Amazon Lex que se pueden crear con la acción [StartBotConversation](#) de audio PSTN. Para obtener más información, consulte [Cuotas de voz y enlaces troncales SIP](#) en la Referencia general de AWS.
- Amazon Lex tiene una Service Quota para el número máximo de conversaciones de voz simultáneas por bot Lex. Puede ponerse en contacto con el equipo de servicio de Amazon Lex para obtener más cuotas. Para obtener más información, consulte las [directrices y cuotas](#) de Amazon Lex en la Guía para desarrolladores de Amazon Lex.
- Amazon Polly tiene una Service Quota para sintetizar respuestas de texto. Puede ponerse en contacto con el equipo de servicio de Amazon Polly para obtener más cuotas. Para obtener más información sobre las Service Quotas de Amazon Polly, consulte [Cuotas en Amazon Polly](#), en la Guía para desarrolladores de Amazon Polly.

Uso de encabezados SIP en el servicio de audio PTSN de Amazon Chime SDK

Ahora puede enviar y recibir un User-To-User encabezado, un encabezado de desvío y encabezados SIP personalizados en sus AWS Lambda funciones cuando desee intercambiar información del contexto de la llamada con su infraestructura SIP.

- El encabezado User-to-User (UUI) se puede usar para enviar datos de control de llamadas. La aplicación que inicia una sesión inserta estos datos y los utiliza la aplicación que acepta la sesión. No se utilizan para ninguna funcionalidad SIP básica. Por ejemplo, puede usar el encabezado UUI en un centro de llamadas para transmitir información sobre una llamada entre los agentes.
- El encabezado de desvío se usa para mostrar desde dónde se desvió la llamada y por qué. Puede usar este encabezado para ver la información de desvío de otros agentes SIP o para transmitirla.
- Los encabezados SIP personalizados le permiten transmitir cualquier otra información que desee. Por ejemplo, si quiere transmitir un identificador de cuenta, puede crear un encabezado en forma de X denominado "X-Account-Id" y añadir esta información.

Debe anteponer a los encabezados SIP personalizados el prefijo x-. Los encabezados están expuestos en la AWS Lambda función y se reciben como parte de un `NEW_INBOUND_CALL` evento durante una llamada entrante. También puedes incluir estos encabezados en los segmentos de llamadas salientes al activar una acción o el [CallAndBridge CreateSipMediaApplicationCallAPI](#).

La sección `Participants` de una función de Lambda contiene el campo `SipHeaders`. Este campo está disponible cuando recibe un encabezado personalizado o cuando rellena el encabezado `User-to-User` o `Diversion`.

Este ejemplo muestra una respuesta esperada cuando una invocación de AWS Lambda contiene encabezados SIP.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": 3,
  "InvocationEventType": "ACTION_SUCCESSFUL",
  "ActionData": {
    "Type": "actionType",
    "Parameters": {
      // Parameters vary by actionType
    }
  }
}
```

```

    },
    "CallDetails":{
        .....
        .....
        "Participants":[
            {
                "CallId": "call-id-1",
                "ParticipantTag": "LEG-A",
                .....
                "Status": "Connected"
                "SipHeaders": {
                    "X-Test-Value": "String",
                    "User-to-User":
"616d617a6f6e5f6368696d655f636f6e6e6563745f696e746567726174696f6e;encoding=hex",
                    "Diversion": "sip:
+11234567891@public.test.com;reason=unconditional"
                }
            },
            {
                "CallId": "call-id-2",
                "ParticipantTag": "LEG-B",
                .....
                "Status": "Connected"
            }
        ]
    }
}

```

En el siguiente ejemplo, se muestra una acción [CallAndBridge](#) correcta debido a una entrada no válida para el parámetro SipHeaders.

```

{
    "SchemaVersion": "1.0",
    "Actions":[
        {
            "Type": "CallAndBridge",
            "Parameters":{
                "CallTimeoutSeconds": 30,
                "CallerIdNumber": "e164PhoneNumber", // required
                "RingbackTone": { // optional
                    "Type": "S3",
                    "BucketName": "s3_bucket_name",
                    "Key": "audio_file_name"
                }
            }
        }
    ]
}

```



```

    },
    "Endpoints": [
      {
        "Uri": "e164PhoneNumber", // required
        "BridgeEndpointType": "PSTN" // required
      }
    ],
    "SipHeaders": {
      "X-Test-Value": "String",
      "User-to-User":
"616d617a6f6e5f6368696d655f636f6e6e6563745f696e746567726174696f6e;encoding=hex",
      "Diversion": "sip:+11234567891@public.test.com;reason=unconditional"
    }
  }
}

```

En el siguiente ejemplo, se muestra una acción [CallAndBridge](#) fallida provocada por un parámetro `SipHeaders` no válido.

```

{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": 3,
  "InvocationEventType": "ACTION_FAILED",
  "ActionData": {
    "Type": "actionType",
    "Parameters": {
      // Parameters vary by Action Type
      "SipHeaders": {
        "X-AMZN": "String",
        "User-to-User":
"616d617a6f6e5f6368696d655f636f6e6e6563745f696e746567726174696f6e;encoding=hex",
        "Diversion": "sip:+11234567891@public.test.com;reason=unconditional"
      },
    },
    "ErrorType": "InvalidActionParameter",
    "ErrorMessage": "Invalid SIP header(s) provided: X-AMZN"
  },
  "CallDetails": {
    .....
    "Participants": [
      {

```

```
    "CallId": "call-id-1",
    "ParticipantTag": "LEG-A",
    .....
    "Status": "Connected"
  },
  {
    "CallId": "call-id-2",
    "ParticipantTag": "LEG-B",
    .....
    "Status": "Connected"
  }
]
```

Uso de SipHeaders campo

Al activar el [CreateSipMediaApplicationCall](#) API, el SipHeaders campo opcional te permite pasar encabezados SIP personalizados a un tramo de llamada saliente. Las claves de encabezado válidas deben incluir uno de los siguientes:

- El prefijo x -
- El encabezado User-to-User
- El encabezado Diversion

X-AMZN es un encabezado reservado. Si utiliza este encabezado en una llamada a la API, se producirá un error. Los encabezados pueden tener una longitud máxima de 2048 caracteres.

El siguiente ejemplo muestra un ejemplo típico [CreateSipMediaApplicationCall](#) API en la interfaz de línea de comandos con el parámetro opcional SipHeaders.

```
create-sip-media-application-call
  --from-phone-number value // (string)
  --to-phone-number value // (string)
  --sip-media-application-id value // (string)
  --sip-headers // (map)
```

Para obtener más información, consulte [Un mecanismo para transportar la información de control de User-to-User llamadas en el SIP y la indicación de desvío en el SIP](#).

Uso de registros de detalles de llamada en el servicio de audio PTSN de Amazon Chime SDK

Los administradores del SDK de Amazon Chime pueden configurar los conectores de voz del SDK de Amazon Chime para almacenar los registros de detalles de las llamadas (CDRs). Para obtener más información sobre cómo configurar los conectores de voz del SDK de Amazon Chime para almacenar CDRs, consulte [Administrar la configuración global en el SDK de Amazon Chime en la Guía de administración del SDK de Amazon Chime](#).

Una vez que los CDRs habilite, después de cada llamada, la aplicación multimedia SIP envía los registros a una carpeta llamada Amazon-Chime- SMADRs en tu bucket de S3.

En la siguiente tabla se enumeran los atributos de un CDR y se muestra su formato correcto. Los registros contienen todos los campos enumerados aquí para todas las llamadas.

Valor	Description (Descripción)
"AwsAccountId": " <i>AWS-account-ID</i> "	El ID de AWS cuenta asociado a la aplicación multimedia SIP que inició el uso de la PSTN
"TransactionId": " <i>transaction-ID</i> "	El ID de transacción de la llamada.
"CallId": " <i>SIP-media-application-call-ID</i> "	El identificador de llamada del participante para el uso asociado
"VoiceConnectorId": " <i>voice-connector-ID</i> "	ID del conector de voz de Amazon Chime SDK (UUID)
"Status": " <i>status</i> "	Estado de la llamada (completada, fallida)
"BillableDurationSeconds": " <i>billable-duration-in-seconds</i> "	Duración facturable de la llamada en segundos
"SchemaVersion": " <i>schema-version</i> "	La versión del esquema de CDR.
"SourcePhoneNumber": " <i>12075550155</i> "	Número de teléfono de origen E.164

Valor	Description (Descripción)
"SourcePhoneNumberName": " <i>North Campus Reception</i> "	El nombre asignado al número de teléfono de origen
"DestinationPhoneNumber": " <i>13605551214</i> "	Número de teléfono de destino E.164
"DestinationPhoneNumberName": " <i>South Campus Reception</i> "	El nombre asignado al número de teléfono de destino
"UsageType": " <i>usage-type</i> "	Detalles de uso de la línea de pedido en la API de lista de precios
"ServiceCode": " <i>service-code</i> "	El código del servicio en la API de lista de precios
"Direction": " <i>direction</i> "	Dirección de la llamada, Outbound o Inbound
"TimeStampEpochSeconds": " <i>start-time-epochseconds</i> "	La marca de tiempo del registro en formato de marca de tiempo epoch/Unix
"Region": " <i>AWS-region</i> "	AWS Región del conector de voz del SDK de Amazon Chime
"SipRuleId": " <i>sip-rule-id</i> "	El ID de la regla sip que se activa cuando una llamada llega al servicio de audio PSTN
"SipApplicationId": " <i>sip-application-id</i> "	El ID de la aplicación SIP que gestiona una llamada
"CallLegTriggerType": " <i>trigger-type</i> "	El tipo de evento que activó una llamada
"BillableVoiceFocusSeconds": " <i>billable-voice-focus-in-seconds</i> "	El importe facturable del uso de Voice Focus, en segundos

Descripción de los tiempos de espera y los reintentos del servicio de audio PTSN de Amazon Chime SDK

El servicio de audio PSTN interactúa con las funciones de forma sincrónica. AWS Lambda Las aplicaciones esperan 5 segundos a que AWS Lambda las funciones respondan antes de volver a intentar una invocación. [Si no se recibe respuesta después de 20 segundos, el servicio de audio PSTN bloqueará el sistema.](#) Cuando una función devuelve un error con uno de los 4 XX códigos de estado, de forma predeterminada, la aplicación multimedia SIP solo vuelve a intentar la invocación una vez. Si se quedan sin reintentos, las llamadas finalizan con el código de error 480 Unavailable. Para obtener más información sobre AWS Lambda los errores, consulte [Solucionar problemas de invocación](#) en. AWS Lambda

Depuración y solución de problemas del servicio de audio PTSN de Amazon Chime SDK

Utilice la siguiente información para diagnosticar y solucionar los problemas comunes que es posible que surjan cuando se trabaja con el servicio de audio PSTN de Amazon Chime SDK.

Temas

- [Comprobación de los registros del servicio de audio PTSN de Amazon Chime SDK](#)
- [Depuración de bloqueos imprevistos en el servicio de audio PTSN de Amazon Chime SDK](#)
- [Depuración de eventos ACTION_FAILED inesperados](#)

Comprobación de los registros del servicio de audio PTSN de Amazon Chime SDK

Si va a depurar una aplicación multimedia SIP, consulte los registros de CloudWatch para ver la función de AWS Lambda asociada a la aplicación.

A continuación, compruebe los registros asociados a la aplicación multimedia SIP. Según sea necesario, puede configurar la aplicación multimedia SIP para el registro. Para obtener más información, consulte [Uso de aplicaciones multimedia SIP](#) en la Guía del administrador de Amazon Chime SDK. Si habilita el registro, podrá encontrar los registros en CloudWatch, en el grupo de registros de `/aws/ChimeSipMediaApplicationSipMessages/<SIP-media-application-Id>`.

Depuración de bloqueos imprevistos en el servicio de audio PTSN de Amazon Chime SDK

Realice las siguientes acciones de solución de problemas si se producen bloqueos inesperados o mensajes de error en AWS Lambda las funciones del servicio de audio PSTN:

- [Verifica que tu AWS Lambda póliza conceda el `lambda:InvokeFunction` permiso al director del servicio `voiceconnector.chime.amazonaws.com`.](#)
- Comprueba los registros de tu función para asegurarte de que se invoca correctamente. AWS Lambda
- Si los registros muestran los eventos entrantes y las acciones devueltas, comprueba que no se devuelva una acción suspendida cuando se invoque la AWS Lambda función.
- Compruebe los CloudWatch registros de su aplicación multimedia SIP. En la siguiente tabla se enumeran algunos de los mensajes que puede encontrar.

Mensaje	Resolución
AWS Lambda se agotó el tiempo de espera de la operación del cliente.	La función tardó más de 20 segundos en completarse. Reduzca el tiempo de respuesta a menos de 20 segundos.
Acceso denegado al invocar la función de AWS Lambda .	La AWS Lambda función no proporciona una política que permita al servicio acceder al servidor principal de Amazon Chime SDK Voice Connector. Proporcione a la entidad principal del servicio <code>voiceconnector.chime.amazonaws.com</code> el permiso de <code>lambda:InvokeFunction</code> que figura en sus políticas de AWS Lambda .
La AWS Lambda función estaba restringida.	El servicio de audio no pudo llamar a su AWS Lambda función porque la función estaba restringida. Para obtener más información, consulte el centro de https://aws.amazon.com/premiumsupport/conocimiento//lambda-troubleshoot-throttling .

Mensaje	Resolución
Error al leer la lista de acciones.	El servicio de audio PSTN no pudo analizar las acciones devueltas por su función. AWS Lambda Compruebe los registros para ver si hay eventos de <code>ACTION_FAILED</code> y consulte la documentación para ver la acción fallida para asegurarse de que la codificó correctamente.
La versión del esquema de la solicitud de invocación no coincide con la versión del esquema de la respuesta.	Compruebe los registros y asegúrese de que la solicitud y la respuesta utilicen la misma versión del esquema.
Se especificó un nombre de acción no compatible	La AWS Lambda función devolvió una acción que el servicio de audio PSTN no reconoció . Asegúrese de que la acción esté escrita correctamente y consulte la documentación de la acción.
La lista de acciones está vacía.	La respuesta a un evento de <code>NEW_INCOMING_CALL</code> no devolvió ninguna acción. Devuelva una acción en respuesta a ese evento.
Se especificaron demasiadas acciones en una respuesta.	Ha devuelto más de 10 acciones en respuesta a una invocación de AWS Lambda . Devuelva 10 acciones o menos.
La respuesta está en blanco o vacía	Ha devuelto un valor nulo o una cadena vacía. Asegúrese de que el objeto de respuesta incluya al menos el campo <code>oSchemaVersion</code> .

Depuración de eventos `ACTION_FAILED` inesperados

Si recibe un evento de `ACTION_FAILED` inesperado, verifique lo siguiente:

Acciones	Tipo de error	Mensaje de error	Resolución
CallAndBridge , PlayAudio , y PlayAudioAndGetDigits	InvalidAudioSource	No se puede acceder al bucket o al archivo de audio de S3.	- Asegúrese de que el bucket S3 esté en la misma AWS cuenta que la aplicación multimedia SIP. - Asegúrese de que el bucket de S3 haya otorgado los permisos de <code>s3:GetObject</code> a la entidad principal del servicio <code>voiceconnector.chime.amazonaws.com</code>.
PlayAudio , y PlayAudioAndGetDigits	InvalidAudioSource	El valor del parámetro de la fuente de audio no es válido.	- Asegúrese de utilizar un valor válido de <code>Type</code>, como S3. - Asegúrese de que el bucket de S3 conceda los permisos de <code>s3:GetObject</code> a la entidad principal del servicio <code>voiceconnector.chime.amazonaws.com</code>. - Asegúrese de que el campo <code>BucketName</code>

Acciones	Tipo de error	Mensaje de error	Resolución
			e no sea nulo ni esté vacío. Asegúrese de que el campo Key no sea nulo ni esté vacío.
CallAndBridge	InvalidAudioSource	El valor del parámetro del tono de llamada no es válido.	- Asegúrese de utilizar un valor válido de Type, como S3. - Asegúrese de que el campo BucketName no sea nulo ni esté vacío. - Asegúrese de que el campo Key no sea nulo ni esté vacío.
	InvalidActionParameter	El número de puntos de conexión proporcionados no es válido.	Asegúrese de que los puntos de conexión no sean nulos ni cero ni superiores a uno.

Acciones	Tipo de error	Mensaje de error	Resolución
	<code>InvalidActionParameter</code>	El parámetro de punto de conexión no es válido.	- Asegúrese de proporcionar el valor URI del punto de conexión. - Si el tipo de punto de conexión es PSTN, asegúrese de que el número de teléfono proporcionado en el campo <code>Uri</code> sea un número de teléfono E.164 válido. - Si el tipo de punto de conexión es PSTN, asegúrese de que el campo <code>ARN</code> no esté establecido o esté establecido en nulo.
	<code>InvalidActionParameter</code>	Identificador de llamadas no válido.	Introduzca en el campo <code>CallerId</code> un número de teléfono válido con formato E.164.
	<code>InvalidActionParameter</code>	El identificador de llamadas no está definido.	Introduzca en el campo <code>CallerId</code> un número de teléfono válido con formato E.164.

Acciones	Tipo de error	Mensaje de error	Resolución
	<code>InvalidActionParameter</code>	El parámetro <code>MaxCallTimeout</code> no es válido. El tiempo de espera debe estar entre 0 y 120 segundos.	Establezca el intervalo <code>MaxCallTimeout</code> en un valor entre 0 y 120 segundos.
	<code>InvalidActionParameter</code>	El número de identificador de llamadas proporcionado no es válido. El número debe ser propiedad de esta cuenta de AWS o ser el número <code>From</code> de LEG-A.	- Asegúrese de que el <code>CallerId</code> número esté aprovisionado y asociado a la misma AWS cuenta que la aplicación multimedia SIP. - Si el número no está asociado a la cuenta, debe coincidir con el número del campo <code>From</code> LEG-A.

Acciones	Tipo de error	Mensaje de error	Resolución
	InvalidActionParameter .	Se proporcionaron encabezados SIP no válidos: {Header}.	• Elimine los encabezados personalizados internos: x-vine, x-amzn, x-vc, x-canary, x-voice. • Asegúrese de que sus encabezados personalizados comiencen por x-. También puede configurarlos como user-to-user o diversion .
JoinChimeMeeting	InvalidActionParameter .	JoinToken el valor del parámetro no es válido.	• Compruebe que el token para unirse a la reunión sea correcto. • Compruebe que el participante al que está asociado el token siga siendo un asistente válido a la reunión. • Compruebe que la reunión aún existe.
ModifyChimeMeeting Attendee (activación y desactivación del audio)	InvalidActionParameter	El valor del campo Operation de la acción ModifyChimeMeeting Attendees no es válido.	Asegúrese de que el servicio admite las operaciones de silenciamiento y reactivación del silenciamiento.

Acciones	Tipo de error	Mensaje de error	Resolución
	<code>InvalidActionParameter</code>	El parámetro de ID de reunión no es válido.	Asegúrese de que la ID de la reunión sea correcta.
	<code>InvalidActionParameter</code>	El parámetro de lista de asistentes no es válido.	No ha proporcionado ningún asistente o ha proporcionado más de 100 asistentes. Proporcione entre 1 y 100 asistentes.
	<code>InvalidActionParameter</code>	Uno o más asistentes no forman parte de esta reunión. Todos los asistentes deben ser parte de esta reunión.	Uno de los asistentes indicados en la acción no es un participante válido de la reunión especificada. Elimine a cualquier asistente que no esté presente en la reunión.
Pause	<code>InvalidActionParameter</code>	El parámetro <code>Duration</code> no es válido.	Establezca la duración de la pausa entre 100 y 30 000.
PlayAudioAndGetDigits	<code>InvalidActionParameter</code>	El parámetro <code>MaxNumberOfDigits</code> no es válido.	Asegúrese de que <code>MaxNumberOfDigits</code> esté entre 0 y 128 y que sea mayor que <code>MinNumberOfDigits</code> /

Acciones	Tipo de error	Mensaje de error	Resolución
	InvalidActionParameter	El parámetro RepeatDurationInMilliseconds no es válido.	Asegúrese de que el valor RepeatDurationInMilliseconds sea positivo.
	InvalidActionParameter	El parámetro InputDigitsRegex no es válido.	Asegúrese de que InputDigitsRegex sea un patrón de expresiones regulares válido.
ReceiveDigits	InvalidActionParameter	El parámetro InBetweenDigitsDurationInMilliseconds no es válido.	Compruebe que el valor sea mayor que 0.

Acciones	Tipo de error	Mensaje de error	Resolución
	InvalidActionParameter	El parámetro FlushDigitsDurationInMilliseconds no es válido.	El intervalo FlushDigitsDurationInMilliseconds es menor o igual que el intervalo InBetweenDigitsDurationInMilliseconds . Haga que el intervalo InBetweenDigitsDurationInMilliseconds sea mayor que el intervalo FlushDigitsDurationInMilliseconds .
	InvalidActionParameter	El parámetro InputDigitsRegex no es válido.	Asegúrese de que el valor no sea nulo ni esté vacío.

Acciones	Tipo de error	Mensaje de error	Resolución
RecordAudio	InvalidActionParameter	El parámetro RecordingDestination no es válido.	• Compruebe que el campo Type sea válido, como S3. • Compruebe que el campo BucketName no esté vacío o nulo. • Compruebe que el prefijo consta de caracteres válidos. • Compruebe que el prefijo sea igual o inferior a 979 bytes.
	InvalidActionParameter	El parámetro DurationInSeconds no es válido.	DurationInSeconds no debe ser nulo y debe ser mayor que 0.
	InvalidActionParameter	El parámetro SilenceThreshold no es válido.	SilenceThreshold no debe ser nulo y debe estar entre 1 y 1000.
	InvalidActionParameter	El parámetro SilenceDurationInSeconds no es válido.	SilenceDurationInSeconds no debe ser nulo y debe ser mayor que 0.

Acciones	Tipo de error	Mensaje de error	Resolución
	InvalidActionParameter	Se ha producido un error al cargar la grabación en el bucket de S3.	- Asegúrese de que el depósito S3 esté en la misma AWS cuenta que la aplicación multimedia SIP. - Asegúrese de que el bucket de S3 haya otorgado permisos de uso de <code>s:PutObject</code> y <code>s:PutObjectAcl</code> a la entidad principal del servicio de <code>voiceconnector.chime.amazonaws.com</code>.
Descripción de VoiceFocus del servicio de audio PTSN de Amazon Chime SDK	MissingRequiredActionParameter	Falta un parámetro de acción obligatorio.	Proporcione un valor booleano válido para el parámetro <code>Enable</code> .

Descripción de VoiceFocus del servicio de audio PTSN de Amazon Chime SDK

Le permite aplicar el sistema de supresión de ruido Amazon Voice Focus a los tramos de llamadas entrantes y salientes de una llamada de una red de telefonía pública conmutada (PSTN). Al aplicar Amazon Voice Focus, se reduce el ruido de fondo sin afectar al habla humana. Esto puede hacer que el interlocutor actual sea más fácil de oír.

Para crear segmentos de llamadas entrantes, se utiliza una [regla SIP](#) que invoca una función AWS Lambda con un evento `NewInboundCall`. Puede crear segmentos de llamadas salientes mediante la acción [CallAndBridge](#) o mediante una operación de la API [CreateSIPMediaApplicationCall](#). Para obtener más información sobre Amazon Voice Focus, consulte [Cómo funciona la cancelación de ruido de Amazon Chime SDK](#).

Amazon Voice Focus reduce los ruidos no deseados que no son habla, incluidos los siguientes:

- Ruidos ambientales: viento, ventiladores, agua corriente
- Ruidos de fondo: cortadoras de césped, perros que ladran
- Ruidos de primer plano: escribir, barajar papeles

Note

Cuando utilizas Amazon Voice Focus, te AWS factura los minutos de llamada activos de cada tramo de llamada y por cada minuto de uso de la aplicación multimedia SIP.

En este ejemplo se muestra una acción de VoiceFocus típica.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Actions": [
    {
      "Type": "VoiceFocus",
      "Parameters": {
        "Enable": True|False,           // required
        "CallId": "call-id-1",         // required
      }
    }
  ]
}
```

Enable

Descripción: activa o desactiva Amazon Voice Focus

Valores permitidos – `True` | `False`

Obligatorio: sí

Valor predeterminado: ninguno

CallId

Descripción: CallId del participante en la invocación CallDetails de la AWS Lambda función

Valores permitidos: un identificador de llamada válido

Obligatorio: sí

Valor predeterminado: ninguno

En este ejemplo, se muestra un evento ACTION_SUCCESSFUL satisfactorio para la acción VoiceFocus.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": 3,
  "InvocationEventType": "ACTION_SUCCESSFUL",
  "ActionData": {
    "Type": "VoiceFocus",
    "Parameters": {
      "Enable": True,
      "CallId": "call-id-1"
    }
  },
  "CallDetails": {
    .....
    .....
    "Participants": [
      {
        "CallId": "call-id-of-caller",
        .....
        "Status": "Connected"
      },
      {
        "CallId": "call-id-of-callee",
        .....
        "Status": "Connected"
      }
    ]
  }
}
```

En este ejemplo se muestra un evento ACTION_FAILED típico de la acción VoiceFocus.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": 2,
  "InvocationEventType": "ACTION_FAILED",
  "ActionData": {
    "Type": "VoiceFocus",
    "Parameters": {
      "Enable": True,
      "CallId": "call-id-1"
    }
  },
  "ErrorType": "SystemException",
  "ErrorMessage": "System error while running action"
},
"CallDetails": {
  .....
  .....
  "Participants": [
    {
      "CallId": "call-id-of-caller",
      .....
    }
  ]
}
}
```

Gestión de errores

Por motivos de seguridad, las acciones de audio PSTN tienen un límite de 5 solicitudes de llamadas por segundo por cuenta de cliente (CPS). Cuando las solicitudes de llamadas superan el límite de 5 CPS, la acción devuelve un mensaje de error. En esta tabla se muestran los mensajes de error que muestra la acción VoiceFocus.


Error	Mensaje	Motivo
ActionExecutionThrottled	No se pudo ejecutar la acción. Se alcanzó el número máximo de acciones por segundo.	El número de solicitudes de acción de Voice Focus por segundo superó el límite del sistema.

Error	Mensaje	Motivo
<code>MissingRequiredActionParameter</code>	Falta el parámetro de acción obligatorio.	Faltan uno o más de los parámetros necesarios al ejecutar la acción.
<code>SystemException</code>	Error del sistema al ejecutar la acción.	Se ha producido un error del sistema al ejecutar la acción.

Flujos de llamadas

Este diagrama muestra el flujo de llamadas para activar y desactivar Amazon Voice Focus para una acción `CallAndBridge` entre dos llamadas PSTN.

Voice Focus between 2 PSTN parties



En el segmento de llamadas salientes, la AWS Lambda función permite a Amazon Voice centrarse en la persona que llama y devuelve un conjunto de acciones, entre las que se incluyen: `CallAndBridge` Una vez superada la llamada, la acción `VoiceFocus` devuelve un evento `ACTION_SUCCESSFUL` y la función de Lambda devuelve otro conjunto de eventos que habilita Amazon Voice Focus para la persona a la que se llama. Ese conjunto de acciones incluye `VoiceFocus`, `Enable`, `True`, y el identificador de la persona que llama. No se realiza ninguna otra acción hasta que la persona que llama cuelga. A continuación, la función de Lambda envía una acción `Hangup` a la aplicación multimedia SIP. La aplicación cuelga a la persona a la que se llama y envía una función de colgar a la función de Lambda, que no realiza ninguna otra acción.

Servicio de audio Amazon Chime SDK PSTN

| [A](#) | [C](#) | [E](#) | [I](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [S](#) | [T](#) | [V](#) |

A

Acción de

En una AWS Lambda función, una acción es un elemento que desea ejecutar en un tramo de una llamada telefónica, como enviar o recibir dígitos, unirse a una reunión, etc. Para obtener más información sobre los servicios compatibles con el servicio de audio PSTN, consulte [Acciones compatibles con el servicio de audio PSTN de Amazon Chime SDK](#).

AWS Lambda

Un servicio de computación que permite ejecutar código para casi cualquier tipo de aplicación o servicio de backend sin aprovisionar ni administrar servidores.

AWS Lambda función

En el contexto del servicio de audio PSTN, una función que se ejecuta en respuesta a los datos transmitidos por una aplicación multimedia SIP, por ejemplo, al realizar una llamada saliente.

C

Registros de detalles de llamadas

Datos de las llamadas del conector de voz del SDK de Amazon Chime, como la cuenta IDs, los números de teléfono de origen y los países de destino. Los registros se alojan como objetos en un solo bucket de Amazon Simple Storage Service (S3) de su cuenta. Para obtener más

información, consulte [Administración de la configuración global de Amazon Chime SDK](#) en la Guía del administrador de Amazon Chime SDK. Para obtener más información acerca del esquema de grabación, consulte [Uso de registros de detalles de llamada en el servicio de audio PSTN de Amazon Chime SDK](#) en esta guía.

identificador de llamada

El identificador asignado a los tramos de todas las llamadas entrantes.

Tramo de entrada de

Es parte de una llamada. En las aplicaciones de Amazon Chime SDK, las llamadas pueden provenir de números de teléfono válidos, una PSTN o conectores de voz de Amazon Chime SDK. Para obtener más información, consulte la sección [Obtenga información acerca del uso registros de llamadas del servicio de audio PSTN de Amazon Chime SDK para terminar una llamada](#) de esta guía.

Carrier

Una empresa que ofrece servicios móviles. Abreviatura de operador inalámbrico.

Amazon Chime

Un servicio unificado de comunicaciones y colaboración proporcionado por AWS.

Amazon Chime SDK

Un kit de desarrollo de software utilizado por los desarrolladores para añadir medios y comunicaciones en tiempo real a aplicaciones de comunicación personalizadas.

E

E.164

El único formato aceptado para los números de teléfono en el servicio de audio PSTN. Como recomendación del UIT-T, los números utilizan un código de país de 1 a 3 dígitos, seguido de un número de suscriptor máximo de 12 dígitos. Por ejemplo: EE. UU.: +14155552671, Reino Unido: +442071838750 44, Australia: +61285993444.

Punto de conexión

Un dispositivo de hardware o un servicio de software, como un teléfono o una aplicación de comunicaciones unificadas.

EventBridge

Un servicio de bus de eventos sin servidor que le permite conectar sus aplicaciones con datos de varios orígenes.

Note

Las aplicaciones multimedia SIP no envían datos a EventBridge. Para obtener más información, consulte [Automatización del SDK de Amazon Chime EventBridge con la Guía del administrador del SDK](#) de Amazon Chime.

I

IVR

Respuesta de voz interactiva. Sistema que permite a las personas interactuar con un sistema telefónico operado por computadora mediante el reconocimiento de voz o los teclados táctiles.

L

Tramo

Consulte [Call leg.](#)

M

Multimedia

Los mensajes de audio, video o chat disponibles para su uso durante una reunión de Amazon Chime SDK. Una aplicación de comunicaciones personalizada puede contener uno o más de cada tipo de contenido multimedia.

Canalización de medios

Un mecanismo para transmitir y capturar audio, video, mensajes y eventos durante una reunión de Amazon Chime SDK. Para obtener más información, consulte la sección [Creación de canalizaciones multimedia de Amazon Chime SDK](#) de esta guía.

N

Portabilidad de número

La capacidad de mover números de teléfono entre operadores de telefonía o sistemas de comunicación unificada.

O

Origination

El proceso de recibir una llamada de una PSTN y transferirla a un punto de conexión de VoIP.

P

Etiqueta de participante

Un identificador asignado a cada participante de la llamada, LEG-A o LEG-B.

Política

Amazon Chime SDK requiere los siguientes tipos de políticas:

- Política de usuarios de IAM: política que define los permisos para los usuarios de administración de identidades y accesos.
- Política de reuniones: política que permite a un usuario controlar la computadora de otro usuario cuando comparte pantallas durante una reunión y permite que los asistentes a la reunión se unan a las reuniones recibiendo una llamada telefónica de Amazon Chime SDK.

PSTN

Red telefónica pública conmutada. La infraestructura y los servicios que proporcionan la capacidad de realizar llamadas telefónicas.

Servicio de audio PSTN

Un servicio de Amazon Chime SDK que permite a los desarrolladores añadir funciones de audio a sus soluciones de comunicación.

R

Enrutamiento

Las aplicaciones creadas con Amazon Chime SDK utilizan uno o más tipos de enrutamiento:

- Enrutamiento de red: proceso de seleccionar una ruta para el tráfico en una red o entre varias redes o a través de ellas.
- Enrutamiento de interacciones: proceso que garantiza que una llamada llegue al destinatario o punto de conexión correcto.
- Enrutamiento de llamadas: característica de administración de llamadas que pone en cola y distribuye las llamadas entrantes a destinatarios o puntos de conexión predefinidos.

S

SBC

Controlador de borde de sesión. Un elemento de red implementado para proteger las redes de voz sobre Protocolo de Internet (VoIP) basadas en SIP.

Sequence (Secuencia)

La secuencia de eventos que invocan una función. AWS Lambda Cada vez que se invoca una función durante una llamada, la secuencia se incrementa.

Límite de servicio/Service Quota

El número máximo de recursos, como reuniones, transmisiones de audio o contenido compartido, que permite Amazon Chime SDK Para obtener más información, consulte [Audio](#) en esta guía.

SIP

Protocolo de inicio de sesión, un protocolo de señalización que se utiliza para iniciar, mantener y finalizar sesiones en tiempo real que incluyen cualquier combinación de aplicaciones de voz, video y mensajería. Para obtener más información, consulte [SIP: Protocolo de inicio de sesiones](#).

Encabezados SIP

Parámetros de AWS Lambda las funciones que contienen datos de control de llamadas, además de otros datos, como la cuenta IDs de usuario.

Aplicación multimedia SIP

Objeto gestionado que transfiere valores de una regla SIP a una AWS Lambda función de destino. Los desarrolladores pueden llamar al [CreateSipMediaApplication](#) API para crear aplicaciones multimedia SIP, pero deben tener permisos administrativos para hacerlo.

Regla SIP

Objeto administrado que transfiere números de teléfono del conector de voz del SDK de Amazon Chime URIs a una aplicación multimedia SIP de destino.

Enlace troncal SIP

Consulte [Amazon Chime SDK Voice Connector](#).

SMA

Consulte la aplicación multimedia SIP

ID SMA

Consulte la aplicación multimedia SIP

T

Telco

Un proveedor de servicios de telecomunicaciones.

Resolución

El proceso de finalizar una llamada.

Transacción

Una llamada que contiene uno o más tramos de llamada. Para obtener más información, consulte la sección [Obtenga información acerca del uso registros de llamadas del servicio de audio PSTN de Amazon Chime SDK para terminar una llamada](#) de esta guía.

ID de transacción

El identificador de una transacción que contiene varios tramos de llamadas. Para obtener más información, consulte la sección [Obtenga información acerca del uso registros de llamadas del servicio de audio PSTN de Amazon Chime SDK para terminar una llamada](#) de esta guía.

V

Amazon Chime SDK Voice Connector

Un objeto que proporciona un servicio de enlace troncal SIP de Protocolo de Iniciación de Sesión para sistemas telefónicos. Los administradores utilizan la consola administrativa de Amazon Chime SDK para crear y administrar conectores de voz. Para obtener más información, consulte [Administración de Amazon Chime SDK Voice Connectors](#) en la Guía de administración de Amazon Chime SDK.

Grupo Amazon Chime SDK Voice Connector

Un contenedor que contiene varios conectores de voz de diferentes AWS regiones. Los grupos permiten que las llamadas entrantes fallen en todas las regiones, lo que crea un mecanismo tolerante a fallos. Para obtener más información, consulte [Administración de instancias de grupos de Amazon Chime Voice Connector](#) en la Guía de administración de Amazon Chime SDK.

Generación de información a partir de las llamadas mediante el análisis de llamadas para el Amazon Chime SDK

En los temas de esta sección se explica cómo utilizar el análisis de llamadas de Amazon Chime SDK para generar información a partir de los datos de las llamadas.

El análisis de llamadas de Amazon Chime SDK ofrece a los desarrolladores soluciones de bajo código para generar información rentable a partir del audio en tiempo real, incluida la ingesta de audio, el análisis, las alertas y la integración de lago de datos. El análisis de llamadas le permite generar información mediante la integración con Amazon Transcribe and Transcribe Call Analytics (TCA) y, de forma nativa, mediante el análisis de voz de Amazon Chime SDK. El análisis de llamadas también puede grabar las llamadas a su bucket de Amazon S3.

Puede utilizar los siguientes métodos para configurar y ejecutar análisis de llamadas.

- Utilice la consola de Amazon Chime SDK para crear una configuración de análisis de llamadas y asociarla a un conector de voz de Amazon Chime SDK. Durante ese proceso, puede habilitar la grabación y el análisis de llamadas. No es necesario escribir código para completar el proceso.
- Utilice un conjunto de SDK de Amazon Chime SDK de [Amazon APIs Chime](#) para crear y APIs ejecutar una configuración mediante programación.

Para obtener más información, consulte [Creaión de configuraciones de análisis de llamadas de Amazon Chime SDK](#) y [Uso de las configuraciones de análisis de llamadas para Amazon Chime SDK](#) más adelante en esta sección.

Temas


- [¿Qué es el análisis de llamadas de Amazon Chime SDK?](#)
- [Descripción de la terminología de análisis de llamadas para el Amazon Chime SDK](#)
- [Creaión de configuraciones de análisis de llamadas de Amazon Chime SDK](#)
- [Uso de las configuraciones de análisis de llamadas para Amazon Chime SDK](#)
- [Administración de canalizaciones de análisis de llamadas para Amazon Chime SDK](#)
- [Pausado y reanudación de canalizaciones de análisis de llamadas para el SDK de Amazon Chime SDK](#)
- [Uso de la función de acceso a los recursos de análisis de llamadas de Amazon Chime SDK](#)

- [Descripción de los estados de análisis de llamadas para Amazon Chime SDK](#)
- [Supervisión de los canales de análisis de llamadas para el SDK de Amazon Chime con Amazon CloudWatch](#)
- [Llamada al procesador de análisis y a los destinos de salida de Amazon Chime SDK](#)
- [El modelo de datos de análisis de llamadas de Amazon Chime SDK.](#)
- [Uso de análisis de voz de Amazon Chime SDK](#)
- [Cuotas de servicio de análisis de llamadas de Amazon Chime SDK](#)

¿Qué es el análisis de llamadas de Amazon Chime SDK?

El análisis de llamadas de Amazon Chime SDK es una solución de bajo código para generar información rentable a partir del audio en tiempo real, incluidas las capacidades de ingesta de audio, grabación, análisis de voz, alertas y un lago de datos. Puede generar información basada en el aprendizaje automático mediante el análisis de llamadas mediante la creación de una configuración de análisis de llamadas reutilizable que determine qué integraciones de aprendizaje AWS automático y qué características de procesamiento de audio se deben habilitar para un flujo de trabajo. A continuación, utilice la configuración de análisis de llamadas con varias fuentes multimedia, como Voice Connectors o Amazon Kinesis Video Streams. El análisis de llamadas genera información mediante integraciones con Amazon Transcribe y Transcribe call analytics (TCA) y, de forma nativa, mediante el [análisis de voz de Amazon Chime SDK](#), un servicio que se ejecuta bajo el análisis de llamadas.

Siga estos pasos para usar el análisis de llamadas:



En el diagrama:

1. Empiece por crear una configuración de análisis de llamadas.

2. Establezca los destinos de salida y un lago de datos opcional.
3. Cree flujos de trabajo que asocien su configuración con un conector de voz y Amazon Kinesis Video Streams.
4. Analice y, si lo desea, visualice su información.

Puede usar la consola de Amazon Chime SDK para crear una configuración de análisis de llamadas y permitir que el análisis de llamadas se inicie automáticamente. Si necesita controlar las configuraciones que se aplican a un tipo de llamada determinado, puede APIs crear una configuración. De cualquier forma, la configuración contiene detalles sobre los servicios de aprendizaje AWS automático que se deben invocar para el audio de la llamada, habilitar la grabación de las llamadas y los destinos de la información, los metadatos y las grabaciones. El análisis de llamadas proporciona los siguientes destinos:

- Un elemento de Amazon Kinesis Data Streams (KDS). Puede usar KDS para recibir información sobre las llamadas en tiempo real y luego integrarla en su aplicación. Por ejemplo, puede integrar la información en tiempo real para ayudar a un agente de ventas o de atención al cliente durante una llamada con un cliente, o utilizar la información para aumentar las sugerencias y resúmenes de IA generativa.
- Un bucket de Amazon S3 configurado para el almacenamiento de datos. El bucket almacena los datos en formato Parquet. Parquet es un formato de archivo de código abierto diseñado para comprimir y almacenar grandes volúmenes de datos. A continuación, puede utilizar Amazon Athena para consultar esos datos mediante un lenguaje de consulta simple (SQL) o mover los datos a su almacenamiento de datos existente para combinarlos con los datos de su empresa. Por ejemplo, puede realizar análisis agregados después de las llamadas para comprender la eficacia de las llamadas de los clientes, las áreas problemáticas de un producto o las oportunidades de capacitar a los empleados para que logren mejores resultados con los clientes.

Además de esos destinos, el análisis de llamadas también admite alertas en tiempo real que puede preconfigurar en función de la información recopilada. Las alertas se envían a Amazon EventBridge.

Note

Cuando crea una configuración de análisis de llamadas, no selecciona una fuente de audio específica. Esto le permite reutilizar las configuraciones en varias fuentes de audio. Por ejemplo, una configuración puede habilitar la grabación de llamadas y proporcionar la transcripción de las llamadas. A continuación, puede utilizar la configuración con un conector

de voz del SDK de Chime y una transmisión de audio a través de una transmisión de video de Kinesis. También puede compartir la configuración entre varios Voice Connectors. Cada configuración de análisis de llamadas es única y se identifica mediante un ARN.

Descripción de la terminología de análisis de llamadas para el Amazon Chime SDK

Los siguientes conceptos y terminología son fundamentales para entender cómo utilizar el análisis de llamadas de Amazon Chime SDK.

Amazon Athena

Un servicio de consulta interactivo que le permite analizar datos en Amazon S3 utilizando SQL estándar. Athena funciona sin servidor, por lo que no hay una infraestructura para administrar y solo pagará por las consultas que ejecute. Para usar Athena, señale sus datos en Amazon S3, defina el esquema y utilice consultas SQL estándar. También puede usar grupos de trabajo para agrupar a los usuarios y controlar los recursos a los que tienen acceso cuando ejecutan consultas. Los grupos de trabajo le permiten administrar la simultaneidad de consultas y priorizar la ejecución de las consultas en diferentes grupos de usuarios y cargas de trabajo. Para obtener más información, consulte [Qué es Amazon Athena](#).

Amazon Kinesis Data Firehose

Un servicio de extracción, transformación y carga (ETL) que captura, transforma y entrega datos de manera fiable a lagos de datos, almacenes de datos y servicios de análisis. Para obtener más información, consulte [¿Qué es Amazon Kinesis Data Firehose?](#).

Almacenamiento de datos de análisis de llamadas

Almacenamiento opcional para los datos de análisis de llamadas. El almacén almacena datos en un formato de archivo de datos basado en parquet en un bucket de Amazon S3. Puede utilizar SQL estándar para consultar los datos. El almacén se activa en una configuración de análisis de llamadas.

Catálogo de datos de Glue

Un repositorio de metadatos centralizado para los activos de datos de varios orígenes de datos. El catálogo consta de bases de datos y tablas. Para el análisis de llamadas, los metadatos de la tabla indican a Athena la ubicación de su bucket de Amazon S3. También especifica la estructura de datos, como los nombres de las columnas, los tipos de datos y el nombre de la tabla. Las

bases de datos solo contienen los metadatos y la información del esquema de un conjunto de datos. Para obtener más información, consulte [Descripción de la estructura de tablas del catálogo de AWS Glue datos del SDK de Amazon Chime](#) más adelante en esta sección.

Canalización de información multimedia

Un recurso temporal identificado por un `MediaPipelineId` único. Se crea mediante el uso de una canalización de análisis de llamadas, parámetros de configuración y tiempo de ejecución. Los parámetros de tiempo de ejecución especifican el origen de datos de la canalización.

Configuración de la canalización de información multimedia

Configuración estática que se utiliza para crear canales de información multimedia. Puede utilizar una configuración para crear instancias de una o varias canalizaciones.

Elemento de configuración del pipeline de información multimedia

El elemento de configuración de la canalización de información multimedia incluye instrucciones para procesar los medios mediante un elemento procesador o para entregar la información generada mediante un elemento receptor.

Tarea de canalización de información multimedia

Un subrecurso temporal de una canalización de información multimedia. Las tareas contienen metadatos sobre el estado de un proceso para un ARN de transmisión y un ID de canal específicos. Se identifica mediante un identificador único. Se crea al iniciar el análisis de voz en un canal de información multimedia.

Búsqueda de interlocutores

Una característica de análisis de voz que le ayuda a reconocer a los participantes de la llamada.

Análisis de voz

Una característica de Amazon Chime SDK que incluye la búsqueda de interlocutores y el análisis del tono de voz.

Incrustación de voz

Una representación vectorial de la voz de la persona que llama, más un identificador único.

Mejora de la voz

Un sistema que mejora la calidad de audio de las llamadas telefónicas.

Perfil de voz

La combinación de una incrustación de voz, su ID y su fecha de caducidad.

Dominio del perfil de voz

Colección de perfiles de voz.

Análisis del tono de voz

Una característica de análisis de voz que le permite analizar las voces de las personas que llaman en busca de un sentimiento `positive`, `negative`, o `neutral`.

Para obtener más información sobre lo que APIs se utiliza para crear configuraciones de información de llamadas, iniciar canalizaciones y ejecutar análisis de voz, consulte [Amazon Chime SDK Media Pipelines](#), en la referencia de la API del SDK de Amazon Chime.

Note

Recomendamos encarecidamente utilizar el canal de información multimedia APIs para realizar el análisis de llamadas, ya que solo estos APIs proporcionan nuevas funciones. Para obtener más información sobre las diferencias entre la canalización de contenido multimedia y los espacios de nombres de voz, consulte [Uso de APIs la voz para ejecutar análisis de voz para el SDK de Amazon Chime](#) más adelante en esta sección.

Creación de configuraciones de análisis de llamadas de Amazon Chime SDK

Para usar el análisis de llamadas, comience por crear una configuración, una estructura estática que contenga la información necesaria para crear una canalización de análisis de llamadas. Puede usar la consola de Amazon Chime SDK para crear una configuración o llamar a la API [CreateMediaInsightsPipelineConfiguration](#).

Una configuración de análisis de llamadas incluye detalles sobre los procesadores de audio, como la grabación, el análisis de voz o Amazon Transcribe. También incluye información sobre los destinos y las configuraciones de los eventos de alerta. Si lo desea, puede guardar los datos de las llamadas en un bucket de Amazon S3 para un análisis posterior.

Sin embargo, las configuraciones no incluyen fuentes de audio específicas. Esto le permite reutilizar la configuración en varios flujos de trabajo de análisis de llamadas. Por ejemplo, puede utilizar la misma configuración de análisis de llamadas con distintos Voice Connectors o en distintas fuentes de Amazon Kinesis Video Streams (KVS).

Las configuraciones se utilizan para crear canalizaciones cuando las llamadas SIP se producen a través de un conector de voz o cuando se envía contenido nuevo a un Amazon Kinesis Video Streams (KVS). Las canalizaciones, a su vez, procesan los medios de acuerdo con las especificaciones de la configuración.

Puede detener una canalización mediante programación en cualquier momento. Las canalizaciones también dejan de procesar el contenido multimedia cuando finaliza una llamada de Voice Connector. Además, puede pausar una canalización. Al hacerlo, se deshabilitan las llamadas a los servicios de machine learning de Amazon subyacentes y se reanudan cuando se desea. Sin embargo, la grabación de llamadas se ejecuta mientras pausa una canalización.

En las siguientes secciones se explican los requisitos previos para crear una configuración de análisis de llamadas y cómo crearla.

Temas

- [Descripción de los requisitos previos de análisis de llamadas de Amazon Chime SDK](#)
- [Uso de la consola de Amazon Chime SDK para crear configuraciones de análisis de llamadas](#)
- [Uso APIs para crear configuraciones de análisis de llamadas para el SDK de Amazon Chime](#)
- [Asociación de una configuración a un Voice Connector para el SDK de Amazon Chime SDK](#)

Descripción de los requisitos previos de análisis de llamadas de Amazon Chime SDK

Antes de crear una configuración de análisis de llamadas, debe tener los siguientes elementos. Puedes usar la AWS consola para crearlas:

- Un conector de voz de Amazon Chime SDK. Si no es así, consulte [Creación de Voice Connectors de Amazon Chime SDK](#). También debe hacer lo siguiente:
 - Habilitar la transmisión para el conector de voz. Para obtener más información, consulte [Automatización del SDK de Amazon Chime EventBridge con, en la Guía del administrador del SDK de Amazon Chime](#)
 - Configure el conector de voz para usar el análisis de llamadas. Para obtener más información, consulte [Configuración de Voice Connectors para utilizar el análisis de llamadas](#) en la Guía del administrador de Amazon Chime SDK.
- EventBridge Objetivos de Amazon. Si no es así, consulte [Supervisión del SDK de Amazon Chime con la Guía del administrador EventBridge del SDK de Amazon Chime](#).

- Una función vinculada a un servicio que permite al conector de voz acceder a las acciones de los objetivos. EventBridge Para obtener más información, consulte [Uso de la política de roles vinculados al servicio Voice Connector de Amazon Chime SDK](#), en la Guía del administrador de Amazon Chime SDK.
- Un Amazon Kinesis Data Streams. Si no es así, consulte [Creación y administración de transmisiones](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Kinesis Streams. El análisis y la transcripción de voz requieren un flujo de datos de Kinesis.
- Para analizar las llamadas sin conexión, debe crear un lago de datos de Amazon Chime SDK. Para ello, consulte [Creación de un lago de datos de Amazon Chime SDK](#) más adelante en esta guía.

Uso de la consola de Amazon Chime SDK para crear configuraciones de análisis de llamadas

Después de crear los requisitos previos enumerados en la sección anterior, puede usar la consola de Amazon Chime SDK para crear una o más configuraciones de análisis de llamadas. También puede utilizar la consola para asociar uno o varios Voice Connectors a sus configuraciones. Cuando complete ese proceso, el análisis de llamadas comenzará a ejecutarse con las características que habilitó al crear la configuración.

Siga estos pasos para crear una configuración de análisis de llamadas:

1. Especifique los detalles de la configuración, incluidos un nombre y etiquetas opcionales.
2. Configure los ajustes de grabación. Cree una configuración de análisis de llamadas que incluya información basada en la grabación y el machine learning.
3. Configure sus servicios de análisis.
4. Seleccione los destinos de salida para consumir información en tiempo real. Cree un lago de datos opcional para realizar análisis después de la llamada.
5. Crear un nuevo rol de servicio o usar un rol existente.
6. Configura alertas en tiempo real que envíen notificaciones a través de Amazon EventBridge cuando se cumplan determinadas condiciones.
7. Revise sus ajustes y cree la configuración

Después de crear la configuración, habilite el análisis de llamadas asociando un Voice Connector a la configuración. Una vez hecho esto, el análisis de llamadas se inicia automáticamente cuando

una llamada llega a ese conector de voz. Para obtener más información, consulte [Asociación de una configuración a un Voice Connector para el SDK de Amazon Chime SDK](#) más adelante en esta sección.

En las secciones siguientes se explica cómo completar cada paso del proceso. Amplíelos en el orden en el que se enumeran.

Especificar detalles de configuración

Para especificar los detalles de configuración

1. [Abre la consola Amazon Chime en https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/casa](https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/casa).
2. En el panel de navegación, en Análisis de llamadas, seleccione Configuraciones y, a continuación, Crear configuración.
3. Bajo Información básica, haga lo siguiente:
 - a. Escriba un nombre para la configuración. El nombre debe reflejar su caso de uso y cualquier etiqueta.
 - b. (Opcional) En Etiquetas, seleccione Añadir nueva etiqueta y, a continuación, introduzca las claves de las etiquetas y los valores opcionales. Deberá definir las claves y los valores. Las etiquetas pueden ayudarle a consultar la configuración.
 - c. Elija Siguiente.

Configurar la grabación

Para configurar la grabación

- En la página Configurar la grabación, haga lo siguiente:
 - a. Seleccione la casilla Activar la grabación de llamadas. Esto permite grabar para las llamadas de Voice Connector o las transmisiones de KVS y enviar los datos a su bucket de Amazon S3.
 - b. En Formato de archivo, seleccione WAV con PCM para obtener la mejor calidad de audio.

 - Seleccione OGG con OPUS para comprimir el audio y optimizar el almacenamiento.
 - c. (Opcional) Según sea necesario, seleccione el enlace Crear un bucket de Amazon S3 y siga estos pasos para crear un bucket de Amazon S3.

- d. Introduzca el URI de su bucket de Amazon S3 o seleccione Examinar para localizar un bucket.
- e. (Opcional) Seleccione Activar la mejora de voz para mejorar la calidad de audio de sus grabaciones.
- f. Elija Siguiente.

Descripción de la mejora de la voz

Al crear una configuración de análisis de llamadas, puede habilitar la grabación de llamadas y almacenar las llamadas grabadas en un bucket de Amazon S3. Como parte de ello, también puede activar la mejora de la voz y mejorar la calidad del audio de las llamadas almacenadas. La mejora de la voz solo se aplica a las grabaciones generadas después de activar la característica. Cuando la función de mejora de voz está activa, se crea una grabación mejorada además de la grabación original y se almacena en el mismo bucket y formato de Amazon S3. La mejora de la voz generará grabaciones mejoradas para llamadas de hasta 30 minutos de duración. No se generarán grabaciones mejoradas para las llamadas que duren más de 30 minutos.

Las llamadas telefónicas se filtran por banda estrecha y se muestrean en 8. KHz La mejora de la voz aumenta la frecuencia de muestreo de 8 kHz a 16 kHz y utiliza un modelo de machine learning para ampliar el contenido de frecuencia de la banda estrecha a la banda ancha para que la voz suene más natural. La mejora de la voz también utiliza un modelo de reducción de ruido denominado Amazon Voice Focus para ayudar a reducir el ruido de fondo en el audio mejorado.

La mejora de la voz también utiliza un modelo de reducción de ruido llamado Voice Focus. El modelo ayuda a reducir el ruido de fondo en el audio mejorado. La mejora de voz aplica el modelo al audio de 16 pulgadas actualizado. KHz

Note

La característica de mejora de voz solo se admite en la región este de EE. UU. (Norte de Virginia) y oeste de EE. UU. (Oregón).

Los metadatos de las grabaciones de mejora de voz se publican a través del KDS configurado en la tabla del catálogo de datos de AWS Glue existente `call_analytics_recording_metadata`. Para diferenciar la grabación de llamadas original de la grabación de llamadas mejorada por voz, se añade un nuevo campo denominado `detail-subtype` con valor a la notificación de KDS y a la tabla

adhesiva `call_analytics_recording_metadata`. `VoiceEnhancement` Para obtener más información acerca del esquema de almacenamiento de datos, consulte [El modelo de datos de análisis de llamadas de Amazon Chime SDK](#).

Formato de archivo de mejora de voz

Tenga en cuenta lo siguiente con respecto a los archivos de grabación mejorados.

- Las grabaciones mejoradas se graban en el mismo bucket de Amazon S3 que las grabaciones normales. Para configurar el destino, llame al [S3RecordingSinkConfiguration](#) o [S3RecordingSinkRuntimeConfiguration](#) APIs, o bien, utilice la consola del SDK de Amazon Chime.
- Las grabaciones mejoradas tienen la palabra `_enhanced` anexada al nombre del archivo base.
- Las grabaciones mejoradas mantienen el mismo formato de archivo que la grabación original. Para configurar el formato de archivo [S3RecordingSinkRuntimeConfiguration](#) APIs, llame a [S3RecordingSinkConfiguration](#) o utilice la consola del SDK de Amazon Chime.

En el siguiente ejemplo se muestra un formato de nombre de archivo típico.

```
s3://original_file_name_enhanced.wav
```

o

```
s3://original_file_name_enhanced.ogg
```

Configuración de los servicios de análisis

Amazon Transcribe proporciona transcripciones de texto de las llamadas. A continuación, puede utilizar las transcripciones para mejorar otros servicios de machine learning, como Amazon Comprehend o sus propios modelos de machine learning.

Note

Amazon Transcribe también ofrece reconocimiento automático de idiomas. Sin embargo, no puede usar esa característica con modelos de lenguaje personalizados o redacción de contenido. Además, si usa la identificación de idioma con otras características, solo podrá usar los idiomas compatibles con esas características. Para obtener más información, consulte [Identificación del idioma con transcripciones de transmisión](#), en la Guía para desarrolladores de Amazon Transcribe.

Análisis de llamadas con Amazon Transcribe es una API basada en el machine learning que proporciona transcripciones de llamadas, opiniones e información sobre conversaciones en tiempo real. El servicio elimina la necesidad de tomar notas y permite tomar medidas inmediatas ante los problemas detectados. El servicio también proporciona análisis posteriores a la llamada, como la opinión de las personas que llaman, los conductores de llamadas, el tiempo de inactividad, las interrupciones, la velocidad de la conversación y las características de la conversación.

 Note

De forma predeterminada, los análisis posteriores a la llamada transmiten las grabaciones de llamadas a su bucket de Amazon S3. Para evitar crear grabaciones duplicadas, no habilite la grabación de llamadas y el análisis posterior a la llamada al mismo tiempo.

Por último, Transcribe Call Analytics puede etiquetar automáticamente las conversaciones en función de frases específicas y ayudar a redactar información confidencial del audio y el texto. Para obtener más información sobre los procesadores multimedia de análisis de llamadas, la información generada por estos procesadores y los destinos de salida, consulte [Llamada al procesador de análisis y a los destinos de salida de Amazon Chime SDK](#) más adelante en esta sección.

Para configurar los servicios de análisis

1. En la página Configuración de los servicios de análisis, active las casillas de verificación situadas junto a Servicios de transcripción o Análisis de voz. Puede seleccionar ambos elementos.

Seleccione la casilla de verificación Análisis de voz para habilitar cualquier combinación de Búsqueda de interlocutores y Análisis del tono de voz.

Seleccione la casilla de verificación Servicios de transcripción para activar Amazon Transcribe o Transcribe Call Analytics.

- a. Para activar la búsqueda de interlocutores

- Seleccione la casilla Sí, acepto el reconocimiento de consentimiento para el análisis de voz de Amazon Chime SDK y, a continuación, seleccione Aceptar.

- b. Para habilitar el análisis del tono de voz

- Seleccione la casilla de verificación Análisis del tono de voz.

- c. Para habilitar Amazon Transcribe
 - i. Seleccione el botón Amazon Transcribe.
 - ii. En Configuración de idioma, realice una de las siguientes acciones:
 - A. Si las personas que llaman hablan un solo idioma, seleccione Idioma específico, abra la lista de idiomas y seleccione el idioma.
 - B. Si las personas que llaman hablan varios idiomas, puede identificarlas automáticamente. Seleccione Detección automática del idioma
 - C. Abra la lista de Opciones de idioma para la identificación automática de idiomas y seleccione al menos dos idiomas.
 - D. (Opcional) Abra la lista de idioma preferidos y especifique un idioma preferido. Cuando los idiomas que seleccionó en el paso anterior tienen puntuaciones de confianza coincidentes, el servicio transcribe el idioma preferido.
 - E. (Opcional) Amplíe la Configuración de eliminación del contenido, seleccione una o más opciones y, a continuación, elija una o más de las opciones adicionales que aparecen. El texto auxiliar explica cada opción.
 - F. (Opcional) Amplíe la Configuración adicional, seleccione una o más opciones y, a continuación, elija una o más de las opciones adicionales que aparecen. El texto auxiliar explica cada opción.
- d. Para habilitar el análisis de llamadas con Amazon Transcribe
 - i. Seleccione el botón Análisis de llamadas con Amazon Transcribe.
 - ii. Abra la lista de idiomas y seleccione un idioma.
 - iii. (Opcional) Amplíe la Configuración de eliminación del contenido, seleccione una o más opciones y, a continuación, elija una o más de las opciones adicionales que aparecen. El texto auxiliar explica cada opción.
 - iv. (Opcional) Amplíe la Configuración adicional, seleccione una o más opciones y, a continuación, elija una o más de las opciones adicionales que aparecen. El texto auxiliar explica cada opción.
 - v. (Opcional) Expanda la Configuración de análisis posterior a la llamada y haga lo siguiente:
 - A. Seleccione la casilla de verificación Análisis posterior a la llamada.
 - B. Introduzca el URI de su bucket de Amazon S3.

C. Seleccione un tipo de redacción de contenido.

2. Cuando termine de hacer sus selecciones, seleccione Siguiente.

Configure los detalles de salida

Una vez finalizados los pasos del procesamiento multimedia, debe seleccionar un destino para la salida de análisis. El análisis de llamadas proporciona información en tiempo real a través de Amazon Kinesis Data Streams y, opcionalmente, a través de un almacenamiento de datos en el bucket de Amazon S3 que elija. Para crear el almacén de datos, utilice una CloudFormation plantilla. La plantilla le ayuda a crear la infraestructura que envía los metadatos y la información de las llamadas a su bucket de Amazon S3. Para obtener más información sobre la creación del almacenamiento de datos, consulte [Creación de un lago de datos de Amazon Chime SDK](#) más adelante en esta sección. Para obtener más información sobre el esquema del almacenamiento de datos, consulte [El modelo de datos de análisis de llamadas de Amazon Chime SDK](#), también más adelante en esta sección.

Si habilitó el análisis de voz en la sección anterior, también puede añadir destinos de notificaciones de análisis de voz como AWS Lambda, Amazon Simple Queue Service o Amazon Simple Notification Service. En los siguientes pasos se explica cómo hacerlo.

Para configurar los detalles de salida

1. Abra la lista de flujos de datos de Kinesis y seleccione su flujo de datos.

 Note

Si desea visualizar sus datos, debe seleccionar el flujo de datos de Kinesis que utilizan el bucket de Amazon S3 y Amazon Kinesis Data Firehose.

2. (Opcional) Amplíe los destinos adicionales de las notificaciones de análisis de voz y seleccione cualquier combinación de destinos de AWS Lambda, Amazon SNS y Amazon SQS.
3. (Opcional) En Analice y visualice la información, active la casilla Realice un análisis histórico con un lago de datos. Para obtener más información acerca de los lagos de datos, consulte [Creación de un lago de datos de Amazon Chime SDK](#), más adelante en esta sección.
4. Cuando haya terminado, elija Next (Siguiente).

Configuración de permisos de acceso

Para habilitar el análisis de llamadas, el servicio de machine learning y otros recursos deben tener permisos para acceder a los medios de datos y ofrecer información. Puede utilizar un rol de servicio existente o utilizar la consola para crear uno nuevo. Para obtener más información acerca de los roles, consulte [Uso de la función de acceso a los recursos de análisis de llamadas de Amazon Chime SDK](#), más adelante en esta sección.

Para configurar permisos de acceso

1. En la página Configuración de los permisos de acceso, haga lo siguiente:
 1. Seleccione Crear y utilizar un nuevo rol de servicio.
 2. En el cuadro Sufijo del nombre de rol de servicio, introduzca un sufijo descriptivo para el rol.

—o—

 1. Seleccione Usar un rol de servicio existente.
 2. Abra la lista Rol de servicio y seleccione un rol.
2. Elija Siguiente.

(Opcional) Configure alertas en tiempo real

Important

Para usar alertas en tiempo real, primero debe habilitar Amazon Transcribe o Amazon Transcribe Analytics.

Puedes crear un conjunto de reglas que envíen alertas en tiempo real a Amazon EventBridge. Cuando una información generada por Amazon Transcribe o el análisis de llamadas con Amazon Transcribe coincide con la regla especificada durante una sesión de análisis, se envía una alerta. Las alertas tienen el tipo de detalle `Media Insights Rules Matched`. EventBridge admite la integración con servicios descendentes como Amazon Lambda, Amazon SQS y Amazon SNS para activar notificaciones para el usuario final o iniciar otra lógica empresarial personalizada. Para obtener más información, consulte [Uso de EventBridge las notificaciones de Amazon para el SDK de Amazon Chime](#) más adelante en esta sección.

Para configurar alertas

1. En Alertas en tiempo real, seleccione Alertas activas en tiempo real.
2. En Reglas, seleccione Crear regla.
3. En la casilla Nombre de la regla, introduzca un nombre para la regla.
4. Abra la lista Tipo de regla y seleccione el tipo de regla que desee usar.
5. Utilice los controles que aparecen para añadir palabras clave a la regla y aplicar la lógica, por ejemplo, mencionado o no mencionado.
6. Elija Siguiente.

Revisar y crear

Para crear el archivo de configuración.

1. Revise la configuración de cada sección. Si es necesario, seleccione Editar para cambiar una configuración.
2. Seleccione Crear configuración.

La configuración aparece en la página de Configuraciones de la consola de Amazon Chime SDK.

Uso APIs para crear configuraciones de análisis de llamadas para el SDK de Amazon Chime

Puede crear Voice Connectors y configuraciones de análisis de llamadas mediante programación y, a continuación, asociarlos para iniciar un flujo de trabajo de análisis de llamadas. En esta guía se presupone que sabe cómo escribir el código.

Las APIs que utilice varían en función del tipo de flujo de trabajo. Por ejemplo, para grabar audio, primero debe llamar a la API [CreateMediaInsightsPipelineConfiguration](#) para crear una configuración de análisis de llamadas. A continuación, llama al [CreateVoiceConnector](#) para crear un conector de voz. Por último, asocie la configuración a un conector de voz mediante la API [PutVoiceConnectorStreamingConfiguration](#).

En cambio, para grabar audio con un productor de transmisiones de video de Kinesis, debe llamar a [CreateMediaInsightsPipelineConfiguration](#) y, después, llamar a la API [CreateMediaInsightsPipeline](#).

Para obtener más información sobre el uso de las configuraciones de análisis de llamadas para habilitar diferentes flujos de trabajo, consulte los flujos de trabajo en [Uso de las configuraciones de análisis de llamadas para Amazon Chime SDK](#) más adelante en esta sección.

Asociación de una configuración a un Voice Connector para el SDK de Amazon Chime SDK

Después de utilizar la consola para crear una configuración de análisis de llamadas, se utiliza la configuración asociándole un Voice Connector. A continuación, el Voice Connector invoca automáticamente los servicios de análisis especificados en la configuración. El Voice Connector invoca el análisis de llamadas para cada llamada.

Para asociar un Voice Connector

1. [Abre la consola Amazon Chime en https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/casa](https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/casa).
2. En el panel de navegación, en Enlace troncal SIP, seleccione Voice Connectors.
3. Elija el nombre del Voice Connector que desea asociar a una configuración y, a continuación, seleccione la pestaña Streaming.
4. Si aún no está seleccionado, seleccione Iniciar para iniciar la transmisión a Kinesis Video Streams.
5. En Análisis de llamadas, seleccione Activar y, en el menú que aparece, elige el ARN de la configuración de análisis de llamadas.
6. Seleccione Save.

Note

Tras habilitar, deshabilitar o modificar una configuración asociada a un conector de voz, espere 5 minutos para que la nueva configuración se propague por el servicio y entre en vigor.

Para obtener más información sobre las configuraciones del análisis de llamadas, consulte [Administración del análisis de llamadas](#) en la Guía del administrador de Amazon Chime SDK.

Para obtener más información sobre el uso de las configuraciones de análisis de llamadas para habilitar diferentes flujos de trabajo, consulte [Uso de las configuraciones de análisis de llamadas para Amazon Chime SDK](#) más adelante en esta sección.

Uso de las configuraciones de análisis de llamadas para Amazon Chime SDK

Para procesar el audio mediante una configuración de análisis de llamadas, debe crear un canal de análisis de llamadas, también conocido como canal de información multimedia. La canalización se crea durante una llamada para gestionar el audio y finaliza al final de la llamada. Los canales de análisis de llamadas requieren el ARN de una configuración de análisis de llamadas e información sobre la fuente de audio. La configuración de análisis de llamadas incluye detalles sobre los procesadores de audio, los destinos de la información y las configuraciones de los eventos de alerta, pero no sobre la fuente de audio. Esto le permite reutilizar la configuración en diferentes flujos de trabajo de análisis de llamadas, por ejemplo, con distintos Voice Connectors o fuentes KVS. La canalización de análisis de llamadas invoca los servicios de machine learning especificados en la configuración y graba el audio. Puede detener la canalización de forma manual o automática cuando finaliza la llamada.

Puede usar los canales de análisis de llamadas en una amplia variedad de casos de uso. Los siguientes flujos de trabajo muestran posibles formas de utilizar una configuración y un proceso de análisis de llamadas.

Temas

- [Descripción de los flujos de trabajo para grabar llamadas para Amazon Chime SDK](#)
- [Descripción de los flujos de trabajo de las analíticas basadas en el machine learning para el Amazon Chime SDK](#)

Descripción de los flujos de trabajo para grabar llamadas para Amazon Chime SDK

En los temas de esta sección se enumeran y describen los flujos de trabajo para grabar llamadas y Kinesis Video Streams.

Grabar llamadas de Voice Connector

Utilice este flujo de trabajo cuando:

- Ya usa, o planea usar, un Voice Connector para incorporar los medios SIP al análisis de llamadas.

Note

Los Voice Connectors admiten SIP y SIPREC. Para obtener más información, consulte [Administración de Voice Connectors de Amazon Chime SDK](#), en la Guía del administrador de Amazon Chime SDK.


- Desea grabar automáticamente las llamadas SIP o SIPREC con baja latencia a los destinos de Amazon Simple Storage Service que elija.
- Desea usar la consola de Amazon Chime SDK para crear la configuración y asociarla a un Voice Connector.
- Desea aplicar la misma configuración de grabación a todas las llamadas de Voice Connector. Si desea aplicar varias configuraciones a uno o más Voice Connectors, consulte la siguiente sección.

Para habilitar las llamadas mediante programación, utilice el siguiente SDK de Amazon Chime. APIs

- Use la API [CreateMediaInsightsPipelineConfiguration](#) para crear una configuración de análisis de llamadas
- Use [CreateVoiceConnector](#) para crear un Voice Connector.
- Use la API [PutVoiceConnectorStreamingConfiguration](#) para asociar la configuración a un Voice Connector.

Para obtener más información, consulte [Configuración de Voice Connectors para utilizar el análisis de llamadas](#) en la Guía del administrador de Amazon Chime SDK.

El siguiente diagrama muestra el flujo de datos cuando un Voice Connector inicia una sesión de grabación de llamadas. Los números del diagrama corresponden al texto numerado que aparece a continuación.



En el diagrama:

1. Utilice la consola de Amazon Chime SDK o la API [CreateMediaInsightsPipelineConfiguration](#) para crear una configuración de análisis de llamadas. Durante el proceso de creación de la configuración, solo tiene que activar la grabación de llamadas, elegir el formato de archivo de grabación deseado y especificar el destino de Amazon S3 para almacenar los archivos de grabación. Para obtener más información, consulte [Creación de configuraciones de análisis de llamadas](#) en la Guía del administrador de Amazon Chime SDK.
2. Utilice la consola de Amazon Chime SDK o la API [PutVoiceConnectorStreamingConfiguration](#) para asociar la configuración a un Voice Connector. Para usar la consola, consulte [Configuración de Voice Connectors para usar el análisis de llamadas](#).
3. Durante una llamada saliente, el Voice Connector recibe el audio de cada participante de la llamada.

4. Si hay una configuración de grabación de análisis de llamadas conectada al Voice Connector, el servicio Voice Connector utiliza el servicio de canalización de medios para iniciar una sesión de grabación de análisis de llamadas.
5. El servicio de canalización de medios inicia el procesador de grabación de llamadas que supervisa la llamada en curso.
6. Cuando finaliza la llamada, el servicio de canalización de medios entrega el archivo de grabación de llamadas al bucket de Amazon S3 designado y proporciona los metadatos de la grabación a través de Amazon Kinesis Data Streams. Si hay un almacenamiento de datos activado, los metadatos de la llamada también se envían al almacenamiento de datos de Amazon Simple Storage Service. En los casos en que se utiliza el SIPREC para incorporar el audio SIP en el análisis de llamadas, los metadatos de las llamadas incluyen los metadatos del SIPREC en formato de tabla. Para obtener más información sobre las tablas de grabación, consulte [Descripción de las tablas del catálogo de AWS Glue datos del SDK de Amazon Chime](#), más adelante en esta sección.
7. El servicio Media Pipeline envía los eventos de estado de la canalización a Amazon por defecto EventBridge. Para obtener más información, consulta [Cómo usar EventBridge las notificaciones](#) en esta guía.

Note

Tenga en cuenta que debe habilitar la transmisión por Voice Connector para poder grabar con un Voice Connector. Esta característica permite la transmisión de los datos de las llamadas a las transmisiones de Kinesis Video Streams gestionadas por Voice Connector en su cuenta. Para obtener más información, consulte [Transmisión de contenido multimedia del Voice Connector de Amazon Chime SDK a Kinesis Video Streams](#) en la Guía del administrador de Amazon Chime SDK.

También puede almacenar los datos de llamadas creados por Voice Connector en Kinesis Video Streams durante períodos variables, desde horas hasta días o incluso años. La opción de no retener datos limita la usabilidad de los datos de las llamadas para su consumo inmediato. El costo de Kinesis Video Streams se determina en función del ancho de banda y el almacenamiento total utilizados. Puede ajustar el período de retención de datos en cualquier momento dentro de la configuración de transmisión del Voice Connector. Para habilitar el registro de análisis de llamadas, debe asegurarse de que Kinesis Video Stream conserve los datos el tiempo suficiente para realizar el análisis de llamadas. Para ello, especifique un período de retención de datos adecuado.

Puede asociar una configuración de canalización de información sobre llamadas a tantos Voice Connectors como desee. También puede crear una configuración diferente para cada Voice Connector. Los conectores de voz los utilizan AWSService RoleForAmazonChimeVoiceConnector para llamar a la [CreateMediaInsightsPipeline](#) API en su nombre una vez por ID de transacción. Para obtener información sobre el rol, consulte [Uso del rol vinculado al servicio de Amazon Chime SDK para los Voice Connectors de Amazon Chime SDK](#) en la Guía del administrador de Amazon Chime SDK.

Grabación con productores de Amazon Kinesis Video Streams

Las transmisiones de Amazon Kinesis Video Streams se graban cuando:

- Debe aplicar diferentes configuraciones a una llamada en lugar de usar la misma configuración para todas las llamadas de Voice Connector.
- Desea grabar audio SIP o no SIP que no sea procesado por un Voice Connector.


Para utilizar esta opción de grabación de llamadas, debe publicar el audio en Kinesis Video Streams (KVS) y, a continuación, llamar a la API [CreateMediaInsightsPipeline](#) con la información del canal de transmisión de KVS y un ARN de configuración de análisis de llamadas.

Note

El análisis de llamadas APIs admite un máximo de dos canales de audio. También puedes activar la transmisión del Voice Connector y, a continuación, utilizar la información de KVS publicada en las EventBridge notificaciones del Voice Connector para iniciar la grabación de una llamada.

Al llamar a la API [CreateMediaInsightsPipeline](#), puede elegir si desea especificar o no los números de los fragmentos para cada definición de canal de transmisión de KVS. Si proporciona un número de fragmento, el análisis de llamadas empezará a procesar la transmisión en ese fragmento. Si no especifica un identificador de fragmento, el análisis de llamadas empezará a procesar la transmisión a partir del último fragmento disponible.

El siguiente diagrama muestra el flujo de datos cuando un Voice Connector inicia una sesión de grabación de llamadas. Los números del diagrama corresponden al texto numerado que aparece a continuación.



En el diagrama:

1. Puede usar la consola de Amazon Chime SDK o la API [CreateMediaInsightsPipelineConfiguration](#) para crear una configuración de grabación de llamadas.
2. Usa el AWS SDK para crear una aplicación que transfiera audio externo al KVS o habilita la transmisión por Voice Connector para publicar automáticamente el audio de las llamadas en un KVS. Para obtener más información, consulte [Transmisión de contenido multimedia del Voice Connector de Amazon Chime SDK a Kinesis Video Streams](#) en la Guía del administrador de Amazon Chime SDK.
3. Si la transmisión mediante Voice Connector está habilitada, el servicio Voice Connector envía las notificaciones de forma predeterminada. EventBridge
4. En el caso de la transmisión por Voice Connector, la aplicación puede usar el Amazon Chime Voice Connector desde donde se retransmiten STARTED eventos EventBridge para recopilar información de transmisión en KVS sobre los períodos de una llamada.

5. Una vez que la aplicación tenga la información de audio de los eventos de transmisión de Voice Connector o de una fuente externa, invocará la API [CreateMediaInsightsPipeline](#) de Amazon Chime SDK.
6. El servicio de canalización de medios inicia el procesador de grabación de llamadas que supervisa la llamada en curso.
7. El servicio Media Pipeline envía los eventos de estado de la canalización a Amazon por defecto EventBridge. Para obtener más información, consulta [Cómo usar EventBridge las notificaciones](#).
8. Una vez finalizada la llamada, el servicio de canalización de medios entregará el archivo de grabación de la llamada al bucket de Amazon S3 designado y proporcionará los metadatos de la grabación a través de Amazon Kinesis Data Streams. Si se habilita un almacenamiento de datos, los metadatos de la llamada también se enviarán al almacenamiento de datos de Amazon S3. En los casos en que se utilice el SIPREC para incorporar el audio SIP en el análisis de llamadas, los metadatos de las llamadas incluirán los metadatos del SIPREC en un práctico formato de tabla. Para obtener más información sobre las tablas de grabación, consulte [Descripción de las tablas del catálogo de AWS Glue datos del SDK de Amazon Chime](#), más adelante en esta sección.
9. Tu aplicación puede monitorizar la canalización y, en el caso de un conector de voz, el estado de la llamada mediante eventos publicados en Amazon EventBridge. Para obtener más información, consulta [Cómo usar EventBridge las notificaciones](#) en esta guía.
- 10 Para finalizar la grabación, llame a la API [DeleteMediaPipeline](#) para finalizar la grabación de la llamada.

Para ver ejemplos y grabaciones basadas en API, consulte [Receptor de grabación de Amazon S3](#) en esta guía.

Uso de la CLI para iniciar la grabación

Los ejemplos de esta sección muestran cómo hacer lo siguiente:

- Utilice la CLI para ejecutar una configuración de análisis de llamadas e invocar [CreateMediaInsightsPipeline](#).
- Utilice la CLI para especificar los destinos de grabación, los formatos de archivos de audio y los nombres de los archivos de audio.

Temas

- [Ejecutar una configuración e iniciar una canalización](#)

- [Establecer destinos, nombres y formatos](#)

Ejecutar una configuración e iniciar una canalización

Utilice el siguiente comando para ejecutar una configuración e iniciar una canalización de información multimedia. El archivo `pipeline.json` contiene los ajustes de configuración.

```
aws chime-sdk-media-pipeline create-media-insights-pipeline --cli-input-json file://pipeline.json
```

El siguiente ejemplo muestra un archivo `pipeline.json` típico.

```
{
  "MediaInsightsPipelineConfigurationArn": arn:aws:chime:region;account_id:media-insights-pipeline-configuration/MyConfiguration,
  "KinesisVideoStreamRecordingSourceRuntimeConfiguration": {
    "Streams": [
      {
        "StreamArn": kinesis_video_stream_arn_1
      },
      {
        "StreamArn": kinesis_video_stream_arn_2
      }
    ],
    "FragmentSelector": {
      "FragmentSelectorType": "selector_type", // Specify "server_timestamp" or "producer_timestamp" as the fragment selector type
      "TimestampRange": {
        "StartTimestamp": epoch_time_seconds,
        "EndTimestamp": epoch_time_seconds
      }
    }
  },
  "S3RecordingSinkRuntimeConfiguration": {
    "Destination": arn:aws:s3:::bucket_name/prefix/optional_file_name,
    "RecordingFileFormat": file_format // Specify "Opus" or "WAV" as the recording file format, if you want to override the configuration
  }
}
```

`MediaInsightsPipelineConfigurationArn` es el ARN de configuración que recibe después de crear una configuración de análisis de llamadas.

Establecer destinos, nombres y formatos

En el siguiente ejemplo, se utiliza una carpeta denominada `MyRecordingBucket` como valor de `S3SinkConfiguration.Destination` y `Opus` como valor de `RecordingFileFormat`.

```
arn:aws:s3::MyRecordingBucket/voice-connector-id/transaction-id_year-month-date-hour-minute-second-millisecond.ogg
```

El siguiente ejemplo usa `MyRecordingBucket` como el valor de `S3SinkConfiguration.Destination` y `Wav` como el valor de `RecordingFileFormat`.

```
arn:aws:s3::MyRecordingBucket/voice-connector-id/transaction-id_year-month-date-hour-minute-second-millisecond.wav
```

Descripción de los flujos de trabajo de las analíticas basadas en el machine learning para el Amazon Chime SDK

En las secciones siguientes se describe cómo utilizar las características de análisis de machine learning que proporciona el análisis de llamadas de Amazon Chime SDK.

Note

Si planea ejecutar varios análisis de machine learning en la misma transmisión de video de Kinesis, es posible que necesite aumentar el límite de nivel de conexión para `GetMedia` y para la transmisión de video de `GetMediaForFragmentList`. Para obtener más información, consulte [Límites de descuencias de Kinesis Video Streams](#) en la Guía para desarrolladores de Kinesis Video Streams.

Uso de Voice Connectors para iniciar automáticamente el análisis de llamadas

Utilice este flujo de trabajo cuando:


- Desea una configuración basada en una consola.
- Ya usa o planea usar un Voice Connector para incorporar los medios SIP al análisis de llamadas. Los Voice Connectors son compatibles con SIP y SIPREC. Para obtener más información sobre la configuración de los Voice Connectors, consulte [Administración de Amazon Chime SDK Voice Connector](#).

- Desea aplicar la misma configuración de Media Insights a todas las llamadas de Voice Connector.
- Debe usar el análisis de voz de Amazon Chime SDK, que requiere un Voice Connector o una canalización de información multimedia.

Para habilitar este flujo de trabajo en la consola de Amazon Chime SDK, siga los pasos para crear una configuración de grabación en [Configuración de Voice Connectors para utilizar el análisis de llamadas](#).

Para habilitar este flujo de trabajo mediante programación, utilice lo siguiente APIs: [CreateMediaInsightsPipelineConfiguration](#) API para crear una configuración de análisis de llamadas y, a continuación, asocie la configuración a un conector de voz mediante la [PutVoiceConnectorStreamingConfiguration](#) API. Para obtener más información, consulte [Configuración de Voice Connectors para usar análisis de voz](#) en la Guía del administrador de Amazon Chime SDK.

El siguiente diagrama muestra el flujo de datos cuando un Voice Connector inicia una sesión de análisis de llamadas. Los números del diagrama corresponden al texto numerado que aparece a continuación.



En el diagrama:

1. Para crear una configuración de canalización de Media Insights, utilice la consola de Amazon Chime SDK o la API [CreateMediaInsightsPipelineConfiguration](#).
2. Utilice la consola de Amazon Chime SDK o la API [PutVoiceConnectorStreamingConfiguration](#) para asociar la configuración a un Voice Connector. Para asociar una configuración existente a un Voice Connectors, consulte [Configuración de Voice Connectors para utilizar el análisis de llamadas](#), en la Guía del administrador de Amazon Chime SDK.
3. Durante una llamada saliente, el Voice Connector recibe el audio de cada participante de la llamada.
4. Gracias a la integración integrada con el análisis de llamadas, si una configuración de análisis de llamadas está conectada a un Voice Connector, el servicio Voice Connector inicia una sesión de análisis de llamadas mediante el servicio de canalización de medios.

5. El servicio de canalización de medios invoca uno o más procesadores multimedia, tal y como se especifica en la configuración.
6. El servicio de canalización de medios envía los datos de salida a uno o más destinos en función de la configuración. Por ejemplo, puede enviar análisis en tiempo real a través de Amazon Kinesis Data Streams y, si está configurado, puede enviar los metadatos y análisis de la llamada a un almacenamiento de datos de Amazon S3.
7. El servicio Media Pipeline envía los eventos de estado de la canalización a Amazon por defecto EventBridge. Si has configurado reglas, las notificaciones correspondientes también se enviarán EventBridge a Amazon. Para obtener más información, consulta [Cómo usar EventBridge las notificaciones](#).

 Note

- Un procesador de análisis de voz solo se inicia automáticamente cuando llamas al [StartSpeakerSearchTask](#) o [StartVoiceToneAnalysisTask](#) APIs.
- Debe habilitar la transmisión por Voice Connector para utilizar el análisis de llamadas con Voice Connector. Esta característica permite la transmisión de los datos de las llamadas a las transmisiones de Kinesis Video Streams gestionadas por Voice Connector en su cuenta. Para obtener más información, consulte [Transmisión de contenido multimedia del Voice Connector de Amazon Chime SDK a Kinesis Video Streams](#) en la Guía del administrador de Amazon Chime SDK.

Puede almacenar los datos de llamadas de Voice Connector en Kinesis Video Streams durante períodos de tiempo variables, desde horas hasta años. La opción de no retener datos limita la usabilidad de los datos de las llamadas para su consumo inmediato. El costo de Kinesis Video Streams se determina en función del ancho de banda y el almacenamiento total utilizados. Es posible ajustar el período de retención de datos en cualquier momento editando la configuración de transmisión de su Voice Connector. Para habilitar el registro de análisis de llamadas, debe asegurarse de que Kinesis Video Stream conserve los datos hasta que finalice el análisis de llamadas. Para ello, especifique un período de retención de datos adecuado.

Puede asociar una configuración de canalización de información multimedia a tantos Voice Connectors como desee. También puede crear una configuración diferente para cada Voice Connector. Los conectores de voz lo utilizan `AWSServiceRoleForAmazonChimeVoiceConnector` para llamar a la [CreateMediaInsightsPipeline](#) API en su nombre una vez por ID de transacción. Para


obtener información sobre el rol, consulte [Uso del rol vinculado al servicio de Amazon Chime SDK para los Voice Connectors de Amazon Chime SDK](#) en la Guía del administrador de Amazon Chime SDK.

Uso del análisis de llamadas APIs con conectores de voz

Utilice este flujo de trabajo si utiliza un Voice Connector pero necesita controlar cuándo aplicar una configuración de análisis de llamadas y a qué llamada aplicar la configuración.

Para usar este método, debe crear un EventBridge objetivo para los eventos que publica Voice Connector y, a continuación, usar los eventos para activar el proceso APIs de análisis de llamadas. Para obtener más información, consulte [Automatización del SDK de Amazon Chime EventBridge con la Guía del administrador del SDK](#) de Amazon Chime.

En el siguiente diagrama, se muestra cómo implementar un control más detallado al utilizar el análisis de llamadas con Voice Connector. Los números del diagrama corresponden a los números del texto siguiente.



En el diagrama:

1. Para crear una configuración de canalización de Media Insights, utilice la consola de Amazon Chime SDK o la API [CreateMediaInsightsPipelineConfiguration](#).
2. Durante una llamada saliente, el Voice Connector recibirá el audio de los participantes.
3. El conector de voz envía el audio de la llamada a Kinesis Video Stream y los eventos correspondientes a EventBridge. Estos eventos tienen metadatos de transmisión y llamadas.
4. La suscripción a su aplicación se realiza a EventBridge través de un EventBridge Target.
5. La aplicación invoca la API [CreateMediaInsightsPipeline](#) de Amazon Chime SDK.
6. El servicio de canalización de medios invoca uno o más procesadores multimedia en función de los elementos del procesador de la configuración de la canalización de información multimedia.
7. El servicio de canalización de medios envía los datos de salida a uno o más destinos en función de la configuración. El análisis de llamadas de Amazon Chime SDK proporcionará análisis en tiempo real a través de Amazon Kinesis Data Streams y, si está configurado, realizará análisis de metadatos de llamadas a un almacenamiento de datos de Amazon S3.
8. El servicio Media Pipeline envía los eventos a Amazon EventBridge. Si has configurado reglas, las notificaciones correspondientes también se enviarán EventBridge a Amazon.
9. Puede pausar o reanudar la sesión de análisis de llamadas invocando la API [UpdateMediaInsightsPipelineStatus](#).

 Note

La grabación de llamadas no permite pausar ni reanudar las llamadas. Además, las tareas de análisis de voz iniciadas para la llamada también se detienen al pausar una sesión. Para reiniciarlos, debe llamar al [StartSpeakerSearchTask](#) y [StartVoiceToneAnalysisTask](#) APIs.

10. Si selecciona el análisis del tono de voz durante la configuración, para iniciar el análisis de voz, llame al [StartSpeakerSearchTask](#) y [StartVoiceToneAnalysisTask](#) APIs.

Uso del análisis de llamadas con productores de Kinesis Video Streams

Para usar esta opción, debe publicar los datos de audio en Kinesis Video Streams (KVS) y, a continuación, llamar a la API [CreateMediaInsightsPipeline](#) con la información del canal de transmisión KVS.

 Note


El análisis de llamadas APIs admite un máximo de dos canales de audio.

Al llamar a la API [CreateMediaInsightsPipeline](#), puede especificar los números de fragmento para cada definición de canal de transmisión KVS. Si proporciona un número de fragmento, Call Analytics comienza a procesar la transmisión en ese fragmento. De lo contrario, el análisis de llamadas comienza a procesar la transmisión desde el último fragmento disponible.

El análisis de llamadas admite audio PCM (solo formatos de audio little-endian de 16 bits firmados, que no incluyen WAV) con una frecuencia de muestreo de audio entre 8 kHz y 48 kHz. El audio de baja calidad, como el audio de telefonía, suele rondar los 8000 Hz. El audio de alta calidad suele oscilar entre 16 000 Hz y 48 000 Hz. La frecuencia de muestreo que especifique debe coincidir con la del audio. Para obtener más información, consulte [KinesisVideoStreamSourceRuntimeConfiguration](#) en la Referencia de la API de Amazon Chime SDK.

El SDK para productores de Kinesis Video Streams proporciona un conjunto de bibliotecas que puede utilizar para transmitir datos de audio a un Kinesis Video Stream. Para obtener más información, consulte [Bibliotecas de productores de Kinesis Video Streams](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Kinesis Video Streams.

El siguiente diagrama muestra el flujo de datos cuando se utiliza el análisis de llamadas con un productor de Kinesis Video Stream personalizado. Los números del diagrama corresponden al texto numerado que aparece a continuación.



1. Utiliza la AWS consola o la [CreateMediaInsightsPipelineConfiguration](#) API para crear una configuración de canalización de Media Insights.
2. Utilice un productor de Kinesis Video Stream para escribir audio en Kinesis Video Streams.
3. La aplicación invoca a la API [CreateMediaInsightsPipeline](#).
4. El servicio de canalización de medios lee el audio de las transmisiones de Kinesis Video Streams del cliente.
5. El servicio Media Pipeline envía los eventos a Amazon EventBridge. Si has configurado reglas, las notificaciones correspondientes también se enviarán EventBridge a Amazon.
6. El servicio de canalización de medios invoca uno o más elementos del procesador.
7. El servicio de canalización de medios envía los datos de salida a uno o más elementos receptores.
8. Puede pausar o reanudar la sesión de análisis de llamadas invocando la API [UpdateMediaInsightsPipelineStatus](#).

 Note

La grabación de llamadas no admite pausas ni reanudaciones.

9. Tu aplicación puede procesar los EventBridge eventos de Amazon para activar flujos de trabajo empresariales personalizados.
10. Si seleccionas el análisis de voz al crear una configuración, tu aplicación puede iniciar el análisis de voz llamando al [StartSpeakerSearchTask](#) o [StartVoiceToneAnalysisTask](#) APIs.

Administración de canalizaciones de análisis de llamadas para Amazon Chime SDK

Para leer, enumerar y eliminar los canales de información multimedia, llame a [GetMediaPipelineListMediaPipelines](#), y [DeleteMediaPipeline](#) APIs.

Los canalizaciones de información multimedia se detienen si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

- Ninguna de las transmisiones de video de Kinesis envía fragmentos nuevos a una canalización de InProgress durante 15 segundos.
- Se llama a la API [DeleteMediaPipeline](#).
- La canalización de información multimedia se creó hace más de 8 horas. El sistema detiene la canalización automáticamente.
- La canalización de información multimedia permanece en pausa durante más de 2 horas. El sistema detiene la canalización automáticamente.

Pausado y reanudación de canalizaciones de análisis de llamadas para el SDK de Amazon Chime SDK

Para pausar y reanudar una canalización de información multimedia, invoque la API [UpdateMediaInsightsPipelineStatus](#) con una acción Pause o Resume. Para ello, debe pasar el ID o el ARN de la canalización en el campo Identifier.

 Warning

Advertencia: la API `UpdateMediaInsightsPipelineStatus` detiene todas las tareas de análisis de voz iniciadas en una canalización de información multimedia cuando se proporciona un estado de Pause. Cuando se proporciona el estado de Resume, las tareas no se reanudan y se deben iniciar de nuevo. Debe proporcionar todos los avisos necesarios y obtener todos los consentimientos necesarios de los ponentes antes de volver a iniciar las tareas. Para obtener más información, consulte [StartSpeakerSearchTask](#) o [StartVoiceToneAnalysisTask](#) en la Referencia de la API de Amazon Chime SDK.

Mientras está en pausa, la canalización deja de enviar contenido multimedia a los procesadores y de escribir datos en los flujos de datos de Kinesis y en el almacenamiento de datos. Al Resume la canalización, el servicio envía el último fragmento disponible en la transmisión. Los canales de información multimedia se detienen automáticamente cuando se detienen durante más de 2 horas. Tenga en cuenta que la grabación de llamadas no admite pausas ni reanudaciones.

Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

- [Uso de EventBridge notificaciones](#).
- [StartSelectorType.NOW](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Kinesis Video Streams.
- [Procesador de análisis de llamadas con Amazon Transcribe](#).

 Note

Se le facturará el uso del análisis de llamadas mientras una canalización esté en pausa. Sin embargo, no se le facturan AWS los servicios a los que se accede mediante la función de acceso a los recursos, como Amazon Transcribe y Amazon Kinesis.

Puede leer, actualizar y eliminar las configuraciones de análisis de llamadas existentes [DeleteMediaInsightsPipelineConfiguration](#) APIs mediante [GetMediaInsightsPipelineConfiguration](#) pasando el nombre de la configuración o el ARN en el campo Identificador. [UpdateMediaInsightsPipelineConfiguration](#)

Puede enumerar las configuraciones llamando a la API [ListMediaInsightsPipelineConfigurations](#).

Uso de la función de acceso a los recursos de análisis de llamadas de Amazon Chime SDK

La cuenta que llama debe crear la función de acceso a los recursos que utiliza una configuración de canalización de información multimedia. No puede utilizar roles en cuentas cruzadas.

En función de las características que habilite al crear una configuración de análisis de llamadas, deberá utilizar políticas de recursos adicionales. Amplíe las siguientes secciones para obtener más información.

Política mínima requerida

El puesto requiere, como mínimo, la siguiente política:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "transcribe:StartCallAnalyticsStreamTranscription",
      "transcribe:StartStreamTranscription"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "kinesisvideo:GetDataEndpoint",
      "kinesisvideo:GetMedia"
    ],
    "Resource": "arn:aws:kinesisvideo:us-east-1:111122223333:stream/Chime*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "kinesisvideo:GetDataEndpoint",
      "kinesisvideo:GetMedia"
    ],
  },
```

```

        "Resource": "arn:aws:kinesisvideo:us-east-1:111122223333:stream/*",
        "Condition": {
            "StringLike": {
                "aws:ResourceTag/AWSServiceName": "ChimeSDK"
            }
        },
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": ["kms:Decrypt"],
        "Resource": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/*",
        "Condition": {
            "StringLike": {
                "aws:ResourceTag/AWSServiceName": "ChimeSDK"
            }
        }
    }
}
]
}

```

También debe utilizar la siguiente política de confianza:

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "mediapipelines.chime.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "111122223333"
        },
        "ArnLike": {
          "aws:SourceARN": "arn:aws:chime:*:111122223333:"
        }
      }
    }
  ]
}

```

```
]
}
```

Política KinesisDataStreamSink

Si usa la KinesisDataStreamSink, añada la siguiente política:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "kinesis:PutRecord"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:kinesis:us-  
east-1:111122223333:stream/output_stream_name"
    ]
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "kms:GenerateDataKey"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/*"
    ],
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "aws:ResourceTag/AWSServiceName": "ChimeSDK"
      }
    }
  }
]
```

Política S3RecordingSink

Si usa la S3RecordingSink, añada la siguiente política:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:PutObjectTagging"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::input_bucket_path/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kinesisvideo:GetDataEndpoint",
        "kinesisvideo:ListFragments",
        "kinesisvideo:GetMediaForFragmentList"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kinesisvideo:us-east-1:111122223333:stream/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "aws:ResourceTag/AWSServiceName": "ChimeSDK"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kinesisvideo:ListFragments",
        "kinesisvideo:GetMediaForFragmentList"
      ],
      "Resource": [
```

```

        "arn:aws:kinesisvideo:us-east-1:111122223333:stream/Chime*"
    ],
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "kms:GenerateDataKey"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/*"
        ],
        "Condition": {
            "StringLike": {
                "aws:ResourceTag/AWSServiceName": "ChimeSDK"
            }
        }
    }
]
}

```

Política de análisis posterior a las llamadas

Si utiliza la característica de análisis posterior a las llamadas de AmazonTranscribeCallAnalyticsProcessor, añada la siguiente política:

JSON

```

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:PassRole"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:iam::111122223333:role/transcribe_role_name"
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "iam:PassedToService": "transcribe.streaming.amazonaws.com"
                }
            }
        }
    ]
}

```

```

    }
  }
]
}

```

Política VoiceEnhancementSinkConfiguration

Si usa el elemento VoiceEnhancementSinkConfiguration, añada la siguiente política.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:PutObjectTagging"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::input_bucket_path/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kinesisvideo:GetDataEndpoint",
        "kinesisvideo:ListFragments",
        "kinesisvideo:GetMediaForFragmentList"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kinesisvideo:us-east-1:111122223333:stream/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "aws:ResourceTag/AWSServiceName": "ChimeSDK"
        }
      }
    }
  ]
}

```

```

    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kinesisvideo:ListFragments",
        "kinesisvideo:GetMediaForFragmentList"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kinesisvideo:us-east-1:111122223333:stream/Chime*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "aws:ResourceTag/AWSServiceName": "ChimeSDK"
        }
      }
    }
  ]
}

```

Política VoiceAnalyticsProcessor

Si usa la VoiceAnalyticsProcessor, añada las políticas para los receptores LambdaFunctionSink, SqsQueueSink y SnsTopicSink en función de los receptores que haya definido.

Política de LambdaFunctionSink:

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {

```

```

    "Action": [
      "lambda:InvokeFunction",
      "lambda:GetPolicy"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:lambda:us-east-1:111122223333:function:function_name"
    ],
    "Effect": "Allow"
  }
]
}

```

Política SqsQueueSink

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:sqs:us-east-1:111122223333:queue_name"
      ],
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["kms:GenerateDataKey", "kms:Decrypt"],
      "Resource": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "aws:ResourceTag/AWSServiceName": "ChimeSDK"
        }
      }
    }
  ]
}

```


Política de SnsTopicSink:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "sns:Publish",
        "sns:GetTopicAttributes"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:topic_name"
      ],
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["kms:GenerateDataKey", "kms:Decrypt"],
      "Resource": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "aws:ResourceTag/AWSServiceName": "ChimeSDK"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Descripción de los estados de análisis de llamadas para Amazon Chime SDK

Las canalizaciones de información multimedia rastrean un conjunto de estados al realizar una o ambas de las siguientes acciones:

- Utilice varios elementos de procesamiento de machine learning, como Amazon Transcribe y el análisis de voz.
- Habilite la grabación de llamadas con o sin procesamiento de machine learning.

[Para obtener los estados de las canalizaciones y los elementos, usa la GetMediaPipelineAPI y EventBridge las notificaciones.](#)

Para obtener los estados de las tareas de análisis de voz, usa los objetivos [GetSpeakerSearchTask](#) de [notificación y y análisis de voz](#). [GetVoiceToneAnalysisTask](#) APIs

Los canalizaciones de información multimedia rastrean los siguientes estados.

- Estado de la canalización: el estado general de una canalización de análisis de llamadas, también conocida como canalización de información multimedia. Esto viene determinado por los estados de los elementos.
- Estado del elemento: el estado de procesamiento de los elementos individuales de configuración de la canalización de información multimedia.
- Estado de la tarea: el estado de procesamiento de una tarea de flujo de información de medios iniciada para el análisis de voz. El estado del elemento de `VoiceAnalyticsProcessor` viene determinado por los estados de las tareas. Ningún otro elemento de una canalización de análisis de llamadas tiene un estado de tarea.

Para obtener más información sobre las tareas de canalización de información multimedia, consulte [Descripción de la terminología de análisis de llamadas para el Amazon Chime SDK](#) anteriormente en esta guía.

No todos los tipos de elementos de configuración de información multimedia tienen estados de elemento. En general, solo los elementos de configuración de información multimedia del tipo «procesador» tienen un estado de elemento. Además, los receptores de grabación y mejora de voz de Amazon S3 tienen estados de procesador. En concreto, existen estados de elementos para los siguientes tipos de elementos de configuración de información multimedia:

- `AmazonTranscribeProcessor`
- `AmazonTranscribeCallAnalyticsProcessor`
- `S3RecordingSink`
- `VoiceAnalyticsProcessor`
- `VoiceEnhancementSink`

El estado de la canalización viene determinado por los estados de los elementos, de la siguiente manera:

Estado de la canalización	Condición
NotStarted	No se han iniciado todos los estados de los elementos.
Inicializando	Al menos un elemento se está inicializando y el resto no se ha iniciado.
InProgress	Hay al menos un elemento en progreso.
Con error	Al menos un elemento ha fallado y los elementos restantes están parados.
Detención	Consulte Administración de canalizaciones de análisis de llamadas para Amazon Chime SDK para obtener una lista completa de las condiciones de parada.
Stopped	Todos los elementos están parados.
Paused	Todos los elementos están en pausa.

A diferencia de otros estados de elementos, el elemento de `VoiceAnalyticsProcessor` tiene algunos matices. Como se mencionó anteriormente, el estado del elemento de `VoiceAnalyticsProcessor`, correspondiente a la característica de análisis de voz de Amazon Chime SDK, viene determinado por los estados de las tareas creados a partir de [StartSpeakerSearchTask](#) y [StartVoiceToneAnalysisTask](#).

- El estado del elemento `VoiceAnalyticsProcessor` comienza en un estado `NotStarted`, ya que `StartSpeakerSearchTask` y `StartVoiceToneAnalysisTask` deben invocarse antes de que el elemento pueda cambiar el estado a `Initializing` y después a `InProgress`.
- `VoiceAnalyticsProcessor` se mantiene en estado `InProgress` mientras se inicie una tarea y no se cumpla la [condición de parada](#) mientras la tarea se esté ejecutando.
- Aunque `VoiceAnalyticsProcessor` sea `InProgress`, solo se le cobrará por el tiempo que se procesen las tareas.
- Para limpiar los canales de información multimedia en los que se ha iniciado al menos una tarea de análisis de voz y no hay más tareas en ejecución, debe llamar a `DeleteMediaPipeline`.

- Mientras una tarea se ejecute o se complete correctamente, el estado del elemento `VoiceAnalyticsProcessor` se mantiene como `InProgress`.

Supervisión de los canales de análisis de llamadas para el SDK de Amazon Chime con Amazon CloudWatch

Puede utilizar Amazon CloudWatch para supervisar los canales de análisis de llamadas del SDK de Amazon Chime. También puede establecer alarmas que vigilen determinados umbrales y enviar notificaciones o realizar acciones cuando se cumplan dichos umbrales. Para obtener más información al respecto CloudWatch, consulta la [Guía del CloudWatch usuario de Amazon](#).

Temas

- [Requisitos previos](#)
- [Métricas de análisis de llamadas](#)
- [CloudWatch dimensiones de las métricas de la canalización](#)

Requisitos previos

Para usar CloudWatch las métricas, primero debes crear un rol vinculado al servicio de Media Pipelines que conceda permisos para publicar métricas de servicio en Amazon. CloudWatch Para obtener más información acerca del rol vinculado a servicios, consulte [Creación de un rol vinculado a servicios para las canalizaciones de contenido multimedia de Amazon Chime SDK](#) en esta guía.

Métricas de análisis de llamadas

El análisis de llamadas de Amazon Chime SDK publica las siguientes métricas en el espacio de nombres `AWS/ChimeSDK` de las canalizaciones de información multimedia que cree mediante una configuración de información multimedia.

Métrica	Description (Descripción)
<code>MediaInsightsPipelineCreated</code>	La canalización de información multimedia se creó de forma satisfactoria. Unidad: recuento

Métrica	Description (Descripción)
MediaInsightsPipelineStopped	La canalización de información multimedia se detuvo de forma satisfactoria. Unidad: recuento
MediaInsightsPipelineFailed	La canalización de información multimedia ha producido un error. Unidad: recuento
MediaInsightsPipelineDuration	El tiempo transcurrido entre la creación de la canalización y la interrupción o el error. Unidad: segundos
MediaInsightsPipelineBillingDuration	La duración de la facturación de la canalización de información multimedia. Unidad: recuento
RecordingFileSize	El tamaño del archivo de grabación. Unidad: bytes
RecordingDuration	La duración de la grabación. Unidad: segundos

CloudWatch dimensiones de las métricas de la canalización

En la siguiente tabla, se enumeran las CloudWatch dimensiones que puede utilizar para supervisar las canalizaciones de análisis de llamadas.

Dimensión	Description (Descripción)
MediaInsightsPipelineConfigurationId	El ID de la configuración de la canalización de información multimedia.

Dimensión	Description (Descripción)
MediaInsightsPipelineConfigurationName	El nombre de la configuración de la canalización de información multimedia.

Llamada al procesador de análisis y a los destinos de salida de Amazon Chime SDK

Solo puede especificar elementos únicos una vez por configuración de canalización de información multimedia. Todos los procesadores y receptores deben residir en la misma AWS cuenta y debe crearlos en la misma AWS región que el punto final al que llame. Por ejemplo, si usa el punto de conexión de us-east-1 para las canalizaciones multimedia de Amazon Chime SDK, no podrá transferir un flujo de datos de Kinesis desde la región de us-west-2.

Amplíe cada sección para obtener información sobre cada destino.

Destinos del procesador de análisis de llamadas con Amazon Transcribe

Receptores compatibles: KinesisDataStreamSink.

No puede combinar este procesador con un procesador Amazon Transcribe. Para obtener más información sobre los análisis de llamadas con Amazon Transcribe, consulte [Análisis de llamadas en tiempo real](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Transcribe. Si habilita el [análisis posterior a la llamada](#) mediante la inclusión de PostCallAnalyticsSettings en la llamada a la API AmazonTranscribeCallAnalyticsProcessorConfiguration, recibirá artefactos en la ubicación de Amazon S3 especificada cuando la canalización de información multimedia se detenga y finalice el procesamiento.

Note

Si pausas la canalización durante más de 35 segundos y, a continuación, la reanudas, los artefactos posteriores a la llamada se generan en archivos separados con sesiones diferentes IDs en el bucket de Amazon S3.

Los artefactos posteriores a la llamada incluyen un archivo JSON de análisis y un archivo WAV u Opus de grabación de audio. La URL del bucket de Amazon S3 para los archivos de grabación

redactados (si habilita la redacción de contenido) y no redactados se envía al flujo de datos de Kinesis una vez por cada sesión posterior a la llamada de análisis de llamadas con Amazon Transcribe como parte de `onetimeMetadata` en la sección de metadatos.

El análisis de llamadas con Amazon Transcribe utiliza los datos de audio introducidos desde la transmisión de video de Kinesis.

- Codificación multimedia compatible: audio little-endian de 16 bits firmado por PCM.
- Frecuencias de muestreo multimedia compatibles: entre 8000 Hz y 48 000 Hz.

Entrada de `StreamConfiguration` para un proceso de Amazon Transcribe Analytics:

- Debe especificar el `KinesisVideoStreamArn` para cada transmisión.
- (Opcional) El KVS de `FragmentNumber` inicia un trabajo de análisis de llamadas con el fragmento situado tras un fragmento especificado. Si no se proporciona, utiliza la última parte de la transmisión de video de Kinesis.
- `StreamChannelDefinition` define quién habla. El análisis de llamadas con Amazon Transcribe requiere audio de dos canales. Debe especificar qué interlocutor está en qué canal cuando llame a la API [CreateMediaInsightsPipeline](#). Por ejemplo, si el agente habla primero, se configura `ChannelId` para que `0` indique el primer canal y `ParticipantRole` para que `AGENT` indique que el agente está hablando.

Note

Cuando utiliza un Voice Connector para crear una `MediaInsightsPipeline` con un procesador de análisis de llamadas con Amazon Transcribe, el audio del tramo de la cuenta de Voice Connector es `AGENT` y el audio del tramo de la PSTN es `CUSTOMER` para el `ParticipantRole`.

En el caso del Voice Connector SIPREC, nos basamos en los metadatos del SIPREC. En la mayoría de los casos, la etiqueta de flujo con el valor lexicográfico más bajo se considera el `AGENT`.

El siguiente ejemplo muestra la entrada de Kinesis Video Stream para una transmisión de audio de dos canales.

```
"StreamChannelDefinition" : {
```

```

    "NumberOfChannels" : 2
    "ChannelDefinitions": [
      {
        "ChannelId": 0,
        "ParticipantRole": "AGENT"
      },
      {
        "ChannelId": 1,
        "ParticipantRole": "CUSTOMER"
      }
    ]
  }

```

Por el contrario, en el siguiente ejemplo se muestran dos entradas mono de dos transmisiones de video de Kinesis diferentes.

```

KVS-1:
  "StreamChannelDefinition" : {
    "NumberOfChannels" : 1
    "ChannelDefinitions": [
      {
        "ChannelId": 0,
        "ParticipantRole": "AGENT"
      }
    ]
  }
KVS-2:
  "StreamChannelDefinition" : {
    "NumberOfChannels" : 1
    "ChannelDefinitions": [
      {
        "ChannelId": 1,
        "ParticipantRole": "CUSTOMER"
      }
    ]
  }

```

Resultados de análisis de llamadas con Amazon Transcribe

Cada registro de Amazon Transcribe contiene un `UtteranceEvent` o un `CategoryEvent`, pero no ambos. `CategoryEvents` tienen un `detail-type` de `TranscribeCallAnalyticsCategoryEvent`.

El siguiente ejemplo muestra el formato de salida de metadatos de un solo uso para Amazon Transcribe.

```
{
  "time": "string", // ISO8601 format
  "service-type": "CallAnalytics",
  "detail-type": "CallAnalyticsMetadata",
  "mediaInsightsPipelineId": "string",
  "metadata": "string" // JSON encoded string of the metadata object
}

// metadata object
{
  "voiceConnectorId": "string",
  "callId": "string",
  "transactionId": "string",
  "fromNumber": "string",
  "toNumber": "string",
  "direction": "string",
  "oneTimeMetadata": "string" // JSON encoded string of oneTimeMetadata object
}

// onetimeMetadata object
{
  "inviteHeaders": "string", // JSON encoded string of SIP Invite headers key-value
  pair
  "siprecMetadata": "string", // siprec metadata in XML
  "siprecMetadataJson": "string", // siprec metadata in JSON (converted from above
  XML)

  // If PostcallSettings are enabled for Amazon Transcribe Call Analytics
  "s3RecordingUrl": "string",
  "s3RecordingUrlRedacted": "string"
}

// inviteHeaders object
{
  "string": "string"
}
```

En el siguiente ejemplo se muestra el formato de salida del análisis de llamadas con Amazon Transcribe.

```
{
  "time": "string", // ISO8601 format
  "service-type": "CallAnalytics",
  "detail-type": "TranscribeCallAnalytics",
  "mediaInsightsPipelineId": "string",
  "metadata": {
    "voiceConnectorId": "string",
    "callId": "string",
    "transactionId": "string",
    "fromNumber": "string",
    "toNumber": "string",
    "direction": "string"
  },
  "UtteranceEvent": {
    "UtteranceId": "string",
    "ParticipantRole": "string",
    "IsPartial": boolean,
    "BeginOffsetMillis": number,
    "EndOffsetMillis": number,
    "Transcript": "string",
    "Sentiment": "string",
    "Items": [{
      "Content": "string",
      "Confidence": number,
      "VocabularyFilterMatch": boolean,
      "Stable": boolean,
      "ItemType": "string",
      "BeginOffsetMillis": number,
      "EndOffsetMillis": number,
    }, ]
    "Entities": [{
      "Content": "string",
      "Confidence": number,
      "Category": "string", // Only PII is supported currently
      "Type": "string",
      "BeginOffset": number,
      "EndOffset": number,
    }, ],
    "IssuesDetected": [{
      "CharacterOffsets": {
        "Begin": number,
        "End": number
      }
    }
  ]
}
```

```

    ]]
  },
  "CategoryEvent": {
    "MatchedCategories": ["string"],
    "MatchedDetails": {
      "string": {
        "TimestampRanges": [{
          "BeginOffsetMillis": number,
          "EndOffsetMillis": number
        }]
      }
    }
  }
}

```

Metadatos de actualizaciones de streaming de Voice Connector de Amazon Chime SDK

Si la configuración de análisis de llamadas está asociada a un Voice Connector de Amazon Chime SDK, se enviará la siguiente carga de actualización del conector de voz cuando haya una [actualización de streaming del conector de voz](#).

El siguiente ejemplo muestra un formato de metadatos de actualización para el procesador Amazon Transcribe y el procesador de análisis de llamadas Transcribe.

```

{
  "time": "string", // ISO8601 format
  "service-type": "CallAnalytics",
  "detail-type": "CallAnalyticsMetadata",
  "calleevent-type": "Update",
  "metadata": "string" // JSON encoded string of the metadata object
}

// metadata object
{
  "voiceConnectorId": "string",
  "callId": "string",
  "transactionId": "string",
  "fromNumber": "string",
  "toNumber": "string",
  "direction": "string",
  "oneTimeMetadata": "string" // JSON encoded string of oneTimeMetadata object
}

```

```

}

// onetimeMetadata object
{
  "sipHeaders": "string", // JSON encoded string of SIP Invite headers key-value pair
  "siprecMetadata": "string", // siprec metadata in XML
  "siprecMetadataJson": "string" // siprec metadata in JSON (converted from above
XML)
}

// sipHeaders object
{
  "string": "string"
}

```

El siguiente ejemplo muestra un formato de metadatos de actualización para la grabación de Amazon S3 de análisis de llamadas.

```

{
  "time": "string", // ISO8601 format
  "service-type": "CallAnalytics",
  "detail-type": "Recording",
  "callevent-type": "Update",
  "metadata": "string" // JSON encoded string of the metadata object
}

// metadata object
{
  "voiceConnectorId": "string",
  "callId": "string",
  "transactionId": "string",
  "fromNumber": "string",
  "toNumber": "string",
  "direction": "string",
  "oneTimeMetadata": "string" // JSON encoded in string of oneTimeMetadata object
}

// onetimeMetadata object
{
  "sipHeaders": "string", // JSON encoded string of SIP Invite headers key-value pair
  "siprecMetadata": "string", // siprec metadata in XML
  "siprecMetadataJson": "string" // siprec metadata in JSON (converted from above
XML)
}

```

```

}

// sipHeaders object
{
  "string": "string"
}

```

Metadatos de grabación de llamadas SIP

Los siguientes ejemplos muestran los metadatos para grabar una llamada SIP entre dos personas, Alice y Bob. Ambos participantes envían y reciben audio y video. Para simplificar, el ejemplo solo tiene fragmentos de SIP y SDP, y el SRC graba las transmisiones de cada participante en SRS sin mezclarlas.

```

INVITE sip:recorder@example.com SIP/2.0
Via: SIP/2.0/TCP src.example.com;branch=z9hG4bKdf6b622b648d9
From: <sip:2000@example.com>;tag=35e195d2-947d-4585-946f-09839247
To: <sip:recorder@example.com>
Call-ID: d253c800-b0d1ea39-4a7dd-3f0e20a
Session-ID: ab30317f1a784dc48ff824d0d3715d86
;remote=00000000000000000000000000000000
CSeq: 101 INVITE
Max-Forwards: 70
Require: siprec
Accept: application/sdp, application/rs-metadata,
application/rs-metadata-request
Contact: <sip:2000@src.example.com>;+sip.src
Content-Type: multipart/mixed;boundary=boundary
Content-Length: [length]

Content-Type: application/SDP
...
m=audio 49170 RTP/AVP 0
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=label:96
a=sendonly
...
m=video 49174 RTP/AVPF 96
a=rtpmap:96 H.264/90000
a=label:97
a=sendonly
...
m=audio 51372 RTP/AVP 0

```

```

a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=label:98
a=sendonly
...
m=video 49176 RTP/AVPF 96
a=rtpmap:96 H.264/90000
a=label:99
a=sendonly
....

```

Content-Type: application/rs-metadata
Content-Disposition: recording-session

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<recording xmlns='urn:ietf:params:xml:ns:recording:1'>
  <datamode>complete</datamode>
    <group group_id="7+0TCyoxTmqmqyA/1weDAg==">
      <associate-time>2010-12-16T23:41:07Z</associate-time>
      <!-- Standardized extension -->
      <call-center xmlns='urn:ietf:params:xml:ns:callcenter'>
        <supervisor>sip:alice@atlanta.com</supervisor>
      </call-center>
      <mydata xmlns='http://example.com/my'>
        <structure>structure!</structure>
        <whatever>structure</whatever>
      </mydata>
    </group>
    <session session_id="hVpd7YQgRW2nD22h7q60JQ==">
      <sipSessionID>ab30317f1a784dc48ff824d0d3715d86;
        remote=47755a9de7794ba387653f2099600ef2</
sipSessionID>
      <group-ref>7+0TCyoxTmqmqyA/1weDAg==
      </group-ref>
      <!-- Standardized extension -->
      <mydata xmlns='http://example.com/my'>
        <structure>F00!</structure>
        <whatever>bar</whatever>
      </mydata>
    </session>
    <participant
      participant_id="srfBEImCRp2QB23b7Mpk0w=="
      <nameID aor="sip:alice@atlanta.com">
        <naSRCme xml:lang="it">Alice</name>
      </nameID>

```

```

        <!-- Standardized extension -->
        <mydata xmlns='http://example.com/my'>
            <structure>F00!</structure>
            <whatever>bar</whatever>
        </mydata>
    </participant>
    <participant
        participant_id="zSfPoSvdSDCmU3A3TRDxAw=="
        <nameID aor="sip:bob@biloxi.com">
            <name xml:lang="it">Bob</name>
        </nameID>
        <!-- Standardized extension -->
        <mydata xmlns='http://example.com/my'>
            <structure>F00!</structure>
            <whatever>bar</whatever>
        </mydata>
    </participant>
    <stream stream_id="UAAMm5GRQKSCMVvLyl4rFw=="
        session_id="hVpd7YQgRW2nD22h7q60JQ==">
        <label>96</label>
    </stream>
    <stream stream_id="i1Pz3to5hGk8fuXl+PbwCw=="
        session_id="hVpd7YQgRW2nD22h7q60JQ==">
        <label>97</label>
    </stream>
    <stream stream_id="8zc6e0lYTlWIINA6GR+3ag=="
        session_id="hVpd7YQgRW2nD22h7q60JQ==">
        <label>98</label>
    </stream>
    <stream stream_id="EiXGlc+4TruqqoDaNE76ag=="
        session_id="hVpd7YQgRW2nD22h7q60JQ==">
        <label>99</label>
    </stream>
    <sessionrecordingassoc session_id="hVpd7YQgRW2nD22h7q60JQ==">
        <associate-time>2010-12-16T23:41:07Z</associate-time>
    </sessionrecordingassoc>
    <participantsessionassoc
        participant_id="srfBEImCRp2QB23b7Mpk0w=="
        session_id="hVpd7YQgRW2nD22h7q60JQ=="
        <associate-time>2010-12-16T23:41:07Z</associate-time>
    </participantsessionassoc>
    <participantsessionassoc
        participant_id="zSfPoSvdSDCmU3A3TRDxAw=="
        session_id="hVpd7YQgRW2nD22h7q60JQ=="

```

```

        <associate-time>2010-12-16T23:41:07Z</associate-time>
    </participantsessionassoc>
    <participantstreamassoc
        participant_id="srfBEImCRp2QB23b7Mpk0w==">
        <send>i1Pz3to5hGk8fuXl+PbwCw==</send>
        <send>UAAMm5GRQKSCMVvLy14rFw==</send>
        <recv>8zc6e0lYt1WIINA6GR+3ag==</recv>
        <recv>EiXGlc+4TruqqoDaNE76ag==</recv>
    </participantstreamassoc>
    <participantstreamassoc
        participant_id="zSfPoSvdSDCmU3A3TRDxAw==">
        <send>8zc6e0lYt1WIINA6GR+3ag==</send>
        <send>EiXGlc+4TruqqoDaNE76ag==</send>
        <recv>UAAMm5GRQKSCMVvLy14rFw==</recv>
        <recv>i1Pz3to5hGk8fuXl+PbwCw==</recv>
    </participantstreamassoc>
</recording>

```

En el siguiente ejemplo, se muestran los metadatos actualizados cuando un participante de la llamada pone al otro en espera. En este caso, `participant_id srfBEImCRp2QB23b7Mpk0w==` solo recibe secuencias de contenido multimedia y no envía ningún contenido multimedia, por lo que se omite el elemento XML `send`. Por el contrario, `participant_id zSfPoSvdSDCmU3A3TRDxAw==` envía contenido multimedia al otro participante, pero no recibe contenido de él, por lo que se omite el elemento XML `recv`.

```

INVITE sip:recorder@example.com SIP/2.0
    Via: SIP/2.0/TCP src.example.com;branch=z9hG4bKdf6b622b648d9
    From: <sip:2000@example.com>;tag=35e195d2-947d-4585-946f-09839247
    To: <sip:recorder@example.com>
    Call-ID: d253c800-b0d1ea39-4a7dd-3f0e20a
    Session-ID: ab30317f1a784dc48ff824d0d3715d86
        ;remote=f81d4fae7dec11d0a76500a0c91e6bf6
    CSeq: 101 INVITE
    Max-Forwards: 70
    Require: siprec
    Accept: application/sdp, application/rs-metadata,
        application/rs-metadata-request
    Contact: <sip:2000@src.example.com>;+sip.src
    Content-Type: multipart/mixed;boundary=foobar
    Content-Length: [length]

```



```
Content-Type: application/SDP
```

```
...
m=audio 49170 RTP/AVP 0
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=label:96
a=sendonly
...
m=video 49174 RTP/AVPF 96
a=rtpmap:96 H.264/90000
a=label:97
a=sendonly
...
m=audio 51372 RTP/AVP 0
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=label:98
a=sendonly
...
m=video 49176 RTP/AVPF 96
a=rtpmap:96 H.264/90000
a=label:99
a=sendonly
....
```

```
Content-Type: application/rs-metadata
```

```
Content-Disposition: recording-session
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <recording xmlns='urn:ietf:params:xml:ns:recording:1'>
    <datamode>partial</datamode>
    <participantstreamassoc
      participant_id="srfBEImCRp2QB23b7Mpk0w==">
      <recv>8zc6e0lYtLWIINA6GR+3ag==</recv>
      <recv>EiXGlc+4TruqqoDaNE76ag==</recv>
    </participantstreamassoc>
    <participantstreamassoc
      participant_id="zSfPoSvdSDCmU3A3TRDxAw==">
      <send>8zc6e0lYtLWIINA6GR+3ag==</send>
      <send>EiXGlc+4TruqqoDaNE76ag==</send>
    </participantstreamassoc>
  </recording>
```

En el siguiente ejemplo, se muestra la actualización de metadatos cuando se reanuda la llamada. La carga ahora tiene los elementos XML send y recv.

```

INVITE sip:recorder@example.com SIP/2.0
  Via: SIP/2.0/TCP src.example.com;branch=z9hG4bKdf6b622b648d9
  From: <sip:2000@example.com>;tag=35e195d2-947d-4585-946f-09839247
  To: <sip:recorder@example.com>
  Call-ID: d253c800-b0d1ea39-4a7dd-3f0e20a
  Session-ID: ab30317f1a784dc48ff824d0d3715d86
    ;remote=f81d4fae7dec11d0a76500a0c91e6bf6
  CSeq: 101 INVITE
  Max-Forwards: 70
  Require: siprec
  Accept: application/sdp, application/rs-metadata,
  application/rs-metadata-request
  Contact: <sip:2000@src.example.com>;+sip.src
  Content-Type: multipart/mixed;boundary=foobar
  Content-Length: [length]

  Content-Type: application/SDP
  ...
  m=audio 49170 RTP/AVP 0
  a=rtpmap:0 PCMU/8000
  a=label:96
  a=sendonly
  ...
  m=video 49174 RTP/AVPF 96
  a=rtpmap:96 H.264/90000
  a=label:97
  a=sendonly
  ...
  m=audio 51372 RTP/AVP 0
  a=rtpmap:0 PCMU/8000
  a=label:98
  a=sendonly
  ...
  m=video 49176 RTP/AVPF 96
  a=rtpmap:96 H.264/90000
  a=label:99
  a=sendonly
  ....

  Content-Type: application/rs-metadata
  Content-Disposition: recording-session

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

```

```
<recording xmlns='urn:ietf:params:xml:ns:recording:1'>
  <datamode>partial</datamode>
  <participantstreamassoc
    participant_id="srfBEImCRp2QB23b7Mpk0w==">
    <send>i1Pz3to5hGk8fuXl+PbwCw==</send>
    <send>UAAMm5GRQKSCMVvLy14rFw==</send>
    <recv>8zc6e0lYt1WIINA6GR+3ag==</recv>
    <recv>EiXG1c+4TruqqoDaNE76ag==</recv>
  </participantstreamassoc>
  <participantstreamassoc
    participant_id="zSfPoSvdSDCmU3A3TRDxAw==">
    <send>8zc6e0lYt1WIINA6GR+3ag==</send>
    <send>EiXG1c+4TruqqoDaNE76ag==</send>
    <recv>i1Pz3to5hGk8fuXl+PbwCw==</recv>
    <recv>UAAMm5GRQKSCMVvLy14rFw==</recv>
  </participantstreamassoc>
</recording>
```

Destinos del procesador Amazon Transcribe

Receptores compatibles: `KinesisDataStreamSink`.

No puede combinar este procesador con el análisis de llamadas con Amazon Transcribe. Para obtener más información sobre la entrada y la salida de Amazon Transcribe, consulte [Transcribir transmisión de audio](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Transcribe.

La sesión de análisis de llamadas con Amazon Transcribe toma los datos de audio introducidos desde Kinesis Video Stream.

- Compatible MediaEncoding: audio little-endian de 16 bits firmado por PCM.
- Frecuencias MediaSampleRate de muestreo compatibles: entre 8.000 Hz y 48.000 Hz.

StreamConfiguration de entrada para los procesadores Amazon Transcribe:

- Debe especificar el `KinesisVideoStreamArn` para cada transmisión.
- (Opcional) `FragmentNumber` de KVS: inicia un trabajo de análisis de llamadas con el fragmento situado después de un fragmento específico. Si no se proporciona, utilizará el último fragmento disponible en Kinesis Video Stream.
- La `StreamChannelDefinition` de Amazon Transcribe admite audio con dos canales. Debe especificar el `NumberOfChannels` en el tiempo de ejecución de la `StreamChannelDefinition`. Además, debe pasar el `ChannelId` si envía audio mono en dos

canales separados. En su transcripción, a los canales se les asignan las etiquetas `ch_0` y `ch_1`. El siguiente ejemplo muestra la entrada KVS para una transmisión de un canal de audio mono.

```
"StreamChannelDefinition" : {"  
  NumberOfChannels" : 1  
}
```

El siguiente ejemplo muestra la entrada KVS para dos entradas de audio mono en dos flujos diferentes.

```
KVS-1:  
  "StreamChannelDefinition" : {  
    "NumberOfChannels" : 1  
    "ChannelDefinitions": [  
      {  
        "ChannelId": 0  
      }  
    ]  
  }  
KVS-2:  
  "StreamChannelDefinition" : {  
    "NumberOfChannels" : 1  
    "ChannelDefinitions": [  
      {  
        "ChannelId": 1  
      }  
    ]  
  }
```

Note

En el caso de la `MediaInsightsPipeline` creada por Voice Connector con un procesador Amazon Transcribe, se asigna el audio del tramo de la cuenta del Voice Connector a `channel-0` y el audio del tramo de la PSTN a `channel-1`.

En el caso del Voice Connector SIPREC, nos basamos en los metadatos del SIPREC. En la mayoría de los casos, se asigna la etiqueta de flujo con el valor lexicográfico más bajo a `channel-0`.

Para los procesadores de análisis de llamadas con Amazon Transcribe y Amazon Transcribe, si pasa dos transmisiones de Kinesis Video y cada transmisión contiene un canal de audio

mono, intercalamos ambos canales en una sola transmisión de audio antes de procesar los datos de análisis de llamadas de Transcribe o Transcribe.

Salida de Amazon Transcribe

En el siguiente ejemplo se muestra un formato de salida de metadatos de un solo uso para Amazon Transcribe.

```
{
  "time": "string", // ISO8601 format
  "service-type": "CallAnalytics",
  "detail-type": "CallAnalyticsMetadata",
  "mediaInsightsPipelineId": "string",
  "metadata": "string" // JSON encoded string of the metadata object
}

// metadata object
{
  "voiceConnectorId": "string",
  "callId": "string",
  "transactionId": "string",
  "fromNumber": "string",
  "toNumber": "string",
  "direction": "string",
  "oneTimeMetadata": "string" // JSON encoded string of oneTimeMetadata object
}

// onetimeMetadata object
{
  "inviteHeaders": "string", // JSON encoded string of SIP Invite headers key-value pair
  "siprecMetadata": "string", // siprec metadata in XML
  "siprecMetadataJson": "string" // siprec metadata in JSON (converted from above XML)
}

// inviteHeaders object
{
  "string": "string"
}
```

En el siguiente ejemplo se muestra el formato de salida de Amazon Transcribe.

```
{
  "time": "string", // ISO8601 format
  "service-type": "CallAnalytics",
  "detail-type": "Transcribe",
  "mediaInsightsPipelineId": "string",
  "metadata": {
    "voiceconnectorId": "string",
    "callId": "string",
    "transactionId": "string",
    "fromNumber": "string",
    "toNumber": "string",
    "direction": "string"
  }
  "TranscriptEvent": {
    "Transcript": {
      "Results": [{
        "Alternatives": [{
          "Entities": [{
            "Category": "string",
            "Confidence": number,
            "Content": "string",
            "EndTime": number,
            "StartTime": number,
            "Type": "string"
          }],
          "Items": [{
            "Confidence": number,
            "Content": "string",
            "EndTime": number,
            "Speaker": "string",
            "Stable": boolean,
            "StartTime": number,
            "Type": "string",
            "VocabularyFilterMatch": boolean
          }],
          "Transcript": "string"
        }],
        "ChannelId": "string",
        "EndTime": number,
        "IsPartial": boolean,
        "LanguageCode": "string",
        "LanguageIdentification": [{
```

```
        "LanguageCode": "string",
        "Score": number
    }],
    "ResultId": "string",
    "StartTime": number
  }
}
```

Destinos de los procesadores de análisis de voz

Receptores compatibles: `KinesisDataStreamSink`, `SqsQueueSink`, `SnsTopicSink` y `LambdaFunctionSink`.

Puede combinar este procesador con el procesador de análisis de llamadas con Amazon Transcribe, el procesador Amazon Transcribe o la grabación de llamadas. Debe utilizar la [StartSpeakerSearchTask](#) [StartVoiceToneAnalysisTask](#) APIs para invocar un procesador de análisis de voz. Para obtener más información sobre el uso del análisis de voz, consulte [Uso del análisis de voz de Amazon Chime SDK](#).

Uso de un flujo de datos de Kinesis como receptor

Los registros de flujo de datos de Kinesis (KDS) generados por el análisis de llamadas incluyen el ID del canal multimedia, el tipo de detalle, los metadatos y las secciones específicas del procesador. Para obtener información sobre el consumo de datos de una transmisión de datos de Kinesis, consulte [Lectura de datos de Amazon Kinesis Data Streams](#), en la Guía para desarrolladores de Amazon Kinesis Streams. Para crear una configuración con este receptor, debe tener permiso de `kinesis:DescribeStream` en la transmisión especificada.

Metadatos

La sección de metadata de los registros KDS generados contiene todos los pares clave-valor especificados en `CallAnalyticsRuntimeMetadata` durante la llamada a la API [CreateMediaInsightsPipeline](#). Si un Voice Connector inició una sesión de análisis de llamadas, la sección de metadatos se rellena automáticamente con los siguientes parámetros:

- `transactionId`
- `fromNumber`
- `toNumber`

- `callId`
- `voiceConnectorId`
- `direction`

Además de los parámetros mostrados anteriormente, la sección de metadatos de las sesiones de análisis de llamadas iniciadas por Voice Connector se rellenará con un campo `oneTimeMetadata` que contiene:

- `inviteHeaders`
- `siprecMetadata`

Esto se publica en Kinesis Data Streams solo una vez al principio de la sesión y tiene un `detail-type` de `CallAnalyticsMetadata`.

Puede pasar identificadores únicos de `MediaInsightsRuntimeMetadata` para cada llamada a la API [CreateMediaInsightsPipeline](#) para poder identificar de forma única la fuente de cada registro entregado a su flujo de datos de Kinesis.

Grabación de llamadas de Amazon S3

La grabación de análisis de llamadas lee el audio de una transmisión de KVS, lo graba como un archivo de audio y lo carga en el bucket de Amazon S3 especificado. Tras grabar las llamadas, Analytics también envía los metadatos de la llamada junto con la ubicación del archivo a KDS. Si habilita un almacenamiento de datos, los metadatos de la llamada (incluidos los metadatos del SIPREC si se utilizó el SIPREC) se envían al almacenamiento de datos en un conjunto de tablas de Parquet que puede consultar.

Como cualquier otro procesador de análisis de llamadas, primero debe crear una configuración para la canalización. Puede utilizar la consola de Amazon Chime SDK o la CLI para crear la configuración. A continuación, usará la CLI para crear la canalización. Para obtener más información sobre el uso de la consola para crear configuraciones de grabación, consulte [Creación de configuraciones de análisis de llamadas de Amazon Chime SDK](#) en la sección anterior. Para obtener más información sobre el uso de los flujos de trabajo de grabación, consulte [Descripción de los flujos de trabajo para grabar llamadas para Amazon Chime SDK](#) en la sección anterior.

Para usar la CLI para crear una configuración

Use el siguiente comando:


```
aws chime-sdk-media-pipeline create-media-insights-pipeline-configuration --cli-input-  
json file://configuration.json
```

En el siguiente ejemplo se muestra un archivo JSON de configuración con solo la grabación habilitada:

```
{  
  "MediaInsightsPipelineConfigurationName": configuration_name,  
  "ResourceAccessRoleArn": role_arn,  
  "Elements": [  
    {  
      "KinesisDataStreamSinkConfiguration": {  
        "InsightsTarget": KDS_arn //Where recording live metadata will be  
delivered.  
      },  
      "Type": "KinesisDataStreamSink"  
    },  
    {  
      "S3RecordingSinkConfiguration": {  
        "Destination": "arn:aws:s3:::kvs-recording-testing",  
        "RecordingFileFormat": file_format // Specify "Opus" or "WAV" as the  
recording file format.  
      },  
      "Type": "S3RecordingSink"  
    }  
  ]  
}
```

Recuerde lo siguiente:

- Para habilitar la grabación de llamadas a través de Kinesis Video Streams, el audio debe ser little-endian de 16 bits firmado por PCM. La frecuencia de muestreo debe ser 8KHz.
- Los creadores deben establecer un período de retención de datos lo suficientemente largo para la transmisión de video de Kinesis a fin de garantizar que los fragmentos se retengan y pueda consumirlos un análisis de llamadas.
- Si habilita la grabación de llamadas, sola o en combinación con otros procesadores, debe suministrar dos Kinesis Video Stream ARNs para la grabación. La grabación de llamadas no admite una sola entrada de audio estéreo.

Salida de metadatos de grabación de llamadas de Amazon S3

El siguiente ejemplo muestra el formato de salida de los metadatos del análisis de llamada para la grabación de Amazon S3.

```
{
  "time": "string", // ISO8601 format
  "service-type": "CallAnalytics",
  "detail-type": "Recording",
  "mediaInsightsPipelineId": "string",
  "s3MediaObjectConsoleUrl": "string",
  "recordingDurationSeconds": "number",
  "metadata": "string" // JSON encoded string of the metadata object
}

// metadata object
{
  "voiceConnectorId": "string",
  "callId": "string",
  "transactionId": "string",
  "fromNumber": "string",
  "toNumber": "string",
  "direction": "string",
  "startTime": "string", // ISO8601 format
  "endTime": "string", // ISO8601 format
  "oneTimeMetadata": "string" // JSON encoded in string of oneTimeMetadata object
}

// onetimeMetadata object
{
  "sipHeaders": "string", // JSON encoded string of SIP Invite headers key-value pair
  "siprecMetadata": "string", // siprec metadata in XML
  "siprecMetadataJson": "string" // siprec metadata in JSON (converted from above
XML)
}

// sipHeaders object
{
  "string": "string"
}
```

Habilitación de ajustes de voz

Para habilitar la mejora de la voz, incluya un elemento `VoiceEnhancementSinkConfiguration` en una llamada a la API [CreateMediaInsightsPipelineConfiguration](#).

En este ejemplo se muestra un elemento típico.

```
{
  "Type": "VoiceEnhancementSink",
  "VoiceEnhancementSinkConfiguration": {
    "Disabled": Boolean (string) // FALSE ==> Voice Enhancement will be performed
  }
}
```

Para actualizar una configuración, añada el elemento `VoiceEnhancementSinkConfiguration` a una llamada a la API [UpdateMediaInsightsPipelineConfiguration](#). Cuando lo haga, la API [GetMediaInsightsPipelineConfiguration](#) incluirá el elemento `VoiceEnhancementSinkConfiguration` en los resultados.

Esta solicitud de ejemplo muestra cómo habilitar la mejora de voz y la grabación en Amazon S3.

```
POST /media-insights-pipeline-configurations HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "MediaInsightsPipelineConfigurationName": "media_insights_configuration_name",
  "ResourceAccessRoleArn": "arn:aws:iam::account_id:role/resource_access_role",
  "Elements": [
    {
      "Type": "S3RecordingSink",
      "S3RecordingSinkConfiguration": {
        "Destination": "arn:aws:s3::input_bucket_path",
        "RecordingFileFormat": "Wav"
      }
    },
    {
      "Type": "VoiceEnhancementSink",
      "VoiceEnhancementSinkConfiguration": {
        "disabled": "false"
      }
    }
  ],
  "ClientRequestToken": "client_request_token"
}
```

```
}
```

Note

El elemento `VoiceEnhancementSink` siempre requiere un elemento `S3RecordingSink` en la configuración de análisis de llamadas.

Combinación de la transcripción con los receptores de grabación para el Amazon Chime SDK

Puede combinar los procesadores Amazon Transcribe y análisis de llamadas con Amazon Transcribe con un receptor de grabación Amazon S3. Los desarrolladores pueden transferir un `S3RecordingSinkConfiguration` además de los procesadores Amazon Transcribe en una llamada a la [CreateMediaInsightsPipelineConfiguration](#) API o mediante la consola.

Junto con el receptor de grabación Amazon S3, puede utilizar un procesador Amazon Transcribe o análisis de llamadas con Amazon Transcribe, pero nunca ambos. También puede añadir análisis de voz a la misma configuración además de un receptor de grabación, con o sin un procesador de transcripción.

Note

Puede habilitar la grabación con cualquiera de los procesadores enumerados anteriormente. Sin embargo, si habilita el análisis de llamadas con Amazon Transcribe junto con la grabación de llamadas de Amazon S3, debe ofrecer dos flujos de video de Kinesis y recibirá archivos de grabación duplicados, uno de análisis de llamadas con Amazon Transcribe y otro de la grabación de llamadas de Amazon S3.

Recuerde lo siguiente:

- Debe utilizar un `MediaInsightsPipelineConfigurationName` único.
- Para obtener información sobre el `ResourceAccessRoleArn`, consulte [Uso de la función de acceso a los recursos de análisis de llamadas de Amazon Chime SDK](#) en esta guía.
- El valor `Destination` debe ser un ARN de ruta S3. El bucket de Amazon S3 debe pertenecer a la misma cuenta.

- Si utiliza una configuración con Transcribe y grabación para crear una canalización, las pausas y reanudaciones solo aparecen en la información generada por un flujo de datos de Kinesis. Todos los datos de las transmisiones de KVS se graban y se cargan en Amazon S3.
- Si una configuración utiliza Amazon Transcribe o Transcribe Call Analytics (TCA) además de la grabación, la canalización de información multimedia proporciona información sobre la transcripción o Transcribe Call Analytics en tiempo real, seguida de la grabación de Amazon S3 al final de la llamada. Si los servicios de transcripción fallan durante el análisis de la llamada, el trabajo de grabación de S3 sigue intentando ejecutarse. Por el contrario, un error de grabación en Amazon S3 no afecta a la información de la transcripción, ya que se ejecuta una vez que se completa la transcripción.

Este ejemplo muestra una configuración con un procesador Amazon Transcribe y un receptor de grabación Amazon S3. El ejemplo también permite la estabilización parcial de los resultados, lo que puede reducir la latencia en la salida, pero puede afectar a la precisión. Para obtener más información, consulte [Estabilización de resultados parciales](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Transcribe.

```
{
  "MediaInsightsPipelineConfigurationName": unique_configuration_name,
  "ResourceAccessRoleArn": role_arn,
  "Elements": [{
    "AmazonTranscribeProcessorConfiguration": {
      "ContentIdentificationType": "string",
      "ContentRedactionType": "string",
      "EnablePartialResultsStabilization": boolean, //Enables partial result
stabilization. Can reduce latency. May impact accuracy.
      "FilterPartialResults": boolean, //To control partial utterance events
      "LanguageCode": "string",
      "LanguageModelName": "string",
      "PartialResultsStability": "string",
      "PiiEntityTypes": "string",
      "ShowSpeakerLabel": boolean,
      "VocabularyFilterMethod": "string",
      "VocabularyFilterName": "string",
      "VocabularyName": "string"
    },
    "Type": "AmazonTranscribeProcessor"
  },
  {
    "KinesisDataStreamSinkConfiguration": {
```

```

        "InsightsTarget": KDS_arn //Where recording and insights live metadata
will be delivered.
    },
    "Type": "KinesisDataStreamSink"
},
{
    "S3RecordingSinkConfiguration": {
        "Destination": S3_Arn,
        "RecordingFileFormat": file_format // Specify "Opus" or "WAV" as the
recording file format.
    },
    "Type": "S3RecordingSink"
}
]
}

```

Uso de EventBridge las notificaciones de Amazon para el SDK de Amazon Chime

El análisis de llamadas del SDK de Amazon Chime permite enviar eventos al EventBridge bus predeterminado cuando cambia el estado de la canalización de información multimedia o cuando se cumplen las condiciones de alerta en tiempo real de Call Analytics. Para actualizar el estado de los errores de Media Insights Pipeline, le recomendamos que configure un EventBridge objetivo para que le notifique si sus recursos fallan de forma asíncrona. Las notificaciones de análisis de llamadas tienen una fuente de `aws.chime` y varios tipos de detalles, que se muestran en las siguientes secciones. Para obtener más información, consulta la [Guía del EventBridge usuario de Amazon](#).

Temas

- [Actualizaciones de estado](#)
- [Alertas en tiempo real](#)

Actualizaciones de estado

Los canales de información multimedia envían EventBridge notificaciones a medida que avanza una sesión de análisis de llamadas y finaliza correctamente o detecta errores. Recibirás una EventBridge notificación con el tipo de detalle «Media Insights State Change» cuando:

- Cambia el estado de una canalización de información multimedia.
- Cambia el estado de un elemento del canalización de información multimedia.

- Se detiene cualquier elemento de la canalización.
- Falla cualquier elemento de la canalización.

La sección de detalles siempre incluye los siguientes campos:

- `version`
- `mediaInsightsPipelineArn`
- `eventType`

La sección de detalles también incluye un campo `mediaInsightsPipelineElementStatuses` si la canalización de información multimedia contiene varios elementos, como procesadores de análisis y receptores de datos. Este campo indica los estados de cada elemento de la canalización. El estado posible de cada elemento de la canalización podría ser:

- `NotStarted`
- `InProgress`
- `Stopped`
- `Failed`

La sección de detalles también incluye los pares clave-valor especificados de `MediaInsightsRuntimeMetadata` durante la llamada a la API [CreateMediaInsightsPipeline](#). Si un Voice Connector inició una sesión de análisis de llamadas, la sección de metadatos se rellena automáticamente con los siguientes parámetros:

- `transactionId`
- `fromNumber`
- `toNumber`
- `callId`
- `voiceConnectorId`
- `direction`

Los siguientes tipos de eventos pueden aparecer siempre que una canalización de información multimedia contenga un solo elemento. Amplíe cada sección para obtener más información.

Información multimedia sobre el Amazon Chime SDK en progreso

Este ejemplo muestra una estructura de eventos típica.

```
{
  "version": "0",
  "id": "string",
  "detail-type": "Media Insights State Change",
  "source": "aws.chime",
  "account": number,
  "region": "string",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "resources": []
  "detail": {
    "version": "0",
    "mediaInsightsPipelineArn": "string",
    "eventType": "chime:MediaInsightsInProgress",
    "version": "0",
    "callId": "string",
    "transactionId": "string",
    "fromNumber": "string",
    "toNumber": "string",
    "voiceConnectorId": "string",
    "direction": "string"
  }
}
```

Contenido multimedia de Amazon Chime SDK pausado

Este ejemplo muestra una estructura de eventos típica.

```
{
  "version": "0",
  "id": "string",
  "detail-type": "Media Insights State Change",
  "source": "aws.chime",
  "account": number,
  "region": "string",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "resources": []
  "detail": {
    "version": "0",
    "mediaInsightsPipelineArn": "string",
```



```
    "eventType": "chime:MediaInsightsPaused",
    "callId": "string",
    "transactionId": "string",
    "fromNumber": "string",
    "toNumber": "string",
    "voiceConnectorId": "string",
    "direction": "string"
  }
}
```

Contenido multimedia de Amazon Chime SDK detenido

Este ejemplo muestra una estructura de eventos típica.

```
{
  "version": "0",
  "id": "string",
  "detail-type": "Media Insights State Change",
  "source": "aws.chime",
  "account": number,
  "region": "string",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "resources": []
  "detail": {
    "version": "0",
    "mediaInsightsPipelineArn": "string",
    "eventType": "chime:MediaInsightsStopped",
    "callId": "string",
    "transactionId": "string",
    "fromNumber": "string",
    "toNumber": "string",
    "voiceConnectorId": "string",
    "direction": "string"
  }
}
```

Fallo temporal de la información multimedia de Amazon Chime SDK

Indica que el servicio ha detectado un error temporal e intentará volver a intentarlo. No es necesario que realice ninguna acción.

Este ejemplo muestra una estructura de eventos típica.

```
{
  "version": "0",
  "id": "string",
  "detail-type": "Media Insights State Change",
  "source": "aws.chime",
  "account": number,
  "region": "string",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "resources": []
  "detail": {
    "version": "0",
    "mediaInsightsPipelineArn": "string",
    "eventType": "chime:MediaInsightsTemporaryFailure",
    "callId": "string",
    "transactionId": "string",
    "fromNumber": "string",
    "toNumber": "string",
    "voiceConnectorId": "string",
    "direction": "string"
  }
}
```

Fallo permanente de la información multimedia de Amazon Chime SDK

Indica un error que requiere que tome medidas. Utilice la `failureReason` para solucionar el problema. Los errores típicos pueden incluir los siguientes:

- Permisos insuficientes para el rol de acceso a recursos
- Recursos ausentes o eliminados
- Limitarse desde un AWS servicio que invoca el análisis en su nombre, como Amazon Transcribe o Amazon Kinesis.
- Formatos multimedia incompatibles en las transmisiones de KVS

Este ejemplo muestra una estructura de eventos típica.

```
{
  "version": "0",
  "id": "string",
  "detail-type": "Media Insights State Change",
  "source": "aws.chime",
```

```

"account": number,
"region": "string",
"time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"resources": []
"detail": {
  "version": "0",
  "mediaInsightsPipelineArn": "string",
  "eventType": "chime:MediaInsightsPermanentFailure",
  "callId": "string",
  "transactionId": "string",
  "fromNumber": "string",
  "toNumber": "string",
  "voiceConnectorId": "string",
  "direction": "string",
  "failureReason": "string"
}
}

```

Note

El campo `failureReason` es opcional. Por ejemplo, una razón típica podría ser `Access denied when assuming resource access role`.

Los siguientes tipos de eventos pueden aparecer siempre que se cree una canalización de información multimedia, o cuando el intento de creación falle, para una sesión de análisis de llamadas iniciada por un Voice Connector de Amazon Chime SDK. Amplíe cada sección para obtener más información.

Contenido multimedia de Amazon Chime SDK creado

En este ejemplo se muestra un evento de éxito típico.

```

{
  "version": "0",
  "id": "string",
  "detail-type": "Media Insights State Change",
  "source": "aws.chime",
  "account": number,
  "region": "string",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "resources": []
}

```

```

"detail":
{
  "version": "0",
  "mediaInsightsPipelineConfigurationArn": "string",
  "mediaInsightsPipelineArn": "string",
  "eventType": "chime:MediaInsightsCreated",
  "callId": "string",
  "transactionId": "string",
  "fromNumber": "string",
  "toNumber": "string",
  "voiceConnectorId": "string",
  "direction": "string",
}
}

```

Fallo en la creación de información multimedia de Amazon Chime SDK

En este ejemplo, se muestra un evento de error típico.

```

{
  "version": "0",
  "id": "string",
  "detail-type": "Media Insights State Change",
  "source": "aws.chime",
  "account": number,
  "region": "string",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "resources": []
  "detail":
  {
    "version": "0",
    "mediaInsightsPipelineConfigurationArn": "string",
    "eventType": "chime:MediaInsightsCreateFailed",
    "callId": "string",
    "transactionId": "string",
    "fromNumber": "string",
    "toNumber": "string",
    "voiceConnectorId": "string",
    "direction": "string",
    "failureOrigin": "Voice Connector",
    "httpStatusCode": "string",
    "failureReason": "string"
  }
}

```

```
}
```

Los siguientes tipos de eventos pueden aparecer cuando una canalización de información multimedia contiene varios elementos. Las notificaciones de ejemplo son para el `AmazonTranscribeProcessor` en combinación con el `S3RecordingSink`. Amplíe cada sección para obtener más información.

`AmazonTranscribeProcessor` está en curso y `S3` no se ha iniciado `RecordingSink`

Este ejemplo muestra una estructura de eventos típica.

```
{
  "version": "0",
  "id": "string",
  "detail-type": "Media Insights State Change",
  "source": "aws.chime",
  "account": number,
  "region": "string",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "resources": [],
  "detail": {
    "version": "0",
    "mediaInsightsPipelineArn": "string",
    "eventType": "chime:MediaInsightsInProgress",
    "mediaInsightsPipelineElementStatuses": [
      {
        "type": "AmazonTranscribeProcessor",
        "status": "InProgress",
        "updatedAt": 1686184070655
      },
      {
        "type": "S3RecordingSink",
        "status": "NotStarted",
        "updatedAt": 1686184070655
      }
    ]
  },
  "callId": "string",
  "transactionId": "string",
  "fromNumber": "string",
  "toNumber": "string",
  "voiceConnectorId": "string",
  "direction": "string"
}
```

```
}

```

AmazonTranscribeProcessor ha tenido éxito y el S3 RecordingSink está en curso

Este ejemplo muestra una estructura de eventos típica.

```
{
  "version": "0",
  "id": "string",
  "detail-type": "Media Insights State Change",
  "source": "aws.chime",
  "account": number,
  "region": "string",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "resources": [],
  "detail": {
    "version": "0",
    "mediaInsightsPipelineArn": "string",
    "eventType": "chime:MediaInsightsInProgress",
    "mediaInsightsPipelineElementStatuses": [
      {
        "type": "AmazonTranscribeProcessor",
        "status": "Stopped",
        "updatedAt": 1686184070655
      },
      {
        "type": "S3RecordingSink",
        "status": "InProgress",
        "updatedAt": 1686184070655
      }
    ]
  },
  "callId": "string",
  "transactionId": "string",
  "fromNumber": "string",
  "toNumber": "string",
  "voiceConnectorId": "string",
  "direction": "string"
}
```

AmazonTranscribeProcessor ha fallado y S3 RecordingSink está en curso

Este ejemplo muestra una estructura de eventos típica.

```
{
  "version": "0",
  "id": "string",
  "detail-type": "Media Insights State Change",
  "source": "aws.chime",
  "account": number,
  "region": "string",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "resources": [],
  "detail": {
    "version": "0",
    "mediaInsightsPipelineArn": "string",
    "eventType": "chime:MediaInsightsInProgress",
    "mediaInsightsPipelineElementStatuses": [
      {
        "type": "AmazonTranscribeProcessor",
        "status": "Failed",
        "updatedAt": 1686184070655
      },
      {
        "type": "S3RecordingSink",
        "status": "InProgress",
        "updatedAt": 1686184070655
      }
    ]
  },
  "callId": "string",
  "transactionId": "string",
  "fromNumber": "string",
  "toNumber": "string",
  "voiceConnectorId": "string",
  "direction": "string"
}
```

AmazonTranscribeProcessor ha fallado y S3 RecordingSink ha tenido éxito

Este ejemplo muestra una estructura de eventos típica.

```
{
  "version": "0",
  "id": "string",
  "detail-type": "Media Insights State Change",
  "source": "aws.chime",
```

```

"account": number,
"region": "string",
"time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"resources": [],
"detail": {
  "version": "0",
  "mediaInsightsPipelineArn": "string",
  "eventType": "chime:MediaInsightsPermanentFailure",
  "mediaInsightsPipelineElementStatuses": [
    {
      "type": "AmazonTranscribeProcessor",
      "status": "Failed",
      "updatedAt": 1686184070655
    },
    {
      "type": "S3RecordingSink",
      "status": "Stopped",
      "updatedAt": 1686184070655
    }
  ]
  "callId": "string",
  "transactionId": "string",
  "fromNumber": "string",
  "toNumber": "string",
  "voiceConnectorId": "string",
  "direction": "string",
  "failureReason": "string"
}
}

```

AmazonTranscribeProcessor ha tenido éxito y S3 RecordingSink ha fallado

Este ejemplo muestra una estructura de eventos típica.

```

{
  "version": "0",
  "id": "string",
  "detail-type": "Media Insights State Change",
  "source": "aws.chime",
  "account": number,
  "region": "string",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "resources": [],
  "detail": {

```



```

    "version": "0",
    "mediaInsightsPipelineArn": "string",
    "eventType": "chime:MediaInsightsPermanentFailure",
    "mediaInsightsPipelineElementStatuses": [
      {
        "type": "AmazonTranscribeProcessor",
        "status": "Stopped",
        "updatedAt": 1686184070655
      },
      {
        "type": "S3RecordingSink",
        "status": "Failed",
        "updatedAt": 1686184070655
      }
    ]
    "callId": "string",
    "transactionId": "string",
    "fromNumber": "string",
    "toNumber": "string",
    "voiceConnectorId": "string",
    "direction": "string",
    "failureReason": "string"
  }
}

```

AmazonTranscribeProcessor está en pausa y S3 no RecordingSink se ha iniciado

Este ejemplo muestra una estructura de eventos típica.

```

{
  "version": "0",
  "id": "string",
  "detail-type": "Media Insights State Change",
  "source": "aws.chime",
  "account": number,
  "region": "string",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "resources": [],
  "detail": {
    "version": "0",
    "mediaInsightsPipelineArn": "string",
    "eventType": "chime:MediaInsightsPaused",
    "mediaInsightsPipelineElementStatuses": [
      {

```

```

        "type": "AmazonTranscribeProcessor",
        "status": "Paused",
        "updatedOn": 1686184070655
    },
    {
        "type": "S3RecordingSink",
        "status": "NotStarted",
        "updatedOn": 1686184070655
    }
]
"callId": "string",
"transactionId": "string",
"fromNumber": "string",
"toNumber": "string",
"voiceConnectorId": "string",
"direction": "string"
}
}

```

AmazonTranscribeProcessor ha fallado temporalmente y S3 no RecordingSink se ha iniciado

Este ejemplo muestra una estructura de eventos típica.

```

{
    "version": "0",
    "id": "string",
    "detail-type": "Media Insights State Change",
    "source": "aws.chime",
    "account": number,
    "region": "string",
    "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "resources": [],
    "detail": {
        "version": "0",
        "mediaInsightsPipelineArn": "string",
        "eventType": "chime:MediaInsightsTemporaryFailure",
        "mediaInsightsPipelineElementStatuses": [
            {
                "type": "AmazonTranscribeProcessor",
                "status": "TemporarilyFailed",
                "updatedOn": 1686184070655
            },
            {
                "type": "S3RecordingSink",

```

```

        "status": "NotStarted",
        "updatedOn": 1686184070655
    }
]
"callId": "string",
"transactionId": "string",
"fromNumber": "string",
"toNumber": "string",
"voiceConnectorId": "string",
"direction": "string"
}
}

```

AmazonTranscribeProcessor y S3 RecordingSink lo consiguió

Este ejemplo muestra una estructura de eventos típica.

```

{
  "version": "0",
  "id": "string",
  "detail-type": "Media Insights State Change",
  "source": "aws.chime",
  "account": number,
  "region": "string",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "resources": [],
  "detail": {
    "version": "0",
    "mediaInsightsPipelineArn": "string",
    "eventType": "chime:MediaInsightsStopped",
    "mediaInsightsPipelineElementStatuses": [
      {
        "type": "AmazonTranscribeProcessor",
        "status": "Stopped",
        "updatedOn": 1686184070655
      },
      {
        "type": "S3RecordingSink",
        "status": "Stopped",
        "updatedOn": 1686184070655
      }
    ]
  },
  "callId": "string",
  "transactionId": "string",
}

```

```

    "fromNumber": "string",
    "toNumber": "string",
    "voiceConnectorId": "string",
    "direction": "string"
  }
}

```

S3 RecordingSink tuvo éxito y VoiceEnhancement está en progreso

Este ejemplo muestra una estructura de eventos típica.

```

{
  "version": "0",
  "id": "string",
  "detail-type": "Media Insights State Change",
  "source": "aws.chime",
  "account": number,
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "string",
  "detail": {
    "mediaInsightsPipelineArn": "string",
    "eventType": "chime:MediaInsightsInProgress",
    "version": "0",
    "mediaInsightsPipelineElementStatuses": [
      {
        "type": "VoiceEnhancementSink",
        "status": "InProgress",
        "updatedOn": 1686184070655
      },
      {
        "type": "S3RecordingSink",
        "status": "Stopped",
        "updatedOn": 1686184070655
      }
    ]
  }
}

```

S3 RecordingSink tuvo éxito y VoiceEnhancement falló debido a llamadas de más de 30 minutos

Este ejemplo muestra una estructura de eventos típica.

```

{

```

```

"version": "0",
"id": "string",
"detail-type": "Media Insights State Change",
"source": "aws.chime",
"account": number,
"time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"region": "string",
"detail": {
  "mediaInsightsPipelineArn": "string",
  "eventType": "chime:MediaInsightsStopped",
  "version": "0",
  "mediaInsightsPipelineElementStatuses": [
    {
      "type": "VoiceEnhancement",
      "status": "NotSupported",
      "updatedOn": 1686184070655,
      "statusDetail": "Unsupported recording length"
    },
    {
      "type": "S3RecordingSink",
      "status": "Stopped",
      "updatedOn": 1686184070655
    }
  ]
}
}

```

S3 RecordingSink tuvo éxito y VoiceEnhancement falló debido a que las llamadas duraron menos de 30 minutos

Este ejemplo muestra una estructura de eventos típica.

```

{
  "version": "0",
  "id": "string",
  "detail-type": "Media Insights State Change",
  "source": "aws.chime",
  "account": number,
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "string",
  "detail": {
    "mediaInsightsPipelineArn": "string",
    "eventType": "chime:MediaInsightsPermanentFailure",

```

```
"version": "0",
"mediaInsightsPipelineElementStatuses": [
  {
    "type": "VoiceEnhancement",
    "status": "Failed",
    "updatedOn": 1686184070655
  },
  {
    "type": "S3RecordingSink",
    "status": "Stopped",
    "updatedOn": 1686184070655
  }
]
}
```

Alertas en tiempo real

Note

Solo los procesadores Amazon Transcribe y de análisis de llamadas con Amazon Transcribe admiten alertas en tiempo real.

El análisis de llamadas de Amazon Chime SDK permite a los desarrolladores configurar reglas para enviar alertas en tiempo real a través de un procesador durante una sesión de análisis. Las alertas se envían a Amazon EventBridge con el tipo de detalle `Media Insights Rules Matched`. EventBridge admite la integración con servicios descendentes como Lambda, Amazon SQS y Amazon SNS para activar notificaciones para el usuario final o iniciar otra lógica empresarial personalizada.

Las alertas en tiempo real se configuran como parte del campo `RealTimeAlertConfiguration` para la `MediaInsightsPipelineConfiguration`. Puede usar la consola del SDK de Amazon Chime para configurar el campo o puede llamar al [CreateMediaInsightsPipelineConfiguration](#) o [UpdateMediaInsightsPipelineConfiguration](#) APIs.

En este ejemplo, se muestra cómo crear o actualizar una configuración de alertas en tiempo real mediante la API.

```
{
  "MediaInsightsPipelineConfigurationName": "config_name",
```

```

"ResourceAccessRoleArn": "arn:aws:iam::account_id:role/role_name",
"RealTimeAlertConfiguration": {
  "Disabled": false,
  "Rules": [{
    "Type": "KeywordMatch",
    "KeywordMatchConfiguration": {
      "RuleName": "rule_name_1",
      "Keywords": [
        "hello",
        "thank you"
      ],
      "Negate": false
    }
  },
  {
    "Type": "Sentiment",
    "RuleName": "rule_name_2",
    "SentimentType": "NEGATIVE",
    "TimePeriod": 60
  },
  {
    "Type": "IssueDetection",
    "RuleName": "rule_name_3"
  }
]
},
"Elements": [{
  "Type": "AmazonTranscribeCallAnalyticsProcessor",
  "AmazonTranscribeCallAnalyticsProcessorConfiguration": {
    "LanguageCode": "en-US"
  }
},
{
  "Type": "KinesisDataStreamSink",
  "KinesisDataStreamSinkConfiguration": {
    "InsightsTarget": "arn:aws:kinesis:us-
east-1:account_id:stream/stream_name"
  }
}
]
}

```

Cada regla de una configuración de alertas en tiempo real se activa de forma independiente. Es posible que reciba varias EventBridge notificaciones si se cumplen varias condiciones de la regla al mismo tiempo. Para crear una lista de reglas para sus alertas, puede seleccionar uno de los siguientes tipos de reglas:

Coincidencia de palabra clave

Alerta cuando un conjunto específico de palabras clave o frases coincide en un evento de enunciado o transcripción. Puede configurar la alerta para que emita un evento si:

- Todas las palabras clave especificadas se pronuncian y `Negate` se configura como `false`.
- Todas las palabras clave especificadas no se pronuncian durante toda la llamada, si `Negate` se establece como `true`.

Amazon Transcribe y Amazon Transcribe Analytics admiten este tipo de regla.

Análisis de opiniones

Avisa cuando un tipo de sentimiento en particular está en curso durante un período de tiempo continuo. Solo Transcribe Call Analytics admite esta regla.

Detección de problema

Alerta cuando se detecta un problema en un evento de enunciado. Solo Transcribe Call Analytics admite este tipo de regla.

En el siguiente ejemplo se muestra un evento de alerta en tiempo real para una regla de `KeywordMatch`.

```
{
  "version": "0",
  "id": "string",
  "detail-type": "Media Insights Rules Matched",
  "source": "aws.chime",
  "account": number,
  "region": "us-east-1",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "resources": [],
  "detail": {
    "version": "0",
    "sourceMetadata": {}
    "ruleName": "string"
  }
}
```



```
    "utteranceId": "string",  
    "beginTimestamp": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",  
  }  
}
```

Algunos EventBridge campos son específicos del tipo de regla que coincide:

Campos de coincidencia de palabras clave

utteranceId: ID de la transcripción que contiene una palabra clave coincidente si utiliza el análisis de llamadas con Amazon Transcribe. Solo para la coincidencia de palabras clave pronunciadas.

resultId: ID de la transcripción que contiene una palabra clave coincidente si utiliza Amazon Transcribe. Solo para la coincidencia de palabras clave pronunciadas.

beginTimestamp: Hora de inicio de la transcripción que contiene una palabra clave coincidente. Solo para la coincidencia de palabras clave pronunciadas.

Campos de análisis de sentimiento

beginTimestamp: Hora de inicio de la ventana móvil del sentimiento coincidente.

endTimestamp: Hora de finalización de la ventana variable del sentimiento coincidente.

Creación de un lago de datos de Amazon Chime SDK

El lago de datos de análisis de llamadas de Amazon Chime SDK le permite transmitir información basada en el machine learning y cualquier metadato de Amazon Kinesis Data Streams a su bucket de Amazon S3. Por ejemplo, usar el lago de datos para acceder URLs a las grabaciones. Para crear el lago de datos, debe implementar un conjunto de AWS CloudFormation plantillas desde la consola del SDK de Amazon Chime o mediante programación mediante AWS CLI. El lago de datos le permite consultar los metadatos de sus llamadas y los datos de análisis de voz haciendo referencia a las tablas de datos de AWS Glue en Amazon Athena.

Temas

- [Requisitos previos](#)
- [Terminología y conceptos de lagos de datos](#)
- [Creación de lagos de datos](#)

- [Disponibilidad regional de lago de datos](#)
- [Arquitectura de lagos de datos](#)
- [Configuración del lago de datos](#)

Requisitos previos

Debe tener los siguientes elementos para crear un lago de Amazon Chime SDK:

- Un Amazon Kinesis Data Streams. Para obtener más información, consulte [Creación de una transmisión mediante la consola de administración de AWS](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Kinesis Streams.
- Un bucket de S3. Para obtener más información, consulte [Cómo crear su primer bucket de Amazon S3](#) en la Guía del usuario de Amazon S3.

Terminología y conceptos de lagos de datos

Utilice los siguientes términos y conceptos para comprender cómo funciona el lago de datos.

Amazon Kinesis Data Firehose

Un servicio de extracción, transformación y carga (ETL) que captura, transforma y entrega datos de manera fiable a lagos de datos, almacenes de datos y servicios de análisis. Para obtener más información, consulte [¿Qué es Amazon Kinesis Data Firehose?](#).

Amazon Athena

Amazon Athena es un servicio de consulta interactivo que le permite analizar datos en Amazon S3 usando SQL estándar. Athena funciona sin servidor, por lo que no hay una infraestructura para administrar y solo pagará por las consultas que ejecute. Para usar Athena, señale sus datos en Amazon S3, defina el esquema y utilice consultas SQL estándar. También puede usar grupos de trabajo para agrupar a los usuarios y controlar los recursos a los que tienen acceso cuando ejecutan consultas. Los grupos de trabajo le permiten administrar la simultaneidad de consultas y priorizar la ejecución de las consultas en diferentes grupos de usuarios y cargas de trabajo.

Catálogo de datos de Glue

En Amazon Athena, las tablas y bases de datos son contenedores de los metadatos que definen un esquema para los datos de origen subyacentes. Para cada conjunto de datos debe existir una

tabla en Athena. Los metadatos de la tabla indican a Athena la ubicación del bucket de Amazon S3. También especifica la estructura de datos, como los nombres de las columnas, los tipos de datos y el nombre de la tabla. Las bases de datos solo contienen los metadatos y la información del esquema de un conjunto de datos.

Creación de lagos de datos

Se pueden crear varios lagos de datos proporcionando un nombre único de base de datos de Glue para especificar dónde almacenar la información sobre las llamadas. Para una AWS cuenta determinada, puede haber varias configuraciones de análisis de llamadas, cada una con su correspondiente lago de datos. Esto significa que la separación de datos se puede aplicar para determinados casos de uso, como la personalización de la política de retención y la política de acceso sobre cómo se almacenan los datos. Se pueden aplicar diferentes políticas de seguridad para el acceso a la información, las grabaciones y los metadatos.


Disponibilidad regional de lago de datos

El lago de datos de Amazon Chime SDK está disponible en las siguientes regiones.

Region	Tabla de Glue	Quick
us-east-1	Disponible	Disponible
us-west-2	Disponible	Disponible
eu-central-1	Disponible	Disponible

Arquitectura de lagos de datos

En el siguiente diagrama se muestra la arquitectura de lago de datos. Los números del dibujo corresponden al texto numerado que aparece a continuación.



En el diagrama, una vez que utilice la AWS consola para implementar la CloudFormation plantilla desde el flujo de trabajo de configuración del pipeline de Media Insights, los siguientes datos fluyen al bucket de Amazon S3:

1. El análisis de llamadas de Amazon Chime SDK empezará a transmitir datos en tiempo real al flujo de datos de Kinesis del cliente.
2. Amazon Kinesis Firehose almacena en búfer estos datos en tiempo real hasta que acumulen 128 mb o hasta que pasen 60 segundos, lo que ocurra primero. A continuación, Firehose utiliza el `amazon_chime_sdk_call_analytics_firehose_schema` en el catálogo de datos de Glue para comprimir los datos y transformar los registros JSON en un archivo tipo parquet.
3. El archivo parquet se encuentra en su bucket de Amazon S3, en un formato particionado.
4. Además de los datos en tiempo real, los archivos.wav de resumen de análisis de llamadas con Amazon Transcribe posteriores a la llamada (redactados y no redactados, si se especifica en la configuración) y los archivos.wav de grabación de llamadas también se envían a su bucket de Amazon S3.
5. Puede utilizar Amazon Athena y SQL estándar para consultar los datos del bucket de Amazon S3.
6. La CloudFormation plantilla también crea un catálogo de datos de Glue para consultar estos datos resumidos posteriores a la llamada a través de Athena.
7. Todos los datos del bucket de Amazon S3 también se pueden visualizar con Quick. QuickSight crea una conexión con un bucket de Amazon S3 mediante Amazon Athena.

La tabla Amazon Athena utiliza las siguientes características para optimizar el rendimiento de las consultas:

Particiones de datos

Las particiones dividen la tabla en partes y mantienen los datos relacionados juntos de acuerdo con propiedades como la fecha, el país o la región. Las claves de partición actúan como columnas virtuales. En este caso, la CloudFormation plantilla define las particiones al crear la tabla, lo que ayuda a reducir la cantidad de datos escaneados por consulta y mejora el rendimiento. También puede filtrar por partición para restringir la cantidad de datos escaneados por una consulta. Para obtener más información, consulte [Particiones de datos en Athena](#) en la Guía del usuario de Amazon Athena.

En este ejemplo se muestra la estructura de particiones con una fecha del 1 de enero de 2023:

i.

```
s3://example-bucket/amazon_chime_sdk_data_lake
                                   /serviceType=CallAnalytics/detailType={DETAIL_TYPE}/
year=2023
                                   /month=01/day=01/example-file.parquet
```

ii. donde `DETAIL_TYPE` es uno de los siguientes:

- a. `CallAnalyticsMetadata`
- b. `TranscribeCallAnalytics`
- c. `TranscribeCallAnalyticsCategoryEvents`
- d. `Transcribe`
- e. `Recording`
- f. `VoiceAnalyticsStatus`
- g. `SpeakerSearchStatus`
- h. `VoiceToneAnalysisStatus`

Optimizar la generación de almacenes de datos en columnas

Apache Parquet utiliza la compresión por columnas, la compresión basada en el tipo de datos y la compresión de predicados para almacenar los datos. Unos índices de compresión mejores o la omisión de bloques de datos implican leer menos bytes del bucket de Amazon S3. Esto conduce a un mejor rendimiento de las consultas y a una reducción de los costos. Para esta optimización, la conversión de datos de JSON a parquet está habilitada en Amazon Kinesis Data Firehose.

Proyección de particiones

Esta característica de Athena crea particiones automáticamente para cada día para mejorar el rendimiento de las consultas basadas en fechas.

Configuración del lago de datos

Utilice la consola de Amazon Chime SDK para completar los siguientes pasos.

1. Inicie la consola del SDK de Amazon Chime (<https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/principal>) y, en el panel de navegación, en Call Analytics, elija Configuraciones.
2. Complete el paso 1, seleccione Siguiente y, en la página del paso 2, seleccione la casilla Análisis de voz.
3. En Detalles de salida, seleccione la casilla Almacén de datos para realizar un análisis histórico y, a continuación, seleccione el enlace Implementar CloudFormation pila.

El sistema lo envía a la página de creación rápida de pilas en la CloudFormation consola.

4. Indique un nombre para la pila y, a continuación, los siguientes parámetros:
 - a. DataLakeType— Elija Crear análisis de llamadas DataLake.
 - b. KinesisDataStreamName— Seleccione su transmisión. Debe ser la transmisión utilizada para la transmisión de análisis de llamadas.
 - c. S3BucketURI— Seleccione su bucket de Amazon S3. La URI debe tener el prefijo `s3://bucket-name`
 - d. GlueDatabaseName— Seleccione un nombre único para la base de datos de AWS Glue. No puede reutilizar una base de datos existente en la cuenta de AWS .
5. Seleccione la casilla de confirmación y, a continuación, seleccione Crear lago de datos. Espere 10 minutos para que el sistema cree el lago.

Configuración del lago de datos mediante AWS CLI

Se usa AWS CLI para crear un rol con permisos para llamar a CloudFormation la pila de creación. Siga el procedimiento que se indica a continuación para crear y configurar los roles de IAM. Para obtener más información, consulte [Creación de una pila](#) en la Guía del AWS CloudFormation usuario.

1. Cree un rol denominado AmazonChimeSdkCallAnalytics-Datalake-Provisioning-Role y adjunte una política de confianza al rol que permita asumirlo. CloudFormation

1. Cree una política de confianza de IAM con la siguiente plantilla y guarde el archivo en formato.json.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "cloudformation.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {}
    }
  ]
}
```

2. Ejecute el comando `aws iam create-role` y pase la política de confianza como parámetro.

```
aws iam create-role \
--role-name AmazonChimeSdkCallAnalytics-Datalake-Provisioning-Role
--assume-role-policy-document file://role-trust-policy.json
```

3. Anote el ARN de rol que devuelve la respuesta. Se requiere un ARN de rol en el siguiente paso.

2. Cree una política con permiso para crear una pila. CloudFormation

1. Cree una política de IAM con la siguiente plantilla y guarde el archivo en formato.json. Este archivo es obligatorio para llamar a `create-policy`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DeployCloudFormationStack",
      "Effect": "Allow",

```

```

        "Action": [
            "cloudformation:CreateStack"
        ],
        "Resource": "*"
    }
}

```

2. Ejecute `aws iam create-policy` y pase la política de creación de pila como parámetro.

```

aws iam create-policy --policy-name
testCreateStackPolicy
--policy-document file://create-cloudformation-stack-policy.json

```

3. Anote el ARN de rol que devuelve la respuesta. Se requiere un ARN de rol en el siguiente paso.

3. Asocie la política de `aws iam attach-role-policy` al rol.

```

aws iam attach-role-policy --role-name {Role name
created above}
--policy-arn {Policy ARN created above}

```

4. Cree una CloudFormation pila e introduzca los parámetros necesarios:`aws cloudformation create-stack`.

Proporcione los valores de los parámetros para cada `ParameterKey` uso `ParameterValue`.

```

aws cloudformation create-stack --capabilities
CAPABILITY_NAMED_IAM
--stack-name testDeploymentStack
--template-url https://chime-sdk-assets.s3.amazonaws.com/public_templates/
AmazonChimeSDKDataLake.yaml
--parameters ParameterKey=S3BucketURI,ParameterValue={S3 URI}
ParameterKey=DataLakeType,ParameterValue="Create call analytics datalake"
ParameterKey=KinesisDataStreamName,ParameterValue={Name of Kinesis Data Stream}
--role-arn {Role ARN created above}

```


Recursos creados por la configuración del lago de datos

La siguiente tabla muestra los recursos que se crean al crear un lago de datos.

Tipo de recurso	Nombre y descripción del recurso	Nombre del servicio
Base de datos del catálogo de datos de AWS Glue	GlueDatabaseName— Agrupa de forma lógica todas las tablas de datos de AWS Glue que pertenecen a la información de llamadas y al análisis de voz.	Análisis de llamadas, análisis de voz
Tablas del catálogo de datos de AWS Glue	amazon_chime_sdk_call_analytics_firehose_schema: esquema combinado para el análisis de llamadas y el análisis de voz que se envía a la Kinesis Firehose.	Análisis de llamadas, análisis de voz
	call_analytics_metadata: esquema para los metadatos de análisis de llamadas. Contiene SIPmetadata y. OneTimeMetadata	Análisis de llamadas
	call_analytics_recording_metadata: esquema para los metadatos de grabación y mejora de la voz	Análisis de llamadas, análisis de voz
	transcribe_call_analytics: esquema de la carga útil «UtteranceEvent» TranscribeCallAnalytics	Análisis de llamadas
	transcribe_call_analytics_category_events: esquema de la carga útil «CategoryEvent» TranscribeCallAnalytics	Análisis de llamadas
	transcribe_call_analytics_post_call: esquema para la carga útil resumida de análisis posterior a la llamada y transcripción de la llamada	Análisis de llamadas
	transcribe_ esquema para la carga útil de Transcribe	Análisis de llamadas
	voice_analytics_status: esquema para eventos preparados para el análisis de voz	Análisis de voz

Tipo de recurso	Nombre y descripción del recurso	Nombre del servicio
	speaker_search_status: esquema para las coincidencias de identificación	Análisis de voz
	voice_tone_analysis_status: esquema para eventos de análisis del tono de voz	Análisis de voz
Amazon Kinesis Data Firehose	AmazonChimeSDK-Call-Analytics: UUID datos de canalización de datos de Kinesis Data Firehose para el análisis de llamadas	Análisis de llamadas, análisis de voz
Grupo de trabajo de Amazon Athena	GlueDatabaseName- AmazonChime SDKData Análisis: grupo lógico de usuarios para controlar los recursos a los que tienen acceso cuando ejecutan consultas.	Análisis de llamadas, análisis de voz

Configuración de un panel rápido para el SDK de Amazon Chime

Una vez que haya configurado el lago de datos, podrá configurar un panel rápido con métricas predefinidas que visualicen sus datos. Con los paneles, puede crear lo siguiente:

- Transcribir el análisis de llamadas + el análisis de voz. Las métricas incluyen imágenes resumidas y detalladas de las turn-by-turn transcripciones, los problemas detectados, los resultados, la detección de entidades y las coincidencias de los identificadores de los perfiles de voz.
- Transcribir + análisis de voz. Las métricas incluyen imágenes resumidas y detalladas de las turn-by-turn transcripciones, las coincidencias de vocabulario, el tono de voz y las coincidencias de los identificadores del perfil de voz.

En los siguientes temas se explica cómo configurar una cuenta Quick si aún no la tiene y cómo configurar un panel.

Temas

- [Crear una QuickSight cuenta](#)
- [Configurando tu QuickSight cuenta](#)
- [Crear un panel QuickSight](#)

Crear una QuickSight cuenta

Los pasos de esta sección explican cómo crear una cuenta Quick. Si ya tiene una cuenta, puede pasar a [Crear un panel QuickSight](#).

Puede crear una QuickSight cuenta de la siguiente manera:

- Uso de CloudFormation plantillas de Amazon.
- Uso de la consola de Amazon Chime SDK.

Requisitos previos

Recopile la información necesaria antes de empezar:

- El nombre del bucket de Amazon S3 de análisis de llamadas.
- Dirección de correo electrónico de notificación. El sistema envía QuickSight las notificaciones a esta dirección.

Uso CloudFormation de plantillas para crear una cuenta

En los siguientes pasos se explica cómo crear una cuenta rápida mediante el despliegue de una CloudFormation plantilla de Amazon. El proceso solo lo suscribe a una cuenta empresarial. Para obtener información sobre los precios, consulta [Quick Pricing](#).

Para implementar la plantilla

1. Inicie la AWS consola e inicie sesión en su cuenta de AWS.
2. Pegue la siguiente URL en la barra de direcciones del navegador. Asegúrese de introducir su región tal y como se indica.

```
https://region.console.aws.amazon.com/cloudformation/home?
region=region#/stacks/quickcreate?templateURL=https://
chime-sdk-assets.s3.amazonaws.com/public_templates/
AmazonChimeSDKQuickSightSubscription.yaml.
```

3. En la página Creación rápida de pila, indique los siguientes parámetros:
 - a. En Nombre de pila, indique un nombre para su cuenta.
 - b. En QuickSightNotificationEmail la dirección de correo electrónico que recopiló anteriormente.

- c. En `QuickSightSubscriptionForDataVisualization`, selecciona Crear nueva AWS QuickSight cuenta.
 - d. En `S3 BucketName`, introduce el nombre de tu bucket de Amazon S3.
 - e. Seleccione Acepto que AWS CloudFormation podría crear recursos de IAM. casilla de verificación.
4. Seleccione Creación de pila.


Las pilas tardan unos 10 minutos en crearse.
 5. Cuando finalice la construcción, selecciona Ir a la sección Rápida e introduce tu dirección de correo electrónico para iniciar sesión en tu cuenta.

Usar la consola para crear una cuenta

En los siguientes pasos se explica cómo usar la consola del SDK de Amazon Chime para crear una cuenta Quick. Debe utilizar una cuenta Enterprise o Enterprise + Q.

Para utilizar la consola de

1. Inicie la consola del SDK de Amazon Chime en <https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/casaQuickSight>, busque y elija en los resultados de búsqueda. QuickSight



2. Seleccione Registrarse en QuickSight.
3. Seleccione Enterprise o Enterprise + Q y, a continuación, seleccione Continuar.
4. Indique su nombre, apellidos, número de teléfono y la dirección de correo electrónico que recopiló anteriormente y, a continuación, seleccione Continuar.
5. Haga lo siguiente:
 - i. En Método de autenticación, seleccione una opción.

 Note

Si elige la opción con usuarios federados, necesitará los permisos de IAM correctos. Para obtener más información, consulte Cómo [suscribirse a una suscripción rápida](#) en la Guía rápida del usuario.


- ii. En QuickSight Región, selecciona una región.
- iii. En Información de la cuenta, introduzca un nombre para la cuenta y la dirección de correo electrónico que recopiló anteriormente.
- iv. En QuickSight Acceso a los servicios de AWS, utilice el rol predeterminado o elija Usar un rol existente y seleccione un rol de la lista.
- v. (Opcional) según sea necesario, en Permitir el acceso y la detección automática de estos recursos, seleccione recursos adicionales.
- vi. Cuando termine, seleccione Finalizar.
- vii. Cuando finalice la creación, elija Ir a la sección Rápida e introduzca su dirección de correo electrónico para iniciar sesión en su cuenta.

Configurando tu QuickSight cuenta

Después de iniciar sesión en su QuickSight cuenta, debe configurar la seguridad y agregarse a un grupo creado por el proceso de configuración.

Para configurar la seguridad

1. Selecciona el icono del perfil en la esquina superior derecha y, a continuación, selecciona Administrar en el QuickSight menú que aparece.



2. En el panel de navegación, seleccione Seguridad y permisos.
3. En el QuickSight área de acceso a AWS los servicios, seleccione Administrar y asegúrese de que estén seleccionados los siguientes servicios.
 - Amazon Redshift
 - Amazon RDS
 - Amazon S3
 - Amazon Athena
 - IAM
4. Seleccione el enlace Seleccionar buckets de Amazon S3.
5. Seleccione la casilla de verificación situada junto a su bucket de Amazon S3 y, a continuación, la situada a la derecha, en la columna Permiso de escritura para grupo de trabajo de Athena.
6. Seleccione Finalizar.
7. Seleccione Save.

Para añadirse al grupo

1. En el panel de navegación, seleccione Administrar grupos y, a continuación, seleccione el grupo con Admins en el nombre. Por ejemplo, S3 BucketName — Admins.
2. Seleccione Añadir usuario e introduzca su alias de correo electrónico en el cuadro que aparece.

Su nombre aparece como Admin, es decir, su alias.

3. Elija Añadir.

Crear un panel QuickSight


Después de crear un lago de datos, puede crear un QuickSight panel que visualice sus datos. Puede usar una CloudFormation plantilla de Amazon o la consola del SDK de Amazon Chime para crear el panel. En los siguientes pasos se explican ambos métodos.

Para utilizar una plantilla

1. Inicia la CloudFormation consola Amazon.
2. Pegue el siguiente enlace en la barra de direcciones de su navegador:
`https://region.console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=region#/stacks/quickcreate?templateURL=https://chime-sdk-assets.s3.amazonaws.com/public_templates/AmazonChimeSDKQuickSightDashboards.yaml`
3. En la página de Creación rápida de pila, en Nombre de pila, introduzca un nombre para la cuenta.
4. En ActiveQuickSightAccount, selecciona True.
5. En QuicksightDashboardSelection, selecciona el panel Análisis de llamadas — Transcribe el panel de análisis de llamadas y análisis de voz o el panel Análisis de llamadas: Transcribe y análisis de voz.
6. En Amazon S3 BucketName, introduzca el URI de su bucket de Amazon S3.
7. En GlueDatabaseName, introduzca la base de datos de Glue en la que desea que se despliegue el QuickSight panel.
8. Seleccione la casilla Acepto que AWS CloudFormation podría crear recursos de IAM y, a continuación, seleccione Crear pila.

Para configurar un QuickSight panel de forma manual

1. Navegue hasta su QuickSight cuenta.
2. En la esquina superior derecha, selecciona el icono del perfil y, a continuación, selecciona Administrar QuickSight.



3. En el panel de navegación, seleccione Administrar grupos y, a continuación, el grupo creado por el proceso de configuración.
4. Seleccione Añadir usuario, introduzca su dirección de correo electrónico y, a continuación, seleccione Añadir.

El sistema tarda 10 minutos en implementar la página.

5. Utilice la consola del SDK de Amazon Chime para iniciar sesión en su QuickSight cuenta y utilizar el panel de control.

El modelo de datos de análisis de llamadas de Amazon Chime SDK.


La información de esta sección muestra y describe el modelo de datos de análisis de llamadas del SDK de Amazon Chime, un conjunto de tablas de un catálogo de datos de AWS Glue.

Temas

- [Descripción de la estructura de tablas del catálogo de AWS Glue datos del SDK de Amazon Chime](#)
- [Descripción de las tablas del catálogo de AWS Glue datos del SDK de Amazon Chime](#)
- [Extracción de datos de su catálogo de AWS Glue datos para el análisis de llamadas del SDK de Amazon Chime](#)

Descripción de la estructura de tablas del catálogo de AWS Glue datos del SDK de Amazon Chime

El siguiente diagrama muestra la estructura de tablas del catálogo de datos de AWS Glue creado para las sesiones de análisis de llamadas y análisis de voz del SDK de Amazon Chime.



En la siguiente sección se enumeran y describen las tablas y los campos del catálogo.

Descripción de las tablas del catálogo de AWS Glue datos del SDK de Amazon Chime

En las siguientes tablas se enumeran y describen las columnas, los tipos de datos y los elementos de un catálogo de datos de Glue para análisis de llamadas de Amazon Chime SDK.

Temas

- [call_analytics_metadata](#)
- [call_analytics_recording_metadata](#)
- [transcribe_call_analytics](#)
- [transcribe_call_analytics_category_events](#)
- [transcribe_call_analytics_post_call](#)
- [transcribe](#)
- [voice_analytics_status](#)
- [speaker_search_status](#)
- [voice_tone_analysis_status](#)

call_analytics_metadata

Nombre de la columna	Tipo de datos:	Elementos	Definición
hora	cadena		Marca temporal de generación de eventos ISO 8601.
tipo-detalle	cadena		Tipo de característica relacionada con el tipo de servicio.
tipo-servicio	cadena		Nombre del AWS servicio, VoiceAnalytics o CallAnalytics.

Nombre de la columna	Tipo de datos:	Elementos	Definición
subtipo-detalle	cadena		Se utiliza para tipos de grabación y CallAnalyticsMetadata detalles.
callevent-type	cadena		Tipo de evento asociado a SIP, como actualizar, pausar o reanudar
mediaInsightsPipelineID	cadena		ID de canalización de información multimedia de Amazon Chime SDK.
metadatos	cadena	voiceConnectorId	El ID del conector de voz de Amazon Chime SDK.
		callId	El identificador de llamada del participante para el uso asociado.
		transactionId	ID de transacción de la llamada.
		fromNumber	El número de teléfono de origen de E.164.
		toNumber	Número de teléfono E.164 de destino.
		direction	Dirección de la llamada, saliente o entrante.

Nombre de la columna	Tipo de datos:	Elementos	Definición
		oneTimeMetadata.s3RecordingUrl	URL del bucket de Amazon S3 del objeto multimedia emitido por Transcribe Call Analytics.
		oneTimeMetadata.s3RecordingUrlRedacted	URL del bucket de Amazon S3 del objeto multimedia redactado emitido por Transcribe Call Analytics.
		oneTimeMetadata.MetadataSIREC	Metadatos del SIPREC en formato XML asociados a la llamada.
		oneTimeMetadata.siprecMetadataJson	Metadatos del SIPREC en formato JSON asociados a la llamada.
		oneTimeMetadata.InviteHeaders	Encabezados de invitación.

call_analytics_recording_metadata

Nombre de la columna	Tipo de datos:	Elementos	Definición
hora	cadena		Marca temporal de generación de eventos ISO 8601.

Nombre de la columna	Tipo de datos:	Elementos	Definición
tipo-detalle	cadena		Tipo de característica relacionada con el tipo de servicio.
tipo-servicio	cadena		Nombre del AWS servicio, o. VoiceAnalytics CallAnalytics
subtipo-detalle	cadena		Se utiliza para tipos de grabación y CallAnalyticsMetadata detalles.
callevnt-type	cadena		Tipo de evento asociado a SIP
mediaInsightsPipelineID	cadena		ID de canalización de información multimedia de Amazon Chime SDK.
s3 MediaObjectConsoleUrl	cadena		URL del bucket de S3 del objeto multimedia.
metadatos	cadena	voiceConnectorId	El ID del conector de voz de Amazon Chime SDK.
		callId	El identificador de llamada del participante para el uso asociado.
		transactionId	ID de transacción de la llamada.

Nombre de la columna	Tipo de datos:	Elementos	Definición
		fromNumber	El número de teléfono de origen de E.164.
		toNumber	Número de teléfono E.164 de destino.
		direction	Dirección de la llamada, saliente o entrante.
		mejora de la voz	Subtipo de característica relacionada con el tipo de servicio.
		oneTimeMetadataMetadata de .siprec	Metadatos del SIPREC en formato XML asociados a la llamada.
		oneTimeMetadata.siprecMetadataJson	Metadatos del SIPREC en formato JSON asociados a la llamada.
		oneTimeMetadata.InviteHeaders	Encabezados de invitación.

transcribe_call_analytics

Nombre de la columna	Tipo de datos:	Elementos	Definición
hora	cadena		Marca temporal de generación de eventos ISO 8601.
tipo-detalle	cadena		Tipo de característica relacionada con el tipo de servicio.
tipo-servicio	cadena		Nombre del AWS servicio, o. VoiceAnalytics CallAnalytics
mediaInsightsPipelineID	cadena		ID de canalización de información multimedia de Amazon Chime SDK.
metadatos	cadena	voiceConnectorId	El ID de Amazon Chime Voice Connector.
		callId	El identificador de llamada del participante para el uso asociado.
		transactionId	ID de transacción de la llamada.
		fromNumber	El número de teléfono de origen de E.164.
		toNumber	Número de teléfono E.164 de destino.

Nombre de la columna	Tipo de datos:	Elementos	Definición
UtteranceEvent	struct	direction	Dirección de la llamada, Outbound o Inbound
		UtteranceId	El identificador único asociado con el UtteranceEvent especificado.
		IsPartial	Indica si el segmento de UtteranceEvent es completo (FALSE) o parcial (TRUE).
		ParticipantRole	Proporciona la función del altavoz de cada canal de audio, ya sea CLIENTE o AGENTE.
		BeginOffsetMillis	El tiempo, en milisegundos, desde el principio de la transmisión de audio hasta el inicio de la UtteranceEvent .
		EndOffsetMillis	El tiempo, en milisegundos, desde el principio de la transmisión de audio hasta el inicio de la UtteranceEvent .

Nombre de la columna	Tipo de datos:	Elementos	Definición
		Transcripción	Contiene texto transcrito.
		Sentimiento	Proporciona la opinión detectada en el segmento especificado.
		Items.beginoffsetmillis	La hora de inicio, en milisegundos, del elemento transcrito.
		Items.endoffsetmillis	La hora de finalización, en milisegundos, del elemento transcrito.
		Items.itemtype	El tipo de artículo identificado. Opciones: PRONUNCIATION (palabras habladas) y PUNCTUATION .
		Items.content	La palabra o el signo de puntuación que se ha transcrito.

Nombre de la columna	Tipo de datos:	Elementos	Definición
		Items.confidence	La puntuación de confianza asociada a una palabra o frase de la transcripción. Las puntuaciones son valores entre 0 y 1. Un valor mayor indica una mayor probabilidad de que el elemento identificado coincida correctamente con el elemento mencionado en el contenido multimedia.
		Items.vocabularyfiltermatch	Indica si el elemento especificado coincide con una palabra del filtro de vocabulario incluido en la solicitud. Si es verdadero, hay una coincidencia en el filtro de vocabulario.
		Items.stable	La estabilización parcial del resultado está habilitada, mientras que Estable indica si el elemento especificado es estable (verdadero) o si puede cambiar cuando se complete el segmento (falso).

Nombre de la columna	Tipo de datos:	Elementos	Definición
		IssuesDetected.characteroffsets_begin	Proporciona el recuento de caracteres del primer carácter en el que se identificó una coincidencia. Por ejemplo, el primer carácter asociado a un tema o una categoría coincide en la transcripción de un segmento.
		IssuesDetected.characteroffsets_end	Proporciona el recuento de caracteres del último carácter en el que se identificó una coincidencia. Por ejemplo, el último carácter asociado a un tema o una categoría coincide en la transcripción de un segmento.
		Entities.beginoffsetmillis	La hora de inicio, en milisegundos, del enunciado que se identificó como PII.
		Entities.endoffsetmillis	La hora de finalización, en milisegundos, del enunciado que se identificó como PII.

Nombre de la columna	Tipo de datos:	Elementos	Definición
		Entities.category	La categoría de información identificada. La única categoría es PII.
		Entities.type	El tipo de PII identificada. Por ejemplo, NAME o CREDIT_DEBIT_NUMBER.
		Entities.content	La palabra o palabras identificadas como PII.
		Entities.confidence	La puntuación de confianza asociada a la entidad PII identificada en el audio. Las puntuaciones de confianza oscilan entre 0 y 1. Un valor mayor indica una mayor probabilidad de que la entidad identificada coincida correctamente con la entidad que se menciona en sus medios.

transcribe_call_analytics_category_events

Nombre de la columna	Tipo de datos:	Elementos	Definición
hora	cadena		Marca temporal de generación de eventos ISO 8601.
tipo-detalle	cadena		Tipo de característica relacionada con el tipo de servicio.
tipo-servicio	cadena		Nombre del servicio, o. AWS VoiceAnalytics CallAnalytics
mediaInsightsPipelineID	cadena		ID de canalización de información multimedia de Amazon Chime SDK.
metadatos	cadena	voiceConnectorId	El ID de Amazon Chime Voice Connector.
		callId	El identificador de llamada del participante para el uso asociado.
		transactionId	ID de transacción de la llamada.
		fromNumber	El número de teléfono de origen de E.164.
		toNumber	Número de teléfono E.164 de destino.

Nombre de la columna	Tipo de datos:	Elementos	Definición
CategoryEvent	array	direction	Dirección de la llamada, saliente o entrante.
		MatchedCategories	Muestra las coincidencias en las categorías definidas por el usuario.

transcribe_call_analytics_post_call

Nombre de la columna	Tipo de datos:	Elementos	Definición
JobStatus	cadena		Marca temporal de generación de eventos ISO 8601.
LanguageCode	cadena		Tipo de característica relacionada con el tipo de servicio.
Transcripción	struct	LoudnessScores	Mide el volumen al que habla cada participante. Use esta métrica para ver si la persona que llama o el agente habla en voz alta o grita, lo que a menudo indica enfado. Esta métrica se representa como

Nombre de la columna	Tipo de datos:	Elementos	Definición
			un valor normalizado (nivel de voz por segundo de voz en un segmento determinado) en una escala de 0 a 100, donde un valor más alto indica una voz más alta.
		Contenidos	Contiene texto transcrito.
		Id	El identificador único asociado con el <code>UtteranceEvent</code> especificado.
		BeginOffsetMillis	El tiempo, en milisegundos, desde el principio de la transmisión de audio hasta el inicio de la <code>UtteranceEvent</code> .
		EndOffsetMillis	El tiempo, en milisegundos, desde el principio de la transmisión de audio hasta el inicio de la <code>UtteranceEvent</code> .
		Sentimiento	Proporciona la opinión detectada en el segmento transcrito especificado.

Nombre de la columna	Tipo de datos:	Elementos	Definición
		ParticipantRole	Proporciona la función del altavoz de cada canal de audio, ya sea CUSTOMER o AGENT.
		IssuesDetected.CharacterOffsets.Empieza	Proporciona el desvío de caracteres del primer carácter en el que se identifica una coincidencia. Por ejemplo, el primer carácter asociado a un problema en un segmento de transcripción.
		IssuesDetected.CharacterOffsets.Fin	Proporciona el desvío de caracteres del último carácter en el que se identifica una coincidencia. Por ejemplo, el último carácter asociado a un problema en un segmento de transcripción.
		OutcomesDetected.CharacterOffsets.Empieza OutcomesDetected.CharacterOffsets.Fin	Proporciona el resultado, o la resolución, identificado en la llamada.

Nombre de la columna	Tipo de datos:	Elementos	Definición
		ActionItemsDetected.CharacterOffsets.Emppezar	Enumera todos los elementos de acción identificados en la llamada.
		ActionItemsDetected.CharacterOffsets.Fin	
AccountId	cadena		El identificador de la AWS cuenta
Categorías	struct	MatchedCategories	Enumera las categorías coincidentes.
		MatchedDetails	Muestra el tiempo, en milisegundos, desde el inicio de la transmisión de audio hasta que se detectó la coincidencia en la categoría.
Canal	cadena	Canal	Indica un canal de voz.
Participantes	array	ParticipantRole	Proporciona la función del altavoz de cada canal de audio, CUSTOMER o AGENT.

Nombre de la columna	Tipo de datos:	Elementos	Definición
ConversationCharacteristics	struct	NonTalkTime	Mide los períodos de tiempo que no contienen voz. Use esta métrica para encontrar períodos de silencio prolongados, como cuando un cliente está en espera durante un tiempo excesivo.
		Interrupciones	Mide si un participante interrumpe al otro participante a mitad de la oración y cuándo lo hace. Las interrupciones frecuentes pueden estar asociadas con el mal gusto o la rabia, y podrían estar relacionadas con sentimientos negativos en uno o ambos participantes.
		TotalConversationDurationMillis	La duración total de la conversación.
		Sentimiento. OverallSentiment.AGENTE	Etiqueta OverallSentiment para el agente.

Nombre de la columna	Tipo de datos:	Elementos	Definición
		Sentimiento. OverallSentiment.C LIENTE	Etiqueta OverallSe ntiment para el Customer.
		Sentimiento. SentimentByPeriodU N CUARTO, AGENTE	Etiquetas de opinión para cada trimestre del Agent.
		Sentimiento. SentimentByPeriod. TRIMESTRAL. CLIENTE	Etiquetas de opinión para cada trimestre del Customer.
		TalkSpeed	Mide la velocidad a la que hablan ambos participantes. La comprensión puede verse afectada si uno de los participantes habla demasiado rápido. Esta métrica se mide en palabras por minuto.
		TalkTime	Mide la cantidad de tiempo (en milisegun dos) que habló cada participante durante la llamada. Use esta métrica para identific ar si un participante domina la llamada o si el diálogo está equilibrado.

Nombre de la columna	Tipo de datos:	Elementos	Definición
SessionId	cadena		SessionId para la llamada
ContentMetadata	cadena		Campo que etiqueta el contenido sin procesar y el redactado según la configuración especificada por el cliente.

transcribe

Nombre de la columna	Tipo de datos:	Elementos	Definición
hora	cadena		Marca temporal de generación de eventos ISO 8601.
tipo-detalle	cadena		Tipo de característica relacionada con el tipo de servicio.
tipo-servicio	cadena		Nombre del AWS servicio, o. VoiceAnalytics CallAnalytics
mediaInsightsPipelineID	cadena		ID de canalización de información multimedia de Amazon Chime SDK.

Nombre de la columna	Tipo de datos:	Elementos	Definición
metadatos	cadena	voiceConnectorId	El ID de Amazon Chime Voice Connector.
		callId	El identificador de llamada del participante para el uso asociado.
		transactionId	ID de transacción de la llamada.
		fromNumber	El número de teléfono de origen de E.164.
		toNumber	Número de teléfono E.164 de destino.
		direction	Dirección de la llamada, Outbound o Inbound
TranscriptEvent	struct	ResultId	El identificador único de la Result.
		StartTime	La hora de inicio, en milisegundos, del Result.
		EndTime	La hora de finalización, en milisegundos, del Result.

Nombre de la columna	Tipo de datos:	Elementos	Definición
		IsPartial	Indica si el segmento está completo. Si el IsPartial es true, el segmento no está completo. De lo contrario, el segmento está completo.
		ChannelId	El ID del canal asociado al flujo de audio.
		Alternatives.Entities	Contiene entidades identificadas como información de identificación personal (PII) en el resultado de su transcripción.
		Alternatives.Items .Confidence	La puntuación de confianza asociada a una palabra o frase de la transcripción. Las puntuaciones son valores entre 0 y 1. Un valor mayor indica una mayor probabilidad de que el elemento identificado coincida correctamente con el elemento mencionado en el contenido multimedia.

Nombre de la columna	Tipo de datos:	Elementos	Definición
		Alternativas. Elementos. Contenido	La palabra o el signo de puntuación que se ha transcrito.
		Alternativas. Artículos . EndTime	La hora de finalización, en milisegundos, del elemento transcrito.
		Alternativas.Items .Speaker	Si la partición de los altavoces está habilitada, <code>Speaker</code> etiqueta el altavoz del elemento especificado.
		Alternativas.Items .Stable	Si la estabilización parcial del resultado está habilitada. <code>Stable</code> indica si el elemento especificado es estable (verdadero) o si puede cambiar cuando se complete el segmento (falso).
		Alternativas. Artículos . StartTime	La hora de inicio, en milisegundos, del elemento transcrito.

Nombre de la columna	Tipo de datos:	Elementos	Definición
		Alternativas. Elementos. Tipo	El tipo de artículo identificado. Opciones: PRONUNCIATION (palabras habladas) y PUNCTUATION .
		Alternativas. Artículos. VocabularyFilterMatch	Indica si el elemento especificado coincide con una palabra del filtro de vocabulario incluido en la solicitud . Si es verdadero, hay una coincidencia en el filtro de vocabulario.
		Alternatives.Transcript	Contiene texto transcrito.

voice_analytics_status

Nombre de la columna	Tipo de datos:	Elementos	Definición
hora	cadena		Marca temporal de generación de eventos ISO 8601.
tipo-detalle	cadena		Tipo de característica relacionada con el tipo de servicio.

Nombre de la columna	Tipo de datos:	Elementos	Definición
tipo-servicio	cadena		Nombre del AWS servicio, VoiceAnalytics o CallAnalytics.
origen	cadena		Servicio de AWS que produce el evento.
inscrita	cadena		ID de la cuenta de AWS.
region	cadena		Región de la cuenta de AWS.
versión	cadena		Versión del esquema del evento.
id	cadena		ID exclusivo del evento
detail	struct	taskId	ID exclusivo de la tarea.
		isCaller	Indica si el participante es llamante o no.
		streamStartTime	Hora de inicio de la transmisión.
		transactionId	ID de transacción de la llamada.
		voiceConnectorId	El ID de Amazon Chime Voice Connector.

Nombre de la columna	Tipo de datos:	Elementos	Definición
		callId	El identificador de llamada del participante para el uso asociado.
		detailStatus	Tipo de característica relacionada con el tipo de servicio.
		statusMessage	Estado del identificador de tarea correcto o fallido.
		mediaInsightsPipelineID	ID de canalización de información multimedia de Amazon Chime SDK. Este campo se rellena solo para las tareas de búsqueda de altavoces iniciadas con el SDK de canalizaciones de medios, no con el SDK de voz.
		sourceArn	El ARN del recurso en el que se ejecuta la tarea

Nombre de la columna	Tipo de datos:	Elementos	Definición
		streamArn	El ARN de Kinesis Video Stream para el que se ejecuta la tarea. Este campo se rellena solo para las tareas de búsqueda de altavoces iniciadas con el SDK de canalizaciones de medios, no con el SDK de voz.
		channelId	El canal del StreamArn para el que se ejecuta la tarea. Este campo se rellena solo para las tareas de búsqueda de altavoces iniciadas con el SDK de canalizaciones de medios, no con el SDK de voz.
		speakerSearchDetails.voiceProfileId	ID de un perfil de voz inscrito cuya incrustación de voz coincide estrechamente con la del hablante de la llamada.

Nombre de la columna	Tipo de datos:	Elementos	Definición
		speakerSearchDetails.Confidence Score	Un número entre [0, 1] donde un número mayor significa que el modelo de machine learning tiene más confianza en la coincidencia del perfil de voz.

speaker_search_status

Nombre de la columna	Tipo de datos:	Elementos	Definición
hora	cadena		Marca temporal de generación de eventos ISO 8601.
tipo-detalle	cadena		Tipo de característica relacionada con el tipo de servicio.
tipo-servicio	cadena		Nombre del servicio, o. AWS VoiceAnalytics CallAnalytics
origen	cadena		Servicio de AWS que produce el evento.
inscrita	cadena		ID de la cuenta de AWS.
region	cadena		Región de la cuenta de AWS.

Nombre de la columna	Tipo de datos:	Elementos	Definición
versión	cadena		Versión del esquema del evento.
id	cadena		ID exclusivo del evento
detail	struct	taskId	ID exclusivo de la tarea.
		isCaller	Indica si el participante es llamante o no.
		transactionId	ID de transacción de la llamada. Este campo se rellena si la tarea se origina a partir de una llamada realizada a través de un conector de voz.
		voiceConnectorId	El ID de Amazon Chime Voice Connector. Este campo se rellena si la tarea se origina a partir de una llamada realizada a través de un conector de voz.

Nombre de la columna	Tipo de datos:	Elementos	Definición
		mediaInsightsPipelineID	El ID de la canalización de información de medios. Este campo se rellena solo para las tareas de búsqueda de altavoces iniciadas con el SDK de canalizaciones de medios, no con el SDK de voz.
		sourceArn	El ARN del recurso en el que se ejecuta la tarea.
		streamArn	El ARN de Kinesis Video Stream para el que se ejecuta la tarea. Este campo se rellena solo para las tareas de búsqueda de altavoces iniciadas con el SDK de canalizaciones de medios, no con el SDK de voz.

Nombre de la columna	Tipo de datos:	Elementos	Definición
		channelId	El canal del StreamArn para el que se ejecuta la tarea. Este campo se rellena solo para las tareas de búsqueda de altavoces iniciadas con el SDK de canalizaciones de medios, no con el SDK de voz.
		participantRole	El rol de participante asociado al channelId en streamArn. Este campo se rellena solo para las tareas de búsqueda de altavoces iniciadas con el SDK de canalizaciones de medios, no con el SDK de voz.
		detailStatus	Tipo de característica relacionada con el tipo de servicio.
		statusMessage	Estado del identificador de tarea correcto o fallido.

Nombre de la columna	Tipo de datos:	Elementos	Definición
		speakerSearchDetails.voiceProfileId	ID de un perfil de voz inscrito cuya incrustación de voz coincide estrechamente con la del hablante de la llamada.
		speakerSearchDetails.Confidence Score	Un número entre [0, 1] donde un número mayor significa que el modelo de machine learning tiene más confianza en la coincidencia del perfil de voz.

voice_tone_analysis_status

Nombre de la columna	Tipo de datos:	Elementos	Definición
hora	cadena		Marca temporal de generación de eventos ISO 8601.
tipo-detalle	cadena		Tipo de característica relacionada con el tipo de servicio.
tipo-servicio	cadena		Nombre del servicio, o. AWS VoiceAnalytics CallAnalytics

Nombre de la columna	Tipo de datos:	Elementos	Definición
origen	cadena		Servicio de AWS que produce el evento.
inscrita	cadena		ID de la cuenta de AWS.
region	cadena		Región de la cuenta de AWS.
versión	cadena		Versión del esquema del evento.
id	cadena		ID exclusivo del evento
detail	struct	taskId	ID exclusivo de la tarea.
		isCaller	Indica si el participante es llamante o no.
		transactionId	ID de transacción de la llamada. Este campo se rellena si la tarea se origina a partir de una llamada realizada a través de un conector de voz.

Nombre de la columna	Tipo de datos:	Elementos	Definición
		voiceConnectorId	El ID de Amazon Chime Voice Connector. Este campo se rellena si la tarea se origina a partir de una llamada realizada a través de un conector de voz.
		mediaInsightsPipelineId	El ID de la canalización de información de medios. Este campo se rellena solo para las tareas de búsqueda de altavoces iniciadas con el SDK de canalizaciones de medios, no con el SDK de voz.
		sourceArn	El ARN del recurso en el que se ejecuta la tarea.

Nombre de la columna	Tipo de datos:	Elementos	Definición
		streamArn	El ARN de Kinesis Video Stream para el que se ejecuta la tarea. Este campo se rellena solo para las tareas de búsqueda de altavoces iniciadas con el SDK de canalizaciones de medios, no con el SDK de voz.
		channelId	El canal del StreamArn para el que se ejecuta la tarea. Este campo se rellena solo para las tareas de búsqueda de altavoces iniciadas con el SDK de canalizaciones de medios, no con el SDK de voz.

Nombre de la columna	Tipo de datos:	Elementos	Definición
		participantRole	El rol de participante asociado al channelId en streamArn. Este campo se rellena solo para las tareas de búsqueda de altavoces iniciadas con el SDK de canalizaciones de medios, no con el SDK de voz.
		statusMessage	Estado del identificador de tarea correcto o fallido.
		voiceToneAnalysisDetails (Detalles) startFragmentNumber.	El número de fragmento de partida asociado al StreamArn.
		voiceToneAnalysisDetails. currentAverageVoiceTone. Hora de inicio	Marca de tiempo inicial en el ISO8601 formato del audio de la llamada del orador en el que se basa la valoración media actual.

Nombre de la columna	Tipo de datos:	Elementos	Definición
		voiceToneAnalysisDetails.currentAverageVoiceTone. Hora de finalización	Marca de tiempo de finalización en el ISO8601 formato del audio de la llamada del orador en el que se basa la valoración media actual.
		voiceToneAnalysisDetails.currentAverageVoiceTone.beginOffsetMillis	Desfase inicial en milisegundos con respecto al fragmento inicial del audio de la llamada del hablante en el que se basa el sentimiento promedio actual.
		voiceToneAnalysisDetails.currentAverageVoiceTone.endOffsetMillis	Desfase final en milisegundos con respecto al fragmento inicial del audio de la llamada del hablante en el que se basa el sentimiento promedio actual.
		voiceToneAnalysisDetails.currentAverageVoiceTone.voiceToneScorePositive.	Probabilidad probabilística entre [0, 1] de que el sentimiento del hablante sea positivo.

Nombre de la columna	Tipo de datos:	Elementos	Definición
		voiceToneAnalysisDetails.currentAverageVoiceToneScore.negative	Probabilidad probabilística entre [0, 1] de que el sentimiento del hablante sea negativo.
		voiceToneAnalysisDetails.currentAverageVoiceToneScore.neutral	Probabilidad probabilística entre [0, 1] de que el sentimiento del hablante sea neutral.
		voiceToneAnalysisDetails.currentAverageVoiceToneLabel	Etiqueta con mayor probabilidad para la puntuación media del tono de voz.
		voiceToneAnalysisDetails.overallAverageVoiceToneStart	Marca de tiempo inicial en un ISO8601 formato para el audio de la llamada del orador en el que se basa la valoración media general.
		voiceToneAnalysisDetails.overallAverageVoiceToneEnd	Marca de tiempo final en un ISO8601 formato para el audio de la llamada del orador en el que se basa el sentimiento medio general.

Nombre de la columna	Tipo de datos:	Elementos	Definición
		voiceToneAnalysisDetails.overallAverageVoiceTone.beginOffsetMillis	Desfase inicial en milisegundos con respecto al fragmento inicial del audio de la llamada del hablante en el que se basa el sentimiento general.
		voiceToneAnalysisDetails.overallAverageVoiceTone.endOffsetMillis	Desfase final en milisegundos con respecto al fragmento inicial del audio de la llamada del hablante en el que se basa el sentimiento general.
		voiceToneAnalysisDetails.overallAverageVoiceTone.voiceToneScore.positivo.	Probabilidad probabilística entre [0, 1] de que el sentimiento del hablante sea positivo.
		voiceToneAnalysisDetails.overallAverageVoiceTone.voiceToneScore.negativo	Probabilidad probabilística entre [0, 1] de que el sentimiento del hablante sea negativo.
		voiceToneAnalysisDetails.overallAverageVoiceTone.voiceToneScore.neutral	Probabilidad probabilística entre [0, 1] de que el sentimiento del hablante sea neutral.

Nombre de la columna	Tipo de datos:	Elementos	Definición
		voiceToneAnalysisDetails.overallAverageVoiceTone.voiceToneLabel	Etiqueta de sentimiento (positivo, negativo o neutral) con la puntuación de sentimiento más alta.

Extracción de datos de su catálogo de AWS Glue datos para el análisis de llamadas del SDK de Amazon Chime

Utilice estas consultas de ejemplo para extraer y organizar los datos de su catálogo de datos de Glue para análisis de llamadas de Amazon Chime SDK.

Note

Para obtener información sobre cómo conectarse a Amazon Athena y consultar el catálogo de datos de Glue, consulte [Conexión a Amazon Athena con ODBC](#).

Amplíe cada sección según sea necesario.

Extraer valores de los metadatos (tipo de datos STRING) de la tabla `call_analytics_metadata`

`call_analytics_metadata` tiene el campo `metadata` en formato de cadena JSON. Utilice la función [json_extract_scalar](#) de Athena para consultar los elementos de esta cadena.

```
SELECT
    json_extract_scalar(metadata,'$.voiceConnectorId') AS "VoiceConnector ID",
    json_extract_scalar(metadata,'$.fromNumber') AS "From Number",
    json_extract_scalar(metadata,'$.toNumber') AS "To Number",
    json_extract_scalar(metadata,'$.callId') AS "Call ID",
    json_extract_scalar(metadata,'$.direction') AS Direction,
    json_extract_scalar(metadata,'$.transactionId') AS "Transaction ID"
FROM
    "GlueDatabaseName"."call_analytics_metadata"
```

Consultando SIPRECMetadata las actualizaciones en la tabla call_analytics_metadata

El call_analytics_metadata campo tiene el campo de metadatos en formato de cadena JSON. metadata tiene otro objeto anidado denominado oneTimeMetadata, este objeto contiene SIPRec metadatos en formato XML original y JSON transformado. Utilice la función `json_extract_scalar` de Athena para consultar los elementos de esta cadena.

```
SELECT
    json_extract_scalar(metadata, '$.voiceConnectorId') AS "VoiceConnector ID",
    json_extract_scalar(metadata, '$.fromNumber') AS "From Number",
    json_extract_scalar(metadata, '$.toNumber') AS "To Number",
    json_extract_scalar(metadata, '$.callId') AS "Call ID",
    json_extract_scalar(metadata, '$.direction') AS Direction,
    json_extract_scalar(metadata, '$.transactionId') AS "Transaction ID",

    json_extract_scalar(json_extract_scalar(metadata, '$.oneTimeMetadata'), '$.siprecMetadata')
    AS "siprec Metadata XML",

    json_extract_scalar(json_extract_scalar(metadata, '$.oneTimeMetadata'), '$.siprecMetadataJson')
    AS "Siprec Metadata JSON",

    json_extract_scalar(json_extract_scalar(metadata, '$.oneTimeMetadata'), '$.inviteHeaders')
    AS "Invite Headers"
FROM
    "GlueDatabaseName"."call_analytics_metadata"
WHERE
    callevent-type = "update";
```

Extraer valores de los metadatos (tipo de datos CADENA) de la tabla call_analytics_recording_metadata

call_analytics_recording_metadata tiene el campo de metadatos en formato de cadena JSON. Utilice la función [json_extract_scalar](#) de Athena para consultar los elementos de esta cadena.

```
SELECT
    json_extract_scalar(metadata, '$.voiceConnectorId') AS "VoiceConnector ID",
    json_extract_scalar(metadata, '$.fromNumber') AS "From Number",
    json_extract_scalar(metadata, '$.toNumber') AS "To Number",
    json_extract_scalar(metadata, '$.callId') AS "Call ID",
    json_extract_scalar(metadata, '$.direction') AS Direction,
    json_extract_scalar(metadata, '$.transactionId') AS "Transaction ID"
FROM
```

```
"GlueDatabaseName"."call_analytics_recording_metadata"  
WHERE  
    detail-subtype = "Recording"
```

Extraer valores de los detalles (tipo de datos STRUCT) de la tabla `voice_analytics_status`

`voice_analytics_status` tiene un campo de detalles en el tipo de datos struct. En el siguiente ejemplo, se muestra cómo consultar un campo de tipo de datos struct:

```
SELECT  
    detail.transactionId AS "Transaction ID",  
    detail.voiceConnectorId AS "VoiceConnector ID",  
    detail.siprecmetadata AS "Siprec Metadata",  
    detail.inviteheaders AS "Invite Headers",  
    detail.streamStartTime AS "Stream Start Time"  
FROM  
    "GlueDatabaseName"."voice_analytics_status"
```

Unir las tablas `voice_analytics_status` y `call_analytics_metadata`

En el siguiente ejemplo de consulta, se unen `call_analytics_metadata` y `voice_analytics_status`:

```
SELECT  
    a.detail.transactionId AS "Transaction ID",  
    a.detail.voiceConnectorId AS "VoiceConnector ID",  
    a.detail.siprecmetadata AS "Siprec Metadata",  
    a.detail.inviteheaders AS "Invite Headers",  
    a.detail.streamStartTime AS "Stream Start Time",  
    json_extract_scalar(b.metadata, '$.fromNumber') AS "From Number",  
    json_extract_scalar(b.metadata, '$.toNumber') AS "To Number",  
    json_extract_scalar(b.metadata, '$.callId') AS "Call ID",  
    json_extract_scalar(b.metadata, '$.direction') AS Direction  
FROM  
    "GlueDatabaseName"."voice_analytics_status" a  
INNER JOIN  
    "GlueDatabaseName"."call_analytics_metadata" b  
ON a.detail.transactionId = json_extract_scalar(b.metadata, '$.transactionId')
```

Extraer transcripciones de la tabla `transcribe_call_analytics_post_call`

`transcribe_call_analytics_post_call` has `transcript` field in struct format with nested arrays. Use la siguiente consulta para separar las matrices:

```
SELECT
    jobstatus,
    languagecode,
    IF(CARDINALITY(m.transcript)=0 OR CARDINALITY(m.transcript) IS NULL, NULL,
e.transcript.id) AS utteranceId,
    IF(CARDINALITY(m.transcript)=0 OR CARDINALITY(m.transcript) IS NULL, NULL,
e.transcript.content) AS transcript,
    accountid,
    channel,
    sessionid,
    contentmetadata.output AS "Redaction"
FROM
    "GlueDatabaseName"."transcribe_call_analytics_post_call" m
CROSS JOIN UNNEST
    (IF(CARDINALITY(m.transcript)=0, ARRAY[NULL], transcript)) AS e(transcript)
```

Joining the `transcribe_call_analytics_post_call` and `call_analytics_metadata` tables

La siguiente consulta permite unirse a las tablas `transcribe_call_analytics_post_call` y `call_analytics_metadata`:

```
WITH metadata AS(
    SELECT
        from_iso8601_timestamp(time) AS "Timestamp",
        date_parse(date_format(from_iso8601_timestamp(time), '%m/%d/%Y %H:%i:%s') , '%m/%d/%Y %H:%i:%s') AS "DateTime",
        date_parse(date_format(from_iso8601_timestamp(time) , '%m/%d/%Y') , '%m/%d/%Y') AS "Date",
        date_format(from_iso8601_timestamp(time) , '%H:%i:%s') AS "Time",
        mediainsightspipelineid,
        json_extract_scalar(metadata,'$.toNumber') AS "To Number",
        json_extract_scalar(metadata,'$.voiceConnectorId') AS "VoiceConnector ID",
        json_extract_scalar(metadata,'$.fromNumber') AS "From Number",
        json_extract_scalar(metadata,'$.callId') AS "Call ID",
        json_extract_scalar(metadata,'$.direction') AS Direction,
        json_extract_scalar(metadata,'$.transactionId') AS "Transaction ID",
```

```

REGEXP_REPLACE(REGEXP_EXTRACT(json_extract_scalar(metadata, '$.oneTimeMetadata.s3RecordingUrl')
'[^/]+(?:=\\.\\.\\.+)$'), '\\.wav$', '') AS "SessionID"
FROM
    "GlueDatabaseName"."call_analytics_metadata"
),
transcript_events AS(
    SELECT
        jobstatus,
        languagecode,
        IF(CARDINALITY(m.transcript)=0 OR CARDINALITY(m.transcript) IS NULL, NULL,
e.transcript.id) AS utteranceId,
        IF(CARDINALITY(m.transcript)=0 OR CARDINALITY(m.transcript) IS NULL, NULL,
e.transcript.content) AS transcript,
        accountid,
        channel,
        sessionid,
        contentmetadata.output AS "Redaction"
    FROM
        "GlueDatabaseName"."transcribe_call_analytics_post_call" m
    CROSS JOIN UNNEST
        (IF(CARDINALITY(m.transcript)=0, ARRAY[NULL], transcript)) AS e(transcript)
)
SELECT
    jobstatus,
    languagecode,
    a.utteranceId,
    transcript,
    accountid,
    channel,
    a.sessionid,
    "Redaction"
    "Timestamp",
    "DateTime",
    "Date",
    "Time",
    mediainsightspipelineid,
    "To Number",
    "VoiceConnector ID",
    "From Number",
    "Call ID",
    Direction,
    "Transaction ID"
FROM

```

```
"GlueDatabaseName"."transcribe_call_analytics_post_call" a
LEFT JOIN
  metadata b
ON
  a.sessionid = b.SessionID
```

Consultando un objeto multimedia URLs para la grabación de llamadas con mejora de voz

El siguiente ejemplo de consulta une la URL Voice enhancement call recording:

```
SELECT
  json_extract_scalar(metadata,'$.voiceConnectorId') AS "VoiceConnector ID",
  json_extract_scalar(metadata,'$.fromNumber') AS "From Number",
  json_extract_scalar(metadata,'$.toNumber') AS "To Number",
  json_extract_scalar(metadata,'$.callId') AS "Call ID",
  json_extract_scalar(metadata,'$.direction') AS Direction,
  json_extract_scalar(metadata,'$.transactionId') AS "Transaction ID",
  s3MediaObjectConsoleUrl
FROM
  {GlueDatabaseName}."call_analytics_recording_metadata"
WHERE
  detail-subtype = "VoiceEnhancement"
```

Uso de análisis de voz de Amazon Chime SDK

La característica de análisis de voz de Amazon Chime SDK le permite implementar la búsqueda de altavoces y el análisis del tono de voz. La búsqueda de hablantes se utiliza para identificar e inscribir a nuevas personas que llaman, así como para identificar a las personas que llaman con más frecuencia y asignar una puntuación de confianza a esas identificaciones. Utilizará el análisis del tono de voz para predecir el sentimiento de la persona que llama como `negative`, `neutral` o `positive`.

El análisis de voz se ejecuta como un componente opcional de una sesión de análisis de llamadas de Amazon Chime SDK.

El análisis de voz funciona con canales de información multimedia o llamadas de Voice Connectors de Amazon Chime SDK. Recomendamos utilizar el [SDK de Media Pipelines](#) e invocar las tareas de una canalización de información multimedia para tener un control más preciso de las tareas y obtener información sobre ellas.

Puedes usar Voice Connectors para garantizar la compatibilidad con versiones anteriores, pero solo actualizamos la cartera de información multimedia APIs con nuevas funciones.

Para obtener más información sobre la creación y el uso de conectores de voz, consulte [Administración de los conectores de voz de Amazon Chime SDK](#) en la Guía del administrador de Amazon Chime SDK.

El análisis de voz también proporciona:

- Procesamiento asíncrono de tareas. Las tareas se ejecutan de forma independiente unas de otras.
- Controle cuándo procesa la información.

Para iniciar el análisis de voz, llame al [StartSpeakerSearchTasky](#) [StartVoiceToneAnalysisTask](#) APIs.

En los siguientes temas, se explica cómo utilizar análisis de voz.


Temas

- [Descripción de la arquitectura de análisis de voz de Amazon Chime SDK](#)
- [Descripción de los flujos de trabajo de búsqueda de hablantes de Amazon Chime SDK](#)
- [Ejemplo de flujo de trabajo de análisis de tonos de voz para Amazon Chime SDK](#)
- [Sondeo de los resultados de las tareas de Amazon Chime SDK](#)
- [Descripción de las notificaciones de Amazon Chime SDK](#)
- [Descripción de las políticas de almacenamiento de datos, exclusión y retención de datos para el Amazon Chime SDK](#)
- [Uso de APIs la voz para ejecutar análisis de voz para el SDK de Amazon Chime](#)

Descripción de la arquitectura de análisis de voz de Amazon Chime SDK

En los temas de esta sección se da una visión general de la arquitectura de análisis de voz de Amazon Chime SDK, incluidos los flujos de datos de cada característica.

En este diagrama se da una visión general de cómo fluyen datos a través de análisis de voz.



En el diagrama:

1. El audio se transmite a una transmisión de video de Kinesis para la persona que llama y el agente. Para ello, puede utilizar un productor de Kinesis Video Streams o el conector de voz Amazon Chime SDK Voice Connector. Para obtener más información, consulte [Descripción de los flujos de trabajo de las analíticas basadas en el machine learning para el Amazon Chime SDK](#) en esta guía y [transmita contenido multimedia del conector de voz de Amazon Chime SDK a Kinesis](#) en la Guía del administrador de Amazon Chime SDK.
2. Una aplicación o un creador activan la búsqueda del altavoz, el análisis del tono de voz o ambos para la transmisión de audio después de que la persona que llama dé su consentimiento.
3. Durante la llamada, el análisis de voz envía notificaciones a un objetivo, ya sea Amazon Simple Queue Service (SQS), Amazon Simple Notification Service (SNS), AWS Lambda, o Amazon Kinesis Data Streams.

Además, el análisis de voz proporciona estas herramientas para administrar los datos que genera.

Perfiles de voz

La combinación de una incrustación de voz, el identificador único de la incrustación y su fecha de caducidad. Los perfiles de voz caducan a los tres años por motivos de seguridad y porque las voces cambian con el tiempo. Para evitar volver a crear los perfiles de voz, llame a la API [UpdateVoiceProfile](#). Para obtener más información sobre las fechas de vencimiento, consulte [Descripción la retención de datos de análisis de voz de Amazon Chime SDK](#).

Para inscribir una incrustación de voz o actualizar una incrustación de voz inscrita, debe llamar al [CreateVoiceProfile](#) o [UpdateVoiceProfile](#) APIs dentro de las 24 horas siguientes a la finalización de la llamada.

Dominios de perfiles de voz


Colección de perfiles de voz.

Descripción de los flujos de trabajo de búsqueda de hablantes de Amazon Chime SDK

En esta sección, le mostramos un ejemplo de flujo de datos y programas para un análisis de búsqueda de hablantes de Amazon Chime SDK.

La función de búsqueda de interlocutores implica la creación de una incrustación de voz, que se puede utilizar para comparar la voz de la persona que llama con los datos de voz almacenados anteriormente. La recopilación, el uso, el almacenamiento y la conservación de los identificadores biométricos y la información biométrica en forma de huella de voz digital pueden requerir el consentimiento informado de la persona que llama mediante una autorización por escrito. Diversas leyes estatales exigen dicho consentimiento, incluidas las leyes de biometría de Illinois, Texas y Washington y otras leyes estatales de privacidad. Antes de utilizar la característica de búsqueda de ponentes, debe proporcionar todos los avisos y obtener todos los consentimientos exigidos por la legislación aplicable y según las [condiciones de servicio de AWS](#) que rigen el uso de la función.

En el siguiente diagrama se muestra un ejemplo de flujo de datos a través de una tarea de análisis de búsqueda de interlocutores. Las descripciones numeradas que aparecen debajo del diagrama explican cada paso del proceso. En el diagrama se supone que ya ha configurado un conector de voz de Amazon Chime SDK con una configuración de análisis de llamadas que tiene un `VoiceAnalyticsProcessor`. Para obtener más información, consulte [Grabar llamadas de Voice Connector](#).



1. Usted o un administrador del sistema crean un dominio de perfiles de voz para almacenar las incrustaciones de voz y los perfiles de voz. Para obtener más información sobre la creación de dominios de perfiles de voz, consulte [Creación de dominios de perfiles de voz](#) en la Guía del administrador de Amazon Chime SDK. También puede usar la API [CreateVoiceProfileDomain](#).
2. Una persona llama con un número de teléfono asignado a un conector de voz de Amazon Chime SDK. O bien, un agente usa un número de Voice Connector para realizar una llamada saliente.
3. El servicio Amazon Chime SDK Voice Connector crea un identificador de transacción y lo asocia a la llamada.
4. Suponiendo que la aplicación se suscriba a EventBridge los eventos, la aplicación llama a la [CreateMediaInsightsPipeline](#) API con la configuración de canalización de Media Insights y a Kinesis Video ARNs Stream para la llamada de Voice Connector.

Para obtener más información sobre el uso EventBridge, consulte. [Descripción de los flujos de trabajo de las analíticas basadas en el machine learning para el Amazon Chime SDK](#)

5. Su aplicación (por ejemplo, un sistema de respuesta de voz interactiva) o su agente notifican a la persona que llama sobre la grabación de llamadas y el uso de incrustaciones de voz para el análisis de la voz y solicita su consentimiento para participar.
6. Una vez que la persona que llama dé su consentimiento, su aplicación o agente podrá llamar a la API [StartSpeakerSearchTask](#) a través [SDK de voz](#) si dispone de un conector de voz y un identificador de transacción. O bien, si tiene un ID de canalización de información multimedia en lugar de un ID de transacción, llame a la API [StartSpeakerSearchTask](#) en el [SDK de canalizaciones de medios](#).

Una vez que la persona que llama dé su consentimiento, su aplicación o agente llamará a la API `StartSpeakerSearchTask`. Debe pasar el ID del conector de voz, el ID de transacción y el ID de dominio del perfil de voz a la API. Se devuelve un identificador de tarea de búsqueda de hablantes para identificar la tarea asincrónica.

 Note

Antes de invocar la `StartSpeakerSearchTask` API en cualquiera de los dos SDKs, debe proporcionar las notificaciones necesarias y obtener los consentimientos necesarios, según lo exige la ley y las condiciones de [servicio de AWS](#).

7. El sistema acumula 10 segundos de la voz de la persona que llama. La persona que llama debe hablar durante al menos ese tiempo. El sistema no captura ni analiza el silencio.
8. El canal de información multimedia compara la voz con los perfiles de voz del dominio y enumera las 10 coincidencias con mayor confianza. Si no encuentra ninguna coincidencia, el Voice Connector crea un perfil de voz.
9. El servicio de canalización de información multimedia envía un evento de notificación a los destinos de notificación configurados.
- 10 La persona que llama sigue hablando y proporciona 10 segundos adicionales de voz sin silencio.
- 11 El canal de información multimedia genera una función de registro de voz integrada que se puede utilizar para crear un perfil de voz o actualizar un perfil de voz existente.
- 12 El canal de información multimedia envía una notificación de `VoiceprintGenerationSuccessful` a los destinatarios de notificaciones configurados.
- 13 La aplicación llama al [CreateVoiceProfile](#) o [UpdateVoiceProfile](#) APIs para crear o actualizar el perfil.
- 14 La aplicación llama a la API [GetSpeakerSearchTask](#) según sea necesario para obtener el estado más reciente de la tarea de búsqueda de interlocutores.

Ejemplo de flujo de trabajo de análisis de tonos de voz para Amazon Chime SDK

Important

El análisis del tono de voz implica hacer predicciones sobre el sentimiento del hablante en función de la información lingüística y tonal. No debe utilizar el análisis de opiniones de ninguna manera que esté prohibida por la ley, ni siquiera en relación con la toma de decisiones sobre una persona que puedan tener repercusiones legales o similares significativas en esa persona (por ejemplo, en relación con el empleo, la vivienda, la solvencia crediticia o las ofertas financieras, etc.).

El análisis del tono de voz analiza las voces de las personas que participan en una llamada y predice sus sentimientos, ya sea `positive`, `negative` o `neutral`.

En el siguiente diagrama se muestra un ejemplo de flujo de trabajo para un análisis de tonos de voz. Los elementos numerados que aparecen debajo de la imagen describen cada paso del proceso

Note

En el diagrama se supone que ya ha configurado un conector de voz de Amazon Chime SDK con una configuración de análisis de llamadas que tiene un `VoiceAnalyticsProcessor`. Para obtener más información, consulte [Grabar llamadas de Voice Connector](#).



1. Una persona llama con un número de teléfono asignado a un conector de voz de Amazon Chime SDK. O bien, un agente usa un número de Voice Connector para realizar una llamada saliente.
2. El servicio Voice Connector crea un identificador de transacción y lo asocia a la llamada.
3. Su aplicación (por ejemplo, un sistema de respuesta de voz interactiva) o su agente notifican a la persona que llama sobre la grabación de llamadas y el uso de incrustaciones de voz para el análisis de la voz y solicita su consentimiento para participar.
4. Suponiendo que la aplicación se suscriba a EventBridge los eventos, la aplicación llama a la [CreateMediaInsightsPipeline](#) API con la configuración de canalización de Media Insights y a Kinesis Video ARNs Stream para la llamada de Voice Connector.

Para obtener más información sobre el uso EventBridge, consulte. [Descripción de los flujos de trabajo de las analíticas basadas en el machine learning para el Amazon Chime SDK](#)

5. Una vez que la persona que llama dé su consentimiento, su aplicación o agente podrá llamar a la API [StartSpeakerSearchTask](#) a través [SDK de voz](#) si dispone de un conector de voz y un identificador de transacción. O bien, si tiene un ID de canalización de información multimedia

en lugar de un ID de transacción, llame a la API [StartSpeakerSearchTask](#) en el [SDK de canalizaciones de medios](#).

Una vez que la persona que llama dé su consentimiento, su aplicación o agente llamará a la API `StartSpeakerSearchTask`. Debe pasar el ID del conector de voz, el ID de transacción y el ID de dominio del perfil de voz a la API. Se devuelve un identificador de tarea de búsqueda de hablantes para identificar la tarea asincrónica.

6. El usuario habla durante toda la llamada.
7. El agente habla durante toda la llamada.
8. Cada 5 segundos, Media Insights Pipeline utiliza un modelo de machine learning para analizar los últimos 30 segundos del discurso y predecir el tono de la persona que llama durante ese intervalo y para toda la llamada desde el momento en que se llamó a `StartVoiceToneAnalysisTask` por primera vez.
9. El canal de información multimedia envía una notificación con esa información a los destinatarios de notificaciones configurados. Puede identificar la notificación en función del ARN de la transmisión y del ID del canal. Para obtener más información, consulte [Descripción de las notificaciones de Amazon Chime SDK](#) más adelante en esta sección.
- 10 Repita los pasos 9 y 10 hasta que finalice la llamada.
- 11 Al final de la llamada, Media Insights Pipeline envía una última notificación con la predicción del tono promedio actual para los últimos 30 segundos, además del tono promedio de toda la llamada.
- 12 La aplicación llama a la API [GetVoiceToneAnalysisTask](#) según sea necesario para obtener el estado más reciente de la tarea de análisis del tono de voz.

 Note

La API `GetVoiceToneAnalysisTask` no transmite los datos de tono.

 Note

La API [GetVoiceToneAnalysisTask](#) no devuelve datos de tonos de voz.

Sondeo de los resultados de las tareas de Amazon Chime SDK

Important

De forma predeterminada, el análisis de voz hace que los resultados estén disponibles durante 7 días y, a continuación, elimina los datos automáticamente. Debe almacenar los datos de sus tareas si desea utilizarlos durante más tiempo o para cumplir con las leyes de retención de datos. Para obtener más información, consulte [Descripción la retención de datos de análisis de voz de Amazon Chime SDK](#) más adelante en esta guía.

El análisis de voz intenta garantizar al menos una entrega del resultado de cada tarea. Sin embargo, los problemas de red pueden aumentar la latencia. [Para evitar posibles problemas, o si prefiere los procesos sincrónicos, puede usar lo siguiente APIs en el SDK de Media Pipelines o en el SDK de Voice:](#)

- [GetSpeakerSearchTask](#)
- [GetVoiceToneAnalysisTask](#)

Important

La API `GetVoiceToneAnalysisTask` solo devuelve el estado de una tarea. No devuelve los resultados de la tarea. Para ver los resultados, utilice un destino de notificaciones de Amazon SQS, Amazon SNS o AWS Lambda.

La API `GetSpeakerSearchTask` obtiene los últimos resultados de forma sincrónica para un identificador de tarea, los mensajes retrasados o los mensajes que llegan fuera de orden. No obstante, recomendamos utilizar destinos de notificaciones y procesamiento asincrónico. Hacerlo consume menos recursos de computación.

Descripción de las notificaciones de Amazon Chime SDK

El análisis de voz envía automáticamente los eventos a un objetivo cuando se inician las tareas de búsqueda de interlocutores o análisis del tono de voz, mientras se ejecutan y cuando terminan. Los objetivos de notificación se utilizan para recibir esos eventos. Recomendamos utilizar varios objetivos de notificación si su flujo de trabajo o aplicación necesitan una alta disponibilidad.

Además, debe utilizar un rol de IAM con las políticas necesarias para acceder a sus objetivos de notificación. Para obtener más información, consulte [Uso de la función de acceso a los recursos de análisis de llamadas de Amazon Chime SDK](#).

Note

En el caso de Amazon SQS y Amazon SNS, no admitimos colas. first-in-first-out Como resultado, es posible que los mensajes lleguen desordenados. Recomendamos comprobar las marcas de tiempo para ordenar los mensajes según sea necesario y conservar los mensajes en un almacén de datos como Amazon DynamoDB. También puede utilizar el comando Get APIs descrito en [Sondeo de los resultados de las tareas de Amazon Chime SDK](#) para recibir los resultados más recientes.

En la siguiente tabla se enumeran los eventos y sus tipos de detalles correspondientes.

Evento de notificación	Tipo de detalle
Metadatos de análisis de voz	VoiceAnalyticsStatus
Búsqueda de interlocutores	SpeakerSearchStatus
Análisis del tono de voz	VoiceToneAnalysisStatus

Descripción de las políticas de IAM para los objetivos de notificación de Amazon Chime SDK

Debe utilizar políticas del rol de IAM en una configuración de Call Analytics que permitan el acceso a sus destinos de notificación de Amazon SQS, Amazon SNS, AWS Lambda o Amazon KDS. Para obtener más información, consulte la sección [Uso de la función de acceso a los recursos de análisis de llamadas de Amazon Chime SDK](#) de esta guía.

Eventos de búsqueda de hablantes

Los eventos de búsqueda de hablantes tienen el tipo de detalle SpeakerSearchStatus.

Los conectores de voz de Amazon Chime SDK envían los siguientes eventos de búsqueda de hablantes:

- Coincidencias de identificación
- Generación de incrustaciones de voz

Los eventos pueden tener los siguientes estados:

- **IdentificationSuccessful**: se identificó correctamente al menos un ID de perfil de voz coincidente con una puntuación de confianza alta en el dominio del perfil de voz determinado.
- **IdentificationFailure**: no se pudo realizar la identificación. Causas: el llamante no habla durante al menos 10 segundos, mala calidad de audio.
- **IdentificationNoMatchesFound**: no se ha podido encontrar una coincidencia de alta confianza en el dominio del perfil de voz indicado. Es posible que la persona que llama sea nueva o que su voz haya cambiado.
- **VoiceprintGenerationSuccessful**: el sistema ha generado una incrustación de voz utilizando 20 segundos de audio no silencioso.
- **VoiceprintGenerationFailure**: el sistema no ha podido generar una incrustación de voz. Causas: el llamante no habla durante al menos 20 segundos, mala calidad de audio.

Coincidencias de identificación

Una vez que se llama a la API [StartSpeakerSearchTask](#) de un `transactionId` concreto, el servicio Voice Connector devuelve una notificación de coincidencia de identificación tras 10 segundos de voz no silenciosa. El servicio muestra las 10 coincidencias más frecuentes, junto con un identificador de perfil de voz y una puntuación de confianza que oscila entre [0, 1]. Cuanto más alto sea el puntaje de confianza, mayor será la probabilidad de que el hablante de la llamada coincida con el ID del perfil de voz. Si el modelo de machine learning no encuentra coincidencias, el campo de la notificación `detailStatus` contiene `IdentificationNoMatchesFound`.

En el siguiente ejemplo, se muestra la notificación de una coincidencia correcta.

```
{
  "version": "0",
  "id": "12345678-1234-1234-1234-111122223333",
  "detail-type": "SpeakerSearchStatus",
  "service-type": "VoiceAnalytics",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-east-1",
```

```

"resources": [],
"detail": {
  "taskId": "uuid",
  "detailStatus": "IdentificationSuccessful",
  "speakerSearchDetails" : {
    "results": [
      {
        "voiceProfileId": "vp-505e0992-82da-49eb-9d4a-4b34772b96b6",
        "confidenceScore": "0.94567856",
      },
      {
        "voiceProfileId": "vp-fba9cbfa-4b8d-4f10-9e41-9dfdd66545ab",
        "confidenceScore": "0.82783350",
      },
      {
        "voiceProfileId": "vp-746995fd-16dc-45b9-8965-89569d1cf787",
        "confidenceScore": "0.77136436",
      }
    ]
  },
  "mediaInsightsPipelineId": "87654321-33ca-4dc6-9cdf-abcde6612345",
  "sourceArn": "arn:aws:chime:us-east-1:111122223333:media-
pipeline/87654321-33ca-4dc6-9cdf-abcde6612345",
  "streamArn": "arn:aws:kinesisvideo:us-east-1:111122223333:stream/my-
stream/0123456789012",
  "channelId": 0
}
}

```

Generación de incrustaciones de voz

Tras 10 segundos adicionales de voz no silenciosa, el conector de voz envía una notificación de generación de incrustaciones de voz a los destinatarios de la notificación. Puede inscribir nuevas incorporaciones de voz en un perfil de voz o actualizar una copia impresa que ya esté en un perfil de voz.

En el siguiente ejemplo, se muestra la notificación de una coincidencia correcta, lo que significa que puede actualizar el perfil de voz asociado.

```

{
  "version": "0",
  "id": "12345678-1234-1234-1234-111122223333",
  "detail-type": "SpeakerSearchStatus",

```

```

    "service-type": "VoiceAnalytics",
    "source": "aws.chime",
    "account": "111122223333",
    "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "region": "us-east-1",
    "resources": [],
    "detail": {
      "taskId": "guid",
      "detailStatus": "VoiceprintGenerationSuccess",
      "mediaInsightsPipelineId": "87654321-33ca-4dc6-9cdf-abcde6612345",
      "sourceArn": "arn:aws:chime:us-east-1:111122223333:media-
pipeline/87654321-33ca-4dc6-9cdf-abcde6612345",
      "streamArn": "arn:aws:kinesisvideo:us-east-1:111122223333:stream/my-
stream/0123456789012",
      "channelId": 0
    }
  }
}

```

Eventos de análisis del tono de voz

Los eventos de análisis del tono de voz tienen el tipo de detalle VoiceToneAnalysisStatus. Los análisis pueden devolver los siguientes estados:

- **VoiceToneAnalysisSuccessful:** se han analizado satisfactoriamente las voces de la persona que llamaba y del agente en función de las probabilidades de emitir un sentimiento: positivo, negativo o neutral.
- **VoiceToneAnalysisFailure:** no se ha podido realizar el análisis del tono. Esto puede suceder si la persona que llama se queda sin hablar durante 10 segundos o si la calidad del audio es demasiado mala.
- **VoiceToneAnalysisCompleted:** se han analizado correctamente las voces del usuario y del agente para determinar las probabilidades de opinión durante toda la llamada. Este es el evento final, que se envía cuando finaliza el análisis del tono de voz.

En el siguiente ejemplo, se muestra un evento de análisis de tono de voz típico.

```

{
  "detail-type": "VoiceToneAnalysisStatus",
  "service-type": "VoiceAnalytics",
  "source": "aws.chime",
  "account": "216539279014",

```

```

"time": "2022-08-26T17:55:15.563441Z",
"region": "us-east-1",
"detail": {
  "taskId": "uuid",
  "detailStatus": "VoiceToneAnalysisSuccessful",
  "voiceToneAnalysisDetails": {
    "currentAverageVoiceTone": {
      "startTime": "2022-08-26T17:55:15.563Z",
      "endTime": "2022-08-26T17:55:45.720Z",
      "voiceToneLabel": "neutral",
      "voiceToneScore": {
        "neutral": "0.83",
        "positive": "0.13",
        "negative": "0.04"
      }
    },
    "overallAverageVoiceTone": {
      "startTime": "2022-08-26T16:23:13.344Z",
      "endTime": "2022-08-26T17:55:45.720Z",
      "voiceToneLabel": "positive",
      "voiceToneScore": {
        "neutral": "0.25",
        "positive": "0.65",
        "negative": "0.1"
      }
    }
  },
  "startFragmentNumber": "01234567890123456789",
  "mediaInsightsPipelineId": "87654321-33ca-4dc6-9cdf-abcde6612345",
  "sourceArn": "arn:aws:chime:us-east-1:111122223333:media-
pipeline/87654321-33ca-4dc6-9cdf-abcde6612345",
  "streamArn": "arn:aws:kinesisvideo:us-east-1:111122223333:stream/my-
stream/0123456789012",
  "channelId": 0
},
"version": "0",
"id": "Id-f928dfe3-f44b-4965-8a17-612f9fb92d59"
}

```

Resumen de eventos posteriores a la llamada

Los eventos resumidos posteriores a la llamada se envían 5 minutos después de que la llamada haya finalizado. Estos resúmenes proporcionan una visión general de las tareas de búsqueda de interlocutores que se realizaron durante la llamada.

En el siguiente ejemplo, se muestra un resumen posterior a la llamada con el perfil de voz que mejor coincide, la identidad confirmada del altavoz y una lista de los perfiles de voz creados o actualizados mediante las llamadas a la API `CreateVoiceProfile` y `UpdateVoiceProfile` realizadas durante la llamada.

```
{
  "version": "0",
  "id": "12345678-1234-1234-1234-111122223333",
  "detail-type": "VoiceAnalyticsStatus",
  "service-type": "VoiceAnalytics",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [],
  "detail": {
    "detailStatus": "PostCallVoiceAnalytics",
    "callId": "22e8dee8-bbd7-4f94-927b-2d0ebaeddc1c",
    "transactionId": "daaeb6bf-2fe2-4e51-984e-d0fbf2f09436",
    "voiceConnectorId": "abcdefghijklmno3pqr4",
    "isCaller": true | false,
    "speakerSearchResults": {
      "bestMatchedVoiceProfileId": "vp-04c25ba1-a059-4fd3-8495-4ac91b55e2bf",
      "customerValidatedCallerIdentity": "vp-04c25ba1-
a059-4fd3-8495-4ac91b55e2bf",
      "createVoiceProfileTransactions": [
        {
          "voiceProfileId": "vp-04c25ba1-a059-4fd3-8495-4ac91b55e2bf",
          "requestTimestamp": "2022-12-14T18:38:38.796Z"
        },
        {
          "voiceProfileId": "vp-04c25ba1-a059-4fd3-8495-4ac91b55e2bf",
          "requestTimestamp": "2022-12-14T18:38:38.796Z",
        }
      ],
      "updateVoiceProfileTransactions": [
        {
```

```

        "voiceProfileId": "vp-04c25ba1-a059-4fd3-8495-4ac91b55e2bf",
        "requestTimestamp": "2022-12-14T18:38:38.796Z",
    },
    {
        "voiceProfileId": "vp-04c25ba1-a059-4fd3-8495-4ac91b55e2bf",
        "requestTimestamp": "2022-12-14T18:38:38.796Z",
    }
]
}
}
}
}

```

Ejemplo de análisis de voz: función de Lambda para Amazon Chime SDK

El código de Python del siguiente ejemplo procesa las notificaciones recibidas de un conector de voz. Puede añadir el código a una función AWS Lambda. También puede utilizarla para activar su cola de Amazon SQS, un tema de Amazon SNS o Amazon Kinesis Data Streams. A continuación, puede almacenar las notificaciones en un futuro procesamiento de EventTable. Para conocer los formatos de notificación exactos, consulte [Descripción de las notificaciones de Amazon Chime SDK](#).

```

import base64
import boto3
import json
import logging
import time

from datetime import datetime
from enum import Enum

log = logging.getLogger()
log.setLevel(logging.INFO)

dynamo = boto3.client("dynamodb")

EVENT_TABLE_NAME = "EventTable"

class EventType(Enum):
    """
    This example code uses a single Lambda processor to handle either
    triggers from SQS, SNS, Lambda, or Kinesis. You can adapt it to fit your
    desired infrastructure depending on what you prefer. To distinguish
    where we get events from, we use an EventType enum as an
    example to show the different ways of parsing the notifications.
    """

```

```

"""
SQS = "SQS"
SNS = "SNS"
LAMBDA = "LAMBDA"
KINESIS = "KINESIS"

class AnalyticsType(Enum):
    """
    Define the various analytics event types that this Lambda will
    handle.
    """
    SPEAKER_SEARCH = "SpeakerSearch"
    VOICE_TONE_ANALYSIS = "VoiceToneAnalysis"
    ANALYTICS_READY = "AnalyticsReady"
    UNKNOWN = "UNKNOWN"

class DetailType(Enum):
    """
    Define the various detail types that Voice Connector's voice
    analytics feature can return.
    """
    SPEAKER_SEARCH_TYPE = "SpeakerSearchStatus"
    VOICE_TONE_ANALYSIS_TYPE = "VoiceToneAnalysisStatus"
    ANALYTICS_READY = "VoiceAnalyticsStatus"

def handle(event, context):
    """
    Example of how to handle incoming Voice Analytics notification messages
    from Voice Connector.
    """
    logging.info(f"Received event of type {type(event)} with payload {event}")
    is_lambda = True

    # Handle triggers from SQS, SNS, and KDS. Use the below code if you would like
    # to use this Lambda as a trigger for an existing SQS queue, SNS topic or Kinesis
    # stream.
    if "Records" in event:
        logging.info("Handling event from SQS or SNS since Records exists")
        is_lambda = False
        for record in event.get("Records", []):
            _process_record(record)

```

```

# If you would prefer to have your Lambda invoked directly, use the
# below code to have the Voice Connector directly invoke your Lambda.
# In this scenario, there are no "Records" passed.
if is_lambda:
    logging.info(f"Handling event from Lambda")
    event_type = EventType.LAMBDA
    _process_notification_event(event_type, event)

def _process_record(record):
    # SQS and Kinesis use eventSource.
    event_source = record.get("eventSource")

    # SNS uses EventSource.
    if not event_source:
        event_source = record.get("EventSource")

    # Assign the event type explicitly based on the event source value.
    event_type = None
    if event_source == "aws:sqs":
        event = record["body"]
        event_type = EventType.SQS
    elif event_source == "aws:sns":
        event = record["Sns"]["Message"]
        event_type = EventType.SNS
    elif event_source == "aws:kinesis":
        raw_data = record["kinesis"]["data"]
        raw_message = base64.b64decode(raw_data).decode('utf-8')
        event = json.loads(raw_message)
        event_type = EventType.KINESIS
    else:
        raise Exception(f"Event source {event_source} is not supported")

    _process_notification_event(event_type, event)

def _process_notification_event(
    event_type: EventType,
    event: dict
):
    """
    Extract the attributes from the Voice Analytics notification message
    and store it as a DynamoDB item to process later.

```



```

"""
message_id = event.get("id")
analytics_type = _get_analytics_type(event.get("detail-type"))
pk = None
if analytics_type == AnalyticsType.ANALYTICS_READY.value or analytics_type ==
AnalyticsType.UNKNOWN.value:
    transaction_id = event.get("detail").get("transactionId")
    pk =
f"transactionId#{transaction_id}#notificationType#{event_type.value}#analyticsType#{analytics_
else:
    task_id = event.get("detail").get("taskId")
    pk =
f"taskId#{task_id}#notificationType#{event_type.value}#analyticsType#{analytics_type}"
    logging.info(f"Generated PK {pk}")
    _create_request_record(pk, message_id, json.dumps(event))

def _create_request_record(pk: str, sk: str, body: str):
    """
    Record this notification message into the Dynamo db table
    """
    try:
        # Use consistent ISO8601 date format.
        # 2019-08-01T23:09:35.369156 -> 2019-08-01T23:09:35.369Z
        time_now = (
            datetime.utcnow().isoformat()[:-3] + "Z"
        )
        response = dynamo.put_item(
            Item={
                "PK": {"S": pk},
                "SK": {"S": sk},
                "body": {"S": body},
                "createdOn": {"S": time_now},
            },
            TableName=EVENT_TABLE_NAME,
        )
        logging.info(f"Added record in table {EVENT_TABLE_NAME}, response :
{response}")
    except Exception as e:
        logging.error(f"Error in adding record: {e}")

def _get_analytics_type(detail_type: str):
    """

```

```
Get analytics type based on message detail type value.
"""
if detail_type == DetailType.SPEAKER_SEARCH_TYPE.value:
    return AnalyticsType.SPEAKER_SEARCH.value
elif detail_type == DetailType.VOICE_TONE_ANALYSIS_TYPE.value:
    return AnalyticsType.VOICE_TONE_ANALYSIS.value
elif detail_type == DetailType.ANALYTICS_READY.value:
    return AnalyticsType.ANALYTICS_READY.value
else:
    return AnalyticsType.UNKNOWN.value
```

Important

Debe recibir el consentimiento antes de llamar al [StartSpeakerSearchTask](#) o [StartVoiceToneAnalysis](#) APIs. Le recomendamos que mantenga los eventos en un área de espera, como Amazon DynamoDB, hasta que reciba el consentimiento.

Descripción de las políticas de almacenamiento de datos, exclusión y retención de datos para el Amazon Chime SDK

Amazon Chime SDK utiliza datos de voz para proporcionar y mejorar el servicio de búsqueda de interlocutores. Como parte de ello, utilizamos el audio de las inscripciones, es decir, los fragmentos grabados que se utilizan para crear incrustaciones de voz, para entrenar nuestros modelos de machine learning e inteligencia artificial. Puede optar por que sus datos no se utilicen para entrenar los modelos, y en los temas de esta sección se explica cómo hacerlo.

Temas

- [Descripción del almacenamiento de datos para la búsqueda de interlocutores de Amazon Chime SDK](#)
- [Gestión de las exclusiones de la búsqueda de interlocutores de Amazon Chime SDK](#)
- [Descripción la retención de datos de análisis de voz de Amazon Chime SDK](#)

Descripción del almacenamiento de datos para la búsqueda de interlocutores de Amazon Chime SDK

Amazon Chime SDK almacena los siguientes datos para la búsqueda de interlocutores:

- Las incrustaciones de voz adjuntas a los perfiles de voz que utilizamos para proporcionar la función de búsqueda de interlocutores.
- Audio de inscripción: fragmentos de voz grabados que se utilizan para crear las incrustaciones de voz de cada perfil de voz. Usamos las grabaciones de audio de la inscripción para:
 - Mantener actualizados los modelos de búsqueda de interlocutores, una parte fundamental de la prestación de la característica de búsqueda de interlocutores.
 - Entrenar el modelo de machine learning para desarrollar y mejorar el servicio. El uso del audio de inscripción para la formación es opcional y puede excluirse de este uso seleccionando una política de exclusión tal como se describe en la siguiente sección.

Gestión de las exclusiones de la búsqueda de interlocutores de Amazon Chime SDK

Puede gestionar la exclusión voluntaria para usuarios finales y organizaciones enteras. La exclusión tiene los siguientes efectos:

- Una vez que se dé de baja, Voice Analytics no utilizará ningún audio de inscripción nuevo para la formación modelo ni utilizará ningún audio de inscripción recopilado y almacenado antes de la exclusión.
- Una vez que se dé de baja, Voice Analytics almacenará y utilizará el audio de la inscripción para proporcionar el servicio de búsqueda de interlocutores.

Warning

Las siguientes acciones de exclusión son irreversibles. Los datos eliminados no se pueden recuperar.

Gestionar las exclusiones de los usuarios finales

Cuando los usuarios finales quieran excluirse de la búsqueda de interlocutores, llame a la API [DeleteVoiceProfile](#). Esta acción elimina el perfil de voz, además de las incrustaciones de voz y el audio de inscripción.

Para eliminar un grupo de incrustaciones de voz, llame a la API [DeleteVoiceProfileDomain](#) para eliminar el dominio. Esta acción elimina todos los perfiles de voz de un dominio.

Gestionar la exclusión a nivel organizativo

Para gestionar las exclusiones de toda una organización, utiliza una AWS política de exclusión de Organizations. Use el nombre del servicio de `chimesdkvoiceanalytics`. Para obtener información sobre las políticas, consulte las [políticas de exclusión de los servicios de IA](#) en la Guía del usuario de Organizations de AWS .

 Note

Para utilizar una política de exclusión voluntaria, AWS Organizations debe gestionar sus cuentas de AWS forma centralizada. Si aún no ha creado una organización para sus cuentas de AWS , consulte [Creación y administración de una organización](#) en la Guía del usuario de AWS Organizations.

Descripción la retención de datos de análisis de voz de Amazon Chime SDK

De forma predeterminada, el análisis de voz de Amazon Chime SDK elimina las incrustaciones de voz después de 3 años. Lo hacemos porque las voces de las personas cambian con el tiempo y también por motivos de seguridad. Puede usar la API [UpdateVoiceProfile](#) para actualizar las incrustaciones de voz caducadas.

Los resultados de [StartSpeakerSearchTask](#) las [StartVoiceToneAnalysisTask](#) mismas y también estarán disponibles en sus respectivas [GetSpeakerSearchTask](#) páginas y [GetVoiceToneAnalytisTask](#) APIs durante un máximo de 7 días.

Las incrustaciones de voz generadas a partir de un [StartSpeakerSearchTask](#) están disponibles para su persistencia a través de [CreateVoiceProfile](#) [UpdateVoiceProfile](#) APIs durante 24 horas, después de lo cual se eliminan y dejan de estar disponibles.

Para eliminar los resultados y gestionar las retiradas de consentimiento de los clientes, consulte la sección anterior.

Uso de APIs la voz para ejecutar análisis de voz para el SDK de Amazon Chime

Para garantizar la compatibilidad con versiones anteriores, puede usar Amazon Chime SDK Voice APIs para iniciar y administrar el análisis de voz. Sin embargo, solo la cartera de información multimedia APIs para el análisis de voz ofrece nuevas funciones, por lo que recomendamos encarecidamente utilizarlas en su lugar.

En las siguientes secciones se explican las diferencias entre los canales de información de voz y multimedia. APIs

Detención de tareas

Si utiliza un conector de voz para iniciar las tareas de análisis de voz y, a continuación, utilice la API [UpdateMediaInsightsPipelineStatus](#) para pausar la canalización, las tareas seguirán ejecutándose. Para detener las tareas, debe llamar al comando [StopSpeakerSearchTask](#) [StopVoiceToneAnalysisTask](#) APIs.

Descripción de las diferencias de notificaciones

Cuando utilizas la voz APIs para realizar análisis de voz, las notificaciones son diferentes de las generadas por los canales de información multimedia.

- Los eventos preparados para el análisis de voz solo están disponibles para las tareas que se inician con la voz APIs.
- Debe usar los campos `voiceConnectorId`, `transactionId` o `callId` de sus notificaciones para asociar una tarea de análisis de voz a una llamada. Si utiliza canales de información multimedia para ejecutar el análisis de voz, utilice los campos `mediaInsightsPipelineId`, `streamArn` o `channelId` o para asociar una tarea a una llamada.

En los siguientes temas se explica cómo usar las notificaciones con voz APIs.

Temas

- [Eventos preparados para el análisis de voz](#)
- [Eventos de búsqueda de hablantes](#)
- [Eventos de análisis del tono de voz](#)

Eventos preparados para el análisis de voz

Los eventos preparados para el análisis de voz tienen el tipo de detalle `VoiceAnalyticsStatus`.

Utilice los conectores de voz de Amazon Chime SDK para iniciar las tareas de análisis. Cuando reciba un evento preparado para el análisis de voz, puede activar una tarea de búsqueda de interlocutores o análisis del tono de voz de la llamada, identificada por las siguientes propiedades:

- `voiceConnectorId`

- `transactionId`

Note

Esta notificación solo se proporciona cuando tienes una configuración de canalización de Media Insights con el análisis de voz activado y asociado a un conector de voz. Esta notificación NO se proporciona cuando los clientes llaman a la API `CreateMediaInsightsPipeline` e inician una tarea de búsqueda de interlocutores o de análisis del tono de voz mediante el SDK de Media Pipelines.

Los encabezados SIP devueltos por un conector de voz contienen el `transactionId`. Si no tiene acceso a los encabezados SIP, el evento de notificación `AnalyticsReady` también contiene las letras `voiceConnectorId` y `transactionId`. Esto le permite recibir la información mediante programación y llamar al [StartSpeakerSearchTask](#), o. [StartVoiceToneAnalysisTask](#) APIs

Cuando el análisis de voz está listo para su procesamiento, el Voice Connector envía un evento con `"detailStatus": "AnalyticsReady"` al destino de la notificación en forma de cuerpo JSON. Si utiliza Amazon SNS o Amazon SQS, ese cuerpo aparece en el campo «Registros» de la carga útil de Amazon SNS o Amazon SQS.

A continuación se muestra un ejemplo típico de cuerpo de JSON.

```
{
  "detail-type": "VoiceAnalyticsStatus",
  "version": "0",
  "id": "Id-f928dfe3-f44b-4965-8a17-612f9fb92d59",
  "source": "aws.chime",
  "account": "123456789012",
  "time": "2022-08-26T17:55:15.563441Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [],
  "detail": {
    "detailStatus": "AnalyticsReady",
    "callDetails": {
      "isCaller": false,
      "transactionId": "daaeb6bf-2fe2-4e51-984e-d0fbf2f09436",
      "voiceConnectorId": "fuiopl1fsv9caobmqf2vy7"
    }
  }
}
```

```
}
```

Esta notificación le permite activar llamadas adicionales a su aplicación y gestionar cualquier requisito legal, como la notificación y el consentimiento, antes de iniciar la tarea de análisis de voz. APIs

Eventos de búsqueda de hablantes

Los eventos de búsqueda de hablantes tienen el tipo de detalle `SpeakerSearchStatus`.

Los conectores de voz de Amazon Chime SDK envían los siguientes eventos de búsqueda de hablantes:

- Coincidencias de identificación
- Generación de incrustaciones de voz

Los eventos pueden tener los siguientes estados:

- `IdentificationSuccessful`: se identificó correctamente al menos un ID de perfil de voz coincidente con una puntuación de confianza alta en el dominio del perfil de voz determinado.
- `IdentificationFailure`: no se pudo realizar la identificación. Causas: el llamante no habla durante al menos 10 segundos, mala calidad de audio.
- `IdentificationNoMatchesFound`: no se ha podido encontrar una coincidencia de alta confianza en el dominio del perfil de voz indicado. Es posible que la persona que llama sea nueva o que su voz haya cambiado.
- `VoiceprintGenerationSuccessful`: el sistema ha generado una incrustación de voz utilizando 20 segundos de audio no silencioso.
- `VoiceprintGenerationFailure`: el sistema no ha podido generar una incrustación de voz. Causas: el llamante no habla durante al menos 20 segundos, mala calidad de audio.

Coincidencias de identificación

Una vez que se llama a la API [StartSpeakerSearchTask](#) de un `transactionId` concreto, el servicio Voice Connector devuelve una notificación de coincidencia de identificación tras 10 segundos de voz no silenciosa. El servicio muestra las 10 coincidencias más frecuentes, junto con un identificador de perfil de voz y una puntuación de confianza que oscila entre [0, 1]. Cuanto más alto sea el puntaje de confianza, mayor será la probabilidad de que el hablante de la llamada coincida con el ID del perfil

de voz. Si el modelo de machine learning no encuentra coincidencias, el campo de la notificación `detailStatus` contiene `IdentificationNoMatchesFound`.

En el siguiente ejemplo, se muestra la notificación de una coincidencia correcta.

```
{
  "version": "0",
  "id": "12345678-1234-1234-1234-111122223333",
  "detail-type": "SpeakerSearchStatus",
  "service-type": "VoiceAnalytics",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [],
  "detail": {
    "taskId": "uuid",
    "detailStatus": "IdentificationSuccessful",
    "speakerSearchDetails" : {
      "results": [
        {
          "voiceProfileId": "vp-505e0992-82da-49eb-9d4a-4b34772b96b6",
          "confidenceScore": "0.94567856",
        },
        {
          "voiceProfileId": "vp-fba9cbfa-4b8d-4f10-9e41-9dfdd66545ab",
          "confidenceScore": "0.82783350",
        },
        {
          "voiceProfileId": "vp-746995fd-16dc-45b9-8965-89569d1cf787",
          "confidenceScore": "0.77136436",
        }
      ]
    },
    "isCaller": false,
    "voiceConnectorId": "abcdef1ghij2klmno3pqr4",
    "transactionId": "daaeb6bf-2fe2-4e51-984e-d0fbf2f09436"
  }
}
```


Generación de incrustaciones de voz

Tras 10 segundos adicionales de voz no silenciosa, el conector de voz envía una notificación de generación de incrustaciones de voz a los destinatarios de la notificación. Puede inscribir nuevas incorporaciones de voz en un perfil de voz o actualizar una copia impresa que ya esté en un perfil de voz.

En el siguiente ejemplo, se muestra la notificación de una coincidencia correcta, lo que significa que puede actualizar el perfil de voz asociado.

```
{
  "version": "0",
  "id": "12345678-1234-1234-1234-111122223333",
  "detail-type": "SpeakerSearchStatus",
  "service-type": "VoiceAnalytics",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [],
  "detail": {
    "taskId": "guid",
    "detailStatus": "VoiceprintGenerationSuccess",
    "isCaller": false,
    "transactionId": "12345678-1234-1234",
    "voiceConnectorId": "abcdefghijklmno3pqr"
  }
}
```

Eventos de análisis del tono de voz

Los eventos de análisis del tono de voz tienen el tipo de detalle `VoiceToneAnalysisStatus`. Los análisis pueden devolver los siguientes estados:

- `VoiceToneAnalysisSuccessful`: se han analizado satisfactoriamente las voces de la persona que llamaba y del agente en función de las probabilidades de emitir un sentimiento: positivo, negativo o neutral.
- `VoiceToneAnalysisFailure`: no se ha podido realizar el análisis del tono. Esto puede suceder si la persona que llama se queda sin hablar durante 10 segundos o si la calidad del audio es demasiado mala.

- **VoiceToneAnalysisCompleted**: se han analizado correctamente las voces del usuario y del agente para determinar las probabilidades de opinión durante toda la llamada. Este es el evento final, que se envía cuando finaliza el análisis del tono de voz.

En el siguiente ejemplo, se muestra un evento de análisis de tono de voz típico.

```
{
  "detail-type": "VoiceToneAnalysisStatus",
  "service-type": "VoiceAnalytics",
  "source": "aws.chime",
  "account": "216539279014",
  "time": "2022-08-26T17:55:15.563441Z",
  "region": "us-east-1",
  "detail": {
    "taskId": "uuid",
    "detailStatus": "VoiceToneAnalysisSuccessful",
    "voiceToneAnalysisDetails": {
      "currentAverageVoiceTone": {
        "startTime": "2022-08-26T17:55:15.563Z",
        "endTime": "2022-08-26T17:55:45.720Z",
        "voiceToneLabel": "neutral",
        "voiceToneScore": {
          "neutral": "0.83",
          "positive": "0.13",
          "negative": "0.04"
        }
      },
      "overallAverageVoiceTone": {
        "startTime": "2022-08-26T16:23:13.344Z",
        "endTime": "2022-08-26T17:55:45.720Z",
        "voiceToneLabel": "positive",
        "voiceToneScore": {
          "neutral": "0.25",
          "positive": "0.65",
          "negative": "0.1"
        }
      }
    },
    "isCaller": true,
    "transactionId": "daaeb6bf-2fe2-4e51-984e-d0fbf2f09436",
    "voiceConnectorId": "fuiopl1fsv9caobmqf2vy7"
  },
}
```

```

"version": "0",
"id": "Id-f928dfe3-f44b-4965-8a17-612f9fb92d59"
}

```

Cuotas de servicio de análisis de llamadas de Amazon Chime SDK

En las tablas de esta sección se enumeran las Service Quotas para el análisis de llamadas de Amazon Chime SDK.

Para obtener más información acerca de las regiones de análisis de llamadas, consulte [Regiones de AWS disponibles para Amazon Chime SDK](#) anteriormente en esta guía.

Los análisis de llamadas y voz de Amazon Chime SDK tienen las siguientes Service Quotas.

Recurso	Límite predeterminado	Ajustable
Configuraciones de canalización de información multimedia por región	100	Sí
Canalizaciones de información multimedia activas por región	20	Sí
Dominios de perfiles de voz por región	3	Sí
Perfiles de voz por dominio de perfil de voz	20	Sí
Tareas de búsqueda de interlocutores activos por región	25	Sí
Tareas activas de análisis del tono de voz por región	25	Sí
Llamadas activas con Voice Connector con análisis de voz por región	25	Sí

Recurso	Límite predeterminado	Ajustable
Tareas activas de búsqueda de interlocutores por llamada de Voice Connector y por identificador de transacción	1	No
Tarea activa de análisis del tono de voz por llamada de Voice Connector y por identificador de transacción	1	No
Número máximo de llamadas simultáneas a la API por dominio de perfil de voz	1	Sí
Número máximo de llamadas simultáneas a la API por perfil de voz	1	Sí
Número máximo de llamadas simultáneas a la API por tarea de búsqueda de interlocutores	1	Sí
Número máximo de llamadas simultáneas a la API por tarea de análisis del tono de voz	1	Sí

Para obtener más información sobre las tasas y cuotas de las API, consulte [Puntos de conexión y cuotas de Amazon Chime SDK](#) en la Referencia general de AWS .

Note

Si supera la cuota de cualquier región, recibirá una excepción por superación del límite de recursos. Puede utilizar la página Service Quotas de la AWS consola para solicitar un aumento o puede ponerse en contacto con su [representante de atención al cliente](#). Varios de los análisis de llamadas APIs crean recursos y solicitudes de API para otros AWS servicios. Esas cantidades adicionales se descontarán de las cuotas de su cuenta. Si

solicitas una cuota o un transactions-per-second aumento a partir del análisis de llamadas, también debes solicitar aumentos para esos otros AWS servicios. De lo contrario, es posible que sus solicitudes se limiten y no se acepten.

Uso de la biblioteca de clientes de Amazon Chime SDK para Android

Actualmente, encontrarás la biblioteca de clientes del SDK de Amazon Chime para Android en. GitHub Vaya a. <https://github.com/aws/amazon-chime-sdk-android>

Uso de la biblioteca de clientes de Amazon Chime SDK para iOS

Actualmente, encontrarás la biblioteca de clientes del SDK de Amazon Chime para iOS en adelante. GitHub Vaya a. <https://github.com/aws/amazon-chime-sdk-ios>

Uso de la biblioteca de clientes del SDK de Amazon Chime para JavaScript

Esta guía proporciona una descripción general conceptual de la biblioteca de clientes del SDK de Amazon Chime y un código de ejemplo para JavaScript los componentes críticos del servidor y el cliente.

Temas

- [Descripción de los componentes de una aplicación de Amazon Chime SDK](#)
- [Comprensión de los conceptos clave de la biblioteca de clientes del SDK de Amazon Chime para JavaScript](#)
- [Descripción de la arquitectura de servicio de Amazon Chime SDK](#)
- [Descripción de la arquitectura de aplicaciones web de Amazon Chime SDK](#)
- [Descripción de la arquitectura de aplicaciones de servidor de Amazon Chime SDK](#)
- [Descripción del plano de control multimedia de Amazon Chime SDK](#)
- [Descripción del plano de datos multimedia de Amazon Chime SDK](#)
- [Descripción de los componentes de la arquitectura de aplicaciones web de Amazon Chime SDK](#)
- [Creación de una aplicación de servidor para Amazon Chime SDK](#)
- [Creación de una aplicación de cliente para Amazon Chime SDK](#)
- [Integración de filtros de fondo en una aplicación de cliente para Amazon Chime SDK](#)

Descripción de los componentes de una aplicación de Amazon Chime SDK

Para integrar capacidades de audio, video y uso compartido de pantalla en tiempo real en sus aplicaciones de Amazon Chime SDK, utilice estos componentes:

- La biblioteca de clientes del SDK de Amazon Chime JavaScript, el SDK del lado del cliente que se integra en el navegador o en la aplicación web Electron. Para ello, añada el [paquete Amazon Chime SDK para JavaScript NPM como dependencia](#). Este paquete aprovecha [MediaDevices](#) y permite unirse [WebRTC](#) APIs a las reuniones e intercambiar audio y vídeo y compartir contenido con otros asistentes. Le proporciona una superficie de control para gestionar los distintos tipos de

contenido multimedia y la capacidad de vincular esos recursos a las interfaces de usuario de la aplicación.

- El AWS SDK, la API del SDK de Amazon Chime que su aplicación de servidor utiliza para autenticar y autorizar las convocatorias de reunión desde su aplicación web. El AWS SDK le proporciona acciones de API como [chime:CreateMeeting](#) y [chime:CreateAttendee](#) para crear y administrar los recursos de reuniones y asistentes.

Como cualquier otro AWS recurso, el servicio AWS Identity and Access Management (IAM) configura el acceso a estas acciones. El AWS SDK está disponible en [varios lenguajes de programación](#) y elimina la complejidad de llamar a la API Chime del AWS SDK desde la aplicación de servidor. Si tu aplicación no utiliza actualmente una aplicación de servidor, puedes empezar con la CloudFormation plantilla incluida en la carpeta [demos/serverless](#). En esa demostración se muestra cómo crear una aplicación sin servidor AWS Lambda basada en la API Chime del AWS SDK.

- Los servicios multimedia del SDK de Amazon Chime proporcionan el audio, el vídeo y la señalización que la biblioteca de clientes del SDK de Amazon Chime utiliza JavaScript para conectarse a las reuniones. Los servicios multimedia están disponibles en todo el mundo para permitir la mezcla de audio, el reenvío de video y el cruce de NAT mediante relés TURN. El equipo de servicio de Amazon Chime implementa, supervisa y administra estos servicios. Los servicios multimedia están alojados en un único rango de direcciones IP (99.77.128.0/18) y utilizan los puertos TCP/443 y UDP/3478 para simplificar la configuración del firewall para los administradores de TI. Por último, estos servicios aprovechan la [infraestructura de nube global de AWS](#).

Comprensión de los conceptos clave de la biblioteca de clientes del SDK de Amazon Chime para JavaScript

Para comprender completamente cómo crear y administrar reuniones y usuarios, debe comprender estos conceptos:

Meeting: reunión sesión multimedia entre varias partes. Cada reunión tiene un identificador de reunión único. Puede crear reuniones en una de las AWS regiones compatibles. Al crear una reunión, URLs se muestra una lista de medios. Son una parte clave de los datos necesarios para unirse a la reunión, y es necesario difundirlos entre todos los usuarios que intenten unirse a la reunión.

[Attendee](#): usuario que intenta unirse a una sesión multimedia con varios participantes. Cada asistente tiene un identificador único, un identificador de usuario externo que se puede transferir para asignar al asistente a un usuario del sistema del desarrollador, además de un token de acceso firmado que les permite acceder a la reunión.

[MeetingSession](#) ([DefaultMeetingSession](#)): el objeto raíz de la biblioteca de clientes del SDK de Amazon Chime JavaScript que representa la sesión de cada usuario en una reunión. Las aplicaciones web comienzan por crear instancias `MeetingSession` y configurarlas con la información correcta sobre la reunión y los asistentes.

[MeetingSessionConfiguration](#): almacena los datos de la reunión y de los asistentes necesarios para unirse a una sesión de reunión. Estos datos son la respuesta a las llamadas a las API `CreateMeeting` y `CreateAttendee` realizadas por la aplicación de servidor. La aplicación de servidor pasa estos datos a la aplicación web, que los utiliza para crear una instancia de la `MeetingSession`.

[DeviceController](#) ([DefaultDeviceController](#)): se utiliza para enumerar la lista de dispositivos de audio y video disponibles en el sistema de un usuario. También puede usar el controlador del dispositivo durante una reunión para cambiar los dispositivos activos.

[AudioVideoFacade](#) ([DefaultAudioVideoFacade](#)): la interfaz clave que impulsa una reunión. Proporciona la información necesaria APIs para iniciar, controlar y finalizar una reunión. También permite escuchar los eventos clave APIs que impulsan cambios en la experiencia de los usuarios, como la lista de asistentes, mediante el seguimiento de los usuarios que entran o se van, los que están silenciados o no, los que hablan activamente o tienen una conectividad deficiente. También puede utilizarlos APIs para vincular el elemento HTML de control de audio a la salida de audio de la reunión y reproducirlo a través del dispositivo de salida de audio seleccionado.


[ActiveSpeakerDetectorFacade](#) ([DefaultActiveSpeakerDetector](#)): la API que se suscribe a los eventos de ponentes activos. Devuelve periódicamente una lista de los asistentes ordenados según el volumen del micrófono a lo largo del tiempo. Puede anular y modificar la política de altavoces activos según sea necesario.

[ContentShareController](#) ([DefaultContentShareController](#))— APIs que permiten iniciar, detener y pausar o reanudar el intercambio de contenido. También permite escuchar los eventos del ciclo APIs de vida para rastrear el estado del intercambio de contenido.

[Logger](#) ([ConsoleLogger](#)): interfaz que se utiliza para aprovechar los registros de la consola o para transferir un objeto de registro para anular la implementación de registro actual y obtener diferentes niveles de registros de Amazon Chime SDK.

Descripción de la arquitectura de servicio de Amazon Chime SDK

Este diagrama de arquitectura de alto nivel muestra cómo los componentes enumerados en [Comprensión de los conceptos clave de la biblioteca de clientes del SDK de Amazon Chime para JavaScript](#) interactúan y funcionan con otros servicios de AWS :



Descripción de la arquitectura de aplicaciones web de Amazon Chime SDK

Puede servir su aplicación web desde una red de entrega de contenido y cargarla cuando el usuario navegue hasta una URL en un navegador. También puede incluirla en una aplicación Electron nativa de la plataforma que el usuario instale en su máquina.

Para unirse a una reunión nueva o existente, la aplicación web realiza solicitudes REST a la aplicación del servidor. Por lo general, las solicitudes incluyen un token de autorización o una cookie que la aplicación utiliza para otras solicitudes de API. También puede diseñar su cliente web para que envíe una sugerencia de región al servidor, que este último podrá utilizar al proporcionar el **MediaRegion** parámetro. [chime:CreateMeeting](#) Su aplicación web puede determinar la región de servicios multimedia más cercana realizando una solicitud HTTP GET al punto final <https://nearest-media-region.1.chime.aws>.

Descripción de la arquitectura de aplicaciones de servidor de Amazon Chime SDK

Cuando un servidor recibe una solicitud de un cliente, primero se asegura de que el usuario esté autorizado para iniciar una reunión o unirse a ella. El servidor utiliza el AWS SDK integrado en el idioma elegido para realizar llamadas a la [chime:CreateAttendee](#) API al [chime:CreateMeeting](#) plano de control multimedia global. Lo hace para crear la reunión y los asistentes en una de las AWS regiones compatibles. Para realizar estas solicitudes, el servicio necesita el usuario de IAM o rol adecuado. A su vez, los usuarios y los roles de IAM necesitan la política del [AmazonChimeSDK](#).

Descripción del plano de control multimedia de Amazon Chime SDK

El plano de control multimedia del SDK de Amazon Chime es global (se aloja en us-east-1) y [chime:CreateAttendee](#) APIs sirve para crear y gestionar los recursos de reuniones [chime:CreateMeeting](#) asistentes en todo el plano de datos. Valida las credenciales y garantiza que la sesión se inicie en el plano de datos de la región solicitada.

El plano de control también activa los [eventos del SDK de Amazon Chime para los](#) mecanismos de notificación, como Amazon, EventBridge Amazon Simple Queueing Service (SQS) o Amazon Simple Notification Service (SNS). AWS monitorea constantemente los servicios y se escalan automáticamente a medida que aumenta la carga. APIs Están diseñados para aceptar solo identificadores de usuario opacos y no datos de usuario, por lo que cumplen con los requisitos de soberanía de datos.


Descripción del plano de datos multimedia de Amazon Chime SDK

Puede utilizar cualquier región del plano de control para crear reuniones en todas AWS las regiones. El plano de datos multimedia está disponible en todas AWS las regiones. Incluye un servicio de mezcla de audio, un servicio de reenvío de video, un servicio TURN y servicios de interoperabilidad del Protocolo de inicio de sesión (SIP). Los servicios se supervisan constantemente y están diseñados para ampliarse automáticamente a medida que aumenta la carga. Para obtener más información, consulte [Regiones multimedia de Amazon Chime SDK](#).

Para consultar una lista actualizada de las regiones y las zonas de disponibilidad, consulte [Regiones y zonas de disponibilidad](#).

Descripción de los componentes de la arquitectura de aplicaciones web de Amazon Chime SDK

En este diagrama, se muestra la arquitectura de una aplicación de cliente web de Amazon Chime SDK:



Por lo general, una aplicación web consta de una capa de interfaz de usuario HTML y CSS basada en la capa de lógica empresarial de la aplicación. Puede crear la aplicación web en HTML simple o puede utilizar marcos de interfaz de usuario como React y Angular. JavaScript

La capa de lógica empresarial de la aplicación web interactúa con la biblioteca de clientes del SDK de Amazon Chime mediante un JavaScript conjunto de. JavaScript APIs El [DefaultMeetingSession](#) es la raíz del SDK. Al crear una aplicación de servidor, utilice [MeetingSessionConfiguration](#) para inicializarla con la información de la reunión y los asistentes y unirse a la reunión. DefaultMeetingSession También expone la [AudioVideoFacade](#), que permite a la capa de lógica

empresarial tomar medidas y registrar las llamadas que actualizan la interfaz de usuario cuando cambia el estado subyacente de la sesión.

La biblioteca de clientes del SDK de Amazon Chime JavaScript es de código abierto y tiene un conjunto de componentes personalizables que puede anular según sea necesario. Las implementaciones predeterminadas le permiten crear una aplicación de comunicaciones unificadas completa, como nuestra aplicación de demostración MeetingV2. La biblioteca cliente del SDK de Amazon Chime JavaScript depende de otras dos bibliotecas:

- [Browser-Detect](#) para identificar el tipo y las capacidades del navegador.
- [ProtoBufJs](#) para codificar y decodificar los comandos y respuestas de señalización necesarios para unirse a una sesión multimedia.

El SDK de Amazon Chime también depende del navegador o de la aplicación Electron para proporcionar la administración de dispositivos APIs y la implementación de WebRTC para una sesión de audio y vídeo.

La biblioteca de cliente del SDK de Amazon Chime de origen JavaScript está incluida TypeScript, pero puede usar el TypeScript compilador para compilarla en ella. JavaScript A continuación, puede empaquetarlo mediante un empaquetador de módulos, como Webpack. Como práctica recomendada, instale la biblioteca cliente del SDK de Amazon Chime JavaScript desde el registro de NPM y, a continuación, utilícela en un entorno CommonJS. AWS [también proporciona un script resumido para agrupar el SDK de Amazon Chime en un archivo JS minificado en caso de que desee incluirlo directamente como una etiqueta de script en su HTML.](#)

Creación de una aplicación de servidor para Amazon Chime SDK

La información de la siguiente sección explica cómo crear una aplicación de servidor de Amazon Chime SDK. En cada sección se proporciona un código de ejemplo, según sea necesario, y puede adaptarlo a sus necesidades.

Temas

- [Creación de usuarios o roles de IAM para Amazon Chime SDK](#)
- [Configuración del AWS SDK para invocar el APIs para el SDK de Amazon Chime](#)
- [Creación de una reunión para Amazon Chime SDK](#)
- [Creación de un asistente para Amazon Chime SDK](#)
- [Envío de una respuesta al cliente para Amazon Chime SDK](#)

Creación de usuarios o roles de IAM para Amazon Chime SDK

Los usuarios se crean como usuarios de IAM o en roles adecuados a su caso de uso. A continuación, les asigna la siguiente política. Esto garantiza que dispone de los permisos necesarios para el AWS SDK integrado en su aplicación de servidor. A su vez, esto le permite realizar operaciones durante todo el ciclo de vida de los recursos de la reunión y de los asistentes.

```
// Policy ARN:      arn:aws:iam::aws:policy/AmazonChimeSDK
// Description:     Provides access to Amazon Chime SDK operations
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "chime:CreateMeeting",
        "chime:DeleteMeeting",
        "chime:GetMeeting",
        "chime:ListMeetings",
        "chime:CreateAttendee",
        "chime:BatchCreateAttendee",
        "chime:DeleteAttendee",
        "chime:GetAttendee",
        "chime:ListAttendees"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Configuración del AWS SDK para invocar el APIs para el SDK de Amazon Chime

En este ejemplo de código, se muestra cómo pasar las credenciales al AWS SDK y establecer una región y un punto final.

```
AWS.config.credentials = new AWS.Credentials(accessKeyId, secretAccessKey, null);
const chime = new AWS.Chime({ region: 'us-east-1' });
chime.endpoint = new AWS.Endpoint('https://service.chime.aws.amazon.com/console');
```

Creación de una reunión para Amazon Chime SDK

Una llamada a la API [CreateMeeting](#) acepta un parámetro obligatorio, el `ClientRequestToken`, que permite a los desarrolladores transmitir un contexto de exclusividad. También acepta parámetros opcionales, como `MediaRegion`, que representa la región del plano de datos de los servicios multimedia que se va a elegir para la reunión, el `MeetingHostId` que se utiliza para ingresar un identificador opaco que representa al host de la reunión, si corresponde, y `NotificationsConfiguration` para recibir los eventos del ciclo de vida de la reunión. De forma predeterminada, Amazon EventBridge entrega los eventos. Si lo desea, también puede recibir eventos pasando un ARN de cola de SQS o un ARN de tema de SNS en `NotificationsConfiguration`. La API devuelve un objeto de reunión que contiene un objeto `uniqueMeetingId`, además del `MediaPlacement` objeto `MediaRegion` y un conjunto de elementos multimedia URLs.

```
meeting = await chime.createMeeting({
  ClientRequestToken: clientRequestToken,
  MediaRegion: mediaRegion,
  MeetingHostId: meetingHostId,
  NotificationsConfiguration: {
    SqsQueueArn: sqsQueueArn,
    SnsTopicArn: snsTopicArn
  }
}).promise();
```

Creación de un asistente para Amazon Chime SDK

Después de crear una reunión, debe crear un recurso para los asistentes que represente a cada usuario que intenta unirse a la sesión multimedia. La API [CreateAttendee](#) toma los siguientes valores:

- El `MeetingId` de la reunión a la que va a agregar el usuario.
- Un `ExternalUserId` que puede ser cualquier identificador de usuario opaco del sistema de identidad.

Por ejemplo, si usa Active Directory (AD), puede ser el ID de objeto del usuario en el AD. `ExternalUserId` es valioso porque se devuelve a las aplicaciones cliente cuando reciben los eventos de los asistentes del cliente SDKs. Esto permite a la aplicación cliente saber quién se unió o abandonó la reunión y recuperar información adicional de la aplicación de servidor sobre ese usuario, como un nombre para mostrar, un correo electrónico o una imagen.

Las llamadas a la API `CreateAttendee` dan como resultado un objeto `Attendee`. El objeto contiene un `AttendeeId` único que genera el servicio, el `ExternalUserId` que se pasó y un `JoinToken` firmado que permite al asistente acceder a la reunión mientras dure o hasta que la API [DeleteAttendee](#) elimine al asistente.

```
attendee = await chime.createAttendee({
  MeetingId: meeting.MeetingId,
  ExternalUserId: externalUserId,
}).promise();
```

Envío de una respuesta al cliente para Amazon Chime SDK

Una vez creados los recursos de la reunión y los asistentes, la aplicación de servidor debe codificar y enviar los objetos de la reunión y de los asistentes a la aplicación cliente. El cliente necesita esa información para iniciar la biblioteca de clientes del SDK de Amazon Chime y permitir que JavaScript los asistentes se unan a la reunión correctamente desde una aplicación web o basada en Electron.

Creación de una aplicación de cliente para Amazon Chime SDK

Para crear una aplicación cliente, siga los pasos que se indican en la [descripción general de la API del JavaScript SDK de Amazon Chime](#) en GitHub. La descripción general proporciona un código de ejemplo, según sea necesario.

Integración de filtros de fondo en una aplicación de cliente para Amazon Chime SDK

En esta sección se explica cómo filtrar fondos de video mediante programación mediante el desenfoque de fondo 2.0 y el reemplazo de fondo 2.0. Para añadir un filtro de fondo a una transmisión de video, debe crear un `VideoFxProcessor` que contenga un objeto `VideoFxConfig`. A continuación, inserte ese procesador en un `VideoTransformDevice`.

El procesador de filtros de fondo utiliza TensorFlow un modelo de aprendizaje automático ligero, JavaScript Web Workers, y WebAssembly aplica un filtro al fondo de cada fotograma de la transmisión de vídeo. Estos recursos se descargan en tiempo de ejecución cuando se crea un `VideoFxProcessor`.

La [aplicación de demostración del navegador GitHub utiliza el](#) nuevo desenfoque de fondo y los filtros de reemplazo. Para probar, inicie la demostración con `npm run start`, únase a la reunión y, a continuación, haga clic en la cámara para activar el video. Abra el menú Aplicar filtro



y elija una de las opciones Desenfoque de fondo 2.0 o Reemplazo de fondo 2.0.

Temas

- [Acerca del uso de filtros de fondo para Amazon Chime SDK](#)
- [Uso de una política de seguridad de contenido con la biblioteca cliente del SDK de Amazon Chime para JavaScript](#)
- [Incorporación de filtros de fondo a la aplicación para Amazon Chime SDK](#)
- [Ejemplo de filtros de fondo para Amazon Chime SDK](#)

Acerca del uso de filtros de fondo para Amazon Chime SDK

Los filtros de fondo pueden hacer un uso intensivo de la CPU o de la GPU. Es posible que algunos dispositivos móviles y computadoras portátiles o de sobremesa con especificaciones inferiores no tengan la potencia necesaria para ejecutar los filtros junto con varias transmisiones de video.

Soporte de SIMD para Amazon Chime SDK

Los filtros de fondo son más eficientes en entornos que admiten una sola instrucción, varios datos (SIMD). Los filtros utilizan menos CPU para un nivel de complejidad determinado cuando se habilita el SIMD. Es posible que los dispositivos de baja potencia que ejecutan navegadores sin compatibilidad con SIMD no ejecuten filtros en segundo plano.

GL2 Soporte web para el SDK de Amazon Chime

El `VideoFxpProcessor` objeto requiere navegadores compatibles con GL2 la Web para acceder a la GPU del dispositivo cliente.

Distribución de contenido y ancho de banda para Amazon Chime SDK

Una red de entrega de contenido de Amazon carga los machine-learning-model archivos para los filtros de fondo durante el tiempo de ejecución. Esto proporciona una distribución global de baja latencia sin necesidad de incluir un conjunto completo de archivos como parte de la aplicación. Sin embargo, cargar archivos de modelo puede añadir latencia a algunas partes de la aplicación. Para ayudar a mitigar ese impacto, los navegadores almacenan en caché los archivos del modelo de forma indefinida. Esa caché hace que las cargas posteriores sean significativamente más rápidas. Como práctica recomendada, compruebe si hay navegadores compatibles y, a continuación, cree los recursos del filtro en segundo plano cuando los usuarios no noten ninguna latencia. Por ejemplo, puede descargar los archivos de los modelos mientras los usuarios esperan o mientras utilizan un selector de dispositivos.

Su aplicación debe conectarse a:

- Servicios multimedia de Amazon Chime SDK.
- Amazon CloudFront a través de HTTPS (puerto 443).

Todas las solicitudes se dirigen a los subdominios de `sdkassets.chime.aws`. Las aplicaciones que no puedan acceder a la red de entrega de contenido o que no incluyan el dominio correcto en su [política de seguridad de contenido](#) no superarán las comprobaciones de soporte y no podrán usar los filtros.

Para obtener más información sobre los rangos CloudFront de direcciones IP, consulte [Ubicaciones e intervalos de direcciones IP de los servidores CloudFront perimetrales](#) en la Guía para CloudFront desarrolladores de Amazon.

Compatibilidad de navegadores para Amazon Chime SDK

En la siguiente tabla se enumeran los navegadores y la versión compatible con los filtros de fondo.

Navegador	Versión mínima compatible
Firefox	76+
Navegadores y entornos basados en Chromium, incluidos Edge y Electron	78+
Android Chrome	110+
Safari en macOS	16.3+
Safari en iOS (iPhone, iPad)	16.x
Chrome en iOS	110.0.0.x.x
Firefox en iOS (iPhone iPad)	16.x

La versión 3.14 del objeto `VideoFxProcessor` es compatible con Android. Para que los dispositivos Android sean compatibles con versiones anteriores a la 3.14, use los objetos `BackgroundBlurVideoFrameProcessor` y `BackgroundReplacementVideoFrameProcessor`. Para obtener más información sobre su uso, consulte la [backgroundfilter_video_processor](#) página en GitHub.

Uso de una política de seguridad de contenido con la biblioteca cliente del SDK de Amazon Chime para JavaScript

Las aplicaciones web modernas utilizan una política de seguridad de contenido para proteger a los usuarios de determinadas clases de ataques. Las aplicaciones que utilicen el `VideoFxProcessor` deben incluir las directivas de políticas que se describen en esta sección. Las directivas otorgan a Amazon Chime SDK acceso a los recursos que necesita en tiempo de ejecución.

Temas

- [Directivas de política de seguridad de contenido obligatorias](#)
- [Ejemplo de política de seguridad de contenido](#)

- [Errores de la política de seguridad del contenido](#)
- [Política de seguridad del contenido de apertura de origen cruzado](#)

Directivas de política de seguridad de contenido obligatorias

Debe utilizar las siguientes directivas de política de seguridad de contenido.

- Para `script-src`: añada blob: `https://*.sdkassets.chime.aws` para cargar el código de procesamiento de video y `wasm-unsafe-eval` para permitir su ejecución.
- Para `script-src-elem`: añada blob: `https://*.sdkassets.chime.aws` para cargar el código de procesamiento de video desde la fuente.
- Para `worker-src`: añadir o blob: `https://*.sdkassets.chime.aws` cargar trabajadores JavaScript en todos los orígenes.

Si omite alguna de estas entradas, o si utiliza encabezados HTTP y metaetiquetas de `http-equiv` para especificar una política y excluye inadvertidamente alguna de estas entradas por intersección, no se podrá inicializar un filtro en segundo plano. Parece que el filtro no es compatible o crea un procesador de fotogramas de video no operativo. Verá errores en la consola de su navegador, como los siguientes:

```
Refused to connect to
'https://static.sdkassets.chime.aws/bgblur/workers/worker.js...'
because it violates the document's content security policy.
```

Directivas de política de scripts requeridas

Para funcionar, la `VideoFxProcessor` clase debe cargar JavaScript las clases en tiempo de ejecución desde una red de entrega de contenido de Amazon. Estas clases utilizan la Web GL2 para implementar el posprocesamiento de vídeo. Para permitir que una aplicación busque y ejecute estas clases, debe incluir las siguientes directivas:

- `script-src 'self' blob: https://*.sdkassets.chime.aws`
- `script-src-elem 'self' blob: https://*.sdkassets.chime.aws`

Note

Para obtener una compatibilidad total con Safari y Firefox, debes usar las directivas `script-src` y `script-src-elem`.

Directiva de política de trabajo

`VideoFxProcessor` carga las JavaScript clases como un blob para ejecutar un hilo de trabajo web. El hilo utiliza modelos de machine learning para procesar el video. Para conceder a una aplicación el acceso necesario para recuperar y utilizar este programa de trabajo, incluye la siguiente directiva:

```
worker-src 'self' blob: https://*.sdkassets.chime.aws
```

WebAssembly política

`VideoFxProcessor` carga un módulo WebAssembly (WASM) desde la misma red de entrega de contenido propiedad de Amazon. En Chrome 95 y versiones posteriores, los módulos WASM compilados no se pueden transferir a través de varios límites de módulos. Para poder recuperar e instanciar estos módulos, incluya `'wasm-unsafe-eval'` en la directiva `script-src`.

Para obtener más información sobre la documentación de la Política de seguridad de contenido WebAssembly, consulte la Política de [seguridad de WebAssembly contenido](#) en. GitHub

(Opcional) Política de imágenes de fondo

Para utilizar una imagen de fondo cargada dinámicamente con un filtro de reemplazo de fondo, `VideoFxProcessor` debe tener acceso a la imagen. Para ello, incluya una directiva de `connect-src` con el dominio que aloja la imagen.

Ejemplo de política de seguridad de contenido

La siguiente política de ejemplo le permite usar el `VideoFxProcessor`: Las definiciones de `connect-src` no son específicas de un `VideoFxProcessor`. En cambio, se relacionan con el audio y el video de una reunión de Amazon Chime SDK.

```
<head>
  <meta http-equiv="Content-Security-Policy"
    content="base-uri 'self';
    connect-src      'self' https://*.chime.aws wss://*.chime.aws https://
*.amazonaws.com wss://*.chime.aws https://*.ingest.chime.aws;
```

```
    script-src      'self' blob: 'wasm-unsafe-eval' https://  
*.sdkassets.chime.aws;  
    script-src-elem 'self' blob: https://*.sdkassets.chime.aws;  
    worker-src      'self' blob: https://*.sdkassets.chime.aws;">  
</head>
```

Errores de la política de seguridad del contenido

Si omite alguna de las directivas obligatorias, `VideoFxProcessor` no se instanciará ni será compatible. En ese caso, aparece el siguiente error (o uno similar) en la consola del navegador:

```
Refused to connect to  
'https://static.sdkassets.chime.aws/ml_media_fx/otherassets/worker.js'  
because it violates the document's content security policy.
```

Política de seguridad del contenido de apertura de origen cruzado

Para limitar el uso de memoria, el módulo prefiere usar una `SharedArrayBuffer` para el procesamiento. Sin embargo, esto requiere que configure cuidadosamente la seguridad web. Debe configurar los siguientes encabezados al publicar el código HTML de su aplicación:

```
Cross-Origin-Opener-Policy: same-origin  
Cross-Origin-Embedder-Policy: require-corp
```

El servidor debe configurarlos porque no tienen equivalentes en metaetiquetas. Si no configura estos encabezados, es posible que los filtros de fondo consuman un poco más de RAM.

Los filtros de fondo pueden hacer un uso intensivo de la CPU o de la GPU. Es posible que algunos dispositivos móviles y computadoras portátiles o de sobremesa con especificaciones inferiores no tengan la potencia necesaria para ejecutar los filtros junto con varias transmisiones de video.

Incorporación de filtros de fondo a la aplicación para Amazon Chime SDK

El proceso de añadir filtros de fondo sigue estos pasos generales:

- Compruebe si hay navegadores compatibles.
- Cree un objeto de `VideoFxConfig` con la configuración que desee usar.
- Utilice el objeto de configuración para crear un objeto de `VideoFxProcessor`.

- Incluya el objeto de `VideoFxProcessor` en un `VideoTransformDevice`.
- Utilice `VideoTransformDevice` para iniciar la entrada de video.

Note

Para completar estos pasos, primero debe:

- Creación de una `Logger`.
- Elegir un dispositivo de video de la clase `MediaDeviceInfo`.
- Unirse a `MeetingSession`.

Los pasos de las siguientes secciones explican cómo completar el proceso.

Temas

- [Comprobación de soporte antes de ofrecer un filtro para Amazon Chime SDK](#)
- [Creación de un objeto `VideoFxConfig` para Amazon Chime SDK](#)
- [Creación de un objeto `VideoFxProcessor` para Amazon Chime SDK](#)
- [Configuración del objeto `VideoFxProcessor` para Amazon Chime SDK](#)
- [Creación del objeto `VideoTransformDevice` para Amazon Chime SDK](#)
- [Inicio de la entrada de video para Amazon Chime SDK](#)
- [Ajuste de la utilización de recursos de Amazon Chime SDK](#)

Comprobación de soporte antes de ofrecer un filtro para Amazon Chime SDK

Amazon Chime SDK proporciona un método estático asíncrono que comprueba los navegadores compatibles e intenta descargar los activos necesarios. Sin embargo, no comprueba el rendimiento del dispositivo. Como práctica recomendada, asegúrate siempre de que los navegadores y dispositivos de los usuarios sean compatibles con los filtros antes de ofrecerlos.

```
import {
  VideoFxProcessor
} from 'amazon-chime-sdk-js';

if (!await VideoFxProcessor.isSupported(logger)) {
  // logger is optional for isSupported
```



```
}
```

Creación de un objeto VideoFxConfig para Amazon Chime SDK

Puede definir configuraciones para `backgroundBlur` y `backgroundReplacement` en el mismo objeto. Sin embargo, no puede configurar `isEnabled` como `true` para ambos filtros al mismo tiempo. Esa configuración no es válida.

La clase `VideoFxConfig` no realiza ninguna validación propia. La validación se produce en el paso siguiente.

En el siguiente ejemplo se muestra un registro de `VideoFxConfig`.

```
const videoFxConfig: VideoFxConfig = {
  backgroundBlur: {
    isEnabled: false,
    strength: 'medium'
  },
  backgroundReplacement: {
    isEnabled: false,
    backgroundImageURL: 'space.jpg',
    defaultColor: undefined,
  }
}
```

En las siguientes tablas, se enumeran las propiedades de la `VideoFxProcessor` que puede especificar en el objeto `VideoFxConfig`.

Propiedades del filtro de desenfoque de fondo

Propiedad	Tipo	Description (Descripción)
<code>isEnabled</code>	<code>boolean</code>	Cuando <code>true</code> , el filtro difumina el fondo.
<code>strength</code>	<code>string</code>	Determina el grado de desenfoque. Valores válidos: <code>low</code> <code>medium</code> <code>high</code> .

Propiedades del filtro de reemplazo de fondo

Propiedad	Tipo	Description (Descripción)
<code>isEnabled</code>	<code>boolean</code>	Cuando <code>true</code> , el filtro sustituye el fondo.
<code>backgroundImageURL</code>	<code>string</code>	La URL de la imagen de fondo. El filtro cambia el tamaño de la imagen de forma dinámica a las dimensiones de la pantalla actual. Puede utilizar una cadena, por ejemplo, <code>https://... </code> o una URL de datos, por ejemplo <code>data:image/jpeg;base64 </code> .
<code>defaultColor</code>	<code>string</code>	Una cadena de colores hexadecimales como <code>000000</code> o <code>FFFFFF</code> , o una cadena como <code>black</code> o <code>white</code> . Si no especifica la URL de una imagen, el procesador utilizará la <code>defaultColor</code> como fondo. Si no especifica a una <code>defaultColor</code> , el procesador usa por defecto el color negro.

Creación de un objeto VideoFxProcessor para Amazon Chime SDK

Al crear el `VideoFxProcessor` objeto, AWS los servidores descargan los activos en tiempo de ejecución o los carga la memoria caché del navegador. Si las configuraciones de red o de CSP impiden el acceso a los activos, la operación de `VideoFx.create` genera una excepción. El resultado `VideoFxProcessor` se configura como un procesador no operativo, lo que no afectará a la transmisión de vídeo.

```
let videoFxProcessor: VideoFxProcessor | undefined = undefined;
```

```
try {  
    videoFxProcessor = await VideoFxProcessor.create(logger, videoFxConfig);  
} catch (error) {  
    logger.warn(error.toString());  
}
```

`VideoFxProcessor.create` también intenta cargar la imagen desde `backgroundReplacement.backgroundImageURL`. Si la imagen no se carga, el procesador lanza una excepción. El procesador también ofrece excepciones por otros motivos, como configuraciones no válidas, navegadores no compatibles o hardware con poca potencia.

Configuración del objeto `VideoFxProcessor` para Amazon Chime SDK

En la siguiente lista se describen las propiedades de `VideoFxProcessor` que puede configurar. El ejemplo que aparece debajo de las tablas muestra una configuración de tiempo de ejecución típica.

Desenfoque de fondo

El desenfoque del fondo toma las siguientes propiedades:

Propiedad	Tipo	Description (Descripción)
<code>isEnabled</code>	<code>boolean</code>	Cuando <code>true</code> , el filtro difumina el fondo.
<code>strength</code>	<code>string</code>	Determina el grado de desenfoque. Valores válidos: <code>low</code> <code>medium</code> <code>high</code> .

Reemplazo de fondo

El reemplazo del fondo toma los siguientes parámetros:

Propiedad	Tipo	Description (Descripción)
<code>isEnabled</code>	<code>boolean</code>	Cuando <code>true</code> , el filtro sustituye el fondo.

Propiedad	Tipo	Description (Descripción)
<code>backgroundImageURL</code>	<code>string</code>	La URL de la imagen de fondo. El filtro cambia el tamaño de la imagen de forma dinámica a las dimensiones de la pantalla actual. Puede utilizar una cadena, por ejemplo, <code>https://... </code> o una URL de datos, por ejemplo <code>data:image/jpeg;base64 </code> .
<code>defaultColor</code>	<code>string</code>	Una cadena de colores hexadecimales como <code>000000</code> o <code>FFFFFF</code> , o una cadena como <code>black</code> o <code>white</code> . Si no especifica la URL de una imagen, el procesador utilizará la <code>defaultColor</code> como fondo. Si no especifica a una <code>defaultColor</code> , el procesador usa por defecto el color negro.

Cambiar una configuración en tiempo de ejecución

Puede cambiar una configuración de `VideoFxProcessor` en tiempo de ejecución mediante el parámetro `videoFxProcessor.setEffectConfig`. En el siguiente ejemplo se muestra cómo activar la sustitución del fondo y desactivar el desenfoque del fondo.

Note

Solo puede especificar un tipo de reemplazo de fondo a la vez. Debe especificar un valor para `backgroundImageURL` o `defaultColor`, pero no ambos.

```
videoFxConfig.backgroundBlur.isEnabled = false;
videoFxConfig.backgroundReplacement.isEnabled = true;
try {
    await videoFxProcessor.setEffectConfig(videoFxConfig);
} catch(error) {
    logger.error(error.toString())
}
```

Si `setEffectConfig` produce una excepción, la configuración anterior permanece en vigor. `setEffectConfig` lanza excepciones en condiciones similares a las que provoca que `VideoFxProcessor.create` genere excepciones.

En el siguiente ejemplo se muestra cómo cambiar una imagen de fondo mientras se reproduce el video.

```
videoFxConfig.backgroundReplacement.backgroundImageURL = "https://my-domain.com/my-  
other-image.jpg";
try {
    await videoFxProcessor.setEffectConfig(videoFxConfig);
} catch(error) {
    logger.error(error.toString())
}
```

Creación del objeto `VideoTransformDevice` para Amazon Chime SDK

En el ejemplo siguiente se muestra cómo crear un objeto `VideoTransformDevice` y un objeto `VideoFxProcessor`.

```
// assuming that logger and videoInputDevice have already been set
const videoTransformDevice = new DefaultVideoTransformDevice(
    logger,
    videoInputDevice,
    [videoFxProcessor]
);
```

Inicio de la entrada de video para Amazon Chime SDK

En el siguiente ejemplo se muestra cómo usar el objeto `VideoTransformDevice` para iniciar la entrada de video.

```
// assuming that meetingSession has already been created
```

```
await meetingSession.audioVideo.startVideoInput(videoTransformDevice);
meetingSession.audioVideo.start();
meetingSession.audioVideo.startLocalVideoTile();
```

Ajuste de la utilización de recursos de Amazon Chime SDK

Al crear el `VideoFxProcessor`, puede proporcionar el parámetro opcional `processingBudgetPerFrame` y controlar la cantidad de CPU y GPU que utilizan los filtros.

```
let videoFxProcessor: VideoFxProcessor | undefined = undefined;
const processingBudgetPerFrame = 50;
try {
  videoFxProcessor = await VideoFxProcessor.create(logger, videoFxConfig,
    processingBudgetPerFrame);
} catch (error) {
  logger.warn(error.toString());
}
```

`VideoFxProcessor` requiere tiempo para procesar un fotograma. La cantidad de tiempo depende del dispositivo, del navegador y de cualquier otra cosa que se esté ejecutando en el navegador o en el dispositivo. El procesador utiliza el concepto de presupuesto para determinar la cantidad de tiempo que se utiliza para procesar y renderizar cada fotograma.

El tiempo de procesamiento se expresa en milisegundos. Como ejemplo de cómo usar un presupuesto, 1 segundo tiene 1000 ms. Con una captura de video de 15 fotogramas por segundo, el presupuesto total es de $1000 \text{ ms} / 15 \text{ fps} = 66 \text{ ms}$. Puede establecer un presupuesto del 50 %, o 33 ms, proporcionando el valor 50 del parámetro `processingBudgetPerFrame`, como se muestra en el ejemplo anterior.

A continuación, `VideoFxProcessor` intenta procesar los fotogramas dentro del presupuesto especificado. Si el procesamiento supera el presupuesto, el procesador reduce la calidad visual para mantenerse dentro del presupuesto. El procesador sigue reduciendo la calidad visual al mínimo, momento en el que deja de reducirse. Esta duración del procesamiento se mide continuamente, por lo que si hay más recursos disponibles (por ejemplo, si se cierra otra aplicación y se libera la CPU), el procesador vuelve a aumentar la calidad visual hasta que se ajuste al presupuesto o se alcance la máxima calidad visual.

Si no especifica un valor para `processingBudgetPerFrame`, el valor `VideoFxProcessor` predeterminado es 50.

Ejemplo de filtros de fondo para Amazon Chime SDK

El siguiente ejemplo muestra cómo implementar los filtros.

```
import {
  VideoFxConfig,
  VideoFxTypeConversion,
  VideoTransformDevice,
  DefaultVideoTransformDevice,
  Logger,
  VideoFxProcessor,
  MeetingSession
} from 'amazon-chime-sdk-js';

let videoTransformDevice: VideoTransformDevice | undefined = undefined;
let videoFxProcessor: VideoFxProcessor | undefined = undefined;

const videoFxConfig: VideoFxConfig = {
  backgroundBlur: {
    isEnabled: false,
    strength: "medium"
  },
  backgroundReplacement: {
    isEnabled: false,
    backgroundImageURL: 'space.jpg',
    defaultColor: undefined,
  }
}

export const addEffectsToMeeting = async (videoInputDevice: MediaDeviceInfo,
  meetingSession: MeetingSession, logger: Logger): Promise<void> => {
  try {
    videoFxProcessor = await VideoFxProcessor.create(logger, videoFxConfig);
  } catch (error) {
    logger.error(error.toString());
    return;
  }

  videoTransformDevice = new DefaultVideoTransformDevice(
    logger,
    videoInputDevice,
    [videoFxProcessor]
  );
};
```

```
    await meetingSession.audioVideo.startVideoInput(videoTransformDevice);
  }

export const enableReplacement = async (logger: Logger) => {
  videoFxConfig.backgroundBlur.isEnabled = false;
  videoFxConfig.backgroundReplacement.isEnabled = true;
  await updateVideoFxConfig(videoFxConfig, logger);
}

export const enableBlur = async (logger: Logger) => {
  videoFxConfig.backgroundReplacement.isEnabled = false;
  videoFxConfig.backgroundBlur.isEnabled = true;
  await updateVideoFxConfig(videoFxConfig, logger);
}

export const pauseEffects = async (logger: Logger) => {
  videoFxConfig.backgroundReplacement.isEnabled = false;
  videoFxConfig.backgroundBlur.isEnabled = false;
  await updateVideoFxConfig(videoFxConfig, logger);
}

export const setReplacementImage = async (newImageUrl: string, logger: Logger) => {
  videoFxConfig.backgroundReplacement.backgroundImageURL = newImageUrl;
  videoFxConfig.backgroundReplacement.defaultColor = undefined;
  await updateVideoFxConfig(videoFxConfig, logger);
}

export const setReplacementDefaultColor = async (newHexColor: string, logger: Logger)
=> {
  videoFxConfig.backgroundReplacement.defaultColor = newHexColor;
  videoFxConfig.backgroundReplacement.backgroundImageURL = undefined;
  await updateVideoFxConfig(videoFxConfig, logger);
}

export const setBlurStrength = async (newStrength: number, logger: Logger) => {
  videoFxConfig.backgroundBlur.strength =
    VideoFxTypeConversion.useBackgroundBlurStrengthType(newStrength);
  await updateVideoFxConfig(videoFxConfig, logger);
}

export const updateVideoFxConfig = async (config: VideoFxConfig, logger: Logger) => {
```



```
    try {
      await videoFxProcessor.setEffectConfig(videoFxConfig);
    } catch (error) {
      logger.error(error.toString())
    }
  }

export const turnOffEffects = () => {
  const innerDevice = await videoTransformDevice?.intrinsicDevice();
  await videoTransformDevice?.stop();
  videoTransformDevice = undefined;
  videoFxProcessor = undefined;
  await meetingSession.audioVideo.startVideoInput(innerDevice);
}
```

Uso de la biblioteca de clientes de Amazon Chime SDK para Windows

Actualmente, encontrará la biblioteca de clientes del SDK de Amazon Chime para Windows, escrita en C++, en GitHub Vaya a. <https://github.com/aws/amazon-chime-sdk-cpp>

Preguntas frecuentes sobre Amazon Chime SDK

En los temas de las siguientes secciones, se brindan respuestas a las preguntas frecuentes sobre Amazon Chime SDK. Amplíelos para obtener más información.

Temas

- [Reunión FAQs](#)
- [Canal de medios FAQs](#)
- [Audio PSTN FAQs](#)

Reunión FAQs

Temas

- [Asistentes](#)
- [Cifrado y seguridad](#)
- [Audio/video](#)
- [Transcripción en directo](#)
- [Cuotas de servicio](#)
- [Migración de espacio de nombres](#)
- [Supervisión](#)
- [Registro](#)
- [Mensajes de error](#)

Asistentes

¿Quién puede unirse a una reunión de Amazon Chime SDK?

Solo se unen los asistentes que tengan un token de unión obligatorio. Cuando usas [CreateAttendeeBatchCreateAttendeeCreateMeetingWithAttendees](#) APIs, o creas fichas de unión que pasas a los clientes y les permites unirse a las reuniones. Los tokens generados por ellos APIs son autenticados por el servicio, lo que otorga permiso para unirse a la reunión.

 Note

El SDK de Amazon Chime no crea reuniones IDs ni se unen a ellas URLs para los asistentes a las mismas.

¿Cuáles son las cuotas de asistentes a las reuniones?

Los cupos de asistentes son por reunión. Amazon Chime SDK admite 250 asistentes en una sesión estándar y 100 asistentes en una sesión de alta definición. Si necesita más asistentes, considere la posibilidad de utilizar la replicación multimedia. Esto permite hasta 10 000 asistentes tras solicitar un aumento del límite a través de la [consola del Centro de soporte de AWS](#). Para obtener más información sobre la replicación multimedia, consulte [Uso de la replicación de contenido multimedia para reuniones de Amazon Chime SDK](#) anteriormente en esta guía.

¿Se me cobrará si no hay asistentes a una reunión?

No. Amazon Chime SDK solo le cobra cuando los asistentes se unen a una reunión. Además, las reuniones finalizan automáticamente 5 minutos después de que el último asistente activo abandone la reunión.

¿Cuál es la diferencia entre los eventos de reuniones `AttendeeDeleted`, `AttendeeLeft` y `AttendeeDropped`?

`AttendeeLeft` se activa cuando un asistente decide abandonar una reunión. `AttendeeDropped` se activa cuando un asistente se desconecta de una reunión, normalmente debido a problemas de red. `AttendeeDeleted` se activa cuando se llama a la API [DeleteAttendee](#).

`AttendeeLeft` también se activa cuando:

- Cuando se llama a la API `DeleteAttendee` desde el controlador de reuniones del lado del servidor, junto con `AttendeeDeleted`.
- Tu cliente llama a la `meetingSession.audioVideo.Stop` API desde la [biblioteca de clientes JavaScript](#), la correspondiente APIs en [iOS](#) y [Android](#) SDKs, o cuando finaliza una reunión.

Para obtener más información sobre los eventos de reuniones, consulte [Descripción de los eventos de ciclo de vida de reuniones de Amazon Chime SDK](#) anteriormente en esta guía.

¿Cuánto tiempo duran las reuniones si los asistentes se unen pero se van debido a una mala conexión y nadie termina la reunión?

Las reuniones finalizan automáticamente cuando:

- La duración de la reunión supera las 24 horas.
- La reunión es una réplica de una reunión y finaliza la reunión principal.
- En una reunión que no sea una réplica, ningún asistente se conecta durante cinco minutos continuos.

¿Cuánto tiempo intentará reconectarse Amazon Chime SDK con un asistente?

De forma predeterminada, la [biblioteca de clientes del SDK de Amazon Chime JavaScript intenta volver a conectarse durante](#) dos minutos, tal y como se especifica en `MeetingSessionConfiguration` el evento de la reunión. Además, Amazon Chime SDK envía un evento de `AttendeeDropped` si el asistente sale de la reunión y no se vuelve a conectar a la sesión.

Para obtener más información sobre los eventos de reuniones, consulte [Supervisión](#) posteriormente en esta guía.

Cifrado y seguridad

¿El SDK de Amazon Chime admite el cifrado de 256 bits end-to-end AWS ?

Sí. Todos los elementos multimedia están cifrados en tránsito y fluyen a través del servicio. El contenido multimedia se cifra entre los clientes y la instancia multimedia específica que aloja la reunión. La instancia multimedia descifra el audio para mezclarlo y, a continuación, cifra el audio mezclado para su transmisión al cliente. Si el contenido multimedia se graba mediante una captura multimedia, el contenido multimedia se cifra entre la instancia multimedia y la instancia de captura.

Audio/video

Temas

- [General](#)
- [Códecs y transmisión simultánea](#)
- [Reducción de eco](#)
- [Supresión de ruido](#)

- [Desenfoque de fondo](#)
- [Uso compartido de pantalla](#)

General

¿Amazon Chime SDK detiene el video cuando está en segundo plano?

No. Sin embargo, las transmisiones de video pueden pausarse cuando el ancho de banda es limitado.

¿Cómo se priorizan las transmisiones de video y los mosaicos durante las reuniones? ¿Se puede detener una transmisión de video específica durante una reunión?

Puede controlar mediante programación las transmisiones de video a las que se suscribe cada cliente. Esto le permite implementar lógicas como “presentador siempre visible” o “host de la reunión siempre visible” en una pantalla paginada. Si un cliente tiene recursos limitados, puede desactivar las transmisiones de menor prioridad. Para obtener más información, consulte la [Guía del usuario para conocer la política de enlaces de descarga basada en prioridades en](#). GitHub

Códecs y transmisión simultánea

¿Qué códecs de video y audio son compatibles?

Códecs de video

H.264,, y VP8. VP9 AV1

Códecs de audio

Opus, 16 kHz, 48 kHz y 48 kHz estéreo.

¿Cómo admite Amazon Chime SDK varias resoluciones?

Admitimos la transmisión simultánea de vídeo con H.264 VP8 y la codificación de vídeo escalable con. VP9 La [biblioteca de clientes del SDK de Amazon Chime JavaScript le permite especificar las](#) preferencias de códecs para el envío de vídeo. Las bibliotecas de clientes para iOS y Android seleccionan automáticamente el códec para usted en función de las capacidades del dispositivo. Para obtener más información sobre los códecs de video, consulte [Configuración de códecs de video para reuniones de Amazon Chime SDK](#) anteriormente en esta guía. Para obtener más información sobre la transmisión simultánea adaptativa y las diferentes políticas, consulte [Video](#) Simulcast on. GitHub

Reducción de eco

¿Puedo aplicar la reducción del eco de forma selectiva a determinados asistentes a una reunión?

No. La reducción del eco está activada a nivel de reunión para todos los asistentes al llamar al [CreateMeeting](#) o [CreateMeetingWithAttendees](#) APIs. Para obtener más información sobre el uso de la reducción de eco, consulta [Cómo añadir la reducción de eco a tu aplicación](#) y [Activar el enfoque por voz con la reducción de eco](#), ambas activadas GitHub.

Supresión de ruido

¿Qué proveedor de supresión de ruido utiliza Amazon Chime SDK?

Usamos Amazon Voice Focus, una tecnología de supresión de ruido creada por AWS. Para obtener más información sobre Amazon Voice Focus, consulte [Descripción de VoiceFocus del servicio de audio PTSN de Amazon Chime SDK](#) y [Configuración para Amazon Voice Focus](#), en apartados anteriores de esta guía.

¿Quién puede activar y desactivar la supresión de ruido?

En función de cómo se codifique la solución, los asistentes a la reunión suelen activar o desactivar la supresión de ruido. Las bibliotecas cliente de Amazon Chime SDK exponen los controles programáticos para la supresión del ruido y usted decide cómo implementarlos. Por ejemplo, puede proporcionar un botón de alternancia o una configuración de aplicación para controlar la supresión del ruido. Para obtener más información, consulta [Amazon Voice Focus](#) on GitHub.

Desenfoque de fondo

¿Cuánta CPU utiliza el desenfoque del fondo?

Tenemos algoritmos v1 y v2. El algoritmo v1 tiene cuatro opciones basadas en el uso de la CPU (del 10 % al 40 %). De hecho, el algoritmo v2 considera que una cantidad de desenfoque es alta, media o baja. La [demostración basada en el JavaScript navegador](#) GitHub proporciona un ejemplo práctico.

Uso compartido de pantalla

¿Cuál es la resolución de pantalla compartida en los clientes web?

Para un JavaScript cliente, el navegador proporciona los marcos de pantalla para la biblioteca del cliente. La resolución es la resolución nativa de la pantalla compartida, limitada a la resolución máxima admitida por la reunión. Puede establecer velocidades de fotogramas, pero recuerde que las velocidades de fotogramas más altas aumentan la carga de la CPU.

También puede elegir un códec para compartir. En las reuniones de definición estándar, la resolución es de 1080p y se codifica a 1,5 Mbps. En las reuniones de alta definición, la resolución está codificada en 4K a 2,5 Mbps.

¿Por qué no puedo compartir mi pantalla en el navegador de un dispositivo móvil?

Los navegadores de dispositivos móviles no admiten la captura ni el uso compartido de la pantalla. Necesitas usar [iOS](#) o [SDKs Android](#) GitHub para desarrollar una aplicación que permita compartir pantalla. Para obtener más información, consulta los siguientes temas en GitHub:

- [Compartir contenido \(JavaScript\)](#).
- [Content Share \(iOS\)](#).
- [Content Share \(Android\)](#)

Transcripción en directo

¿Cómo puedo ocultar la PII de las transcripciones?

Utilice Amazon Transcribe para ocultar la información de identificación personal. Cuando utiliza la API [StartMeetingTranscription](#) para transcribir una reunión, puede especificar el tipo de ocultación del contenido y las distintas entidades de PII que desea ocultar.

Note

Debido a la naturaleza predictiva del machine learning, es posible que Amazon Transcribe no identifique ni elimine todos los casos de datos confidenciales y es posible que no cumpla las leyes de privacidad médica como la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros Médicos de 1996 (en su nombre original en inglés, U.S. Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 o HIPAA). Para obtener más información, consulte [Redacción o identificación de información de identificación personal](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Transcribe.

¿Puedo hacer un seguimiento de cuándo comienza o termina la transcripción durante una reunión?

Sí. Si se suscribe a `transcribeEvent`, todos los clientes recibirán ese evento y podrá mostrarlo en su cliente a los usuarios finales. Para más información, consulte [Descripción de los eventos de transcripción en vivo de Amazon Chime SDK](#) en apartados anteriores de esta guía.

En el siguiente ejemplo se muestra una forma de suscribirse a `transcribeEvent`.

```
useEffect(() => {
    if (audioVideo) {

        audioVideo.transcriptionController?.subscribeToTranscriptEvent((transcriptEvent) => {
            setTranscripts(transcriptEvent);
        });
    }
}, [audioVideo]);
```

Para más información sobre el uso de `transcribeEvent`, consulte [Descripción de los eventos de transcripción en vivo de Amazon Chime SDK](#) en apartados anteriores de esta guía.

¿Cómo puedo filtrar las blasfemias?

Utilice Amazon Transcribe para crear vocabularios y filtros de vocabulario personalizados y, cuando llame a la API [StartMeetingTranscription](#), proporcione valores de `VocabularyFilterName` y `VocabularyFilterMethod` para enmascarar las palabras no deseadas. Para obtener más información, consulte [Vocabularios personalizados](#) y [Creación de un filtro de vocabulario](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Transcribe.

¿Qué idiomas admite la transcripción en directo de las reuniones?

Para la transcripción en directo en tiempo real, Amazon Transcribe admite:

- Chino simplificado (zh-CN)
- Inglés (Australia) (en-AU)
- Inglés británico (en-GB)
- Inglés (EE. UU.) (en-EE. UU.)
- Francés de Francia (fr-FR) y canadiense (fr-CA)
- Alemán (de-DE)
- Hindi (hi-IN)
- Italiano (it-IT)
- Japonés (ja-JP)
- Coreano (ko-KR)
- Portugués (Brasil) (pt-BR)

- Español (EE.UU.) (es-US)
- Tailandés (th-TH)

Para obtener más información sobre los idiomas disponibles para la transcripción en tiempo real o por lotes, consulte [Idiomas compatibles y características específicas de cada idioma](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Transcribe.

Cuotas de servicio

He actualizado una cuota en US-EAST-1 (Norte de Virginia). ¿La actualización solo se aplica al punto de conexión de EE. UU. EAST?

Sí. Las Service Quotas se calculan por punto de conexión de la API. Al cambiar a otro punto de conexión de API diferente, se aplican los límites predeterminados.

Migración de espacio de nombres

¿Dónde puedo encontrar información sobre la migración del espacio de nombres chime al espacio de nombres chimesdk?

Consulte los siguientes temas de esta guía:

- [Migración desde el espacio de nombres de Amazon Chime.](#)
- [Migración al espacio de nombres Meetings de Amazon Chime SDK.](#)
- [Migración al espacio de nombres Identity de Amazon Chime SDK.](#)
- [Migración al espacio de nombres Voice de Amazon Chime SDK.](#)

¿Los CloudWatch eventos del SDK de Amazon Chime solo están disponibles en puntos de enlace y espacios de nombres dedicados?

Sí. Para usar los eventos, debe migrar del espacio de nombres chime al espacio de nombres chimesdk. Para obtener más información, consulte los siguientes temas de esta guía:

- [Migración desde el espacio de nombres de Amazon Chime.](#)
- [Migración al espacio de nombres Meetings de Amazon Chime SDK.](#)
- [Migración al espacio de nombres Identity de Amazon Chime SDK.](#)
- [Migración al espacio de nombres Voice de Amazon Chime SDK.](#)

Supervisión

¿Cómo se hace un seguimiento de los datos de las reuniones, como las fechas, las horas, la duración de las llamadas y los asistentes?

Enviamos las reuniones y los eventos a los asistentes a través de Amazon EventBridge, Amazon SNS o Amazon SQS. Los eventos contienen información como las horas de inicio y finalización de las reuniones y las acciones de los asistentes para unirse, dejar o abandonar la reunión. Para obtener más información sobre los eventos de reunión y cómo usarlos, consulte los siguientes temas:

- [Descripción de las notificaciones de evento de Amazon Chime SDK](#), en apartados anteriores de esta guía.
- Entrada de blog [Server-side logging and monitoring of Amazon Chime SDK events](#).
- Entrada de blog [Monitoring and troubleshooting with Amazon Chime SDK meeting events](#).
- [Eventos de reuniones](#) en GitHub

¿Qué CloudWatch métricas están disponibles?

Las métricas incluyen `AttendeeAuthorizationSuccess`, `AttendeeAuthorizationErrors` y `AttendeeAudioDrops`. Para obtener más información sobre las métricas, consulte [Descripción de CloudWatch las métricas de Amazon para las reuniones del SDK de Amazon Chime](#) en apartados anteriores de esta guía.

¿Cómo puedo crear un panel de control para el registro y la supervisión?

Amazon Chime SDK genera eventos de reuniones en función de los diferentes estados de los componentes de la aplicación cliente, como el audio, el video, el uso compartido de pantalla o las actividades de los asistentes. Puede escribir esos eventos en los CloudWatch registros y, a continuación, crear un panel a partir de esos registros. Puede incluir diferentes eventos, mensajes de error y códigos de estado para ayudar a obtener información de los datos.

El SDK de Amazon Chime también se integra con Amazon EventBridge, Amazon SQS y Amazon SNS para realizar un seguimiento de los eventos del lado del servidor, como las solicitudes de creación o eliminación de reuniones, los asistentes o los canales de contenido multimedia. Puede configurar reglas para filtrar los eventos que le interesen y escribir los eventos en los registros. CloudWatch

Para obtener más información sobre los eventos de las reuniones y su uso para crear paneles, consulte:

- [Eventos de reuniones activados](#) GitHub.
- [Descripción de los eventos de ciclo de vida de reuniones de Amazon Chime SDK](#), en apartados anteriores de esta guía.
- [Descripción de CloudWatch las métricas de Amazon para las reuniones del SDK de Amazon Chime](#), en apartados anteriores de esta guía.
- [Descripción de las notificaciones de evento de Amazon Chime SDK](#), en apartados anteriores de esta guía.

Para probarlo, siga las instrucciones de estas entradas del blog:

- [Server-side logging and monitoring of Amazon Chime SDK events](#).
- [Monitoring and troubleshooting with Amazon Chime SDK meeting events](#).

¿Cómo puedo controlar si las reuniones finalizan automáticamente o cuando se llama a la DeleteMeeting API?

Ambas formas de finalizar una reunión activan el evento MeetingFailed. Si no tienes un Cloud Trail o una EventBridge entrada para la [DeleteMeeting](#) API, puedes suponer que la reunión finalizó automáticamente.

Registro

¿Cómo habilito el registro de depuración de WebRTC en Google Chrome?

Ejecute el siguiente comando y las siguientes marcas: `chrome --enable-logging --vmodule=*/webrtc/*=1`. Esto activa INFO y el registro de VERBOSE para WebRTC. El registro resultante se llama `chrome_debug.log` y se guarda en el directorio de datos de usuario de Chrome.

¿Cómo habilitar el registro de depuración de WebRTC para Safari en macOS?

Siga estos pasos:

1. En Safari, seleccione Configuración.
2. Seleccione Opciones avanzadas y, a continuación, seleccione Mostrar características para desarrolladores web.

El menú Desarrollar aparece en el navegador.

3. En el menú Desarrollar, selecciona Mostrar JavaScript consola.

4. En la JavaScript consola, selecciona Configuración y, a continuación, activa el registro de WebRTC. Puede elegir el registro básico o detallado según sea necesario.

Mensajes de error

¿Cómo puedo solucionar el error «Sesión detenida, motivo: ICEGathering tiempo de espera»?

Haga lo siguiente:

- Asegúrese de que la salida del puerto UDP 3478 en el rango de IP 99.77.128.0/18 esté habilitada. Para más información, consulte [Configuración de la red para reuniones de Amazon Chime SDK](#) en apartados anteriores de esta guía.
- Asegúrese de que una extensión de navegador antivirus no impida que se carguen los recursos. El UDP 3478 es para TURN y debe desbloquearse en el lado del usuario final, ya sea en los firewalls de los ordenadores locales o en el firewall de la red corporativa.
- El reintento de conexión vuelve a TLS a través del puerto 443, así que asegúrese de que el dominio o la subred no estén bloqueados.

¿Qué significa el mensaje “Error: Invalid capture pipeline ARN”?

Este error suele producirse cuando el servicio no puede resolver el ARN de una canalización multimedia. Asegúrese de que el ARN pertenezca a una canalización multimedia y no a una reunión. `MediaPipelineArn` forma parte de la respuesta de la API [CreateMediaCapturePipeline](#).

¿Qué significa el error `AudioJoinedFromAnotherDevice` «» y cómo lo puedo evitar?

Este error se produce cuando el mismo asistente se une desde dos dispositivos. El error se devuelve en el atributo `meetingErrorMessage` de un evento `meetingFailed`. Para evitarlo, asegúrese de que cada asistente tenga una respuesta única `ExternalUserId` y asegúrese de no utilizar la misma respuesta de los asistentes en la [CreateAttendee](#) reunión o [CreateMeetingWithAttendees](#) APIs en dos o más reuniones simultáneamente. [BatchCreateAttendee](#)

¿Cómo puedo resolver el error “Forbidden: Not authorized to call Chime SDK with Account Id 111122223333”?

Está llamando a una API de Amazon Chime obsoleta. Para solucionar el problema, migre al espacio de nombres de Amazon Chime SDK. Para obtener más información, consulte estos temas tratados anteriormente en esta guía:

- [Migración desde el espacio de nombres de Amazon Chime.](#)
- [Migración al espacio de nombres Meetings de Amazon Chime SDK.](#)
- [Migración al espacio de nombres Identity de Amazon Chime SDK.](#)
- [Migración al espacio de nombres Voice de Amazon Chime SDK.](#)

¿Cómo puedo resolver el error “Forbidden: Account Id 111122223333 is not authorized to call deprecated Amazon Chime SDK API on the chime endpoint”?

Está llamando a una API de Amazon Chime obsoleta. Para solucionar el problema, migre al espacio de nombres de Amazon Chime SDK. Para obtener más información, consulte estos temas tratados anteriormente en esta guía:

- [Migración desde el espacio de nombres de Amazon Chime.](#)
- [Migración al espacio de nombres Meetings de Amazon Chime SDK.](#)
- [Migración al espacio de nombres Identity de Amazon Chime SDK.](#)
- [Migración al espacio de nombres Voice de Amazon Chime SDK.](#)

En el caso de los canales multimedia, ¿cómo puedo solucionar el error “Runtime error: problem contacting Chime: Client request token exists without active resources, please re-generate client request token”?

El token de solicitud del cliente es un identificador único que hace que las solicitudes de API sean idempotentes. Este error se produce cuando el token está asociado a una canalización multimedia inactiva. Para solucionar el problema, genere un nuevo token único y envíelo junto con la solicitud de API.

Canal de medios FAQs

¿Qué formato utiliza la captura multimedia para los segmentos de 5 segundos?

La captura de contenido multimedia utiliza el MP4 formato. Esto incluye segmentos de 5 segundos y archivos combinados de grabación y composición.

¿Cómo elimino los asistentes creados por los canales de captura de contenido multimedia?

Para eliminar a los asistentes a la captura de contenido multimedia, puede finalizar la canalización o llamar a la API [DeleteMediaCapturePipeline](#).

¿La grabación se realiza en la nube o de forma local?

Las canalizaciones de captura multimedia graban directamente en el bucket de Amazon S3. La captura multimedia no impone ningún requisito de ancho de banda o conectividad a los clientes.

¿Dónde podemos crear capturas multimedia en relación con las reuniones?

Para elegir una región para crear capturas multimedia, primero elija un punto de conexión de API entre las regiones disponibles del plano de control de reuniones. A continuación, cree el proceso de reunión y captura de contenido multimedia en esa región. La captura de contenido multimedia puede grabarse en un bucket de Amazon S3 de su cuenta en cualquier región multimedia de Amazon Chime SDK. Para obtener más información sobre las regiones y los puntos de conexión disponibles, el plano de control de la canalización de contenido multimedia y las regiones multimedia, consulte la sección [Regiones de AWS disponibles para Amazon Chime SDK](#) en un apartado anterior de esta guía y los [Puntos de conexión y cuotas de Amazon Chime SDK](#) en la Guía de referencia de AWS .

¿La captura multimedia graba los 250 videos de los asistentes a una reunión?

No. Una canalización solo captura las primeras 25 transmisiones de video.

¿Puedo dejar de grabar mientras continúa una reunión?

Puede crear un mecanismo para llamar a la API [DeleteMediaCapturePipeline](#) después de un número determinado de minutos. Por ejemplo, puede crear una función escalonada que se inicie cuando comience la captura multimedia y tenga un tiempo de espera predeterminado.

¿Puedo dejar de grabar mientras continúa una reunión?

Puede llamar a la API [DeleteMediaCapturePipeline](#) para finalizar las grabaciones o puede llamar a la API [DeleteMeeting](#) cuando esté previsto que finalice la reunión. Durante una reunión, si el asistente de captura multimedia es el único asistente que queda, la reunión finaliza automáticamente transcurridos 5 minutos.

Audio PSTN FAQs

¿Se puede utilizar el audio PSTN para enrutar las llamadas entrantes de números no estadounidenses a los conectores de voz?

No. No puede enrutar un número que no sea estadounidense a un conector de voz mediante el audio PSTN.

Cuando los asistentes se conectan mediante audio PSTN, ¿es posible moverlos de la reunión actual a una nueva reunión?

Sí. En primer lugar, llame a la acción [Hangup](#) para el tramo relacionado con la reunión. Esto desconecta al asistente de la reunión sin interrumpir la llamada entrante. A continuación, llame a la acción [JoinChimeMeeting](#) para unir a los asistentes a la nueva reunión.

Historial de documento de la Guía para desarrolladores de Amazon Chime SDK

En la siguiente tabla se describen los cambios importantes efectuados en la Guía para desarrolladores de Amazon Chime antes de septiembre de 2019. Para obtener notificaciones sobre las actualizaciones de esta documentación, puedes suscribirte a una fuente RSS.

Cambio	Descripción	Fecha
Se eliminaron las llamadas inexpertas de Alexa	Debido a los cambios realizados por el equipo de Amazon Alexa, ya no puede añadir llamadas de Alexa a las aplicaciones multimedia SIP. Para obtener más información, consulte la página Alexa Smart Properties .	1 de abril de 2024
Nuevas regiones de reunión	Los desarrolladores ahora pueden usar varias regiones de reunión nuevas. Para obtener más información, consulte Regiones disponibles en esta guía y Puntos de conexión y cuotas de Amazon Chime SDK , en la Referencia general de AWS .	25 de septiembre de 2023
Mejora de la voz	Los desarrolladores ahora pueden habilitar la grabación de llamadas y almacenar las llamadas grabadas en un bucket de Amazon S3. Para obtener más información, consulte Descripción de la mejora de la voz en esta guía.	31 de agosto de 2023

Regiones actualizadas	Los desarrolladores que usan Amazon Chime SDK ahora pueden usar más regiones. Para obtener más información, consulte Regiones disponibles .	29 de agosto de 2023
Análisis de llamadas y análisis de voz	Los desarrolladores ahora pueden añadir capacidades de transcripción y análisis con poco código a sus soluciones. Para obtener más información, consulte Uso del análisis de llamadas de Amazon Chime SDK en esta guía.	27 de marzo de 2023
Biblioteca de clientes para Windows	Los desarrolladores ahora pueden usar la biblioteca cliente de Amazon Chime SDK para Windows, escrita en C++. Para obtener más información, consulte la Biblioteca de clientes de Amazon Chime SDK para Windows en esta guía.	2 de febrero de 2023
Regiones actualizadas	Los desarrolladores que usan Amazon Chime SDK ahora pueden usar más regiones. Para obtener más información, consulte Regiones disponibles .	18 de noviembre de 2022

[Biblioteca cliente de C++ en GitHub](#)

Los desarrolladores que utilizan Amazon Chime SDK Meetings ahora pueden realizar la integración con una biblioteca cliente de señalización de C++ instalada. GitHub Para obtener más información, consulte la sección [Integración con una biblioteca cliente](#).

19 de agosto de 2022

[Canalización de medios](#)

Los desarrolladores que utilizan Amazon Chime SDK Meetings ahora crean canalizaciones multimedia. A su vez, las canalizaciones multimedia están compuestas por canalizaciones de captura de contenido multimedia, canalizaciones de concatenación multimedia y canalizaciones de conectores activos. Para obtener más información, consulte [Creación de canales multimedia de Amazon Chime SDK](#).

18 de agosto de 2022

Canales elásticos

Los desarrolladores que usan Amazon Chime SDK Messaging ahora pueden usar canales elásticos en sus soluciones de chat. Los canales elásticos pueden alojar hasta 1 millón de usuarios. Para obtener más información, consulte [Uso de canales elásticos para organizar eventos en directo](#).

12 de agosto de 2022

Validación de direcciones de emergencia del 911

Los desarrolladores que utilizan Amazon Chime SDK Meetings pueden validar mediante programación las direcciones desde las que se originan las llamadas de emergencia. Para obtener más información, consulte [ValidateE911Address](#) en la referencia de la API de Amazon Chime. y [Validación de direcciones para llamadas de emergencia](#) en la Guía de administración del SDK de Amazon Chime.

11 de agosto de 2022

[Actualización de las etiquetas de reunión](#)

Los desarrolladores ahora pueden usar etiquetas de reunión en los espacios de nombres Chime y ChimeSDKMeetings. Para obtener más información, consulte [Migración al espacio de nombres Meetings de Amazon Chime SDK](#).

4 de agosto de 2022

[CallAndBridge acción para conectores de voz y grupos de conectores de voz](#)

Los desarrolladores que usen el servicio de audio de Amazon Chime SDK pueden usar la acción CallAndBridge para realizar llamadas salientes a enlaces troncales SIP configurados como conectores de voz o grupos de conectores de voz. Para obtener más información, consulte [CallAndBridge](#).

14 de julio de 2022

[AppKeys y Tenant IDs](#)

Los desarrolladores que utilizan Amazon Chime SDK Meetings ahora pueden usar AppKeys y TenantIDs para controlar el acceso a las sesiones multimedia de WebRTC desde las redes de sus clientes. Para obtener más información, consulte [Uso de AppKeys y inquilino IDs](#).

7 de julio de 2022

Connect API

Los desarrolladores que utilizan la mensajería del SDK de Amazon Chime ahora pueden utilizarla WebSockets para conectarse a servidores back-end y recibir mensajes para un `AppInstanceUser`. Para obtener más información, consulte [Uso de la API de conexión](#) y [Uso WebSockets para recibir mensajes](#).

6 de junio de 2022

Capacidades de los asistentes

Los desarrolladores ahora pueden usar las capacidades para controlar el acceso de los asistentes al audio, el video y el contenido durante las reuniones de Amazon Chime SDK. Para obtener más información, consulte [AttendeeCapabilities](#) en la referencia de la API del SDK de Amazon Chime.

2 de junio de 2022

[CloudWatch Métricas de Amazon](#)

Los desarrolladores ahora pueden aprovechar las métricas de servicio y uso en las que publica el SDK de Amazon Chime. CloudWatch Las métricas le permiten utilizar CloudWatch gráficos y paneles para supervisar el consumo de los servicios del SDK de Amazon Chime. Para obtener más información, consulta [CloudWatch las estadísticas de Amazon](#).

1 de junio de 2022

[Reducción de eco](#)

Los desarrolladores ahora pueden implementar la reducción del eco, que ayuda a evitar que los ecos (los sonidos del altavoz del usuario que son captados por el micrófono) regresen al audio de la reunión y detengan los debates. Para obtener más información, consulte [Uso de la reducción de eco](#).

23 de noviembre de 2021

Grabaciones de llamadas

Los desarrolladores ahora pueden implementar la grabación de audio en una o más partes de una llamada a una aplicación multimedia SIP de Amazon Chime SDK. Para obtener más información, consulte [Uso de la grabación de llamadas](#). Además, la acción `RecordAudio` ahora incluye nuevos parámetros, entre los que se incluyen `SilenceDurationInSeconds` y `RecordingTerminatorUsed`. Para obtener más información, consulte [RecordAudio](#).

28 de octubre de 2021

Desenfoco de fondo

Los desarrolladores ahora pueden añadir un desenfoque de fondo a sus aplicaciones de Amazon Chime SDK. Para más información, consulte [Uso del desenfoque de fondo](#).

21 de octubre de 2021

Política de IAM actualizada

Los desarrolladores ahora cuentan con una política de IAM actualizada que admite la transcripción en directo de las reuniones de Amazon Chime SDK. Para obtener más información, consulte [Creación de usuarios o roles de IAM con la política del SDK de Chime](#).

22 de septiembre de 2021

[Encabezados SIP](#)

Los desarrolladores ahora pueden enviar y recibir un User-To-User encabezado, un encabezado Diversion y encabezados SIP personalizados en sus AWS Lambda funciones. Para obtener más información, consulte [Uso de encabezados SIP](#).

13 de septiembre de 2021

[Reuniones de Amazon Chime SDK](#)

Los desarrolladores ahora pueden usar la transcripción en directo de Amazon Chime SDK. Para obtener más información, consulte [Uso de la transcripción en directo de Amazon Chime SDK](#).

11 de agosto de 2021

[Reuniones de Amazon Chime SDK](#)

Los desarrolladores ahora pueden crear canales multimedia. Para obtener más información, consulte [Creación de canalizaciones de captura multimedia de Amazon Chime SDK](#).

7 de julio de 2021

[Uso de aplicaciones multimedia a SIP con funciones AWS Lambda](#)

Se cambió el título de «SDK de funciones de Lambda» y se revisó el contenido de todos los temas para garantizar su precisión. CallAndBridge sección agregada. Para obtener más información, consulte [Uso del servicio de audio PSTN](#) y [CallAndBridge](#).

17 de junio de 2021

[SDK de funciones de Lambda](#)

Los desarrolladores pueden crear funciones de Lambda personalizadas para usarlas en las aplicaciones multimedia SIP de Amazon Chime SDK creadas por los administradores de Amazon Chime SDK. Para obtener más información, consulte [Uso del servicio de audio PSTN](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Chime.

17 de noviembre de 2020

[JavaScript SDK](#)

Los desarrolladores pueden utilizarlas JavaScript para crear aplicaciones del SDK de Amazon Chime. Para obtener más información, consulte [Uso del SDK de Amazon Chime JavaScript en la Guía para desarrolladores de Amazon Chime](#).

17 de noviembre de 2020

[Bibliotecas de clientes de Android e iOS](#)

Los desarrolladores pueden encontrar las bibliotecas cliente para Android, iOS y Windows en menos tiempo y con menos clics. Para obtener más información, consulte [Uso de la biblioteca cliente de Amazon Chime SDK para Android](#) y [Uso de la biblioteca cliente de Amazon Chime SDK para iOS](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Chime.

17 de noviembre de 2020

Sesiones de teléfono de proxy	Cree sesiones telefónicas de proxy para usarlas con los Amazon Chime SDK Voice Connectors. Para obtener más información, consulte Uso del SDK de Amazon Chime JavaScript en la Guía para desarrolladores de Amazon Chime .	7 de abril de 2020
Uso compartido de contenido de Amazon Chime SDK	Amazon Chime SDK permite compartir contenido. Para obtener más información, consulte la arquitectura Amazon Chime SDK en la Guía para desarrolladores de Amazon Chime.	31 de marzo de 2020
Amazon Chime SDKs para Android e iOS	Se lanza Amazon Chime SDKs para Android e iOS. Para obtener más información, consulte Integración con una biblioteca de clientes en la Guía para desarrolladores de Amazon Chime.	24 de marzo de 2020
Amazon Chime SDK	Se lanza Amazon Chime SDK. Para obtener más información, consulte Uso de Amazon Chime SDK en la Guía para desarrolladores de Amazon Chime.	20 de noviembre de 2019
Guía para desarrolladores de Amazon Chime	Se publica la guía para desarrolladores de Amazon Chime.	11 de septiembre de 2019

Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.