



Guía del usuario de

AWS Control Tower



AWS Control Tower: Guía del usuario de

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Las marcas comerciales y la imagen comercial de Amazon no se pueden utilizar en relación con ningún producto o servicio que no sea de Amazon, de ninguna manera que pueda causar confusión entre los clientes y que menosprecie o desacredite a Amazon. Todas las demás marcas registradas que no son propiedad de Amazon son propiedad de sus respectivos propietarios, que pueden o no estar afiliados, conectados o patrocinados por Amazon.

Table of Contents

¿Qué es AWS Control Tower?	1
Características	1
Cómo interactúa AWS Control Tower con otros servicios AWS	2
¿Es la primera vez que utiliza AWS Control Tower?	3
Funcionamiento	4
Estructura de una zona de aterrizaje de AWS Control Tower	4
Qué sucede cuando se configura una zona de aterrizaje	4
¿Qué son las cuentas compartidas?	5
Cómo funcionan los controles	6
Cómo funciona AWS Control Tower con StackSets	7
Terminología	9
Precios	13
Configuración	14
Inscríbase en AWS	14
Inscríbase en una Cuenta de AWS	14
Creación de un usuario con acceso administrativo	15
Siguiente paso	16
Introducción	17
Guía de inicio rápido	17
Comprobaciones previas al lanzamiento	19
Consideraciones para los AWS IAM Identity Center clientes (IAM Identity Center)	20
Configure su entorno dedicado a los controles	21
Introducción	22
Consideraciones sobre AWS Config	22
Proceso de implementación	22
Notas importantes	23
Introducción desde la consola	23
Expectativas para la configuración de la zona de aterrizaje	23
Paso 1: creación de direcciones de correo electrónico de cuentas compartidas	25
Paso 2. Configuración y lanzamiento de la zona de aterrizaje	26
Paso 3. Revisión y configuración de la zona de aterrizaje	35
Comience a usar APIs	36
Expectativas para la configuración de la zona de aterrizaje con APIs	37
Paso 1: configuración de la zona de aterrizaje	38

Paso 2: Lanza tu landing zone con la Torre de Control de AWS APIs	42
Identificación de la zona de aterrizaje	46
Actualización de la zona de aterrizaje	46
Restablecimiento de la zona de aterrizaje para resolver la desviación	48
Visualización de los detalles del archivo de manifiesto de la zona de aterrizaje	49
Visualización del estado de las operaciones de la zona de aterrizaje	52
Ejemplos: configure una zona de aterrizaje de la AWS Control Tower con APIs solo	55
Esquemas de zona de aterrizaje	62
Lanzamiento de una zona de aterrizaje mediante CloudFormation	86
Siguientes pasos	91
Limitaciones y cuotas	93
Limitaciones conocidas de AWS Control Tower	93
Solicitud de un aumento de cuota	95
Limitaciones de control	97
Búsqueda de controles y regiones disponibles	98
Limitaciones basadas en los servicios subyacentes AWS	98
Diferencias regionales	100
Guía de referencia de controles	102
Prácticas recomendadas para administradores	103
Explicación del acceso a los usuarios	103
Explicación del acceso a recursos	103
Explicación de los controles preventivos	104
Planificación de su zona de aterrizaje	105
Comparación de funcionalidad	106
Lanzamiento de AWS Control Tower en una organización existente	107
Lanzamiento de AWS Control Tower en una nueva organización	109
Mejores prácticas: configurar una landing AWS zone multicuenta	109
Alinéese con la guía sobre AWS múltiples cuentas	110
Directrices para configurar un entorno bien diseñado	111
Ejemplo de AWS Control Tower con una estructura completa de OU con varias cuentas	114
Acerca de la raíz	115
Consejos administrativos para la configuración de la zona de aterrizaje	115
Guía de migración a la versión 4.0 de Landing Zone	117
Cambios clave	117
Actualizaciones de AWS Config	120
Recomendaciones para la configuración de grupos, roles y políticas	123

Directrices sobre los recursos de AWS Control Tower	124
Cuándo iniciar sesión como usuario raíz	126
AWS Organizations orientación	127
Guía de IAM Identity Center	128
Directrices sobre el generador de cuentas	130
Guía sobre la suscripción a temas de SNS	131
Guía para claves de KMS	132
Actualizaciones de zonas de aterrizaje	133
Políticas para servicios basados en IA	136
Administración de actualizaciones de configuración	137
Acerca de las actualizaciones	139
Actualización de la zona de aterrizaje	140
Procedimiento de actualización estándar	140
Selección de una versión de zona de aterrizaje	141
Actualizaciones de cuentas, versiones de zona de aterrizaje y bases de referencia	142
Conservación de registros de seguimiento de cuentas	143
Resolución de desviaciones con Restablecer y Volver a registrar	145
Aprovisionamiento y actualización de cuentas mediante automatización	146
Automatización de tareas	148
AWS CloudShell y el AWS CLI	150
Obtén permisos de IAM para AWS CloudShell	151
Interactúa AWS Control Tower con AWS CloudShell	152
AWS CloudFormation recursos	155
AWS Control Tower y CloudFormation plantillas	155
Obtenga más información sobre CloudFormation	155
Personalización de la zona de aterrizaje	157
Personalización desde la consola de AWS Control Tower	157
Automatización de las personalizaciones fuera de la consola de AWS Control Tower	159
AWS Control Tower y LZA	159
Ventajas de las personalizaciones de AWS Control Tower (CfCT)	160
Ejemplos de CfCT adicionales	161
Información general sobre Personalizaciones de AWS Control Tower (CfCT)	162
Arquitectura	163
Costo	165
Servicios de componentes	165
AWS CodeCommit	166

AWS CodePipeline	166
AWS Key Management Service	166
AWS Lambda	167
Amazon Simple Notification Service	167
Amazon Simple Storage Service	167
Amazon Simple Queue Service	168
AWS Step Functions	168
AWS Almacén de parámetros de Systems Manager	168
Consideraciones sobre la implementación	168
Preparación para la implementación	168
Actualización de Personalizaciones de AWS Control Tower	170
Plantilla y código de origen	170
Código fuente	171
Implementación de CfCT	171
Requisitos previos	171
Pasos de implementación	171
Paso 1. Lanzar la pila	172
Paso 2. Crear un paquete personalizado	176
Actualización de la pila	176
Eliminación de un conjunto de pilas	177
Configuración de Amazon S3 como origen de configuración	178
Configurar GitHub como fuente de configuración	180
Prepara un GitHub repositorio	180
Crea la GitHub conexión	180
Despliega la pila CloudFormation	181
Métricas operativas	181
Guía de personalización de CfCT	182
Información general de la canalización de código	183
Definición de una configuración personalizada	185
OU raíz	192
OU anidada	193
Creación de personalizaciones propias	194
Actualizaciones de versión para el manifiesto de CfCT	202
Red	205
VPCs y AWS regiones en la Torre de Control de AWS	205
Información general sobre AWS Control Tower y VPCs	206

CIDR e interconexión para VPC y AWS Control Tower	207
AWS PrivateLink	209
Consideraciones	210
Creación de un punto de conexión de interfaz	210
Creación de una política de punto de conexión	210
Roles y permisos	212
Roles y cuentas	213
Creación de roles y cuentas	213
AWSControlTowerExecution papel	213
Condiciones opcionales para las relaciones de confianza del rol	215
Cómo AWS Control Tower agrega AWS Config reglas en cuentas y cuentas no administradas OUs	218
Roles mediante programación y relaciones de confianza para la cuenta de auditoría de AWS Control Tower	221
Aprovisionamiento automatizado de cuentas con roles de IAM	225
Administración de recursos	227
Configuración de las regiones	228
Configuración de las regiones de AWS Control Tower	229
Elusión de la gobernanza mixta al configurar regiones	231
Acerca de regiones registradas	233
Configuración del control de denegación de regiones	236
Consideraciones sobre el control de denegación de regiones de OU	237
Acerca de las cuentas de	238
Qué ocurre cuando AWS Control Tower crea una cuenta	238
Consideraciones a la hora de incorporar las cuentas de seguridad o de registro existentes	239
Acerca de las cuentas compartidas	240
Cuenta de administración	240
Cuenta del archivo de registro	240
Cuenta de auditoría	241
Recursos de cuentas compartidas	243
Recursos de cuentas de administración	243
Recursos de cuentas de archivo de registro	247
Recursos de cuentas de auditoría	250
Acerca de las cuentas de miembro	253
Interactúe con las cuentas de AWS Control Tower desde AWS Service Catalog	253
Creación y aprovisionamiento de una cuenta	254

Automatice el aprovisionamiento de cuentas en AWS Control Tower mediante Service Catalog APIs	255
Actualización del producto aprovisionado en Service Catalog	260
Anulación de la inscripción de una cuenta en Service Catalog	261
Aprovisionamiento y administración de cuentas	263
Permisos necesarios	263
Métodos de aprovisionamiento	264
Aprovisionamiento de cuentas en la consola	266
Visualización de las cuentas	267
Acerca de la inscripción de cuentas	268
Qué ocurre durante la inscripción de cuentas	269
Inscriba las cuentas existentes en VPCs	270
Inscriba cuentas con recursos AWS Config	271
Requisitos previos para la inscripción	271
Opción de inscripción automática	273
Inscripción desde la consola	275
Si la cuenta no cumple los requisitos previos	279
Añada manualmente el rol de IAM requerido a uno existente Cuenta de AWS e inscribalo ..	281
Inscribir cuentas que cuenten con AWS Config recursos existentes	284
Paso 1: Póngase en contacto con el servicio de asistencia para añadir cuentas a la lista de cuentas permitidas	286
Paso 2: creación de un nuevo rol de IAM en la cuenta de miembro	287
Paso 3: Identifique las AWS regiones con recursos preexistentes	288
Paso 4: Identifique las AWS regiones sin AWS Config recursos	288
Paso 5: Modifique los recursos existentes en cada AWS región	288
Paso 5a. AWS Config recursos de grabadora	289
Paso 5b. Modifique los recursos del canal de AWS Config entrega	289
Paso 5c. Modifique los recursos AWS Config de autorización de agregación	290
Paso 6: creación de recursos donde no existen, en regiones gobernadas por AWS Control Tower	291
Paso 7: registro de la OU en AWS Control Tower	292
Generador de cuentas	293
Permisos	293
Consideraciones sobre las cuentas	294
Actualización y migración de cuentas	294
Cambio de la dirección de correo electrónico de una cuenta inscrita	296

Cambio de nombre de una cuenta inscrita	297
Configuración de los ajustes de Amazon VPC	297
Anulación de la inscripción de una cuenta	299
Cierre de una cuenta	301
Recursos del generador de cuentas	302
Personalización del generador de cuentas (AFC)	305
Configuración para la personalización	307
Creación de una cuenta personalizada a partir de un esquema	314
Personalización de cuentas con AFC a medida que las inscribe	315
Adición de un esquema a una cuenta de AWS Control Tower	316
Actualización de un esquema	316
Eliminación de un esquema de una cuenta	317
Esquemas de socios	317
Consideraciones para las personalizaciones del generador de cuentas (AFC)	318
En caso de que se produzca un error de esquema	318
Personalizar su documento de política para los planes de AFC en función de CloudFormation	320
Permisos adicionales necesarios para crear un producto de Service Catalog basado en Terraform	321
Transición al tipo de producto externo	323
AWS Control Tower Account Factory para Terraform (AFT)	324
Requisitos previos	324
Información general de AFT	326
Implementación de AFT	329
Aprovisionamiento de una nueva cuenta	339
Varias solicitudes de cuenta	341
Actualización de una cuenta existente	341
Versiones admitidas	343
Habilitación de opciones de características	347
Recursos para AFT	351
Roles obligatorios	356
Servicios de componentes	359
Canalización de aprovisionamiento de cuentas de AFT	362
Personalizaciones de cuentas	365
VCS alternativo	372
Protección de datos	376

Eliminación de cuenta	377
Métricas operativas	379
Guía para solucionar problemas	380
Desviación	384
Detección de desviación	384
Visualización de la desviación	386
Resolución de desviaciones	386
Consideraciones sobre los análisis de desviación y políticas	388
Tipos de desviación que se deben resolver de inmediato	389
Cambios reparables en los recursos	390
Desviación y aprovisionamiento de nuevas cuentas	391
Tipos de desviaciones de gobernanza	391
Cuenta de miembro movida	393
Cuenta de miembro eliminada	395
Actualización no programada para SCP administrada	396
SCP desvinculada de OU administrada	397
OU fundamental eliminada	398
Desviación de control CSPM de Security Hub	399
Desviación de políticas de control	400
Acceso de confianza deshabilitado	401
Desviación de herencia en líneas de base habilitadas	402
Desviación de herencia en controles habilitados	403
EventBridge creación	404
Si administra recursos fuera de AWS Control Tower	405
Referencia a recursos fuera de AWS Control Tower	407
Cambio externo de los nombres de los recursos de AWS Control Tower	407
Eliminación de la OU de seguridad	408
Eliminación de una cuenta de la OU de seguridad	409
Cambios externos que se actualizan automáticamente	411
Organizations	414
Tutorial en vídeo	415
Temas	415
Ampliación del control a una organización existente	415
Vídeo: Habilite una zona de aterrizaje en la existente AWS Organizations	417
Consideraciones sobre IAM Identity Center y las organizaciones existentes	417
Acceso a otros servicios AWS	417

Anidado OUs	417
Tutorial en vídeo	418
Ampliación de una estructura de OU plana a una estructura de OU anidada	418
Comprobaciones previas del registro de la OU anidada	419
OUs Anidado y funciones	419
¿Qué ocurre durante el registro y la reinscripción de cuentas anidadas OUs y cuentas	420
Consideraciones para el registro de OU anidadas	420
Limitaciones de las OU anidadas	420
Anidado y conformidad OUs	421
OUs Anidados y a la deriva	421
Controles OUs y anidados	422
Anidado OUs y raíz	423
Registro de una OU para inscribir varias cuentas	424
Registro de una OU	425
Creación de una nueva OU	427
Eliminación de una UO	428
Causas frecuentes de error durante el registro o el nuevo registro	429
Actualización de organizaciones	432
¿Cuándo actualizar OUs las cuentas	432
Actualización de varias cuentas en una OU	433
Qué ocurre cuando se vuelve a registrar	433
Actualización de una sola cuenta	434
Servicios integrados	436
AWS Backup	436
CloudFormation	437
CloudTrail	437
CloudWatch	437
AWS Config	438
Integración de AWS Config en Control Tower Landing Zone 4.0	438
AWS Identity and Access Management	441
AWS Key Management Service	442
AWS Lambda	442
AWS Organizations	442
Consideraciones	443
Amazon S3	443
CSPM de Security Hub	443

AWS Service Catalog	444
Amazon SNS	444
Step Functions	445
Identity and Access Management	446
Autenticación	446
Control de acceso	449
IAM Identity Center y AWS Control Tower	449
Grupos de usuarios, roles y conjuntos de permisos	450
Cuestiones que debe saber acerca de las cuentas del IAM Identity Center y AWS Control Tower	451
Grupos de IAM Identity Center y AWS Control Tower	452
Información general sobre la administración de acceso a los recursos con IAM	456
Recursos y operaciones de AWS Control Tower	456
Acerca de la propiedad del recurso	457
Administración del acceso a los recursos	457
Especificación de elementos de la política: acciones, efectos y entidades principales	468
Especificación de las condiciones de una política	469
Prevención de ataques del suplente confuso	469
Políticas de IAM para AWS Control Tower	470
Permisos necesarios para utilizar la consola de AWS Control Tower	470
AWS ControlTowerAdmin rol	472
AWS ControlTowerServiceRolePolicy	473
AWS ControlTowerIdentityCenterManagementPolicy	474
AWS ControlTowerStackSetRole	474
AWS ControlTowerCloudTrailRolePolicy	475
AWS ControlTowerBlueprintAccess requisitos de función	477
AWSServiceRoleForAWSControlTorre	478
AWS ControlTowerAccountServiceRolePolicy	479
Políticas administradas para AWS Control Tower	479
Seguridad	491
Protección de los datos	491
Cifrado en reposo	493
Cifrado en tránsito	493
Restricción del acceso a contenido	493
Validación de la conformidad	494
Resiliencia	495

Seguridad de infraestructuras	495
Registro y supervisión	497
Acerca del inicio de sesión en AWS Control Tower	498
Política de bucket de S3	499
Información general de la monitorización	501
Registro de las acciones de AWS Control Tower con AWS CloudTrail	502
Información sobre la Torre de Control de AWS en CloudTrail	502
Ejemplo: entradas del archivo de registro de AWS Control Tower	505
Supervise los cambios en los recursos con AWS Config	506
Administración de los costos de Config	507
Vea los datos del AWS Config registrador de las cuentas inscritas	509
Solución de problemas AWS Config en AWS Control Tower	509
Eventos del ciclo de vida	511
CreateManagedAccount	514
UpdateManagedAccount	516
EnableGuardrail	517
DisableGuardrail	518
SetupLandingZone	520
UpdateLandingZone	522
RegisterOrganizationalUnit	524
DeregisterOrganizationalUnit	525
PrecheckOrganizationalUnit	526
EnableBaseline	528
ResetEnabledBaseline	530
UpdateEnabledBaseline	531
DisableBaseline	532
Notificaciones de usuario	534
Copia de seguridad	537
Requisitos previos	538
Habilitación de copias de seguridad	540
Primera parte: configuración de copias de seguridad para la zona de aterrizaje	540
Siguiendo parte: activar las copias de seguridad en OUs	542
Desactivación de copias de seguridad	544
Primer paso: activar las copias de seguridad OUs	544
Siguiendo paso: AWS Backup desactiva tu landing zone	545
Mover cuentas	545

Desviación de copias de seguridad	546
Recursos de Backup	547
Controles para AWS Backup	551
Retirada de una zona de aterrizaje	552
Información general del proceso de retirada	553
Cómo retirar una zona de aterrizaje	554
Retira tu landing zone con APIs	555
Tareas de limpieza manual necesarias después de la retirada	556
Recursos no eliminados durante la retirada	557
Eliminación de recursos de AWS Control Tower	560
¿Necesito retirarla en lugar de eliminarla?	561
Acerca de la eliminación de los recursos de AWS Control Tower	562
Eliminar SCPs	563
Eliminar y apilar StackSets	563
Eliminación de buckets de Amazon S3 en la cuenta del archivo de registro	564
Eliminación del producto y la cartera del generador de cuentas	565
Eliminación de los roles y políticas de AWS Control Tower	567
Ayuda con los recursos de AWS Control Tower	568
Configuración después de la retirada de una zona de aterrizaje	568
Tutoriales	571
Tutorial: Transición de ALZ a AWS Control Tower	571
Tutorial: Configuración de AWS Control Tower sin una VPC	571
Eliminación de la VPC de AWS Control Tower	572
Si lo desea, limpie el recurso de VPC de la cuenta	573
Creación de una cuenta en AWS Control Tower sin una VPC	573
Tutorial: Configure grupos de seguridad en AWS Control Tower con AWS Firewall Manager ...	574
Configure grupos de seguridad con AWS Firewall Manager	575
Resolución de problemas	576
Error de lanzamiento de Landing Zone	576
Fallo de actualización de la zona de aterrizaje con error de KMS	577
Error al actualizar la zona de aterrizaje	578
Error de zona de aterrizaje no actualizada	579
Error en el nuevo aprovisionamiento de cuentas	580
Error al inscribir una cuenta existente	581
No se puede actualizar una cuenta de Account Factory	581
Error: error que menciona AWS Config	583

Error: no se encontraron rutas de lanzamiento	585
Se ha recibido un error de permisos insuficientes	585
Los controles de detección no están teniendo efecto en las cuentas	586
Error de tasa superada devuelto por la AWS Organizations API	586
Error al mover una cuenta del generador de cuentas directamente de una zona de aterrizaje de AWS Control Tower a otra zona de aterrizaje de AWS Control Tower	587
AWS Support	589
Líneas de base	590
Tipos de referencia que se aplican a nivel de unidad organizativa	590
Tipos de referencia que se pueden aplicar a la cuenta compartida durante la configuración de la landing zone	592
Inscripción parcial	593
Comparación de la consola y la API	594
Habilitadas líneas de base y cuentas de miembros	595
Líneas de base y valores predeterminados de control de versiones	595
AWSControlTowerBaseline mesa	596
Ejemplos: registre una unidad organizativa de AWS Control Tower con APIs solo	602
Ejemplos de API de base referencia	604
DisableBaseline	604
EnableBaseline	605
GetBaseline	607
GetBaselineOperation	608
GetEnabledBaseline	608
ListBaselines	609
ListEnabledBaselines	611
ResetEnabledBaseline	616
UpdateEnabledBaseline	616
Información adicional	618
Tutoriales y laboratorios	618
Red	205
Seguridad, identidad y registro	619
Implementación de recursos y administración de cargas de trabajo	620
Trabajo con organizaciones y cuentas existentes	620
Automatización e integración	620
Migración de cargas de trabajo	621
Servicios de AWS relacionados	621

AWS Marketplace soluciones	622
Notas de la versión	623
Enero de 2026 - actualidad	623
La Torre de Control de AWS está disponible en la nube soberana europea	623
enero de 2025 - diciembre de 2025	624
Versión 4.0 de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower	624
AWS Control Tower añade 279 AWS Config controles adicionales a Control Catalog	626
AWS Control Tower disponible en la región Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	626
AWS Control Tower admite inscripción automática de cuentas	627
AWS Control Tower actualiza la versión de Python	628
AWS Control Tower reduce la desviación	628
AWS Control Tower admite IPv6 direcciones	628
Account Factory for Terraform versión 1.15.0 disponible	629
Se han actualizado los controles con tipos de instancias Nitro	629
AWS Control Tower disponible en la región de Asia-Pacífico (Taipei)	630
AWS Control Tower admite PrivateLink	630
Compatibilidad para marcos industriales adicionales, se han actualizado los metadatos	631
Controles vinculados a los servicios AWS Config	632
La vista de consola de controles habilitados proporciona una visibilidad centralizada	633
Account Factory for Terraform (AFT) admite nuevas configuraciones en la implementación	634
AWS Control Tower presenta informes a nivel de cuenta como referencia APIs	634
La Torre de Control de AWS está disponible en las regiones de AWS Asia Pacífico (Tailandia) y México (Central)	635
AWS Config Controles adicionales disponibles	635
Anule el registro y elimine acciones para OUs	636
Control Catalog admite IPv6 direcciones	636
Enero a diciembre de 2024	637
AWS Control Tower cFCT admite GitHub y RCPs	638
AWS Control Tower agrega controles preventivos con políticas declarativas	638
AWS Control Tower agrega opciones de planes prescriptivos de copia de seguridad	638
AWS Control Tower integra AWS Config los controles	639
AWS Control Tower mejora la administración de enlaces y agrega regiones de control proactivo	639
AWS Control Tower lanza políticas de control de recursos administrados	640
AWS Control Tower registra la desviación de políticas de control	641

Nueva API de ResetEnabledControl	641
El catálogo de control actualiza la API GetControl	641
AWS Control Tower AFT admite GitLab	642
La Torre de Control de AWS está disponible en la región de AWS Asia Pacífico (Malasia) ..	642
AWS Control Tower admite hasta 1000 cuentas por OU	643
AWS Control Tower añade una selección de versiones de zona de aterrizaje	643
API de control descriptiva disponible, acceso ampliado a regiones y controles	644
AWS Control Tower admite AFT y CfCT en regiones de inscripción	645
AWS Control Tower añade la API ListLandingZoneOperations	645
AWS Control Tower admite hasta 100 operaciones de control simultáneas	646
La Torre de Control de AWS está disponible en el oeste de AWS Canadá (Calgary)	646
AWS Control Tower admite ajustes de cuotas de autoservicio	648
AWS Control Tower publica la Guía de referencia de controles	648
AWS Control Tower actualiza y cambia el nombre de dos controles proactivos	648
Los controles obsoletos ya no están disponibles	649
AWS Control Tower admite el etiquetado de EnabledControl recursos en CloudFormation	649
AWS Control Tower admite el registro y APIs la configuración de unidades organizativas con líneas base	650
De enero a diciembre de 2023	651
Transición a un nuevo tipo de producto AWS Service Catalog externo (fase 3)	652
Zona de aterrizaje de AWS Control Tower, versión 3.3	653
Transición a un nuevo tipo de producto AWS Service Catalog externo (fase 2)	654
AWS Control Tower anuncia controles para ayudar a la soberanía digital	654
Zona de aterrizaje de AWS Control Tower APIs	658
Etiquetado de controles de AWS Control Tower APIs	658
La Torre de Control de AWS está disponible en AWS Asia Pacífico (Melbourne)	659
Transición a un nuevo tipo de producto AWS Service Catalog externo (fase 1)	659
AWS Control Tower agrega nueva API de control	659
AWS Control Tower agrega nuevos controles	660
AWS Control Tower detecta desviación de acceso de confianza	660
AWS Control Tower está disponible en cuatro versiones adicionales Regiones de AWS	661
La Torre de Control de AWS está disponible en AWS Israel (Tel Aviv)	661
AWS Control Tower agrega 28 nuevos controles proactivos	661
AWS Control Tower descarta dos controles	661
Zona de aterrizaje de AWS Control Tower, versión 3.2	662

AWS Control Tower agrega email-to-ID mapeo para el centro de identidad de IAM	664
AWS Control Tower añade más AWS Security Hub CSPM controles	664
AWS Control Tower publica los metadatos de los AWS Security Hub CSPM controles	664
AWS Control Tower agrega Account Factory Customization (AFC) for Terraform	665
AWS Control Tower agrega un IAM Identity Center autoadministrado	665
AWS Control Tower agrega nota de gobernanza mixta	665
AWS Control Tower agrega nuevos controles proactivos	666
AWS Control Tower actualiza controles de Amazon EC2	666
AWS Control Tower, disponible en siete versiones adicionales Regiones de AWS	667
Account Factory Customization (AFC) y rastreo de solicitudes de AWS Control Tower disponibles con carácter general	667
Zona de aterrizaje de AWS Control Tower, versión 3.1	667
Controles proactivos de AWS Control Tower disponibles con carácter general	669
De enero a diciembre de 2022	669
Operaciones de cuentas simultáneas	670
Personalización del generador de cuentas (AFC)	670
Los controles integrales ayudan en el aprovisionamiento y la AWS administración de los recursos	671
Se puede ver el estado de conformidad de todas las reglas AWS Config	672
API para controles y un nuevo recurso CloudFormation	672
CfCT admite la eliminación de conjuntos de pilas	673
Retención de registros personalizada	674
Reparación de desviaciones en los roles disponible	674
Zona de aterrizaje de AWS Control Tower, versión 3.0	674
La página de la organización combina vistas OUs y cuentas	678
Creación e inscripción de cuentas simplificadas	679
AFT admite la personalización automatizada de las cuentas compartidas de AWS Control Tower	679
Operaciones simultáneas para todos los controles opcionales	680
Cuentas de seguridad y registro existentes	681
Zona de aterrizaje de AWS Control Tower, versión 2.9	682
Zona de aterrizaje de AWS Control Tower, versión 2.8	682
De enero a diciembre de 2021	683
Capacidades de denegación de regiones	684
Características de la residencia de datos	684

AWS Control Tower presenta el aprovisionamiento y la personalización de cuentas de Terraform	685
Nuevo evento de ciclo de vida disponible	685
AWS Control Tower permite anidar OUs	686
Simultaneidad de controles de detección	687
Dos nuevas regiones disponibles	687
Anulación de la selección de región	688
AWS Control Tower funciona con los sistemas de administración de AWS claves	689
Cambio de nombre de controles, funcionalidad sin cambios	689
AWS Control Tower escanea a SCPs diario para comprobar si hay desviaciones	690
Nombres OUs y cuentas personalizados	690
Zona de aterrizaje de AWS Control Tower, versión 2.7	691
Tres nuevas AWS regiones disponibles	692
Gobernanza únicamente de las regiones seleccionadas	693
AWS Control Tower ahora amplía la gobernanza a la existente OUs en sus AWS organizaciones	693
AWS Control Tower ofrece actualizaciones masivas de cuentas	694
De enero a diciembre de 2020	694
La consola AWS Control Tower ahora enlaza con reglas de AWS Config externas	695
AWS Control Tower está ahora disponible en regiones adicionales	695
Actualización de la barrera de protección	696
La consola AWS Control Tower muestra más detalles sobre OUs las cuentas	696
Utilice AWS Control Tower para configurar nuevos AWS entornos de cuentas múltiples en AWS Organizations	697
Personalizaciones de la solución AWS Control Tower	698
Disponibilidad general de la versión 2.3 de AWS Control Tower	698
Aprovisionamiento de cuentas en un solo paso en AWS Control Tower	699
Herramienta de desmantelamiento de AWS Control Tower	700
Notificaciones de eventos del ciclo de vida de AWS Control Tower	700
Junio - diciembre de 2019	701
Disponibilidad general de la versión 2.2 de AWS Control Tower	701
Nuevos controles opcionales en AWS Control Tower	702
Nuevos controles de detección en AWS Control Tower	702
AWS Control Tower acepta direcciones de correo electrónico para cuentas compartidas con dominios diferentes a los de la cuenta de administración	703
Disponibilidad general de la versión 2.1 de AWS Control Tower	703

Historial de revisión 705

AWSGlosario de 729

..... dccxxx

¿Qué es AWS Control Tower?

AWS Control Tower ofrece una forma sencilla de configurar y gobernar un entorno de AWS varias cuentas, siguiendo las prácticas recomendadas prescriptivas. AWS Control Tower organiza las capacidades de varios otros [AWS servicios](#), entre los que se incluyen AWS Organizations, AWS Service Catalog, y AWS IAM Identity Center, crear una landing zone en menos de una hora. Los recursos se configuran y administran en su nombre.

La orquestación de AWS Control Tower amplía las capacidades de AWS Organizations. Para evitar que sus organizaciones y sus cuentas se desvíen, lo que supone una divergencia con respecto a las prácticas recomendadas, AWS Control Tower aplica controles (a veces denominados barreras de protección). Por ejemplo, puede implantar controles para ayudar a asegurar la creación de los permisos de acceso entre cuentas y registros de seguridad necesarios evitando posibles alteraciones.

Si aloja más de un puñado de cuentas, resulta beneficioso contar con una capa de orquestación que facilite la implementación y la gobernanza de las cuentas. Puede adoptar AWS Control Tower como su forma principal de aprovisionar cuentas e infraestructura. Con AWS Control Tower, puede cumplir con mayor facilidad los estándares corporativos, cumplir los requisitos normativos y seguir las prácticas recomendadas.

AWS Control Tower permite a los usuarios finales de sus equipos distribuidos aprovisionar nuevas AWS cuentas rápidamente mediante plantillas de cuentas configurables en Account Factory. Mientras tanto, sus administradores de la nube central pueden supervisar que todas las cuentas se ajustan a las políticas de conformidad, establecidas en toda la empresa.

En resumen, AWS Control Tower ofrece la forma más sencilla de configurar y gestionar un AWS entorno seguro, compatible y con múltiples cuentas, basándose en las prácticas recomendadas establecidas al trabajar con miles de empresas. Para obtener más información sobre cómo trabajar con AWS Control Tower y las prácticas recomendadas descritas en la estrategia de AWS cuentas múltiples, consulte [AWS estrategia multicuenta: guía de mejores prácticas](#).

Características

AWS Control Tower presenta las siguientes características:

- Zona de aterrizaje: una zona de aterrizaje es un [entorno con varias cuentas](#) bien diseñado, que se basa en prácticas recomendadas de seguridad y cumplimiento. Es el contenedor para toda

la empresa que contiene todas sus unidades organizativas (OUs), cuentas, usuarios y otros recursos que desee que estén sujetos a la normativa de conformidad. Una zona de aterrizaje puede escalarse para adaptarse a las necesidades de una empresa de cualquier tamaño.

- **Controles:** un control (a veces denominado barrera) es una regla de alto nivel que proporciona un control continuo del entorno general. AWS se expresa en lenguaje normal. Existen tres tipos de controles: preventivos, de detección y proactivos. Se aplican tres categorías de orientación a los controles: obligatorias, altamente recomendadas u opcionales. Para obtener más información sobre controles, consulte [Cómo funcionan los controles](#).
- **Generador de cuentas:** el generador de cuentas es una plantilla de cuenta configurable que ayuda a estandarizar el aprovisionamiento de cuentas nuevas con configuraciones de cuentas previamente aprobadas. AWS Control Tower ofrece un generador de cuentas integrado que ayuda a automatizar el flujo de trabajo de aprovisionamiento de cuentas en su organización. Para obtener más información, consulte [Aprovisionamiento y administración de cuentas con el generador de cuentas](#).
- **Panel de control:** el panel de control ofrece una supervisión continua de la zona de aterrizaje a tu equipo de administradores de nube centrales. Utilice el panel de control para ver las cuentas aprovisionadas en toda la empresa, los controles habilitados para la aplicación de políticas, los controles habilitados para la detección continua del incumplimiento de las políticas y los recursos no conformes organizados por cuentas y OUs.

Cómo interactúa AWS Control Tower con otros servicios AWS

AWS Control Tower se basa en AWS servicios confiables y confiables que incluyen AWS Service Catalog, AWS IAM Identity Center, y AWS Organizations. Para obtener más información, consulte [Servicios integrados](#).

Puede incorporar AWS Control Tower con otros AWS servicios en una solución que le ayude a migrar sus cargas de trabajo existentes a AWS. Para obtener más información, consulte [Cómo aprovechar AWS Control Tower y CloudEndure migrar las cargas de trabajo a AWS](#).

Configuración, gobernanza y extensibilidad

- **Configuración de cuentas automatizada:** AWS Control Tower automatiza la implementación y la inscripción de cuentas mediante un generador de cuentas (o “máquina expendedora”), que se crea como una abstracción sobre los productos aprovisionados en AWS Service Catalog. Account Factory puede crear e inscribir AWS cuentas, y automatiza el proceso de aplicar controles

y políticas a esas cuentas. Para obtener más información acerca de cómo crear y aprovisionar cuentas, consulte [Métodos de aprovisionamiento](#).

- **Gobierno centralizado:** al emplear las capacidades de AWS Organizations, AWS Control Tower establece un marco que garantiza el cumplimiento y la gobernanza coherentes en todo su entorno de múltiples cuentas. El AWS Organizations servicio proporciona funciones esenciales para administrar un entorno de múltiples cuentas, incluidas la gobernanza y la administración centrales de las cuentas, la creación de cuentas a partir de AWS Organizations APIs las políticas de control de servicios (SCPs) y las políticas de control de recursos (RCPs).
- **Extensibilidad:** puede crear o ampliar su propio entorno de AWS Control Tower trabajando directamente en AWS Organizations la consola de la Torre de Control de AWS o en ella. Puede ver los cambios reflejados en AWS Control Tower después de registrar sus organizaciones actuales e inscribir sus cuentas existentes en AWS Control Tower. Puede actualizar su zona de aterrizaje de AWS Control Tower para reflejar los cambios. Si sus cargas de trabajo requieren capacidades más avanzadas, puede aprovechar las soluciones de otros AWS socios junto con AWS Control Tower.

¿Es la primera vez que utiliza AWS Control Tower?

Si es un usuario nuevo de este servicio, le recomendamos que lea las siguientes secciones:

1. Si necesita más información sobre cómo planificar y organizar su zona de aterrizaje, consulte [Planificación de su zona de aterrizaje de AWS Control Tower](#) y [AWS estrategia de múltiples cuentas para su zona de aterrizaje de AWS Control Tower](#).
2. Si lo tiene todo listo para crear su primera zona de aterrizaje, consulte [Introducción a AWS Control Tower](#).
3. Para obtener información acerca de la detección y prevención de desviaciones, consulte [Detección y resolución de desviaciones en AWS Control Tower](#).
4. Para obtener más información sobre seguridad, consulte [Seguridad en AWS Control Tower](#).
5. Para obtener información acerca de cómo actualizar su zona de aterrizaje y las cuentas de miembros, consulte [Administración de actualizaciones de configuración en AWS Control Tower](#).

Funcionamiento de AWS Control Tower

En esta sección se describe de forma general cómo funciona AWS Control Tower. Tu landing zone es un entorno multicuenta bien diseñado para todos tus recursos. AWS Puede utilizar este entorno para hacer cumplir las normas de conformidad en todas sus cuentas. AWS

Estructura de una zona de aterrizaje de AWS Control Tower

La estructura de una zona de aterrizaje de AWS Control Tower es la siguiente:

- **Raíz:** la raíz principal que contiene a todas OUs las demás de tu landing zone.
- **OU de seguridad:** esta OU contiene las cuentas de archivo de registro y auditoría. Estas cuentas suelen denominarse cuentas compartidas. Cuando lance su landing zone, podrá elegir nombres personalizados para estas cuentas compartidas y tendrá la opción de incorporar las AWS cuentas existentes a AWS Control Tower para garantizar la seguridad y el registro. Sin embargo, no se les puede cambiar el nombre más adelante y las cuentas existentes no se pueden añadir por motivos de seguridad y registro tras el lanzamiento inicial.
- **OU de entorno de pruebas:** la OU de entorno de pruebas se crea cuando lanza la zona de aterrizaje, si la habilita. Esta y otras cuentas registradas OUs contienen las cuentas inscritas con las que trabajan sus usuarios para realizar sus AWS cargas de trabajo.
- **Directorio de IAM Identity Center:** de forma predeterminada, este directorio contiene los usuarios de IAM Identity Center. Define el ámbito de los permisos para cada usuario de IAM Identity Center. Si lo desea, puede administrar automáticamente el control de identidad y acceso. Para obtener más información, consulte [Trabajar con AWS IAM Identity Center y AWS Control Tower](#).
- **Usuarios del IAM Identity Center:** estas son las identidades que sus usuarios pueden asumir para realizar sus AWS cargas de trabajo en su landing zone.

Qué sucede cuando se configura una zona de aterrizaje

Al configurar una zona de aterrizaje, AWS Control Tower realiza en su nombre las siguientes acciones en su cuenta de administración:

- Crea dos unidades AWS Organizations organizativas (OUs): Seguridad y Sandbox (opcional), incluidas en la estructura raíz de la organización.
- Crea o agrega dos cuentas compartidas en la OU de seguridad: la cuenta del archivo de registro y la cuenta de auditoría.

- Crea un directorio nativo en la nube en IAM Identity Center, con grupos preconfigurados y acceso de inicio de sesión único, si elige la configuración predeterminada de AWS Control Tower de AWS, o si le permite administrar automáticamente su proveedor de identidades.
- Aplica todos los controles preventivos obligatorios para aplicar políticas.
- Aplica todos los controles de detección obligatorios para detectar infracciones de la configuración.
- Los controles preventivos no se aplican a la cuenta de administración.
- Excepto en el caso de la cuenta de administración, los controles se aplican a la organización en su conjunto.

Administración segura de los recursos en su zona de aterrizaje y sus cuentas de AWS Control Tower

- Cuando creas tu landing zone, se crean varios AWS recursos. Para utilizar AWS Control Tower, no debe modificar ni eliminar estos recursos administrados de AWS Control Tower fuera de los métodos admitidos descritos en esta guía. Eliminar o modificar estos recursos hará que su zona de aterrizaje entre en un estado desconocido. Para obtener más información, consulte [Guía para la creación y modificación de recursos de AWS Control Tower](#)
- Cuando habilita los controles opcionales (aquellos con orientación altamente recomendada o electiva), AWS Control Tower crea AWS recursos que administra en sus cuentas. No modifique ni elimine los recursos creados por AWS Control Tower. Si lo hace, puede provocar que los controles cambien a un estado desconocido.

¿Qué son las cuentas compartidas?

En AWS Control Tower, las tres cuentas compartidas en la zona de aterrizaje no están aprovisionadas durante la configuración: la cuenta de administración, la cuenta del archivo de registro y la cuenta de auditoría.

¿Qué es la cuenta de administración?

Esta es la cuenta creada específicamente para la zona de aterrizaje. Esta cuenta se utiliza para la facturación de todo en la zona de aterrizaje. También se usa para el aprovisionamiento de cuentas en Account Factory, así como para administrarlas OUs y controlarlas.

 Note

No se recomienda ejecutar ningún tipo de cargas de trabajo de producción desde una cuenta de administración de AWS Control Tower. Cree una cuenta de AWS Control Tower independiente para ejecutar sus cargas de trabajo.

Para obtener más información, consulte [Cuenta de administración](#).

¿Qué es la cuenta del archivo de registro?

Esta cuenta funciona como un repositorio de registros de actividades de la API y configuraciones de recursos de todas las cuentas de la zona de aterrizaje.

Para obtener más información, consulte [Cuenta del archivo de registro](#).

¿Qué es la cuenta de auditoría?

La cuenta de auditoría es una cuenta restringida diseñada para proporcionar a los equipos de seguridad y conformidad acceso de lectura y escritura a todas las cuentas de su zona de aterrizaje. Desde la cuenta de auditoría, tiene acceso mediante programación para revisar las cuentas, por medio de un rol que solo se concede a las funciones Lambda. La cuenta de auditoría no le permite iniciar sesión en otras cuentas manualmente. Para obtener más información sobre las funciones y los roles de Lambda, consulte [Configuración de una función de Lambda para que asuma un rol en otra cuenta de Cuenta de AWS](#).

Para obtener más información, consulte [Cuenta de auditoría](#).

Cómo funcionan los controles

Un control es una regla de alto nivel que proporciona gobernanza continua para su entorno general de AWS. Cada control aplica una única regla y se expresa en lenguaje normal. Puede cambiar los controles opcionales o altamente recomendados que estén en vigor en cualquier momento desde la consola de la Torre de Control de AWS o la Torre de Control de AWS. APIs Los controles obligatorios siempre se aplican y no se pueden cambiar.

Los controles preventivos evitan que se produzcan acciones. Por ejemplo, el control opcional denominado Prohibir cambios en la política de bucket para buckets de Amazon S3 (anteriormente denominado Prohibir cambios en el archivo de registro relativos a las políticas impide cualquier cambio de política de IAM dentro de la cuenta compartida del archivo de registro. Cualquier intento

de realizar una acción preventiva se deniega y se registra en CloudTrail. El recurso también ha iniciado sesión AWS Config.

Los controles de Detección detectan eventos específicos cuando se producen y registran la acción CloudTrail. Por ejemplo, el control altamente recomendado denominado Detectar si el cifrado está habilitado para volúmenes de Amazon EBS asociados a instancias de Amazon EC2 detecta si un volumen de Amazon EBS no cifrado está asociado a una instancia EC2 de la zona de aterrizaje.

Los controles proactivos comprueban si los recursos cumplen con las políticas y los objetivos de la empresa antes de aprovisionarlos en las cuentas. Si los recursos no cumplen con las normas, no se aprovisionan. Los controles proactivos supervisan los recursos que se desplegarían en sus cuentas mediante CloudFormation plantillas.

Para aquellos que estén familiarizados con AWS: En AWS Control Tower, los controles preventivos se implementan con políticas de control de servicios (SCPs) y políticas de control de recursos (RCPs). Los controles de Detective se implementan con AWS Config reglas. Los controles proactivos se implementan con CloudFormation ganchos.

Temas relacionados

- [Detección y resolución de desviaciones en AWS Control Tower](#)

Cómo funciona AWS Control Tower con StackSets

AWS Control Tower se utiliza CloudFormation StackSets para configurar los recursos en sus cuentas, de forma predeterminada. Cada conjunto de pilas tiene StackInstances lo que corresponde a cuentas y a Regiones de AWS por cuenta. AWS Control Tower implementa una instancia de conjunto de pilas por cuenta y región.

AWS Control Tower aplica las actualizaciones a determinadas cuentas y de Regiones de AWS forma selectiva, en función de CloudFormation los parámetros. Cuando las actualizaciones se aplican a algunas instancias de la pila, otras instancias de la pila pueden quedar en estado Outdated (Obsoleto). Este es el comportamiento esperado y normal.

Cuando una instancia de pila cambia al estado Outdated (Obsoleto), normalmente significa que la pila correspondiente a esa instancia de pila no está alineada con la última plantilla del conjunto de pilas. La pila permanece en la plantilla más antigua, por lo que es posible que no incluya los últimos recursos o parámetros. La pila sigue siendo completamente utilizable.

A continuación se ofrece un rápido resumen del comportamiento que se puede esperar, basado en los parámetros de CloudFormation que se especifican durante una actualización:

Si la actualización del conjunto de pilas incluye cambios en la plantilla (es decir, si se especifican `TemplateURL` las propiedades `TemplateBody` o propiedades), o si se especifica la `Parameters` propiedad, CloudFormation marca todas las instancias de la pila con el estado `Antiguadas` antes de actualizar las instancias de la pila de las cuentas especificadas y Regiones de AWS.

Si la actualización del conjunto de pilas no incluye cambios en la plantilla o los parámetros, CloudFormation actualiza las instancias de pila de las cuentas y regiones especificadas y deja las demás instancias de pila con el estado de instancia de pila existente. Para actualizar todas las instancias de pila asociadas a un conjunto de pilas, no especifique las propiedades `Accounts` ni `Regions`.

Para obtener más información, consulte [Actualizar su conjunto de pilas](#) en la Guía del CloudFormation usuario.

Terminología

A continuación, se ofrece un breve resumen de algunos términos que aparecen en la documentación de AWS Control Tower.

En primer lugar, es bueno saber que AWS Control Tower comparte gran parte de la terminología con el AWS Organizations servicio, incluidos los términos organización y unidad organizativa (OU), que aparecen en este documento.

- Para obtener más información sobre las organizaciones OUs, consulte [AWS Organizations terminología y conceptos](#). Si es la primera vez que utiliza AWS Control Tower, esa terminología es un buen punto de partida.
- [AWS Organizations](#) es un AWS servicio que le ayuda a gestionar su entorno de forma centralizada a medida que crece y amplía sus cargas de AWS trabajo. AWS Control Tower se basa en la AWS Organizations creación de cuentas, la aplicación de controles preventivos a nivel de la unidad organizativa y la facturación centralizada.
- Una [AWS cuenta Account Factory](#) es una AWS cuenta aprovisionada mediante Account Factory en AWS Control Tower. A veces, el generador de cuentas se denomina informalmente “máquina expendedora” de cuentas.
- La [región de origen](#) de la Torre de Control de AWS es la AWS región en la que se desplegó la zona de aterrizaje de la Torre de Control de AWS. Puede ver la región de origen en la configuración de la zona de aterrizaje.
- [AWS Service Catalog](#) le permite administrar de forma centralizada los servicios de TI que se implementan habitualmente. En el contexto de este documento, Account Factory utiliza AWS Service Catalog el aprovisionamiento de AWS cuentas nuevas, incluidas las cuentas de planos personalizados.
- [AWS CloudFormation StackSets](#) son un tipo de recurso que amplía la funcionalidad de las pilas para que puedas crear, actualizar o eliminar pilas en varias cuentas y regiones con una sola operación y una sola plantilla. CloudFormation
- Una [instancia de pila](#) es una referencia a una pila en una cuenta de destino dentro de una región.
- Una [pila](#) es un conjunto de AWS recursos que puedes administrar como una sola unidad.
- Un [agregador](#) es un tipo de AWS Config recurso que recopila datos de AWS Config configuración y cumplimiento de varias cuentas y regiones de la organización, lo que le permite ver y consultar estos datos de cumplimiento en una sola cuenta.

- Un [paquete de conformidad](#) es un conjunto de AWS Config reglas y medidas correctivas que se pueden implementar como una sola entidad en una cuenta y una región, o en toda la organización. AWS Organizations Puede utilizar un paquete de conformidad para ayudar a personalizar el entorno de AWS Control Tower. Para ver blogs técnicos que ofrecen información más detallada, consulte [Related information](#).
- Una [base de referencia](#) en AWS Control Tower es un grupo de recursos y configuraciones específicas que se puede aplicar a un objetivo. El objetivo más habitual de una base de referencia puede ser una unidad organizativa (OU). Por ejemplo, la línea base denominada `AWSControlTowerBaseline` está disponible para ayudarle a registrarse en AWS Control Tower. OUs Durante la configuración y actualización de la zona de aterrizaje, el objetivo de la base de referencia puede ser una cuenta compartida o una configuración específica para la zona de aterrizaje en su conjunto.
- Esquema: un esquema es un artefacto que encapsula algunos metadatos, que describen los componentes de la infraestructura que se implementan en una cuenta. Por ejemplo, una CloudFormation plantilla puede servir como modelo para una cuenta de AWS Control Tower.
- Desviación: cambio en un recurso instalado y configurado por AWS Control Tower. Los recursos sin desviaciones permiten que AWS Control Tower funcione correctamente.
- Recurso no conforme: recurso que infringe una AWS Config regla que define un control detectivesco concreto.
- Cuenta compartida: una de las tres cuentas que AWS Control Tower crea automáticamente cuando configura la zona de aterrizaje: la cuenta de administración, la cuenta de archivo de registros y la cuenta de auditoría. Durante la configuración, puede elegir nombres personalizados para la cuenta de archivo de registros y la cuenta de auditoría.
- Cuenta de miembro: una cuenta de miembro pertenece a la organización de AWS Control Tower. Es posible inscribir o anular la inscripción de la cuenta de miembro en AWS Control Tower. Cuando una OU registrada contiene una combinación de cuentas inscritas y no inscritas:
 - Los controles preventivos habilitados en la OU (o heredados de esta) se aplican a todas las cuentas dentro de ella, incluidas las no inscritas. Esto es cierto porque los controles preventivos se aplican mediante políticas declarativas o de RCPS a nivel de la unidad organizativa, no a nivel de la cuenta. SCPs Para obtener más información, consulte [Inheritance for service control policies](#) en la documentación de AWS Organizations.
 - Los controles de detección habilitados en la OU no se aplican a las cuentas no inscritas.
 - Los controles proactivos se implementan de forma automática. AWS CloudFormation Estos controles no se aplican a las cuentas no inscritas en una OU.

Una cuenta no puede pertenecer a más de una organización a la vez y sus cargos se facturan a la cuenta de administración de esa organización. Una cuenta de miembro se puede mover al contenedor raíz de una organización.

- **AWS cuenta:** una AWS cuenta actúa como contenedor de recursos y límite de aislamiento de recursos. Se puede asociar una AWS cuenta a la facturación y al pago. Una AWS cuenta es diferente de una cuenta de usuario (a veces denominada [cuenta de usuario de IAM](#)) en AWS Control Tower. Las cuentas creadas mediante el proceso de aprovisionamiento de Account Factory son AWS cuentas. Las cuentas también se pueden añadir a AWS Control Tower mediante un proceso de inscripción de cuentas o registro de unidades organizativas.
- **Control:** un control (también conocido como barrera de protección) es una regla de alto nivel que proporciona gobernanza continua para el entorno general de AWS Control Tower. Cada control aplica una única regla. Los controles preventivos se implementan con SCPs. Los controles de Detective se implementan con AWS Config reglas. Los controles proactivos se implementan con CloudFormation ganchos. Para obtener más información, consulte [Cómo funcionan los controles](#).
- **Catálogo de controles:** el catálogo de controles de la Torre de Control de AWS es el compendio de todos los controles que están disponibles a través de la Torre de Control de AWS, en la consola y. APIs Anteriormente se llamaba Biblioteca de controles. Hemos alineado la terminología con el nombre del espacio de nombres, controlcatalog.
- **Zona de aterrizaje:** una zona de aterrizaje es un entorno de nube que ofrece un punto de partida recomendado, que incluye cuentas predeterminadas, estructura de cuentas, diseños de red y seguridad, etc. Desde una zona de aterrizaje, puede implementar cargas de trabajo que utilicen sus soluciones y aplicaciones.
- **Marco:** un marco es una norma reglamentaria específica o un requisito del sector. En la ontología de Control Catalog, un marco se representa mediante un control estándar. Para obtener más información, consulte la [Descripción general de ontología](#) de Control Catalog.
- **OU anidada:** una OU anidada en AWS Control Tower es una OU que se encuentra dentro de otra. Una OU anidada puede tener uno y solo un nodo raíz y cada cuenta puede ser miembro de exactamente una unidad organizativa. Los anidados OUs crean una jerarquía. Cuando adjuntas una política a una de las de la OUs jerarquía, esta fluye hacia abajo y afecta a todas las cuentas OUs y cuentas que estén por debajo de ella. Una jerarquía de OU anidadas en AWS Control Tower puede tener un máximo de cinco niveles de profundidad.
- **OU principal:** la OU inmediatamente superior a la OU actual en la jerarquía. Cada OU puede tener exactamente una OU principal.

- **OU secundaria:** cualquier OU por debajo de la OU actual en la jerarquía. Una unidad organizativa puede tener muchos hijos OUs.
- **Jerarquía de unidades organizativas:** en AWS Control Tower, la jerarquía de unidades anidadas OUs puede tener hasta cinco niveles. El orden de anidación se denomina niveles. La parte superior de la jerarquía se designa como nivel 1.
- **OU de nivel superior:** una OU de nivel superior es cualquier OU que se encuentre directamente debajo de la raíz, no la raíz en sí. La raíz no se considera una OU.
- **Gobernado:** AWS Control Tower administra y controla una región gobernada en su entorno, de conformidad con las políticas de gobernanza establecidas por la organización. Regiones de AWS Se supervisan para cumplir con las mejores prácticas y las políticas de la organización. Los recursos en estas regiones están protegidos cuando habilita los controles de AWS Control Tower.
- **No gobernado:** AWS Control Tower no controla ni supervisa las regiones que muestran el estado No gobernado. Por lo general, estas Regiones de AWS no cumplen las mismas políticas de gobernanza que aplica AWS Control Tower. Puede crear recursos en estas regiones, pero esos recursos no están protegidos por los controles de AWS Control Tower.
- **Denegado:** AWS Control Tower bloquea específicamente una región denegada. Dentro del entorno de AWS Control Tower, no puede aprovisionar recursos en estas Regiones de AWS.

Precios

No se aplican cargos adicionales por el uso de AWS Control Tower. Solo pagas por los AWS servicios habilitados por AWS Control Tower y los servicios que utilices en tu landing zone. Por ejemplo, pagas por Service Catalog por el aprovisionamiento de cuentas con Account Factory y AWS CloudTrail por los eventos rastreados en tu landing zone. Para obtener información sobre los precios y las tarifas asociados a AWS Control Tower, consulte [AWS Control Tower pricing](#).

Si ejecuta cargas de trabajo efímeras desde cuentas de AWS Control Tower, es posible que vea un aumento en los costos asociados a ellas. AWS Config Consulte [Precios de AWS Config](#) para obtener más información. Póngase en contacto con su representante de AWS cuentas para obtener información más específica sobre la administración de estos costos. Para obtener más información sobre cómo AWS Config funciona con AWS Control Tower, consulte [Supervise los cambios en los recursos con AWS Config](#).

Si implementa AWS CloudTrail rutas fuera de la Torre de Control de AWS, puede utilizarlas con la Torre de Control de AWS. Sin embargo, puede incurrir en cargos duplicados si también inscribe registros de seguimiento administrados por AWS Control Tower. No recomendamos instalar registros de seguimiento externos, a menos que tenga un requisito específico. Si decide suscribirse durante la configuración o actualización de la zona de aterrizaje, AWS Control Tower configurará y activará un registro a nivel de organización para CloudTrail usted en la cuenta de administración. Para obtener información sobre la administración de CloudTrail los costos, consulte [Administración CloudTrail](#) de costos.

Configuración

Antes de usarlo AWS Control Tower por primera vez, sigue los pasos de esta sección para crear una AWS cuenta y proteger tu cuenta AWS Control Tower de administración. Para obtener información sobre tareas de configuración adicionales específicas para AWS Control Tower, consulte [Introducción a AWS Control Tower](#).

Inscríbese en AWS

Cuando te registras en Amazon Web Services (AWS), tu AWS cuenta se registra automáticamente para todos los servicios de AWS, incluidos AWS Control Tower. Si ya tienes una AWS cuenta, pasa a la siguiente tarea. Si no tiene una AWS cuenta, utilice el siguiente procedimiento para crear una.

Anote su número de AWS cuenta, ya que lo necesitará para otras tareas.

Inscríbese en una Cuenta de AWS

Si no tiene una Cuenta de AWS, complete los siguientes pasos para crearlo.

Para suscribirte a una Cuenta de AWS

1. Abrir <https://portal.aws.amazon.com/billing/registro>.
2. Siga las instrucciones que se le indiquen.

Parte del procedimiento de registro consiste en recibir una llamada telefónica o mensaje de texto e indicar un código de verificación en el teclado del teléfono.

Cuando te registras en una Cuenta de AWS, Usuario raíz de la cuenta de AWS se crea un. El usuario raíz tendrá acceso a todos los Servicios de AWS y recursos de esa cuenta. Como práctica recomendada de seguridad, asigne acceso administrativo a un usuario y utilice únicamente el usuario raíz para realizar [Tareas que requieren acceso de usuario raíz](#).

AWS te envía un correo electrónico de confirmación una vez finalizado el proceso de registro. En cualquier momento, puede ver la actividad de su cuenta actual y administrarla accediendo a <https://aws.amazon.com/> y seleccionando Mi cuenta.

Creación de un usuario con acceso administrativo

Después de crear un usuario administrativo Cuenta de AWS, asegúrelo Usuario raíz de la cuenta de AWS AWS IAM Identity Center, habilite y cree un usuario administrativo para no usar el usuario root en las tareas diarias.

Proteja su Usuario raíz de la cuenta de AWS

1. Inicie sesión [Consola de administración de AWS](#) como propietario de la cuenta seleccionando el usuario root e introduciendo su dirección de Cuenta de AWS correo electrónico. En la siguiente página, escriba su contraseña.

Para obtener ayuda para iniciar sesión con el usuario raíz, consulte [Iniciar sesión como usuario raíz](#) en la Guía del usuario de AWS Sign-In .

2. Active la autenticación multifactor (MFA) para el usuario raíz.

Para obtener instrucciones, consulte [Habilitar un dispositivo MFA virtual para el usuario Cuenta de AWS raíz \(consola\)](#) en la Guía del usuario de IAM.

Creación de un usuario con acceso administrativo

1. Activar IAM Identity Center.

Consulte las instrucciones en [Activar AWS IAM Identity Center](#) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center .

2. En IAM Identity Center, conceda acceso administrativo a un usuario.

Para ver un tutorial sobre su uso Directorio de IAM Identity Center como fuente de identidad, consulte [Configurar el acceso de los usuarios con la configuración predeterminada Directorio de IAM Identity Center en la](#) Guía del AWS IAM Identity Center usuario.

Inicio de sesión como usuario con acceso de administrador

- Para iniciar sesión con el usuario de IAM Identity Center, use la URL de inicio de sesión que se envió a la dirección de correo electrónico cuando creó el usuario de IAM Identity Center.

Para obtener ayuda para iniciar sesión con un usuario del Centro de identidades de IAM, consulte [Iniciar sesión en el portal de AWS acceso](#) en la Guía del AWS Sign-In usuario.

Concesión de acceso a usuarios adicionales

1. En IAM Identity Center, cree un conjunto de permisos que siga la práctica recomendada de aplicar permisos de privilegios mínimos.

Para conocer las instrucciones, consulte [Create a permission set](#) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center .

2. Asigne usuarios a un grupo y, a continuación, asigne el acceso de inicio de sesión único al grupo.

Para conocer las instrucciones, consulte [Add groups](#) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center .

Seguridad de las cuentas

Puede encontrar orientación adicional sobre cómo configurar las mejores prácticas que protejan la seguridad de sus AWS Control Tower cuentas en la AWS Organizations documentación.

- [Prácticas recomendadas para la cuenta de administración](#)
- [Prácticas recomendadas para cuentas de miembros](#)

Siguiente paso

[Introducción a AWS Control Tower](#)

Introducción a AWS Control Tower

Este procedimiento de introducción está destinado a los administradores de AWS Control Tower. Siga este procedimiento cuando esté listo para configurar su landing zone mediante la consola AWS Control Tower o APIs.

Si ya es AWS cliente de AWS Control Tower, pero es nuevo, le recomendamos que consulte la sección denominada [Planificación de su zona de aterrizaje de AWS Control Tower](#) antes de continuar.

Temas

- [Guía de inicio rápido de AWS Control Tower](#)
- [Requisito previo: comprobaciones automáticas previas al lanzamiento de la cuenta de administración](#)
- [Configuración de su entorno dedicado de controles](#)
- [Introducción a AWS Control Tower desde la consola](#)
- [Comience a utilizar AWS Control Tower con APIs](#)
- [Siguiendo pasos](#)

Guía de inicio rápido de AWS Control Tower

Si es la primera vez que utiliza AWS, puede seguir los pasos de esta sección para empezar rápidamente a utilizar AWS Control Tower. Si prefiere personalizar su entorno de AWS Control Tower de forma inmediata, consulte [Paso 2. Configuración y lanzamiento de la zona de aterrizaje](#).

Note

AWS Control Tower configura servicios de pago, como AWS CloudTrail, AWS Config, Amazon CloudWatch, Amazon S3 y Amazon VPC. Cuando se utilizan, estos servicios pueden generar costes, como se muestra en la [página de precios](#). La consola de administración de AWS muestra el uso de los servicios de pago y los costes incurridos. AWS Control Tower en sí mismo no crea costes adicionales.

Antes de empezar

La decisión más importante que debe tomar antes de comenzar el proceso de configuración es elegir la región de origen. La región de origen es la región de AWS en la que ejecutará la mayoría de las cargas de trabajo o almacenará la mayoría de los datos. No se puede cambiar una vez que haya configurado la zona de aterrizaje de AWS Control Tower. Para obtener más información sobre cómo elegir una región de origen, consulte [Consejos administrativos para la configuración de la zona de aterrizaje](#).

 Note

De forma predeterminada, AWS Control Tower elige la región en la que opera la cuenta actualmente como región de origen. Puede ver su región actual en la esquina superior derecha de la pantalla de la consola de administración de AWS.

El procedimiento de inicio rápido asume que aceptará los valores predeterminados para los recursos del entorno de AWS Control Tower. Muchas de estas opciones se pueden cambiar más adelante en la sección denominada [Expectativas para la configuración de la zona de aterrizaje](#).

Si ha creado una nueva cuenta de AWS, esta cumplirá automáticamente con los requisitos previos necesarios para configurar AWS Control Tower. Puede continuar con los pasos que se indican a continuación.

Pasos de inicio rápido

1. Inicie sesión en la consola de administración de AWS como usuario con credenciales de administrador.
2. Vaya a la consola de AWS Control Tower en <https://console.aws.amazon.com/controltower>.
3. Compruebe que está trabajando en la región de inicio que desea.
4. Seleccione Configurar zona de aterrizaje.
5. Siga las instrucciones de la consola y acepte todos los valores predeterminados. Deberá escribir la dirección de correo electrónico de la cuenta, una cuenta de archivo de registro y una cuenta de auditoría.
6. Confirme sus opciones y seleccione Configurar zona de aterrizaje.
7. AWS Control Tower tarda unos 30 minutos en configurar todos los recursos de la zona de aterrizaje.

Para obtener una versión más detallada de cómo configurar AWS Control Tower, incluidas las formas de personalizar el entorno, lea y siga los procedimientos de los siguientes temas.

 Note

Si es la primera vez que lo compra y tiene un problema de configuración, póngase en contacto con [AWS Support](#) para obtener ayuda con el diagnóstico.

Requisito previo: comprobaciones automáticas previas al lanzamiento de la cuenta de administración

Antes de que AWS Control Tower configure la zona de aterrizaje, ejecuta una serie de comprobaciones automáticas previas al lanzamiento en su cuenta. No se requiere ninguna acción por su parte para estas verificaciones, que garantizan que la cuenta de administración esté lista para las modificaciones que establecen su zona de aterrizaje. Estas son las comprobaciones que AWS Control Tower ejecuta antes de configurar una zona de aterrizaje:

- Los límites de servicio existentes Cuenta de AWS deben ser suficientes para que AWS Control Tower pueda lanzarse. Para obtener más información, consulte [Limitaciones y cuotas en AWS Control Tower](#).
- Cuenta de AWS Debe estar suscrito a los siguientes AWS servicios:
 - Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
 - Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
 - Amazon SNS
 - Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)
 - AWS CloudFormation
 - AWS CloudTrail
 - Amazon CloudWatch
 - AWS Config
 - AWS Identity and Access Management (IAM)
 - AWS Lambda

 Note

De forma predeterminada, todas las cuentas están suscritas a estos servicios.

Consideraciones para los AWS IAM Identity Center clientes (IAM Identity Center)

- Si AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center) ya está configurado, la región de origen de AWS Control Tower debe ser la misma que la región del IAM Identity Center.
- IAM Identity Center solo se puede instalar en la cuenta de administración de una organización.
- Hay tres opciones disponibles para el directorio de IAM Identity Center, en función del origen de identidad que elija:
 - Registro de usuarios del IAM Identity Center: si AWS Control Tower está configurado con IAM Identity Center, AWS Control Tower crea grupos en el directorio de IAM Identity Center y brinda acceso a estos grupos, para el usuario que seleccione, para las cuentas de los miembros.
 - Active Directory: si IAM Identity Center para AWS Control Tower está configurado con Active Directory, AWS Control Tower no administra el directorio de IAM Identity Center. No asigna usuarios ni grupos a cuentas nuevas de AWS .
 - Proveedor de identidad externo: si IAM Identity Center para AWS Control Tower está configurado con un proveedor de identidad (IdP) externo, AWS Control Tower crea grupos en el directorio de IAM Identity Center y brinda acceso a estos grupos para el usuario que seleccione para las cuentas de los miembros. Puede especificar un usuario existente de su IdP externo en el generador de cuentas durante la creación de la cuenta, y AWS Control Tower le otorga a este usuario acceso a la cuenta recién ofrecida cuando sincroniza los usuarios del mismo nombre entre IAM Identity Center y el IdP externo. También puede crear grupos en su IdP externo para que coincidan con los nombres de los grupos predeterminados de AWS Control Tower. Al asignar usuarios a estos grupos, estos usuarios tendrán acceso a sus cuentas inscritas.

Para obtener más información sobre el uso de IAM Identity Center y AWS Control Tower, consulte [Cuestiones que debe saber acerca de las cuentas del IAM Identity Center y AWS Control Tower](#)

Consideraciones para los clientes AWS Config AWS CloudTrail

- Cuenta de AWS No se puede tener habilitado el acceso de confianza en la cuenta de administración de la organización para AWS Config. Para obtener información sobre cómo deshabilitar el acceso de confianza, consulte [la AWS Organizations documentación sobre cómo habilitar o deshabilitar el acceso de confianza](#).
- Si tiene una configuración de AWS Config grabadora, canal de entrega o agregación existente en alguna de las cuentas existentes que planea inscribir en AWS Control Tower, debe modificar o eliminar estas configuraciones antes de empezar a inscribir las cuentas, después de configurar su landing zone. Esta comprobación previa no se aplica a la cuenta de administración de AWS Control Tower durante el lanzamiento de la zona de aterrizaje. Para obtener más información, consulte [Inscribir cuentas que cuenten con AWS Config recursos existentes](#).
- Si ejecuta cargas de trabajo efímeras desde cuentas de AWS Control Tower, es posible que vea un aumento en los costos asociados a Config. AWS Póngase en contacto con su representante de cuentas de AWS para obtener información más específica sobre la administración de estos costes.
- Cuando inscribe una cuenta en la Torre de Control de AWS, esta se rige por el AWS CloudTrail registro de la organización de la Torre de Control de AWS. Si ya tiene una implementación de CloudTrail seguimiento en la cuenta, es posible que vea cargos duplicados a menos que elimine la ruta existente de la cuenta antes de inscribirla en AWS Control Tower. Para obtener información sobre registros de seguimiento por organización y AWS Control Tower, consulte [Precios](#).

Note

Al lanzarse, los puntos de enlace del AWS Security Token Service (STS) deben estar activados en la cuenta de administración en todas las regiones gobernadas por la Torre de Control de AWS. De lo contrario, el lanzamiento puede generar un error a mitad del proceso de configuración.

Configuración de su entorno dedicado de controles

Con AWS Control Tower landing zone 4.0, ahora puede crear un entorno solo de controles sin implementar una zona de aterrizaje completa. Esta opción de implementación está diseñada para clientes que tienen una configuración de AWS Organizations establecida y desean centrarse en adoptar controles gestionados a través [del catálogo de AWS Control Tower Control](#).

Temas

- [Introducción](#)
- [Consideraciones sobre AWS Config](#)
- [Proceso de implementación](#)
- [Notas importantes](#)

Introducción

Comience por revisar el catálogo de control de la torre de control de AWS en la página de inicio para conocer los controles gestionados disponibles, sus marcos de conformidad asociados y los metadatos de control. Para habilitar esta experiencia en la Torre de Control de AWS, seleccione Tengo un entorno existente y quiero habilitar los controles administrados por AWS en la consola. A continuación, confirmará su región de origen y, si lo desea, seleccionará regiones gobernadas adicionales. Durante la configuración, puedes activar el registro automático de cuentas, lo que garantiza que las cuentas hereden automáticamente los controles y las configuraciones de su unidad organizativa (OU) principal al trasladarse de una unidad organizativa a otra. OUs

Consideraciones sobre AWS Config

Tiene la opción de activarla AWS Config durante la configuración inicial o más adelante, según sea necesario. AWS Config es obligatorio si planea utilizar controles de detección en su entorno. Si decide habilitarlo AWS Config, tendrá que designar una cuenta agregadora para recopilar datos de configuración y conformidad. Puede seleccionar una cuenta existente o crear una nueva durante la configuración. Las opciones adicionales incluyen configurar el cifrado de AWS KMS claves y especificar los períodos de retención de registros de Amazon S3 para el registro.

Proceso de implementación

Si continúa sin ella AWS Config, su entorno estará inmediatamente preparado para los controles preventivos y proactivos incluidos en el catálogo de controles.

Sin embargo, cuando esté listo para activar su primer control detectivesco, tendrá que activar la AWS Config grabación mediante el nuevo ConfigBaseline control detectado en el objetivo OUs. Se trata de un proceso de configuración único por unidad organizativa y el AWS Config precio se basa en la cantidad de cuentas por unidad organizativa y los recursos por cuenta y por región de AWS.

Notas importantes

La creación de un entorno de AWS Control Tower establece una relación de confianza con AWS Organizations, lo que permite la detección de desviaciones para los controles preventivos y el seguimiento de los cambios en las cuentas y las unidades organizativas. Durante la configuración, AWS Control Tower crea una configuración de landing zone que sirve de base para su entorno de controles gestionados.

Para crear su entorno dedicado a los controles mediante APIs, consulte: [Comience a utilizar AWS Control Tower con APIs](#). Ten en cuenta que el campo de manifiesto ahora es opcional en landing zone 4.0.

Introducción a AWS Control Tower desde la consola

Este procedimiento de introducción está destinado a los administradores de AWS Control Tower. Siga este procedimiento cuando esté todo listo para configurar la zona de aterrizaje con la consola de AWS Control Tower. Desde el comienzo hasta el final, debe tardar aproximadamente una hora. Este procedimiento requiere algunos requisitos previos y tres pasos principales.

Si ya es AWS cliente de AWS Control Tower, pero es nuevo, le recomendamos que consulte la sección denominada [Planificación de su zona de aterrizaje de AWS Control Tower](#) antes de continuar.

Temas

- [Expectativas para la configuración de la zona de aterrizaje](#)
- [Paso 1: creación de direcciones de correo electrónico de cuentas compartidas](#)
- [Paso 2. Configuración y lanzamiento de la zona de aterrizaje](#)
- [Paso 3. Revisión y configuración de la zona de aterrizaje](#)

Expectativas para la configuración de la zona de aterrizaje

El proceso de configuración de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower consta de varios pasos. Es posible configurar algunos de los aspectos de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower. Sin embargo, hay otras opciones que no se pueden modificar después de la configuración.

Elementos clave que se deben ajustar durante la configuración

- Puede seleccionar los nombres de las OU de nivel superior durante la configuración y también puede cambiar los nombres de las OU una vez configurada la zona de aterrizaje. De forma predeterminada, los niveles superiores OUs se denominan Security y Sandbox. Para obtener más información, consulte [Directrices para configurar un entorno bien diseñado](#).
- Durante la configuración, puede seleccionar nombres personalizados para las cuentas compartidas que crea AWS Control Tower, que por defecto se denominan archivo de registro y auditoría, pero no puede cambiar estos nombres después de la configuración (se trata de una selección única).
- Durante la configuración, si lo desea, puede especificar AWS las cuentas existentes para que AWS Control Tower las utilice como cuentas de auditoría y archivo de registros. Si planea especificar AWS las cuentas existentes y si esas cuentas tienen AWS Config recursos existentes, debe eliminar los AWS Config recursos existentes antes de poder inscribirlas en AWS Control Tower. (se trata de una selección única).
- Si es la primera vez que realiza la configuración o si va a actualizar a la versión 3.0 de la zona de aterrizaje, puede elegir entre permitir que AWS Control Tower configure una AWS CloudTrail ruta a nivel de organización para su organización o puede optar por excluirse de las rutas gestionadas por AWS Control Tower y gestionar las suyas propias CloudTrail . Puede activar o desactivar los registros de seguimiento por organización administrados por AWS Control Tower cada vez que actualice la zona de aterrizaje.
- Si lo desea, puede establecer una política de retención personalizada para el bucket de registro y el bucket de acceso de registro de Amazon S3 al configurar o actualizar la zona de aterrizaje.
- Si lo desea, puede especificar un esquema previamente definido para utilizarlo en el aprovisionamiento de cuentas de miembro personalizadas desde la consola de AWS Control Tower. Puede personalizar las cuentas más adelante si no dispone de un esquema. Consulte [Personalización de cuentas con la personalización del generador de cuentas \(AFC\)](#).

Opciones de configuración que no se pueden deshacer

- No puede cambiar la región de origen después configurar la zona de aterrizaje.
- Si aprovisionas cuentas de Account Factory VPCs, la CIDRs VPC no se puede cambiar una vez creada.

Paso 1: creación de direcciones de correo electrónico de cuentas compartidas

Si estás configurando tu landing zone en una nueva Cuenta de AWS, consulta [Configuración](#).

- Para configurar su landing zone con nuevas cuentas compartidas, AWS Control Tower necesita dos direcciones de correo electrónico únicas que aún no estén asociadas a una Cuenta de AWS. Cada una de estas direcciones de correo electrónico servirá como bandeja de entrada colaborativa (una cuenta de correo electrónico compartida) destinada a los distintos usuarios de la empresa que realizarán trabajos específicos relacionados con AWS Control Tower.
- Si está configurando la Torre de Control de AWS por primera vez y si va a incorporar las cuentas de seguridad y de archivo de registros existentes a la Torre de Control de AWS, puede introducir las direcciones de correo electrónico actuales de las AWS cuentas existentes.

Las direcciones de correo electrónico son necesarias para:

- Cuenta de auditoría: esta cuenta es para el equipo de usuarios que necesitan acceder a la información de auditoría que proporciona AWS Control Tower. También puede utilizar esta cuenta como punto de acceso para herramientas de terceros que realicen auditorías mediante programación de su entorno para ayudar a auditar para fines de cumplimiento.
- Cuenta de archivo de registros: esta cuenta es para tu equipo de usuarios que necesitan acceder a toda la información de registro de todas tus cuentas inscritas dentro de las cuentas registradas OUs en tu landing zone.

Estas cuentas se configuran en la OU de seguridad cuando crea la zona de aterrizaje. Como práctica recomendada, le recomendamos que, al realizar acciones en estas cuentas, utilice un usuario de IAM Identity Center con los permisos correspondientes.

Note

Si especifica AWS las cuentas existentes como cuentas de auditoría y archivo de registros, las cuentas existentes deben pasar algunas comprobaciones previas al lanzamiento para garantizar que ningún recurso entre en conflicto con los requisitos de la Torre de Control de AWS. Si estas comprobaciones no se realizan correctamente, es posible que la configuración de la zona de aterrizaje genere un error. En concreto, las cuentas no deben tener AWS

Config recursos existentes. Para obtener más información, consulte [Consideraciones a la hora de incorporar las cuentas de seguridad o de registro existentes](#).

Para mayor claridad, en esta Guía del usuario siempre se hace referencia a las cuentas compartidas por sus nombres predeterminados: archivo de registro y auditoría. A medida que lea este documento, recuerde sustituirlos por los nombres personalizados que asigne inicialmente a estas cuentas, si decide personalizarlas. Puede ver las cuentas con sus nombres personalizados en la página Detalles de la cuenta.

 Note

Vamos a cambiar la terminología relativa a los nombres predeterminados de algunas unidades organizativas de la Torre de Control Tower (OUs) de AWS para adaptarla a la estrategia de AWS cuentas múltiples. Es posible que observe algunas incoherencias durante la transición para mejorar la claridad de estos nombres. La OU de seguridad se denominaba anteriormente OU principal. La OU de entorno de pruebas se denominaba anteriormente OU personalizada.

Paso 2. Configuración y lanzamiento de la zona de aterrizaje

Antes de lanzar la zona de aterrizaje de AWS Control Tower, determine la región de origen más adecuada. Para obtener más información, consulte [Consejos administrativos para la configuración de la zona de aterrizaje](#).

 Important

Para cambiar la región de origen después de implementar la zona de aterrizaje de la AWS Control Tower, es necesario retirarla del servicio y contar con la asistencia de AWS Support. No se recomienda esta práctica.

Aprenda a configurar y lanzar su landing zone con el AWS CLI in [Comience a utilizar AWS Control Tower con APIs](#).

Para configurar y lanzar la zona de aterrizaje en la consola, realice la siguiente serie de pasos.

Preparación: navegación a la consola de AWS Control Tower

1. Abra un navegador web y diríjase a la consola de la Torre de Control de AWS en <https://console.aws.amazon.com/controltower>.
2. En la consola, compruebe que está trabajando en la región de origen de AWS Control Tower que desea. A continuación seleccione Configurar la zona de almacenamiento.

Paso 2a. Revise y seleccione sus regiones AWS

Asegúrese de haber designado correctamente la AWS región que ha seleccionado para su región de origen. Después de implementar AWS Control Tower, no puede cambiar la región de origen.

En esta sección del proceso de configuración, puedes añadir AWS las regiones adicionales que necesites. Si es necesario, puede añadir más regiones más adelante y puede eliminar regiones de la gobernanza.

Para seleccionar AWS regiones adicionales para gobernarlas

1. El panel muestra las regiones seleccionadas actualmente. Abra el menú desplegable para ver una lista de regiones adicionales disponibles para la gobernanza.
2. Marque la casilla situada junto a cada región para incorporarla a la gobernanza de AWS Control Tower. La selección de la región de origen no se puede editar.

Denegación del acceso a determinadas regiones

Para denegar el acceso a AWS los recursos y las cargas de trabajo en determinadas AWS regiones, seleccione Activado en la sección correspondiente a la región para denegar el control. De forma predeterminada, la configuración de este control es No habilitado.

Paso 2b. Configura tus unidades organizativas () OUs

Si aceptas sus nombres predeterminados OUs, no tendrás que realizar ninguna acción para que la configuración continúe. Para cambiar los nombres de OUs, introduzca los nuevos nombres directamente en el campo del formulario.

- OU fundamental: AWS Control Tower se basa en una OU fundamental que inicialmente se denomina OU de seguridad. Puede cambiar el nombre de esta OU durante la configuración inicial y, posteriormente, desde la página de detalles de la OU. Esta OU de seguridad contiene las dos

cuentas compartidas, que de forma predeterminada se denominan cuenta de archivo de registro y cuenta de auditoría.

- OU adicional: AWS Control Tower puede configurar una o más unidades adicionales OUs para usted. Le recomendamos que aprovisione al menos una OU adicional en la zona de aterrizaje, además de la OU de seguridad. Si esta OU adicional está destinada a proyectos de desarrollo, le recomendamos que la denomine OU de entorno de pruebas, tal y como se indica en las [Directrices para configurar un entorno bien diseñado](#). Si ya tiene una unidad organizativa existente AWS Organizations, es posible que vea la opción de omitir la configuración de una unidad organizativa adicional en AWS Control Tower.

Paso 2c. Configuración de cuentas compartidas, registro y cifrado

En esta sección del proceso de configuración, el panel muestra las selecciones predeterminadas para los nombres de las cuentas compartidas de AWS Control Tower. Estas cuentas son una parte esencial de la zona de aterrizaje. No traslade ni elimine estas cuentas compartidas. Puede elegir nombres personalizados para las cuentas de auditoría y de archivo de registro durante la configuración. Como alternativa, tiene la opción de especificar cuentas de AWS existentes como cuentas compartidas.

Debe proporcionar direcciones de correo electrónico únicas para las cuentas de auditoría y de archivo de registro, y puede verificar la dirección de correo electrónico que ha proporcionado anteriormente para la cuenta de administración. Seleccione el botón Editar para cambiar los valores editables predeterminados.

Acerca de las cuentas compartidas

- La cuenta de administración: la cuenta de administración de AWS Control Tower forma parte del nivel raíz. La cuenta de administración permite la facturación de AWS Control Tower. La cuenta también tiene permisos de administrador para la zona de aterrizaje. No puede crear cuentas independientes para la facturación y para los permisos de administrador en AWS Control Tower.

La dirección de correo electrónico que se muestra para la cuenta de administración no se puede editar durante esta fase de la configuración. Se muestra como una confirmación para que pueda comprobar que está editando la cuenta de administración correcta, en caso de que tenga varias cuentas.

- Las dos cuentas compartidas: puede elegir nombres personalizados para estas dos cuentas o incorporar cuentas propias, y debe proporcionar una dirección de correo electrónico única para cada cuenta, ya sea nueva o existente. Si decide que AWS Control Tower cree nuevas cuentas

compartidas para usted, las direcciones de correo electrónico no deben tener ya AWS cuentas asociadas.

Rellene la información solicitada para configurar las cuentas compartidas.

1. En la consola, introduzca un nombre para la cuenta denominada inicialmente cuenta de archivo de registro. Muchos clientes deciden mantener el nombre predeterminado de esta cuenta.
2. Proporcione una dirección de correo electrónico única para esta cuenta.
3. Introduzca un nombre para la cuenta denominada inicialmente cuenta de auditoría. Muchos clientes optan por llamarla cuenta de seguridad.
4. Proporcione una dirección de correo electrónico única para esta cuenta.

Configuración opcional de la retención de registros

Durante esta fase de configuración, puede personalizar la política de retención de registros para los buckets de Amazon S3 que almacenan sus AWS CloudTrail registros en la Torre de Control Tower de AWS, en incrementos de días o años, hasta un máximo de 15 años. Si decide no personalizar la retención de registros, la configuración predeterminada es de un año para el registro de cuenta estándar y de 10 años para el registro de acceso. Esta característica también está disponible cuando actualiza o restablece la zona de aterrizaje.

Opcionalmente, autoadministre el acceso Cuenta de AWS

Puede seleccionar si AWS Control Tower configura el Cuenta de AWS acceso con AWS Identity and Access Management (IAM) o si desea autogestionarlo, Cuenta de AWS ya sea con usuarios, roles y permisos del AWS IAM Identity Center que puede configurar y personalizar por su cuenta, o con otro método, como un IdP externo, ya sea para la federación directa de cuentas o la federación de varias cuentas a través del IAM Identity Center. Puede cambiar esta selección más adelante.

De forma predeterminada, AWS Control Tower configura el centro de identidad de AWS IAM para su landing zone, de acuerdo con las recomendaciones de prácticas recomendadas definidas en [Organizar su AWS entorno con varias cuentas](#). La mayoría de los clientes eligen la opción predeterminada. A veces, se requieren métodos de acceso alternativos para cumplir con la normativa en sectores o países específicos, o Regiones de AWS cuando el Centro de Identidad de AWS IAM no está disponible.

No se admite la selección de proveedores de identidades en la cuenta. Esta opción solo se aplica a la zona de aterrizaje en su conjunto.

Para obtener más información, consulte [Guía de IAM Identity Center](#).

Opcionalmente, configure AWS CloudTrail las rutas

Como práctica recomendada, le sugerimos que configure el registro. Si desea permitir que AWS Control Tower configure un CloudTrail registro a nivel de organización y lo administre por usted, elija Optar por participar. Si desea gestionar el registro con sus propios CloudTrail senderos o con una herramienta de registro de terceros, elija Excluirse. Confirme esta opción cuando se le solicite en la consola. Puede cambiar esta selección y activar o desactivar los registros de seguimiento por organización cuando actualice la zona de aterrizaje.

Puedes configurar y gestionar tus propias CloudTrail rutas en cualquier momento, incluidas las rutas a nivel de organización y de cuenta. Si configuras CloudTrail rutas duplicadas, puedes incurrir en costes duplicados cuando se registren los eventos. CloudTrail

Opcionalmente, configure AWS KMS keys

Si desea cifrar y descifrar sus recursos con una clave de AWS KMS cifrado, seleccione la casilla de verificación. Si ya dispone de claves, podrá seleccionarlas entre los identificadores que aparecen en un menú desplegable. Para generar una clave nueva, seleccione Crear una clave. Puede añadir o cambiar una clave de KMS cada vez que actualice la zona de aterrizaje.

Al seleccionar Configurar la zona de aterrizaje, AWS Control Tower realiza una comprobación previa para validar la clave de KMS. La clave debe cumplir los requisitos siguientes:

- Habilitado
- Simétrica
- No ser una clave de varias regiones
- Tener los permisos correctos añadidos a la política
- La clave está en la cuenta de administración

Es posible que aparezca un banner de error si la clave no cumple estos requisitos. En ese caso, elija otra clave o genere una. Asegúrese de editar la política de permisos de la clave, tal y como se describe en la sección siguiente.

Actualización de la política de claves de KMS

Antes de poder actualizar una política de claves de KMS, debe crear una clave de KMS. Para obtener más información, consulte [Creating a key policy](#) en la Guía del desarrollador de AWS Key Management Service .

Para usar una clave de KMS con AWS Control Tower, debe actualizar la política de claves de KMS predeterminada añadiendo los permisos mínimos necesarios para AWS Config y AWS CloudTrail. Como práctica recomendada, le sugerimos que incluya los permisos mínimos necesarios en cualquier política. Al actualizar una política de claves de KMS, puede añadir permisos como grupo en una única instrucción JSON o línea por línea.

El procedimiento describe cómo actualizar la política de claves de KMS predeterminada en la AWS KMS consola añadiendo declaraciones de política que permitan el cifrado AWS Config y se utilicen CloudTrail AWS KMS para ello. Las instrucciones de política requieren que incluya la siguiente información:

- **YOUR-MANAGEMENT-ACCOUNT-ID**: el ID de la cuenta de administración en la que se configurará AWS Control Tower.
- **YOUR-HOME-REGION**: la región de origen que seleccionará al configurar AWS Control Tower.
- **YOUR-KMS-KEY-ID**: el ID de la clave de KMS que se utilizará con la política.

Actualización de la política de claves de KMS

1. Abra la AWS KMS consola en <https://console.aws.amazon.com/kms>
2. En el panel de navegación, seleccione Claves administradas por el cliente.
3. En la tabla, seleccione la clave que desee editar.
4. En la pestaña Política de claves, asegúrese de que puede ver la política de claves. Si no puede ver la política de claves, seleccione Cambiar a la vista de política.
5. Seleccione Editar y actualice la política clave de KMS predeterminada añadiendo las siguientes declaraciones de política para AWS Config y CloudTrail.

AWS Config declaración de política

```
{
  "Sid": "Allow Config to use KMS for encryption",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
```

```

    "Service": "config.amazonaws.com"
  },
  "Action": [
    "kms:Decrypt",
    "kms:GenerateDataKey"
  ],
  "Resource": "arn:aws:kms:YOUR-HOME-REGION:YOUR-MANAGEMENT-ACCOUNT-ID:key/YOUR-
KMS-KEY-ID"
}

```

CloudTrail declaración de política

```

{
  "Sid": "Allow CloudTrail to use KMS for encryption",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
  },
  "Action": [
    "kms:GenerateDataKey*",
    "kms:Decrypt"
  ],
  "Resource": "arn:aws:kms:YOUR-HOME-REGION:YOUR-MANAGEMENT-ACCOUNT-ID:key/YOUR-
KMS-KEY-ID",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:SourceArn": "arn:aws:cloudtrail:YOUR-HOME-REGION:YOUR-MANAGEMENT-
ACCOUNT-ID:trail/aws-controltower-BaselineCloudTrail"
    },
    "StringLike": {
      "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn": "arn:aws:cloudtrail:*:YOUR-
MANAGEMENT-ACCOUNT-ID:trail/*"
    }
  }
}

```

6. Seleccione Save changes (Guardar cambios).

Ejemplo de política de claves de KMS

El siguiente ejemplo de política muestra el aspecto que tendría su política de claves de KMS después de agregar las declaraciones de política que otorgan AWS Config y CloudTrail los permisos mínimos requeridos. La política de ejemplo no incluye la política de claves de KMS predeterminada.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "CustomKMSPolicy",
  "Statement": [
    {
      ... YOUR-EXISTING-POLICIES ...
    },
    {
      "Sid": "Allow Config to use KMS for encryption",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "config.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource": "arn:PARTITION:kms:YOUR-HOME-REGION:YOUR-MANAGEMENT-ACCOUNT-
ID:key/YOUR-KMS-KEY-ID"
    },
    {
      "Sid": "Allow CloudTrail to use KMS for encryption",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource": "arn:PARTITION:kms:YOUR-HOME-REGION:YOUR-MANAGEMENT-ACCOUNT-
ID:key/YOUR-KMS-KEY-ID",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceArn": "arn:PARTITION:cloudtrail:YOUR-HOME-REGION:YOUR-
MANAGEMENT-ACCOUNT-ID:trail/aws-controltower-BaselineCloudTrail"
        },
        "StringLike": {
```

```
        "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn":  
        "arn:PARTITION:cloudtrail:*:YOUR-MANAGEMENT-ACCOUNT-ID:trail/*"  
      }  
    }  
  }  
}
```

Para ver otros ejemplos de políticas, consulte las páginas siguientes:

- [Granting encrypt permissions](#) en la Guía del usuario de AWS CloudTrail .
- [Required Permissions for the KMS Key When Using Service-Linked RolesS3 Bucket Delivery](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Config .

Protección contra atacantes

Al añadir determinadas condiciones a las políticas, puede ayudar a prevenir un tipo específico de ataque, conocido como ataque del suplente confuso, que se produce cuando una entidad coacciona a otra con más privilegios para que lleve a cabo una acción, como la suplantación entre servicios. Para obtener información general sobre las condiciones de las políticas, consulte también [Especificación de las condiciones de una política](#).

El AWS Key Management Service (AWS KMS) le permite crear claves KMS multirregionales y claves asimétricas; sin embargo, AWS Control Tower no admite claves multirregionales ni claves asimétricas. AWS Control Tower realiza una comprobación previa de las claves existentes. Es posible que aparezca un mensaje de error si selecciona una clave de varias regiones o una clave asimétrica. En ese caso, genere otra clave para utilizarla con los recursos de AWS Control Tower.

[Para obtener más información al respecto AWS KMS, consulte la Guía para desarrolladores. AWS KMS](#)

Tenga en cuenta que los datos de los clientes en AWS Control Tower se cifran en reposo, de forma predeterminada, mediante SSE-S3.

Si lo desea, configure la inscripción automática de cuentas

Si habilita esta función durante la configuración, o posteriormente, las cuentas que se mueven entre dos cuentas registradas OUs o que se trasladan a su entorno de la Torre de Control Tower

de AWS por primera vez dejan de mostrar un estado de deriva hereditaria. Las cuentas heredan automáticamente las líneas de base y los controles que están habilitados en la nueva UO. Se eliminan los controles y las líneas de base de la UO anterior.

Para optar por inscripción automática en cualquier momento después de la configuración, diríjase a la página Configuración de la zona de aterrizaje y elija Actualizar zona de aterrizaje o llame a la API `UpdateLandingZone` de AWS Control Tower.

Puede mover una cuenta de un sitio a otro OUs mediante la AWS Organizations API o mediante la consola de la Torre de Control de AWS. Si mueve una cuenta fuera de una UO que esté registrada, AWS Control Tower elimina automáticamente todas las líneas de base y los controles implementados. Básicamente, anula la inscripción de la cuenta en AWS Control Tower.

Note

Si decide habilitar la función de inscripción automática después de la configuración inicial de la landing zone, AWS Control Tower no resuelve retroactivamente el problema de herencia provocado por el traslado de cuentas de un lugar a otro OUs antes de que se habilitara la función de registro automático. La resolución automática de desviaciones se aplica a cuentas que se mueven después de habilitar esta configuración.

Configuración y creación opcionales de cuentas de miembro personalizadas

Si sigue el flujo de trabajo Crear cuenta para añadir las cuentas de miembro, puede especificar, si lo desea, un esquema previamente definido para utilizarlo en el aprovisionamiento de cuentas de miembro personalizadas desde la consola de AWS Control Tower. Puede personalizar las cuentas más adelante si no dispone de un esquema. Consulte [Personalización de cuentas con la personalización del generador de cuentas \(AFC\)](#).

Paso 3. Revisión y configuración de la zona de aterrizaje

En la siguiente sección de la configuración se muestran los permisos que AWS Control Tower requiere para la zona de aterrizaje. Seleccione una casilla de verificación para ampliar cada tema. Se le pedirá que acepte estos permisos que pueden afectar a varias cuentas, así como los términos de servicio generales.

Para finalizar

1. En la consola, revisa los permisos del Servicio y, cuando estés listo, selecciona Comprendo los permisos que AWS Control Tower utilizará para administrar AWS los recursos y hacer cumplir las reglas en mi nombre.
2. Para completar las selecciones e iniciar el lanzamiento, seleccione Configurar la zona de aterrizaje.

Esta serie de pasos inicia el proceso de configuración de la zona de aterrizaje, que puede tardar unos treinta minutos en completarse. Durante la configuración, AWS Control Tower crea el nivel raíz, la OU de seguridad y las cuentas compartidas. Se crean, modifican o eliminan otros AWS recursos.

Confirmación de suscripciones de SNS

La dirección de correo electrónico que ha proporcionado para la cuenta de auditoría recibirá correos electrónicos de Notificación de AWS : confirmación de suscripción de todas las regiones de AWS admitidas por AWS Control Tower. Para recibir correos electrónicos de conformidad en su cuenta de auditoría, debe elegir el enlace Confirmar suscripción en cada correo electrónico de cada AWS región compatible con AWS Control Tower.

Comience a utilizar AWS Control Tower con APIs

Este procedimiento de introducción está destinado a los administradores de AWS Control Tower. Este procedimiento requiere algunos requisitos previos e incluye dos pasos principales.

En este procedimiento, utilizará los AWS servicios APIs de la Torre de Control de AWS y otros para configurar y lanzar una landing zone. Le APIs permiten crear un entorno de AWS Control Tower de forma programática, ya sea [a través de la CloudFormation consola](#) o mediante el AWS CLI.

Antes de lanzar la zona de aterrizaje de AWS Control Tower, lleve a cabo estas tareas de requisitos previos:

- Determine la región de origen más adecuada. Para obtener más información, consulte [Consejos administrativos para la configuración de la zona de aterrizaje](#).
- Consulte [Requisito previo: comprobaciones automáticas previas al lanzamiento de la cuenta de administración](#) para obtener información sobre las comprobaciones automáticas previas al

lanzamiento que garantizan que la cuenta de administración esté preparada para los cambios que establezca la zona de aterrizaje.

Temas

- [Expectativas para la configuración de la zona de aterrizaje con APIs](#)
- [Paso 1: configuración de la zona de aterrizaje](#)
- [Paso 2: Lanza tu landing zone con la Torre de Control de AWS APIs](#)
- [Identificación de la zona de aterrizaje](#)
- [Actualización de la zona de aterrizaje](#)
- [Restablecimiento de la zona de aterrizaje para resolver la desviación](#)
- [Visualización de los detalles del archivo de manifiesto de la zona de aterrizaje](#)
- [Visualización del estado de las operaciones de la zona de aterrizaje](#)
- [Ejemplos: configure una zona de aterrizaje de la AWS Control Tower con APIs solo](#)
- [Esquemas de zona de aterrizaje](#)
- [Lanzamiento de una zona de aterrizaje mediante CloudFormation](#)

Expectativas para la configuración de la zona de aterrizaje con APIs

El proceso de configuración de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower consta de varios pasos. Es posible configurar algunos de los aspectos de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower. Sin embargo, hay otras opciones que no se pueden modificar después de la configuración.

Elementos clave que se deben ajustar durante la configuración

- Puede seleccionar los nombres de las OU fundamentales durante la configuración y también cambiar los nombres de las OU una vez configurada la zona de aterrizaje. De forma predeterminada, las Fundamentales OUs se denominan Security y Sandbox. Para obtener más información, consulte [Directrices para configurar un entorno bien diseñado](#).
- Durante la configuración, puede seleccionar nombres personalizados para las cuentas compartidas que crea AWS Control Tower, que por defecto se denominan archivo de registro y auditoría, pero no puede cambiar estos nombres después de la configuración (se trata de una selección única).
- Durante la configuración con APIs, debe especificar AWS las cuentas existentes para que AWS Control Tower las utilice como cuentas de auditoría y archivo de registros. Para especificar AWS

las cuentas existentes, si esas cuentas tienen AWS Config recursos existentes, debe eliminar o modificar los AWS Config recursos existentes antes de poder inscribir las cuentas en AWS Control Tower. (se trata de una selección única).

- Si es la primera vez que realiza la configuración o si va a actualizar a la versión 3.0 de la zona de aterrizaje, puede elegir entre permitir que AWS Control Tower configure una AWS CloudTrail ruta a nivel de organización para su organización o puede optar por excluirse de las rutas gestionadas por AWS Control Tower y gestionar las suyas propias CloudTrail . Puede activar o desactivar los registros de seguimiento por organización administrados por AWS Control Tower cada vez que actualice la zona de aterrizaje.
- Si lo desea, puede establecer una política de retención personalizada para el bucket de registro y el bucket de acceso de registro de Amazon S3 al configurar o actualizar la zona de aterrizaje.

Opciones de configuración que no se pueden deshacer

- No puede cambiar la región de origen después configurar la zona de aterrizaje.
- Si aprovisiona cuentas VPCs, la CIDRs VPC no se puede cambiar una vez que se hayan creado.

En las siguientes secciones se detallan los requisitos previos y los pasos de la configuración, con explicaciones y advertencias. Para ver otros ejemplos de código, consulte [Ejemplos: configure una zona de aterrizaje de la AWS Control Tower con APIs solo](#).

Paso 1: configuración de la zona de aterrizaje

El proceso de configuración de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower consta de varios pasos. Es posible configurar algunos de los aspectos de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower, sin embargo, hay otras opciones no se pueden modificar después de la configuración. Para obtener más información sobre estas importantes consideraciones antes de lanzar tu landing zone, consulta [Expectativas para la configuración de la zona de aterrizaje](#).

Antes de utilizar la zona de aterrizaje de la Torre de Control Tower de AWS APIs, primero debe llamar APIs desde otros AWS servicios para configurar la zona de aterrizaje antes del lanzamiento. El proceso incluye tres pasos principales:

1. crear una nueva organización de AWS Organizations,
2. configurar sus cuentas de integración de servicios,
3. y crear un rol de IAM o un usuario del IAM Identity Center con los permisos necesarios para llamar a la landing zone. APIs

Paso 1. Creación de la organización que contendrá la zona de aterrizaje:

Llame a la `CreateOrganization` API de AWS Organizations y habilite todas las funciones para crear la OU fundamental. AWS Control Tower también recomienda crear una unidad organizativa de seguridad designada. Esta unidad organizativa de seguridad debe contener todas sus cuentas de integración de servicios. Estas serían la cuenta de archivo de registro y la cuenta de auditoría de las versiones anteriores de Landing Zone.

```
aws organizations create-organization --feature-set ALL
```

AWS Control Tower puede configurar uno o más adicionales OUs. Le recomendamos que aprovisionemos al menos una OU adicional en la zona de aterrizaje, además de la OU de seguridad. Si esta OU adicional está destinada a proyectos de desarrollo, le recomendamos que la nombre como OU Sandbox, tal y como se indica en la [estrategia de cuentas múltiples de AWS para su zona de aterrizaje de AWS Control Tower](#).

Paso 2. Aprovisionamos cuentas de integración de servicios si es necesario:

Para configurar su landing zone, AWS Control Tower permite a los clientes configurar las integraciones de servicios de AWS. Cada una de estas integraciones de servicios puede requerir una o más cuentas centrales de integración de servicios. Si utiliza landing zone APIs para configurar la Torre de Control de AWS por primera vez, debe proporcionar la cuenta de integración central para cada integración de servicios de AWS habilitada. Puede utilizar las cuentas de AWS existentes o aprovisionar estas cuentas a través de la consola de AWS Control Tower o de AWS Organizations APIs. Asegúrese de que estas cuentas de integración de servicios estén en la unidad organizativa de seguridad designada que se encuentra en el nivel raíz de su organización.

1. Llame a la `CreateAccount` API de AWS Organizations para crear la cuenta de archivo de registros y la cuenta de auditoría en la unidad organizativa de seguridad.

```
aws organizations create-account --email  
mylog@example.com --account-name "Logging Account"  
aws organizations create-account --email  
mysecurity@example.com --account-name "Security Account"
```

(Opcional) Compruebe el estado de la CreateAccount operación mediante la DescribeAccount API de AWS Organizations.

2. Mueva las cuentas de integración de servicios aprovisionadas a la unidad organizativa de seguridad designada

```
aws organizations move-account --account-id 0123456789012
--source-parent-id r-examplerootid111 --destination-parent-id ou-examplerootid111-
security
```

Paso 3. Creación de los roles de servicio requeridos

Cree los siguientes roles de servicio de IAM en la ruta de /service-role/ IAM que permiten a AWS Control Tower realizar las llamadas a la API necesarias para configurar la zona de aterrizaje:

- [AWSControlTowerAdmin](#)
- [AWSControlTowerCloudTrailRole](#)
- [AWSControlTowerStackSetRole](#)
- [AWSControlTowerConfigAggregatorRoleForOrganizations](#)

Para obtener más información acerca de estos roles y sus políticas, consulte [Uso de políticas basadas en identidad \(políticas de IAM\) para AWS Control Tower](#).

Para crear un rol de IAM:

Cree un rol de IAM con los permisos necesarios para llamar a todas las zonas de landing zone APIs. Como alternativa, puede crear un usuario de IAM Identity Center y asignar los permisos necesarios.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "backup:UpdateGlobalSettings",
        "controltower:CreateLandingZone",

```

```

        "controltower:UpdateLandingZone",
        "controltower:ResetLandingZone",
        "controltower>DeleteLandingZone",
        "controltower:GetLandingZoneOperation",
        "controltower:GetLandingZone",
        "controltower:ListLandingZones",
        "controltower:ListLandingZoneOperations",
        "controltower:ListTagsForResource",
        "controltower:TagResource",
        "controltower:UntagResource",
        "servicecatalog:*",
        "organizations:*",
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "sso:*",
        "sso-directory:*",
        "logs:*",
        "cloudformation:*",
        "kms:*",
        "iam:GetRole",
        "iam:CreateRole",
        "iam:GetSAMLProvider",
        "iam:CreateSAMLProvider",
        "iam:CreateServiceLinkedRole",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam>DeleteRole",
        "iam>DeleteRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

 Note

Al actualizar a la versión 4.0 de landing zone con la integración de AWS Config habilitada, los clientes deben tener `organizations:ListDelegatedAdministrators` permisos.

Paso 2: Lanza tu landing zone con la Torre de Control de AWS APIs

Puede usar AWS Control Tower APIs para lanzar su landing zone. En esta sección se describe cómo crear el archivo de manifiesto de landing zone necesario y utilizarlo con la operación de la `CreateLandingZone` API.

Crear el archivo de manifiesto

El archivo de manifiesto es un documento JSON que especifica la configuración de tu landing zone. Con la versión 4.0 de landing zone, muchos componentes ahora son opcionales, lo que permite un despliegue más flexible.

Estructura del manifiesto

A continuación se muestra la estructura completa del archivo de manifiesto con todas las configuraciones disponibles:

```
{
  "accessManagement": {
    "enabled": true    // Required - Controls IAM Identity Center integration
  },
  "backup": {
    "enabled": true,   // Required - Controls AWS Backup integration
    "configurations": {
      "backupAdmin": {
        "accountId": "111122223333"    // Backup administrator account
      },
      "centralBackup": {
        "accountId": "111122224444"    // Central backup account
      },
      "kmsKeyArn": "arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id"
    }
  },
  "centralizedLogging": {
    "accountId": "111122225555",      // Log archive account
  }
}
```

```

    "enabled": true,                                // Required - Controls centralized logging
    "configurations": {
      "accessLoggingBucket": {
        "retentionDays": 365                        // Minimum value: 1
      },
      "loggingBucket": {
        "retentionDays": 365                        // Minimum value: 1
      },
      "kmsKeyArn": "arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id"
    }
  },
  "config": {
    "accountId": "111122226666",                    // Config aggregator account
    "enabled": true,                                // Required - Controls AWS Config integration
    "configurations": {
      "accessLoggingBucket": {
        "retentionDays": 365                        // Minimum value: 1
      },
      "loggingBucket": {
        "retentionDays": 365                        // Minimum value: 1
      },
      "kmsKeyArn": "arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id"
    }
  },
  "governedRegions": [                             // Optional - List of regions to govern
    "us-east-1",
    "us-west-2"
  ],
  "securityRoles": {
    "enabled": true,                                // Required - Controls security roles creation
    "accountId": "111122226666"                    // Security/Audit account
  }
}

```

Notas importantes

- Todos los `enabled` indicadores son obligatorios en el manifiesto.
- Si inhabilita la integración de AWS Config (`"config.enabled": false`), también debe deshabilitar las siguientes integraciones:
 - Funciones de seguridad (`"securityRoles.enabled": false`)
 - Administración de acceso (`"accessManagement.enabled": false`)

- Backup ("backup.enabled": false)
- La cuenta IDs debe ser una AWS cuenta IDs válida de 12 dígitos.
- La clave KMS ARNs debe ser una AWS KMS clave ARNs válida.
- El día de retención debe ser de al menos 1.

Uso de la CreateLandingZone API

Para crear tu landing zone mediante la API:

```
aws controltower create-landing-zone --landing-zone-version 4.0 --manifest file:///manifest.json
```

La API devolverá un identificador de operación de la zona de aterrizaje que podrás usar para hacer un seguimiento del progreso de la creación de la zona de aterrizaje. Respuesta de ejemplo:

```
{
  "arn": "arn:aws:controltower:us-west-2:123456789012:landingzone/1A2B3C4D5E6F7G8H",
  "operationIdentifier": "55XXXXXX-e2XX-41XX-a7XX-446XXXXXXXXXX"
}
```

Puedes supervisar el estado de la operación mediante una GetLandingZoneOperation API que devuelve un estado de SUCCEEDED, FAILED, o IN_PROGRESS:

```
aws controltower get-landing-zone-operation --operation-identifier "55XXXXXX-eXXX-4XXX-aXXX-44XXXXXXXXXX"
```

Qué ha cambiado en la versión 4.0 de landing zone

Cambios importantes en la estructura y los requisitos del manifiesto:

- Estructura de la organización

- `organizationStructure` la definición se ha eliminado del manifiesto
- Los clientes ahora pueden definir su propia estructura organizativa
- Único requisito: las cuentas de integración de servicios deben estar en la misma OU directamente debajo de la raíz
- Indicadores habilitados
 - Todas las configuraciones de integración de servicios tienen una `enabled` marca que ahora es un campo obligatorio.
 - Los clientes deben proporcionar siempre un valor booleano. No se proporcionan valores predeterminados.
 - Los clientes deben especificar de forma explícita `enable/disable` cada configuración de integración de servicios del manifiesto:
 - `accessManagement`
 - `backup`
 - `centralizedLogging`
 - `config`
 - `securityRoles`
- Funciones de seguridad
 - La integración de los roles de seguridad ahora es opcional
 - Se ha introducido una nueva `enabled` bandera para gestionar la `securityRoles` implementación
 - Si está deshabilitada, no se implementarán las funciones de seguridad relacionadas
- AWS Config Integration
 - Se agregó una nueva sección de integración del servicio AWS Config a `manifest as config` con los siguientes campos:
 - `enabled`: Indicador booleano obligatorio para gestionar la implementación de la integración de AWS Config
 - `accountId`: ID de cuenta de AWS para el agregador AWS Config
 - `configuraciones`:
 - `accessLoggingBucket.retentionDays`: Periodo de retención de los registros de acceso
 - `loggingBucket.retentionDays`: Periodo de retención de los registros de AWS Config
 - `kmsKeyArn`: clave KMS para cifrado

Identificación de la zona de aterrizaje

Llamar a `ListLandingZones` puede ayudar a determinar si la cuenta ya está configurada con AWS Control Tower. Esta API devuelve un identificador de zona de aterrizaje (ARN) en cualquier región comercial, independientemente de la región de origen de la zona de aterrizaje. Las zonas de aterrizaje son únicas a nivel regional.

```
aws controltower list-landing-zones --region us-east-1
```

En el caso de las [regiones de inscripción](#), la API `ListLandingZones` solo devuelve el identificador de zona de aterrizaje si llama a la API en la misma región que la región de origen de la API. Por ejemplo, si la zona de aterrizaje está configurada en `af-south-1` y llama a `ListLandingZones` en `af-south-1`, la API devuelve el identificador de zona de aterrizaje. Si la zona de aterrizaje está configurada en `af-south-1` y llama a `ListLandingZones` en `ap-east-1`, la API no devuelve el identificador de zona de aterrizaje.

Salida:

```
{
  "landingZones" [
    "arn": "arn:aws:controltower:us-
west-2:123456789123:landingzone/1A2B3C4D5E6F7G8H"
  ]
}
```

Actualización de la zona de aterrizaje

Cuando haya disponible una nueva versión de zona de aterrizaje, o para realizar otras actualizaciones en la configuración de la zona de aterrizaje, puede llamar a la API `UpdateLandingZone` y hacer referencia a un archivo de manifiesto de la zona de aterrizaje actualizado. Esta API devuelve un `OperationIdentifier` que puede utilizar al llamar a la API `GetLandingZoneOperation` para comprobar el estado de la operación de actualización.

Actualización de la zona de aterrizaje

1. Llame a la API `UpdateLandingZone` de AWS Control Tower y consulte la versión de zona de aterrizaje actualizada o el manifiesto de la zona de aterrizaje actualizado.

```
aws controltower update-landing-zone --landing-zone-version 3.3 --landing-zone-
identifier "arn:aws:controltower:us-west-2:123456789123:landingzone/1A2B3C4D5E6F7G8H"
--manifest file:///LandingZoneManifest.json
```

Ejemplo de LandingZoneManifest archivo.json, con regiones y registro centralizado:

```
{
  "governedRegions": ["us-west-2","us-west-1"],
  "organizationStructure": {
    "security": {
      "name": "Security"
    },
    "sandbox": {
      "name": "Sandbox"
    }
  },
  "centralizedLogging": {
    "accountId": "LOG ARCHIVE ACCOUNT ID",
    "configurations": {
      "loggingBucket": {
        "retentionDays":2555
      },
      "accessLoggingBucket": {
        "retentionDays": 2555
      },
      "kmsKeyArn": "arn:aws:kms:us-west-1:123456789123:key/
e84XXXXXX-6bXX-49XX-9eXX-ecfXXXXXXXXXX"
    },
    "enabled": true
  },
  "securityRoles": {
    "accountId": "SECURITY ACCOUNT ID"
  },
  "accessManagement": {
    "enabled": true
  }
}
```

Salida:

```
{
```

```
"operationIdentifier": "55XXXXXX-e2XX-41XX-a7XX-446XXXXXXXXXX"
}
```

 Volver a registrar una OU de forma opcional para actualizar las cuentas

Para registrar la Torre de Control de AWS OUs con menos de 1000 cuentas, puede usar la consola de la Torre de Control de AWS, acceder a la página de la OU en el panel de control y seleccionar Volver a registrar la OU para actualizar las cuentas de esa OU.

Restablecimiento de la zona de aterrizaje para resolver la desviación

Cuando creas tu landing zone, la zona de aterrizaje y todas las unidades organizativas (OUs), cuentas y recursos cumplen con las normas de gobierno aplicadas por los controles que hayas elegido. A medida que usted y los miembros de la organización utilicen la zona de aterrizaje, pueden producirse cambios en este estado de cumplimiento. Estos cambios se denominan desviación.

Para identificar si la zona de aterrizaje se encuentra en desviación, puede llamar a la API `GetLandingZone`. Esta API devuelve el estado de desviación de la zona de aterrizaje de `DRIFTED` o `IN_SYNC`.

Para resolver la desviación en la zona de aterrizaje, puede utilizar la API `ResetLandingZone` para restablecer la zona de aterrizaje a su configuración original. Por ejemplo, AWS Control Tower habilita el Centro de Identidad de IAM de forma predeterminada para ayudarlo a administrar su Cuentas de AWS, pero si configura los parámetros originales de la zona de aterrizaje con el Centro de Identidad de IAM desactivado, las llamadas `ResetLandingZone` mantienen esa configuración deshabilitada del Centro de Identidad de IAM.

Solo puede utilizar la API `ResetLandingZone` si utiliza la última versión disponible de la zona de aterrizaje. Puede llamar a la API `GetLandingZone` y comparar la versión de zona de aterrizaje con la última versión disponible. Si es necesario, puede [Actualizar la zona de aterrizaje](#) para que la zona de aterrizaje utilice la última versión disponible. En estos ejemplos, utilizamos la versión 3.3 como la más reciente.

1. Llame a la API `GetLandingZone`. Si la API devuelve un estado de desviación de `DRIFTED`, la zona de aterrizaje se encuentra en desviación.
2. Llame a la API `ResetLandingZone` para restablecer la zona de aterrizaje a su configuración original.

```
aws controltower reset-landing-zone --landing-zone-identifier  
"arn:aws:controltower:us-west-2:123456789123:landingzone/1A2B3C4D5E6F7G8H"
```

Salida:

```
{  
  "operationIdentifier": "55XXXXXX-e2XX-41XX-a7XX-446XXXXXXXXXX"  
}
```

 Note

El restablecimiento de la zona de aterrizaje no actualiza su versión. Consulte [Actualización de la zona de aterrizaje](#) para obtener más información sobre la actualización de la versión de zona de aterrizaje.

Visualización de los detalles del archivo de manifiesto de la zona de aterrizaje

El archivo de manifiesto de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower es un archivo de texto que describe los recursos de AWS Control Tower. En las secciones siguientes se muestran las definiciones detalladas de las entradas del archivo de manifiesto de la zona de aterrizaje.

Para ver un ejemplo completo de esquema de la zona de aterrizaje, consulte [Esquemas de la zona de aterrizaje](#).

governedRegions: regiones que se someterán a gobernanza

- Tipo: lista de cadenas
- Obligatorio: no
- Ejemplo:

```
"governedRegions": ["us-west-2", "us-west-1"]
```

Estructura organizativa: seleccione los nombres de la seguridad y el entorno de pruebas OUs que se crearán en su organización.

- Tipo: objeto
- Obligatorio: sí
- Propiedades:
- Ejemplo:
 - security: objeto con una propiedad obligatoria, name, que toma una String
 - sandbox: objeto con una propiedad obligatoria, name, que toma una String

```
"organizationStructure": {  
  "security": {  
    "name": "CORE"  
  },  
  "sandbox": {  
    "name": "Sandbox"  
  }  
}
```

Registro centralizado: configuración para AWS CloudTrail

- Tipo: objeto
- Obligatorio: sí
- Propiedades:
 - AccountID: String a the representa AWS la cuenta en la que se debe implementar el recurso de registro
 - configurations: un Object con tres propiedades
 - loggingBucket: objeto con una propiedad obligatoria, retentionDays, que toma una Number
 - accessLoggingBucket: objeto con una propiedad obligatoria, retentionDays, que toma una Number
 - kmsKeyArn: una String opcional
 - enabled: un Boolean opcional
- Ejemplo:

```
"centralizedLogging": {  
  "accountId": "222222222222",  
  "configurations": {
```

```
    "loggingBucket": {
      "retentionDays": 60
    },
    "accessLoggingBucket": {
      "retentionDays": 60
    },
    "kmsKeyArn": "arn:aws:kms:us-west-1:123456789123:key/
e84XXXXXX-6bXX-49XX-9eXX-ecfXXXXXXXXXX"
  },
  "enabled": true
}
```

securityRoles: elija dónde implementar el recurso de registro

- Tipo: objeto
- Obligatorio: sí
- Propiedades: AccountID: String a que representa AWS la cuenta en la que se debe implementar el recurso de registro
- Ejemplo:

```
"securityRoles": {
  "accountId": "333333333333"
}
```

accessManagement: elija si desea habilitar la administración de acceso

- Tipo: objeto
- Obligatorio: no
- Propiedades: enabled: un valor booleano
- Ejemplo:

```
"accessManagement": {
  "enabled": true
}
```

backup: configuración para el AWS backup con AWS Control Tower

- Tipo: objeto
- Obligatorio: no
- Propiedades:
 - configurations: un Object con tres propiedades
 - centralBackup: objeto con una propiedad obligatoria, accountId, que toma una String
 - backupAdmin: objeto con una propiedad obligatoria, accountId, que toma una String
 - kmsKeyArn: una String opcional
 - enabled: un Boolean
- Ejemplo:

```
"backup": {
  "configurations": {
    "centralBackup": {
      "accountId": "CENTRAL BACKUP ACCOUNT ID"
    },
    "backupAdmin": {
      "accountId": "BACKUP MANAGER ACCOUNT ID"
    },
    "kmsKeyArn": "arn:aws:kms:us-west-1:123456789123:key/e84XXXXX-6bXX-49XX-9eXX-ecfXXXXXXXXXX"
  },
  "enabled": true
}
```

Visualización del estado de las operaciones de la zona de aterrizaje

La API de `ListLandingZoneOperations` le permite ver el estado de las operaciones de AWS Control Tower que realizan acciones en su zona de aterrizaje.

Para obtener más información sobre esta operación de API, consulte [ListLandingZoneOperations](#).

ListLandingZoneOperations

Ejemplo de entrada y salida para **ListLandingZoneOperations**.

En este ejemplo se muestra cómo llamar a la API sin parámetros.

```
aws controltower --region us-east-1 list-landing-zone-operations
```



```
{
  "landingZoneOperations": [
    {
      "operationIdentifier": "873fe98d-1ecc-4154-b593-86e4a95ebfXX",
      "operationType": "CREATE",
      "status": "FAILED"
    },
    {
      "operationIdentifier": "0016d43d-a307-4ad8-a2a2-b427b8eb1cXX",
      "operationType": "DELETE",
      "status": "SUCCEEDED"
    },
    {
      "operationIdentifier": "002b8b5a-6bb7-4c40-89cd-5822a73d13XX",
      "operationType": "CREATE",
      "status": "SUCCEEDED"
    },
    {
      "operationIdentifier": "008886a0-f7a2-4df3-90e8-6e9f936507XX",
      "operationType": "CREATE",
      "status": "FAILED"
    }
  ]
}
```

En este ejemplo se muestra cómo llamar a la API y especificar el número máximo de resultados.

```
aws controltower --region us-east-1 list-landing-zone-operations --max-results 1
```

```
{
  "landingZoneOperations": [
    {
      "operationIdentifier": "873fe98d-1ecc-4154-b593-86e4a95ebfXX",
      "operationType": "CREATE",
      "status": "FAILED"
    }
  ],
  "nextToken": "AAMAATFMzwP0QysYY8npWgstfchGQBj-
XCC18ISyd9mkQmzLR7ZFMket4F0aWv8tUTtnsTW0nfb1Up_Q9U-
nX9_6lEsLHs0RlhceDKskHr0_3fm8KdPTa6ofxMt5SPw8WF7-Jsvw2rJVvhj4DHDipo-y1HVK_eZ__Z3-
OzInm403cIHxhbjGPgqCX6FeKr8lwgTDK0ejkLYZ9w7J5aqPAKLfVP8KKNda5g0VfMj1wd14J2nwnHI-
```

```
UuCTIZ5nUEgXgUHaFq6Ma1pLDfGefZQJn5HmDhhgd5yvqzSRH1BtrHpdV_N1EVP8u3JJr3eWQHe9jNB021ihD4Mdcbm3SJg
VXRwTUIBInrit4HslNtPE8-IC1gxCjGoYPGtuWBPumK-pUPE="
}
```

En este ejemplo se muestra cómo llamar a la API y obtener un resultado paginado con `nextToken`.

```
aws controltower --region us-east-1 list-landing-zone-operations --next-token
AAMAATFMzwP0QysYY8npWgstfcHGQBj-XCC18ISyd9mkQmzLR7ZFMket4F0aWv8tUTtnsTW0nfb1Up_Q9U-
nX9_6lEsLHs0RlhceDKskHr0_3fm8KdPTa6ofxMt5SPw8WF7-Jsvw2rJVvhj4DHDipo-y1HVK_eZ__Z3-
OzInm403cIHxhbjGPgqCX6FeKr8lwgTDK0ejkLYZ9w7J5aqPAKLfVP8KKNa5g0VfMj1wd14J2nwnHI-
UuCTIZ5nUEgXgUHaFq6Ma1pLDfGefZQJn5HmDhhgd5yvqzSRH1BtrHpdV_N1EVP8u3JJr3eWQHe9jNB021ihD4Mdcbm3SJg
VXRwTUIBInrit4HslNtPE8-IC1gxCjGoYPGtuWBPumK-pUPE=

{
  "landingZoneOperations": [
    {
      "operationIdentifier": "0016d43d-a307-4ad8-a2a2-b427b8eb1cXX",
      "operationType": "DELETE",
      "status": "SUCCEEDED"
    },
    {
      "operationIdentifier": "002b8b5a-6bb7-4c40-89cd-5822a73d13XX",
      "operationType": "CREATE",
      "status": "SUCCEEDED"
    },
    {
      "operationIdentifier": "008886a0-f7a2-4df3-90e8-6e9f936507XX",
      "operationType": "CREATE",
      "status": "FAILED"
    }
  ]
}
```

En este ejemplo se muestra cómo llamar a la API con un filtro.

```
aws controltower --region us-east-1 list-landing-zone-operations --filter '{"types":
["CREATE"],"statuses":["FAILED"]}'

{
  "landingZoneOperations": [
    {
      "operationIdentifier": "873fe98d-1ecc-4154-b593-86e4a95ebfXX",
      "operationType": "CREATE",

```

```
        "status": "FAILED"
      },
      {
        "operationIdentifier": "008886a0-f7a2-4df3-90e8-6e9f936507XX",
        "operationType": "CREATE",
        "status": "FAILED"
      }
    ]
  }
}
```

Ejemplos: configure una zona de aterrizaje de la AWS Control Tower con APIs solo

Este tutorial de ejemplos es un documento complementario. Para obtener explicaciones, advertencias y más información, consulte [Introducción al uso APIs de AWS Control Tower](#).

Requisitos previos

Antes de crear una zona de aterrizaje de AWS Control Tower, debe crear una organización, dos cuentas compartidas y algunos roles de IAM. Este tutorial incluye estos pasos, con ejemplos de comandos y salidas de la CLI.

Paso 1. Cree la organización y las dos cuentas necesarias.

```
aws organizations create-organization --feature-set ALL
aws organizations create-account --email example+log@example.com --account-name "Log
archive account"
aws organizations create-account --email example+aud@example.com --account-name "Audit
account"
```

Paso 2. Cree el rol de IAM requerido.

AWSControlTowerAdmin

```
cat <<EOF >controltower_trust.json
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {

```

```

    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "Service": "controltower.amazonaws.com"
    },
    "Action": "sts:AssumeRole"
  }
]
}
EOF
aws iam create-role --role-name AWSControlTowerAdmin --path /service-role/ --assume-
role-policy-document file://controltower_trust.json
cat <<EOF >ct_admin_role_policy.json
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2:DescribeAvailabilityZones",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
EOF
aws iam put-role-policy --role-name AWSControlTowerAdmin --policy-name
AWSControlTowerAdminPolicy --policy-document file://ct_admin_role_policy.json
aws iam attach-role-policy --role-name AWSControlTowerAdmin --policy-arn
arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSControlTowerServiceRolePolicy

```

AWSControlTowerCloudTrailRole

```

cat <<EOF >cloudtrail_trust.json
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        }
    ]
}

```

```
EOF
aws iam create-role --role-name AWSControlTowerCloudTrailRole --path /service-role/ --
assume-role-policy-document file:///cloudtrail_trust.json
cat <<EOF >cloudtrail_role_policy.json
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": "logs:CreateLogStream",
      "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws-controltower/CloudTrailLogs:*",
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Action": "logs:PutLogEvents",
      "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws-controltower/CloudTrailLogs:*",
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}
EOF
aws iam put-role-policy --role-name AWSControlTowerCloudTrailRole --
policy-name AWSControlTowerCloudTrailRolePolicy --policy-document file:///
cloudtrail_role_policy.json
```

AWSControlTowerStackSetRole

```
cat <<EOF >cloudformation_trust.json
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "cloudformation.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
EOF
aws iam create-role --role-name AWSControlTowerStackSetRole --path /service-role/ --
assume-role-policy-document file:///cloudformation_trust.json
cat <<EOF >stackset_role_policy.json
```

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution"
      ],
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}
EOF
aws iam put-role-policy --role-name AWSControlTowerStackSetRole --policy-name
AWSControlTowerStackSetRolePolicy --policy-document file://stackset_role_policy.json
```

AWSControlTowerConfigAggregatorRoleForOrganizations

```
cat <<EOF >config_trust.json
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "config.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
EOF
aws iam create-role --role-name AWSControlTowerConfigAggregatorRoleForOrganizations --
path /service-role/ --assume-role-policy-document file://config_trust.json
aws iam attach-role-policy --role-name
AWSControlTowerConfigAggregatorRoleForOrganizations --policy-arn
arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSConfigRoleForOrganizations
```

Paso 3. Obtenga una cuenta IDs y genere el archivo de manifiesto de la zona de aterrizaje.

Los dos primeros comandos del siguiente ejemplo almacenan la cuenta IDs de las cuentas que creó en el paso 1 en variables. A continuación, estas variables ayudan a generar el archivo de manifiesto de la zona de aterrizaje.

```
sec_account_id=$(aws organizations list-accounts | jq -r '.Accounts[] | select(.Name == "Audit account") | .Id')
log_account_id=$(aws organizations list-accounts | jq -r '.Accounts[] | select(.Name == "Log archive account") | .Id')

cat <<EOF >landing_zone_manifest.json
{
  "governedRegions": ["us-west-1", "us-west-2"],
  "organizationStructure": {
    "security": {
      "name": "Security"
    },
    "sandbox": {
      "name": "Sandbox"
    }
  },
  "centralizedLogging": {
    "accountId": "$log_account_id",
    "configurations": {
      "loggingBucket": {
        "retentionDays": 60
      },
      "accessLoggingBucket": {
        "retentionDays": 60
      }
    },
    "enabled": true
  },
  "securityRoles": {
    "accountId": "$sec_account_id"
  },
  "accessManagement": {
    "enabled": true
  }
}
EOF
```

Paso 4. Crear la zona de aterrizaje con la última versión.

Debe configurar la zona de aterrizaje con el archivo de manifiesto y la última versión. En este ejemplo se muestra la versión 3.3.

```
aws --region us-west-1 controltower create-landing-zone --manifest file://  
landing_zone_manifest.json --landing-zone-version 3.3
```

La salida contendrá un `arn` y un `operationIdentifier`, como se muestra en el siguiente ejemplo.

```
{  
  "arn": "arn:aws:controltower:us-west-1:0123456789012:landingzone/4B3H0ULNU0L2AXXX",  
  "operationIdentifier": "16bb47f7-b7a2-4d90-bc71-7df4ca1201xx"  
}
```

Paso 5. (Opcional) Realizar un seguimiento del estado de la operación de creación de la zona de aterrizaje configurando un bucle.

Para realizar un seguimiento del estado, utilice el `operationIdentifier` de la salida del comando `create-landing-zone` anterior.

```
aws --region us-west-1 controltower get-landing-zone-operation --operation-identifier  
16bb47f7-b7a2-4d90-bc71-7df4ca1201xx
```

Ejemplo de salida del estado:

```
{  
  "operationDetails": {  
    "operationType": "CREATE",  
    "startTime": "2024-02-28T21:49:31Z",  
    "status": "IN_PROGRESS"  
  }  
}
```

Puede utilizar el siguiente script de ejemplo como ayuda para configurar un bucle, que informa del estado de la operación una y otra vez, como un archivo de registro. Por tanto, no es necesario introducir el comando de nuevo.

```
while true; do echo "$(date) $(aws --region us-west-1 controltower get-landing-  
zone-operation --operation-identifier 16bb47f7-b7a2-4d90-bc71-7df4ca1201xx | jq -  
r .operationDetails.status)"; sleep 15; done
```


Visualización de información detallada sobre la zona de aterrizaje

Paso 1. Encontrar el ARN de la zona de aterrizaje

```
aws --region us-west-1 controltower list-landing-zones
```

La salida incluirá el identificador de la zona de aterrizaje, como se muestra en el siguiente ejemplo de salida.

```
{
  "landingZones": [
    {
      "arn": "arn:aws:controltower:us-
west-1:123456789012:landingzone/4B3H0ULNU0L2AXXX"
    }
  ]
}
```

Paso 2. Obtener la información

```
aws --region us-west-1 controltower get-landing-zone --landing-zone-identifier
arn:aws:controltower:us-west-1:123456789012:landingzone/4B3H0ULNU0L2AXXX
```

A continuación se muestra un ejemplo del tipo de salida que se puede ver:

```
{
  "landingZone": {
    "arn": "arn:aws:controltower:us-
west-1:123456789012:landingzone/4B3H0ULNU0L2AXXX",
    "driftStatus": {
      "status": "IN_SYNC"
    },
    "latestAvailableVersion": "3.3",
    "manifest": {
      "accessManagement": {
        "enabled": true
      },
      "securityRoles": {
        "accountId": "9750XXXX4444"
      },
      "governedRegions": [
```

```
        "us-west-1",
        "us-west-2"
    ],
    "organizationStructure": {
        "sandbox": {
            "name": "Sandbox"
        },
        "security": {
            "name": "Security"
        }
    },
    "centralizedLogging": {
        "accountId": "012345678901",
        "configurations": {
            "loggingBucket": {
                "retentionDays": 60
            },
            "accessLoggingBucket": {
                "retentionDays": 60
            }
        },
        "enabled": true
    },
    "status": "ACTIVE",
    "version": "3.3"
}
```

Paso 6. (Opcional) Llamar a la API **ListLandingZoneOperations** para ver el estado de cualquier operación que modifique su zona de aterrizaje.

Para realizar un seguimiento del estado de cualquier operación en una zona de aterrizaje, puede llamar a la API [ListLandingZoneOperations](#).

Esquemas de zona de aterrizaje

Una landing zone es un AWS recurso que se crea mediante esquemas. Cada versión de zona de aterrizaje de AWS Control Tower tiene un esquema único.

Los esquemas de las zonas de aterrizaje de la Torre de Control Tower de AWS, versión 3.1 y posteriores, se publican en esta sección de referencia para ayudarle a elegir una versión compatible.

Note

En la versión 3.0 de la zona de aterrizaje existe un problema conocido relacionado con el registro de acceso innecesario. El problema se ha solucionado en la versión 3.1 de la zona de aterrizaje. Para obtener más información sobre estos cambios, consulte [Zona de aterrizaje de AWS Control Tower, versión 3.1](#).

Esquema de la zona de aterrizaje 4.0

```
{
  "type": "object",
  "required": [],
  "properties": {
    "accessManagement": {
      "$ref": "#/definitions/AccessManagement"
    },
    "backup": {
      "$ref": "#/definitions/Backup"
    },
    "centralizedLogging": {
      "$ref": "#/definitions/CentralizedLogging"
    },
    "governedRegions": {
      "type": "array",
      "items": {
        "type": "string",
        "maxLength": 24,
        "minLength": 1,
        "pattern": "^[a-z]{2}-[a-z\\-]*-[0-9]{1}$",
        "additionalProperties": false
      },
      "additionalProperties": false
    },
    "securityRoles": {
      "$ref": "#/definitions/SecurityRoles"
    },
    "config": {
      "$ref": "#/definitions/Config"
    }
  },
  "additionalProperties": false,
}
```

```
"definitions": {
  "AccessManagement": {
    "type": "object",
    "required": [
      "enabled"
    ],
    "properties": {
      "enabled": {
        "type": "boolean",
        "additionalProperties": false
      }
    },
    "additionalProperties": false
  },
  "Backup": {
    "type": "object",
    "required": [
      "enabled"
    ],
    "properties": {
      "configurations": {
        "$ref": "#/definitions/BackupConfigurations"
      },
      "enabled": {
        "type": "boolean",
        "additionalProperties": false
      }
    },
    "additionalProperties": false,
    "if": {
      "properties": {
        "enabled": {
          "const": true
        }
      }
    },
    "then": {
      "required": [
        "configurations"
      ]
    }
  },
  "BackupAdminConfigurations": {
    "type": "object",
```

```
    "required": [
      "accountId"
    ],
    "properties": {
      "accountId": {
        "type": "string",
        "maxLength": 12,
        "minLength": 12,
        "pattern": "^\\d{12}$",
        "additionalProperties": false
      }
    },
    "additionalProperties": false
  },
  "BackupConfigurations": {
    "type": "object",
    "required": [
      "backupAdmin",
      "centralBackup",
      "kmsKeyArn"
    ],
    "properties": {
      "backupAdmin": {
        "$ref": "#/definitions/BackupAdminConfigurations"
      },
      "centralBackup": {
        "$ref": "#/definitions/CentralBackupConfigurations"
      },
      "kmsKeyArn": {
        "type": "string",
        "maxLength": 2048,
        "minLength": 1,
        "additionalProperties": false
      }
    },
    "additionalProperties": false
  },
  "CentralBackupConfigurations": {
    "type": "object",
    "required": [
      "accountId"
    ],
    "properties": {
      "accountId": {
```

```

        "type": "string",
        "maxLength": 12,
        "minLength": 12,
        "pattern": "^\\d{12}$",
        "additionalProperties": false
    },
    },
    "additionalProperties": false
},
"CentralizedLogging": {
    "type": "object",
    "required": [
        "enabled"
    ],
    "properties": {
        "accountId": {
            "type": "string",
            "maxLength": 12,
            "minLength": 12,
            "pattern": "^\\d{12}$",
            "additionalProperties": false
        },
        "configurations": {
            "$ref": "#/definitions/LoggingConfigurations"
        },
        "enabled": {
            "type": "boolean",
            "additionalProperties": false
        }
    },
    "additionalProperties": false,
    "if": {
        "properties": {
            "enabled": {
                "const": true
            }
        }
    },
    "then": {
        "required": [
            "accountId"
        ]
    }
},
},

```

```
"LoggingConfigurations": {
  "type": "object",
  "properties": {
    "accessLoggingBucket": {
      "$ref": "#/definitions/S3BucketConfiguration"
    },
    "kmsKeyArn": {
      "type": "string",
      "maxLength": 2048,
      "minLength": 1,
      "additionalProperties": false
    },
    "loggingBucket": {
      "$ref": "#/definitions/S3BucketConfiguration"
    }
  },
  "additionalProperties": false
},
"S3BucketConfiguration": {
  "type": "object",
  "properties": {
    "retentionDays": {
      "type": "number",
      "minimum": 1,
      "additionalProperties": false
    }
  },
  "additionalProperties": false
},
"SecurityRoles": {
  "type": "object",
  "required": [
    "enabled"
  ],
  "properties": {
    "accountId": {
      "type": "string",
      "maxLength": 12,
      "minLength": 12,
      "pattern": "^\\d{12}$",
      "additionalProperties": false
    },
    "enabled": {
      "type": "boolean",
```

```

        "additionalProperties": false
      },
    },
    "additionalProperties": false,
    "if": {
      "properties": {
        "enabled": {
          "const": true
        }
      }
    },
    "then": {
      "required": [
        "accountId"
      ]
    }
  },
  },
  "Config": {
    "type": "object",
    "required": [
      "enabled"
    ],
    "properties": {
      "accountId": {
        "type": "string",
        "maxLength": 12,
        "minLength": 12,
        "pattern": "^\\d{12}$",
        "additionalProperties": false
      },
      "configurations": {
        "$ref": "#/definitions/ConfigConfiguration"
      },
      "enabled": {
        "type": "boolean",
        "additionalProperties": false
      }
    },
  },
  "additionalProperties": false,
  "if": {
    "properties": {
      "enabled": {
        "const": true
      }
    }
  }
}

```



```

        }
      },
      "then": {
        "required": [
          "accountId"
        ]
      }
    },
    "ConfigConfiguration": {
      "type": "object",
      "required": [],
      "properties": {
        "loggingBucket": {
          "$ref": "#/definitions/S3BucketConfiguration"
        },
        "accessLoggingBucket": {
          "$ref": "#/definitions/S3BucketConfiguration"
        },
        "kmsKeyArn": {
          "type": "string",
          "maxLength": 2048,
          "minLength": 1,
          "additionalProperties": false
        }
      }
    }
  }
}

```

Esquema de la zona de aterrizaje 3.3

```

{
  "type": "object",
  "required": [
    "centralizedLogging",
    "organizationStructure",
    "securityRoles"
  ],
  "properties": {
    "accessManagement": {
      "$ref": "#/definitions/AccessManagement"
    },
    "backup": {

```

```

        "$ref": "#/definitions/Backup"
    },
    "centralizedLogging": {
        "$ref": "#/definitions/CentralizedLogging"
    },
    "governedRegions": {
        "type": "array",
        "items": {
            "type": "string",
            "maxLength": 24,
            "minLength": 1,
            "pattern": "^[a-z]{2}-[a-z\\-]*-[0-9]{1}$",
            "additionalProperties": false
        },
        "additionalProperties": false
    },
    "organizationStructure": {
        "$ref": "#/definitions/OrganizationStructure"
    },
    "securityRoles": {
        "$ref": "#/definitions/SecurityRoles"
    }
},
"additionalProperties": false,
"definitions": {
    "AccessManagement": {
        "type": "object",
        "required": [
            "enabled"
        ],
        "properties": {
            "enabled": {
                "type": "boolean",
                "additionalProperties": false,
                "default": true
            }
        },
        "additionalProperties": false
    },
    "Backup": {
        "type": "object",
        "properties": {
            "configurations": {
                "$ref": "#/definitions/BackupConfigurations"
            }
        }
    }
}

```

```

    },
    "enabled": {
      "type": "boolean",
      "additionalProperties": false,
      "default": false
    }
  },
  "additionalProperties": false,
  "if": {
    "properties": {
      "enabled": {
        "const": true
      }
    }
  },
  "then": {
    "required": [
      "configurations"
    ]
  }
},
"BackupAdminConfigurations": {
  "type": "object",
  "required": [
    "accountId"
  ],
  "properties": {
    "accountId": {
      "type": "string",
      "maxLength": 12,
      "minLength": 12,
      "pattern": "^\\d{12}$",
      "additionalProperties": false
    }
  },
  "additionalProperties": false
},
"BackupConfigurations": {
  "type": "object",
  "required": [
    "backupAdmin",
    "centralBackup",
    "kmsKeyArn"
  ],

```

```

    "properties": {
      "backupAdmin": {
        "$ref": "#/definitions/BackupAdminConfigurations"
      },
      "centralBackup": {
        "$ref": "#/definitions/CentralBackupConfigurations"
      },
      "kmsKeyArn": {
        "type": "string",
        "maxLength": 2048,
        "minLength": 1,
        "additionalProperties": false
      }
    },
    "additionalProperties": false
  },
  "CentralBackupConfigurations": {
    "type": "object",
    "required": [
      "accountId"
    ],
    "properties": {
      "accountId": {
        "type": "string",
        "maxLength": 12,
        "minLength": 12,
        "pattern": "^\\d{12}$",
        "additionalProperties": false
      }
    },
    "additionalProperties": false
  },
  "CentralizedLogging": {
    "type": "object",
    "required": [
      "accountId"
    ],
    "properties": {
      "accountId": {
        "type": "string",
        "maxLength": 12,
        "minLength": 12,
        "pattern": "^\\d{12}$",
        "additionalProperties": false
      }
    }
  }
}

```

```

    },
    "configurations": {
      "$ref": "#/definitions/LoggingConfigurations"
    },
    "enabled": {
      "type": "boolean",
      "additionalProperties": false,
      "default": true
    }
  },
  "additionalProperties": false
},
"LoggingConfigurations": {
  "type": "object",
  "properties": {
    "accessLoggingBucket": {
      "$ref": "#/definitions/S3BucketConfiguration"
    },
    "kmsKeyArn": {
      "type": "string",
      "maxLength": 2048,
      "minLength": 1,
      "additionalProperties": false
    },
    "loggingBucket": {
      "$ref": "#/definitions/S3BucketConfiguration"
    }
  },
  "additionalProperties": false
},
"OrganizationalUnit": {
  "type": "object",
  "required": [
    "name"
  ],
  "properties": {
    "name": {
      "type": "string",
      "maxLength": 120,
      "minLength": 1,
      "pattern": "^[\\s\\S]*$",
      "additionalProperties": false
    }
  }
},

```

```
    "additionalProperties": false
  },
  "OrganizationStructure": {
    "type": "object",
    "required": [
      "security"
    ],
    "properties": {
      "sandbox": {
        "$ref": "#/definitions/OrganizationalUnit"
      },
      "security": {
        "$ref": "#/definitions/OrganizationalUnit"
      }
    }
  },
  "additionalProperties": false
},
"S3BucketConfiguration": {
  "type": "object",
  "properties": {
    "retentionDays": {
      "type": "number",
      "minimum": 1,
      "additionalProperties": false
    }
  },
  "additionalProperties": false
},
"SecurityRoles": {
  "type": "object",
  "required": [
    "accountId"
  ],
  "properties": {
    "accountId": {
      "type": "string",
      "maxLength": 12,
      "minLength": 12,
      "pattern": "^\\d{12}$",
      "additionalProperties": false
    }
  },
  "additionalProperties": false
}
```

```
}
}
```

Esquema de la zona de aterrizaje 3.2

```
{
  "type": "object",
  "required": [
    "centralizedLogging",
    "organizationStructure",
    "securityRoles"
  ],
  "properties": {
    "accessManagement": {
      "$ref": "#/definitions/AccessManagement"
    },
    "backup": {
      "$ref": "#/definitions/Backup"
    },
    "centralizedLogging": {
      "$ref": "#/definitions/CentralizedLogging"
    },
    "governedRegions": {
      "type": "array",
      "items": {
        "type": "string",
        "maxLength": 24,
        "minLength": 1,
        "pattern": "^[a-z]{2}-[a-z\\-]*-[0-9]{1}$",
        "additionalProperties": false
      },
      "additionalProperties": false
    },
    "organizationStructure": {
      "$ref": "#/definitions/OrganizationStructure"
    },
    "securityRoles": {
      "$ref": "#/definitions/SecurityRoles"
    }
  },
  "additionalProperties": false,
  "definitions": {
    "AccessManagement": {
```

```

    "type": "object",
    "required": [
        "enabled"
    ],
    "properties": {
        "enabled": {
            "type": "boolean",
            "additionalProperties": false,
            "default": true
        }
    },
    "additionalProperties": false
},
"Backup": {
    "type": "object",
    "properties": {
        "configurations": {
            "$ref": "#/definitions/BackupConfigurations"
        },
        "enabled": {
            "type": "boolean",
            "additionalProperties": false,
            "default": false
        }
    },
    "additionalProperties": false,
    "if": {
        "properties": {
            "enabled": {
                "const": true
            }
        }
    },
    "then": {
        "required": [
            "configurations"
        ]
    }
},
"BackupAdminConfigurations": {
    "type": "object",
    "required": [
        "accountId"
    ],

```



```
    "properties": {
      "accountId": {
        "type": "string",
        "maxLength": 12,
        "minLength": 12,
        "pattern": "^\\d{12}$",
        "additionalProperties": false
      }
    },
    "additionalProperties": false
  },
  "BackupConfigurations": {
    "type": "object",
    "required": [
      "backupAdmin",
      "centralBackup",
      "kmsKeyArn"
    ],
    "properties": {
      "backupAdmin": {
        "$ref": "#/definitions/BackupAdminConfigurations"
      },
      "centralBackup": {
        "$ref": "#/definitions/CentralBackupConfigurations"
      },
      "kmsKeyArn": {
        "type": "string",
        "maxLength": 2048,
        "minLength": 1,
        "additionalProperties": false
      }
    },
    "additionalProperties": false
  },
  "CentralBackupConfigurations": {
    "type": "object",
    "required": [
      "accountId"
    ],
    "properties": {
      "accountId": {
        "type": "string",
        "maxLength": 12,
        "minLength": 12,
```

```

        "pattern": "^\\d{12}$",
        "additionalProperties": false
    },
    },
    "additionalProperties": false
},
"CentralizedLogging": {
    "type": "object",
    "required": [
        "accountId"
    ],
    "properties": {
        "accountId": {
            "type": "string",
            "maxLength": 12,
            "minLength": 12,
            "pattern": "^\\d{12}$",
            "additionalProperties": false
        },
        "configurations": {
            "$ref": "#/definitions/LoggingConfigurations"
        },
        "enabled": {
            "type": "boolean",
            "additionalProperties": false,
            "default": true
        }
    },
    "additionalProperties": false
},
"LoggingConfigurations": {
    "type": "object",
    "properties": {
        "accessLoggingBucket": {
            "$ref": "#/definitions/S3BucketConfiguration"
        },
        "kmsKeyArn": {
            "type": "string",
            "maxLength": 2048,
            "minLength": 1,
            "additionalProperties": false
        },
        "loggingBucket": {
            "$ref": "#/definitions/S3BucketConfiguration"
        }
    }
}

```

```

    }
  },
  "additionalProperties": false
},
"OrganizationalUnit": {
  "type": "object",
  "required": [
    "name"
  ],
  "properties": {
    "name": {
      "type": "string",
      "maxLength": 120,
      "minLength": 1,
      "pattern": "^[\\s\\S]*$",
      "additionalProperties": false
    }
  },
  "additionalProperties": false
},
"OrganizationStructure": {
  "type": "object",
  "required": [
    "security"
  ],
  "properties": {
    "sandbox": {
      "$ref": "#/definitions/OrganizationalUnit"
    },
    "security": {
      "$ref": "#/definitions/OrganizationalUnit"
    }
  },
  "additionalProperties": false
},
"S3BucketConfiguration": {
  "type": "object",
  "properties": {
    "retentionDays": {
      "type": "number",
      "minimum": 1,
      "additionalProperties": false
    }
  }
},

```

```

        "additionalProperties": false
    },
    "SecurityRoles": {
        "type": "object",
        "required": [
            "accountId"
        ],
        "properties": {
            "accountId": {
                "type": "string",
                "maxLength": 12,
                "minLength": 12,
                "pattern": "^\\d{12}$",
                "additionalProperties": false
            }
        }
    },
    "additionalProperties": false
}
}
}

```

Esquema de la zona de aterrizaje 3.1

```

{
    "type": "object",
    "required": [
        "centralizedLogging",
        "organizationStructure",
        "securityRoles"
    ],
    "properties": {
        "accessManagement": {
            "$ref": "#/definitions/AccessManagement"
        },
        "backup": {
            "$ref": "#/definitions/Backup"
        },
        "centralizedLogging": {
            "$ref": "#/definitions/CentralizedLogging"
        },
        "governedRegions": {
            "type": "array",
            "items": {

```

```

        "type": "string",
        "maxLength": 24,
        "minLength": 1,
        "pattern": "^[a-z]{2}-[a-z\\-]*-[0-9]{1}$",
        "additionalProperties": false
    },
    "additionalProperties": false
},
"organizationStructure": {
    "$ref": "#/definitions/OrganizationStructure"
},
"securityRoles": {
    "$ref": "#/definitions/SecurityRoles"
}
},
"additionalProperties": false,
"definitions": {
    "AccessManagement": {
        "type": "object",
        "required": [
            "enabled"
        ],
        "properties": {
            "enabled": {
                "type": "boolean",
                "additionalProperties": false,
                "default": true
            }
        }
    },
    "additionalProperties": false
},
"Backup": {
    "type": "object",
    "properties": {
        "configurations": {
            "$ref": "#/definitions/BackupConfigurations"
        },
        "enabled": {
            "type": "boolean",
            "additionalProperties": false,
            "default": false
        }
    }
},
"additionalProperties": false,

```

```

        "if": {
            "properties": {
                "enabled": {
                    "const": true
                }
            }
        },
        "then": {
            "required": [
                "configurations"
            ]
        }
    },
    "BackupAdminConfigurations": {
        "type": "object",
        "required": [
            "accountId"
        ],
        "properties": {
            "accountId": {
                "type": "string",
                "maxLength": 12,
                "minLength": 12,
                "pattern": "^\\d{12}$",
                "additionalProperties": false
            }
        },
        "additionalProperties": false
    },
    "BackupConfigurations": {
        "type": "object",
        "required": [
            "backupAdmin",
            "centralBackup",
            "kmsKeyArn"
        ],
        "properties": {
            "backupAdmin": {
                "$ref": "#/definitions/BackupAdminConfigurations"
            },
            "centralBackup": {
                "$ref": "#/definitions/CentralBackupConfigurations"
            },
            "kmsKeyArn": {

```

```

        "type": "string",
        "maxLength": 2048,
        "minLength": 1,
        "additionalProperties": false
      }
    },
    "additionalProperties": false
  },
  "CentralBackupConfigurations": {
    "type": "object",
    "required": [
      "accountId"
    ],
    "properties": {
      "accountId": {
        "type": "string",
        "maxLength": 12,
        "minLength": 12,
        "pattern": "^\\d{12}$",
        "additionalProperties": false
      }
    },
    "additionalProperties": false
  },
  "CentralizedLogging": {
    "type": "object",
    "required": [
      "accountId"
    ],
    "properties": {
      "accountId": {
        "type": "string",
        "maxLength": 12,
        "minLength": 12,
        "pattern": "^\\d{12}$",
        "additionalProperties": false
      },
      "configurations": {
        "$ref": "#/definitions/LoggingConfigurations"
      },
      "enabled": {
        "type": "boolean",
        "additionalProperties": false,
        "default": true
      }
    }
  }
}

```

```

    }
  },
  "additionalProperties": false
},
"LoggingConfigurations": {
  "type": "object",
  "properties": {
    "accessLoggingBucket": {
      "$ref": "#/definitions/S3BucketConfiguration"
    },
    "kmsKeyArn": {
      "type": "string",
      "maxLength": 2048,
      "minLength": 1,
      "additionalProperties": false
    },
    "loggingBucket": {
      "$ref": "#/definitions/S3BucketConfiguration"
    }
  },
  "additionalProperties": false
},
"OrganizationalUnit": {
  "type": "object",
  "required": [
    "name"
  ],
  "properties": {
    "name": {
      "type": "string",
      "maxLength": 120,
      "minLength": 1,
      "pattern": "^[\\s\\S]*$",
      "additionalProperties": false
    }
  },
  "additionalProperties": false
},
"OrganizationStructure": {
  "type": "object",
  "required": [
    "security"
  ],
  "properties": {

```



```

        "sandbox": {
            "$ref": "#/definitions/OrganizationalUnit"
        },
        "security": {
            "$ref": "#/definitions/OrganizationalUnit"
        }
    },
    "additionalProperties": false
},
"S3BucketConfiguration": {
    "type": "object",
    "properties": {
        "retentionDays": {
            "type": "number",
            "minimum": 1,
            "additionalProperties": false
        }
    },
    "additionalProperties": false
},
"SecurityRoles": {
    "type": "object",
    "required": [
        "accountId"
    ],
    "properties": {
        "accountId": {
            "type": "string",
            "maxLength": 12,
            "minLength": 12,
            "pattern": "^\\d{12}$",
            "additionalProperties": false
        }
    },
    "additionalProperties": false
}
}
}

```

Lanzamiento de una zona de aterrizaje mediante CloudFormation

Puede configurar e iniciar una zona de aterrizaje con CloudFormation a través de la consola de CloudFormation o de AWS CLI. En esta sección se proporcionan instrucciones y ejemplos para lanzar una zona de aterrizaje mediante API a través de CloudFormation.

Temas

- [Requisitos previos para lanzar una zona de aterrizaje mediante CloudFormation](#)
- [Creación de una nueva zona de aterrizaje mediante CloudFormation](#)
- [Administración de una zona de aterrizaje existente mediante CloudFormation](#)

Requisitos previos para lanzar una zona de aterrizaje mediante CloudFormation

1. Desde la AWS CLI, utilice la API `CreateOrganization` de AWS Organizations para crear una organización y habilitar todas las características.

Para obtener instrucciones más detalladas, revise [Paso 1: configuración de la zona de aterrizaje](#).

2. Desde la consola de CloudFormation o mediante la AWS CLI, implemente una plantilla de CloudFormation que cree los siguientes recursos en la cuenta de administración:
 - Cuenta de archivo de registro (a veces denominada cuenta de “registro”)
 - Cuenta de auditoría (a veces denominada cuenta de “seguridad”)
 - Los roles de servicio `AWSControlTowerAdmin`, `AWSControlTowerCloudTrailRole`, `AWSControlTowerConfigAggregatorRoleForOrganizations` y `AWSControlTowerStackSetRole`.

Para obtener información sobre cómo AWS Control Tower utiliza estos roles para realizar llamadas a la API de la zona de aterrizaje, consulte el [Step 1: Configure your landing zone](#).

Parameters:

```
LoggingAccountEmail:
  Type: String
  Description: The email Id for centralized logging account
LoggingAccountName:
  Type: String
  Description: Name for centralized logging account
SecurityAccountEmail:
  Type: String
  Description: The email Id for security roles account
SecurityAccountName:
```

```

    Type: String
    Description: Name for security roles account
Resources:
  MyOrganization:
    Type: 'AWS::Organizations::Organization'
    Properties:
      FeatureSet: ALL
  LoggingAccount:
    Type: 'AWS::Organizations::Account'
    Properties:
      AccountName: !Ref LoggingAccountName
      Email: !Ref LoggingAccountEmail
  SecurityAccount:
    Type: 'AWS::Organizations::Account'
    Properties:
      AccountName: !Ref SecurityAccountName
      Email: !Ref SecurityAccountEmail
  AWSControlTowerAdmin:
    Type: 'AWS::IAM::Role'
    Properties:
      RoleName: AWSControlTowerAdmin
      AssumeRolePolicyDocument:
        Version: 2012-10-17
        Statement:
          - Effect: Allow
            Principal:
              Service: controltower.amazonaws.com
            Action: 'sts:AssumeRole'
      Path: '/service-role/'
      ManagedPolicyArns:
        - !Sub >-
            arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/service-role/
  AWSControlTowerServiceRolePolicy
  AWSControlTowerAdminPolicy:
    Type: 'AWS::IAM::Policy'
    Properties:
      PolicyName: AWSControlTowerAdminPolicy
      PolicyDocument:
        Version: 2012-10-17
        Statement:
          - Effect: Allow
            Action: 'ec2:DescribeAvailabilityZones'
            Resource: '*'
    Roles:

```

```

    - !Ref AWSControlTowerAdmin
AWSControlTowerCloudTrailRole:
  Type: 'AWS::IAM::Role'
  Properties:
    RoleName: AWSControlTowerCloudTrailRole
    AssumeRolePolicyDocument:
      Version: 2012-10-17
      Statement:
        - Effect: Allow
          Principal:
            Service: cloudtrail.amazonaws.com
          Action: 'sts:AssumeRole'
    Path: '/service-role/'
AWSControlTowerCloudTrailRolePolicy:
  Type: 'AWS::IAM::Policy'
  Properties:
    PolicyName: AWSControlTowerCloudTrailRolePolicy
    PolicyDocument:
      Version: 2012-10-17
      Statement:
        - Action:
            - 'logs:CreateLogStream'
            - 'logs:PutLogEvents'
          Resource: !Sub >-
            arn:${AWS::Partition}:logs:*:*:log-group:aws-controltower/
CloudTrailLogs:*
  Effect: Allow
  Roles:
    - !Ref AWSControlTowerCloudTrailRole
AWSControlTowerConfigAggregatorRoleForOrganizations:
  Type: 'AWS::IAM::Role'
  Properties:
    RoleName: AWSControlTowerConfigAggregatorRoleForOrganizations
    AssumeRolePolicyDocument:
      Version: 2012-10-17
      Statement:
        - Effect: Allow
          Principal:
            Service: config.amazonaws.com
          Action: 'sts:AssumeRole'
    Path: '/service-role/'
    ManagedPolicyArns:
      - !Sub arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/service-role/
AWSConfigRoleForOrganizations

```

```

AWSControlTowerStackSetRole:
  Type: 'AWS::IAM::Role'
  Properties:
    RoleName: AWSControlTowerStackSetRole
    AssumeRolePolicyDocument:
      Version: 2012-10-17
      Statement:
        - Effect: Allow
          Principal:
            Service: cloudformation.amazonaws.com
          Action: 'sts:AssumeRole'
    Path: '/service-role/'
AWSControlTowerStackSetRolePolicy:
  Type: 'AWS::IAM::Policy'
  Properties:
    PolicyName: AWSControlTowerStackSetRolePolicy
    PolicyDocument:
      Version: 2012-10-17
      Statement:
        - Action: 'sts:AssumeRole'
          Resource: !Sub 'arn:${AWS::Partition}:iam::*:role/
AWSControlTowerExecution'
      Effect: Allow
    Roles:
      - !Ref AWSControlTowerStackSetRole

Outputs:
  LogAccountId:
    Value:
      Fn::GetAtt: LoggingAccount.AccountId
    Export:
      Name: LogAccountId
  SecurityAccountId:
    Value:
      Fn::GetAtt: SecurityAccount.AccountId
    Export:
      Name: SecurityAccountId

```

Creación de una nueva zona de aterrizaje mediante CloudFormation

Desde la consola de CloudFormation o mediante la AWS CLI, implemente la siguiente plantilla de CloudFormation para crear una zona de aterrizaje.

Parameters:**Version:**

Type: String

Description: The version number of Landing Zone

GovernedRegions:

Type: Array

Description: List of governed regions

SecurityOuName:

Type: String

Description: The security Organizational Unit name

SandboxOuName:

Type: String

Description: The sandbox Organizational Unit name

CentralizedLoggingAccountId:

Type: String

Description: The AWS account ID for centralized logging

SecurityAccountId:

Type: String

Description: The AWS account ID for security roles

LoggingBucketRetentionPeriod:

Type: Number

Description: Retention period for centralized logging bucket

AccessLoggingBucketRetentionPeriod:

Type: Number

Description: Retention period for access logging bucket

KMSKey:

Type: String

Description: KMS key ARN used by CloudTrail and Config service to encrypt data in logging bucket

Resources:**MyLandingZone:**

Type: 'AWS::ControlTower::LandingZone'

Properties:**Version:**

Ref: Version

Tags:

- Key: "keyname1"

Value: "value1"

- Key: "keyname2"

Value: "value2"

Manifest:

governedRegions:

Ref: GovernedRegions

```
organizationStructure:
  security:
    name:
      Ref: SecurityOuName
  sandbox:
    name:
      Ref: SandboxOuName
centralizedLogging:
  accountId:
    Ref: CentralizedLoggingAccountId
configurations:
  loggingBucket:
    retentionDays:
      Ref: LoggingBucketRetentionPeriod
  accessLoggingBucket:
    retentionDays:
      Ref: AccessLoggingBucketRetentionPeriod
  kmsKeyArn:
    Ref: KMSKey
  enabled: true
securityRoles:
  accountId:
    Ref: SecurityAccountId
accessManagement:
  enabled: true
```

Administración de una zona de aterrizaje existente mediante CloudFormation

Puede utilizar CloudFormation para administrar una zona de aterrizaje que ya haya lanzado importándola a una zona de aterrizaje en una pila de CloudFormation nueva o existente. Consulte [Poner los recursos existentes bajo la administración de CloudFormation](#) para obtener más información e instrucciones.

Para [detectar y resolver la desviación en una zona de aterrizaje](#), puede utilizar la consola de AWS Control Tower, la AWS CLI o la [API ResetLandingZone](#).

Siguientes pasos

Ahora que la zona de aterrizaje está configurada, está lista para su uso.

Para obtener más información acerca de cómo puede utilizar AWS Control Tower, consulte los siguientes temas:

- Para conocer las prácticas administrativas recomendadas, consulte [Prácticas recomendadas](#).
- Puede configurar usuarios y grupos de IAM Identity Center con roles y permisos específicos. Para obtener recomendaciones, consulte [Recomendaciones para la configuración de grupos, roles y políticas](#).
- Para empezar a inscribir organizaciones y cuentas desde sus AWS Organizations implementaciones, consulte Administrar [las organizaciones y cuentas existentes](#).
- Tus usuarios finales pueden aprovisionar sus propias AWS cuentas en tu landing zone mediante Account Factory. Para obtener más información, consulte [Permisos para configurar y aprovisionar cuentas](#).
- Para asegurar [Validación de la conformidad para AWS Control Tower](#), los administradores de la nube central pueden revisar los archivos de registro en la cuenta del archivo de registro, y los auditores externos designados pueden revisar la información de auditoría en la cuenta (compartida) de auditoría, que es un miembro de la OU de seguridad.
- Para obtener más información sobre las capacidades de AWS Control Tower, consulte [Related information](#).
- De vez en cuando, puede que tengas que actualizar tu landing zone para obtener las últimas actualizaciones de backend, los últimos controles y conservar tu landing zone up-to-date. Para obtener más información, consulte [Administración de actualizaciones de configuración en AWS Control Tower](#).
- Si tiene problemas al utilizar AWS Control Tower, consulte [Resolución de problemas](#).

 Important

Si aún no ha habilitado la MFA para el usuario raíz de su cuenta, hágalo ahora. Para obtener más información sobre las prácticas recomendadas para el usuario raíz, consulte [Prácticas recomendadas para el usuario raíz de la cuenta](#).

Limitaciones y cuotas en AWS Control Tower

En este capítulo se describen las limitaciones y cuotas del servicio que debe tener en cuenta al utilizar AWS Control Tower. Si no puede configurar la zona de aterrizaje debido a un problema de cuota de servicio, póngase en contacto con [AWS Support](#).

Para obtener más información sobre las limitaciones específicas de los controles, consulte [Limitaciones de control](#).

Guía de referencia de controles

La información detallada sobre los controles de AWS Control Tower se ha trasladado a [AWS Control Tower Controls Reference Guide](#).

Limitaciones conocidas de AWS Control Tower

En esta sección se describen las limitaciones conocidas y los casos de uso no admitidos en AWS Control Tower.

- AWS Control Tower tiene limitaciones de simultaneidad generales. Por lo general, se permite una sola operación a la vez. Esta limitación tiene dos excepciones:
 - Los controles opcionales se pueden activar y desactivar simultáneamente mediante un proceso asíncrono. Se pueden realizar hasta cien (100) operaciones de control a la vez, independientemente de que se ejecuten desde la consola o desde una API.
 - Las cuentas se pueden aprovisionar, actualizar e inscribir simultáneamente en el generador de cuentas mediante un proceso asíncrono con hasta cinco (5) operaciones de cuentas en curso simultáneamente. La desadministración de cuentas debe realizarse de una en una.
- Account Factory for Terraform (AFT) tiene parámetros de simultaneidad adicionales configurados durante la implementación. AWS ha probado AFT con estos valores predeterminados:
 - `concurrent_account_factory_actions`: 5 (aprovisionamiento de cuentas)
 - `maximum_concurrent_customizations`: 5 (canalizaciones de personalización)

Aumentar estos límites más allá de los valores predeterminados probados puede reducir la estabilidad.

- Las direcciones de correo electrónico de las cuentas compartidas en la OU de seguridad se pueden cambiar, pero debe actualizar la zona de aterrizaje para ver estos cambios en la consola de AWS Control Tower.
- Se aplica un límite de cinco (5) SCPs por unidad organizativa OUs en la zona de aterrizaje de AWS Control Tower.
- AWS Control Tower admite hasta 10 000 cuentas en la organización de su zona de aterrizaje, divididas entre todas sus cuentas OUs.
- Las cuentas existentes OUs con más de 1000 cuentas anidadas directamente no se pueden registrar ni volver a registrar en AWS Control Tower. Para obtener más información sobre las limitaciones del registro OUs, consulte. [Limitaciones basadas en los servicios subyacentes AWS](#)
- Las personalizaciones de AWS Control Tower (cFCT) no están disponibles en estos sitios Regionales de AWS porque algunas dependencias no están disponibles:
 - Europa (Zúrich): eu-central-2
 - Europa (España): eu-south-2
 - Oeste de Canadá (Calgary) ca-west-1
 - Asia Pacífico (Melbourne): ap-southeast-4
 - Asia-Pacífico (Malasia), ap-southeast-5
 - Asia-Pacífico (Tailandia), ap-southeast-7
 - México (centro), mx-central-1

Puede implementar y administrar recursos en estas regiones con CfCT si las implementa en la región de origen de AWS Control Tower, pero no puede crear CfCT en estas regiones.

- AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT) no está disponible en las siguientes Regionales de AWS ubicaciones porque algunas dependencias no están disponibles:
 - Europa (Zúrich): eu-central-2
 - Europa (España): eu-south-2
 - Oeste de Canadá (Calgary), ca-west-1
 - Asia Pacífico (Melbourne): ap-southeast-4
 - Asia-Pacífico (Malasia), ap-southeast-5
 - Asia-Pacífico (Tailandia), ap-southeast-7
 - México (centro), mx-central-1

- Los nuevos clientes de AFT no pueden implementar AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT) en las siguientes regiones porque no AWS CodeConnections está disponible para conectarse a un sistema de control de versiones (VCS) de terceros:
 - Asia-Pacífico (Hong Kong), África (Ciudad del Cabo), Medio Oriente (Baréin), Europa (Zúrich), Asia-Pacífico (Yakarta), Asia-Pacífico (Hyderabad), Asia-Pacífico (Osaka), Asia-Pacífico (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Europa (España), Medio Oriente (EAU), Asia-Pacífico (Tailandia), México (centro)
- Las siguientes regiones no son compatibles con AWS Service Catalog.
 - Oeste de Canadá (Calgary), ca-west-1
 - Asia-Pacífico (Malasia), ap-southeast-5
 - Asia-Pacífico (Tailandia), ap-southeast-7
 - México (centro), mx-central-1

 Note

Las regiones que no admiten Service Catalog no admiten Account Factory Customizations (AFC) para AWS Control Tower.

Para obtener más información sobre la funcionalidad de la Torre de Control de AWS en las regiones que no son compatibles AWS Service Catalog, consulte [La Torre de Control de AWS está disponible en el oeste de AWS Canadá \(Calgary\)](#).

- Al llamar a una API de control para activar o desactivar un control, el límite para las actualizaciones de `EnableControl` y `DisableControl` en AWS Control Tower es de cien (100) operaciones simultáneas. Puede haber diez operaciones (10) en curso de forma simultánea y el resto de operaciones en cola. Es posible que tenga que ajustar el código para esperar a que se completen.
- Cuando aprovisiona cuentas a través de las personalizaciones del generador de cuentas (AFC) con esquemas basados en Terraform, solo puede implementar dichos esquemas en una Región de AWS. De forma predeterminada, AWS Control Tower se implementa en la región de origen.

Solicitud de un aumento de cuota

La consola de Service Quotas proporciona información sobre las cuotas de AWS Control Tower. Puede utilizar la consola Service Quotas para consultar las cuotas de servicio predeterminadas o para [solicitar aumentos de cuota](#) para las cuotas ajustables.

 Note

Las cuentas y organizaciones recién creadas pueden tener una cuota inferior a la predeterminada de 10 cuentas.

Las siguientes cuotas se pueden consultar a través de la consola de Service Quotas

- Cuota de operaciones de cuentas simultáneas : el número máximo de operaciones de cuentas simultáneas que se pueden realizar al mismo tiempo. Predeterminado: 5; Máximo: 10, ajustable
- Número de cuentas en una sola OU : el número máximo de cuentas administradas por AWS Control Tower que pueden estar presentes en una OU. Si añade cuentas que superen este límite, no se podrá realizar el proceso de registro de la OU en AWS Control Tower. Para obtener más información sobre el número de cuentas por OU, consulte [Limitaciones basadas en los servicios subyacentes AWS](#) en la documentación de AWS Control Tower. Predeterminado: 1000, no ajustable.
- Operaciones simultáneas para unidades organizativas (OUs): número máximo de operaciones simultáneas relacionadas con la OU que se pueden realizar al mismo tiempo. Predeterminado: 1, no ajustable.

Por ejemplo, puede solicitar un aumento de cuota de cinco a diez operaciones simultáneas relacionadas con la cuenta. Algunas características de rendimiento de AWS Control Tower pueden cambiar tras un aumento de cuota. Por ejemplo, la actualización de una OU puede tardar más tiempo cuando hay más cuentas en ella. O bien, es posible que se tarde más en completar una acción en una unidad organizativa con cinco SCPs que con tres. SCPs

 Note

Una solicitud de aumento de cuota de servicio puede tardar hasta dos días en surtir efecto. Asegúrese de solicitar el aumento de cuota desde la región de origen de AWS Control Tower.

Como alternativa, puede ponerse en contacto con [AWS Support](#) para solicitar el aumento de cuota de determinados recursos en AWS Control Tower. O bien, puede ver el siguiente vídeo y aprender a automatizar determinados aumentos de cuotas de servicio.

Vídeo: Automatización de solicitudes de aumento de cuota de servicio en servicios relacionados con AWS Control Tower

Este vídeo (7:24) describe cómo automatizar los aumentos de las cuotas de servicio para los AWS servicios relacionados e integrados, en función de las implementaciones en la Torre de Control de AWS. También muestra cómo automatizar la inscripción de nuevas cuentas en el soporte AWS empresarial de su organización. Para una mejor visualización, seleccione el icono situado en la esquina inferior derecha del vídeo para agrandarlo a pantalla completa. Hay subtítulos disponibles.

[Tutorial en vídeo sobre el aumento de cuotas en AWS Control Tower.](#)

Al aprovisionar cuentas nuevas en este entorno, puede utilizar eventos del ciclo de vida para activar solicitudes automatizadas de aumentos de cuota de servicio en Regiones de AWS especificadas.

Encontrará más información sobre AWS las cuotas en la [Referencia AWS general](#).

Limitaciones de control

AWS Control Tower le ayuda a mantener un entorno seguro con múltiples cuentas AWS mediante controles, que se implementan de diversas formas, como políticas de control de servicios (SCPs), AWS Config reglas y CloudFormation enlaces.

Guía de referencia de controles

La información detallada sobre los controles de AWS Control Tower se ha trasladado a [AWS Control Tower Controls Reference Guide](#).

Si modifica los recursos de la Torre de Control de AWS, como un SCP, o elimina algún AWS Config recurso, como un grabador o un agregador de Config, la Torre de Control de AWS ya no puede garantizar que los controles funcionen según lo diseñado. Por lo tanto, la seguridad del entorno de varias cuentas puede verse comprometida. El [modelo de seguridad de responsabilidad AWS compartida](#) se aplica a todos los cambios que realice.

Note

AWS Control Tower ayuda a mantener la integridad de su entorno al restablecer SCPs los controles preventivos a su configuración estándar al actualizar su landing zone. Los cambios que haya realizado SCPs se sustituirán por la versión estándar del control, por diseño.

Limitaciones por región

Algunos controles de la Torre de Control de AWS no funcionan en algunas Regiones de AWS lugares donde está disponible la Torre de Control de AWS, porque esas regiones no admiten la funcionalidad subyacente requerida. Como resultado, cuando implemente dicho control, es posible que no funcione en todas las regiones que gobierne con AWS Control Tower. Esta limitación afecta a determinados controles de detección, a determinados controles proactivos y a determinados controles del estándar gestionado por el servicio CSPM de Security Hub: AWS Control Tower. Para obtener más información sobre la disponibilidad regional, consulte los [controles de Security Hub](#). Consulte también la documentación de la [lista de servicios regionales y la documentación de referencia de los controles CSPM de Security Hub](#).

El comportamiento de control también es limitado en caso de gobernanza mixta. Para obtener más información, consulte [Elusión de la gobernanza mixta al configurar regiones](#).

Para obtener más información sobre cómo AWS Control Tower administra las limitaciones de las regiones y los controles, consulte [Consideraciones a la hora de activar las regiones con AWS suscripción](#).

Note

Para obtener la información más actualizada sobre los controles y el soporte regional, le recomendamos que llame a las operaciones de API [GetControl](#) y [ListControls](#).

Búsqueda de controles y regiones disponibles

Puede ver las regiones disponibles para cada control en la consola de AWS Control Tower. Puede ver las regiones disponibles mediante programación con el catálogo de controles [GetControl](#) y [ListControls](#) APIs desde él. AWS

Para obtener información sobre AWS Security Hub CSPM los controles del estándar de gestión de servicios: AWS Control Tower que no son compatibles en algunos casos Regiones de AWS, consulte «Regiones no compatibles» en el estándar CSPM de [Security Hub](#).

Limitaciones basadas en los servicios subyacentes AWS

En esta página se describen las limitaciones que puede encontrar debido a las limitaciones de otros servicios de AWS y cómo AWS Control Tower funciona con dichos servicios.

Directrices generales

Como regla general, esperamos que el número de cuentas admitidas al registrar una OU disminuya a medida que aumenta el número de regiones gobernadas y el número de controles habilitados para dicha OU. En estas directrices generales se parte del supuesto de que tiene habilitados 15 controles opcionales. Si tiene más o menos controles habilitados en la OU, los límites de cuentas por OU diferirán al registrarse.

- Con 15 regiones OUs gobernadas, se admiten hasta 1000 cuentas.
- Con 16 a 21 regiones gobernadas, el tamaño máximo de OU admitido oscila entre 600 y 1000 cuentas.
- Con 22 regiones OUs gobernadas, se admiten hasta 680 cuentas.
- Con 23 o más regiones gobernadas, el tamaño máximo de OU admitido es inferior a 680 cuentas.

En caso de error

Si el registro falla, puede intentar volver a registrar la OU. Además, puede reducir el tamaño de la OU con una OU anidada o trasladando las cuentas a otra OU.

Note

Los controles obligatorios que AWS Control Tower siempre aplica no se contabilizan en el número de controles que ha habilitado en una OU a efectos de registro.

CloudFormation limitaciones del conjunto de pilas

Si planeas registrar un gran número de cuentas en varias cuentas Regiones de AWS, es posible que te encuentres con límites creados por los conjuntos CloudFormation apilados en relación con el tamaño total de una organización. Puede estimar la limitación con esta fórmula:

$$\text{Número de cuentas de administración en la organización} \times \text{Número de regiones regidas} \leq 150\,000$$

Esta limitación se hace evidente durante el proceso de registro de la OU. Por ejemplo, si se gobiernan 15 regiones y se habilitan 15 controles opcionales, el límite para registrar la OU es de 1000 cuentas. Sin embargo, si necesita registrarse OUs con más de 1000 cuentas o si ha activado un gran número de controles opcionales, debe reducir el número de regiones gobernadas a menos de 15. Esta reducción se debe a las limitaciones del conjunto de pilas.

AWS Config Limitaciones

Si planea registrarse OUs con un gran número de cuentas, es posible que se le impongan límites [al número máximo de cuentas que AWS Config se pueden crear o eliminar cada semana](#), en todos los agregadores. Las cuentas inscritas no cuentan para este límite: puede inscribir hasta 1000 cuentas nuevas en AWS Control Tower cada semana.

Primeras limitaciones de cuentas y regiones de inscripción

Si por primera vez planeas registrarte OUs con un gran número de cuentas en varias regiones en las que puedes registrarte, es posible que te encuentres con limitaciones debido a las [cuotas de administración de cuentas](#), lo que puede provocar una latencia prolongada. Puede que se produzcan errores durante el registro de OU debido a la latencia.

Diferencias regionales para la funcionalidad de AWS Control Tower

Existen ciertas diferencias en el comportamiento de la Torre de Control de AWS entre sí Regiones de AWS, ya que la Torre de Control de AWS organiza el comportamiento de otros AWS servicios. Por ejemplo:

- AWS Service Catalog no está disponible en todos los Regiones de AWS lugares donde AWS Control Tower está disponible, lo que cambia el comportamiento de Account Factory en esas regiones.
- En algunas regiones, las personalizaciones del generador de cuentas (AFC) no está disponible porque el generador de cuentas no lo está para admitir la funcionalidad subyacente de los esquemas.
- Algunos controles no están disponibles en todos los casos Regiones de AWS debido a la falta de una funcionalidad subyacente.
- AFT y cFCT no están disponibles en todos los casos Regiones de AWS debido a la falta de funcionalidad subyacente.

Para determinar mejor el comportamiento de su entorno de AWS Control Tower, determine su región de origen. A continuación, evalúe los siguientes elementos. Para obtener más información, consulte [Limitations and quotas in AWS Control Tower](#).

- ¿Está AWS Service Catalog disponible en la región de origen deseada?
- ¿Están disponibles los controles que necesita? Consulte [Control limitations](#).

- ¿IAM Identity Center está disponible en la región de origen que desea?

Regiones implementables para controles

AWS Control Tower no puede activar determinados controles cuando los implementa en algunas regiones debido a la falta de dependencias subyacentes. Para obtener la información más actualizada sobre las regiones desplegables de cualquier control, llama al `ListControls` y `GetControl` APIs. También puede ver las regiones implementables en la consola de AWS Control Tower.

Al activar un control en una UO que está regida por AWS Control Tower, el área efectiva del control es la intersección de las regiones regias por AWS Control Tower con las regiones implementables del control.

Por ejemplo, se puede habilitar un control en una UO que funcione en las regiones regidas X, Y y Z. Sin embargo, una vez habilitado, el mismo control se implementa solo en las regiones X y Z, ya que el control en sí no es compatible con la región Y.

Es importante supervisar las relaciones entre los controles que implementa y las regiones en las que opera las cargas de trabajo en AWS Control Tower, de modo que no se produzcan brechas en la protección de sus AWS recursos.

Cómo comprobar las regiones protegidas

- En la consola de AWS Control Tower, puede ver los controles y las regiones habilitados en la sección Controles habilitados.
- Si llama a la API `GetEnabledControl`, el parámetro `targetRegions` mostrará solo las regiones en las que puede implementar el control de manera efectiva, no las regiones no implementables.

Guía de referencia de los controles de AWS Control Tower

La información detallada sobre los controles de AWS Control Tower se ha trasladado a [Guía de referencia de controles de AWS Control Tower](#).

Prácticas recomendadas para los administradores de AWS Control Tower

Este tema está destinado principalmente a los administradores de cuentas de administración.

Los administradores de cuentas de administración son responsables de explicar algunas tareas que los controles de AWS Control Tower impiden hacer a los administradores de cuentas de miembro. En este tema se describen algunas prácticas recomendadas y procedimientos para transferir este conocimiento y se ofrecen otros consejos para configurar y mantener su entorno de AWS Control Tower de manera eficiente.

Explicación del acceso a los usuarios

La consola de AWS Control Tower solo está disponible para los usuarios con permisos de administrador de cuenta de administración. Solo estos usuarios pueden realizar trabajos administrativos en su zona de aterrizaje. De acuerdo con las prácticas recomendadas, esto significa que la mayoría de los usuarios y administradores de cuentas de miembro nunca verán la consola de AWS Control Tower. Como miembro del grupo de administradores de cuentas de administración, es su responsabilidad explicar la siguiente información a los usuarios y administradores de sus cuentas de miembro, según corresponda.

- Explica a qué AWS recursos tienen acceso los usuarios y administradores dentro de la landing zone.
- Enumere los controles preventivos que se aplican a cada unidad organizativa (OU) para que los demás administradores puedan planificar y ejecutar sus AWS cargas de trabajo en consecuencia.

Explicación del acceso a recursos

Es posible que algunos administradores y otros usuarios necesiten una explicación de los AWS recursos a los que tienen acceso en tu landing zone. Este acceso puede incluir acceso mediante programación y acceso basado en consola. En términos generales, se permite el acceso de lectura y escritura a AWS los recursos. Para trabajar internamente AWS, los usuarios necesitan cierto nivel de acceso a los servicios específicos que necesitan para realizar su trabajo.

Es posible que algunos usuarios, como sus AWS desarrolladores, necesiten conocer los recursos a los que tienen acceso para poder crear soluciones de ingeniería. Otros usuarios, como los usuarios

finales de las aplicaciones que se ejecutan en AWS los servicios, no necesitan conocer AWS los recursos de tu landing zone.

AWS ofrece herramientas para identificar el alcance del acceso de un usuario a AWS los recursos. Después de identificar el ámbito del acceso de un usuario, puede compartir esa información con él, de acuerdo con las directivas de administración de la información de su organización. Para obtener más información sobre estas herramientas, consulte los enlaces siguientes.

- **AWS asesor de acceso:** la herramienta de asesoramiento de acceso AWS Identity and Access Management (IAM) permite determinar los permisos de los que disponen los desarrolladores mediante el análisis de la última fecha y hora en que una entidad de IAM, como un usuario, un rol o un grupo, llamó a un servicio. AWS Puede auditar el acceso al servicio y quitar los permisos innecesarios, y puede automatizar el proceso si es necesario. Para obtener más información, consulte [nuestra AWS](#) entrada del blog sobre seguridad.
- **Simulador de política de IAM:** con el simulador de política de IAM, puede probar y solucionar problemas de políticas basadas en recursos y en IAM. Para obtener más información, consulte [Pruebas de la política de IAM con el simulador de política de IAM](#).
- **AWS CloudTrail registros:** puedes revisar AWS CloudTrail los registros para ver las acciones realizadas por un usuario, rol o Servicio de AWS. Para obtener más información al respecto CloudTrail, consulte la [Guía AWS CloudTrail del usuario](#).

Las acciones realizadas por los administradores de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower se pueden ver en la cuenta de administración de dicha zona. Las acciones que realizan los administradores de cuentas de miembro y los usuarios se pueden ver en la cuenta de archivo de registro compartido.

Puede ver un tabla de resumen de los eventos de AWS Control Tower en la [página Actividades](#).

Explicación de los controles preventivos

Un control garantiza que las cuentas de su organización mantengan la conformidad con las políticas corporativas. El estado de una medida de seguridad preventiva es uno de los siguientes: aplicado o no habilitado. Un control preventivo evita las infracciones de las políticas mediante el uso de políticas de control de servicios (SCPs), políticas de control de recursos (RCPs) o políticas declarativas. En comparación, un control de detección le informa de los distintos eventos o estados que existen, mediante reglas de AWS Config definidas.

Es posible que algunos de sus usuarios, como AWS los desarrolladores, necesiten conocer los controles preventivos que se aplican a cualquier cuenta y OUs que utilizan para poder crear soluciones de ingeniería. El siguiente procedimiento ofrece algunas instrucciones sobre cómo proporcionar esta información a los usuarios adecuados, de acuerdo con las políticas de administración de la información de su organización.

 Note

Este procedimiento supone que ya has creado al menos una unidad organizativa secundaria en tu landing zone, así como al menos un AWS IAM Identity Center usuario.

Ejemplo: Cómo mostrar controles preventivos para usuarios con necesidad de saber

1. Inicie sesión en la consola de la Torre de Control de AWS en <https://console.aws.amazon.com/controltower/>.
2. En el menú de navegación izquierdo, elija Organización.
3. En la tabla, elija el nombre de uno de los controles OUs para los que el usuario necesite información sobre los controles aplicables.
4. Tenga en cuenta el nombre de la unidad organizativa y los controles que se aplican a esta OU.
5. Repita los dos pasos anteriores para cada unidad organizativa de la que el usuario necesite información.

Para obtener información detallada sobre los controles y sus funciones, consulte [About controls in AWS Control Tower](#).

Planificación de su zona de aterrizaje de AWS Control Tower

Cuando realiza el proceso de configuración, AWS Control Tower lanza un recurso asociado a su cuenta, denominado zona de aterrizaje, que sirve como inicio para sus organizaciones y sus cuentas.

 Note

Puede tener una zona de aterrizaje por organización de .

Para obtener información sobre algunas de las prácticas recomendadas que debe seguir al planificar y configurar su zona de aterrizaje, consulte [AWS estrategia de múltiples cuentas para su zona de aterrizaje de AWS Control Tower](#).

Formas de configurar AWS Control Tower

Puede configurar una zona de aterrizaje de AWS Control Tower en una organización existente o bien empezar por crear una nueva organización que contenga su zona de aterrizaje de AWS Control Tower.

- [Lanzamiento de AWS Control Tower en una organización existente](#): Esta sección está destinada a los clientes que disponen de un AWS Organizations sistema operativo listo para incorporarlo a la gobernanza de AWS Control Tower.
- [Lanzamiento de AWS Control Tower en una nueva organización](#): Esta sección es para clientes que no tienen cuentas y cuentas existentes AWS Organizations. OUs

Note

Si ya tiene una zona de AWS Organizations aterrizaje, puede extender la gobernanza de AWS Control Tower desde la zona de aterrizaje existente a algunas o todas sus cuentas OUs AND existentes dentro de una organización. Consulte [Govern existing organizations and accounts](#).

Comparación de funcionalidad

A continuación, se ofrece una breve comparación de las diferencias entre añadir la Torre de Control de AWS a una organización existente o extender la gobernanza de la Torre de Control de AWS a las cuentas OUs y cuentas. Además, se deben tener en cuenta algunas consideraciones especiales si se muda a AWS Control Tower desde la solución AWS Landing Zone.

Acerca de la incorporación a una organización existente: es posible agregar AWS Control Tower a una organización existente desde la consola de AWS . En este caso, ya tiene una organización que ha creado en el AWS Organizations servicio, esa organización no está registrada actualmente en AWS Control Tower y, posteriormente, desea añadir una landing zone.

Al añadir una landing zone a una organización existente, AWS Control Tower establece una estructura paralela, a AWS Organizations nivel. No cambia las cuentas OUs y de su organización actual.

Acerca de la ampliación de la gobernanza: la ampliación de la gobernanza se aplica a cuentas OUs AND específicas de una sola organización que ya esté registrada en AWS Control Tower, lo que significa que ya existe una landing zone para esa organización. Ampliar la gobernanza significa ampliar los controles de la Torre de Control de AWS para que sus restricciones se apliquen a las cuentas OUs y específicas de esa organización registrada. En este caso, no lanza una nueva zona de aterrizaje, solo amplía la zona de aterrizaje actual de su organización.

 Important

Consideración especial: si actualmente utiliza la [solución AWS Landing Zone \(ALZ\)](#) AWS Organizations, consulte con su arquitecto de AWS soluciones antes de intentar habilitar AWS Control Tower en su organización. AWS Control Tower no puede realizar comprobaciones previas para determinar si puede interferir con su implementación actual en la zona de aterrizaje. Para obtener más información, consulte [Tutorial: Transición de ALZ a AWS Control Tower](#). Asimismo, para obtener información sobre cómo mover cuentas de una zona de aterrizaje a otra, consulte [Si la cuenta no cumple los requisitos previos](#).

Lanzamiento de AWS Control Tower en una organización existente

Al configurar una zona de aterrizaje de AWS Control Tower en una organización existente, puede empezar a trabajar inmediatamente, en paralelo con su AWS Organizations entorno actual. AWS Organizations Los demás que haya OUs creado en él permanecen inalterados porque no están registrados en AWS Control Tower. Puede seguir usando esas cuentas OUs y las mismas tal y como están.

AWS Control Tower se consolida mediante el uso de la cuenta de administración de la organización existente como cuenta de administración. No se necesita una nueva cuenta de administración. Puede lanzar su zona de aterrizaje de AWS Control Tower desde su cuenta de administración existente.

 Note

Para configurar AWS Control Tower en una organización existente, los límites de servicio deben permitir la creación de al menos dos cuentas adicionales.

Efectos de añadir AWS Control Tower a su organización actual

AWS Control Tower crea dos cuentas a la organización: una cuenta de auditoría y una cuenta de registro. Estas cuentas mantienen un registro de las acciones realizadas por su equipo, en sus cuentas de usuario final individuales. Las cuentas de auditoría y archivo de registro aparecen en la unidad organizativa de seguridad de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower.

Cuando configura su landing zone, las cuentas agregadas por AWS Control Tower pasan a formar parte de las que ya tiene y AWS Organizations, como tales, pasan a formar parte de la facturación de su organización actual.

Resumen de capacidades

La habilitación de AWS Control Tower en una AWS Organizations organización existente proporciona varias mejoras importantes a la organización.

- Permite la facturación unificada en todos los grupos de su organización, ya que las cuentas agregadas por AWS Control Tower pasarán a formar parte de su organización existente.
- Le otorga la capacidad de administrar todas las cuentas desde una cuenta de administración en su unidad organizativa.
- Simplifica la forma en que aplica y hacen cumplir los controles que cubren la seguridad y la conformidad de las cuentas existentes y nuevas.

 Important

Lanzar su zona de aterrizaje de AWS Control Tower en una AWS Organizations organización existente no le permite extender la gobernanza de la Torre de Control de AWS de esa organización a otras OUs o cuentas que no estén registradas en AWS Control Tower.

Para lanzar AWS Control Tower en su organización existente, siga el proceso descrito en [Introducción a AWS Control Tower](#).

Para obtener más información sobre cómo la Torre de Control de AWS interactúa con AWS Organizations las organizaciones existentes, consulte [Control de organizaciones y cuentas con AWS Control Tower](#).

Lanzamiento de AWS Control Tower en una nueva organización

Si es la primera vez que utiliza AWS Control Tower y aún no ha trabajado con AWS Organizations, el mejor lugar para empezar es con nuestro [Configuración](#) documento.

AWS Control Tower configura automáticamente una organización cuando no tiene ninguna configurada.

AWS estrategia de múltiples cuentas para su zona de aterrizaje de AWS Control Tower

Los clientes de AWS Control Tower suelen buscar orientación sobre cómo configurar su AWS entorno y sus cuentas para obtener los mejores resultados. AWS ha creado un conjunto unificado de recomendaciones, denominado estrategia de cuentas múltiples, para ayudarlo a aprovechar al máximo sus AWS recursos, incluida la zona de aterrizaje de su AWS Control Tower.

Básicamente, AWS Control Tower actúa como una capa de organización que funciona con otros AWS servicios, lo que le ayuda a implementar las recomendaciones de cuentas AWS múltiples para AWS cuentas y. AWS Organizations Una vez configurada su zona de aterrizaje, AWS Control Tower seguirá ayudándole a mantener sus políticas corporativas y prácticas de seguridad en varias cuentas y cargas de trabajo.

La mayoría de las zonas de aterrizaje se desarrollan con el tiempo. A medida que aumente el número de unidades organizativas (OUs) y cuentas en la zona de aterrizaje de su AWS Control Tower, podrá ampliar su implementación de AWS Control Tower de forma que le ayude a organizar sus cargas de trabajo de forma eficaz. En este capítulo se proporcionan recomendaciones acerca de cómo planificar y configurar su zona de aterrizaje de AWS Control Tower, en consonancia con la estrategia de varias cuentas de AWS, y ampliarla a lo largo del tiempo.

Para obtener información general sobre las mejores prácticas para las unidades organizativas, consulte [Best Practices for Organizational Units with AWS Organizations](#).

AWS estrategia multicuenta: guía de mejores prácticas

AWS Las mejores prácticas para un entorno bien diseñado recomiendan separar los recursos y las cargas de trabajo en varias cuentas. AWS Puede pensar en las cuentas de AWS como contenedores de recursos aislados: permiten categorizar las cargas de trabajo y reducen el alcance del impacto cuando las cosas van mal.

Definición de una cuenta AWS

Una AWS cuenta actúa como contenedor de recursos y límite de aislamiento de recursos.

Note

Una AWS cuenta no es lo mismo que una cuenta de usuario, que se configura mediante la federación o AWS Identity and Access Management (IAM).

Más información sobre las cuentas AWS

Una AWS cuenta ofrece la posibilidad de aislar los recursos y contener las amenazas de seguridad para sus AWS cargas de trabajo. Una cuenta también proporciona un mecanismo para la facturación y la gobernanza de un entorno de carga de trabajo.

La AWS cuenta es el principal mecanismo de implementación que proporciona un contenedor de recursos para sus cargas de trabajo. Si su entorno está bien diseñado, puede administrar varias AWS cuentas de manera eficaz y, por lo tanto, administrar múltiples cargas de trabajo y entornos.

AWS Control Tower configura un entorno bien diseñado. Además, depende de AWS las cuentas AWS Organizations, que ayudan a controlar los cambios en su entorno, que pueden extenderse a varias cuentas.

Definición de un entorno bien diseñado

AWS define un entorno bien diseñado como aquel que comienza con una landing zone.

AWS Control Tower ofrece una zona de aterrizaje que se configura automáticamente. Aplica controles para garantizar el cumplimiento de las directrices corporativas en varias cuentas de su entorno.

Definición de zona de aterrizaje

La zona de aterrizaje es un entorno de nube que ofrece un punto de partida recomendado, que incluye cuentas predeterminadas, estructura de cuentas, diseños de red y seguridad, etc. Desde una zona de aterrizaje, puede implementar cargas de trabajo que utilicen sus soluciones y aplicaciones.

Directrices para configurar un entorno bien diseñado

Los tres componentes clave de un entorno bien diseñado, que se explican en las siguientes secciones, son:

- Múltiples cuentas AWS
- Varias unidades organizativas (OUs)
- Una estructura bien planificada

Uso de varias cuentas de AWS

Una cuenta no es suficiente para configurar un entorno bien diseñado. Al utilizar varias cuentas, puede apoyar mejor sus objetivos de seguridad y sus procesos empresariales. A continuación presentamos algunas de las ventajas de utilizar un enfoque de varias cuentas:

- **Controles de seguridad:** las aplicaciones tienen diferentes perfiles de seguridad, de modo que requieren políticas y mecanismos de control diferentes. Por ejemplo, es mucho más fácil hablar con un auditor y seleccionar una única cuenta que aloje la carga de trabajo de la industria de tarjetas de pago (PCI).
- **Aislamiento:** una cuenta es una unidad de protección de seguridad. Los posibles riesgos y amenazas a la seguridad pueden estar contenidos dentro de una cuenta sin afectar a otras. Por lo tanto, las necesidades de seguridad pueden requerir que aisle unas cuentas de otras. Por ejemplo, puede tener equipos con distintos perfiles de seguridad.
- **Muchos equipos:** los equipos tienen diferentes responsabilidades y necesidades de recursos. Al configurar varias cuentas, los equipos no pueden interferir entre sí, como podría ocurrir cuando utilizan la misma cuenta.
- **Aislamiento de datos:** aislar los almacenes de datos en una cuenta ayuda a limitar la cantidad de personas que tienen acceso a los datos y puedan administrar el almacén de datos. Este aislamiento ayuda a evitar la exposición no autorizada de datos altamente privados. Por ejemplo,

el aislamiento de datos contribuye al cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

- **Proceso de negocio:** las unidades de negocio o productos suelen tener propósitos y procesos completamente diferentes. Se pueden establecer cuentas individuales para satisfacer las necesidades específicas de la empresa.
- **Facturación:** una cuenta es la única forma de separar los elementos a nivel de facturación, incluidas cosas como cargos por transferencias, etc. La estrategia de varias cuentas ayuda a crear elementos facturables separados entre unidades de negocio, equipos funcionales o usuarios individuales.
- **Asignación de AWS cuotas:** las cuotas se establecen por cuenta. Al separar las cargas de trabajo en diferentes cuentas, cada cuenta (por ejemplo, un proyecto) tiene una cuota individual bien definida.

Uso de varias unidades organizativas

AWS Control Tower y otros marcos de orquestación de cuentas pueden realizar cambios que traspasen los límites de las cuentas. Por lo tanto, las AWS mejores prácticas abordan los cambios entre cuentas, que pueden dañar un entorno o socavar su seguridad. En algunos casos, los cambios pueden afectar al entorno general, más allá de las políticas. Por ello, le recomendamos que configure al menos dos cuentas obligatorias: la de producción y la de puesta en escena.

Además, AWS las cuentas suelen agruparse en unidades organizativas (OUs), con fines de gobernanza y control. OUs están diseñadas para gestionar el cumplimiento de las políticas en varias cuentas.

Nuestra recomendación es que, como mínimo, cree un entorno de preproducción (o puesta en escena) que sea distinto del entorno de producción, con controles y políticas distintos. Los entornos de producción y puesta en escena se pueden crear y gobernar por separado OUs y facturarse como cuentas independientes. Además, es posible que desee configurar una OU de espacio aislado para probar el código.

Usa una estructura bien planificada para OUs tu landing zone

AWS Control Tower configura algunas OUs automáticamente. A medida que sus cargas de trabajo y requisitos se expandan con el tiempo, puede ampliar la configuración original de la zona de aterrizaje para adaptarla a sus necesidades.

 Note

Los nombres que figuran en los ejemplos siguen las convenciones de AWS nomenclatura sugeridas para configurar un AWS entorno de varias cuentas. Puedes cambiarle el nombre OUs después de configurar tu landing zone seleccionando Editar en la página de detalles de la OU.

Recomendaciones

Una vez que AWS Control Tower haya configurado la primera unidad organizativa necesaria para usted (la unidad organizativa de seguridad), le recomendamos que cree alguna adicional OUs en su landing zone.

Le recomendamos que permita a AWS Control Tower crear al menos una OU adicional, denominada OU de espacio aislado. Esta OU es para sus entornos de desarrollo de software. AWS Control Tower puede configurar la OU de espacio aislado en su lugar durante la creación de la zona de aterrizaje, si la selecciona.

Se recomienda OUs configurar otras dos por su cuenta: la unidad organizativa de infraestructura, que contiene los servicios compartidos y las cuentas de red, y una unidad organizativa que contiene las cargas de trabajo de producción, denominada unidad organizativa de cargas de trabajo. Puede añadir más OUs en su landing zone a través de la consola de AWS Control Tower en la página de unidades organizativas.

Se recomiendan OUs además de las que se configuran automáticamente

- OU de infraestructura: contiene sus servicios compartidos y sus cuentas de red.

 Note

AWS Control Tower no configura la OU de infraestructura en su lugar.

- OU de espacio aislado: una OU de desarrollo de software. Por ejemplo, es posible que tenga un límite de gasto fijo o que no esté conectada a la red de producción.

Note

AWS Control Tower recomienda configurar la OU de espacio aislado, pero es opcional. Se puede configurar automáticamente como parte de la configuración de la zona de aterrizaje.

- OU de cargas de trabajo: contiene las cuentas que ejecutan sus cargas de trabajo.

Note

AWS Control Tower no configura la OU de cargas de trabajo en su lugar.

Para obtener más información, consulte [Production starter organization with AWS Control Tower](#).

Ejemplo de AWS Control Tower con una estructura completa de OU con varias cuentas

AWS Control Tower admite una jerarquía de OU anidada, lo que significa que puede crear una estructura de OU jerárquica que cumpla con los requisitos de su organización. Puede crear un entorno de AWS Control Tower que se ajuste a la guía de estrategia de AWS cuentas múltiples.

También puede crear una estructura de OU más simple y plana que tenga un buen rendimiento y se ajuste a la guía de varias cuentas de AWS. El hecho de que pueda crear una estructura de OU jerárquica no significa que deba hacerlo.

- Para ver un diagrama que muestra un conjunto de ejemplos de un entorno de OUs AWS Control Tower plano y expandido con orientación para AWS varias cuentas, consulte [Ejemplo: cargas de trabajo en una estructura de unidad organizativa plana](#).
- Para obtener más información sobre cómo funciona AWS Control Tower con estructuras organizativas anidadas, consulte [Anidado OUs en la Torre de Control de AWS](#).
- Para obtener más información sobre cómo AWS Control Tower se ajusta a las AWS directrices, consulte el documento AWS técnico [Organizing Your AWS Environment Using Multiple Accounts](#).

El diagrama de la página enlazada muestra que se OUs han creado más Fundamentos OUs y más Adicionales. Estos OUs satisfacen las necesidades adicionales de una implementación más grande.

En la OUs columna fundamental, se OUs han agregado dos a la estructura básica:

- OU de Security_Prod: proporciona un área de solo lectura para las políticas de seguridad, así como un área de auditoría de seguridad impecable (break-glass).
- OU de infraestructura: es posible que desee separar la OU de infraestructura, recomendada anteriormente, en dos OUs: Infrastructure_Test (para la infraestructura de preproducción) e Infrastructure_Prod (para la infraestructura de producción).

En el OUs área adicional, se han agregado varias más a la estructura básica. OUs Estas son las siguientes recomendaciones OUs para crear a medida que el entorno crezca:

- Unidad organizativa de cargas de trabajo: la unidad organizativa de Workloads, que antes se recomendaba pero era opcional, se ha dividido en dos OUs: Workloads_Test (para cargas de trabajo de preproducción) y Workloads_Prod (para cargas de trabajo de producción).
- PolicyStaging OU: permite a los administradores del sistema probar los cambios en los controles y las políticas antes de aplicarlos por completo.
- OU suspendida: ofrece una ubicación para las cuentas que es posible que hayan estado inhabilitadas temporalmente.

Acerca de la raíz

La raíz no es una OU. Es un contenedor para la cuenta de administración y para todas las OUs cuentas de la organización. Conceptualmente, la raíz contiene todos los OUs. No se puede eliminar. No puede controlar las cuentas inscritas en el nivel raíz de AWS Control Tower. En su lugar, controle las cuentas inscritas dentro de su. OUs Para ver un diagrama útil, consulta [la AWS Organizations documentación](#).

Consejos administrativos para la configuración de la zona de aterrizaje

A continuación se ofrecen algunos consejos para instalar y configurar su zona de aterrizaje.

- La AWS región en la que trabajas más debe ser tu región de origen.
- Configure su zona de aterrizaje e implemente sus cuentas del generador de cuentas desde la región de inicio.

- Si va a invertir en varias AWS regiones, asegúrese de que sus recursos de nube estén en la región en la que realizará la mayor parte del trabajo administrativo de la nube y en la que ejecutará sus cargas de trabajo.
- Al mantener sus cargas de trabajo y registros en la misma AWS región, reduce el costo que implicaría mover y recuperar la información de los registros entre regiones.
- La auditoría y otros buckets de Amazon S3 se crean en la misma AWS región desde la que se lanza AWS Control Tower. Le recomendamos que no mueva estos buckets.
- Puede crear sus propios buckets de registro en la cuenta de archivo de registro, pero no se recomienda. Asegúrese de dejar los buckets creados por AWS Control Tower.
- Sus registros de acceso a Amazon S3 deben estar en la misma AWS región que los buckets de origen.
- Al lanzarlo, los puntos de enlace del AWS Security Token Service (STS) deben estar activados en la cuenta de administración en todas las regiones compatibles con AWS Control Tower. De lo contrario, el lanzamiento puede generar un error a mitad del proceso de configuración.
- AWS Control Tower solo admite etiquetado para los controles habilitados. Para obtener más información, consulte [Etiquetado de controles de AWS Control Tower APIs](#).
- Recomendamos habilitar la autenticación multifactor (MFA) para todas las cuentas que administra AWS Control Tower.
- Como alternativa, puede usar la función de administración de acceso AWS raíz, que permite realizar acciones raíz en las cuentas de los miembros y elimina la necesidad de habilitar la MFA para todas las cuentas. Para obtener más información, consulte [Administración centralizada del acceso raíz para clientes utilizando AWS Organizations](#).

Consideraciones sobre VPCs

- La VPC creada por la Torre de Control de AWS se limita a la versión Regiones de AWS en la que está disponible la Torre de Control de AWS. Es posible que algunos clientes cuyas cargas de trabajo se ejecutan en regiones no compatibles deseen deshabilitar la VPC que se crea con su cuenta del generador de cuentas. Es posible que prefieran crear una VPC nueva utilizando la cartera de Service Catalog o una VPC personalizada que se ejecute únicamente en las regiones requeridas.
- La VPC creada por AWS Control Tower no es la misma que la VPC predeterminada que se crea para todas las Cuentas de AWS. En las regiones en las que se admite AWS Control Tower, AWS Control Tower elimina la VPC predeterminada cuando crea la VPC de AWS Control Tower.

- Si eliminas tu VPC predeterminada en tu AWS región de origen, es mejor eliminarla en todas las demás AWS regiones.

Guía de migración a la versión 4.0 de Landing Zone

AWS Control Tower Landing Zone 4.0 introduce una importante revisión de la arquitectura de las zonas de aterrizaje, que ofrece una experiencia de control dedicada y flexible e integraciones de servicios totalmente opcionales. Las mejoras clave incluyen la capacidad de habilitar AWS Config AWS CloudTrail e AWS Backup integraciones de forma selectiva, con recursos dedicados y AWS Config AWS CloudTrail para mejorar el aislamiento. SecurityRoles

La versión elimina los requisitos de estructura organizativa obligatorios, lo que permite a los clientes definir los suyos propios, al tiempo que introduce un nuevo soporte ConfigBaseline para los controles de detección sin necesidad de tener que ser exhaustivos. AWSControlTowerBaseline Un Config Aggregator vinculado a un servicio reemplaza los métodos de agregación anteriores, lo que agiliza la recopilación de datos de conformidad.

Además, el campo de manifiesto pasa a ser opcional, lo que permite despliegues minimalistas en las zonas de landing zone centrados únicamente en la AWS Organizations integración y la habilitación del control. Estos cambios ofrecen más opciones de personalización y, al mismo tiempo, mantienen sólidas capacidades de gobierno, lo que permite a los clientes adaptar AWS Control Tower a sus necesidades específicas de manera más eficaz.

Temas

- [Cambios clave](#)
- [Actualizaciones de AWS Config](#)

Cambios clave

Note

- La definición de «registrado» e «inscrito» ha cambiado con esta nueva versión de AWS Control Tower. Cuando account/OU tenga habilitado algún recurso de la Torre de Control de AWS (por ejemplo, control o línea base), se considerará un recurso gobernado. La definición ya no dependerá de la presencia de la AWSControlTowerBaseline línea base.

- Los roles vinculados al servicio se conservan en todas las versiones de landing zone y ya no se eliminan cuando OUs se «anula el registro»
 - Los clientes solo pueden eliminar manualmente los roles vinculados a servicios después del desmantelamiento de la zona de landing zone
-
- Requisito previo para Landing Zone 4.0: al actualizar a la versión 4.0 mediante la API, asegúrese de que el rol de `AWSControlTowerCloudTrailRole` servicio utilice la nueva política gestionada `AWSControlTowerCloudTrailRolePolicy` en lugar de la política en línea existente. [Separe la política en línea actual y adjunte la nueva política gestionada tal y como se describe en la documentación.](#)
 - Manifiesto opcional: el campo de manifiesto de la API de landing zone ahora es opcional. Los clientes pueden crear zonas de aterrizaje sin ninguna integración de servicios. Esto no afecta a los clientes actuales que ya utilizan el campo de manifiesto.
 - Estructura organizativa opcional: AWS Control Tower ya no aplica ni administra la creación de unidades organizativas de seguridad para que los clientes puedan definir y administrar su propia estructura organizativa. Sin embargo, AWS Control Tower requerirá que todas las cuentas configuradas para cada integración de servicios de AWS estén en la misma OU principal. Esto no afectará a los clientes que ya hayan configurado la Torre de Control de AWS y dispongan de la unidad organizativa de seguridad. AWS Control Tower implementa automáticamente los recursos y controles necesarios para administrar las cuentas de integración de servicios en la OU de seguridad. Por ejemplo, cuando la integración de AWS Config está habilitada, la grabación de AWS Config está habilitada en todas las cuentas de integración de servicios. AWS Control Tower Baseline y AWS Config Baseline no se aplican a la unidad organizativa de seguridad ni a las cuentas de integración. Para cambiar las integraciones de servicios, actualiza la configuración de landing zone.

 Note

- La configuración de la estructura organizativa de la zona de aterrizaje 4.0 de AWS Control Tower ha cambiado con respecto a las versiones anteriores de landing zone. AWS Control Tower ya no creará la unidad organizativa de seguridad designada. La OU con las cuentas de integración de servicios será la OU de seguridad designada.

- Si las cuentas de los miembros se trasladan a la OU donde residen las cuentas de cada integración, los controles habilitados en esa OU se desplazan independientemente de si la inscripción automática está activada o desactivada.

- Notificaciones de derrapes: AWS Control Tower dejará de enviar notificaciones de derrapes a SNS topic a todos los clientes de landing zone 4.0 que no `AWSControlTowerBaseline` estén habilitadas y, `EventBridge` en su lugar, empezará a enviar notificaciones de derrapes a la cuenta de administración. Para ver ejemplos de eventos y obtener orientación sobre cómo recibir notificaciones de derrape a través de `EventBridge` ellos, consulte [esta guía](#).
- Integraciones de servicios opcionales: ahora puede utilizar enable/disable todas las integraciones de AWS Control Tower CloudTrail SecurityRoles, incluidas AWS Config AWS y. AWS Backup Estas integraciones ahora también tienen marcas opcionales obligatorias en la enabled API. Las líneas base que pueden aplicarse a tu landing zone o a tus cuentas compartidas ahora dependen unas de otras. Las dependencias específicas de las integraciones son:
 - **Habilitación:**
 - `CentralSecurityRolesBaseline`→ debe `CentralConfigBaseline` estar activado
 - `IdentityCenterBaseline`→ debe `CentralSecurityRolesBaseline` estar activado
 - `BackupCentralVaultBaseline`→ debe `CentralSecurityRolesBaseline` estar activado
 - `BackupAdminBaseline`→ debe `CentralSecurityRolesBaseline` estar activado
 - `LogArchiveBaseline`→ independiente (sin dependencias)
 - `CentralConfigBaseline`→ independiente (sin dependencias)
 - **Inhabilitación:**
 - `CentralConfigBaseline` solo se puede deshabilitar si `CentralSecurityRolesBaseline`, `IdentityCenterBaseline`, `BackupAdminBaseline` y las `BackupCentralVaultBaseline` líneas base se deshabilitan primero.
 - `CentralSecurityRolesBaseline` solo se puede deshabilitar si `IdentityCenterBaseline`, `BackupAdminBaseline` y las `BackupCentralVaultBaseline` líneas base se deshabilitan primero.
 - `IdentityCenterBaseline` se puede desactivar de forma independiente.
 - `BackupAdminBaseline` y las `BackupCentralVaultBaseline` líneas de base se pueden desactivar de forma independiente
 - `LogArchiveBaseline` se puede desactivar de forma independiente

Actualizaciones de AWS Config

- Recursos dedicados para AWS CloudTrail: AWS Config y AWS CloudTrail ahora usa temas de SNS y buckets de S3 dedicados por separado en lugar de recursos compartidos. Los clientes tienen una flexibilidad limitada a la hora de utilizar una cuenta única o independiente para múltiples integraciones.
- Al actualizar a la versión 4.0 de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower, los datos existentes y los depósitos de S3 no se mueven. CloudTrail La integración de AWS sigue utilizando el depósito de S3 existente con prefijo `aws-controltower-logs`. Los nuevos datos de AWS Config posteriores a la operación de actualización se almacenarán en un nuevo bucket de S3 con el prefijo `aws-controltower-config` que AWS Control Tower cree en la cuenta designada para el `CentralConfigBaseline`.

Note

Al habilitar CloudTrail la integración de AWS en landing zone 4.0 por primera vez, se crearán nuevos buckets de S3 cada vez con prefijo `aws-controltower-cloudtrail`

- Cambios en la ubicación de los datos: los clientes actuales que pasen de recursos previamente compartidos a recursos dedicados AWS Config dispondrán de CloudTrail datos de AWS en diferentes grupos de S3. Es posible que los flujos de trabajo y las herramientas de los clientes establecidos necesiten actualizaciones para acceder a los datos desde las nuevas ubicaciones de los segmentos.
- AWS CloudTrail seguirá alojándose en el mismo depósito existente, pero AWS Config los datos estarán en un nuevo depósito de S3 creado por la Torre de Control de AWS.
- Los clientes pueden configurar la replicación entre cubos si desean centralizar diferentes registros en un solo depósito. Consulte la [documentación de S3 para obtener](#) más información.
- Si ha inscrito cuentas con canales de entrega de AWS Config preexistentes que no fueron creados por AWS Control Tower en regiones gobernadas por la Torre de Control de AWS, actualice el nombre del bucket S3 de los canales de entrega por el nuevo bucket de S3 con prefijo en la cuenta de integración de `aws-controltower-config-logs-` AWS Config para que sea coherente con las configuraciones de AWS Control Tower en la zona de aterrizaje 4.0. Consulte más detalles en [Inscribir cuentas que cuenten con AWS Config recursos existentes](#).
- AWS Config integración en la versión 4.0 de landing zone: al migrar a landing zone 4.0 con la AWS Config integración habilitada, los clientes verían los siguientes cambios -

1. La cuenta de auditoría existente está registrada como administrador delegado para. AWS Config
 2. El agregador Config Linked Service-Linked se implementa en la cuenta de auditoría (cuenta agregadora AWS Config central para clientes nuevos y cuenta de auditoría para clientes existentes). El nuevo agregador puede agregar datos de cualquier AWS Config grabador de la organización, incluidas las cuentas no administradas por Control Tower.
 3. Se eliminarán los agregadores existentes: se eliminarán el agregador de organizaciones en la cuenta de administración (aws-controltower-ConfigAggregatorForOrganizations) y el agregador de cuentas en la cuenta de auditoría (aws-controltower-GuardRailsComplianceAggregator).
 4. Como el agregador de configuraciones está vinculado a un servicio, los controles asociados a los agregadores eliminados se eliminarán automáticamente.
 - a. [No permitir cambios en las etiquetas creadas por la Torre de Control de AWS para los recursos de AWS Config](#)
 - b. [No permitir la eliminación de las autorizaciones de agregación de AWS Config creadas por AWS Control Tower](#)
- Nueva **ConfigBaseline** base de referencia: ahora existe un soporte independiente ConfigBaseline a nivel de unidad organizativa para los controles de detección sin necesidad de un soporte integral. AWSControlTowerBaseline Consulte la lista de [tipos de referencia a nivel de unidad organizativa](#) para obtener más información. Para los clientes actuales que utilizan la landing zone predeterminada, todas las integraciones de servicios ahora son opcionales, con la salvedad de los requisitos de dependencia que se describen en. [Cambios clave](#)
 - Config Aggregator vinculado a servicios: reemplaza a los agregadores de organizaciones y cuentas en la cuenta del AWS Config agregador central.
 - Al actualizar a landing zone 4.0 con AWS Config la integración habilitada, los clientes deben tener organizations:ListDelegatedAdministrators permisos

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "backup:UpdateGlobalSettings",
        "controltower:CreateLandingZone",

```

```

    "controltower:UpdateLandingZone",
    "controltower:ResetLandingZone",
    "controltower>DeleteLandingZone",
    "controltower:GetLandingZoneOperation",
    "controltower:GetLandingZone",
    "controltower:ListLandingZones",
    "controltower:ListLandingZoneOperations",
    "controltower:ListTagsForResource",
    "controltower:TagResource",
    "controltower:UntagResource",
    "servicecatalog:*",
    "organizations:*",
    "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
    "organizations:EnableAWSServiceAccess",
    "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator",
    "organizations:ListDelegatedAdministrators",
    "sso:*",
    "sso-directory:*",
    "logs:*",
    "cloudformation:*",
    "kms:*",
    "iam:GetRole",
    "iam:CreateRole",
    "iam:GetSAMLProvider",
    "iam:CreateSAMLProvider",
    "iam:CreateServiceLinkedRole",
    "iam:ListRolePolicies",
    "iam:PutRolePolicy",
    "iam:ListAttachedRolePolicies",
    "iam:AttachRolePolicy",
    "iam>DeleteRole",
    "iam>DeleteRolePolicy",
    "iam:DetachRolePolicy"
  ],
  "Resource": "*"
}
]
}

```

Recomendaciones para la configuración de grupos, roles y políticas

A medida que configura su zona de inicio, es recomendable decidir de antemano qué usuarios requerirán acceso a ciertas cuentas y por qué. Por ejemplo, una cuenta de seguridad solo debería ser accesible para el equipo de seguridad, la cuenta de administración solo debería ser accesible para el equipo de administradores de la nube, y así sucesivamente.

Para obtener más información acerca de este tema, consulte [Administración de identidades y accesos en AWS Control Tower](#).

Restricciones recomendadas

Puede restringir el ámbito del acceso administrativo a sus organizaciones mediante la configuración de un rol o política de IAM que permita a los administradores administrar únicamente las acciones de AWS Control Tower. El enfoque recomendado es utilizar la política de IAM `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSControlTowerServiceRolePolicy`. Con el rol de `AWSControlTowerServiceRolePolicy` habilitado, un administrador solo puede administrar AWS Control Tower. Asegúrese de incluir en cada cuenta el acceso adecuado AWS Organizations para gestionar los controles preventivos y el acceso a AWS Config los controles de detección. SCPs

Cuando configure la cuenta de auditoría compartida en su zona de inicio, le recomendamos que asigne el grupo `AWSSecurityAuditors` a cualquier auditor externo de sus cuentas. Este grupo concede a sus miembros permiso de solo lectura. Una cuenta no debe tener permisos de escritura en el entorno que está auditando, porque puede infringir el cumplimiento de los requisitos de separación de funciones para los auditores.

Puede imponer condiciones en las políticas de confianza de roles para restringir las cuentas y los recursos que interactúan con determinados roles en AWS Control Tower. Le recomendamos fehacientemente que restrinja el acceso al rol `AWSControlTowerAdmin`, ya que concede permisos de acceso amplio. Para obtener más información, consulte [Condiciones opcionales de las relaciones de confianza de su rol](#).

Guía para la creación y modificación de recursos de AWS Control Tower

Recomendamos las siguientes prácticas al crear y modificar recursos en AWS Control Tower. Estas directrices podrían cambiar cuando se actualiza el servicio. Recuerde que el [modelo de responsabilidad compartida](#) se aplica a su entorno de AWS Control Tower.

Directrices generales

- No modifique ni elimine ningún recurso creado por AWS Control Tower, incluidos los recursos de la cuenta de administración, las cuentas compartidas y las cuentas de los miembros. Si modifica estos recursos, es posible que tenga que actualizar la zona de aterrizaje o volver a registrar una OU, y la modificación puede dar lugar a informes de conformidad imprecisos.

En particular:

- Mantenga una AWS Config grabadora activa. Si elimina la grabadora Config, los controles de detección no podrán detectar ni informar de la desviación. Los recursos no conformes pueden declararse conformes debido a que no se proporcionó suficiente información.
- No modifique ni elimine las funciones AWS Identity and Access Management (de IAM) creadas en las cuentas compartidas de la unidad organizativa (OU) de seguridad. Si lo hace, es posible que tenga que actualizar estos roles en su zona de destino.
- No elimine el rol `AWSControlTowerExecution` de las cuentas de sus miembros, ni siquiera en las cuentas no inscritas. Si lo hace, no podrá inscribir estas cuentas en AWS Control Tower ni registrar su matriz inmediata OUs.
- No prohíba el uso de ninguna de ellas Regiones de AWS mediante una SCPs o AWS Security Token Service (AWS STS). Si lo hace, AWS Control Tower pasará a un estado indefinido. Si no permite las regiones con AWS STS, su funcionalidad fallará en esas regiones, ya que la autenticación no estará disponible en esas regiones. En su lugar, utilice la capacidad de denegación regional de la Torre de Control de AWS, tal como se muestra en el control, [denegar el acceso a en AWS función de lo solicitado Región de AWS](#), que funciona a nivel de la zona de landing, o [denegar el control de la región de control aplicada a la OU](#), que funciona a nivel de la OU para restringir el acceso a las regiones.
- El AWS Organizations `FullAWSAccess` SCP debe aplicarse y no debe fusionarse con otro SCPs. El cambio en esta SCP no se considera una desviación; sin embargo, algunos cambios pueden afectar a la funcionalidad de AWS Control Tower de manera impredecible si se deniega el acceso

a determinados recursos. Por ejemplo, si el SCP se separa o se modifica, una cuenta puede perder el acceso a una AWS Config grabadora o crear un vacío en CloudTrail el registro.

- No utilice la AWS Organizations `DisableAWSServiceAccess` API para desactivar el acceso al servicio de la Torre de Control de AWS a la organización en la que configuró su landing zone. Si lo hace, es posible que algunas características de detección de desviaciones de AWS Control Tower no funcionen correctamente sin el soporte de mensajería de AWS Organizations. Estas características de detección de desviaciones ayudan a garantizar que AWS Control Tower pueda informar con precisión del estado de conformidad de las unidades organizativas, las cuentas y los controles de su organización. Para obtener más información, consulte [API_DisableAWSServiceAccessla referencia de la AWS Organizations API](#).
- En general, AWS Control Tower realiza una sola acción a la vez, que debe completarse antes de que pueda comenzar otra acción. Por ejemplo, si se intenta aprovisionar una cuenta mientras el proceso de habilitación de un control ya está en funcionamiento, se producirá un error en el aprovisionamiento de la cuenta.

Excepción:

- AWS Control Tower permite realizar acciones simultáneas para implementar controles opcionales. Para obtener más información, consulte [Implementación simultánea para controles opcionales](#).
- AWS Control Tower permite crear, actualizar o inscribir hasta diez acciones simultáneas en cuentas con el generador de cuentas.

Note

Para obtener más información acerca de los recursos creados por AWS Control Tower, consulte [¿Qué son las cuentas compartidas?](#).

Consejos sobre cuentas y OUs

- Le recomendamos que mantenga un máximo de 1000 cuentas por OU registrada, de modo que pueda actualizarlas con la funcionalidad Volver a registrar una unidad organizativa (OU) siempre que sea necesario actualizar la cuenta, por ejemplo, al configurar nuevas regiones para su gobernanza.
- Para reducir el tiempo necesario al registrar una OU, le recomendamos que mantenga el número de cuentas por OU en torno a 680, aunque el límite sea de 1000 cuentas por OU. Como regla

general, el tiempo necesario para registrar una OU aumenta en función del número de regiones en las que opera la OU, multiplicado por el número de cuentas de la OU.

- Se calcula que una OU con 680 cuentas puede tardar hasta 2 horas en registrarse y habilitar los controles, y hasta 1 hora en volver a registrarse. Además, una OU con muchos controles tarda más en registrarse que una OU con pocos controles.
- Una de las preocupaciones que suscita prolongar el plazo de registro de una OU es que este proceso bloquee otras acciones. Algunos clientes prefieren disponer de más tiempo para registrar o volver a registrar una OU, ya que prefieren tener más cuentas en cada OU.

Cuándo iniciar sesión como usuario raíz

Algunas tareas administrativas requieren que inicie la sesión como usuario raíz. Puede iniciar sesión como usuario raíz en una Cuenta de AWS creada por la fábrica de cuentas en AWS Control Tower.

Debe iniciar sesión como usuario raíz para realizar las siguientes acciones:

- Cambiar determinadas opciones de configuración de la cuenta, incluido el nombre de la cuenta, la contraseña del usuario raíz o la dirección de correo electrónico. Para obtener más información, consulte [Actualización y movimiento de cuentas con AWS Control Tower](#).
- Para [cerrar un Cuenta de AWS](#).
- Para obtener más información sobre las acciones que requieren credenciales de inicio de sesión del usuario raíz, consulte [Tareas que requieren credenciales del usuario raíz](#) en la Guía de referencia de AWS Account Management .

Note

Para cambiar o habilitar su [plan de AWS Support](#), debe iniciar sesión como usuario raíz o ser un usuario con los permisos de IAM adecuados.

Para iniciar sesión como usuario raíz

1. Abra la página de inicio de sesión de AWS .

Si no tiene la dirección de correo electrónico Cuenta de AWS a la que necesita acceso, puede obtenerla en AWS Control Tower. Abra la consola de la cuenta de administración, elija Cuentas y busque la dirección de correo electrónico.

2. Introduzca la dirección de correo electrónico Cuenta de AWS a la que desea acceder y, a continuación, seleccione Siguiente.
3. Elija Forgot password? (¿Ha olvidado la contraseña?) para que se envíen las instrucciones de restablecimiento de la contraseña a la dirección de correo electrónico del usuario raíz.
4. Abra el mensaje de correo electrónico de restablecimiento de contraseña en el buzón del usuario raíz y siga las instrucciones para restablecer la contraseña.
5. Abra la página de inicio de sesión de AWS y, a continuación, inicie la sesión con su contraseña de restablecimiento.

Como alternativa, puedes usar la función de administración de acceso AWS raíz, que permite realizar acciones de root en las cuentas de los miembros, sin necesidad de iniciar sesión como root. Para obtener más información, consulte [Administración centralizada del acceso raíz para clientes utilizando AWS Organizations](#).

AWS Organizations orientación

AWS Control Tower está estrechamente relacionada con AWS Organizations. A continuación, encontrará una guía específica sobre la mejor manera de trabajar juntos para proteger su AWS entorno.

- Puede encontrar orientación sobre las prácticas recomendadas para proteger la seguridad de su cuenta de administración de AWS Control Tower y las cuentas de los miembros en la AWS Organizations documentación.
 - [Prácticas recomendadas para la cuenta de administración](#)
 - [Prácticas recomendadas para cuentas de miembros](#)
- No actualice las políticas de control de servicios existentes (SCPs) adjuntas a una OU que esté registrada en AWS Control Tower. Si lo hace, los controles podrían pasar a un estado desconocido, de modo que tendrá que restablecer su zona de aterrizaje o volver a registrar su OU en AWS Control Tower. En su lugar, puede AWS Organizations utilizarlos para crear nuevos SCPs y adjuntarlos a ellos, OUs en lugar de editar los SCPs que ha creado AWS Control Tower.
- Mover cuentas individuales ya inscritas a AWS Control Tower, desde fuera de una unidad organizativa registrada provoca un error que debe resolverse. Consulte [Tipos de desviaciones de gobernanza](#).
- Si AWS Organizations solía crear, invitar o mover cuentas dentro de una organización registrada en AWS Control Tower, AWS Control Tower no inscribe esas cuentas y esos cambios no se

registran. Si necesita acceso a estas cuentas a través de SSO, consulte la página en la que se describe el [acceso a cuentas miembro](#).

- Si solía trasladar una unidad organizativa AWS Organizations a una organización creada por AWS Control Tower, la unidad organizativa externa no está registrada por AWS Control Tower.
- AWS Control Tower gestiona el filtrado de permisos de forma diferente a como AWS Organizations lo hace. Si sus cuentas se aprovisionan con la fábrica de cuentas de la Torre de Control de AWS, los usuarios finales pueden ver los nombres y los padres de todas ellas OUs en la consola de la Torre de Control de AWS, incluso si no tienen permiso para recuperar esos nombres y padres directamente AWS Organizations .
- AWS Control Tower no admite permisos mixtos en las organizaciones, como el permiso para ver el elemento principal de una unidad organizativa pero no para los nombres de la unidad organizativa. Por este motivo, se espera que los administradores de AWS Control Tower dispongan de todos los permisos.
- El AWS Organizations FullAWSAccess SCP se debe aplicar y no se debe fusionar con otro. SCPs El cambio en esta SCP no se considera una desviación; sin embargo, algunos cambios pueden afectar a la funcionalidad de AWS Control Tower de manera impredecible si se deniega el acceso a determinados recursos. Por ejemplo, si el SCP se separa o se modifica, una cuenta puede perder el acceso a una AWS Config grabadora o crear un vacío en CloudTrail el registro.
- No utilice la AWS Organizations DisableAWSServiceAccess API para desactivar el acceso al servicio de la Torre de Control de AWS a la organización en la que configuró su landing zone. Si lo hace, es posible que algunas características de detección de desviaciones de AWS Control Tower no funcionen correctamente sin el soporte de mensajería de AWS Organizations. Estas características de detección de desviaciones ayudan a garantizar que AWS Control Tower pueda informar con precisión del estado de conformidad de las unidades organizativas, las cuentas y los controles de su organización. Para obtener más información, consulte [API_DisableAWSServiceAccessla referencia de la AWS Organizations API](#).

Guía de IAM Identity Center

AWS Control Tower recomienda que utilice AWS Identity and Access Management (IAM) para regular el acceso a su Cuentas de AWS. No obstante, tiene la opción de elegir si AWS Control Tower configura IAM Identity Center en su lugar, si configura IAM Identity Center por su cuenta, de la manera que cumpla con sus requisitos empresariales de la manera más eficaz, o si selecciona otro método de acceso a la cuenta.

 Note

SSO es una abreviatura que se utiliza en el sector de la tecnología para indicar el inicio de sesión único. En términos generales, el SSO es un servicio de autenticación de sesión y usuario. Permite a alguien utilizar un conjunto de credenciales de inicio de sesión para acceder a muchas aplicaciones. Cuando nos referimos a la capacidad de inicio de sesión único AWS, nos referimos al AWS servicio denominado AWS Identity and Access Managementy abreviado como IAM o IAM Identity Center.

De forma predeterminada, AWS Control Tower configura el centro de identidad de AWS IAM para su landing zone, de acuerdo con las recomendaciones de prácticas recomendadas definidas en [Organizar su AWS entorno con varias cuentas](#). La mayoría de los clientes eligen la opción predeterminada. A veces, se requieren métodos de acceso alternativos para cumplir con la normativa en sectores o países específicos, o en aquellos Regiones de AWS lugares donde el Centro de Identidad de AWS IAM no esté disponible.

Elección de una opción

Desde la consola, puede optar por administrar IAM Identity Center por su cuenta durante el proceso de configuración de la zona de aterrizaje, en lugar de permitir que AWS Control Tower lo configure en su lugar. En cualquier momento posterior, puede cambiar esta selección modificando la configuración de la zona de aterrizaje y actualizando su zona de aterrizaje en la página Configuración de la zona de aterrizaje.

Para dejar de usar el Centro de Identidad de AWS IAM en la Torre de Control de AWS o para empezar a usar el Centro de Identidad de AWS IAM

1. Vaya a la página Configuración de la zona de aterrizaje.
2. Seleccione la pestaña Configuraciones.
3. A continuación, pulse el botón de radio correspondiente para cambiar su selección de AWS IAM Identity Center.

Después de decidir autogestionar el Centro de Identidad de AWS IAM como su IdP, AWS Control Tower crea solo las funciones y políticas necesarias para gestionar la Torre de Control de AWS, como `y. AWSControlTowerAdmin AWSControlTowerAdminPolicy` En el caso de las zonas de aterrizaje que se autogestionan, AWS Control Tower ya no crea roles y agrupaciones de IAM para

uso específico del cliente, ni durante el proceso de configuración de la zona de aterrizaje ni durante el aprovisionamiento de cuentas con el generador de cuentas.

 Note

Si elimina el AWS IAM Identity Center de la zona de aterrizaje de la Torre de Control de AWS, los usuarios, grupos y conjuntos de permisos que creó la Torre de Control de AWS no se eliminarán. Le recomendamos que elimine estos recursos.

Los clientes de Account Factory con proveedores de identidad alternativos (IdPs), como Azure AD, Ping u Okta, pueden seguir el [proceso](#) del Centro de Identidad de AWS IAM para conectarse a un proveedor de identidad externo e incorporar su IdP. Puede volver a hacer que AWS Control Tower genere sus agrupaciones y roles en cualquier momento modificando la configuración de la zona de aterrizaje.

- Para obtener información específica sobre cómo AWS Control Tower trabaja con el IAM Identity Center en función de su fuente de identidad, consulte Consideraciones para AWS IAM Identity Center los clientes en la sección [Comprobaciones previas al lanzamiento](#) de la página de introducción de esta Guía del usuario.
- Para obtener información adicional sobre cómo el comportamiento de AWS Control Tower interactúa con IAM Identity Center y las distintas fuentes de identidad, consulte [Consideraciones para cambiar la fuente de identidad](#) en la Guía del usuario de IAM Identity.
- Consulte [Trabajo con el Centro de Identidad de AWS IAM y la Torre de Control de AWS](#) para obtener más información sobre cómo trabajar con AWS Control Tower e IAM Identity Center.

Directrices sobre el generador de cuentas

 Note

El aprovisionamiento, la actualización y la personalización de una cuenta única deben estar dirigidas a una unidad organizativa (OU) que tenga activada la función Activado AWSControlTowerBaseline . Si una OU no tiene AWSControl TowerBaseline habilitada la OU, puede activar la inscripción automática de la cuenta o utilizar ResetEnabledBaseline y ResetEnabledControl APIs EnabledControls activar EnabledBaselines y cerrar esa OU

para inscribir cuentas. Para obtener más información sobre AWSControlTowerBaseline, consulte: [Tipos de referencia que se aplican a nivel de unidad organizativa](#).

Puede tener problemas al utilizar el generador de cuentas para aprovisionar una nueva cuenta en AWS Control Tower. Para obtener información sobre cómo solucionar estos problemas, consulte la sección [Error en el nuevo aprovisionamiento de cuentas](#) en [Solución de problemas](#) de la Guía del usuario de AWS Control Tower.

Le recomendamos que cree usuarios federados o roles de IAM en lugar de usuarios de IAM. Los usuarios federados y los roles de IAM le proporcionan credenciales temporales. Los usuarios de IAM tienen credenciales de larga duración que pueden resultar difíciles de administrar. Para obtener más información acerca de los usuarios de IAM, consulte [Identidades de IAM \(usuarios, grupos y funciones\)](#) en la Guía de usuario de IAM.

Si se ha autenticado como usuario de IAM o usuario del IAM Identity Center al aprovisionar una nueva cuenta en Account Factory o al utilizar la función de inscripción de cuentas (AWS Control Tower), compruebe que el usuario tiene acceso a su cartera. AWS Service Catalog De lo contrario, es posible que reciba un mensaje de error de Service Catalog. Para obtener más información, consulte [Error: no se encontraron rutas de lanzamiento](#) en [la sección Troubleshooting](#) de la Guía del usuario de AWS Control Tower.

Note

Se pueden aprovisionar hasta cinco cuentas a la vez.

Guía sobre la suscripción a temas de SNS

Suscríbase a temas de SNS para obtener información sobre su entorno de AWS Control Tower.

Note

AWS Control Tower dejará de enviar notificaciones de desviaciones a un tema de SNS a todos los clientes de 2.0 + LZ4.

- El tema `aws-controltower-AllConfigNotifications` SNS recibe todos los eventos publicados por AWS Config, incluidas las notificaciones de conformidad y las notificaciones

de CloudWatch eventos de Amazon. Por ejemplo, este tema le informa si se ha producido una infracción de control. También proporciona información sobre otros tipos de eventos. (Obtenga más información de [AWS Config](#) sobre lo que publican cuando se configura este tema).

- Los [eventos de datos](#) del registro de seguimiento `aws-controltower-BaselineCloudTrail` también se publicarán en el tema de SNS `aws-controltower-AllConfigNotifications`.
- Para recibir notificaciones de conformidad detalladas, le recomendamos que se suscriba al tema de SNS `aws-controltower-AllConfigNotifications`. En este tema se agrupan notificaciones de conformidad de todas las cuentas secundarias.
- Para recibir notificaciones de desviación y de otros tipos, así como notificaciones de conformidad, pero en general menos notificaciones, le recomendamos que se suscriba al tema de SNS `aws-controltower-AggregateSecurityNotifications`.
- Para recibir notificaciones sobre errores del generador de cuentas para Terraform (AFT) de AWS Control Tower, puede suscribirse a un tema de SNS denominado [aft_failure_notifications](#), que se muestra en el repositorio de AFT. Por ejemplo:

```
resource "aws_sns_topic" "aft_failure_notifications" {  
  name = "aft-failure-notifications"  
  kms_master_key_id = "alias/aws/sns"  
}
```

- Todos los temas de SNS están cifrados en reposo con cifrado de disco. Para obtener más información, consulte [Data encryption](#).

Para obtener más información sobre los temas de SNS y el cumplimiento, consulte [Prevention and notification](#).

Guía para claves de KMS

AWS Control Tower funciona con AWS Key Management Service (AWS KMS). De manera opcional, si desea cifrar y descifrar los recursos de AWS Control Tower con una clave de cifrado que administre, puede generarla y configurar AWS KMS keys. Puede añadir o cambiar una clave de KMS cada vez que actualice la zona de aterrizaje. Como práctica recomendada, le sugerimos que utilice sus propias claves de KMS y que las cambie ocasionalmente.

AWS KMS le permite crear claves KMS multirregionales y claves asimétricas. Sin embargo, AWS Control Tower no admite claves de varias regiones ni claves asimétricas. AWS Control Tower realiza

una comprobación previa de las claves existentes. Es posible que aparezca un mensaje de error si selecciona una clave de varias regiones o una clave asimétrica. En ese caso, genere otra clave para utilizarla con los recursos de AWS Control Tower.

Para los clientes que utilizan un clúster de AWS CloudHSM: cree un almacén de claves personalizado asociado a su clúster de CloudHSM. A continuación, puede crear una clave de KMS, que reside en el almacén de claves personalizadas de CloudHSM que ha creado. Puede añadir esta clave de KMS a AWS Control Tower.

Debe realizar una actualización específica en la política de permisos de una clave de KMS para que funcione con AWS Control Tower. Consulte la sección llamada [Actualización de la política de claves de KMS](#) para obtener más detalles.

Prácticas recomendadas para actualizar las zonas de aterrizaje

En esta sección se incluyen algunas consideraciones y prácticas recomendadas que debe tener en cuenta cuando esté considerando la posibilidad de actualizar la versión de su zona de aterrizaje en AWS Control Tower. El cambio de la serie de versiones 2.0 de la zona de aterrizaje a la serie de versiones 3.0 es especialmente importante. Cuando actualiza la zona de aterrizaje, AWS Control Tower la mueve automáticamente a la última versión disponible.

Note

Se recomienda actualizar la zona de aterrizaje a la versión más reciente.

Resumen de las prácticas recomendadas explicadas en esta sección

- Práctica recomendada: por motivos de seguridad y de auditoría, le recomendamos encarecidamente que habilite el registro en todos los ámbitos, para todas las cuentas y que envíe la información de registro a una ubicación centralizada. En AWS Control Tower, esta ubicación centralizada es la cuenta de Archivo de registro, que proporciona un bucket de registro de Amazon S3.
- Práctica recomendada: si opta por no participar en la CloudTrail ruta a nivel de organización en AWS Control Tower, configure y gestione sus propias rutas.
- Práctica recomendada: configure un entorno de pruebas cuando utilice su entorno de AWS Control Tower.

Ventajas de pasar de las versiones 2.x de la zona de aterrizaje a las versiones 3.x

- Registre AWS Config los recursos únicamente en la región de origen, lo que supone un ahorro de costes al gestionar los recursos globales
- Cifra tu AWS CloudTrail ruta con tu propia clave KMS
- Personalice su período de retención de registros
- Mejora de los controles obligatorios
- Mayor número de controles disponibles
- Integrado con AWS Security Hub CSPM
- Actualizaciones de tiempo de ejecución de Python

Advertencias de pasar de las versiones 2.x de la zona de aterrizaje a las versiones 3.x

- Con landing zone 3.0 y versiones posteriores, AWS Control Tower ya no admite AWS CloudTrail rastros gestionados a nivel de cuenta. AWS
- Tiene la opción de elegir una ruta a nivel de organización gestionada por AWS Control Tower o de excluirse de ella y gestionar sus propias CloudTrail rutas.
- Existe la posibilidad de que los costes se dupliquen, especialmente si algunas cuentas de una OU no están inscritas en AWS Control Tower y tienen sus propios registros de seguimiento por cuenta que desea mantener.

Consideraciones sobre la elección de senderos a nivel de organización CloudTrail

- Al actualizar a la versión 3.0 o una versión posterior, AWS Control Tower elimina los registros de seguimiento por cuenta que creó originalmente, después de 24 horas. [\[Excepción\]](#)
- No se pierde ningún dato de estos registros de seguimiento. Los registros existentes se conservan incluso cuando se eliminan los registros de seguimiento.
- AWS Control Tower crea una nueva ruta en el mismo bucket de Amazon S3 para los registros de seguimiento, a fin de diferenciar los registros de seguimiento por cuenta de los registros de seguimiento por organización.
 - La ruta del registro de seguimiento de una cuenta tiene este formato: `/orgId/AWSLogs/...`
 - La ruta del registro de seguimiento de una organización tiene este formato: `/orgId/AWSLogs/orgId/...`

- Las CloudTrail rutas adicionales que haya implementado y las rutas no implementadas por AWS Control Tower no se modificarán.
- Todas las cuentas se incluyen en el registro de seguimiento por organización, incluidas las cuentas no inscritas en AWS Control Tower, si dichas cuentas forman parte de una OU registrada.
- CloudWatch Las alarmas de Amazon en las cuentas vinculadas no se activan.
- Si desactiva un registro de seguimiento por organización, AWS Control Tower seguirá creando el registro de seguimiento, pero establecerá su estado en Desactivado.
- Como práctica recomendada, si opta por excluirse de la ruta a nivel de organización en AWS Control Tower, debe configurar y administrar sus propias CloudTrail rutas,

Ventajas de los registros de seguimiento por organización

- El registro de seguimiento de la organización funciona en todas las cuentas de la OU.
- Los elementos registrados están estandarizados y los usuarios de la cuenta no pueden modificarlos.

Consideración de un entorno de pruebas

Cuando actualiza la zona de aterrizaje, AWS Control Tower solo realiza cambios en las cuentas compartidas y en la OU fundamental. No realiza cambios en sus cuentas de carga de trabajo o. OUs Sin embargo, como práctica recomendada, cuando utilice su entorno de AWS Control Tower, le recomendamos que configure un entorno de pruebas. En el entorno de pruebas aislado, puede probar las actualizaciones de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower, así como cualquier cambio que realice en las políticas de control de servicios (SCPs), y puede probar los controles que desee aplicar al entorno. Esta recomendación resulta especialmente útil si trabaja en un sector regulado.

Lista de comprobación de errores comunes durante la actualización

Esta es una breve lista de tareas que puede realizar para evitar errores habituales al actualizar la zona de aterrizaje de AWS Control Tower de la versión 2.x a la 3.x.

Lista de verificación de actualización básica

- Compruebe la zona de aterrizaje:
 - Vaya al servicio de AWS Control Tower, revise las páginas Unidades organizativas y Cuentas y, a continuación, confirme que el estado de su cuenta esté configurado como Registrada e Inscrita.

- Si corresponde, compruebe y confirme que la última ejecución de las canalizaciones de personalizaciones se ha realizado correctamente.
- Compruebe el bucket de registro centralizado de Amazon S3 en la cuenta de Auditoría, ya que se sobrescribirá cualquier cambio realizado anteriormente en la política de bucket.
- Compruebe que cualquier función que SCPs no sea propiedad de AWS Control Tower no `AWSControlTowerExecution` impida que la función realice acciones en las cuentas de los miembros o en la cuenta de administración para la función administrativa que realiza la actualización.

Servicios basados en IA y AWS Control Tower

Puede crear políticas de control de servicios (SCPs) que le permitan optar por no permitir que los servicios basados en la IA almacenen AWS sus datos. Estas políticas de SCP especifican que los servicios basados en IA, como Amazon Rekognition o CodeWhisperer Amazon, no pueden almacenar ni utilizar sus datos para mejorar otros servicios basados en IA. AWS

Estas políticas de SCP de exclusión de la IA se pueden aplicar a toda la organización, a una OU o a una cuenta específica. Las políticas tienen un efecto global. Puede encontrar más información sobre estas políticas en las políticas de [exclusión de los servicios de IA](#), en la documentación. AWS Organizations

Para obtener una lista de AWS los servicios que utilizan la IA, junto con ejemplos de políticas, consulte la [sintaxis y los ejemplos de las políticas de exclusión de los servicios de IA](#) en la Guía del AWS Organizations usuario.

Administración de actualizaciones de configuración en AWS Control Tower

Es responsabilidad de los miembros del equipo de administradores de la nube central mantener su zona de aterrizaje actualizada. La actualización de su zona de aterrizaje garantiza que AWS Control Tower tiene los parches apropiados y está actualizada. Además, para proteger su zona de aterrizaje de posibles problemas de conformidad, los miembros del equipo de administradores de la nube central resuelven problemas de desviaciones tan pronto como se detectan y se notifican.

Note

La consola de AWS Control Tower indica cuándo es necesario actualizar su zona de aterrizaje. Si no ve una opción para actualizar, su zona de aterrizaje ya está actualizada.

La siguiente tabla contiene una lista de las versiones de actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower, con enlaces a las descripciones de cada versión.

Versión	Fecha de lanzamiento	Description (Descripción)
4.0	11-17-2025	Zona de aterrizaje, versión 4.0
3.3	12-12-2023	Zona de aterrizaje, versión 3.3
3.2	6-09-2023	Zona de aterrizaje, versión 3.2
3.1	2-09-2023	Zona de aterrizaje, versión 3.1
3.0	7-26-2022	Zona de aterrizaje, versión 3.0
2.9	22-4-2022	Zona de aterrizaje, versión 2.9
2.8	2-10-2022	Zona de aterrizaje, versión 2.8
2.7	4-8-2021	Zona de aterrizaje, versión 2.7
2.6	29-12-2020	Zona de aterrizaje, versión 2.6

Versión	Fecha de lanzamiento	Description (Descripción)
2,5	18-11-2020	Zona de aterrizaje, versión 2.5
2.4	Ninguno	Ninguno
2.3	3-5-2020	Zona de aterrizaje, versión 2.3
2.2	11-13-19	Zona de aterrizaje, versión 2.2
2.1	6-24-19	Zona de aterrizaje, versión 2.1

Cada vez que actualice su zona de aterrizaje, tendrá la oportunidad de modificar la configuración de su zona de aterrizaje.

Ventajas de la actualización

- Puede cambiar las regiones gobernadas
- Puede cambiar su política de retención de registros
- Puede añadir o eliminar el control de denegación de regiones
- Puede aplicar claves de cifrado AWS KMS
- Puede activar o desactivar la ruta a nivel de la organización. CloudTrail
- Puede resolver la [desviación de la zona de aterrizaje](#)

Cuando actualice su zona de aterrizaje, recibirá automáticamente las características más recientes de AWS Control Tower. Consulte la versión actual de su zona de aterrizaje en la página Landing zone settings.

Si se produce un error en una actualización, AWS Control Tower no revierte a una versión anterior de la zona de aterrizaje. Es posible que encuentre la zona de aterrizaje en un estado indeterminado. Si es así, ponte en contacto con el servicio de asistencia. AWS Para obtener más información acerca de cómo solucionar errores en las actualizaciones, consulte [Error al actualizar la zona de aterrizaje](#).

Tienes la oportunidad de borrar los mapeos del centro de AWS identidad no utilizados (antes denominados AWS SSO) al actualizar tu landing zone. Para obtener más información, consulte [“Field Notes: Clear Unused IAM Identity Center Mappings Automatically During AWS Control Tower Upgrades”](#).

i Requisito previo para la actualización y el restablecimiento: desactivación de Pago por solicitante

Antes de actualizar o restablecer su zona de aterrizaje, asegúrese de que el bucket de registro de Amazon S3 de la cuenta de archivo de registro no tenga habilitada la característica Pago por solicitante. Debe desactivar esa característica antes de comenzar el proceso de Actualización o Restablecimiento. Cuando AWS Control Tower configura el bucket de registro, esta característica no está habilitada. Por lo tanto, solo deben desactivarla los clientes que hayan activado posteriormente la característica Pago por solicitante. Para obtener más información, consulte la [política de depósitos de Amazon S3 para los depósitos Requester Pays CloudTrail y su uso](#).

Acerca de las actualizaciones de las zonas de aterrizaje

Se requieren actualizaciones para corregir la desviación de gobierno o para pasar a una nueva versión de AWS Control Tower. Para realizar una actualización completa de AWS Control Tower, primero debe actualizar la zona de aterrizaje y, a continuación, actualizar las cuentas inscritas individualmente. Es posible que tenga que realizar tres tipos de actualizaciones en diferentes momentos.

- Una actualización de la zona de aterrizaje: la mayoría de las veces este tipo de actualización se realiza eligiendo Actualizar en la página Configuración de la zona de almacenamiento. Es posible que deba realizar una actualización de la zona de aterrizaje para resolver ciertos tipos de desviación y puede elegir Reparar cuando sea necesario.
- Una actualización de una o varias cuentas individuales: debe actualizar las cuentas si cambia la información asociada o si se ha producido cierto tipo de desviación. Si una cuenta requiere una actualización, el estado de la cuenta mostrará la opción Actualización disponible en la página Cuentas.

Para actualizar una única cuenta, vaya a la página de detalles de la cuenta y seleccione Actualizar cuenta. Las cuentas también se pueden actualizar mediante un proceso manual, al seleccionar Volver a registrar una unidad organizativa (OU) o mediante un enfoque automatizado de creación de scripts, como se describe en una sección posterior de esta página.

- Una actualización completa: una actualización completa incluye una actualización de tu landing zone, seguida de una actualización de todas las cuentas inscritas en tu cuenta registrada OUs. Se requieren actualizaciones completas con una nueva versión de AWS Control Tower como 3.0, 3.2,

etc. Para facilitar todo el proceso de actualización, si tiene 1000 cuentas o menos, puede elegir Volver a registrar la OU para actualizar todas las cuentas de esa OU y repetir el comando Volver a registrar la OU para cada OU. OUs

Para obtener más información sobre las actualizaciones de la zona de aterrizaje, consulte [Prácticas recomendadas para las actualizaciones de la zona de aterrizaje](#).

Note

Tras completar la actualización de una zona de aterrizaje, no podrá deshacer la actualización ni cambiar a una versión anterior.

Actualización de la zona de aterrizaje

La forma más sencilla de actualizar la zona de aterrizaje de AWS Control Tower es a través de la página Configuración de la zona de almacenamiento, a la que puede acceder seleccionando Configuración de la zona de almacenamiento en la barra de navegación izquierda del panel de control de AWS Control Tower.

La página Configuración de la zona de almacenamiento muestra la versión actual de su zona de aterrizaje y muestra todas las versiones actualizadas que pueden estar disponibles. Puede elegir el botón Update (Actualizar) si necesita actualizar su versión.

Note

También puede actualizar su zona de inicio manualmente. La actualización tarda aproximadamente el mismo tiempo, tanto si utiliza el botón Update (Actualizar) como el proceso manual. Para realizar una actualización manual solo de la zona de inicio, consulte los pasos 1 y 2 siguientes.

Procedimiento de actualización estándar

El siguiente procedimiento le guía a través de los pasos de una actualización completa de AWS Control Tower desde la consola. Para actualizar una cuenta individual, consulte [Actualización de la cuenta en la consola](#).

Actualización de la zona de aterrizaje con cualquier número de cuentas por OU

1. Abra un navegador web y diríjase a la consola de la Torre de Control de AWS en la página de <https://console.aws.amazon.com/controltower/inicio/actualización>.
2. Revise la información en el asistente y elija Update (Actualizar). Esto actualiza el backend de la zona de aterrizaje, así como las cuentas compartidas. Este proceso puede tardar algo más de media hora.
3. Actualice sus cuentas de miembro (debe seguir este procedimiento en el caso de una OU que contenga más de 1000 cuentas).
4. En el panel de navegación izquierdo, elija Organización.
5. Para actualizar cada cuenta, siga los pasos que se indican en [Actualización de la cuenta en la consola](#).

Volver a registrar una OU de forma opcional para actualizar las cuentas

En el caso de AWS Control Tower OUs con menos de 1000 cuentas, puede ir a la página de la OU en el panel de control y seleccionar Volver a registrar la OU para actualizar las cuentas de esa OU.

Selección de una versión de zona de aterrizaje

Si utiliza la versión 3.1 o superior de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower, puede optar por mantener la versión actual o actualizar a una versión más reciente cuando realice una operación de actualización o restablecimiento en las configuraciones de la zona de aterrizaje. La operación de restablecimiento es la mejor forma de reparar la desviación en la mayoría de las situaciones.

Puede elegir una versión de zona de aterrizaje en la consola de la Torre de Control de AWS o mediante la Torre de Control de AWS APIs.

Note

Si decide implementar una versión de zona de aterrizaje que omita una versión intermedia, por ejemplo, si pasa de la versión 3.1 a la 3.3, AWS Control Tower implementa automáticamente la versión intermedia como parte de la operación de actualización. En la práctica, el paso a una versión más reciente suele denominarse mejora, no solo actualización. Estos dos conceptos son distintos, ya que puede actualizar la configuración

de la zona de aterrizaje sin necesidad de pasar a una nueva versión, por ejemplo, al cambiar las regiones que gobierna. En la consola, el botón Actualizar realiza una actualización local o una operación de mejora en función de la versión actual de la zona de aterrizaje y de la que seleccione para implementar.

Selección de la versión de zona de aterrizaje: procedimiento de la consola

1. En la consola de AWS Control Tower, vaya a la página Configuración de la zona de almacenamiento. En la tabla de zonas de aterrizaje disponibles, seleccione la nueva versión. Recuerde que puede seleccionar la versión 3.1 o posterior. Las versiones anteriores a la 3.1 no son compatibles con esta característica.
2. Al seleccionar una versión de la tabla, puede ver las acciones disponibles. La actualización está disponible si la versión actual es anterior a la seleccionada. El restablecimiento está disponible si la versión actual es la 3.1 o posterior.
3. Después de elegir la versión, seleccione el botón Actualizar o el botón Restablecer en el área de la parte superior derecha de la pantalla.
4. Verá una pantalla de confirmación que muestra la versión de zona de aterrizaje que ha seleccionado para su implementación. Para continuar, seleccione Siguiente en la parte inferior derecha. La operación de actualización puede tardar unos minutos o más.
5. Una vez actualizada la zona de aterrizaje, es posible que tenga que actualizar las cuentas. La forma más sencilla de actualizar la cuenta es mediante el proceso de volver a registrar la OU para cada uno de los inscritos OUs.

Actualizaciones de cuentas, versiones de zona de aterrizaje y bases de referencia

Las zonas de aterrizaje de AWS Control Tower son AWS recursos que corresponden a un conjunto de configuraciones básicas. No hay versiones de one-to-one mapeo de líneas de base ni de landing zone. Puede ver una tabla que muestra [Compatibilidad de las versiones de base de referencia y de zonas de aterrizaje de la OU](#).

Cuando salta a una versión de punto de referencia, debe actualizar las cuentas tras la actualización de la zona de aterrizaje. Por ejemplo, al actualizar de la 3.1 a la 3.2, no necesitaría actualizar las cuentas, ya que estas versiones de zona de aterrizaje comparten la misma base de referencia.

Por el contrario, si actualiza de la 3.1 a la 3.3, tendría que actualizar las cuentas, ya que la versión de punto de referencia es la 4.0, que abarca de la 3.2 a la 3.3.

Para obtener más información sobre la relación entre las versiones de zona de aterrizaje y las bases de referencia, consulte [Compatibilidad de las versiones de base de referencia y de zonas de aterrizaje de la OU](#).

Conservación de registros de seguimiento de AWS CloudTrail durante la actualización de la zona de aterrizaje

Puede conservar registros de seguimiento de AWS CloudTrail de nivel de cuenta al actualizar la versión de la zona de aterrizaje en AWS Control Tower.

Requisitos previos

- La versión de la zona de aterrizaje es inferior a la 3.0.
- La operación Crear o Actualizar más reciente se ha realizado correctamente.

Cómo conservar el registro de seguimiento de nivel de cuenta y activar registros de seguimiento de CloudTrail de nivel de organización

1. Póngase en contacto con AWS Support con una solicitud para incluir su cuenta en la lista de permitidos.
2. El equipo de soporte confirma cuándo está incluida la cuenta de destino en la lista de permitidos.
3. Tras la confirmación, actualice la zona de aterrizaje a la versión 3.1 o superior y seleccione Configuración de AWS CloudTrail: habilitada.

Para conservar el registro de seguimiento de nivel de cuenta y excluir registros de seguimiento de CloudTrail administrados por AWS Control Tower

1. Póngase en contacto con AWS Support con una solicitud para incluir su cuenta en la lista de permitidos.
2. El equipo de soporte confirma cuándo está incluida la cuenta de destino en la lista de permitidos.
3. Tras la confirmación, actualice la zona de aterrizaje a la versión 3.1 o superior y seleccione Configuración de AWS CloudTrail: no habilitada.

 Important

Una vez conservados los registros de seguimiento de CloudTrail de nivel de cuenta, no podemos eliminar los registros de seguimiento ni sus cuentas de la lista de permitidos.

¿Cómo realizar una solicitud de asistencia para conservar los registros de seguimiento de nivel de cuenta

Si necesita conservar registros de seguimiento de nivel de cuenta durante una actualización de la zona de aterrizaje, debe ponerse en contacto con AWS Support para añadir su cuenta a la lista de permitidos de AWS Control Tower. Siga estos pasos para enviar un ticket de soporte:

1. Inicie sesión en la Consola de AWS License Manager.
2. Acceda al Centro de AWS Support.
3. Seleccione Crear caso.
4. En Tipo de caso, seleccione Soporte técnico.
5. En Servicio, elija AWS Control Tower.
6. En Categoría, seleccione Directrices generales.
7. En la línea Asunto, incluya la siguiente frase:

`Allow retention of account-level trails during Landing Zone update`

8. En Descripción, proporcione los siguientes datos:
 - Su número de cuenta de administración de AWS
 - La región de origen seleccionada para el entorno de AWS Control Tower
9. Rellene los demás campos obligatorios del formulario del caso de soporte.
10. Seleccione Enviar para crear el caso de soporte.

Tras enviar el ticket, AWS Support revisará su solicitud y añadirá su cuenta a la lista de usuarios permitidos, si procede. Recibirá más instrucciones y confirmaciones a través del canal de comunicación del caso de soporte.

 Note

Para eliminar el registro de seguimiento de nivel de cuenta una vez incluido en la lista de permitidos, use la cuenta de administración para eliminar el conjunto de pilas de CloudFormation o la instancia de pila específica. Se eliminan todos los recursos de la pila.

Resolución de desviaciones con Restablecer y Volver a registrar

La desviación suele producirse cuando usted y los miembros de su organización utilizan la zona de aterrizaje.

La detección de desviaciones es automática en AWS Control Tower. Los escaneos automatizados le SCPs ayudan a identificar los recursos que necesitan cambios o las actualizaciones de configuración que deben realizarse para resolver el problema.

Para reparar muchos tipos de desviación, elija Restablecer en la página Configuración de la zona de aterrizaje. Además, puede resolver algunos tipos de desviaciones seleccionando Volver a registrar una UO en la consola. En el caso de los controles, puedes resolver los errores mediante programación llamando a la `ResetEnabledControlAPI`. Para obtener más información sobre los tipos de desviación y cómo resolverlos, consulte [Tipos de desviaciones de gobernanza](#) y [Detección y resolución de desviaciones en AWS Control Tower](#).

Un caso especial de resolución de desviaciones se produce en la desviación de roles. Si un rol requerido no está disponible, la consola muestra una página de advertencia y algunas instrucciones sobre cómo restaurar el rol. La zona de aterrizaje no estará disponible hasta que se resuelva la desviación en los roles. Este restablecimiento de desviación no es lo mismo que un restablecimiento completo de la zona de aterrizaje. Para obtener más información, consulte [Don't delete required roles](#) en la sección denominada [Tipos de desviación que se deben resolver de inmediato](#).

 Cuando toma medidas para resolver la desviación en una versión de zona de aterrizaje, es posible que se produzcan dos comportamientos.

- Si utiliza la versión más reciente de la zona de aterrizaje, al seleccionar Restablecer y luego Confirmar, los recursos de la zona de aterrizaje desviados se restablecerán a la configuración guardada de AWS Control Tower. La versión de la zona de aterrizaje sigue siendo la misma.

- Si no dispone de la última versión, debe elegir Actualizar. La zona de aterrizaje se ha actualizado a la última versión. La desviación se resuelve como parte de este proceso.

Aprovisionamiento y actualización de cuentas mediante automatización

Note

El aprovisionamiento, la actualización y la personalización de una sola cuenta deben dirigirse a una unidad organizativa (OU) que AWSControl TowerBaseline esté activada. Si una OU no tiene AWSControl TowerBaseline habilitada la OU, puede activar la inscripción automática de la cuenta o utilizar ResetEnabledBaseline y ResetEnabledControl APIs EnabledControls activar EnabledBaselines y cerrar esa OU para inscribir cuentas. Para obtener más información sobre AWSControlTowerBaseline, consulte: [Tipos de referencia que se aplican a nivel de unidad organizativa](#).

Puede aprovisionar o actualizar cuentas individuales en AWS Control Tower mediante varios métodos:

- Puede aprovisionar y personalizar cuentas con el generador de cuentas para Terraform (AFT) de AWS Control Tower. Para obtener más información, consulte [Información general del generador de cuentas para Terraform \(AFT\) de AWS Control Tower](#).
- Puede actualizar las cuentas con Personalizaciones para AWS Control Tower (CfCT). Para obtener más información, consulte [Información general sobre Personalizaciones de AWS Control Tower \(CfCT\)](#).
- Automatización de scripts: si prefiere utilizar un enfoque de API, puede actualizar las cuentas mediante el [marco de API](#) de Service Catalog y la AWS CLI para actualizar las cuentas en un proceso por lotes. Llamaría a la API [UpdateProvisionedProduct](#) de Service Catalog para cada cuenta. Puede escribir un script para actualizar las cuentas, una por una, con esta API. Más información sobre este enfoque, al agregar regiones para la gobernanza, está disponible en una entrada de blog, [Habilitar barandas en nuevas AWS](#) regiones.

Puede actualizar hasta cinco (5) cuentas a la vez. Debe esperar a que al menos una actualización de cuenta se realice correctamente antes de comenzar la siguiente actualización de cuenta. Por

lo tanto, el proceso puede tomar mucho tiempo si tiene muchas cuentas, pero no es complicado. Para obtener más información acerca de este enfoque, consulte [Automatice el aprovisionamiento de cuentas en AWS Control Tower mediante Service Catalog APIs](#).

Tutorial en vídeo

El [Tutorial en vídeo](#) está diseñado para el aprovisionamiento automático de cuentas mediante un script, pero los pasos también se aplican a la actualización de las cuentas. Utilice la API `UpdateProvisionedProduct` en lugar de la API `ProvisionProduct`.

Otro paso de la automatización mediante script consiste en comprobar el estado Correcto del evento de ciclo de vida `UpdateLandingZone` de AWS Control Tower. Utilízalo como disparador para empezar a actualizar las cuentas individuales, tal y como se describe en el vídeo. Un evento de ciclo de vida marca la finalización de una secuencia de actividades, por lo que la aparición de este evento significa que se ha completado una actualización de la zona de aterrizaje. La actualización de la zona de inicio debe estar completa antes de que comiencen las actualizaciones de la cuenta. Para obtener más información acerca de cómo trabajar con eventos del ciclo de vida, consulte [Eventos del ciclo de vida](#).

Consulte también:

- [Se usa AWS CloudShell para trabajar con AWS Control Tower](#).
- [Automatización de tareas en AWS Control Tower](#).

Automatización de tareas en AWS Control Tower

Muchos clientes prefieren automatizar las tareas en AWS Control Tower, como el aprovisionamiento de cuentas, la asignación de controles y la auditoría. Puede configurar estas acciones automatizadas con llamadas a:

- [AWS Service Catalog APIs](#)
- [AWS Organizations APIs](#)
- [AWS Control Tower APIs](#)
- [la AWS CLI](#)

La página [Información adicional y enlaces](#) contiene enlaces a numerosas entradas de blogs técnicos excelentes que pueden ayudarle a automatizar tareas en AWS Control Tower. En las secciones siguientes se proporcionan enlaces a áreas de esta Guía del usuario de AWS Control Tower que pueden ayudarlo a automatizar tareas.

Automatización de tareas de control

Puede automatizar tareas relacionadas con la aplicación y la eliminación de controles (también conocidos como barreras de protección) a través de la API de AWS Control Tower. Para obtener más información, consulte [AWS Control Tower API Reference](#).

Para obtener más información sobre cómo realizar operaciones de control con AWS Control Tower APIs, consulte la entrada del blog [AWS Control Tower lanza la API y los controles predefinidos para sus unidades organizativas](#).

Automatización de tareas de la zona de aterrizaje

La zona de aterrizaje de AWS Control Tower le APIs ayuda a automatizar determinadas tareas relacionadas con su zona de aterrizaje. Para obtener más información, consulte [AWS Control Tower API Reference](#).

Automatización del registro de la OU

La línea base de AWS Control Tower le APIs ayuda a automatizar determinadas tareas, como el registro de una OU. Para obtener más información, consulte [AWS Control Tower API Reference](#).

Cierre automatizado de cuentas

Puede automatizar el cierre de las cuentas de los miembros de la Torre de Control de AWS con una AWS Organizations API. Para obtener más información, consulte [Cierre una cuenta de miembro de la Torre de Control de AWS mediante AWS Organizations](#).

Aprovisionamiento y actualización automatizados de cuentas

AWS Control Tower Account Factory Customization (AFC) le ayuda a crear cuentas desde la consola de AWS Control Tower, con CloudFormation plantillas personalizadas que denominamos blueprints. Este proceso está automatizado en el sentido de que puede crear cuentas nuevas y actualizarlas repetidamente, después de configurar un único esquema, sin necesidad de mantener canalizaciones.

AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT) sigue un GitOps modelo para automatizar los procesos de aprovisionamiento y actualización de cuentas en AWS Control Tower. Para obtener más información, consulte [Aprovisionamiento de cuentas con el generador de cuentas para Terraform \(AFT\) de AWS Control Tower](#).

Las personalizaciones de AWS Control Tower (cFCT) le ayudan a personalizar la zona de aterrizaje de AWS Control Tower y a mantenerse al día con las prácticas AWS recomendadas. Las personalizaciones se implementan con AWS CloudFormation plantillas, políticas de control de servicios (SCPs) y políticas de control de recursos (). RCPs Para obtener más información, consulte [Información general sobre Personalizaciones de AWS Control Tower \(CfCT\)](#).

Para obtener más información y un vídeo sobre el aprovisionamiento automatizado de cuentas, consulte [Walkthrough: Automated account provisioning in AWS Control Tower](#) y [Automated provisioning with IAM roles](#).

Consulte también [Update accounts by script](#).

Auditoría de cuentas mediante programación

Para obtener más información sobre la auditoría de cuentas mediante programación, consulte [Programmatic roles and trust relationships for the AWS Control Tower audit account](#).

Automatización de otras tareas

Para obtener información sobre cómo aumentar determinadas cuotas de servicio de AWS Control Tower con un método de solicitud automatizado, consulte este vídeo: [Automate Service Limit Increases](#).

Para ver blogs técnicos sobre casos de uso de automatización e integración, consulte [Automation and integration](#).

Hay dos ejemplos de código abierto disponibles en GitHub para ayudarle con determinadas tareas de automatización relacionadas con la seguridad.

- El ejemplo denominado [aws-control-tower-org-setup-sample muestra](#) cómo automatizar la configuración de la cuenta de auditoría como administradora delegada de los servicios relacionados con la seguridad.
- El ejemplo denominado [aws-control-tower-account- setup-using-step-functions](#) muestra cómo automatizar las mejores prácticas de seguridad mediante Step Functions al aprovisionar y configurar cuentas nuevas. En este ejemplo, se incluyen la adición de directores a AWS Service Catalog carteras compartidas por la organización y la asociación automática de grupos del Centro de Identidad de IAM de toda la organización a nuevas cuentas AWS . También se muestra cómo eliminar la VPC predeterminada en cada región.

La Arquitectura de referencia de seguridad de AWS incluye ejemplos de código para automatizar tareas relacionadas con AWS Control Tower. [Para obtener más información, consulte las páginas de orientación prescriptiva y el repositorio asociado.](#) [AWS GitHub](#)

Para obtener información sobre el uso de AWS Control Tower con AWS CloudShell un AWS servicio que facilita el trabajo en la AWS CLI, consulte [AWS CloudShell y la AWS CLI](#).

Dado que AWS Control Tower es una capa de orquestación para AWS Organizations, hay muchos otros AWS servicios disponibles mediante la APIs AWS CLI. Para obtener más información, consulte [AWS Servicios relacionados](#).

Se usa AWS CloudShell para trabajar con AWS Control Tower

AWS CloudShell es un AWS servicio que facilita el trabajo en la AWS CLI: es un shell preautenticado y basado en un navegador que se puede iniciar directamente desde la Consola de administración de AWS. No es necesario descargar ni instalar herramientas de línea de comando. Puedes ejecutar AWS CLI comandos AWS Control Tower y otros AWS servicios desde el shell que prefieras (shell Bash o Z). PowerShell

Cuando lo [AWS CloudShell ejecutas desde Consola de administración de AWS](#), las credenciales que utilizaste para iniciar sesión en la consola están disponibles en una nueva sesión de shell. Puedes omitir la introducción de tus credenciales de configuración cuando interactúes con AWS Control Tower otros AWS servicios y utilizarás la AWS CLI versión 2, que viene preinstalada en el entorno informático del shell. [AWS CloudShell](#)

Obtén permisos de IAM para AWS CloudShell

AWS Identity and Access Management proporciona recursos de administración de acceso que permiten a los administradores conceder permisos de acceso a los usuarios de IAM y a los usuarios del Centro de Identidad de IAM. AWS CloudShell

La forma más rápida de que un administrador conceda acceso a los usuarios es mediante una AWS política gestionada. Una [política administrada de AWS](#) es una política independiente creada y administrada por AWS. La siguiente política AWS gestionada para se CloudShell puede adjuntar a las identidades de IAM:

- `AWSCloudShellFullAccess`: Concede permiso de uso AWS CloudShell con acceso completo a todas las funciones.

Si desea limitar el alcance de las acciones con las que puede realizar un usuario de IAM o un usuario del Centro de Identidad de IAM AWS CloudShell, puede crear una política personalizada que utilice la política `AWSCloudShellFullAccess` gestionada como plantilla. Para obtener más información sobre cómo limitar las acciones que están disponibles para los usuarios CloudShell, consulte [Administrar el AWS CloudShell acceso y el uso con políticas de IAM](#) en la AWS CloudShell Guía del usuario.

Note

Su identidad de IAM también requiere una política que conceda permiso para realizar llamadas a AWS Control Tower. Para obtener más información, consulte [Permisos necesarios para usar la AWS Control Tower consola](#).

Lanzamiento AWS CloudShell

Desde el Consola de administración de AWS, puede iniciar CloudShell seleccionando las siguientes opciones disponibles en la barra de navegación:

- Selecciona el CloudShell icono.
- Comience a escribir «cloudshell» en el cuadro de búsqueda y, a continuación, elija la CloudShell opción.

Ahora que ha empezado CloudShell, puede introducir cualquier AWS CLI comando con AWS Control Tower el que necesite trabajar. Por ejemplo, puedes comprobar tu AWS Config estado.

Interactúa AWS Control Tower con AWS CloudShell

Después AWS CloudShell de iniciar desde Consola de administración de AWS, puede empezar a interactuar inmediatamente con él AWS Control Tower desde la interfaz de línea de comandos. AWS CLI los comandos funcionan de forma estándar en CloudShell.

Note

AWS CLI Al usarlo AWS CloudShell, no es necesario descargar ni instalar ningún recurso adicional. Ya está autenticado en el intérprete de comandos, de modo que no tiene que configurar las credenciales antes de realizar llamadas.

AWS CloudShellÚselo para ayudar a configurar AWS Control Tower

Antes de realizar estos procedimientos, a menos que se indique lo contrario, debe iniciar sesión Consola de administración de AWS en la región de origen de su zona de aterrizaje y debe iniciar sesión como usuario del IAM Identity Center o usuario de IAM con permisos administrativos para la cuenta de administración que contiene su zona de aterrizaje.

1. A continuación, te explicamos cómo puedes usar los comandos AWS Config CLI AWS CloudShell para determinar el estado de tu grabadora de configuración y canal de entrega antes de empezar a configurar tu AWS Control Tower landing zone.

Ejemplo: compruebe su AWS Config estado

Comandos de visualización:

- `aws configservice describe-delivery-channels`
 - `aws configservice describe-delivery-channel-status`
 - `aws configservice describe-configuration-recorders`
 - La respuesta normal es algo así como "name": "default"
2. Si ya tienes una AWS Config grabadora o un canal de entrega que debes eliminar antes de configurar tu AWS Control Tower landing zone, puedes introducir estos comandos:

Ejemplo: administre sus recursos preexistentes AWS Config

Comandos de eliminación:

- `aws configservice stop-configuration-recorder --configuration-recorder-name NAME-FROM-DESCRIBE-OUTPUT`
- `aws configservice delete-delivery-channel --delivery-channel-name NAME-FROM-DESCRIBE-OUTPUT`
- `aws configservice delete-configuration-recorder --configuration-recorder-name NAME-FROM-DESCRIBE-OUTPUT`

Important

No elimine los AWS Control Tower recursos de AWS Config. La pérdida de estos recursos puede AWS Control Tower provocar que entren en un estado incoherente.

Para obtener más información, consulte la AWS Config documentación

- [Administración de la grabadora de configuración \(AWS CLI\)](#)

-

[Administración del canal de entrega](#)

3. En este ejemplo, se muestran los comandos de AWS CLI que debe introducir AWS CloudShell para habilitar o deshabilitar el acceso de confianza AWS Organizations. Como AWS Control Tower no es necesario activar o desactivar el acceso de confianza AWS Organizations, este es solo un ejemplo. Sin embargo, es posible que tengas que habilitar o deshabilitar el acceso de confianza para otros AWS servicios si vas a automatizar o personalizar las acciones en ellos.

Ejemplo: Habilitación o deshabilitación del acceso del servicio de confianza

- `aws organizations enable-aws-service-access`
- `aws organizations disable-aws-service-access`

Ejemplo: cree un bucket de Amazon S3 con AWS CloudShell

En el siguiente ejemplo, puede utilizar AWS CloudShell para crear un bucket de Amazon S3 y, a continuación, utilizar el `PutObject` método para añadir un archivo de código como objeto en ese bucket.

1. Para crear un bucket en una AWS región específica, introduzca el siguiente comando en la línea de CloudShell comandos:

```
aws s3api create-bucket --bucket insert-unique-bucket-name-here --region us-east-1
```

Si la llamada se realiza correctamente, la línea de comandos muestra una respuesta del servicio similar a la siguiente salida:

```
{
  "Location": "/insert-unique-bucket-name-here"
}
```

 Note

Si no sigue [las reglas para asignar nombres a los depósitos](#) (por ejemplo, utilizando solo letras minúsculas), aparecerá el siguiente error: Se produjo un error (InvalidBucketName) al llamar a la CreateBucket operación: El depósito especificado no es válido.

2. Para cargar un archivo y añadirlo como un objeto al bucket que acaba de crear, llame al método PutObject.

```
aws s3api put-object --bucket insert-unique-bucket-name-here --key add_prog --body
add_prog.py
```

Si el objeto se carga correctamente en el bucket de Amazon S3, la línea de comandos muestra una respuesta del servicio similar a la siguiente salida:

```
{
  "ETag": "\"ab123c1:w:wad4a567d8bfd9a1234ebee56\""
}
```

ETag es el hash del objeto que se ha almacenado. Se puede utilizar para [comprobar la integridad del objeto cargado en Amazon S3](#).

Cree AWS Control Tower recursos con AWS CloudFormation

AWS Control Tower está integrado con AWS CloudFormation un servicio que le ayuda a modelar y configurar sus AWS recursos para que pueda dedicar menos tiempo a crear y administrar sus recursos e infraestructura. Cree una plantilla que describa todos los AWS recursos que desee, `AWS::ControlTower::EnabledControl` por ejemplo, los controles. CloudFormation aprovisiona y configura esos recursos por usted.

Cuando la utilice CloudFormation, podrá reutilizar la plantilla para configurar los AWS Control Tower recursos de forma coherente y repetida. Describa sus recursos una vez y, a continuación, aprovisiona los mismos recursos una y otra vez en varias Cuentas de AWS regiones.

AWS Control Tower y CloudFormation plantillas

Para aprovisionar y configurar los recursos AWS Control Tower y los servicios relacionados, debe conocer [CloudFormation las plantillas](#). Las plantillas son archivos de texto con formato JSON o YAML. Estas plantillas describen los recursos que desea aprovisionar en sus CloudFormation pilas. Si no estás familiarizado con JSON o YAML, puedes usar CloudFormation Designer para ayudarte a empezar con CloudFormation las plantillas. Para obtener más información, consulte [¿Qué es Designer de CloudFormation ?](#) en la Guía del usuario de AWS CloudFormation .

AWS Control Tower permite crear `AWS::ControlTower::EnabledControl` (controlar los recursos), `AWS::ControlTower::LandingZone` (zonas de aterrizaje) y `AWS::ControlTower::EnabledBaseline` (líneas base) en. CloudFormation Para obtener más información, incluidos ejemplos de plantillas JSON y YAML para estos tipos de recursos, consulte [AWS Control Tower](#) en la Guía del usuario de AWS CloudFormation .

Note

El límite de operaciones `EnableControl` simultáneas y `DisableControl` las actualizaciones AWS Control Tower son de 100.

Para ver algunos AWS Control Tower ejemplos de la CLI y la consola, consulte [Habilitar los controles con CloudFormation](#).

Obtenga más información sobre CloudFormation

Para obtener más información CloudFormation, consulte los siguientes recursos:

- [AWS CloudFormation](#)
- [AWS CloudFormation Guía del usuario](#)
- [Referencia de la API de CloudFormation](#)
- [AWS CloudFormation Guía del usuario de la interfaz de línea de comandos](#)

Personalización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower

Algunos aspectos de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower se pueden configurar en la consola, como la selección de regiones y los controles opcionales. Otros cambios pueden realizarse fuera de la consola con automatización.

Por ejemplo, puede crear personalizaciones más amplias de su zona de aterrizaje con la función Customizations for AWS Control Tower, un marco de personalización de GitOps estilo que funciona con AWS CloudFormation plantillas y eventos del ciclo de vida de AWS Control Tower.

Personalización desde la consola de AWS Control Tower

Para realizar estas personalizaciones en la zona de aterrizaje, siga los pasos que se indican en la consola de AWS Control Tower.

Selección de nombres personalizados durante la configuración

- Puede seleccionar los nombres de las unidades organizativas (OU) de nivel superior durante la configuración. [Puede cambiarle el nombre OUs en cualquier momento a través de la AWS Organizations consola, pero hacer cambios OUs en su nombre AWS Organizations puede provocar una desviación reparable.](#)
- Puede seleccionar los nombres de las cuentas compartidas de Auditoría y Archivo de registro, pero no puede cambiarlos después de la configuración (se trata de una selección única).

Sugerencia

Recuerde que cambiar el nombre de una OU AWS Organizations no actualiza el producto aprovisionado correspondiente en Account Factory. Para actualizar automáticamente el producto aprovisionado (y evitar desviaciones), debe realizar la operación de la OU a través de AWS Control Tower, lo que incluye crear, eliminar o volver a registrar una OU.

Seleccione regiones AWS

- Puedes personalizar tu landing zone seleccionando AWS regiones específicas para su gobierno. Siga los pasos que se indican en la consola de AWS Control Tower.

- Puedes seleccionar y deseleccionar AWS regiones para su gobierno al actualizar tu landing zone.
- Puede configurar el control de denegación regional como Habilitado o No habilitado, y controlar el acceso de los usuarios a la mayoría de los AWS servicios en las regiones no gobernadas AWS .

Para obtener información sobre las Regiones de AWS limitaciones de implementación de cFCT, consulte. [Limitaciones de control](#)

Personalización mediante la adición de controles opcionales

- Los controles altamente recomendados y opcionales son optativos, lo que significa que puede personalizar el nivel de cumplimiento de la zona de aterrizaje eligiendo cuáles habilitar. Los [controles opcionales](#) no están habilitados de forma predeterminada.
- Los [controles de residencia de datos](#) opcionales le permiten personalizar las regiones en las que almacena y permite el acceso a los datos.
- Los controles opcionales que forman parte del estándar CSPM de Security Hub integrado le permiten escanear el entorno de la Torre de Control de AWS para comprobar si hay riesgos de seguridad.
- Los controles proactivos opcionales le permiten comprobar sus CloudFormation recursos antes de aprovisionarlos para asegurarse de que los nuevos recursos cumplen con los objetivos de control de su entorno.

Personaliza tus rutas AWS CloudTrail

- Al actualizar su landing zone a la versión 3.0 o posterior, puede optar por participar o excluirse de las CloudTrail rutas a nivel de organización gestionadas por AWS Control Tower. Puede cambiar esta selección cada vez que actualice la zona de aterrizaje. AWS Control Tower crea un registro de seguimiento por organización en la cuenta de administración y dicho registro pasa a estado activo o inactivo, en función de lo que elija. La zona de aterrizaje 3.0 no admite CloudTrail rutas a nivel de cuenta; sin embargo, si las necesita, puede configurar y administrar las suyas propias. Los registros de seguimiento duplicados pueden suponer un coste adicional.

Creación de cuentas de miembro personalizadas en la consola

- Puede crear cuentas de miembro de AWS Control Tower personalizadas y actualizar las cuentas de miembro ya existentes para añadir personalizaciones desde la consola de AWS Control Tower.

Para obtener más información, consulte [Personalización de cuentas con la personalización del generador de cuentas \(AFC\)](#).

Automatización de las personalizaciones fuera de la consola de AWS Control Tower

Algunas personalizaciones no están disponibles a través de la consola de AWS Control Tower, pero se pueden implementar de otras formas. Por ejemplo:

- Puede personalizar las cuentas durante el aprovisionamiento, siguiendo un flujo de trabajo GitOps similar, con [Account Factory for Terraform \(AFT\)](#).

AFT se implementa con un módulo Terraform, disponible en el [repositorio de AFT](#).

- Puede personalizar la zona de aterrizaje de la Torre de Control de AWS con [Customizations for AWS Control Tower](#) (cFCT), un paquete de funciones que se basa en AWS CloudFormation plantillas y políticas de control de servicios (SCP). Puede implementar las plantillas y políticas personalizadas en cuentas y unidades organizativas individuales (OUs) de su organización.

El código fuente de cFCT está disponible en un [GitHub repositorio](#).

- Puede personalizar la zona de aterrizaje de AWS Control Tower con el acelerador de zonas de aterrizaje (LZA) en AWS. La solución LZA está diseñada para alinearse con las AWS mejores prácticas y ajustarse a varios marcos de cumplimiento globales. Le recomendamos que implemente AWS Control Tower como zona de aterrizaje básica y que, a continuación, mejore las capacidades de la zona de aterrizaje con LZA, según sea necesario. Para obtener más información, consulte [AWS Control Tower y Landing Zone Accelerator](#).

AWS Control Tower y acelerador de zonas de aterrizaje

En esta sección se describen las ventajas de trabajar de forma conjunta con AWS Control Tower y la solución Acelerador de zonas de aterrizaje (LZA).

Puede personalizar la zona de aterrizaje de AWS Control Tower con el acelerador de zonas de aterrizaje (LZA) en AWS.

LZA es una solución que implementa un conjunto fundamental de capacidades diseñadas para alinearse con las AWS mejores prácticas y con varios marcos de cumplimiento globales, para

ayudarlo a administrar y gobernar un entorno de múltiples cuentas. LZA se ha creado con el AWS Cloud Development Kit (CDK).

LZA configura automáticamente un entorno de nube adecuado para alojar cargas de trabajo seguras. Esta solución se puede implementar en todos los dispositivos Regiones de AWS para ayudarle a mantener la coherencia de las operaciones y la gobernanza. La solución LZA está diseñada para alinearse con las AWS mejores prácticas y ajustarse a varios marcos de cumplimiento globales.

Le recomendamos que implemente AWS Control Tower como zona de aterrizaje básica y, a continuación, mejore las capacidades de la zona de aterrizaje con LZA, según sea necesario. La combinación de LZA y AWS Control Tower proporciona una solución integral y sin código que le ayuda a administrar y gobernar un entorno con varias cuentas y está diseñada para admitir cargas de trabajo altamente reguladas y requisitos de conformidad complejos. De forma conjunta, AWS Control Tower y el Acelerador de zonas de aterrizaje le ayudan a establecer la preparación de la plataforma, incluidas las capacidades de seguridad, cumplimiento y operativas.

[El código fuente de LZA está disponible en un repositorio. GitHub](#)

Para obtener más información sobre cómo combinar LZA y AWS Control Tower, consulte [la guía de implementación de LZA](#).

Ventajas de las personalizaciones de AWS Control Tower (CfCT)

El paquete de funciones que denominamos Personalizaciones de AWS Control Tower (CfCT) le ayuda a crear personalizaciones más amplias para la zona de aterrizaje que las que puede crear en la consola de AWS Control Tower. Ofrece un proceso automatizado y GitOps estilizado. Puede remodelar la zona de aterrizaje para cumplir con los requisitos empresariales.

Este proceso de infrastructure-as-codepersonalización integra las AWS CloudFormation plantillas con las políticas de control de AWS servicios (SCPs) y los [eventos del ciclo](#) de vida de AWS Control Tower, de modo que las implementaciones de recursos permanezcan sincronizadas con su landing zone. Por ejemplo, cuando crea una nueva cuenta con el generador de cuentas, los recursos asociados a la cuenta y a la OU se pueden implementar automáticamente.

Note

A diferencia de Account Factory y AFT, cFCT no está diseñado específicamente para crear nuevas cuentas, sino para personalizar las cuentas y OUs en tu landing zone mediante el despliegue de los recursos que tú especifiques.

 Note

La unidad organizativa (OU) de destino configurada en cFCT debe estar AWSControl TowerBaseline habilitada en AWS Control Tower. Para obtener más información AWSControlTowerBaseline, consulte: [Tipos de referencia que se aplican a nivel de unidad organizativa](#).

Ventajas

- Amplíe un AWS entorno personalizado y seguro: puede ampliar su entorno de AWS Control Tower multicuenta con mayor rapidez e incorporar las AWS mejores prácticas en un flujo de trabajo de personalización repetible.
- Cree una instancia de sus requisitos: puede personalizar la zona de aterrizaje de AWS Control Tower para adaptarla a las necesidades de su empresa, con las AWS CloudFormation plantillas y las políticas de control de servicios que expresan sus intenciones políticas.
- Automatice aún más con los eventos de ciclo de vida de AWS Control Tower: los eventos del ciclo de vida le permiten implementar recursos en función de la finalización de una serie de eventos anteriores. Puede confiar en que un evento del ciclo de vida le ayudará a implementar recursos en las cuentas y OUs de forma automática.
- Amplíe la arquitectura de red: puede implementar arquitecturas de red personalizadas que mejoren y protejan la conectividad, como una puerta de enlace de tránsito.

Ejemplos de CfCT adicionales

- En la entrada del blog sobre AWS arquitectura titulada [Implemente un DNS coherente con las personalizaciones de Service Catalog y AWS Control Tower, se ofrece un ejemplo de uso de redes con personalizaciones para AWS Control Tower \(cFCT\) y AWS Control Tower](#).
- Un ejemplo específico [relacionado con cFCT y Amazon GuardDuty](#) está disponible GitHub en el [aws-samples repositorio](#).
- Hay disponibles ejemplos de código adicionales sobre CfCT como parte de la arquitectura de referencia de seguridad de AWS , en el [repositorio aws-samples](#). Muchos de estos ejemplos contienen archivos `manifest.yaml` de ejemplo en un directorio denominado `customizations_for_aws_control_tower`.

Para obtener más información sobre la arquitectura AWS de referencia de seguridad, consulte las páginas de [orientación AWS prescriptiva](#).

Información general sobre Personalizaciones de AWS Control Tower (CfCT)

Las personalizaciones de AWS Control Tower (cFCT) le ayudan a personalizar la zona de aterrizaje de AWS Control Tower y a seguir las prácticas AWS recomendadas. Las personalizaciones se implementan con AWS CloudFormation plantillas y políticas de control de servicios (). SCPs

Esta capacidad de CfCT se integra con los eventos del ciclo de vida de AWS Control Tower, de modo que sus implementaciones de recursos permanecen sincronizadas con su zona de aterrizaje. Por ejemplo, cuando se crea una nueva cuenta a través del generador de cuentas, todos los recursos asociados a la cuenta se implementan automáticamente. Puedes implementar las plantillas y políticas personalizadas en cuentas individuales y unidades organizativas (OUs) de tu organización.

Note

La unidad organizativa (OU) de destino configurada en cFCT debe estar AWSControl TowerBaseline habilitada en AWS Control Tower. Para obtener más información AWSControlTowerBaseline, consulte: [Tipos de referencia que se aplican a nivel de unidad organizativa](#).

En el siguiente vídeo se describen las prácticas recomendadas para implementar una canalización de CfCT escalable y las personalizaciones de CfCT habituales.

En la siguiente sección se incluyen consideraciones referidas a la arquitectura y los pasos de configuración para implementar Personalizaciones de AWS Control Tower (CfCT). Incluye un enlace a la [AWS CloudFormation](#) plantilla que lanza, configura y ejecuta los AWS servicios necesarios, de acuerdo con las AWS mejores prácticas de seguridad y disponibilidad.

Este tema está destinado a arquitectos de infraestructuras de TI y desarrolladores que tengan experiencia práctica en la arquitectura de la nube de AWS .

Para obtener información sobre las actualizaciones y los cambios más recientes en las personalizaciones de AWS Control Tower (cFCT), consulte el archivo [ChangeLog.md](#) del repositorio. GitHub

Información general de la arquitectura

Al implementar cFCT, se crea el siguiente entorno en la AWS nube, con un bucket de Amazon S3 como fuente de configuración.




Figura 1: Arquitectura de Personalizaciones de AWS Control Tower

cFCT incluye una AWS CloudFormation plantilla que puede implementar en su cuenta de administración de AWS Control Tower. La plantilla lanza todos los componentes necesarios para crear los flujos de trabajo, de forma que pueda personalizar su zona de aterrizaje de AWS Control Tower.

Nota

CfCT debe implementarse en la región de origen de AWS Control Tower y en la cuenta de administración de AWS Control Tower, ya que ahí es donde se implementa la zona de aterrizaje de AWS Control Tower. Para obtener información acerca de la configuración de una zona de aterrizaje de AWS Control Tower, consulte [Introducción](#).

A medida que se implementa CfCT, este empaqueta y carga los recursos personalizados en el origen de la canalización del código por medio de [Amazon Simple Storage Service](#) (Amazon S3).

El proceso de carga invoca automáticamente la máquina de estado de las políticas de control de servicios (SCPs) y la máquina de [AWS CloudFormation StackSets](#) estados para implementarlas a nivel de unidad organizativa o para implementar instancias apiladas a nivel de unidad organizativa o de cuenta. SCPs

 Nota

De forma predeterminada, CfCT crea un bucket de Amazon S3 para almacenar el origen de la canalización. Si tiene un AWS CodeCommit repositorio existente, puede cambiar la ubicación a un [CodeCommit](#) repositorio. Para obtener más información, consulte [Set up Amazon S3 as the configuration source](#).

CfCT implementa dos flujos de trabajo:

- un flujo de trabajo de [AWS CodePipeline](#)
- y un flujo de trabajo de eventos del ciclo de vida de AWS Control Tower.

El AWS CodePipeline flujo de trabajo

El AWS CodePipeline flujo de trabajo configura AWS CodePipeline, [AWS CodeBuild](#) proyecta y organiza [AWS Step Functions](#) la administración de AWS CloudFormation StackSets y SCPs dentro de su organización.

Al cargar el paquete de configuración, CfCT invoca la canalización de código para ejecutar tres etapas.

- Fase de compilación: valida el contenido del paquete de configuración mediante AWS CodeBuild.
- SCP Stage: invoca la máquina de estados de la política de control del servicio, que llama a la AWS Organizations API para crearla. SCPs
- CloudFormation Etapa: invoca la máquina de estados del conjunto de pilas para implementar los recursos especificados en la lista de cuentas o OUs que hayas proporcionado en [el](#) archivo de manifiesto.

En cada etapa, la canalización de códigos invoca las funciones de conjunto de pilas y pasos SCP, que despliegan conjuntos de pilas personalizados en las cuentas individuales de destino o en toda una unidad organizativa. SCPs

 Nota

Para obtener información detallada sobre la personalización del paquete de configuración, consulte [Guía de personalización de CfCT](#).

El flujo de trabajo del eventos de ciclo de vida de AWS Control Tower

Cuando se crea una cuenta nueva en AWS Control Tower, un [evento del ciclo](#) de vida puede invocar el AWS CodePipeline flujo de trabajo. Puede personalizar el paquete de configuración a través de este flujo de trabajo, que consiste en una regla de EventBridge eventos de [Amazon](#), una cola de primera entrada, primera salida (FIFO) de Amazon [Simple Queue Service](#) (Amazon SQS) y una función. [AWS Lambda](#)

Cuando la regla de EventBridge eventos de Amazon detecta un evento del ciclo de vida coincidente, pasa el evento a la cola FIFO de Amazon SQS, invoca la AWS Lambda función e invoca la canalización de código para realizar un despliegue descendente de conjuntos de pilas y. SCPs

Costo

El coste de ejecutar cFCT depende del número de AWS CodePipeline ejecuciones, la duración de las AWS CodeBuild ejecuciones, el número y la duración de AWS Lambda las funciones y el número de EventBridge eventos de Amazon publicados. Por ejemplo, si ejecuta 100 compilaciones en un mes con build.general1.small y cada compilación se ejecuta durante cinco minutos, el coste aproximado de ejecutar CfCT es de 3 USD al mes. Para obtener toda la información, consulte la página web de precios por cada servicio de AWS que esté ejecutando.

El depósito de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) AWS CodeCommit y los recursos del repositorio basado en Git se conservan después de eliminar la plantilla para proteger la información de configuración. Según la opción que seleccione, se le cobrará en función de la cantidad de datos almacenados en el bucket de Amazon S3 y del número de solicitudes de Git (no se aplica a los recursos de Amazon S3). Consulte el precio de [Amazon S3](#) y [AWS CodeCommit](#) para obtener información más detallada.

Servicios de componentes

Los siguientes AWS servicios son componentes de las personalizaciones de AWS Control Tower (cFCT).

AWS CodeCommit

Si tiene un AWS CodeCommit repositorio existente, puede configurarlo como fuente para su canalización, como alternativa a Amazon S3.

En función de lo que introduzcas en la CloudFormation plantilla, cFct puede crear un [AWS CodeCommit](#) repositorio con la misma configuración de ejemplo que se explica en la sección Amazon Simple Storage Service.

Para clonar el AWS CodeCommit repositorio cFCT en su ordenador local, debe crear credenciales que le den acceso temporal al repositorio, tal y como se explica en la Guía del [AWS CodeCommit usuario](#). Para obtener información sobre la compatibilidad de las versiones, consulte [Setting up for AWS CodeCommit](#).

Note

Si aún no lo usa CodeCommit, su única opción es configurar el bucket de Amazon S3 como ubicación de almacenamiento para su paquete de configuración. CodeCommit no está disponible si está implementando cFCT por primera vez.

AWS CodePipeline

AWS CodePipeline valida, prueba e implementa los cambios en función de las actualizaciones del paquete de configuración, que realizará en el depósito predeterminado de Amazon S3 o en el AWS CodeCommit repositorio. Para obtener más información sobre el control de origen de la configuración, consulte [Using Amazon S3 as the Configuration Source](#). La canalización incluye etapas para validar y administrar los archivos y plantillas de configuración, las cuentas principales, las políticas de control de AWS Organizations servicios y AWS CloudFormation StackSets. Para obtener más información acerca de las fases de la canalización, consulte [Guía de personalización de CfCT](#)

AWS Key Management Service

CfCT crea una clave de cifrado CustomControlTowerKMSKey de [AWS Key Management Service](#) (AWS KMS). Esta clave se utiliza para cifrar los objetos del bucket de configuración de Amazon S3, la cola de Amazon SQS y los parámetros confidenciales del Almacén de parámetros de AWS Systems Manager. De forma predeterminada, solo los roles aprovisionados por CfCT tienen permiso

para realizar operaciones de cifrado o descifrado con esta clave. Para acceder al archivo de configuración, a la cola FIFO o a los valores `SecureString` del almacén de parámetros, se deben añadir administradores a la política `CustomControlTowerKMSKey`. La rotación automática de claves no está habilitada de forma predeterminada.

AWS Lambda

CfCT utiliza AWS Lambda funciones para invocar los componentes de la instalación durante la instalación e implementación iniciales AWS CloudFormation StackSets o AWS Organizations SCPs durante un evento del ciclo de vida de la Torre de Control de AWS.

Amazon Simple Notification Service

CfCT puede publicar notificaciones, como la aprobación de canalizaciones, sobre temas de [Amazon Simple Notification Service](#) (Amazon SNS) durante el flujo de trabajo. Amazon SNS solo se lanza cuando elige recibir notificaciones de aprobación de canalizaciones.

Amazon Simple Storage Service

Cuando se implementa CfCT, se crea un bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) con un nombre único:

Ejemplo: El nombre del bucket de Amazon S3

`custom-control-tower-configuration-accountID-region`

El bucket contiene un archivo de configuración de ejemplo llamado `_custom-control-tower-configuration.zip`

Observe el guion bajo inicial en el nombre del archivo.

Este archivo zip proporciona un manifiesto de ejemplo y las plantillas de ejemplo relacionadas que describen la estructura de carpetas necesaria. Estos ejemplos le ayudarán a desarrollar un paquete de configuración para personalizar la zona de aterrizaje de AWS Control Tower. El ejemplo de manifiesto identifica las configuraciones necesarias para los conjuntos de pilas y las políticas de control de servicios (SCPs) que necesitará al implementar las personalizaciones.

Puede usar este paquete de configuración de ejemplo como modelo para desarrollar y cargar su paquete personalizado, que activará automáticamente la canalización de configuración de CfCT.

Para obtener información sobre cómo personalizar el archivo de configuración, consulte [Guía de personalización de CfCT](#).

Amazon Simple Queue Service

cFCT utiliza una cola FIFO del Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) para capturar los eventos del ciclo de vida de Amazon. EventBridge Activa una AWS Lambda función, que invoca para implementar o. AWS CodePipeline AWS CloudFormation StackSets SCPs Para obtener más información al respecto SCPs, consulte [AWS Organizations](#).

AWS Step Functions

CfCT crea Step Functions para organizar las implementaciones de personalización. Step Functions traduce los archivos de configuración para implementar las personalizaciones según sea necesario en los distintos entornos.

AWS Almacén de parámetros de Systems Manager

El [Almacén de parámetros de AWS Systems Manager](#) almacena los parámetros de configuración de CfCT. Estos parámetros le permiten integrar plantillas de configuración relacionadas. Por ejemplo, puede configurar cada cuenta para que registre AWS CloudTrail los datos en un bucket centralizado de Amazon S3. Además, el Almacén de parámetros de Systems Manager proporciona una ubicación centralizada donde los administradores pueden ver las entradas y los parámetros de CfCT.

Consideraciones sobre la implementación

Asegúrese de lanzar Personalizaciones de AWS Control Tower (CfCT) en la misma cuenta y región en las que está implementada la zona de aterrizaje de AWS Control Tower; es decir, debe implementarlas en la cuenta de administración de AWS Control Tower de su región de origen de AWS Control Tower. De forma predeterminada, CfCT crea y ejecuta el paquete de configuración de la zona de aterrizaje mediante la configuración de una canalización de configuración en esa cuenta y región.

Preparación para la implementación

Dispone de algunas opciones a la hora de preparar la CloudFormation plantilla para la implementación inicial. Puede elegir el origen de configuración y permitir la aprobación manual de las implementaciones de canalización. En las siguientes secciones se explican más estas opciones.

Elección del origen de la configuración

De forma predeterminada, la plantilla crea un bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) para almacenar el paquete de configuración de ejemplo en un archivo `.zip` denominado `_custom-control-tower-configuration.zip`. El bucket de Amazon S3 está controlado por versiones y puede actualizar el paquete de configuración según sea necesario. Para obtener información sobre la actualización del paquete de configuración, consulte [Uso de Amazon S3 como origen de configuración](#).

Recuerde eliminar el guion bajo

El nombre del paquete de configuración de ejemplo comienza con un carácter de subrayado (`_`), por lo que no AWS CodePipeline se inicia automáticamente. Cuando haya terminado de personalizar el paquete de configuración, asegúrese de cargar el `custom-control-tower-configuration.zip` sin el guion bajo (`_`) para poder iniciar la implementación en AWS CodePipeline.

Si ya tiene un repositorio de AWS CodeCommit Git, puede cambiar la ubicación de almacenamiento del paquete de configuración del bucket de Amazon S3 a un repositorio de AWS CodeCommit Git. Para ello, selecciona la CodeCommit opción en el CloudFormation parámetro.

¿Comprimir o no comprimir?

Cuando utilice el bucket de S3 predeterminado, asegúrese de que el paquete de configuración esté disponible como un archivo `.zip`. Si utiliza el repositorio de AWS CodeCommit, asegúrese de colocar el paquete de configuración en el repositorio sin comprimir los archivos. Para obtener información sobre cómo crear y almacenar el paquete de configuración en AWS CodeCommit, consulte [Guía de personalización de CfCT](#).

Puede utilizar el paquete de configuración de ejemplo para crear su propio origen de configuración personalizado. Cuando tenga todo listo para implementar sus configuraciones personalizadas, cargue manualmente el paquete de configuración, ya sea en el bucket de Amazon S3 o en el repositorio de AWS CodeCommit. La canalización comienza automáticamente al cargar el archivo de configuración.

Elección de los parámetros de aprobación de la configuración de la canalización

La AWS CloudFormation plantilla ofrece la opción de aprobar manualmente la implementación de los cambios de configuración. De forma predeterminada, la aprobación manual no está habilitada. Para obtener más información, consulte [Paso 1. Lance la pila](#).

Cuando la aprobación manual está habilitada, la canalización de la configuración valida las personalizaciones realizadas en el manifiesto de archivo y las plantillas de AWS Control Tower y, a continuación, detiene el proceso hasta que se concede la aprobación manual. Tras la aprobación, la implementación pasa a ejecutar las demás etapas de la canalización, según sea necesario, para implementar la funcionalidad de Personalizaciones de AWS Control Tower (CfCT).

Puede utilizar el parámetro de aprobación manual para impedir que se ejecuten las personalizaciones de la configuración de AWS Control Tower, rechazando el primer intento de ejecución a través de la canalización. Este parámetro también le permite validar manualmente las personalizaciones de los cambios de configuración de AWS Control Tower, como un control final antes de la implementación.

Actualización de Personalizaciones de AWS Control Tower

Si ya ha implementado cFCT anteriormente, debe actualizar la CloudFormation pila para obtener la versión más reciente del marco cFCT. Para obtener más información, consulte [Actualizar la pila](#).

Plantilla y código de origen

Personalizaciones de AWS Control Tower (CfCT) se implementa en su cuenta de administración después de lanzar la plantilla de AWS CloudFormation. Puede descargar [la plantilla](#) desde GitHub y luego lanzarla desde [AWS CloudFormation](#).

La plantilla `customizations-for-aws-control-tower.template` implementa lo siguiente:

- Un proyecto de AWS CodeBuild
- Un proyecto de AWS CodePipeline
- Una regla de Amazon EventBridge
- Funciones de AWS Lambda
- Una cola de Amazon Simple Queue Service
- Un bucket de Amazon Simple Storage Service con un ejemplo de paquete de configuración
- AWS Step Functions

 Note

Puede personalizar la plantilla en función de sus requisitos específicos.

Repositorio de código fuente

Puede visitar nuestro [repositorio de GitHub](#) para descargar las plantillas y los scripts de CfCT, así como para compartir las personalizaciones de su zona de aterrizaje con otros usuarios.

Implementación automatizada

Antes de lanzar la implementación automatizada, revise las [consideraciones](#). Siga las instrucciones paso a paso de esta sección para configurar e implementar la solución en su cuenta de administración de AWS Control Tower.

Tiempo de implementación: aproximadamente 15 minutos

Requisitos previos

CfCT debe implementarse en su cuenta de administración de AWS Control Tower y en la región de origen de AWS Control Tower. Si no tiene configurada una zona de aterrizaje, consulte [Introducción](#).

Pasos de implementación

El procedimiento para implementar CfCT consta de dos pasos principales. Para obtener instrucciones detalladas, siga los enlaces de cada paso.

[Paso 1. Lanzar la pila](#)

- Lance la plantilla de CloudFormation en su cuenta de administración.
- Revise los parámetros de la plantilla y ajústelos si es necesario.

[Paso 2. Crear un paquete personalizado](#)

- Cree un paquete de configuración personalizado.

 Important

Para descargar la plantilla de AWS CloudFormation correcta e iniciar CfCT, siga el enlace de GitHub que aparece en esta sección. No siga los enlaces anteriores a ningún bucket de S3 especificado anteriormente.

Paso 1. Lanzar la pila

La plantilla de CloudFormation de esta sección implementa Personalizaciones de AWS Control Tower (CfCT) en su cuenta.

 Nota

Es responsable del coste de los servicios de AWS utilizados durante la ejecución de CfCT. Para obtener más información, consulta [Costo](#).

1. Para iniciar Personalizaciones de AWS Control Tower, [descargue la plantilla de GitHub](#) y continuación, láncela desde [AWS CloudFormation](#).
2. La plantilla se lanza en la región Este de EE. UU. (Norte de Virginia) de forma predeterminada. Para lanzar CfCT en una Región de AWS diferente, utilice el Selector de regiones de la barra de navegación de la consola.

 Note

CfCT debe lanzarse en la misma región y cuenta en las que implementó la zona de aterrizaje de AWS Control Tower, que es su región de origen.

3. En la página Crear pila, verifique que la URL de la plantilla correcta aparezca en el cuadro de texto URL y seleccione Siguiente.
4. En la página Especificar los detalles de la pila, especifique un nombre para la pila CfCT.
5. En Parámetros, revise los siguientes parámetros y modifíquelos en la plantilla según sea necesario.

Configuración de canalización		
Parámetro	Predeterminado/a	Descripción
Etapa de aprobación de la canalización	No	Elija si desea cambiar la configuración de la canalización de la etapa de aprobación automática predeterminada a una etapa de aprobación manual. Para obtener más información, consulte the section called “Guía de personalización de CfCT” .
Dirección de correo electrónico de aprobación de la canalización	<Entrada opcional>	La dirección de correo electrónico para las notificaciones de aprobación. Para utilizar este parámetro, debe establecer el parámetro Etapa de aprobación de la canalización en Yes.
Origen de AWS CodePipeline	Amazon S3	El origen de AWS CodePipeline que le ayuda a seleccionar dónde almacenar y configurar las personalizaciones de CfCT.

Configuración de AWS CodeCommit		
Parámetro	Predeterminado/a	Descripción
¿Repositorio de CodeCommit existente?	No	Elija si desea usar un repositorio Git de CodeCommit existente. Si elige Yes, debe establecer el parámetro Origen de CodePipeline en AWS CodeCommit .
Nombre del repositorio de CodeCommit	custom-control-tower-configuration	Si proporciona el nombre de un repositorio de Git existente, debe establecer el parámetro ¿Repositorio de CodeCommit existente? en Yes e introducir el nombre exacto de ese repositorio.
Nombre de ramificación de CodeCommit	main	La ramificación de Git donde se guarda el paquete de personalización. Para utilizar este parámetro, debe establecer el parámetro Origen de CodePipeline en AWS CodeCommit .

Configuración de StackSets de CloudFormation		
Parámetro	Predeterminado/a	Descripción
Tipo de simultaneidad de región	PARALLEL	Seleccione el tipo de simultaneidad en la implementación de operaciones de StackSets en las regiones. Esta configuración se aplica a los flujos de trabajo de creación, actualización y eliminación. Otro valor permitido es SEQUENTIAL .
Porcentaje máximo simultáneo	100	El porcentaje máximo de cuentas en las que realizar esta operación de una vez. El valor máximo permitido es de 100. Para obtener más información, consulte Opciones de operaciones con conjuntos de pilas .
Porcentaje de tolerancia a errores	10	El porcentaje de cuentas, por región, que puede fallar esta operación de pila antes de que AWS CloudFormation la detenga en esa región. El valor mínimo permitido es 0 y el máximo es 100. Para obtener más información, consulte Opciones de operaciones con conjuntos de pilas .

6. Elija Siguiente.
7. En la página Configurar opciones de pila, elija Siguiente.

8. En la página Revisar, revise y confirme la configuración. Asegúrese de marcar la casilla que reconoce que la plantilla puede crear recursos de AWS Identity and Access Management (IAM).
9. Elija Create stack (Crear pila) para implementar la pila.

Puede ver el estado de la pila en la consola de CloudFormation en la columna Estado. Debería aparecer el estado CREATE_COMPLETE en aproximadamente 15 minutos.

Paso 2. Crear un paquete personalizado

Con la pila lanzada, puede añadir personalizaciones a las políticas de control de servicios (SCP) y de zona de aterrizaje de AWS Control Tower mediante la personalización del paquete de configuración incluido. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo crear un paquete personalizado, consulte la [Guía de personalización de CfCT](#).

Nota

La canalización no se ejecuta sin cargar el paquete de configuración personalizado.

Actualización de la pila

Si ya implementó Personalizaciones de AWS Control Tower (CfCT), siga el procedimiento para actualizar la pila de AWS CloudFormation a la versión más reciente del marco de CfCT.

Important

Antes de completar el siguiente procedimiento, debe cargar la [plantilla más reciente de GitHub](#) en un bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Para obtener instrucciones sobre cómo empezar a trabajar con Amazon S3, consulte [Introducción a Amazon S3](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

1. Inicie sesión en la [consola de AWS CloudFormation](#).
2. Seleccione su pila de CloudFormation existente en Personalizaciones de AWS Control Tower (CfCT) y, a continuación, Actualizar.
3. En Requisito previo: preparar la plantilla, seleccione Reemplazar la plantilla actual.
4. En Especificar plantilla, haga lo siguiente:

- a. En Origen de la plantilla, seleccione Reemplazar la plantilla actual.
 - b. En URL de Amazon S3, introduzca la URL de la plantilla que cargó previamente de GitHub a Amazon S3 y, a continuación, seleccione Siguiente.
 - c. Verifique que la URL de la plantilla es correcta. Elija Siguiente y después elija de nuevo Siguiente.
5. En Parámetros, revise los parámetros de la plantilla y modifíquelos según sea necesario. Consulte el [Paso 1. Lanzar la pila](#) para obtener detalles sobre los parámetros.
 6. Elija Siguiente.
 7. En la página Configurar opciones de pila, elija Siguiente.
 8. En la página Revisar, revise y confirme la configuración. Asegúrese de marcar la casilla que reconoce que la plantilla puede crear recursos de AWS Identity and Access Management (IAM).
 9. Seleccione Ver conjunto de cambios y verifique los cambios.
 10. Seleccione Crear pila para implementar la pila.

Puede ver el estado de la pila en la consola de AWS CloudFormation en la columna Estado. Debe recibir el estado de UPDATE_COMPLETE en aproximadamente 15 minutos.

Eliminación de un conjunto de pilas

Puede eliminar un conjunto de pilas si ha habilitado la eliminación del conjunto de pilas en el archivo de manifiesto. De forma predeterminada, el parámetro `enable_stack_set_deletion` está definido como `false`. En esta configuración, no se realiza ninguna acción para eliminar el conjunto de pilas asociado cuando se elimina un recurso del archivo de manifiesto de CfCT.

Si cambia el valor de `enable_stack_set_deletion` a `true` en el archivo de manifiesto, CfCT elimina el conjunto de pilas y todos sus recursos al eliminar un recurso asociado del archivo de manifiesto.

Esta capacidad se admite en la v2 del archivo de manifiesto.

Important

Al establecer inicialmente el valor de `enable_stack_set_deletion` en `true`, la próxima vez que invoque CfCT, se prepararán para eliminarse TODOS los recursos que comiencen por el prefijo `CustomControlTower-`, que tengan la etiqueta de clave

Key:AWS_Solutions, Value: CustomControlTowerStackSet asociada y que no estén declarados en el archivo de manifiesto.

A continuación, se muestra un ejemplo de cómo configurar este parámetro en un archivo `manifest.yaml`:

```
version: 2021-03-15
region: us-east-1
enable_stack_set_deletion: true    #New opt-in functionality

resources:
  - name: demo_resource_1
    resource_file: s3://demo_bucket/resource.template
    deployment_targets:
      accounts:
        - 012345678912
    deploy_method: stack_set
    ...
    regions:
      - us-east-1
      - us-west-2

  - name: demo_resource_2
    resource_file: s3://demo_bucket/resource.template
    deployment_targets:
      accounts:
        - 012345678912
    deploy_method: stack_set
    ...
    regions:
      - us-east-1
      - eu-north-1
```

Configuración de Amazon S3 como origen de configuración

Cuando configura Personalizaciones de AWS Control Tower, almacena un archivo de configuración inicial, denominado `_custom-control-tower-configuration.zip`, en un

bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), llamado `custom-control-tower-configuration-account-ID-region`.

Nota

Si decide descargar y modificar este archivo, recuerde comprimir los cambios, guardar como un nuevo archivo llamado `custom-control-tower-configuration.zip` y luego volver a cargarlos en el mismo bucket de Amazon S3.

El bucket de Amazon S3 es el origen predeterminado de la canalización. Cuando se haya establecido la configuración predeterminada, al cargar un archivo zip de configuración sin el prefijo de guion bajo en el nombre del archivo en el bucket de S3, se iniciará la canalización automáticamente.

El archivo zip está protegido mediante el [cifrado del servidor](#) (SSE) con AWS Key Management Service (AWS KMS) y se [deniega el uso](#) de la clave KMS. Para acceder al archivo zip, debe actualizar la política de claves de KMS para especificar los roles a los que se debe conceder acceso. El rol puede ser un rol de administrador, un rol de usuario o ambos. Siga este procedimiento:

1. Vaya a la [consola de AWS Key Management Service](#).
2. En Claves administradas por el cliente, seleccione CustomControlTowerKMSKey.
3. Seleccione la pestaña Política de claves. Luego, elija Editar.
4. En la página Editar la política de claves, busque la sección Permitir el uso de la clave en el código y añada uno de los siguientes permisos:

- Para añadir un rol de administración:

```
arn:aws:iam::<account-ID>:role/<administrator-role>
```

- Para añadir un usuario:

```
arn:aws:iam::<account-ID>:user/<username>
```

5. Seleccione Save Changes (Guardar cambios).
6. Vaya a la [consola de Amazon S3](#), busque el bucket de S3 que contiene el archivo zip de configuración y seleccione Descargar.
7. Realice los cambios de configuración necesarios en el archivo de manifiesto y en los archivos de plantilla. Para obtener información sobre la personalización de los archivos de manifiesto y plantilla, consulte [the section called “Guía de personalización de CfCT”](#).

8. Cargue sus cambios:

- a. Comprima los archivos de configuración modificados y asigne un nombre al archivo: `custom-control-tower-configuration.zip`.
- b. Cargue el archivo en Amazon S3 mediante SSE con la clave maestra AWS KMS: `CustomControlTowerKMSKey`.

Configurar GitHub como fuente de configuración

En esta sección, se explica cómo implementar personalizaciones para AWS Control Tower (cFCT) GitHub como fuente. El proceso incluye tres pasos principales:

- Prepare un repositorio GitHub
- Crea la conexión GitHub de código
- Despliegue la CloudFormation pila

Prepara un GitHub repositorio

Crea un repositorio dentro de tu GitHub cuenta, el nombre predeterminado que se usa en la plantilla es `custom-control-tower-configuration`. Considere la posibilidad de hacer que el repositorio de destino sea privado. Definirá sus personalizaciones en un archivo de `yaml` llamado `manifest.yaml` en la [carpeta de implementación](#) del repositorio de CfCT.

La [Guía de personalización de CfCT](#) proporciona una instrucciones detalladas sobre cómo crear un `manifest.yaml` y configurar sus personalizaciones.

Crea la GitHub conexión

Desde la instancia Herramientas para desarrolladores: conexiones para GitHub, siga estos pasos:

1. Seleccione Crear conexión y elija GitHub como proveedor
2. Selecciona Crear una conexión a una GitHub aplicación y, en el campo Nombre de la conexión, escribe GitHub cFCT o cualquier nombre que elijas
3. Selecciona Conectar a GitHub y, a continuación, selecciona Instalar una nueva aplicación
4. Selecciona el GitHub usuario o la organización de tu repositorio
5. En Acceso al repositorio, seleccione Seleccionar solo repositorios y luego seleccione el repositorio que ha creado anteriormente y Guardar el trabajo.

6. Anote el ARN de Code Connections: lo necesitará al implementar la CloudFormation pila.

Despliega la pila CloudFormation

- Descargue el archivo `custom-control-tower-initiation.template` del repositorio.
- Cree una CloudFormation pila nueva con el `custom-control-tower-initiation.template` archivo.
- En AWS CodePipeline Fuente, elija GitHub (mediante Code Connection).
- En GitHub Configuración, especifique estos campos:
 - En ARN de la Conexión de código, proporcione el ARN de Conexión de código
 - para GitHub Usuario u organización, proporcione el nombre del GitHub usuario u organización con el que creó el repositorio
 - En Nombre del GitHub repositorio, introduzca el nombre del repositorio (el valor predeterminado es) `custom-control-tower-configuration`
 - En Nombre de GitHub sucursal, introduzca el nombre de la sucursal (el valor predeterminado es) `main`

Recopilación de métricas operativas

Personalizaciones de AWS Control Tower (CfCT) incluye una opción para enviar métricas operativas anónimas a AWS. AWS utiliza estos datos para comprender cómo utilizan los clientes CfCT, así como otros servicios y productos relacionados. Cuando la recopilación de datos está habilitada, se envía la siguiente información a AWS:

- ID de la solución: el identificador de la solución de AWS
- ID único (UUID): el identificador único generado aleatoriamente para cada implementación
- Timestamp: timestamp de recopilación de datos
- Recuento de ejecuciones de la máquina de estado: cuenta de forma incremental el número de veces que se ejecuta esta máquina de estado
- Versión del manifiesto: la versión del manifiesto utilizada en la configuración

 Note

AWS es propietario de los datos que recopila. La recopilación de datos está sujeta a la [Política de privacidad de AWS](#).

Para dejar de enviar métricas operativas anónimas a AWS, complete una de las siguientes tareas:

- Actualice la sección de mapeo de plantillas de AWS CloudFormation de la siguiente manera:

de

```
AnonymousData:
  SendAnonymousData:
    Data: Yes
```

para

```
AnonymousData:
  SendAnonymousData:
    Data: No
```

- Tras implementar CfCT, busque la clave del parámetro de SSM **/org/primary/metrics_flag** en la consola del almacén de parámetros y actualice el valor a **No**.

Guía de personalización de CfCT

La guía de personalizaciones para la Torre de Control de AWS (cFCT) está destinada a administradores, DevOps profesionales, proveedores de software independientes, arquitectos de infraestructuras de TI e integradores de sistemas que desean personalizar y ampliar sus entornos de torres de control de AWS para su empresa y sus clientes. Proporciona información sobre cómo personalizar y ampliar el entorno de AWS Control Tower con el paquete de personalización CfCT.

 Note

Para implementar y configurar (cFCT), debe implementar y procesar un paquete de configuración de forma completa. AWS CodePipeline Las secciones siguientes describen el proceso de manera detallada.

Información general de la canalización de código

El paquete de configuración requiere Amazon Simple Storage Service (Amazon S3 AWS CodePipeline) y. El paquete de configuración contiene los siguientes elementos:

- Un archivo de manifiesto
- Un conjunto de plantillas adjunto
- Otros archivos JSON para describir e implementar las personalizaciones de su entorno de AWS Control Tower

De forma predeterminada, el paquete de configuración `_custom-control-tower-configuration.zip` se carga en un bucket de Amazon S3 con la siguiente convención de nomenclatura:

`custom-control-tower-configuration-accountID-region`.

Note

De forma predeterminada, CfCT crea un bucket de Amazon S3 para almacenar el origen de la canalización. La mayoría de los clientes utilizan esta opción predeterminada. Si tiene un AWS CodeCommit repositorio existente, puede cambiar la ubicación de origen a su AWS CodeCommit repositorio. Para obtener más información, consulta [Cómo editar una canalización CodePipeline en](#) la Guía del AWS CodePipeline usuario.

El archivo de manifiesto es un archivo de texto que describe los AWS recursos que puedes implementar para personalizar tu landing zone. CodePipeline realiza las siguientes tareas:

- extrae el archivo de manifiesto, el conjunto de plantillas adjunto y otros archivos JSON
- realiza validaciones de manifiestos y plantillas
- invoca secciones del archivo de manifiesto de CfCT para ejecutar [etapas de canalización](#) específicas.

Al actualizar el paquete de configuración personalizando el archivo de manifiesto y eliminando el guion bajo (`_`) del nombre de archivo del paquete de configuración, se inicia automáticamente AWS CodePipeline.

Recuerde el guion bajo

El nombre de archivo del paquete de configuración de ejemplo comienza con un guión bajo (_) para que no AWS CodePipeline se active automáticamente. Cuando haya completado la personalización del paquete de configuración, cargue el archivo `custom-control-tower-configuration.zip` sin el guion bajo (_) para activar la implementación en AWS CodePipeline.

AWS CodePipeline etapas

La canalización de cFCT requiere varias AWS CodePipeline etapas para implementar y actualizar su entorno de AWS Control Tower.

1. Fase de origen

La fase de origen es la fase inicial. Su paquete de configuración personalizado inicia esta fase de canalización. La fuente AWS CodePipeline puede ser un depósito de Amazon S3 o un AWS CodeCommit repositorio en el que se pueda alojar el paquete de configuración.

2. Fase de compilación

La etapa de compilación requiere AWS CodeBuild validar el contenido del paquete de configuración. Estas comprobaciones incluyen probar la sintaxis y el esquema del `manifest.yaml` archivo, junto con todas las CloudFormation plantillas incluidas en el paquete o alojadas de forma remota, mediante `CloudFormation validate-template ycf_nag`. Si el archivo de manifiesto y las plantillas de CloudFormation superan las pruebas, la canalización pasa a la siguiente fase. Si las pruebas fallan, puede revisar los CodeBuild registros para identificar el problema y editar el archivo fuente de configuración según sea necesario.

3. Fase de aprobación manual (opcional)

La fase de aprobación manual es opcional. Si se habilita esta fase, proporciona un control adicional sobre la canalización de configuración. Pone en pausa la canalización durante la implementación, hasta que se dé la aprobación. Puede optar por la aprobación manual editando el parámetro Etapa de aprobación de la canalización a Sí al lanzar la pila.

4. Etapa de políticas

La etapa de política invoca la máquina de estado de la política de control de servicios (SCP) o la política de control de recursos (RCP) para llamar a AWS Organizations APIs esa máquina de estado create o. SCPs RCPs

5. CloudFormation etapa de recursos

La etapa de CloudFormation recursos invoca la máquina de estados del conjunto de pilas para implementar los recursos especificados en la lista de cuentas o unidades organizativas (OUs), que proporcionaste en el archivo de manifiesto. La máquina de estados crea los CloudFormation recursos en el orden en que se especifican en el archivo de manifiesto. Para especificar una dependencia de recursos, organice el orden en que se especifican los recursos en el archivo de manifiesto. El orden de los recursos en el archivo de manifiesto es la única forma de especificar una dependencia.

Definición de una configuración personalizada

Podrá definir su configuración personalizada de AWS Control Tower con el archivo de manifiesto de CfCT, el conjunto de plantillas adjunto y otros archivos JSON. Estos archivos se empaquetarán en una estructura de carpetas y se colocarán en el bucket de Amazon S3 como un archivo .zip, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo de código.

Estructura de carpetas de configuración personalizada

```
- manifest.yaml
- policies/                                [optional]
  - service control policies files (*.json)
- templates/                              [optional]
  - template files for AWS CloudFormation Resources (*.template)
```

El ejemplo anterior muestra la estructura de una carpeta de configuración personalizada. La estructura de carpetas permanece igual tanto si elige Amazon S3 como un AWS CodeCommit repositorio como ubicación de almacenamiento de origen. Si elige Amazon S3 como almacenamiento de origen, comprima todas las carpetas y archivos en un archivo custom-control-tower-configuration.zip y cargue solo el archivo .zip en el bucket de Amazon S3 designado.

 Note

Si lo está utilizando AWS CodeCommit, coloque los archivos en el repositorio sin comprimirlos en zip.

El archivo de manifiesto de CfCT

El archivo `cFct` es un `manifest.yaml` archivo de texto que describe sus AWS recursos. En el siguiente ejemplo se muestra la estructura del archivo de manifiesto de CfCT.

```
---
region: String
version: 2021-03-15

resources:
  #set of CloudFormation resources, SCP policies, or RCP policies
...
```

Como se muestra en el ejemplo de código anterior, las dos primeras líneas del archivo de manifiesto especifican los valores de las palabras clave `región` y `versión`. Estas son las definiciones de esas palabras clave.

`region`: cadena de texto para la región predeterminada de AWS Control Tower. Este valor debe ser un nombre de AWS región válido (como `us-east-1`, `eu-west-1`, `oap-southeast-1`). La región de origen de la Torre de Control de AWS es la predeterminada al crear recursos personalizados de la Torre de Control de AWS (por ejemplo CloudFormation StackSets), a menos que se especifique una región más específica de los recursos.

```
region: your-home-region
```

`versión`: el número de versión del esquema de manifiesto. La última versión compatible es la del 15/03/2021.

```
version: 2021-03-15
```

 Note

Le recomendamos encarecidamente que utilice la última versión. Para actualizar las propiedades del manifiesto a la última versión, consulte [Actualizaciones de versión para el manifiesto de CfCT](#).

La siguiente palabra clave que se muestra en el ejemplo anterior es recursos. La sección de recursos del archivo de manifiesto está muy estructurada. Contiene una lista detallada de AWS los recursos, que la canalización de cFCT implementará automáticamente. Las descripciones de los recursos y sus parámetros disponibles figuran en la siguiente sección.

La sección de recursos del archivo de manifiesto de CfCT

En este tema se describe la sección de recursos del archivo de manifiesto de CfCT, donde definirá los recursos necesarios para las personalizaciones. Esta sección del archivo de manifiesto de CfCT comienza con la palabra clave recursos y continúa hasta el final del archivo.

En la sección de recursos del archivo de manifiesto se especifican las variables CloudFormation StackSets, o AWS Organizations SCPs las que cFCT despliega automáticamente a través de la canalización de código. RCPs Puede OUs enumerar cuentas y regiones para implementar instancias apiladas.

Las instancias apiladas se implementan a nivel de cuenta en lugar de a nivel de unidad organizativa. SCPs y RCPs se implementan a nivel de unidad organizativa. Para obtener más información, consulte [Build your own customizations](#).

La siguiente plantilla de ejemplo describe las posibles entradas disponibles en la sección de recursos del archivo de manifiesto.

```
resources: # List of resources
  - name: [String]
    resource_file: [String] [Local File Path, S3 URI, S3 URL]
    deployment_targets: # account and/or organizational unit names
      accounts: # array of strings, [0-9]{12}
        - 012345678912
        - AccountName1
      organizational_units: #array of strings
        - OuName1
        - OuName2
```

```
deploy_method: scp | stack_set | rcp
parameters: # List of parameters [SSM, Alfred, Values]
  - parameter_key: [String]
    parameter_value: [String]
export_outputs: # list of ssm parameters to store output values
  - name: /org/member/test-ssm/app-id
    value: ${output_ApplicationId}
regions: #list of strings
  - [String]
```

En el resto de este tema se proporcionan definiciones detalladas de las palabras clave mostradas en el ejemplo de código anterior.

nombre: el nombre que está asociado a CloudFormation StackSets. La cadena que proporciones asigna un nombre más fácil de usar a un conjunto de pilas.

- Tipo: cadena
- Obligatorio: sí
- Valores válidos: a-z, A-Z, 0-9 y un guión (-). El nombre debe empezar por un carácter alfabético.

descripción: descripción del recurso.

- Tipo: cadena
- Obligatorio: no

resource_file: este archivo se puede especificar como la ubicación relativa al archivo de manifiesto, un URI o URL de Amazon S3 que apunte a una CloudFormation plantilla o política de control de AWS Organizations servicios en JSON para crear CloudFormation recursos, SCPs o. RCPs

- Tipo: cadena
- Obligatorio: sí

1. En el siguiente ejemplo se muestra el `resource_file` como una ubicación relativa al archivo de recursos del paquete de configuración.

```
resources:
  - name: SecurityRoles
    resource_file: templates/custom-security.template
```


2. En el siguiente ejemplo se muestra el archivo de recursos como un URI de Amazon S3

```
resources:
  - name: SecurityRoles
    resource_file: s3://amzn-s3-demo-bucket/[key-name]
```

3. En el siguiente ejemplo se muestra el archivo de recursos como una URL HTTPS de Amazon S3

```
resources:
  - name: SecurityRoles
    resource_file: https://bucket-name.s3.Region.amazonaws.com/key-name
```

Note

Si proporciona una URL de Amazon S3, compruebe que la política de bucket permita el acceso de lectura a la cuenta de administración de AWS Control Tower en la que se va a implementar CfCT. Si proporciona una URL HTTPS de Amazon S3, compruebe que la ruta utilice notación de puntos. Por ejemplo, S3.us-west-1. CfCT no admite puntos de conexión que contengan un guion entre S3 y la región, por ejemplo S3-us-west-2.

4. En el siguiente ejemplo se muestra una política de bucket de Amazon S3 y un ARN donde se almacenan los recursos.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::AccountId:root"},
      "Action": "s3:GetObject",
      "Resource": "arn:aws:s3::my-bucket/*"
    }
  ]
}
```

Sustituirá la *AccountId* variable que se muestra en el ejemplo por el ID de cuenta de la AWS cuenta de administración que está implementando cFCT. Para obtener más ejemplos, consulte [Bucket policy examples](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

parámetros: especifica el nombre y el valor de los parámetros de CloudFormation .

- Type MapList:
- Obligatorio: no

La sección de parámetros contiene pares de key/value parámetros. La siguiente pseudoplantilla muestra la sección de parámetros.

```
parameters:  
  - parameter_key: [String]  
    parameter_value: [String]
```

- parameter_key: la clave asociada con el parámetro.
 - Tipo: cadena
 - Obligatorio: sí (bajo propiedad de parámetros)
 - Valores válidos: a-z, A-Z y A-Z y 0-9
- parameter_value: el valor de entrada asociado con el parámetro.
 - Tipo: cadena
 - Obligatorio: sí (bajo propiedad de parámetros)

deploy_method: el método de implementación para implementar los recursos en la cuenta.

Actualmente, deploy_method admite la implementación de recursos mediante la stack_set opción de despliegue de recursos CloudFormation StackSets, la scp opción si se está implementando SCPs o la rcp opción si se está implementando. RCPs

- Tipo: cadena
- Valores válidos: stack_set | scp | rcp
- Obligatorio: sí

deployment_targets : lista de cuentas o unidades organizativas (OUs) en las que CfCT desplegará los CloudFormation recursos, especificados como cuentas o unidades_organizativas.

Note

Si desea implementar una SCP o una RCP, el destino debe ser una UO, no una cuenta.

- Tipo: lista de cadenas `account name` o `account number` para indicar que este recurso se implementará en la lista de cuentas determinada, o `OU names` para indicar que este recurso se implementará en la lista de OU determinada.
- Obligatorio: al menos una de las `accounts` u `organizational_units`
 - `accounts`:

Tipo: lista de cadenas `account name` o `account number` para indicar que este recurso se implementará en la lista de cuentas determinada.

- `organizational_units`:

Tipo: lista de cadenas `OU names` para indicar que este recurso se implementará en una lista de OU determinada. Si proporciona una OU que no contiene cuentas y se añade la propiedad `accounts`, CfCT solo creará el conjunto de pilas.

Note

El ID de la cuenta de administración de la organización no es un valor permitido. CfCT no admite la implementación de instancias de pila en la cuenta de administración de la organización de forma predeterminada. Si tiene un caso de uso especial, consulte [UO raíz](#).

`export_outputs`: lista de pares que indican las claves de los parámetros del SSM. `name/value` Estas claves de parámetros SSM permiten almacenar las salidas de plantilla en el almacén de parámetros SSM. La salida se utiliza como referencia para otros recursos definidos anteriormente en el archivo de manifiesto.

```
export_outputs: # List of SSM parameters
  - name: [String]
    value: [String]
```

- Tipo: lista de pares de claves nombre y valor. El nombre contiene la cadena de `name` de una clave de almacén de parámetros SSM y el valor contiene la cadena de `value` del parámetro.
- Valores válidos: cualquier cadena o variable en la que se *CfnOutput-Logical-ID* corresponda con la `[$[output_CfnOutput-Logical-ID]]` variable de salida de la plantilla. Para obtener más información sobre la sección de salidas de una CloudFormation plantilla, consulte [Salidas](#) en la Guía del CloudFormation usuario.

- Obligatorio: no

Por ejemplo, el siguiente fragmento de código almacena la variable de salida VPCID de la plantilla en la clave de parámetro SSM denominada `/org/member/audit/vpc_id`.

```
export_outputs: # List of SSM parameters
  - name: /org/member/audit/VPC-ID
    value: ${output_VPCID}
```

Note

El nombre de la clave `export_outputs` puede contener un valor distinto de `output`. Por ejemplo, si el nombre es `/org/environment-name`, el valor puede ser `production`.

regiones: lista de regiones en las que CfCT desplegará las instancias de la CloudFormation pila.

- **Escriba:** cualquier lista de nombres de regiones AWS comerciales, para indicar que este recurso se implementará en la lista de regiones determinada. Si esta palabra clave no existe en el archivo de manifiesto, los recursos se implementan únicamente en la región de origen.
- Obligatorio: no

OU raíz

CfCT admite Raíz como valor para una unidad organizativa (OU) bajo `organizational_units` en la versión V2 del manifiesto (15/03/2021).

- Si elige el método de implementación de Root Under `scp` o `orcp`, al agregar `Rootorganizational_units`, AWS Control Tower aplica las políticas a todos los OUs Under the Root. Si elige el método de implementación de `stack_set`, al añadir Raíz bajo `organizational_units`, CfCT implementará los conjuntos de pilas en todas las cuentas de la raíz que estén inscritas en AWS Control Tower, excepto en la cuenta de administración.
- Según las prácticas recomendadas de AWS Control Tower, la cuenta de administración está destinada únicamente a administrar las cuentas de miembro y a efectos de facturación. No ejecute cargas de trabajo de producción en la cuenta de administración de AWS Control Tower.

De acuerdo con la guía de prácticas recomendadas, la implementación de AWS Control Tower coloca la cuenta de administración en la OU raíz para que tenga acceso completo y no ejecute recursos adicionales. Por este motivo, la `AWSControlTowerExecution` función no está implementada en la cuenta de administración.

- Recomendamos que siga estas prácticas recomendadas para la cuenta de administración. Si tiene un caso de uso específico que requiere implementar conjuntos de pilas en la cuenta de administración, incluya cuentas como destino de implementación y especifique la cuenta de administración. De lo contrario, no incluya cuentas como destino de implementación. Debe crear los recursos que faltan, incluidos los roles de IAM necesarios, en la cuenta de administración.

Para implementar conjuntos de pilas en la cuenta de administración, incluya `accounts` como destino de implementación y especifique la cuenta de administración. De lo contrario, no incluya cuentas como destino de implementación.

```
---
region: your-home-region
version: 2021-03-15

resources:

  ...truncated...

  deployment_targets:
    organizational_units:
      - Root
```

Note

La característica OU raíz solo es compatible con la versión V2 del archivo de manifiesto (15/03/2021). Si agrega Root como una unidad organizativa `organizational_units`, no agregue ninguna otra OUs.

OU anidada

CfCT permite incluir uno o más anidados OUs bajo la `organizational_units` palabra clave en la versión V2 del manifiesto (15 de marzo de 2021).

Se requiere una ruta completa (excluida la raíz) para la OU anidada, con dos puntos como separador entre ellas. OUs Para el método de implementación `scp orcp`, AWS Control Tower implementa la SCPs o RCPs en la última OU de la ruta de la OU anidada. En el método de implementación `stack_set`, AWS Control Tower implementa los conjuntos de pilas en todas las cuentas de la última OU de la ruta de la OU anidada.

Por ejemplo, veamos la ruta `OUname1:OUname2:OUname3`. La última OU de la ruta es `OUname3`. cFCT despliega los conjuntos SCPs o RCPs en `OUname3` y apilados únicamente en todas las cuentas que se encuentran directamente debajo. `OUname3`

```
---
region: your-home-region
version: 2021-03-15

resources:

  ...truncated...

  deployment_targets:
    organizational_units:
      - OuName1:OUname2:OUname3
```

Note

La característica OU anidada solo es compatible con la versión V2 del archivo de manifiesto (15/03/2021).

Creación de personalizaciones propias

Para crear sus propias personalizaciones, puede modificar el `manifest.yaml` archivo cFCT añadiendo o actualizando las políticas de control de servicios (SCPs), las políticas de control de recursos (RCPs) y los recursos. CloudFormation En el caso de los recursos que se deben implementar, puede añadir o eliminar cuentas y. OUs Puede añadir o modificar las plantillas de las carpetas del paquete, crear sus propias carpetas y hacer referencia a las plantillas o carpetas en el archivo `manifest.yaml`.

En esta sección se explican las dos partes principales para crear sus propias personalizaciones:

- cómo configurar un paquete de configuración propio para las políticas de control de servicios

- cómo configurar su propio paquete de configuración para conjuntos de AWS CloudFormation pilas

Configure un paquete de configuración para SCPs o RCPs

En esta sección se explica cómo crear un paquete de configuración para las políticas de control de servicios (SCPs) o las políticas de control de recursos (RCPs). Las dos partes principales de este proceso son (1) preparar el archivo de manifiesto de CfCT y (2) preparar la estructura de carpetas.

Paso 1: edición del archivo manifest.yaml

Utilice el archivo `manifest.yaml` de ejemplo como punto de partida. Introduzca todas las configuraciones necesarias. Añada los detalles de `deployment_targets` y `resource_file`.

En el siguiente fragmento se muestra el archivo de manifiesto predeterminado.

```
---
region: us-east-1
version: 2021-03-15

resources: []
```

El valor de la `region` se añade automáticamente durante la implementación. Debe coincidir con la región en la que haya implementado CfCT. Esta región debe ser la misma que la región de AWS Control Tower.

Para añadir una SCP o RCP personalizada en la carpeta `example-configuration` del paquete zip almacenado en el bucket de Amazon S3, abra el archivo `example-manifest.yaml` y comience a editarlo.

```
---
region: your-home-region
version: 2021-03-15

resources:
  - name: test-preventive-controls
    description: To prevent from deleting or disabling resources in member accounts
    resource_file: policies/preventive-controls.json
    deploy_method: scp | rcp
    #Apply to the following OU(s)
    deployment_targets:
      organizational_units: #array of strings
```

- OUName1
- OUName2

...truncated...

El siguiente fragmento es un ejemplo de archivo de manifiesto personalizado. Puede añadir más de una política en un solo cambio.

```
---
region: us-east-1
version: 2021-03-15

resources:
  - name: block-s3-public-access
    description: To S3 buckets to have public access
    resource_file: policies/block-s3-public.json
    deploy_method: scp | rcp
    #Apply to the following OU(s)
    deployment_targets:
      organizational_units: #array of strings
        - OUName1
        - OUName2
```

Paso 2: creación de una estructura de carpetas

Puede omitir este paso si utiliza una URL de Amazon S3 para el archivo de recursos y utiliza parámetros por key/value pares.

Debe incluir una política SCP o RCP en formato JSON para que sea compatible con el manifiesto, ya que el archivo de manifiesto hace referencia al archivo JSON. Asegúrese de que las rutas de los archivos coincidan con la información de ruta proporcionada en el archivo de manifiesto.

- Un archivo JSON de políticas contiene la SCPs o en la RCPs que se va a implementar OUs.

En el siguiente fragmento se muestra la estructura de carpetas del archivo de manifiesto de ejemplo.

- manifest.yaml
- policies/
 - block-s3-public.json

El siguiente fragmento es un ejemplo de un archivo de política `block-s3-public.json`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "GuardPutAccountPublicAccessBlock",
      "Effect": "Deny",
      "Action": "s3:PutAccountPublicAccessBlock",
      "Resource": "arn:aws:s3:::*"
    }
  ]
}
```

Configure un paquete de configuración para CloudFormation StackSets

En esta sección se explica cómo configurar un paquete de configuración para CloudFormation StackSets. Las dos partes principales de este proceso son: (1) preparar el archivo de manifiesto y (2) actualizar la estructura de carpetas.

Paso 1: edición del archivo de manifiesto existente

Agregue la nueva CloudFormation StackSets información al archivo de manifiesto que editó anteriormente.

A modo de resumen, el siguiente fragmento contiene el mismo archivo de manifiesto personalizado que se mostró anteriormente para configurar un paquete de configuración para SCPs o RCPs. Ahora puede seguir editando este archivo para incluir los detalles sobre los recursos.

```
---
region: us-east-1
version: 2021-03-15

resources:

  - name: block-s3-public-access
    description: To S3 buckets to have public access
    resource_file: policies/block-s3-public.json
    deploy_method: scp | rcp
    #Apply to the following OU(s)
```

```
deployment_targets:
organizational_units: #array of strings
- OUName1
- OUName2
```

En el siguiente fragmento se muestra un archivo de manifiesto de ejemplo editado que contiene los detalles de los recursos. El orden de los recursos determina el orden de ejecución para crear recursos las dependencias. Puede editar el siguiente archivo de manifiesto de ejemplo de acuerdo con sus requisitos empresariales.

```
---
region: your-home-region
version: 2021-03-15

...truncated...

resources:
- name: stackset-1
  resource_file: templates/create-ssm-parameter-keys-1.template
  parameters:
    - parameter_key: parameter-1
      parameter_value: value-1
  deploy_method: stack_set
  deployment_targets:
    accounts: # array of strings, [0-9]{12}
      - account number or account name
      - 123456789123
    organizational_units: #array of strings, ou ids, ou-xxxx
      - OuName1
      - OUName2
  export_outputs:
    - name: /org/member/test-ssm/app-id
      value: ${output_ApplicationId}
  regions:
    - region-name

- name: stackset-2
  resource_file: s3://bucket-name/key-name
  parameters:
    - parameter_key: parameter-1
      parameter_value: value-1
  deploy_method: stack_set
  deployment_targets:
```

```

    accounts: # array of strings, [0-9]{12}
      - account number or account name
      - 123456789123
    organizational_units: #array of strings
      - OuName1
      - OUName2
  regions:
    - region-name

```

En el siguiente ejemplo, se muestra que puede añadir más de un CloudFormation recurso al archivo de manifiesto.

```

---
region: us-east-1
version: 2021-03-15

resources:
  - name: block-s3-public-access
    description: To S3 buckets to have public access
    resource_file: policies/block-s3-public.json
    deploy_method: scp / rcp
    #Apply to the following OU(s)
    deployment_targets:
      organizational_units: #array of strings
        - Custom
        - Sandbox

  - name: transit-network
    resource_file: templates/transit-gateway.template
    parameter_file: parameters/transit-gateway.json
    deploy_method: stack_set
    deployment_targets:
      accounts: # array of strings, [0-9]{12}
        - Prod
        - 123456789123 #Network
      organizational_units: #array of strings
        - Custom
    export_outputs:
      - name: /org/network/transit-gateway-id
        value: ${output_TransitGatewayID}
    regions:
      - us-east-1

```

Paso 2: actualización de la estructura de carpetas

Al actualizar la estructura de carpetas, puede incluir todos los archivos de CloudFormation plantilla auxiliares y los archivos de políticas SCP o RCP que se encuentran en el archivo de manifiesto. Compruebe que las rutas de los archivos coincidan con las que se proporcionan en el archivo de manifiesto.

- Un archivo de plantilla contiene los AWS recursos que se van a implementar OUs y las cuentas.
- Un archivo de política contiene los parámetros de entrada utilizados en el archivo de plantilla.

En el siguiente ejemplo se muestra la estructura de carpetas del archivo de manifiesto de ejemplo creado en el [Paso 1](#).

```
- manifest.yaml
- policies/
  - block-s3-public.json
- templates/
  - transit-gateway.template
```

El ayudante «alfred» y los archivos de CloudFormation parámetros

cFct le proporciona un mecanismo conocido como Alfred Helper para obtener el valor de una clave del [almacén de parámetros de SSM](#) que está definida en la plantilla. CloudFormation Con el asistente alfred, puede usar valores que están almacenados en el almacén de parámetros del SSM y sin actualizar la plantilla. CloudFormation Para obtener más información, consulte [¿Qué es una plantilla? CloudFormation](#) en la Guía CloudFormation del usuario.

Important

El ayudante alfred tiene dos limitaciones. Los parámetros solo están disponibles en la región de origen de la cuenta de administración de AWS Control Tower. Como práctica recomendada, considere la posibilidad de trabajar con valores que no cambien de una instancia de pila a otra. Cuando el asistente «alfred» recupera los parámetros, elige una instancia de pila aleatoria del conjunto de pilas que exporta la variable.

Ejemplo

Suponga que tiene dos conjuntos de CloudFormation pilas. El conjunto de pilas 1 tiene una instancia de pila y se implementa en una cuenta de una región. Crea una Amazon VPC y subredes en una zona de disponibilidad, y el VPC ID y el subnet ID deben pasarse al conjunto de pilas 2 como valores de parámetros. Antes de poder pasar el VPC ID y el subnet ID al conjunto de pilas 2, el VPC ID y el subnet ID deben almacenarse en el conjunto de pilas 1 mediante `AWS::SSM::Parameter`. Para obtener más información, consulte [AWS::SSM::Parameter](#) en la Guía del usuario de CloudFormation .

CloudFormation conjunto de pilas 1:

En el siguiente fragmento, el ayudante de Alfred puede obtener los valores de VPC ID y del almacén subnet ID de parámetros y pasarlos como entrada a la StackSet máquina de estados.

```
VpcIdParameter:
  Type: AWS::SSM::Parameter
  Properties:
    Name: '/stack_1/vpc/id'
    Description: Contains the VPC id
    Type: String
    Value: !Ref MyVpc

SubnetIdParameter:
  Type: AWS::SSM::Parameter
  Properties:
    Name: '/stack_1/subnet/id'
    Description: Contains the subnet id
    Type: String
    Value: !Ref MySubnet
```

CloudFormation conjunto de pilas 2:

El fragmento muestra los parámetros que se especifican en el archivo de la CloudFormation pila `2manifest.yaml`.

```
parameters:
  - parameter_key: VpcId
    parameter_value: ${alfred_ssm_/stack_1/vpc/id}
  - parameter_key: SubnetId
    parameter_value: ${alfred_ssm_/stack_1/subnet/id}
```

CloudFormation conjunto de pilas 2.1:

El fragmento muestra que puede enumerar `alfred_ssm` las propiedades para admitir los parámetros de tipo `CommaDelimitedList`. Para obtener más información, consulte [Parameters](#) en la Guía del usuario de CloudFormation .

```
parameters:
  - parameter_key: VpcId # Type: String
    parameter_value: ${alfred_ssm_/stack_1/vpc/id'}
  - parameter_key: SubnetId # Type: String
    parameter_value: ${alfred_ssm_/stack_1/subnet/id'}
  - parameter_key: AvailabilityZones # Type: CommaDelimitedList
    parameter_value:
      - "${alfred_ssm_/availability_zone_1}"
      - "${alfred_ssm_/availability_zone_2}"
```

Esquema JSON del paquete de personalización

El esquema JSON del paquete de personalización de cFct se encuentra en el repositorio de [código fuente de](#). GitHub Puede utilizar el esquema con muchas de sus herramientas de desarrollo favoritas, y puede resultarle útil para reducir los errores al crear un archivo `manifest.yaml` CfCT propio.

Actualizaciones de versión para el manifiesto de CfCT

Para obtener información sobre la versión más reciente de Customizations for AWS Control Tower (cFCT), consulte el [CHANGELOG.md](#) del repositorio. GitHub

Warning

La versión 2.2.0 de Customizations for AWS Control Tower (cFCT) introdujo un esquema de manifiesto de cFCT (versión 2021-03-15) para alinearlo con el servicio relacionado. AWS APIs El esquema de manifiesto permite que un único archivo `manifest.yaml` gestione los recursos compatibles (plantillas y) mediante flujos de trabajo disociados. CloudFormation SCPs RCPs DevOps

Recomendamos encarecidamente actualizar el esquema de manifiesto de CfCT de la versión del 01/01/2020 a la versión del 15/03/2021 o posterior.

CfCT sigue siendo compatible con las versiones del 15/03/2021 y del 01/01/2020 del archivo `manifest.yaml`. No es necesario realizar cambios en la configuración existente. Sin embargo, la versión del 01/01/2020 se encuentra en Fin del soporte. Ya no proporcionaremos actualizaciones ni añadiremos mejoras a la versión del 01/01/2020. Las características de OU raíz y OU anidada no son compatibles con la versión del 01/01/2020.

Propiedades obsoletas en la versión del 15/03/2021 del manifiesto de CfCT:

```
organization_policies
policy_file
apply_to_accounts_in_ou

cloudformation_resources
template_file
deploy_to_account
deploy_to_ou
ssm_parameters
```

Pasos de actualización de CfCT obligatorios

Cuando actualice a la versión del 15/03/2021 del esquema de manifiesto de CfCT, estos son los cambios que debe realizar para actualizar los archivos. En las secciones siguientes, se describen los cambios obligatorios y recomendados para la transición.

Políticas de organizaciones

1. Mueva los recursos de nueva propiedad a SCPs RCPs `organization_policies` o a `organization_policies`.
2. Cambie la propiedad `policy_file` por la nueva propiedad `resource_file`.
3. Cambie la propiedad `apply_to_accounts_in_ou` por la nueva propiedad `deployment_targets`. La lista de OU debe definirse en la subpropiedad `organizational_units`. La subpropiedad `accounts` no es compatible con las políticas de organizaciones.
4. Añada una nueva propiedad `deploy_method` con el valor `scp` o `rcp`.

CloudFormation recursos

1. Mueva los CloudFormation recursos de `cloudformation_resources` a recursos de nuevas propiedades.

2. Cambie la propiedad `template_file` por la nueva propiedad `resource_file`.
3. Cambie la propiedad `deploy_to_ou` por la nueva propiedad `deployment_targets`. La lista de OU debe definirse en la subpropiedad `organizational_units`.
4. Cambie la propiedad `deploy_to_accounts` por la nueva propiedad `deployment_targets`. La lista de cuentas debe definirse bajo la subpropiedad `accounts`.
5. Cambie la propiedad `ssm_parameters` por la nueva propiedad `export_outputs`.

Pasos de actualización de CfCT muy recomendables

CloudFormation parámetros

1. Cambie la propiedad `parameter_file` por la nueva propiedad `parameters`.
2. Elimine la ruta del archivo del valor de la propiedad `parameter_file`.
3. Copie la clave y el valor del parámetro del archivo JSON de parámetros existente en el nuevo formato de la propiedad `parameters`. Esto le ayudará a administrarlos en el archivo de manifiesto.

Note

La propiedad `parameter_file` es compatible con la versión del 15/03/2021 del manifiesto de CfCT.

Redes en AWS Control Tower

AWS Control Tower proporciona soporte básico para la creación de redes a través de VPCs.

Si la configuración o las capacidades predeterminadas de la VPC de la Torre de Control de AWS no satisfacen sus necesidades, puede utilizar otros AWS servicios para configurar la VPC. Para obtener más información sobre cómo trabajar con VPCs una Torre de Control Tower de AWS, consulte [Creación de una infraestructura de AWS red multiVPC escalable y segura](#).

Los IPv6 protocolos IPv4 y los soportes de AWS Control Tower se basan en direcciones IP de doble pila. Para obtener más información, consulte [Puntos de conexión y cuotas de AWS Control Catalog](#) y [Puntos de conexión y cuotas de AWS Control Tower](#).

Temas relacionados

- Para obtener información sobre cómo funciona AWS Control Tower al inscribir cuentas que ya existen VPCs, consulte [Inscriba las cuentas existentes en VPCs](#).
- Con el generador de cuentas, puede aprovisionar cuentas que incluyan una VPC de AWS Control Tower o bien aprovisionar cuentas sin una VPC. Para obtener información sobre cómo eliminar la VPC de AWS Control Tower o configurar las cuentas de AWS Control Tower sin una VPC, consulte [Tutorial: Configuración de AWS Control Tower sin una VPC](#).
- Para obtener información sobre cómo cambiar la configuración de la cuenta VPCs, consulta la [documentación de Account Factory](#) sobre la actualización de una cuenta.
- Para obtener más información sobre cómo trabajar con redes y VPCs en la Torre de Control de AWS, consulte la sección sobre [redes](#) en la página de información relacionada de esta Guía del usuario.

VPCs y AWS regiones en la Torre de Control de AWS

Como parte estándar de la creación de la cuenta, AWS crea una VPC AWS predeterminada en cada región, incluso en las regiones que no gobierna con AWS Control Tower. Esta VPC predeterminada no es la misma que una VPC que AWS Control Tower crea para una cuenta aprovisionada, pero los usuarios de IAM pueden acceder a la AWS VPC predeterminada de una región no gobernada.

Los administradores pueden habilitar el control de denegación de regiones, de modo que los usuarios finales no tengan permiso para conectarse a una región compatible con AWS Control

Tower, pero fuera de las regiones gobernadas. Para configurar el control de denegación de regiones, vaya a la página Configuración de la zona de almacenamiento y seleccione Modificar configuración.

El control de denegación de regiones bloquea las llamadas a la API a la mayoría de los servicios en Regiones de AWS no gobernadas. Para obtener más información, consulte [Denegar el acceso a](#) en función de la solicitud.AWSRegión de AWS.

Note

Es posible que el control de denegación de regiones no impida que los usuarios de IAM se conecten a una VPC predeterminada de AWS en una región en la que no se admite AWS Control Tower.

Si lo desea, puede eliminar el AWS valor predeterminado VPCs en las regiones no gobernadas. Para mostrar la VPC predeterminada en una región, puede utilizar un comando de la CLI similar al de este ejemplo:

```
aws ec2 --region us-west-1 describe-vpcs --filter Name=isDefault,Values=true
```

Información general sobre AWS Control Tower y VPCs

Estos son algunos datos esenciales sobre la Torre de Control de AWS VPCs:

- La VPC creada por AWS Control Tower al aprovisionar una cuenta en Account Factory no es la misma que la AWS VPC predeterminada.
- Cuando AWS Control Tower configura una nueva cuenta en una AWS región compatible, AWS Control Tower elimina automáticamente la AWS VPC predeterminada y configura una nueva VPC configurada por AWS Control Tower.
- A cada cuenta de AWS Control Tower se le permite una VPC creada por AWS Control Tower. Una cuenta puede tener más AWS VPCs dentro del límite de la cuenta.
- Cada VPC de AWS Control Tower tiene tres zonas de disponibilidad en todas las regiones, excepto en la región del Oeste de EE. UU. (Norte de California), us-west-1, y dos zonas de disponibilidad en us-west-1. De forma predeterminada, a cada zona de disponibilidad se le asigna una subred pública y dos subredes privadas. Por lo tanto, en las regiones, excepto el Oeste de EE. UU. (Norte de California), cada VPC de AWS Control Tower contiene nueve subredes de

forma predeterminada, divididas en tres zonas de disponibilidad. En el Oeste de EE. UU. (Norte de California), seis subredes se dividen en dos zonas de disponibilidad.

- A cada una de las subredes de la VPC de AWS Control Tower se le asigna un rango único, de igual tamaño.
- El número de subredes de una VPC se puede configurar. Para obtener más información acerca de cómo cambiar la configuración de la subred de VPC, consulte [el tema Account Factory](#).
- Dado que las direcciones IP no se solapan, las seis o nueve subredes de su VPC de AWS Control Tower pueden comunicarse entre sí de manera ilimitada.

Cuando se trabaja con VPCs AWS Control Tower no se hace ninguna distinción a nivel regional. Cada subred se asigna desde el rango de CIDR exacto que especifique. Las subredes de VPC pueden existir en cualquier región.

Notas

Administración de los costes de la VPC

Si establece la configuración de VPC del generador de cuentas para que las subredes públicas estén habilitadas al aprovisionar una cuenta nueva, el generador de cuentas configura la VPC para crear una gateway NAT. Amazon VPC le facturará por su uso.

Configuración de control y VPC

Si aprovisiona cuentas del generador de cuentas con la configuración de acceso a Internet de la VPC habilitada, esa configuración del generador de cuentas invalida el control [No permitir el acceso a Internet para una instancia de Amazon VPC administrada por un cliente](#). Para evitar habilitar el acceso a Internet para las cuentas recién aprovisionadas, debe cambiar la configuración en el generador de cuentas. Para obtener más información, consulte [Walkthrough: Configure AWS Control Tower Without a VPC](#).

CIDR e interconexión para VPC y AWS Control Tower

Esta sección está destinada principalmente a los administradores de red. El administrador de red de su empresa suele ser la persona que selecciona el rango de CIDR general para su organización de

AWS Control Tower. A continuación, el administrador de red asigna subredes dentro de ese rango para fines específicos.

Cuando elige un rango de CIDR para la VPC, AWS Control Tower valida los rangos de direcciones IP de acuerdo con la especificación RFC 1918. El generador de cuentas permite un bloque de CIDR de hasta /16 en los siguientes rangos:

- 10.0.0.0/8
- 172.16.0.0/12
- 192.168.0.0/16
- 100.64.0.0/10 (solo si su proveedor de Internet permite el uso de este rango)

El delimitador /16 permite hasta 65 536 direcciones IP distintas.

Puede asignar cualquier dirección IP válida de los siguientes rangos:

- 10.0.x.x to 10.255.x.x
- 172.16.x.x - 172.31.x.x
- 192.168.0.0 - 192.168.255.255(no IPs fuera del 192.168 rango)

Si el rango especificado está fuera de estos rangos, AWS Control Tower proporciona un mensaje de error.

El rango de CIDR predeterminado es 172.31.0.0/16.

Cuando AWS Control Tower crea una VPC con el rango de CIDR que ha seleccionado, asigna el rango de CIDR idéntico a cada VPC para cada cuenta que cree dentro de la unidad organizativa (OU). Debido a la superposición predeterminada de las direcciones IP, esta implementación inicialmente no permite la interconexión entre ninguna de las torres de control de AWS de VPCs la OU.

Subredes

Dentro de cada VPC, AWS Control Tower divide el rango de CIDR especificado de manera uniforme en nueve subredes (excepto en el oeste de EE. UU. (norte de California), donde hay seis subredes). Ninguna de las subredes de una VPC se solapan. Por lo tanto, todos pueden comunicarse entre sí dentro de la VPC

En resumen, de forma predeterminada, la comunicación de subred dentro de la VPC no está restringida. La práctica recomendada para controlar la comunicación entre las subredes de VPC, si es necesario, consiste en configurar listas de control de acceso con reglas que definan el flujo de tráfico permitido. Utilice grupos de seguridad para controlar el tráfico entre instancias específicas. Para obtener más información sobre la configuración de grupos de seguridad y firewalls en AWS Control Tower, consulte [Tutorial: Configurar grupos de seguridad en AWS Control Tower con AWS Firewall Manager](#).

Intercambio de tráfico

AWS Control Tower no restringe la VPC-to-VPC interconexión para la comunicación entre múltiples VPCs. Sin embargo, de forma predeterminada, todas las torres de control de AWS VPCs tienen el mismo rango de CIDR predeterminado. Para admitir la interconexión, puede modificar el rango de CIDR en la configuración del generador de cuentas para que las direcciones IP no se superpongan.

Si cambia el rango de CIDR en la configuración del generador de cuentas, a todas las cuentas nuevas creadas posteriormente por AWS Control Tower (utilizando el generador de cuentas) se les asigna el nuevo rango de CIDR. Las cuentas antiguas no se actualizan. Por ejemplo, puede crear una cuenta y, a continuación, cambiar el rango de CIDR y crear una cuenta nueva, y lo VPCs asignado a esas dos cuentas se puede emparejar. La interconexión es posible porque sus rangos de direcciones IP no son idénticos.

Acceso a AWS Control Tower mediante un punto de conexión de interfaz (AWS PrivateLink)

Puede utilizarla AWS PrivateLink para crear una conexión privada entre su VPC y AWS Control Tower. Puede acceder a AWS Control Tower como si estuviera en su VPC, sin utilizar una pasarela de Internet, un dispositivo NAT, una conexión VPN o Direct Connect una conexión. Las instancias de la VPC no necesitan direcciones IP públicas para acceder a AWS Control Tower.

Esta conexión privada se establece mediante la creación de un punto de conexión de interfaz alimentado por AWS PrivateLink. Creamos una interfaz de red de punto de conexión en cada subred habilitada para el punto de conexión de interfaz. Se trata de interfaces de red administradas por el solicitante que sirven como punto de entrada para el tráfico destinado a AWS Control Tower.

Para obtener más información, consulte [Acceso Servicios de AWS directo AWS PrivateLink](#) en la AWS PrivateLink guía.

Consideraciones sobre AWS Control Tower

Antes de configurar un punto de conexión de interfaz para AWS Control Tower, consulte [Consideraciones](#) en la Guía de AWS PrivateLink .

AWS Control Tower admite la realización de llamadas a todas las acciones de la API a través del punto de conexión de interfaz.

Creación de un punto de conexión de interfaz para AWS Control Tower

Puede crear un punto final de interfaz para la Torre de Control de AWS mediante la consola Amazon VPC o el AWS Command Line Interface (AWS CLI). Para obtener más información, consulte [Creación de un punto de conexión de interfaz](#) en la Guía de AWS PrivateLink .

Cree un punto de conexión de interfaz para AWS Control Tower utilizando los siguientes nombres de servicio:

```
com.amazonaws.region.controltower  
com.amazonaws.region.controltower-fips
```

Si habilita DNS privado para el punto de conexión de interfaz, puede realizar solicitudes a la API para AWS Control Tower usando su nombre de DNS predeterminado para la región. Por ejemplo, `controltower.us-east-1.amazonaws.com`.

Creación de una política de puntos de conexión para el punto de conexión de interfaz

Una política de punto de conexión es un recurso de IAM que puede adjuntar al punto de conexión de su interfaz. La política de puntos de conexión predeterminada permite acceso completo a AWS Control Tower a través del punto de conexión de interfaz. Para controlar el acceso permitido a AWS Control Tower desde la VPC, adjunte una política de puntos de conexión personalizada al punto de conexión de interfaz.

Una política de punto de conexión especifica la siguiente información:

- Las entidades principales que pueden llevar a cabo acciones (Cuentas de AWS, usuarios de IAM y roles de IAM).
- Las acciones que se pueden realizar.

- El recurso en el que se pueden realizar las acciones.

Para obtener más información, consulte [Control del acceso a los servicios con políticas de punto de conexión](#) en la Guía del usuario de AWS PrivateLink .

Ejemplo: política de punto de conexión de VPC para acciones de AWS Control Tower

El siguiente es un ejemplo de una política de un punto de conexión personalizado. Cuando se asocia con un punto de conexión, esta política concede acceso a las acciones de AWS Control Tower mostradas para todas las entidades principales en todos los recursos.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Principal": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "controltower:ListEnabledControls",
        "controltower:ListLandingZones"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Note

Para obtener una lista completa de operaciones de la API AWS Control Tower, consulte [Referencia de la API AWS Control Tower](#).

Permisos y roles necesarios

AWS Control Tower utiliza roles de IAM para ayudar a administrar el acceso a los recursos.

Para obtener información general sobre los roles, consulte [User groups, roles, and permission sets](#).

Acerca de los permisos

- Para obtener información sobre los grupos de IAM y sus permisos en AWS Control Tower, consulte [IAM Identity Center groups for AWS Control Tower](#).
- Para obtener información sobre los permisos necesarios para aprovisionar cuentas, consulte [Permissions required for accounts](#).
- Para obtener información sobre los permisos de la consola necesarios para AWS Control Tower, consulte [Permissions required to use the AWS Control Tower console](#).

Acerca de los roles

- Para obtener información sobre cómo crear un rol, incluidos los permisos diseñados para el acceso mediante programación, consulte [Create roles and assign permissions](#) y [Programmatic roles and trust relationships for the AWS Control Tower audit account](#).
- Para obtener información sobre otros roles que AWS Control Tower utiliza para administrar las cuentas, consulte [Using identity-based policies \(IAM policies\) for AWS Control Tower](#) y [Managed policies for AWS Control Tower](#).
- Para obtener información sobre la Torre de Control y AWS Config las funciones de AWS, consulte [AWS Control Tower ConfigRecorderRole](#).
- Para obtener información sobre las funciones que AWS Control Tower utiliza para agregar AWS Config información para sus cuentas, consulte [Cómo AWS Control Tower agrega AWS Config reglas en cuentas OUs y cuentas no administradas](#).
- Para obtener información sobre cómo proteger sus recursos al asignar funciones y permisos, consulte [Condiciones opcionales para las relaciones de confianza de sus funciones, Configurar AWS KMS claves de forma opcional](#) y [Evitar](#) la suplantación de identidad entre servicios.
- Para obtener información específica sobre el aprovisionamiento automatizado de cuentas en AWS Control Tower con roles de IAM, consulte [Automated Account Provisioning with IAM Roles](#).
- [Para ver la política que protege el tema AWS Config SNS, consulte La política temática SNS. AWS Config](#)

Cómo funciona AWS Control Tower con roles para crear y administrar cuentas

En general, los roles forman parte de Identity and Access Management (IAM) en AWS. Para obtener información general sobre la IAM y sus funciones AWS, consulte [el tema sobre las funciones de IAM en la Guía del AWS](#) usuario de IAM.

Creación de roles y cuentas

AWS Control Tower crea la cuenta de un cliente llamando a la API `CreateAccount` de AWS Organizations. Cuando AWS Organizations crea esta cuenta, crea un rol dentro de esa cuenta, al que AWS Control Tower nombra pasando un parámetro a la API. El nombre del rol es `AWSControlTowerExecution`.

AWS Control Tower asume el rol `AWSControlTowerExecution` para todas las cuentas creadas por el generador de cuentas. Con este rol, AWS Control Tower establece una base de referencia de la cuenta y aplica controles obligatorios (y cualquier otro control habilitado), lo que da lugar a la creación de otros roles. Estos roles, a su vez, los utilizan otros servicios, como AWS Config.

Note

Establecer la base de referencia de una cuenta es configurar sus recursos, que incluyen [plantillas del generador de cuentas](#), a veces denominadas esquemas y controles. El proceso de referencia también configura los roles de registro y auditoría de seguridad centralizados en la cuenta, como parte de la implementación de las plantillas. Las bases de referencia de AWS Control Tower se incluyen en los roles que aplica a cada cuenta inscrita.

Para obtener más información sobre cuentas y recursos, consulte [Acerca Cuentas de AWS de AWS Control Tower](#).

La `AWSControlTowerExecution` función, explicada

El rol `AWSControlTowerExecution` debe estar presente en todas las cuentas inscritas. Permite a AWS Control Tower administrar las cuentas individuales y notificar información sobre ellas a las cuentas de auditoría y de archivo de registro.

El rol `AWSControlTowerExecution` se puede añadir a una cuenta de varias maneras, como se indica a continuación:

- En el caso de las cuentas de la OU de seguridad (a veces denominadas cuentas principales), AWS Control Tower crea el rol en el momento de la configuración inicial de AWS Control Tower.
- En el caso de una cuenta del generador de cuentas creada a través de la consola de AWS Control Tower, AWS Control Tower crea este rol en el momento de la creación de la cuenta.
- En el caso de una inscripción de cuenta única, pedimos a los clientes que creen el rol manualmente y, a continuación, inscriban la cuenta en AWS Control Tower.
- Al extender la gobernanza a una OU, AWS Control Tower usa el StackSet- AWSControl TowerExecutionRole para crear el rol en todas las cuentas de esa OU.

 Note

Al anular la inscripción de una cuenta, AWS Control Tower elimina el rol `AWSControlTowerExecution`, independientemente de si se creó manualmente o si lo creó la propia AWS Control Tower.

Finalidad del rol `AWSControlTowerExecution`:

- `AWSControlTowerExecution` le permite crear e inscribir cuentas automáticamente con scripts y funciones de Lambda.
- `AWSControlTowerExecution` le ayuda a configurar el registro de la organización, de modo que todos los registros de cada cuenta se envíen a la cuenta de registro.
- `AWSControlTowerExecution` le permite inscribir una cuenta individual en AWS Control Tower. En primer lugar, debe añadir el rol `AWSControlTowerExecution` a esa cuenta. Para ver los pasos que indican cómo añadir el rol, consulte [Añada manualmente el rol de IAM requerido a una existente Cuenta de AWS e inscribalo](#).

Cómo funciona el `AWSControlTowerExecution` rol con OUs:

El rol `AWSControlTowerExecution` garantiza que los controles de AWS Control Tower que haya seleccionado se apliquen automáticamente a todas las cuentas individuales de cada OU de la organización, así como a cada cuenta nueva que cree en AWS Control Tower. Como resultado:

- Puede proporcionar informes de conformidad y seguridad con mayor facilidad, en función de las características de auditoría y registro incorporadas en los [controles](#) de AWS Control Tower.

- Los equipos de seguridad y conformidad pueden verificar que se cumplen todos los requisitos y que no se ha producido ninguna desviación organizativa.

Para obtener más información sobre la desviación, consulte [Detect and resolve drift in AWS Control Tower](#).

En resumen, el rol `AWSControlTowerExecution` y su política asociada le brindan un control flexible de la seguridad y el conformidad en toda la organización. Por lo tanto, es menos probable que se produzcan infracciones de seguridad o de protocolo.

Condiciones opcionales para las relaciones de confianza del rol

Para agregar capas adicionales de seguridad al entorno de AWS Control Tower, puede imponer condiciones en las políticas de confianza de roles para restringir las cuentas y los recursos que interactúan con determinados roles en AWS Control Tower. Por ejemplo, puede restringir aún más el acceso al rol `AWSControlTowerAdmin`, ya que concede amplios permisos de acceso.

Para evitar que alguna amenaza acceda a los recursos, edite manualmente la política de confianza de AWS Control Tower para añadir al menos un `aws:SourceArn` o `aws:SourceAccount` condicional a la instrucción de la política. Como práctica recomendada adicional de seguridad, puede añadir la condición `aws:SourceArn`, ya que es más específica que `aws:SourceAccount`, puesto que limita el acceso a una cuenta y a un recurso específicos.

Si no conoce el ARN completo del recurso o si especifica varios recursos, puede utilizar la condición `aws:SourceArn` con comodines (*) para las partes desconocidas del ARN. Por ejemplo, `arn:aws:controltower:*:123456789012:*` funciona si no se desea especificar ninguna región.

El siguiente ejemplo demuestra el uso de la condición de IAM `aws:SourceArn` con las políticas de confianza del rol de IAM. Añada la condición a su relación de confianza para el `AWSControlTowerAdminrol`, ya que el director del servicio de la Torre de Control de AWS interactúa con él.

Como se muestra en el ejemplo, el ARN de origen tiene el siguiente formato:

```
arn:aws:controltower:${HOME_REGION}:${CUSTOMER_AWSACCOUNT_id}:
```

Sustituya las cadenas `${HOME_REGION}` y `${CUSTOMER_AWSACCOUNT_id}` por la propia región de origen y el ID de la cuenta que realiza la llamada.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "controltower.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "ArnEquals": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:controltower:us-west-2:012345678901:*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En el ejemplo, el ARN de origen designado como `arn:aws:controltower:us-west-2:012345678901:*` es el único ARN permitido para realizar la acción `sts:AssumeRole`. En otras palabras, solo los usuarios que puedan iniciar sesión con el ID de cuenta `012345678901` en la región `us-west-2` pueden realizar acciones que requieran este rol específico y una relación de confianza para el servicio de AWS Control Tower designado como `controltower.amazonaws.com`.

En el siguiente ejemplo se muestran las condiciones `aws:SourceAccount` y `aws:SourceArn` que se aplican a la política de confianza del rol.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
```

```
"Principal": {
  "Service": [
    "controltower.amazonaws.com"
  ],
},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
  "StringEquals": {
    "aws:SourceAccount": "012345678901"
  },
  "ArnLike": {
    "aws:SourceArn": "arn:aws:controltower:us-west-2:012345678901:*"
  }
}
}
```

En el ejemplo se ilustra la instrucción de condición `aws:SourceArn`, con una instrucción de condición `aws:SourceAccount` añadida. Para obtener más información, consulte [Prevención de la suplantación entre servicios](#).

Para obtener información general sobre las políticas de permisos en AWS Control Tower, consulte [Administración del acceso a los recursos](#).

Recomendaciones:

Le recomendamos que añada condiciones a los roles que crea AWS Control Tower, ya que esos roles los asumen directamente otros servicios de AWS. Para obtener más información, consulte el ejemplo `AWSControlTowerAdmin` mostrado anteriormente en esta sección. En el caso del rol de grabador de AWS Config, recomendamos añadir la condición `aws:SourceArn` y especificar el ARN de grabador de configuración como el ARN de origen permitido.

Para funciones como `AWSControlTowerExecution` las [demás funciones programáticas que puede asumir](#) la cuenta de auditoría de la Torre de Control Tower de AWS en todas las cuentas administradas, le recomendamos que añada la `aws:PrincipalOrgID` condición a la política de confianza de estas funciones, que valida que el principal que accede al recurso pertenece a una cuenta de la organización correcta AWS. No añada la instrucción de condición `aws:SourceArn`, ya que no funcionará como se espera.

 Note

En caso de desviación, es posible que se restablezca un rol de AWS Control Tower en determinadas circunstancias. Se recomienda volver a comprobar los roles periódicamente en caso de que los haya personalizado.

Cómo AWS Control Tower agrega AWS Config reglas en cuentas y cuentas no administradas OUs

- La cuenta de administración de AWS Control Tower crea un agregador a nivel de organización que ayuda a detectar AWS Config reglas externas, de modo que AWS Control Tower no necesite acceder a cuentas no administradas. La consola de AWS Control Tower le muestra cuántas AWS Config reglas creadas externamente tiene para una cuenta determinada. Puede ver los detalles sobre esas reglas externas en la pestaña Cumplimiento de reglas de configuración externas de la página Detalles de la cuenta.
- Para crear el agregador, AWS Control Tower añade un rol con los permisos necesarios para describir una organización y enumerar las cuentas que dependen de ella. El rol `AWSControlTowerConfigAggregatorRoleForOrganizations` requiere la política administrada `AWSConfigRoleForOrganizations` y una relación de confianza con `config.amazonaws.com`.

 Note

Los clientes que utilicen la versión 4.0 de landing zone no necesitarán este rol porque AWS Control Tower ha migrado del agregador de configuración existente a nivel de organización al agregador de configuración vinculado a servicios

 Note

Cuando habilita el acceso confiable a la organización que contiene su landing zone, AWS Control Tower puede crear funciones, administrar recursos y leer los datos de todas las cuentas de la organización. A través del acceso confiable, cualquier cuenta

o unidad organizativa de la organización está disponible para AWS Control Tower, independientemente de si está registrada e inscrita o no está registrada y no inscrita.

A continuación se muestra la política de IAM (artefacto de JSON) asociada al rol:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

A continuación se encuentra la relación de confianza

AWSControlTowerConfigAggregatorRoleForOrganizations:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "config.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Para implementar esta funcionalidad en la cuenta de administración, se agregan los siguientes permisos a la política administrada `AWSControlTowerServiceRolePolicy`, que el `AWSControlTowerAdmin` rol utiliza cuando crea el AWS Config agregador:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "config:PutConfigurationAggregator",
        "config>DeleteConfigurationAggregator",
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/AWSControlTowerConfigAggregatorRoleForOrganizations",
        "arn:aws:config:us-east-1:123456789012:config-aggregator/"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "organizations:EnableAWSServiceAccess",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Se han creado recursos nuevos:

`AWSControlTowerConfigAggregatorRoleForOrganizations` y `aws-controltower-ConfigAggregatorForOrganizations`

Cuando haya terminado, puede inscribir cuentas de forma individual o en grupo mediante el registro de una OU. Cuando haya inscrito una cuenta, si crea una regla en ella AWS Config, AWS Control Tower detectará la nueva regla. El agregador muestra el número de reglas externas y proporciona un enlace a la AWS Config consola donde puede ver los detalles de cada regla externa de su cuenta. Utilice la información de la consola de AWS Config y de la consola de AWS Control Tower para determinar si tiene habilitados los controles adecuados para la cuenta.

Roles mediante programación y relaciones de confianza para la cuenta de auditoría de AWS Control Tower

Puede iniciar sesión en la cuenta de auditoría y asumir un rol para revisar otras cuentas mediante programación. La cuenta de auditoría no le permite iniciar sesión en otras cuentas manualmente.

La cuenta de auditoría le proporciona acceso programático a otras cuentas, mediante algunas funciones que se otorgan únicamente a las funciones de AWS Lambda. Por motivos de seguridad, estos roles tienen relaciones de confianza con otros roles, lo que significa que las condiciones en las que los roles se pueden utilizar están estrictamente definidas.

La pila de AWS Control Tower `StackSet-AWSControlTowerBP-BASELINE-ROLES` crea estos roles de IAM solo mediante programación y entre cuentas en la cuenta de auditoría:

- aws-torre de control- `AdministratorExecutionRole`
- aws-torre de control- `ReadOnlyExecutionRole`

La pila de AWS Control Tower `StackSet-AWSControlTowerSecurityResources` crea estos roles de IAM solo mediante programación y entre cuentas en la cuenta de auditoría:

- aws-torre de control- `AuditAdministratorRole`
- aws-torre de control- `AuditReadOnlyRole`

`ReadOnlyExecutionRole`: tenga en cuenta que este rol permite a la cuenta de auditoría leer objetos en buckets de Amazon S3 en toda la organización (a diferencia de la política `SecurityAudit` que solo permite el acceso a metadatos).

aws-torre de control-: `AdministratorExecutionRole`

- Tiene permisos de administrador
- No se puede asumir desde la consola
- Solo puede asumirlo un rol en la cuenta de auditoría: el `aws-controltower-AuditAdministratorRole`

El siguiente artefacto muestra la relación de confianza para `aws-controltower-AdministratorExecutionRole`. El número de marcador de posición `012345678901` se sustituirá por el número `Audit_acct_ID` de la cuenta de auditoría.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::012345678901:role/aws-controltower-AuditAdministratorRole"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

aws-torre de control-: AuditAdministratorRole

- Solo puede asumirlo el AWS servicio Lambda
- Tiene permiso para realizar operaciones de lectura (obtener) y escritura (colocar) en objetos de Amazon S3 cuyos nombres comiencen por la cadena registro

Políticas asociadas:

1. AWSLambdaEjecutar: política AWS gestionada
2. AssumeRole-aws-controltower- AuditAdministratorRole — política en línea — Creada por AWS Control Tower, el artefacto sigue a continuación.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-controltower-AdministratorExecutionRole"
      ],
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}
```

```
}
```

El siguiente artefacto muestra la relación de confianza para `aws-controltower-AuditAdministratorRole`:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "lambda.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

`aws-controltower ReadOnlyExecutionRole` -:

- No se puede asumir desde la consola
- Solo puede asumirlo otro rol de la cuenta de auditoría: el `AuditReadOnlyRole`

El siguiente artefacto muestra la relación de confianza para `aws-controltower-ReadOnlyExecutionRole`. El número de marcador de posición `012345678901` se sustituirá por el número `Audit_acct_ID` de la cuenta de auditoría.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::012345678901:role/aws-controltower-AuditReadOnlyRole "
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

aws-torre de control-: AuditReadOnlyRole

- Solo puede asumirlo el AWS servicio Lambda
- Tiene permiso para realizar operaciones de lectura (obtener) y escritura (colocar) en objetos de Amazon S3 cuyos nombres comiencen por la cadena registro

Políticas asociadas:

1. AWSLambdaEjecutar: política AWS gestionada
2. AssumeRole-aws-controltower- AuditReadOnlyRole — política en línea — Creada por AWS Control Tower, el artefacto sigue a continuación.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-controltower-ReadOnlyExecutionRole"
      ],
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}
```

El siguiente artefacto muestra la relación de confianza para aws-controltower-AuditAdministratorRole:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "lambda.amazonaws.com"
      }
    }
  ]
}
```

```
    },
    "Action": "sts:AssumeRole"
  }
]
}
```

Aprovisionamiento automatizado de cuentas con roles de IAM

Para configurar las cuentas de Account Factory de forma más automatizada, puede crear funciones de Lambda en la cuenta de administración de AWS Control Tower, que [asume la AWSControlTowerExecutionfunción en la](#) cuenta del miembro. A continuación, utilizando el rol, la cuenta de administración realiza los pasos de configuración deseados en cada cuenta de miembro.

Si está aprovisionando cuentas mediante funciones de Lambda, la identidad que realizará este trabajo debe tener la siguiente política de permisos de IAM, además de `AWSServiceCatalogEndUserFullAccess`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSControlTowerAccountFactoryAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sso:GetProfile",
        "sso:CreateProfile",
        "sso:UpdateProfile",
        "sso:AssociateProfile",
        "sso:CreateApplicationInstance",
        "sso:GetSSOStatus",
        "sso:GetTrust",
        "sso:CreateTrust",
        "sso:UpdateTrust",
        "sso:GetPeregrineStatus",
        "sso:GetApplicationInstance",
        "sso:ListDirectoryAssociations",
        "sso:ListPermissionSets",
        "sso:GetPermissionSet",
        "sso:ProvisionApplicationInstanceForAWSAccount",

```

```

        "sso:ProvisionApplicationProfileForAWSAccountInstance",
        "sso:ProvisionSAMLProvider",
        "sso:ListProfileAssociations",
        "sso-directory:ListMembersInGroup",
        "sso-directory:AddMemberToGroup",
        "sso-directory:SearchGroups",
        "sso-directory:SearchUsers",
        "sso-directory:CreateUser",
        "sso-directory:DescribeGroups",
        "sso-directory:DescribeDirectory",
        "sso-directory:GetUserPoolInfo",
        "controltower:CreateManagedAccount",
        "controltower:DescribeManagedAccount",
        "controltower:DeregisterManagedAccount",
        "s3:GetObject",
        "organizations:describeOrganization",
        "sso:DescribeRegisteredRegions"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

AWS Control Tower Account Factory requiere `sso:ProvisionSAMLProvide` los permisos `sso:GetPeregrineStatus` `sso:ProvisionApplicationProfileForAWSAccountInstance`, y para interactuar con el AWS IAM Identity Center.

`sso:ProvisionApplicationInstanceForAWSAccount`

Recursos en AWS Control Tower

- Para obtener información general sobre la propiedad de los recursos en AWS Control Tower, consulte [Información general sobre la administración de los permisos de acceso a los recursos de AWS Control Tower](#).
- Para obtener información sobre los recursos que AWS Control Tower crea en las cuentas compartidas, consulte [Acerca de las cuentas compartidas](#).
- Para obtener información sobre los recursos que AWS Control Tower crea cuando aprovisiona una cuenta a través del generador de cuentas, consulte [Consideraciones sobre los recursos del generador de cuentas](#).
- Para ver los detalles sobre los tipos de AWS recursos que define la Torre de Control de AWS, para su uso con [la Torre de Control de AWS APIs](#), consulte la [referencia sobre los tipos de recursos de la Torre de Control de AWS](#) en la Guía del AWS CloudFormation usuario.

Cómo funcionan AWS las regiones con AWS Control Tower

AWS Control Tower es compatible en las siguientes AWS regiones:

- Este de EE. UU. (Norte de Virginia)
- Este de EE. UU. (Ohio)
- Oeste de EE. UU. (Oregón)
- Canadá (centro)
- Asia-Pacífico (Sídney)
- Asia-Pacífico (Singapur)
- Europa (Fráncfort)
- Europa (Irlanda)
- Europe (Londres)
- Europa (Estocolmo)
- Asia-Pacífico (Mumbai)
- Asia-Pacífico (Seúl)
- Asia-Pacífico (Tokio)
- Europa (París)
- América del Sur (São Paulo)
- Oeste de EE. UU. (Norte de California)
- Asia-Pacífico (Hong Kong)
- Asia-Pacífico (Yakarta)
- Asia-Pacífico (Osaka)
- Europa (Milán)
- África (Ciudad del Cabo)
- Middle East (Bahrain)
- Israel (Tel Aviv)
- Medio Oriente (EAU)
- Europa (España)
- Asia-Pacífico (Hyderabad)

- Europa (Zúrich)
- Asia-Pacífico (Melbourne)
- Oeste de Canadá (Calgary)
- Malasia (Kuala Lumpur)
- Asia-Pacífico (Tailandia)
- México (centro)
- Asia-Pacífico (Taipéi)

Acerca de la región de origen

Cuando crea una landing zone, la región que utiliza para acceder a la consola de AWS administración se convierte en su AWS región de origen para AWS Control Tower. Durante el proceso de creación, algunos recursos se aprovisionan en la región de origen. Otros recursos, como OUs las AWS cuentas, son globales.

Una vez que haya elegido una región de origen, no podrá cambiarla.

Controles y regiones

En la actualidad, todos los controles preventivos funcionan a nivel mundial. Sin embargo, los controles de detección y proactivos solo funcionan en las regiones en las que se admite AWS Control Tower. Para obtener más información sobre el comportamiento de los controles cuando se activa AWS Control Tower en una nueva región, consulte [Configuración de las regiones de AWS Control Tower](#).

Configuración de las regiones de AWS Control Tower

En esta sección se describe el comportamiento que puede esperar al extender la zona de aterrizaje de la Torre de Control de AWS a una nueva AWS región o al eliminar una región de la configuración de la zona de aterrizaje. Generalmente, esta acción se realiza a través de la función Actualizar de la consola de AWS Control Tower.

Note

Le recomendamos que evite ampliar la zona de aterrizaje de AWS Control Tower a regiones de AWS en las que no necesite que se ejecuten las cargas de trabajo. La exclusión

voluntaria de una región no le impide implementar recursos en dicha región, pero tales recursos permanecerán fuera de la gobernanza de AWS Control Tower.

Durante la configuración de una nueva región, AWS Control Tower actualiza la zona de aterrizaje, lo que significa que sirve de base de referencia a la zona de aterrizaje para:

- operar activamente en todas las regiones recién seleccionadas, y
- dejar de gobernar los recursos en las regiones no seleccionadas.

Las cuentas individuales de sus unidades organizativas (OUs) administradas por AWS Control Tower no se actualizan como parte de este proceso de actualización de las zonas de landing zone. Por lo tanto, debe actualizar sus cuentas volviendo a registrar su OUs.

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones y limitaciones cuando configure las regiones de AWS Control Tower:

- Seleccione las regiones en las que planea alojar AWS recursos o cargas de trabajo.
- La exclusión voluntaria de una región no le impide implementar recursos en dicha región, pero tales recursos permanecerán fuera de la gobernanza de AWS Control Tower.

Cuando configure la zona de aterrizaje para nuevas regiones, los controles de detección de AWS Control Tower cumplirán las siguientes reglas:

- Lo que existe permanece igual. El comportamiento de control, tanto detectivo como preventivo, no ha cambiado en las cuentas existentes OUs, en las regiones existentes.
- No puedes aplicar nuevos controles de detección a cuentas existentes OUs que contengan cuentas que no estén actualizadas. Cuando haya configurado la zona de aterrizaje de la Torre de Control de AWS en una nueva región (actualizando la zona de aterrizaje), deberá actualizar las cuentas existentes en la suya para poder activar nuevos controles de detección en esas cuentas OUs y en esas cuentas. OUs
- Los controles de detección existentes comienzan a funcionar en las regiones recién configuradas en cuanto actualice las cuentas. Cuando actualice la zona de aterrizaje de AWS Control Tower para configurar nuevas regiones y, a continuación, actualice una cuenta, los controles de detección que ya están habilitados en la OU comenzarán a funcionar en esa cuenta en las regiones recién configuradas.

Configuración de regiones de AWS Control Tower

1. Inicie sesión en la consola de AWS Control Tower en <https://console.aws.amazon.com/controltower>
2. En el menú de navegación izquierdo, elija Configuración de la zona de almacenamiento.
3. En la página Configuración de la zona de almacenamiento, en la sección Detalles, seleccione el botón Modificar configuración en la parte superior derecha. Se le redirigirá al flujo de trabajo de actualización de la zona de aterrizaje, ya que para gobernar nuevas regiones o eliminar regiones de la gobernanza es necesario actualizar a la última versión de la zona de aterrizaje.
4. En AWS Regiones adicionales para la gobernanza, busque las regiones que quiere gobernar (o dejar de gobernar). La columna Estado indica qué regiones gobiernan actualmente y cuáles no.
5. Marque la casilla de verificación de cada región cuya gobernanza desee eliminar. Desmarque la casilla de verificación de cada región cuya gobernanza desee eliminar.

Note

Si opta por no gobernar una región, podrá seguir implementando recursos en dicha región, pero tales recursos permanecerán fuera de la gobernanza de AWS Control Tower.

6. Complete el resto del flujo de trabajo y, a continuación, seleccione Actualizar zona de almacenamiento.
7. Cuando se complete la configuración de la landing zone, vuelve OUs a registrarla para actualizar las cuentas en tus nuevas regiones. Para obtener más información, consulte [Cuándo actualizar la Torre de Control OUs y las cuentas de AWS](#).

Un método alternativo para aprovisionar o actualizar cuentas individuales después de la configuración de nuevas regiones consiste en utilizar [el marco de API de Service Catalog](#) y [la AWS CLI](#) para actualizar las cuentas en un proceso por lotes. Para obtener más información, consulte [Aprovisionamiento y actualización de cuentas mediante automatización](#).

Elusión de la gobernanza mixta al configurar regiones

Es importante actualizar todas las cuentas de una OU después de extender la gobernanza de la Torre de Control de AWS a una nueva Región de AWS y después de eliminar la gobernanza de la Torre de Control de AWS de una región.

La gobernanza mixta es una situación no deseada que puede producirse si los controles que rigen una OU no coinciden completamente con los controles que rigen cada una de las cuentas de una OU. La gobernanza mixta se produce en una OU si las cuentas no se actualizan después de que AWS Control Tower amplíe la gobernanza a una nueva Región de AWS o la elimine.

En esta situación, es posible que determinadas cuentas de una OU tengan diferentes controles aplicados en distintas regiones, en comparación con otras cuentas de la OU o con respecto a la postura de gobernanza general de la zona de aterrizaje.

En una OU con gobernanza mixta, si aprovisiona una cuenta nueva, dicha cuenta recibe la misma postura de gobernanza de región y OU (actualizada) que la zona de aterrizaje. Sin embargo, las cuentas existentes que aún no están actualizadas no reciben la postura de gobernanza de región actualizada.

En general, la gobernanza mixta puede crear indicadores de estado contradictorios o inexactos en la consola de AWS Control Tower. Por ejemplo, durante la gobernanza mixta, las regiones optativas se muestran con el estado No gobernado, en el caso OUs de las cuentas que aún no se han actualizado.

 Note

AWS Control Tower no permite habilitar controles durante un estado de gobernanza mixta.

Comportamiento de los controles durante la gobernanza mixta

- Durante la gobernanza mixta, AWS Control Tower no puede implementar de manera coherente controles basados en AWS Config reglas (es decir, controles de detección) en regiones que la OU ya muestra como gobernadas, porque algunas cuentas de la OU no se han actualizado. Es posible que reciba un mensaje de error `FAILED_TO_ENABLE`.
- Durante la gobernanza mixta, si amplía la gobernanza de la zona de aterrizaje a una región de inscripción cuando aún no se ha actualizado ninguna cuenta de la OU, la operación de la API `EnableControl` en la OU fallará en los controles proactivos y de detección. Recibirá un mensaje de error `FAILED_TO_ENABLE` debido a que las cuentas de miembro no actualizadas de la OU aún no se han incluido en dichas regiones.
- Durante la gobernanza mixta, los controles que forman parte del estándar gestionado por el servicio CSPM de Security Hub: AWS Control Tower no puede informar de conformidad con

precisión en las regiones en las que hay una discrepancia entre la configuración de landing zone y las cuentas que no están actualizadas.

- La gobernanza mixta no cambia el comportamiento de los controles basados en SCP (controles preventivos) que se aplican de manera uniforme a todas las cuentas de una OU y a todas las regiones gobernadas.

Note

La gobernanza mixta no es lo mismo que la desviación, y no se notifica como tal.

Reparación de la gobernanza mixta

- Los clientes ahora pueden corregir la gobernanza mixta restableciendo los controles regionales. Todos los controles no globales son regionales (controles de detección y proactivos). Se le avisará de que su unidad organizativa tiene un gobierno mixto a través de un banner de alerta.

Consideraciones a la hora de activar las regiones con AWS suscripción

Si bien la mayoría de Regiones de AWS están activas de forma predeterminada en una Cuenta de AWS, algunas regiones solo se activan cuando las selecciona manualmente. En este documento se hace referencia a dichas regiones como regiones de inscripción. Por el contrario, las regiones que están activas de forma predeterminada, tan pronto como se crea una Cuenta de AWS, se denominan regiones comerciales, regiones predeterminadas o, simplemente, regiones.

El término inscripción tiene una base histórica. Todas las Regiones de AWS introducidas después del 20 de marzo de 2019 se consideran regiones de suscripción. En una región de suscripción, su cuenta no estará habilitada en esa región y su identidad no se replicará en ella, a menos que decida suscribir el uso de esa región. Todos los datos administrados a través del servicio de IAM se consideran datos de identidad, incluidos usuarios, grupos, roles, políticas, proveedores de identidades, sus datos asociados (por ejemplo, certificados de firma X.509 o credenciales específicas del contexto) y otras configuraciones de cuenta, como la política de contraseñas y el alias de cuenta.

Puede activar automáticamente las regiones de inscripción durante la configuración de la zona de aterrizaje seleccionándolas. La zona de aterrizaje se activará en todas las regiones seleccionadas.

Si elige seleccionar una región de suscripción como región de origen de AWS Control Tower, actívela primero siguiendo los pasos que se indican en [Habilitar una región](#) cuando haya iniciado sesión en la consola AWS de administración. Para incorporar las propias cuentas de archivo de registro y auditoría existentes desde una región de inscripción, active primero dicha región manualmente.

Las regiones AWS opcionales incluyen varias regiones en las que AWS Control Tower está disponible:

- Región Asia-Pacífico (Hong Kong), ap-east-1
- Región Asia-Pacífico (Yakarta), ap-southeast-3
- Región Europa (Milán), eu-south-1
- Región África (Ciudad del Cabo), af-south-1
- Región Medio Oriente (Baréin), me-south-1
- Israel (Tel Aviv), il-central-1
- Región Medio Oriente (EAU), me-central-1
- Región Europa (España), eu-south-2
- Región Asia-Pacífico (Hyderabad), ap-south-2
- Región Europa (Zúrich), eu-central-2
- Región Asia-Pacífico (Melbourne), ap-southeast-4
- Región Oeste de Canadá (Calgary), ca-west-1
- Asia-Pacífico (Tailandia), ap-southeast-7
- México (centro), mx-central-1
- Asia-Pacífico (Taipéi), ap-east-2
- Asia-Pacífico (Nueva Zelanda), ap-southeast-6

AWS Control Tower tiene algunos controles que funcionan de forma diferente en las regiones de suscripción que en las regiones predeterminadas (otras regiones comerciales). Para obtener más información, consulte [Limitaciones de control](#). Estas son algunas consideraciones que debe tener en cuenta al implementar cargas de trabajo en regiones de inscripción.

¿Gobernar o activar?

Recuerde que gobernar una región es una acción que puede seleccionar desde la consola de AWS Control Tower para que los controles se puedan aplicar en la región. Activar o

desactivar una región de inscripción es otra acción que puede elegir en la consola de AWS , con la que se abre la región a la cuenta para que pueda implementar recursos y cargas de trabajo en ella.

Consideraciones sobre el comportamiento

- Si decide regir las regiones de inscripción, le recomendamos que no desactive (excluya) ninguna de las regiones de inscripción gobernadas, ya que esto podría provocar fallos en las cargas de trabajo. La Torre de Control de AWS no permite la desactivación de una región gobernada desde la consola de la Torre de Control de AWS, pero asegúrese de no desactivar las regiones gobernadas desde una fuente ajena a la Torre de Control de AWS, como la consola de AWS facturación o AWS el SDK.
- Cuando AWS Control Tower amplía la gobernanza a una región de inscripción, activa (inscribe) la región en todas las cuentas de miembro. Al eliminar una región de la gobernanza, AWS Control Tower no desactiva (excluye) la región en las cuentas de miembro.
- Al anular la selección de una región, AWS Control Tower omite la eliminación de recursos de una región que haya optado por participar si dicha región se desactivó manualmente para una cuenta de una fuente ajena a la Torre de Control de AWS, como la consola de AWS facturación o el SDK. AWS Le recomendamos que elimine los recursos de las regiones que haya desactivado, ya que de lo contrario podría incurrir en cargos de facturación inesperados por dichos recursos.
- Si la zona de aterrizaje se retira, AWS Control Tower limpia los recursos de todas las regiones gobernadas, incluidas las regiones de inscripción. Sin embargo, AWS Control Tower no desactiva las regiones de inscripción. Puede desactivar las regiones de inscripción como paso adicional tras la retirada.
- Si la región de origen es una región de inscripción y tiene intención de inscribir las cuentas existentes como cuentas de archivo de registro y de auditoría, debe activar manualmente la región de inscripción antes de poder seleccionarla como región de origen de la zona de aterrizaje. Consulte [Habilitar una región](#).
- Si AWS Control Tower está configurada con una región opcional como región de origen y si visita el servicio AWS Control Tower desde la consola de cualquier otra región, la AWS consola no lo redireccionará automáticamente a la región de origen.
- La API subyacente tiene límites de capacidad, lo que puede aumentar la latencia de unos minutos a varias horas, en función del número de regiones, cuentas y carga de servicio. Como práctica recomendada, opte únicamente por aquellas en las que vaya a ejecutar las Regiones de AWS cargas de trabajo y opte por una región a la vez.

Limitaciones importantes de la gobernanza y las cuentas

- Si se rigen 16 o más regiones comerciales en las que AWS Control Tower está disponible, incluidas las regiones de inscripción, se reduce el límite máximo de cuentas por OU al registrar una OU. Para obtener más información, consulte [Limitaciones basadas en](#) los servicios subyacentes. AWS

Configuración del control de denegación de regiones

AWS Control Tower ofrece dos controles de denegación de regiones. Cuando se activa, el control `GRREGIONDENY` se puede aplicar a toda la zona de aterrizaje. Otro control `CTMULTISERVICEPV1`, cuando está activado, se puede aplicar a los controles específicos OUs que usted especifique. Para obtener más información, consulte [Denegar el acceso en AWS función de la solicitud Región de AWS](#) y el [control de denegación regional aplicado a la OU](#).

Consideraciones sobre el control de denegación de regiones de la zona de aterrizaje

El control de denegación de regiones `GRREGIONDENY` es único, ya que se aplica a la zona de aterrizaje en su conjunto y no a una OU específica. Para configurar el control de denegación de regiones, vaya a la página Configuración de la zona de almacenamiento y seleccione Modificar configuración.

- Esta configuración se puede cambiar más adelante.
- Cuando está activado, este control se aplica a todos los registrados OUs.
- Este control no se puede configurar de forma individual OUs.

Note

Antes de activar el control de denegación de regiones, asegúrese de que no dispone de recursos en estas regiones, ya que no tendrá acceso a los recursos una vez que haya aplicado el control. Mientras el control esté activado, no podrá implementar recursos en las regiones denegadas.

Al habilitar el control, se aplica a todos los niveles superiores registrados de OUs la jerarquía y lo heredan los niveles OUs inferiores de la cadena. Al eliminar el control, se elimina en todos los registros OUs, todas las regiones no gobernadas de la Torre de Control de AWS permanecen en el

estado No gobernadas y puede implementar recursos en regiones fuera de la disponibilidad de la Torre de Control de AWS.

Excepciones

No puede denegar el acceso a la región de origen. Algunos AWS servicios globales, como IAM, están exentos de la región AWS Organizations, deniegan el control. Para obtener más información, consulte [Deny access to AWS based on the requested Región de AWS](#).

- Nombre de control total: denegar el acceso en AWS función de la región solicitada AWS
- Descripción del control: deniega el acceso a operaciones no incluidas en la lista de servicios globales y regionales fuera de las regiones especificadas.
- Se trata de un control opcional con directrices preventivas.

Para ver la plantilla de la SCP del control de denegación de regiones, consulte [Deny access to AWS based on the requested Región de AWS](#) en la referencia de control de AWS Control Tower. El SCP de la Torre de Control de AWS es similar [al SCP AWS Organizations](#), pero no idéntico.

Puede determinar los puntos de conexión de los servicios regionales en la [página de servicios regionales](#).

Consideraciones sobre el control de denegación de regiones de OU

La consideración principal sobre el control de denegación de regiones de OU es determinar cómo interactuará con el control de denegación de regiones de la zona de aterrizaje, si ambos están activados. Para obtener más información, consulte [Region deny control applied to the OU](#).

También puede consultar [Configure the Region deny control](#).

Acerca Cuentas de AWS de AWS Control Tower

Una Cuenta de AWS es el contenedor de todos sus recursos propios. Estos recursos incluyen las identidades AWS Identity and Access Management (IAM) aceptadas por la cuenta, que determinan quién tiene acceso a esa cuenta. Las identidades de IAM pueden incluir usuarios, grupos, roles y más. Para obtener más información sobre cómo trabajar con IAM, usuarios, roles y políticas en AWS Control Tower, consulte [Identity and access management in AWS Control Tower](#).

Recursos y tiempo de creación de la cuenta

Cuando AWS Control Tower crea o inscribe una cuenta, implementa la configuración de recursos mínima necesaria para la cuenta. Por ejemplo, puede incluir recursos en forma de [plantillas de Account Factory](#) y otros recursos de tu landing zone, como roles de IAM, AWS CloudTrail rutas, [productos aprovisionados por Service Catalog](#) y usuarios del IAM Identity Center. AWS Control Tower también implementa recursos, según lo requiera la configuración de control, para la OU en la que la nueva cuenta está destinada a convertirse en una cuenta de miembro.

AWS Control Tower organiza la implementación de estos recursos en su nombre. Es posible que se necesiten varios minutos por recurso para completar la implementación, así que tenga en cuenta el tiempo total antes de crear o inscribir una cuenta. Para obtener más información sobre la administración de recursos en las cuentas, consulte [Guía para la creación y modificación de recursos de AWS Control Tower](#).

Qué ocurre cuando AWS Control Tower crea una cuenta

Las nuevas cuentas en la Torre de Control de AWS se crean y, a continuación, se aprovisionan mediante una interacción entre AWS Control Tower AWS Organizations, y AWS Service Catalog. Puede crear cuentas e inscribir cuentas existentes desde la consola de AWS Control Tower. Para ver los pasos detallados para inscribir una empresa existente Cuenta de AWS mediante la consola de la Torre de Control de AWS, consulte [Inscripción de una cuenta existente desde la consola de AWS Control Tower](#).

Entre bastidores de la creación de cuentas

1. La solicitud se inicia, por ejemplo, desde la página Account Factory de AWS Control Tower, directamente desde la AWS Service Catalog consola o llamando a la ProvisionProduct API de Service Catalog.

2. AWS Service Catalog llama a AWS Control Tower.
3. AWS Control Tower inicia un flujo de trabajo que, como primer paso, llama a la AWS Organizations CreateAccount API.
4. Tras AWS Organizations crear la cuenta, AWS Control Tower completa el proceso de aprovisionamiento mediante la aplicación de planos y controles.
5. Service Catalog continúa sondeando a AWS Control Tower para comprobar si se ha completado el proceso de aprovisionamiento.
6. Una vez completado el flujo de trabajo en AWS Control Tower, Service Catalog finaliza el estado de la cuenta y le informa (al solicitante) del resultado.

Consideraciones a la hora de incorporar las cuentas de seguridad o de registro existentes

Antes de aceptar una Cuenta de AWS cuenta de seguridad (nombre predeterminado: Audit) o de registro (nombre predeterminado: Archivo de registros), AWS Control Tower comprueba la cuenta para ver si hay recursos que no cumplan con los requisitos de la Torre de Control de AWS. Por ejemplo, puede tener un bucket de registro con el mismo nombre que requiere AWS Control Tower. Además, AWS Control Tower valida que la cuenta puede aprovisionar recursos; por ejemplo, garantizando que AWS Security Token Service (AWS STS) esté habilitada, que la cuenta no esté suspendida y que AWS Control Tower tenga permiso para aprovisionar recursos dentro de la cuenta.

AWS Control Tower no elimina ningún recurso existente en las cuentas de registro y de seguridad que proporciona. Sin embargo, si decide habilitarla, el control de denegación de regiones de AWS Control Tower impide el acceso a los recursos de las regiones denegadas.

Seguridad de las cuentas

Puede encontrar directrices sobre las prácticas recomendadas para proteger la seguridad de su cuenta de administración de AWS Control Tower y las cuentas de miembros en la documentación de AWS Organizations .

- [Prácticas recomendadas para la cuenta de administración](#)
- [Prácticas recomendadas para cuentas de miembros](#)

Acerca de las cuentas compartidas

Cuentas de AWS Hay tres especiales asociadas a AWS Control Tower: la cuenta de administración, la cuenta de auditoría y la cuenta de archivo de registros. Por lo general, estas cuentas se denominan cuentas compartidas o, en ocasiones, cuentas principales.

- Puede seleccionar nombres personalizados para las cuentas de auditoría y de archivo de registro al configurar la zona de aterrizaje. Para obtener información sobre cómo cambiar el nombre de una cuenta, consulte [Cambio externo de nombres de recursos de AWS Control Tower](#).
- También puede especificar una cuenta existente Cuenta de AWS como de seguridad o de registro de AWS Control Tower durante el proceso inicial de configuración de la landing zone. Esta opción elimina la necesidad de que AWS Control Tower cree nuevas cuentas compartidas. (se trata de una selección única).

Para obtener más información sobre las cuentas compartidas y sus recursos asociados, consulte [Recursos creados en las cuentas compartidas](#).

Cuenta de administración

Esta Cuenta de AWS lanza AWS Control Tower. De forma predeterminada, el usuario raíz de esta cuenta y el usuario de IAM o el usuario administrador de IAM de esta cuenta tienen acceso completo a todos los recursos de la zona de aterrizaje.

Note

Como práctica recomendada, le sugerimos iniciar sesión como usuario de IAM Identity Center con privilegios de administrador al realizar funciones administrativas en la consola de la AWS Control Tower, en lugar de iniciar sesión como usuario raíz o usuario administrador de IAM en esta cuenta.

Para obtener más información sobre los roles y los recursos disponibles en la cuenta de administración, consulte [Recursos creados en las cuentas compartidas](#).

Cuenta del archivo de registro

La cuenta compartida del archivo de registros se configura automáticamente al crear tu landing zone, si no traes otra AWS cuenta específicamente.

Esta cuenta contiene un bucket central de Amazon S3 para almacenar una copia de todas las cuentas AWS CloudTrail y los archivos de AWS Config registro de todas las demás cuentas de tu landing zone. Como práctica recomendada, le sugerimos restringir el acceso a la cuenta de archivo de registro a los equipos responsables del cumplimiento y las investigaciones, así como a las herramientas de seguridad o auditoría relacionadas. Esta cuenta se puede usar para auditorías de seguridad automatizadas o para alojar funciones personalizadas Reglas de AWS Config, como las de Lambda, para realizar acciones de corrección.

Política de buckets de Amazon S3

En la versión 3.3 y posteriores de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower, las cuentas deben cumplir la condición `aws:SourceOrgID` para obtener permisos de escritura en el bucket de auditoría. Esta condición garantiza que CloudTrail solo pueda escribir registros en nombre de las cuentas de su organización en su bucket de S3; evita que CloudTrail los registros ajenos a su organización se escriban en su bucket de S3 de AWS Control Tower. Para obtener más información, consulte [Zona de aterrizaje de AWS Control Tower, versión 3.3](#).

Para obtener más información sobre los roles y los recursos disponibles en la cuenta de archivo de registro, consulte [Recursos de cuentas de archivo de registro](#)

Note

Estos registros no se pueden cambiar. Todos los registros se almacenan con fines de auditoría e investigaciones de cumplimiento relacionadas con la actividad de la cuenta.

Cuenta de auditoría

Esta cuenta compartida del archivo de registro se configura automáticamente al crear la zona de aterrizaje si no incorpora específicamente otra cuenta de .

La cuenta de auditoría debe estar restringida a los equipos de seguridad y cumplimiento con roles entre cuentas de auditor (solo lectura) y administrador (acceso completo) en todas las cuentas de la zona de aterrizaje. Estos roles están pensados para que los utilicen los equipos de seguridad y cumplimiento a fin de:

- Realice auditorías mediante AWS mecanismos, como el alojamiento de funciones Lambda de AWS Config reglas personalizadas.
- Realizar operaciones de seguridad automatizadas, como acciones de corrección.

La cuenta de auditoría también recibe notificaciones a través del servicio Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS). Se pueden recibir tres categorías de notificaciones:

- Todos los eventos de configuración: en este tema se agrupan todos los eventos de configuración CloudTrail y AWS Config las notificaciones de todas las cuentas de tu landing zone.
- Notificaciones de seguridad agregadas: en este tema se agrupan todas las notificaciones de seguridad de CloudWatch eventos específicos, eventos de cambios en el estado de Reglas de AWS Config cumplimiento y GuardDuty hallazgos.
- Notificaciones de derrape: en este tema se recopilan todas las advertencias de derrape descubiertas en todas las cuentas OUs, usuarios y SCPs en tu landing zone. Para obtener más información sobre derivación, consulte [Detección y resolución de desviaciones en AWS Control Tower](#).

Las notificaciones de auditoría que se activan en una cuenta de miembro también pueden enviar alertas a un tema local de Amazon SNS. Esta funcionalidad permite a los administradores de cuentas suscribirse a notificaciones de auditoría específicas de una cuenta de miembro individual. Como resultado, los administradores pueden resolver los problemas que afectan a una cuenta individual y, al mismo tiempo, agregar todas las notificaciones de la cuenta a la cuenta de auditoría centralizada. Para obtener más información, consulte la [Guía para desarrolladores de Amazon Simple Notification Service](#).

Para obtener más información sobre los roles y los recursos disponibles en la cuenta de auditoría, consulte [Recursos de cuentas de auditoría](#).

Para obtener más información sobre la auditoría mediante programación, consulte [Roles mediante programación y relaciones de confianza de la cuenta de auditoría de AWS Control Tower](#).

Important

La dirección de correo electrónico que facilite para la cuenta de auditoría recibirá correos electrónicos de Notificación de AWS : confirmación de suscripción de todas las Región de AWS admitidas por AWS Control Tower. Para recibir correos electrónicos de conformidad en

su cuenta de auditoría, debe elegir el enlace Confirmar suscripción incluido en cada correo electrónico de cada correo electrónico Región de AWS compatible con AWS Control Tower.

Recursos creados en las cuentas compartidas

En esta sección se muestran los recursos que AWS Control Tower crea en las cuentas compartidas al configurar la zona de aterrizaje.

Para obtener información sobre los recursos de las cuentas de miembro, consulte [Consideraciones sobre los recursos del generador de cuentas](#).

Recursos de cuentas de administración

Cuando configuras tu landing zone, se crean los siguientes AWS recursos en tu cuenta de administración.

Servicio de AWS	Tipo de recurso	Nombre del recurso
AWS Organizations	Cuentas	audit
		log archive
AWS Organizations	OUs	Security
		Sandbox
AWS Organizations	Políticas de control de servicios	aws-guardrails-*
AWS CloudFormation	Pilas	AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDTRAIL-MASTER
		AWSControlTowerBP-BASELINE-CONFIG-MASTER (en la versión 2.6 y posteriores)

Servicio de AWS	Tipo de recurso	Nombre del recurso
AWS CloudFormation	StackSets	AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDTRAIL (no implementado en la versión 3.0 y posteriores)
		AWSControlTowerBP_BASELINE_SERVICE_LINKED_ROLE (Deployed in 3.2 and later)
		AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDWATCH
		AWSControlTowerBP-BASELINE-CONFIG
		AWSControlTowerBP-BASELINE-ROLES
		AWSControlTowerBP-BASELINE-SERVICE-ROLES
		AWSControlTowerBP-SECURITY-TOPICS
		AWSControlTowerGuardrailAWS-GR-AUDIT-BUCKET-PUBLIC-READ-PROHIBITED
		AWSControlTowerGuardrailAWS-GR-AUDIT-BUCKET-PUBLIC-WRITE-PROHIBITED
		AWSControlTowerLoggingResources

Servicio de AWS	Tipo de recurso	Nombre del recurso
		AWSControlTowerSecurityResources
		AWSControlTowerExecutionRole
AWS Service Catalog	Producto	Generador de cuentas de AWS Control Tower
AWS Config	Agregador	aws-controltower-ConfigAggregatorForOrganizations
AWS CloudTrail	Trail	aws-controltower-BaselineCloudTrail
Amazon CloudWatch	CloudWatch Registros	aws-controltower/CloudTrail Logs
AWS Identity and Access Management	Roles	AWSControlTowerAdmin
		AWSControlTowerStackSetRole
		AWSControlTowerCloudTrailRolePolicy
AWS Identity and Access Management	Políticas	AWSControlTowerServiceRolePolicy
		AWSControlTowerAdminPolicy
		AWSControlTowerCloudTrailRolePolicy
		AWSControlTowerStackSetRolePolicy

Servicio de AWS	Tipo de recurso	Nombre del recurso
AWS IAM Identity Center	Grupos de directorios	AWSAccountFábrica
		AWSAuditAccountAdmins
		AWSControlTowerAdmins
		AWSLogArchiveAdmins
		AWSLogArchiveViewers
		AWSSecurityAuditors
		AWSSecurityAuditPowerUsers
		AWSServiceCatalogAdmins
AWS IAM Identity Center	Conjuntos de permisos	AWSAdministratorAccess
		AWSPowerUserAccess
		AWSServiceCatalogAdminFullAccess
		AWSServiceCatalogEndUserAccess
		AWSReadOnlyAccess
		AWSOrganizationsFullAccess

 Note

No CloudFormation StackSet BP_BASELINE_CLOUDTRAIL está desplegado en las versiones 3.0 o posteriores de landing zone. Sin embargo, sigue existiendo en versiones anteriores de la zona de aterrizaje, hasta que la actualice.

Recursos de cuentas de archivo de registro

Cuando configuras tu landing zone, se crean los siguientes AWS recursos en tu cuenta de archivo de registros.

Servicio de AWS	Tipo de recurso	Nombre del recurso
AWS CloudFormation	Pilas	StackSet-AWSContro ITowerGuardrailAWS-GR- AUDIT-BUCKET-PUBLIC- READ-PROHIBITED-
		StackSet-AWSContro ITowerGuardrailAWS-GR- AUDIT-BUCKET-PUBLIC-WRI TE-PROHIBITED
		StackSet-AWSContro ITowerBP-BASELINE- CLOUDWATCH-
		StackSet-AWSContro ITowerBP-BASELINE- CONFIG-
		StackSet-AWSContro ITowerBP-BASELINE- CLOUDTRAIL-
		StackSet-AWSContro ITowerBP-BASELINE- SERVICE-ROLES-
		StackSet-AWSContro ITowerBP-BASELINE- SERVICE-LINKED-ROLE-(In 3.2 and later)

Servicio de AWS	Tipo de recurso	Nombre del recurso
		StackSet-AWSContro ITowerBP-BASELINE-ROLES-
		StackSet-AWSContro ITowerLoggingResources-
AWS Config	Reglas de AWS Config	AWSControlTower_AW S-GR_AUDIT_BUCKET_ PUBLIC_READ_PROHIBITED AWSControlTower_AW S-GR_AUDIT_BUCKET_ PUBLIC_WRITE_PROHIBIT
AWS CloudTrail	Registros de seguimiento	aws-controltower-BaselineCl oudTrail
Amazon CloudWatch	CloudWatch Reglas del evento	aws-controltower-ConfigComp lianceChangeEventRule
Amazon CloudWatch	CloudWatch Registros	/aws/lambda/aws-controltowe r-NotificationForwarder

Servicio de AWS	Tipo de recurso	Nombre del recurso
AWS Identity and Access Management	Roles	aws-controltower-AdministratorExecutionRole
		aws-controltower-CloudWatchLogsRole
		aws-controltower-ConfigRecorderRole
		aws-controltower-ForwardSnsNotificationRole
		aws-controltower-ReadOnlyExecutionRole
		AWSControlTowerExecution
AWS Identity and Access Management	Políticas	AWSControlTowerServiceRolePolicy
Amazon Simple Notification Service	Temas	aws-controltower-SecurityNotifications
AWS Lambda	Aplicaciones	StackSet-AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDWATCH-*
AWS Lambda	Funciones	aws-controltower-NotificationForwarder
Amazon Simple Storage Service	Buckets	aws-controltower-logs-*
		aws-controltower-s3-access-logs-*

Recursos de cuentas de auditoría

Cuando configuras tu landing zone, se crean los siguientes AWS recursos en tu cuenta de auditoría.

Servicio de AWS	Tipo de recurso	Nombre del recurso
AWS CloudFormation	Pilas	StackSet-AWSContro ITowerGuardrailAWS-GR- AUDIT-BUCKET-PUBLIC- READ-PROHIBITED-
		StackSet-AWSContro ITowerGuardrailAWS-GR- AUDIT-BUCKET-PUBLIC-WRI TE-PROHIBITED-
		StackSet-AWSContro ITowerBP-BASELINE- CLOUDWATCH-
		StackSet-AWSContro ITowerBP-BASELINE- CONFIG-
		StackSet-AWSContro ITowerBP-BASELINE- CLOUDTRAIL-
		StackSet-AWSContro ITowerBP-BASELINE- SERVICE-ROLES-
		StackSet-AWSContro ITowerBP-BASELINE- SERVICE-LINKED-ROLE-(In 3.2 and later)

Servicio de AWS	Tipo de recurso	Nombre del recurso
		StackSet-AWSControlTowerBP-SECURITY-TOPICS-
		StackSet-AWSControlTowerBP-BASELINE-ROLES-
		StackSet-AWSControlTowerSecurityResources-*
AWS Config	Agregador	aws-controltower-GuardrailsComplianceAggregator
AWS Config	Reglas de AWS Config	AWSControlTower_AWS-GR_AUDIT_BUCKET_PUBLIC_READ_PROHIBITED AWSControlTower_AWS-GR_AUDIT_BUCKET_PUBLIC_WRITE_PROHIBITED
AWS CloudTrail	Trail	aws-controltower-BaselineCloudTrail
Amazon CloudWatch	CloudWatch Reglas del evento	aws-controltower-ConfigComplianceChangeEventRule
Amazon CloudWatch	CloudWatch Registros	/aws/lambda/aws-controltower-NotificationForwarder

Servicio de AWS	Tipo de recurso	Nombre del recurso
AWS Identity and Access Management	Roles	aws-controltower-AdministratorExecutionRole
		aws-controltower-CloudWatchLogsRole
		aws-controltower-ConfigRecorderRole
		aws-controltower-ForwardSnsNotificationRole
		aws-controltower-ReadOnlyExecutionRole
		aws-controltower-AuditAdministratorRole
		aws-controltower-AuditReadOnlyRole
		AWSControlTowerExecution
AWS Identity and Access Management	Políticas	AWSControlTowerServiceRolePolicy
Amazon Simple Notification Service	Temas	aws-controltower-AggregateSecurityNotifications
		aws-controltower-AllConfigNotifications
		aws-controltower-SecurityNotifications
AWS Lambda	Funciones	aws-controltower-NotificationForwarder

Acerca de las cuentas de miembro

Las cuentas de los miembros son las cuentas a través de las cuales los usuarios realizan sus AWS cargas de trabajo. Las cuentas de miembros de AWS Control Tower se pueden crear y personalizar mediante varios métodos, incluidos los automatizados. En algunos casos, puede incorporar lo existente Cuentas de AWS a AWS Control Tower. Cuando se crean o inscriben cuentas de miembros, debe existir dentro de una unidad organizativa (UO) creada en la consola de AWS Control Tower o registrada con AWS Control Tower. Para obtener más información, consulte estos temas relacionados:

- [Métodos de aprovisionamiento](#)
- [Aprovisionamiento y administración de cuentas con el generador de cuentas](#)
- [Automatización de tareas en AWS Control Tower](#)
- [Movimiento e inscripción de cuentas con inscripción automática](#)
- [Aprovisionamiento de cuentas con el generador de cuentas para Terraform \(AFT\) de AWS Control Tower](#)
- [AWS Organizations Terminology and Concepts](#) en la Guía del usuario de AWS Organizations .

Cuentas y controles

Las cuentas de miembro se pueden inscribir en AWS Control Tower o bien se puede anular la inscripción. Los controles se aplican de forma diferente a las cuentas inscritas y no inscritas, y los controles pueden aplicarse a las cuentas anidadas en OUs función de la herencia.

Para obtener información sobre los recursos de cuentas de miembro que asigna AWS Control Tower, consulte [Consideraciones sobre los recursos del generador de cuentas](#).

Interactúe con las cuentas de AWS Control Tower desde AWS Service Catalog

En esta sección se explica cómo gestionar las cuentas de la Torre de Control de AWS con las funciones de AWS Service Catalog.

Temas

- [Aprovisione cuentas en la consola de Service Catalog con Account Factory.](#)
- [Automatice el aprovisionamiento de cuentas en AWS Control Tower mediante Service Catalog APIs](#)
- [Actualización del producto aprovisionado en Service Catalog](#)
- [Anulación de la inscripción de una cuenta en Service Catalog](#)

Aprovisione cuentas en la consola de Service Catalog con Account Factory.

El siguiente procedimiento describe cómo crear y aprovisionar cuentas como usuario en el Centro de Identidad de IAM mediante AWS Service Catalog. Este procedimiento también se conoce como aprovisionamiento de cuentas avanzado o aprovisionamiento de cuentas manual. Si lo desea, puede aprovisionar cuentas de AWS Control Tower mediante programación, con la AWS CLI, con Service Catalog APIs o con AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT). Puede aprovisionar cuentas personalizadas en la consola si ha configurado previamente los esquemas personalizados. Para obtener más información sobre la personalización, consulte [Personalización de cuentas con la personalización del generador de cuentas \(AFC\)](#).

Aprovisionamiento individual de cuentas en el generador de cuentas, como usuario

1. Inicie sesión en la URL del portal de usuarios.
2. En Sus aplicaciones, elija Cuenta de AWS .
3. En la lista de cuentas, elija el ID de su cuenta de administración. Este ID también puede tener una etiqueta, por ejemplo, (Administración).
4. Desde AWSServiceCatalogEndUserAccess, elija la consola de administración. Esto abre la Consola de administración de AWS para este usuario en esta cuenta.
5. Asegúrese de haber seleccionado la correcta Región de AWS para el aprovisionamiento de cuentas, que debe ser su región de AWS Control Tower.
6. Busque y elija Service Catalog para abrir la consola de Service Catalog.
7. En el panel de navegación, elija Productos.
8. Seleccione Generador de cuentas de AWS Control Tower y, a continuación, pulse el botón Lanzar producto. Esta selección inicia el asistente para aprovisionar una nueva cuenta.
9. Rellene la información y tenga en cuenta lo siguiente:
 - El SSOUsercorreo electrónico puede ser una nueva dirección de correo electrónico o la dirección de correo electrónico asociada a un usuario existente del IAM Identity Center.

Independientemente de lo que elija, este usuario tendrá acceso administrativo a la cuenta que va a aprovisionar.

- AccountEmailDebe ser una dirección de correo electrónico que aún no esté asociada a un Cuenta de AWS. Si usaste una nueva dirección de correo electrónico en SSOUUserCorreo electrónico, puedes usar esa dirección de correo electrónico aquí.
10. No definas ni TagOptionshabilites las notificaciones; de lo contrario, es posible que no se pueda aprovisionar la cuenta. Cuando haya terminado, elija Lanzar producto.
 11. Revise la configuración de la cuenta y, a continuación, elija Launch (Lanzar). No cree un plan de recursos; de lo contrario, no se aprovisionará la cuenta.
 12. Su cuenta se está aprovisionando. Esto puede tardar varios minutos en completarse. Puede actualizar la página para que la información de estado aparezca actualizada.

 Note

Se pueden aprovisionar hasta cinco cuentas a la vez.

Automatice el aprovisionamiento de cuentas en AWS Control Tower mediante Service Catalog APIs

AWS Control Tower está integrada con varios otros AWS servicios, como AWS Service Catalog. Puede utilizarlos APIs para crear y aprovisionar sus cuentas de miembro en AWS Control Tower o para inscribir cuentas de miembros existentes.

 Note

Si has excluido el IAM Identity Center en la configuración de tu landing zone, no se utilizarán los valores que proporciones durante el aprovisionamiento de la cuenta con la consola AWS Service Catalog APIs o.

En el vídeo se muestra cómo aprovisionar cuentas de forma automática y por lotes; para ello, puede llamar al. AWS Service Catalog APIs Para el aprovisionamiento, llamará a la [ProvisionProduct](#)API desde la interfaz de línea de AWS comandos (CLI) y especificará un archivo JSON que contenga los parámetros de cada cuenta que desee configurar. El vídeo ilustra

la instalación y el uso del entorno de desarrollo de [AWS Cloud9](#) para realizar este trabajo. Los comandos CLI serían los mismos si usas AWS Cloudshell en lugar de AWS Cloud9.

 Note

También puedes adaptar este enfoque para automatizar las actualizaciones de las cuentas, llamando a la [UpdateProvisionedProduct](#) API de AWS Service Catalog cada cuenta. Puede escribir un script para actualizar las cuentas, una por una.

Como método de automatización completamente distinto, si conoce Terraform, puede [aprovisionar cuentas con el generador de cuentas para Terraform \(AFT\) de AWS Control Tower](#).

Ejemplo de rol de administración de automatización

Esta es una plantilla de ejemplo que puede usar para configurar su rol de administración de automatización en la cuenta de administración. Debe configurar este rol en su cuenta de administración para poder realizar la automatización con acceso de administrador en las cuentas de destino.

```
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure the SampleAutoAdminRole

Resources:
  AdministrationRole:
    Type: AWS::IAM::Role
    Properties:
      RoleName: SampleAutoAdminRole
      AssumeRolePolicyDocument:
        Version: 2012-10-17
        Statement:
          - Effect: Allow
            Principal:
              Service: cloudformation.amazonaws.com
            Action:
              - sts:AssumeRole
      Path: /
    Policies:
      - PolicyName: AssumeSampleAutoAdminRole
        PolicyDocument:
          Version: 2012-10-17
```

```

Statement:
  - Effect: Allow
    Action:
      - sts:AssumeRole
    Resource:
      - "arn:aws:iam::*:role/SampleAutomationExecutionRole"

```

Ejemplo de rol de ejecución de automatización

Esta es una plantilla de ejemplo que puede usar para configurar su rol de ejecución de automatización. Debe configurar este rol en las cuentas de destino.

```

AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"
Description: "Create automation execution role for creating Sample Additional Role."

Parameters:
  AdminAccountId:
    Type: "String"
    Description: "Account ID for the administrator account (typically management, security or shared services)."
  AdminRoleName:
    Type: "String"
    Description: "Role name for automation administrator access."
    Default: "SampleAutomationAdministrationRole"
  ExecutionRoleName:
    Type: "String"
    Description: "Role name for automation execution."
    Default: "SampleAutomationExecutionRole"
  SessionDurationInSecs:
    Type: "Number"
    Description: "Maximum session duration in seconds."
    Default: 14400

Resources:
  # This needs to run after AdminRoleName exists.
  ExecutionRole:
    Type: "AWS::IAM::Role"
    Properties:
      RoleName: !Ref ExecutionRoleName
      MaxSessionDuration: !Ref SessionDurationInSecs
      AssumeRolePolicyDocument:
        Version: "2012-10-17"
        Statement:

```

```

    - Effect: "Allow"
      Principal:
        AWS:
          - !Sub "arn:aws:iam::${AdminAccountId}:role/${AdminRoleName}"
      Action:
        - "sts:AssumeRole"
      Path: "/"
      ManagedPolicyArns:
        - "arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess"

```

Después de configurar estas funciones, debe llamar AWS Service Catalog APIs a las para que realicen las tareas automatizadas. Los comandos de la CLI se muestran en el vídeo.

Ejemplo de entrada de aprovisionamiento para la API de Service Catalog

Esta es una muestra de la información que puede proporcionar a la ProvisionProduct API de Service Catalog si la utiliza para aprovisionar nuevas cuentas de AWS Control Tower o para inscribir cuentas de miembros existentes:

Note

Para inscribir una cuenta de miembro existente mediante la ProvisionProduct API, la función de AWSControlTowerExecution IAM debe existir en la cuenta de destino antes de utilizar la API. Puedes usar los mismos parámetros de entrada que se muestran en el siguiente ejemplo tanto para el aprovisionamiento de cuentas nuevas como para la inscripción de cuentas existentes.

```

{
  pathId: "lpv2-7n2o3nudljh4e",
  productId: "prod-y422ydgjge2rs",
  provisionedProductName: "Example product 1",
  provisioningArtifactId: "pa-2mmz36cfpj2p4",
  provisioningParameters: [
    {
      key: "AccountEmail",
      value: "abc@amazon.com"
    },
    {
      key: "AccountName",
      value: "ABC"
    }
  ]
}

```

```
    },
    {
      key: "ManagedOrganizationalUnit",
      value: "Custom (ou-xfe5-a8hb8ml8)"
    },
    {
      key: "SSOUserEmail",
      value: "abc@amazon.com"
    },
    {
      key: "SSOUserFirstName",
      value: "John"
    },
    {
      key: "SSOUserLastName",
      value: "Smith"
    }
  ],
  provisioningToken: "c3c795a1-9824-4fb2-a4c2-4b1841be4068"
}
```

Para obtener más información, consulte la [API reference for Service Catalog](#).

Note

Observe que el formato de la cadena de entrada para el valor de `ManagedOrganizationalUnit` ha cambiado de `OU_NAME` a `OU_NAME (OU_ID)`. En el siguiente vídeo no se menciona este cambio.

Tutorial en vídeo

Este vídeo (6:58) describe cómo automatizar las implementaciones de cuentas en AWS Control Tower. Para una mejor visualización, seleccione el icono situado en la esquina inferior derecha del vídeo para agrandarlo a pantalla completa. Hay subtítulos disponibles.

[Explicación en vídeo del aprovisionamiento de cuentas automatizado en AWS Control Tower.](#)

Actualización del producto aprovisionado en Service Catalog

El siguiente procedimiento ofrece instrucciones sobre cómo actualizar la cuenta en el generador de cuentas o migrarla a una nueva OU a través de la actualización del producto aprovisionado de la cuenta en Service Catalog.

Note

Si has excluido el IAM Identity Center en la configuración de tu landing zone, no se utilizarán los valores que proporciones durante el aprovisionamiento de la cuenta con la consola AWS Service Catalog APIs o.

Actualización de una cuenta del generador de cuentas o cambio de la OU a través de Service Catalog

1. Inicie sesión en la consola AWS de administración y abra la AWS Service Catalog consola en. <https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/>

Note

Debe iniciar sesión como usuario con permisos para aprovisionar nuevos productos en Service Catalog (por ejemplo, un usuario de IAM Identity en AWSAccountFactory o grupos AWSServiceCatalogAdmins).

2. En el panel de navegación, elija Aprovisionamiento y, a continuación, Productos aprovisionados.
3. Para cada una de las cuentas de miembro enumeradas, siga estos pasos para actualizar todas las cuentas de miembro:
 - a. Seleccione una cuenta de miembro. Se le redirigirá a la página Detalles del producto aprovisionado de esa cuenta.
 - b. En la página Detalles del producto aprovisionado, seleccione la pestaña Eventos.
 - c. Anote los siguientes parámetros:
 - SSOUserCorreo electrónico (disponible en la información del producto aprovisionada)
 - AccountEmail(Disponible en los detalles del producto aprovisionado)
 - SSOUserFirstName(Disponible en el Centro de identidades de IAM)

- SSOUserLastName(Disponible en el Centro de identidades de IAM)
- AccountName(Disponible en el Centro de identidades de IAM)
- d. En Actions (Acciones), seleccione Update (Actualizar).
- e. Seleccione el botón situado al lado de la versión del producto que desea actualizar y, a continuación, seleccione Next (Siguiente).
- f. Facilite los valores de los parámetros mencionados anteriormente.
 - Si desea conservar la unidad organizativa existente ManagedOrganizationalUnit, elija la unidad organizativa en la que ya estaba la cuenta.
 - Si desea migrar la cuenta a una nueva unidad organizativa ManagedOrganizationalUnit, elija la nueva unidad organizativa para la cuenta.

Un administrador de la nube central puede encontrar esta información en la consola de AWS Control Tower, en la página Organización.

- g. Elija Siguiente.
- h. Revise los cambios y, a continuación, seleccione Update (Actualizar). Este proceso puede tardar unos minutos por cuenta.

Anulación de la inscripción de una cuenta en Service Catalog

Un usuario de IAM Identity Center del grupo AWSAccountFactory puede anular la inscripción de una cuenta en la consola de Service Catalog mediante la terminación del producto aprovisionado. Para obtener más información sobre los usuarios o grupos del IAM Identity Center, consulte [Administrar usuarios y acceder a AWS IAM Identity Center ellos](#). En el siguiente procedimiento se describe cómo anular la inscripción de una cuenta de miembro en Service Catalog.

Cómo anular la inscripción de una cuenta inscrita a través de Service Catalog

1. Abra la consola de Service Catalog en el navegador web en <https://console.aws.amazon.com/servicecatalog>.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Lista de productos aprovisionados.
3. En la lista de cuentas aprovisionadas, elija el nombre de la cuenta que desea que AWS Control Tower deje de administrar.
4. En la página Provisioned product details (Detalles de producto aprovisionado), en el menú Actions (Acciones), seleccione Terminate (Terminar).

5. En el cuadro de diálogo que aparece, elija **Terminate** (Terminar).

 Important

La palabra **terminar** es específica de Service Catalog. Cuando termine una cuenta en Service Catalog, la cuenta no se cierra. Esta acción elimina la cuenta de su OU y de su zona de aterrizaje.

6. Cuando se anula la inscripción de la cuenta, su estado cambia a **No inscrito**.
7. Si ya no necesita la cuenta, ciérrela. Para obtener más información sobre el cierre de AWS cuentas, consulte [Cerrar una cuenta](#) en la Guía del AWS Billing usuario

 Note

Espere a que el estado de la cuenta muestre **No inscrita**.

Aprovisionamiento y administración de cuentas en AWS Control Tower

En este capítulo se abordan los siguientes temas:

- Descripción general y procedimientos para aprovisionar y administrar nuevas cuentas de miembros en AWS Control Tower.
- información general y procedimientos para inscribir una AWS cuenta existente en AWS Control Tower.

Para obtener información general sobre cuentas en AWS Control Tower, consulte [Acerca Cuentas de AWS de AWS Control Tower](#). Para obtener información sobre cómo inscribir varias cuentas en AWS Control Tower, consulte [Registro de una OU existente en AWS Control Tower](#).

Note

El aprovisionamiento, la actualización y la personalización de una cuenta única deben dirigirse a una unidad organizativa (OU) que tenga AWSControl TowerBaseline habilitada la opción. Si una OU no tiene AWSControl TowerBaseline habilitada la OU, puede activar la inscripción automática de la cuenta o utilizar ResetEnabledBaseline y ResetEnabledControl APIs EnabledControls activar EnabledBaselines y cerrar esa OU para inscribir cuentas. Para obtener más información sobre AWSControlTowerBaseline, consulte: [Tipos de referencia que se aplican a nivel de unidad organizativa](#).

Note

Puede realizar hasta cinco (5) operaciones relacionadas con la cuenta de forma simultánea, como el aprovisionamiento, la actualización y la inscripción.

Permisos necesarios para el aprovisionamiento de cuentas

Con los permisos de grupo de usuarios adecuados, los aprovisionadores pueden especificar referencias estandarizadas y configuraciones de red para cualquier cuenta de la organización.

Al crear cuentas desde la consola de AWS Control Tower con el generador de cuentas, debe iniciar sesión en una cuenta con un usuario de IAM que tenga habilitada la política `AWSServiceCatalogEndUserFullAccess`, junto con permisos para utilizar la consola de AWS Control Tower, y no puede iniciar sesión como usuario raíz.

Note

Al aprovisionar una cuenta, el solicitante de la cuenta siempre debe tener los permisos `CreateAccount` y `DescribeCreateAccountStatus`. Este conjunto de permisos forma parte del rol de administrador y se otorga automáticamente cuando el solicitante asume el rol Admin. Si delega el permiso para aprovisionar cuentas, es posible que tengas que añadir estos permisos directamente para los solicitantes de cuentas.

Para obtener información general sobre los permisos necesarios en AWS Control Tower, consulte [Uso de políticas basadas en identidad \(políticas de IAM\) para AWS Control Tower](#). Para obtener información sobre roles y cuentas en AWS Control Tower, consulte [Roles and accounts](#).

Aprovisionamiento de cuentas en AWS Control Tower

AWS Control Tower ofrece varios métodos para crear y actualizar cuentas de miembro. Algunos métodos se basan principalmente en consola y otros están principalmente automatizados.

Información general

Una forma estándar de crear cuentas de miembro en AWS Control Tower es a través de Account Factory, un producto basado en consola que forma parte de Service Catalog. Además, desde la consola de AWS Control Tower puede utilizar Crear cuenta como método para aprovisionar cuentas nuevas, así como Inscribir cuenta para inscribir cuentas de AWS existentes en AWS Control Tower, si la zona de aterrizaje no se encuentra en estado de desviación.

Con Account Factory, puede aprovisionar cuentas básicas basándose en la configuración predeterminada de AWS Control Tower. También puede aprovisionar cuentas personalizadas que cumplan con los requisitos de casos de uso especializados.

[Account Factory Customization \(AFC\)](#) es una forma de aprovisionar cuentas personalizadas desde la consola de AWS Control Tower y automatiza la personalización y la implementación de las cuentas. Tras algunos pasos de configuración únicos, permite el aprovisionamiento automatizado basado en consola, lo que elimina la necesidad de escribir scripts o configurar canalizaciones. Para obtener más

información, consulte [Personalización de cuentas con la personalización del generador de cuentas \(AFC\)](#).

Inscripción automática

Si opta por la función de registro automático de cuentas en la configuración de su zona de landing zone, también puede crear contenido Cuentas de AWS externo a AWS Control Tower y moverlos a una OU que esté registrada en AWS Control Tower, sin derivar en herencia. Para obtener más información, consulte [Movimiento e inscripción de cuentas con inscripción automática](#).

Métodos basados en consola:

- A través de la consola Account Factory que forma parte AWS Service Catalog, para cuentas básicas o personalizadas. Para obtener información e instrucciones, consulte [Aprovisionamiento y administración de cuentas con el generador de cuentas](#).
- Mediante la inscripción automática, moviendo una cuenta a una OU desde la consola. Consulte [Movimiento e inscripción de cuentas con inscripción automática](#)
- Si la zona de aterrizaje no se encuentra en estado de desviación, a través de la característica Inscribir la cuenta de AWS Control Tower. Consulte [Inscripción de una cuenta existente desde la consola de AWS Control Tower](#).
- En la consola de AWS Control Tower, puede utilizar el generador de cuentas para crear, actualizar o inscribir hasta cinco cuentas al mismo tiempo.

Métodos automatizados:

- Código Lambda: desde la cuenta de administración de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower, utilizando el código Lambda y los roles de IAM apropiados. Consulte [Automated Account Provisioning with IAM Roles](#).
- Terraform: de la AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT), que se basa en Account Factory y en un GitOps modelo que permite la automatización del aprovisionamiento y la actualización de las cuentas. Consulte [Aprovisionamiento de cuentas con el generador de cuentas para Terraform \(AFT\) de AWS Control Tower](#).
- Mediante la inscripción automática, mediante el traslado de una cuenta existente a una OU mediante APIs Consulte [Movimiento e inscripción de cuentas con inscripción automática](#)

- Personalización del generador de cuentas en la consola de AWS Control Tower: tras los pasos de configuración, el aprovisionamiento futuro de cuentas personalizadas no requiere ninguna configuración adicional ni mantenimiento de canalizaciones. Las cuentas se aprovisionan mediante un AWS Service Catalog producto denominado blueprint. Un plano puede usar CloudFormation plantillas o plantillas de Terraform.

 Note

CloudFormation los planos pueden desplegar recursos en varias regiones. Los esquemas de Terraform solo pueden implementar recursos en una sola región. De forma predeterminada, es la región de origen.

Aprovisionamiento de cuentas en la consola de AWS Control Tower

En el siguiente procedimiento se describe cómo crear y aprovisionar cuentas como usuario en IAM Identity Center a través de la consola de AWS Control Tower. Este procedimiento también se conoce como aprovisionamiento de cuentas manual. Si lo desea, puede aprovisionar cuentas de AWS Control Tower mediante programación, con la AWS CLI, con Service Catalog APIs o con AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT), o bien inscribir automáticamente una cuenta existente en una OU registrada. Puede aprovisionar cuentas personalizadas en la consola si ha configurado previamente los esquemas personalizados. Para obtener más información sobre la personalización, consulte [Personalización de cuentas con la personalización del generador de cuentas \(AFC\)](#).

Cómo aprovisionar cuentas individualmente como usuario en la consola de AWS Control Tower

1. Inicie sesión en la consola de la Torre de Control de AWS AWS y navegue hasta ella.
2. En el menú de navegación de la izquierda, seleccione Organizaciones para ver la página Organización.
3. En la parte superior derecha, elija Crear recursos.
4. Elija Crear cuenta en el menú desplegable.
5. Rellene la información de la página y tenga en cuenta lo siguiente:

- El Correo electrónico de la cuenta debe ser una dirección de correo electrónico que aún no esté asociada a una Cuenta de AWS.
 - El nombre para mostrar es el nombre que se mostrará para esta cuenta.
6. Rellene los campos para definir la Configuración de acceso, con una dirección de correo electrónico y un nombre de usuario del IAM Identity Center.
 7. Seleccione una UO registrada de la lista desplegable para indicar la UO donde desea aprovisionar la cuenta.
 8. Si lo desea, utilice un esquema predefinido para aprovisionar su cuenta con recursos personalizados. Podrá realizar esta tarea más adelante.
 9. Revise las selecciones de la cuenta y, a continuación, seleccione Crear cuenta en la esquina inferior derecha.
 10. Su cuenta se está aprovisionando. Esto puede tardar varios minutos en completarse. Puede actualizar la página para que la información de estado aparezca actualizada.

 Note

Se pueden aprovisionar hasta cinco cuentas a la vez.

Visualización de las cuentas

La página de la organización muestra todas las cuentas OUs y cuentas de su organización, independientemente de la unidad organizativa o del estado de inscripción en AWS Control Tower. Puede ver e inscribir cuentas de miembro en AWS Control Tower, de forma individual o por grupos de OU, si cada una de las cuentas cumple los requisitos previos para la inscripción.

Cómo ver una cuenta específica

- Navegue a la página Organización.
- Puede elegir Cuentas solo en el menú desplegable de la parte superior derecha.
- A continuación, seleccione el nombre de la cuenta de la tabla.
- Como alternativa, puede seleccionar el nombre de la UO principal de la tabla y ver una lista de todas las cuentas de dicha UO en su página Detalles.

En la página Organización y en la página Detalles de la cuenta, puede ver el estado de la cuenta, que es uno de los siguientes:

- **No inscrito:** la cuenta es miembro de la OU principal, pero AWS Control Tower no la administra completamente. Si la OU principal está registrada, la cuenta se rige por los controles preventivos configurados para la OU principal registrada, pero los controles de detección de la OU no se aplican a esta cuenta. Si la OU principal no está registrada, no se aplica ningún control a esta cuenta.
- **Inscripción:** AWS Control Tower pasa a ser la entidad de gobierno de la cuenta. Estamos alineando la cuenta con la configuración de control de la OU principal. Este proceso puede requerir varios minutos por recurso de cuenta.
- **Inscrito:** la cuenta se rige por los controles configurados para la OU principal. Está administrada en su totalidad por AWS Control Tower.
- **Error de inscripción:** la cuenta no se ha podido inscribir en AWS Control Tower. Para obtener más información, consulte [Causas comunes de error de la inscripción](#).
- **Actualización disponible:** la cuenta tiene una actualización disponible. Las cuentas en este estado siguen estando inscritas, pero deben actualizarse para reflejar los cambios recientes realizados en el entorno. Para actualizar una única cuenta, vaya a la página de detalles de la cuenta y seleccione Actualizar cuenta.

Si tiene varias cuentas en este estado bajo una misma OU, puede optar por Volver a registrar la OU y actualizar dichas cuentas juntas.

Acerca de la inscripción de cuentas existentes

Puede extender el gobierno de la Torre de Control de AWS a una persona, ya existente Cuenta de AWS al inscribirla en una unidad organizativa (OU) que ya esté gobernada por la Torre de Control de AWS. Existen cuentas aptas que no estén registradas y OUs que formen parte de la misma AWS Organizations organización que la unidad organizativa de AWS Control Tower.

Existen varios métodos para inscribir cuentas en AWS Control Tower. La información de esta página se aplica a todos los métodos de inscripción.

 Note

No puedes inscribir una AWS cuenta existente para que sirva como cuenta de auditoría o archivo de registros, excepto durante la configuración inicial de landing zone.

Qué ocurre durante la inscripción de cuentas

Durante el proceso de inscripción, AWS Control Tower realiza estas acciones:

- Establece la cuenta, que incluye la implementación de estos conjuntos de pilas:
 - `AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDTRAIL`
 - `AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDWATCH`
 - `AWSControlTowerBP-BASELINE-CONFIG`
 - `AWSControlTowerBP-BASELINE-ROLES`
 - `AWSControlTowerBP-BASELINE-SERVICE-ROLES`
 - `AWSControlTowerBP-BASELINE-SERVICE-LINKED-ROLES`
 - `AWSControlTowerBP-VPC-ACCOUNT-FACTORY-V1`

Es buena idea revisar las plantillas de estos conjuntos de pilas y asegurarse de que no entren en conflicto con las políticas existentes.

- Identifica la cuenta mediante AWS IAM Identity Center o AWS Organizations.
- Coloca la cuenta en la unidad organizativa que ha especificado. Asegúrese de aplicar todo lo SCPs que se aplica en la unidad organizativa actual, de modo que su postura de seguridad siga siendo coherente.
- Aplica los controles obligatorios a la cuenta mediante los SCPs que se aplican a la OU seleccionada en su conjunto.
- La habilita AWS Config y configura para registrar todos los recursos de la cuenta.
- Añade a la cuenta AWS Config las reglas que aplican los controles de detective de la Torre de Control Tower de AWS.

 Cuentas y registros a nivel de organización CloudTrail

Para las versiones 3.1 y posteriores de la zona de aterrizaje, si ha seleccionado la integración de AWS CloudTrail opcional en la configuración de la zona de aterrizaje:

- Todas las cuentas de los miembros de una OU se rigen por el AWS CloudTrail registro de la OU, estén inscritas o no.
- Cuando se inscribe una cuenta en AWS Control Tower, esta se rige por el registro de seguimiento AWS CloudTrail de la nueva organización. Si ya tiene una implementación de una versión de CloudTrail seguimiento, es posible que vea cargos duplicados, a menos que elimine la versión de seguimiento existente de la cuenta antes de inscribirla en AWS Control Tower.
- Si traslada una cuenta a una OU registrada (por ejemplo, a través de la AWS Organizations consola), tal vez APIs desee eliminar cualquier registro restante a nivel de cuenta de la cuenta. Si ya tienes una CloudTrail ruta desplegada, incurrirás en cargos duplicados. CloudTrail

Si actualizas tu landing zone y decides excluirte de las rutas a nivel de organización, o si tu landing zone es anterior a la versión 3.0, las CloudTrail rutas a nivel de organización no se aplican a tus cuentas.

Inscriba las cuentas existentes en VPCs

AWS Control Tower gestiona de VPCs forma diferente cuando aprovisiona una cuenta nueva en Account Factory que cuando inscribe una cuenta existente.

- Cuando se crea una cuenta nueva, AWS Control Tower elimina automáticamente la VPC predeterminada de AWS y crea una VPC nueva para esa cuenta.
- Cuando se inscribe una cuenta existente, AWS Control Tower no crea una VPC nueva para esa cuenta.
- Al inscribir una cuenta existente, AWS Control Tower no elimina ninguna VPC existente ni ninguna VPC predeterminada AWS asociada a la cuenta.

Tip

Puede cambiar el comportamiento predeterminado de las cuentas nuevas configurando el generador de cuentas para que no configure una VPC de forma predeterminada para las

cuentas de la organización en AWS Control Tower. Para obtener más información, consulte [Creación de una cuenta en AWS Control Tower sin una VPC](#).

Inscriba cuentas con recursos AWS Config

La cuenta que se va a inscribir no debe tener AWS Config recursos existentes. Consulte [Inscribir cuentas que tengan AWS Config recursos existentes](#).

Estos son algunos ejemplos de comandos AWS Config CLI que puede usar para determinar el estado de los AWS Config recursos de su cuenta actual, como la grabadora de configuración y el canal de entrega.

Comandos de visualización:

- `aws configservice describe-delivery-channels`
- `aws configservice describe-delivery-channel-status`
- `aws configservice describe-configuration-recorders`

La respuesta normal es algo así como "name": "default"

Comandos de eliminación:

- `aws configservice stop-configuration-recorder --configuration-recorder-name NAME-FROM-DESCRIBE-OUTPUT`
- `aws configservice delete-delivery-channel --delivery-channel-name NAME-FROM-DESCRIBE-OUTPUT`
- `aws configservice delete-configuration-recorder --configuration-recorder-name NAME-FROM-DESCRIBE-OUTPUT`

Requisitos previos para la inscripción

En esta sección, se describe cómo inscribir una AWS cuenta existente en AWS Control Tower si no ha seleccionado la función opcional de inscripción automática en la página de configuración de la zona de aterrizaje o si utiliza una versión de landing zone anterior a la 3.1.

Estos requisitos previos son necesarios para poder inscribir a una empresa existente Cuenta de AWS en AWS Control Tower:

 Note

El requisito previo para añadir el rol `AWSControlTowerExecution` no es obligatorio si ha activado la función de inscripción automática de AWS Control Tower en la página Configuración de la zona de aterrizaje o si inscribe la cuenta como parte de un proceso de Registrar UO. Sin embargo, en todos los casos, es posible que la cuenta que se va a inscribir no tenga AWS Config recursos existentes. Consulte [Inscribir cuentas que tengan AWS Config recursos existentes](#)

1. Para inscribir una cuenta existente Cuenta de AWS, la `AWSControlTowerExecution` función debe estar presente en la cuenta que vaya a inscribir. Puede consultar la sección [Inscripción de una cuenta](#) para obtener información más detallada e instrucciones.
2. Además del rol `AWSControlTowerExecution`, la Cuenta de AWS existente que desee inscribir debe contar con los siguientes permisos y relaciones de confianza. De lo contrario, la inscripción fallará.

Permiso de rol: `AdministratorAccess` (política AWS administrada)

Relación de confianza entre roles:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

3. Recomendamos que la cuenta no tenga un grabador de AWS Config configuración ni un canal de entrega. Es posible eliminarlos o modificarlos a través de la AWS CLI antes de inscribir una cuenta. De lo contrario, consulte [Inscribir cuentas que tengan AWS Config recursos existentes](#) para obtener instrucciones sobre cómo puede modificar sus recursos existentes.

4. La cuenta que desea inscribir debe existir en la misma organización de AWS Organizations que la cuenta de administración de AWS Control Tower. La cuenta existente solo se puede inscribir en la misma organización que la cuenta de administración de AWS Control Tower, en una OU que ya esté registrada en AWS Control Tower.

Para comprobar otros requisitos previos para la inscripción, consulte [Getting Started with AWS Control Tower](#).

 Note

Cuando inscribe una cuenta en AWS Control Tower, esta se rige por el registro de seguimiento de AWS CloudTrail de la organización de AWS Control Tower. Si ya tiene una implementación de una versión de CloudTrail seguimiento, es posible que vea cargos duplicados, a menos que elimine la versión de seguimiento existente de la cuenta antes de inscribirla en AWS Control Tower.

Acerca del acceso de confianza con el rol **AWSControlTowerExecution**

Antes de poder inscribir una Cuenta de AWS cuenta existente en la Torre de Control de AWS, debe dar permiso a la Torre de Control de AWS para administrar o gobernar la cuenta. En concreto, AWS Control Tower requiere permiso para establecer un acceso de confianza entre AWS CloudFormation y AWS Organizations en su nombre, de modo que CloudFormation pueda implementar su pila automáticamente en las cuentas de la organización seleccionada. Con este acceso de confianza, el rol **AWSControlTowerExecution** lleva a cabo las actividades necesarias para administrar cada cuenta. Por eso debes añadir este rol a cada cuenta antes de inscribirla.

Cuando el acceso confiable está activado, CloudFormation puede crear, actualizar o eliminar pilas en varias cuentas y Regiones de AWS con una sola operación. AWS Control Tower se basa en esta capacidad de confianza para poder aplicar roles y permisos a las cuentas existentes antes de trasladarlas a una unidad organizativa registrada y, por lo tanto, someterlas a gobernanza.

Para obtener más información sobre el acceso confiable y AWS CloudFormation StackSets, consulte [AWS CloudFormation StackSets y AWS Organizations](#).

Movimiento e inscripción de cuentas con inscripción automática

La característica de inscripción automática de cuentas está disponible para zonas de aterrizaje de la versión 3.1 y posteriores.

Si habilita esta función de forma opcional, puede utilizar la consola AWS Organizations APIs y para mover las cuentas a AWS Control Tower, sin provocar una pérdida de [herencia](#). La cuenta recibe automáticamente recursos de línea de base y configuraciones de control de la unidad organizativa (UO) de destino en AWS Control Tower. Esta capacidad opcional también le permite transferir cuentas de un sitio a otro OUs de la Torre de Control de AWS, sin provocar una desviación de herencia, si las dos OUs tienen la misma configuración básica y los mismos controles habilitados.

Para activar la inscripción automática: puede seleccionar la inscripción automática de las cuentas en la página de configuración de la zona de aterrizaje de la consola de la Torre de Control de AWS, o llamando a la Torre de Control de AWS `CreateLandingZone` o `UpdateLandingZone` APIs con el valor del `RemediationType` parámetro establecido en `Inheritance Drift`.

Para aplicar la inscripción automática: tras seleccionar esta opción en la página de configuración, puede mover una cuenta a través de la AWS Organizations consola, la AWS Organizations `MoveAccount` API o la consola de la Torre de Control de AWS.

Para anular la inscripción de una cuenta con inscripción automática: si mueve una cuenta fuera de una UO que esté registrada, AWS Control Tower elimina automáticamente todos los recursos y controles básicos implementados.

Note

Si el origen y el destino de OUs la Torre de Control de AWS tienen configuraciones diferentes, es posible que la cuenta muestre una [Cuenta de miembro movida](#) desviación.

Requisitos previos: configuración de la inscripción automática

- Debe utilizar la versión 3.1 o posterior de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower.
- Opte por la función de inscripción automática de AWS Control Tower a través de la página de configuración de la zona de aterrizaje de la consola o a través de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower APIs, estableciendo el valor del `RemediationTypes` parámetro en `Inheritance Drift`. Una vez que se haya registrado, AWS Control Tower reacciona ante `move account` los AWS Organizations acontecimientos y soluciona inmediatamente el problema de herencia de las cuentas trasladadas, en su nombre.

Permisos necesarios

Para utilizar la API y la AWS Organizations CreateAccount API, se necesitan permisos y MoveAccount roles específicos. Para obtener más información sobre el uso AWS Organizations con AWS Control Tower, consulte [AWS Control Tower y AWS Organizations](#).

Ejemplos de uso de la API

Para obtener más información y ejemplos al respecto APIs, consulte [CreateAccounty MoveAccount](#) en la referencia de la AWS Organizations API.

Consideraciones

- Escala de tiempo de inscripción: una cuenta que se mueve a una UO registrada en AWS Control Tower se inscribe con un modelo de consistencia final. Este proceso suele tardar unos minutos o hasta varias horas, según la cantidad de cuentas que se muevan.
- Proceso de anulación de la inscripción: puede utilizar el mismo proceso para anular la inscripción de sus cuentas de AWS Control Tower moviéndolas a una UO fuera de AWS Control Tower. Este proceso elimina todos los roles y los recursos implementados por AWS Control Tower y todos los controles habilitados en AWS Control Tower.

Inscripción de una cuenta existente desde la consola de AWS Control Tower

Existen dos formas habituales de inscribir a una persona Cuenta de AWS en AWS Control Tower.

1. Tras seleccionar la función de inscripción automática en la página de configuración, puede crear una unidad Cuenta de AWS externa a AWS Control Tower y moverla directamente a una unidad organizativa registrada. Para obtener más información, consulte [Movimiento e inscripción automáticos de cuentas](#). Esta característica solo está disponible en las versiones 3.1 y posteriores de la zona de aterrizaje.
2. Puede inscribir manualmente una cuenta existente desde la consola de AWS Control Tower.

En las siguientes secciones se describe la segunda opción, que no requiere configuración previa del entorno de AWS Control Tower. Cuenta de AWS Deben cumplir los [requisitos previos](#) requeridos.

Visualización de cuentas elegibles en la consola:

1. Vaya a la página Organización en AWS Control Tower.
2. Busque el nombre de la cuenta que desee inscribir. Para encontrarla, seleccione Solo cuentas en el menú desplegable de la parte superior derecha y, a continuación, localice el nombre de la cuenta en la tabla filtrada.

Siga los pasos para inscribir una cuenta individual, tal y como se muestra en la sección [Pasos para inscribir una cuenta manualmente](#).

Consideraciones sobre la inscripción desde la consola

- La función de inscripción de cuentas, disponible en la consola de la Torre de Control de AWS, está destinada a inscribir a las cuentas existentes Cuentas de AWS para que estén gobernadas por la Torre de Control de AWS. Para obtener más información, consulte [Inscripción de una Cuenta de AWS existente](#).
- La función Inscribir cuenta está disponible cuando la zona de aterrizaje no se encuentra en estado de [desviación](#). Si su zona de inicio se encuentra en un estado de desviación, es posible que no pueda utilizar correctamente la función Enroll account (Inscribir cuenta) . Deberá aprovisionar nuevas cuentas a través de Account Factory u otro método hasta que se haya resuelto la desviación de la zona de aterrizaje.
- Al inscribir cuentas desde la consola de AWS Control Tower, deberá iniciar sesión en una cuenta con un usuario que tenga la política AWSServiceCatalogEndUserFullAccess habilitada, junto con permisos de acceso de Administrador para utilizar la consola de AWS Control Tower, y no podrá iniciar sesión como usuario raíz.
- Las cuentas que inscriba pueden actualizarse mediante Account Factory de AWS Control Tower, al igual que actualizaría cualquier otra cuenta. Los procedimientos de actualización se indican en la sección [Actualización y movimiento de cuentas con AWS Control Tower](#).

Note

Al inscribir una existente Cuenta de AWS, asegúrese de verificar la dirección de correo electrónico existente. De lo contrario, es posible que se cree una cuenta nueva.

Pasos para inscribir una cuenta manualmente

Una vez que el permiso de AdministratorAccess (política) esté en vigor en tu Cuenta de AWS cuenta actual, sigue estos pasos para inscribir la cuenta:

Cómo inscribir una cuenta individual en AWS Control Tower desde la consola

- Vaya a la página Organización de AWS Control Tower.
- En la página Organización, las cuentas que reúnen los requisitos para ser inscritas le permiten seleccionar Inscribir en el menú desplegable Acciones situado en la parte superior de la sección. En estas cuentas también aparece el botón Inscribir la cuenta cuando las visualiza desde la página Detalles de la cuenta.
- Al seleccionar Inscribir la cuenta, verá la página Inscribir la cuenta, en la que se le solicitará que añada el rol `AWSControlTowerExecution` a la cuenta. Para obtener instrucciones, consulte [Añada manualmente el rol de IAM requerido a uno existente Cuenta de AWS e inscribalo](#).
- A continuación, seleccione una OU registrada de la lista desplegable. Si la cuenta ya está en una OU registrada, esta lista mostrará la OU.
- Seleccione Enroll account (Inscribir cuenta).
- Verá un recordatorio modal para añadir el rol `AWSControlTowerExecution` y confirmar la acción.
- Seleccione Inscribir.
- AWS Control Tower comienza el proceso de inscripción y se le dirige de nuevo a la página Detalles de la cuenta.

Causas comunes de error de la inscripción

- Para inscribir una cuenta existente, el rol `AWSControlTowerExecution` debe estar presente en la cuenta que está inscribiendo.
- La entidad principal de IAM carece de los permisos necesarios para aprovisionar una cuenta.
- AWS Security Token Service (AWS STS) está deshabilitado Cuenta de AWS en su región de origen o en cualquier región compatible con la Torre de Control de AWS.
- Es posible que haya iniciado sesión en una cuenta que deba añadirse a la cartera del generador de cuentas en AWS Service Catalog. La cuenta debe añadirse antes de tener acceso al generador de cuentas para poder crear o inscribir una cuenta en AWS Control Tower. Si el usuario o rol correspondiente no se añade a la cartera del generador de cuentas, recibirá un error al intentar

añadir una cuenta. Para obtener instrucciones sobre cómo conceder acceso a las AWS Service Catalog carteras, consulte [Concesión de acceso a los usuarios](#).

- Es posible que haya iniciado sesión como usuario raíz.
- Es posible que la cuenta que estás intentando inscribir tenga una AWS Config configuración residual. En concreto, la cuenta puede tener un grabador de configuración o un canal de entrega. Debes eliminarlos o modificarlos AWS CLI antes de poder inscribir una cuenta. Para obtener más información, consulte [Inscribir cuentas que cuenten con AWS Config recursos existentes](#) y [Interactúa AWS Control Tower con AWS CloudShell](#).
- Si la cuenta pertenece a otra OU con una cuenta de administración, incluida otra OU de AWS Control Tower, debe cancelar la cuenta en la OU actual antes de que pueda unirse a otra OU. Los recursos existentes deben eliminarse de la OU original. De lo contrario, la inscripción fallará.
- El aprovisionamiento y la inscripción de la cuenta fallan si las unidades organizativas de destino SCPs no le permiten crear todos los recursos necesarios para esa cuenta. Por ejemplo, una SCP en la OU de destino puede bloquear la creación de recursos sin determinadas etiquetas. En este caso, el aprovisionamiento o la inscripción de cuentas falla porque AWS Control Tower no admite el etiquetado de los recursos. Para obtener ayuda, póngase en contacto con su representante de cuentas o con Soporte.

Para obtener más información acerca de cómo funciona AWS Control Tower con los roles al crear cuentas nuevas o inscribir las existentes, consulte [Roles and accounts](#).

Tip

Si no puede confirmar que una unidad existente Cuenta de AWS cumple con los requisitos previos de inscripción, puede configurar una unidad organizativa de inscripción e inscribir la cuenta en esa unidad organizativa. Una vez que la inscripción se haya realizado correctamente, puede trasladar la cuenta a la OU que desee. Si la inscripción no se realiza correctamente, no habrá ninguna otra cuenta ni OUs se verá afectada por el incumplimiento.

Si tiene dudas sobre si las cuentas actuales y sus configuraciones son compatibles con AWS Control Tower, puede seguir las prácticas recomendadas en la siguiente sección.

Recomendado: puede configurar un enfoque de dos pasos para la inscripción de cuentas

- En primer lugar, utilice un paquete de AWS Config conformidad para evaluar cómo algunos controles de la Torre de Control de AWS pueden afectar a sus cuentas. Para determinar cómo

la inscripción en la Torre de Control de AWS puede afectar a sus cuentas, consulte [Ampliar la gobernanza de la Torre de Control de AWS mediante paquetes de AWS Config conformidad](#).

- A continuación, es posible que desee inscribir la cuenta. Si los resultados de conformidad son satisfactorios, la ruta de migración es más fácil porque puede inscribir la cuenta sin consecuencias inesperadas.
- Una vez realizada la evaluación, si decide configurar una zona de aterrizaje de la AWS Control Tower, puede que tenga que eliminar el canal de AWS Config entrega y el registrador de configuración que se crearon para la evaluación. Entonces podrá configurar AWS Control Tower correctamente.

Note

El paquete de conformidad también funciona en situaciones en las que las cuentas están OUs registradas por la Torre de Control de AWS, pero las cargas de trabajo se ejecutan en AWS regiones que no son compatibles con la Torre de Control de AWS. Puede utilizar el paquete de conformidad para administrar recursos en cuentas que existen en regiones donde AWS Control Tower no se ha implementado.

Si la cuenta no cumple los requisitos previos

Recuerde que, como requisito previo, las cuentas que puedan inscribirse en la gobernanza de AWS Control Tower deben formar parte de la misma organización general. Para cumplir con este requisito previo para la inscripción de cuentas, puede seguir estos pasos preparatorios para trasladar una cuenta a la misma organización que AWS Control Tower.

Pasos preparatorios para incorporar una cuenta a la misma organización que AWS Control Tower

1. Elimine la cuenta de la organización existente. Si utiliza este enfoque, debe proporcionar un método de pago diferente.
2. Invite a la cuenta a unirse a la organización de AWS Control Tower. Para obtener más información, consulte [Invitar a una AWS cuenta a unirse a su organización](#) en la Guía del AWS Organizations usuario.
3. Acepte la invitación. La cuenta aparece en la raíz de la organización. Este paso mueve la cuenta a la misma organización que AWS Control Tower y establece SCPs y consolida la facturación.

 Tip

Puede enviar la invitación a la nueva organización antes de que la cuenta deje de pertenecer a la antigua. La invitación quedará pendiente cuando la cuenta deje de pertenecer oficialmente a la organización existente.

Pasos para cumplir los requisitos previos restantes:

1. Cree el rol `AWSControlTowerExecution` necesario.
2. Elimine la VPC predeterminada (esta parte es opcional. AWS Control Tower no cambia la VPC predeterminada existente).
3. Elimine o modifique cualquier grabador AWS Config de configuración o canal de entrega existente a través de AWS CLI o. AWS CloudShell Para obtener más información, consulte [Inscriba cuentas con recursos AWS Config](#) y [Inscribir cuentas que cuenten con AWS Config recursos existentes](#).

Una vez completados estos pasos preparatorios, puede inscribir la cuenta en AWS Control Tower. Para obtener más información, consulte [Pasos para inscribir una cuenta manualmente](#). Con este paso, la cuenta pasa a estar totalmente bajo el control de AWS Control Tower.

Pasos opcionales para desaproveionar una cuenta y poder inscribirla y conservar su pila

1. Para conservar la CloudFormation pila aplicada, elimine la instancia de pila de los conjuntos de pilas y elija Conservar pilas para la instancia.
2. Finalice el producto aprovisionado para la AWS Service Catalog cuenta en Account Factory. (este paso solo elimina el producto aprovisionado de AWS Control Tower. No elimina la cuenta.)
3. Configure la cuenta con los detalles de facturación necesarios, tal y como se requiere para cualquier cuenta que no pertenezca a una organización. A continuación, elimine la cuenta de la organización. (Si lo haces, la cuenta no se descontará del total de tu AWS Organizations cuota).
4. Limpie la cuenta si quedan recursos y, después, ciérrela siguiendo los pasos de cierre de cuenta en [Anulación de la inscripción de una cuenta](#).
5. Si tiene una OU suspendida con controles definidos, puede trasladar la cuenta allí en lugar de realizar el paso 1.

Añada manualmente el rol de IAM requerido a una existente Cuenta de AWS e inscribalo

Si ya ha configurado la zona de aterrizaje de AWS Control Tower, puede empezar a inscribir las cuentas de la organización en una OU que esté registrada en AWS Control Tower. Si no ha configurado la zona de aterrizaje, siga los pasos descritos en la Guía del usuario de AWS Control Tower en [Getting Started, Step 2](#). Cuando la zona de aterrizaje esté lista, complete los siguientes pasos para que AWS Control Tower controle las cuentas existentes de forma manual.

Asegúrese de revisar los [Requisitos previos para la inscripción](#) indicados anteriormente en este capítulo.

Antes de inscribir una cuenta en AWS Control Tower, debe conceder permiso a AWS Control Tower para administrar dicha cuenta. Para ello, añadirá un rol que tenga acceso completo a la cuenta, tal y como se indica en los pasos siguientes. Estos pasos deben realizarse para cada cuenta que inscriba.

Para cada cuenta:

Paso 1: inicie sesión con acceso de administrador en la cuenta de administración de la organización que contiene actualmente la cuenta que desea inscribir.

Por ejemplo, si creó esta cuenta desde AWS Organizations y utiliza un rol de IAM multicuenta para iniciar sesión, puede seguir estos pasos:

1. Inicie sesión en la cuenta de administración de la organización.
2. Vaya a AWS Organizations.
3. En Cuentas, selecciona la cuenta que desea inscribir y copie su ID de cuenta.
4. Abre el menú desplegable de la cuenta en la barra de navegación superior y seleccione Cambiar rol.
5. En el formulario Cambiar rol, rellene los siguientes campos:
 - En Cuenta, introduzca el ID de la cuenta que ha copiado.
 - En Rol, introduzca el nombre del rol de IAM que habilita el acceso entre cuentas a esta cuenta. El nombre de este rol se definió cuando se creó la cuenta. Si no especificó un nombre de rol al crear la cuenta, introduzca el nombre de rol predeterminado `OrganizationAccountAccessRole`.
6. Elija Switch Role.

7. Ahora deberías iniciar sesión en la cuenta Consola de administración de AWS como hijo.
8. Cuando haya terminado, permanezca en la cuenta secundaria para la siguiente parte del procedimiento.
9. Anote el ID de la cuenta de administración, ya que tendrá que introducirlo en el paso siguiente.

Paso 2: conceda permiso a AWS Control Tower para administrar la cuenta.

1. Vaya a IAM.
2. Vaya a Roles.
3. Elija Crear rol.
4. Cuando se le pida que seleccione el servicio al que corresponde el rol, seleccione Política de confianza personalizada.
5. Copie el ejemplo de código que se muestra aquí y péguelo en el documento de política. Sustituya la cadena *Management Account ID* por el ID de cuenta de administración real de la cuenta de administración. A continuación se muestra la política a pegar:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {}
    }
  ]
}
```

6. Cuando se te pida que adjunes políticas, selecciona AdministratorAccess.
7. Elija Siguiente:Etiquetas.
8. Es posible que aparezca una pantalla opcional titulada Añadir etiquetas. Omita esta pantalla por ahora seleccionando Next:Review
9. En la pantalla Revisar, en el campo Nombre del rol, introduzca `AWSControlTowerExecution`.

10. Introduzca una breve descripción en el cuadro Descripción, por ejemplo Permite el acceso completo a la cuenta para la inscripción.
11. Elija Crear rol.

Paso 3: inscriba la cuenta trasladándola a una OU registrada y verifique la inscripción.

Una vez que haya configurado los permisos necesarios mediante la creación del rol, siga estos pasos para inscribir la cuenta y verificar la inscripción.

1. Vuelva a iniciar sesión como administrador y vaya a AWS Control Tower.
2. Inscriba la cuenta.
 - En la página Organización de AWS Control Tower, seleccione la cuenta y, a continuación, elija Inscribirse en el menú desplegable Acciones situado en la parte superior derecha.
 - Siga los pasos para inscribir una cuenta individual, tal y como se muestra en la página [Pasos para inscribir una cuenta manualmente](#).
3. Verifique la inscripción.
 - En AWS Control Tower, seleccione Organización en el panel de navegación izquierdo.
 - Busque la cuenta que ha inscrito recientemente. Su estado inicial mostrará el estado de Inscripción.
 - Cuando el estado cambia a Inscrito, el traslado se ha realizado correctamente.

Para continuar con este proceso, inicie sesión en cada cuenta de la organización que desee inscribir en AWS Control Tower. Repita los pasos de requisitos previos y los pasos de inscripción para cada cuenta.

Ejemplo de adición del rol **AWSControlTowerExecution**

La siguiente plantilla de YAML puede ayudarle a crear el rol necesario en una cuenta para poder inscribirla mediante programación.

```
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure the AWSControlTowerExecution role to enable use of your
  account as a target account in AWS CloudFormation StackSets.
Parameters:
  AdministratorAccountId:
    Type: String
```

```
Description: AWS Account Id of the administrator account (the account in which
  StackSets will be created).
MaxLength: 12
MinLength: 12
Resources:
  ExecutionRole:
    Type: AWS::IAM::Role
    Properties:
      RoleName: AWSControlTowerExecution
      AssumeRolePolicyDocument:
        Version: 2012-10-17
        Statement:
          - Effect: Allow
            Principal:
              AWS:
                - !Ref AdministratorAccountId
            Action:
              - sts:AssumeRole
      Path: /
      ManagedPolicyArns:
        - !Sub arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/AdministratorAccess
```

Inscribir cuentas que cuenten con AWS Config recursos existentes

En este tema se proporciona un step-by-step enfoque sobre cómo inscribir cuentas que cuenten con AWS Config los recursos existentes. Para ver ejemplos de cómo comprobar los recursos existentes, consulte [Inscriba cuentas con recursos AWS Config](#).

Ejemplos de AWS Config recursos

Estos son algunos tipos de AWS Config recursos que podría tener ya tu cuenta. Es posible que sea tenga que modificar estos recursos para poder inscribir la cuenta en AWS Control Tower.

- AWS Config grabadora
- AWS Config canal de entrega
- AWS Config autorización de agregación

Limitaciones

- No se admite la inscripción de cuentas con un recurso de AWS Config existente en las cuentas de administración o de integración de servicios configuradas en landing zone.

- La cuenta solo se puede inscribir mediante el flujo de trabajo de registro o reinscripción de la `AWSControlTowerBaseline` OU, que permite: La cuenta no se puede inscribir activando o restableciendo la `ConfigBaseline`
- La cuenta con un recurso de AWS Config existente no es compatible con [Movimiento e inscripción de cuentas con inscripción automática](#).
- Si los recursos se modifican y se produce una desviación en la cuenta, AWS Control Tower no actualiza los recursos.
- AWS Config los recursos de las regiones que no están gobernadas por la Torre de Control de AWS no se modifican.

Supuestos

- Ha implementado una zona de aterrizaje de AWS Control Tower.
- La cuenta aún no está inscrita en AWS Control Tower.
- Su cuenta tiene al menos un AWS Config recurso preexistente en al menos una de las regiones gobernadas por AWS Control Tower.
- La cuenta no se encuentra en desviación de la gobernanza.

Note

Si intenta inscribir una cuenta que tiene recursos de configuración existentes sin haber añadido la cuenta a la lista de permitidos, se producirá un error en la inscripción. Si posteriormente intenta añadir la misma cuenta a la lista de permitidos, AWS Control Tower no podrá validar que la cuenta se ha aprovisionado correctamente. Debe desaproveccionar la cuenta desde AWS Control Tower antes de poder solicitar la lista de permitidos e inscribirla. Si únicamente traslada la cuenta a una OU de AWS Control Tower diferente, se produce una desviación de la gobernanza, lo que también impide que la cuenta se añada a la lista de permitidos.

Para ver un blog que describe un enfoque automatizado para inscribir cuentas con AWS Config recursos existentes, consulte [Automatizar la inscripción de cuentas con AWS Config recursos existentes en AWS Control Tower](#).

Este proceso consta de 5 pasos principales.

1. Añada las cuentas a la lista de cuentas permitidas de AWS Control Tower.
2. Cree un rol de IAM nuevo en la cuenta.
3. Modifique los AWS Config recursos preexistentes.
4. Crea AWS Config recursos en AWS regiones donde no existan.
5. Inscriba la cuenta en AWS Control Tower.

Antes de continuar, tenga en cuenta las siguientes expectativas con respecto a este proceso.

- AWS Control Tower no crea ningún AWS Config recurso en esta cuenta.
- Tras la inscripción, los controles de la Torre de Control de AWS protegen automáticamente los AWS Config recursos que ha creado, incluida la nueva función de IAM.
- Si se realiza algún cambio en AWS Config los recursos después de la inscripción, dichos recursos deben actualizarse para que se ajusten a la configuración de AWS Control Tower antes de volver a inscribir la cuenta.

Paso 1: Póngase en contacto con el servicio de asistencia para añadir cuentas a la lista de cuentas permitidas

Incluya esta frase en el asunto del ticket:

Inscriba cuentas que cuenten con AWS Config recursos existentes en AWS Control Tower

Incluya los siguientes detalles en el cuerpo del ticket:

- Número de cuenta de administración
- Números de cuenta de las cuentas de los miembros que tienen AWS Config recursos existentes. Podrá crear un caso de soporte para todas las cuentas que desee inscribir.
- La región de origen seleccionada para la configuración de AWS Control Tower

Note

El plazo necesario para añadir la cuenta a la lista de permitidos es de 2 días laborables.

Paso 2: creación de un nuevo rol de IAM en la cuenta de miembro

1. Abre la CloudFormation consola de la cuenta de miembro.
2. Cree una pila nueva con la siguiente plantilla

```
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config

Resources:
  CustomerCreatedConfigRecorderRole:
    Type: AWS::IAM::Role
    Properties:
      RoleName: aws-controltower-ConfigRecorderRole-customer-created
      AssumeRolePolicyDocument:
        Version: 2012-10-17
        Statement:
          - Effect: Allow
            Principal:
              Service:
                - config.amazonaws.com
            Action:
              - sts:AssumeRole
      Path: /
      ManagedPolicyArns:
        - arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWS_ConfigRole
        - arn:aws:iam::aws:policy/ReadOnlyAccess
```

3. Proporcione el nombre de la pila como CustomerCreatedConfigRecorderRoleForControlTower
4. Cree la pila.

Note

Todos SCPs los que cree deben excluir un `aws-controltower-ConfigRecorderRole*` rol. No modifique los permisos que restringen la capacidad de AWS Config las reglas para realizar evaluaciones.

Sigue estas pautas para no recibir un aviso `AccessDeniedException` cuando tengas SCPs ese bloqueo por llamar `aws-controltower-ConfigRecorderRole*` a Config.

Paso 3: Identifique las AWS regiones con recursos preexistentes

Para cada región gobernada (gobernada por la Torre de Control de AWS) de la cuenta, identifique y anote las regiones que tienen al menos uno de los tipos de ejemplos de AWS Config recursos existentes que se muestran anteriormente.

Paso 4: Identifique las AWS regiones sin AWS Config recursos

Para cada región gobernada (gobernada por la Torre de Control de AWS) de la cuenta, identifique y anote las regiones en las que no hay AWS Config recursos del tipo de ejemplo mostrado anteriormente.

Paso 5: Modifique los recursos existentes en cada AWS región

Para este paso, se necesita la siguiente información sobre la configuración de AWS Control Tower.

- **AUDIT_ACCOUNT**- el ID de la cuenta de integración del servicio AWS Config (anteriormente conocida como cuenta de auditoría)
- **CONFIG_BUCKET**- el bucket de AWS S3 al que AWS Config entrega las instantáneas de configuración y los archivos del historial de configuración. Localice y confirme que el bucket de AWS S3 existe antes de continuar con los siguientes pasos.
 - Para la versión 3.3 o anterior de landing zone, se denomina el bucket de AWS S3 `aws-controltower-logs-LOGGING_ACCOUNT-HOME_REGION` y se encuentra en la cuenta Logging.
 - Para la versión 4.0 o superior de la zona de aterrizaje, se denomina `aws-controltower-config-logs-AUDIT_ACCOUNT-<REGION_STRING>-<SUFFIX_STRING>` el bucket de AWS S3 y se encuentra en la cuenta de integración del servicio AWS Config (anteriormente conocida como cuenta de auditoría).
- **IAM_ROLE_ARN**- el ARN del rol de IAM creado en el paso 2
- **ORGANIZATION_ID**: el ID de la cuenta de administración de la organización
- **MEMBER_ACCOUNT_NUMBER**: la cuenta de miembro que se está modificando
- **HOME_REGION**: la región de origen para la configuración de AWS Control Tower.

Modifique cada uno de los recursos existentes siguiendo las instrucciones de las secciones 5a a 5c que aparecen a continuación.

Paso 5a. AWS Config recursos de grabadora

Solo puede existir una AWS Config grabadora por AWS región. Si existe uno, modifique la configuración tal y como se muestra. Sustituya el elemento GLOBAL_RESOURCE_RECORDING por verdadero en la región de origen. Sustituya el elemento por falso en otras regiones en las que exista una AWS Config grabadora.

- Name: NO CAMBIAR
- RoleARN: IAM_ROLE_ARN
 - RecordingGroup:
 - AllSupported: verdadero
 - IncludeGlobalResourceTypes: GLOBAL_RESOURCE_RECORDING
 - ResourceTypes: Vacío

Esta modificación se puede realizar a través de la AWS CLI mediante el siguiente comando. Sustituya la cadena RECORDER_NAME por el nombre de la AWS Config grabadora existente.

```
aws configservice put-configuration-recorder --configuration-recorder
  name=RECORDER_NAME,roleARN=arn:aws:iam::MEMBER_ACCOUNT_NUMBER:role/
aws-controltower-ConfigRecorderRole-customer-created --recording-group
  allSupported=true,includeGlobalResourceTypes=GLOBAL_RESOURCE_RECORDING --
region CURRENT_REGION
```

Paso 5b. Modifique los recursos del canal de AWS Config entrega

Solo puede existir un canal de AWS Config entrega por región. Si existe otro, modifique la configuración tal y como se muestra.

- Name: NO CAMBIAR
- ConfigSnapshotDeliveryProperties: TwentyFour_Horas
- S3BucketName: CONFIG_BUCKET
- S3KeyPrefix: ORGANIZATION_ID
- SnsTopicARN: El ARN del tema de SNS de la cuenta de auditoría, con el siguiente formato:

```
arn:aws:sns:CURRENT_REGION:AUDIT_ACCOUNT:aws-controltower-  
AllConfigNotifications
```

Esta modificación se puede realizar a través de la AWS CLI mediante el siguiente comando. Sustituya la cadena *DELIVERY_CHANNEL_NAME* por el nombre de la AWS Config grabadora existente.

```
aws configservice put-delivery-channel --delivery-channel  
name=DELIVERY_CHANNEL_NAME,s3BucketName=CONFIG_BUCKET,s3KeyPrefix="ORGANIZATION_ID",configSnap  
controltower-AllConfigNotifications --region CURRENT_REGION
```

Paso 5c. Modifique los recursos AWS Config de autorización de agregación

Note

Este paso no es obligatorio para la versión 4.0 o superior de landing zone.

Pueden existir varias autorizaciones de agregación por región. AWS Control Tower requiere una autorización de agregación que especifique la cuenta de auditoría como cuenta autorizada y que tenga la región de origen de AWS Control Tower como región autorizada. Si no existe, cree una nueva con la siguiente configuración:

- **AuthorizedAccountId:** El identificador de la cuenta de auditoría
- **AuthorizedAwsRegion:** La región de origen de la configuración de la Torre de Control de AWS

Esta modificación se puede realizar a través de la AWS CLI mediante el siguiente comando:

```
aws configservice put-aggregation-authorization --authorized-account-  
id AUDIT_ACCOUNT_ID --authorized-aws-region HOME_REGION --region  
CURRENT_REGION
```

Paso 6: creación de recursos donde no existen, en regiones gobernadas por AWS Control Tower

Revise la CloudFormation plantilla para que en su región de origen el `IncludeGlobalResourceTypes` parámetro tenga el valor `GLOBAL_RESOURCE_RECORDING`, como se muestra en el siguiente ejemplo. Actualice también los campos obligatorios de la plantilla, tal y como se especifica en esta sección.

Sustituya el elemento `GLOBAL_RESOURCE_RECORDING` por verdadero en la región de origen. Sustituya el elemento por falso en otras regiones en las que no exista una AWS Config grabadora.

1. Navegue hasta la CloudFormation consola de la cuenta de administración.
2. Crea una nueva StackSet con el nombre `CustomerCreatedConfigResourcesForControlTower`.
3. Copie y actualice la siguiente plantilla:

Note

El `CustomerCreatedAggregationAuthorization` recurso de la plantilla no es necesario para la versión 4.0 o superior de landing zone.

```
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config
Resources:
  CustomerCreatedConfigRecorder:
    Type: AWS::Config::ConfigurationRecorder
    Properties:
      Name: aws-controltower-BaselineConfigRecorder-customer-created
      RoleARN: !Sub arn:aws:iam::${AWS::AccountId}:role/aws-controltower-
ConfigRecorderRole-customer-created
      RecordingGroup:
        AllSupported: true
        IncludeGlobalResourceTypes: GLOBAL_RESOURCE_RECORDING
        ResourceTypes: []
  CustomerCreatedConfigDeliveryChannel:
    Type: AWS::Config::DeliveryChannel
    Properties:
      Name: aws-controltower-BaselineConfigDeliveryChannel-customer-created
      ConfigSnapshotDeliveryProperties:
        DeliveryFrequency: TwentyFour_Hours
```

```
S3BucketName: CONFIG_BUCKET
S3KeyPrefix: ORGANIZATION_ID
SnsTopicARN: !Sub arn:aws:sns:${AWS::Region}:AUDIT_ACCOUNT:aws-controltower-
AllConfigNotifications
CustomerCreatedAggregationAuthorization:
  Type: "AWS::Config::AggregationAuthorization"
  Properties:
    AuthorizedAccountId: AUDIT_ACCOUNT
    AuthorizedAwsRegion: HOME_REGION
```

Actualice la plantilla con los campos obligatorios:

- a. En el BucketName campo S3, sustituya la **CONFIG_BUCKET**
 - b. En el KeyPrefix campo S3, sustituya el **ORGANIZATION_ID**
 - c. En el campo SnsTopicARN, sustituya el **AUDIT_ACCOUNT**
 - d. En el AuthorizedAccountId campo, sustituya el **AUDIT_ACCOUNT**
 - e. En el AuthorizedAwsRegion campo, sustituya el **HOME_REGION**
4. Durante el despliegue en la CloudFormation consola, añada el número de cuenta del miembro.
 5. Agregue las AWS regiones que se identificaron en el paso 4.
 6. Implemente el conjunto de pilas.

Paso 7: registro de la OU en AWS Control Tower

Registre la OU en el panel de AWS Control Tower.

Note

El flujo de trabajo Inscribir la cuenta no se realizará correctamente para esta tarea. Debe seleccionar Registrar OU o Volver a registrar la OU.

Aprovisionamiento y administración de cuentas con el generador de cuentas

Note

El aprovisionamiento, la actualización y la personalización de una sola cuenta deben dirigirse a una unidad organizativa (OU) que AWSControl TowerBaseline esté habilitada. Si una OU no tiene AWSControl TowerBaseline habilitada la OU, puede activar la inscripción automática de la cuenta o utilizar `ResetEnabledBaseline` y `ResetEnabledControl APIs EnabledControls` activar `EnabledBaselines` y cerrar esa OU para inscribir cuentas. Para obtener más información sobre AWSControlTowerBaseline, consulte: [Tipos de referencia que se aplican a nivel de unidad organizativa](#).

En este capítulo se incluye información general y procedimientos para el aprovisionamiento de cuentas de nuevos miembros en una zona de aterrizaje de AWS Control Tower con el generador de cuentas.

Permisos para configurar y aprovisionar cuentas

AWS Control Tower Account Factory permite a los administradores y usuarios de la nube AWS IAM Identity Center aprovisionar cuentas en su landing zone. De forma predeterminada, los usuarios de IAM Identity Center que aprovisionan cuentas deben estar en el grupo `AWSAccountFactory` o en el grupo de administración.

Note

Tenga cuidado cuando trabaje desde la cuenta de administración, como lo haría al usar una cuenta con permisos en toda la organización.

La cuenta de administración de AWS Control Tower tiene una relación de confianza con el rol `AWSControlTowerExecution`, que permite la configuración de la cuenta desde la cuenta de administración, incluida la configuración automática de la cuenta. Para obtener más información sobre el rol `AWSControlTowerExecution`, consulte [Roles y cuentas](#).

 Note

Para inscribir una Cuenta de AWS cuenta existente en AWS Control Tower, esa cuenta debe tener el `AWSControlTowerExecution` rol habilitado. Para obtener más información acerca de cómo inscribir una cuenta existente, consulte [Acerca de la inscripción de cuentas existentes](#).

Para obtener más información sobre los permisos, consulte [Permisos necesarios para el aprovisionamiento de cuentas](#).

Consideraciones sobre la administración de cuentas en el generador de cuentas

Puede actualizar, anular la inscripción y cerrar las cuentas que cree y aprovisiona a través del generador de cuentas. Puede reciclar las cuentas actualizando los parámetros de usuario de las cuentas que desee reutilizar. También puede cambiar la unidad organizativa (OU) de una cuenta.

 Note

Al actualizar un producto aprovisionado que está asociado a una cuenta que vende Account Factory, si especifica una nueva dirección de correo electrónico de usuario AWS IAM Identity Center, AWS Control Tower crea un nuevo usuario en el IAM Identity Center. No se elimina la cuenta creada anteriormente. Para obtener información sobre cómo eliminar la dirección de correo electrónico del usuario anterior de IAM Identity Center, consulte [Disabling a User](#).

Actualización y movimiento de cuentas con AWS Control Tower

La forma más sencilla de actualizar una cuenta inscrita es a través de la consola de AWS Control Tower. Las actualizaciones de cuentas individuales son útiles para resolver desviaciones, como [Cuenta de miembro movida](#). Las actualizaciones de cuentas también son obligatorias como parte de una actualización completa de la zona de aterrizaje.

Actualización de la cuenta en la consola

Actualización de una cuenta en la consola de AWS Control Tower

1. Cuando haya iniciado sesión en AWS Control Tower, vaya a la página Organización.

2. En la lista de cuentas OUs y, seleccione el nombre de la cuenta que desee actualizar. Las cuentas que están disponibles para su actualización muestran el estado de Actualización disponible.
3. A continuación, verá la página Detalles de la cuenta de la cuenta seleccionada.
4. En la parte superior derecha, seleccione Actualizar cuenta.

Si migra una cuenta de una unidad organizativa (OU) a otra, recuerde que los controles aplicados por la nueva OU pueden ser diferentes a los de la OU anterior. Asegúrese de que los controles de la nueva OU cumplen los requisitos de la política para la cuenta.

Las cuentas de AWS Control Tower se modifican de forma diferente en función de si ha optado por la inscripción automática de cuentas o no. Para obtener más información sobre inscripción automática, consulte [Si lo desea, configure la inscripción automática de cuentas](#).

Controle el comportamiento cuando las cuentas se mueven de una cuenta a otra OUs, con la inscripción automática habilitada

Cuando mueve una cuenta a una nueva UO, AWS Control Tower aplica a la cuenta las líneas de base y los controles habilitados de la UO. Se eliminan los controles y las líneas de base de la UO anterior. Si mueve una cuenta fuera de una UO que está registrada, AWS Control Tower elimina todas las líneas de base y los controles implementados.

Controle el comportamiento cuando se transfieren cuentas OUs, sin inscripción automática

Al mover una cuenta de otra a otra OUs, los controles de la unidad organizativa de destino se aplican a la cuenta. Sin embargo, los controles que se aplicaban a la cuenta de la OU anterior no se eliminan. El comportamiento exacto de los controles es específico de la implementación de los controles que están activos en la OU anterior y en la OU de destino.

- Para los controles implementados con AWS Config reglas: los controles de la OU anterior no se eliminan. Estos controles se deben eliminar manualmente.
- Para los controles implementados con SCPs: Los controles basados en SCP de la OU anterior son eliminado. Los controles basados en SCP de la OU de destino surten efecto en esta cuenta.
- Para controles implementados con enlaces de CloudFormation : este comportamiento depende del estado de los controles de la nueva OU.
 - Si la OU de destino no tiene ningún control basado en enlaces activo: los controles antiguos permanecen activos en la cuenta que se ha migrado, a menos que los elimine manualmente.

- Si la OU de destino tiene controles de enlace activos: los controles anteriores se eliminan y los controles de la OU de destino se aplican a la cuenta.

Cambio de la dirección de correo electrónico de una cuenta inscrita

Para cambiar la dirección de correo electrónico de una cuenta de miembro inscrita en AWS Control Tower, siga el procedimiento de esta sección.

Note

El siguiente procedimiento no le permite cambiar la dirección de correo electrónico de una cuenta de administración, una cuenta del archivo de registro o una cuenta de auditoría. Para obtener más información al respecto, consulta [¿Cómo cambio la dirección de correo electrónico asociada a mi AWS cuenta?](#) o ponte en contacto con AWS Support.

Cambio de la dirección de correo electrónico de una cuenta creada por AWS Control Tower

1. Recupere la contraseña de usuario raíz de la cuenta. Puedes seguir los pasos del artículo [¿Cómo recupero una AWS contraseña perdida u olvidada?](#)
2. Inicie sesión en la cuenta con la contraseña de usuario raíz.
3. Cambia la dirección de correo electrónico como lo harías con cualquier otra Cuenta de AWS y espera a que el cambio se refleje en AWS Organizations. Es posible que experimente un retraso mientras se actualiza el cambio de dirección de correo electrónico.
4. Actualice el producto aprovisionado en Service Catalog con la dirección de correo electrónico que anteriormente pertenecía a la cuenta. El proceso de actualización del producto aprovisionado incluye asociar la nueva dirección de correo electrónico al producto aprovisionado. De esta forma, el cambio de dirección de correo electrónico se aplicará en AWS Control Tower. Utilice la nueva dirección de correo electrónico para actualizar los productos aprovisionados posteriormente.

Para cambiar la contraseña o la dirección de correo electrónico de una cuenta de miembro que haya creado con AWS Organizations, consulte [Accessing a member account as the root user](#) en la Guía del usuario de AWS Organizations .

Como alternativa, puedes actualizar la dirección de correo electrónico de una cuenta de Account Factory u otra cuenta de miembro desde la AWS Organizations consola sin iniciar sesión como

usuario root. Para obtener más información, consulte [Updating the root user email address for a member account with AWS Organizations](#) en la Guía del usuario de AWS Organizations .

Cambio de nombre de una cuenta inscrita

Siga el procedimiento de esta sección para cambiar el nombre de una cuenta de AWS Control Tower inscrita.

Note

Para cambiar el nombre de una cuenta de AWS administrador, debes tener permisos de administrador y haber iniciado sesión como usuario raíz de la cuenta.

Para cambiar el nombre de una cuenta creada por AWS Control Tower, mediante una AWS Organizations consola o APIs

- Siga las [instrucciones disponibles](#) en la Guía de referencia de administración de cuentas de AWS .

Métodos alternativo para cambiar el nombre de una cuenta creada por AWS Control Tower

1. Recupere la contraseña raíz de la cuenta. Puede seguir los pasos descritos en este artículo, [¿Cómo recupero una AWS contraseña perdida u olvidada?](#)
2. Inicie sesión en la cuenta con la contraseña raíz.
3. En la AWS Billing consola, dirígete a la página de configuración de la cuenta.
4. Cambie el nombre en Configuración de la cuenta como lo haría con cualquier otra Cuenta de AWS.
5. AWS Control Tower se actualiza automáticamente para reflejar el cambio de nombre. Esta actualización no se reflejará en el producto aprovisionado en AWS Service Catalog.

Configuración del generador de cuentas con los ajustes de Amazon Virtual Private Cloud

El generador de cuentas permite crear referencias preaprobadas y opciones de configuración de cuentas de su organización. Puede configurar y aprovisionar nuevas cuentas a través de AWS Service Catalog.

En la página Account Factory, puedes ver una lista de unidades organizativas (OUs) y su estado en la lista de permitidos. De forma predeterminada, todas OUs están en la lista de permitidos, lo que significa que las cuentas se pueden aprovisionar en ellas. Puedes inhabilitar algunas de ellas OUs para el aprovisionamiento de cuentas a través de. AWS Service Catalog

Puede ver las opciones de configuración de Amazon VPC disponibles para los usuarios finales cuando aprovisionan nuevas cuentas.

Configuración de los ajustes de Amazon VPC en el generador de cuentas

1. Como administrador de la nube central, inicie sesión en la consola de AWS Control Tower con permisos de administrador en la cuenta de administración.
 2. En el lado izquierdo del panel, seleccione Generador de cuentas para ir a la página de configuración de red del generador de cuentas. Aquí puede ver la configuración de red predeterminada. Para editar, seleccione Editar y vea la versión editable de las opciones de configuración de la red del generador de cuentas.
 3. Puede modificar cada campo de la configuración predeterminada según sea necesario. Elija las opciones de configuración de VPC que desea establecer para todas las cuentas nuevas del generador de cuentas que sus usuarios finales puedan crear e introduzca su configuración en los campos.
- Elija inhabilitada o habilitada para crear una subred pública en Amazon VPC. De forma predeterminada, la subred accesible a través de Internet está inhabilitada.

Note

Si establece la configuración de VPC de Account Factory para que las subredes públicas estén habilitadas al aprovisionar una cuenta nueva, Account Factory configura Amazon VPC para crear una [gateway NAT](#). Amazon VPC le facturará por su uso. Para obtener más información, consulte [Precios de VPC](#).

- Elija en la lista el número máximo de subredes privadas en Amazon VPC. De forma predeterminada, se selecciona 1. El número máximo de subredes privadas permitidas es de 2 por zona de disponibilidad.
- Introduce el rango de direcciones IP para crear tu cuenta VPCs. El valor debe tener la forma de bloque de enrutamiento entre dominios sin clase (CIDR) (por ejemplo, 172.31.0.0/16 es el predeterminado). Este bloque de CIDR proporciona el rango general de direcciones IP de subred

para la VPC que el generador de cuentas crea para su cuenta. Dentro de su VPC, las subredes se asignan automáticamente desde el rango que especifique y tienen el mismo tamaño. De forma predeterminada, las subredes de la VPC no se solapan. Sin embargo, los intervalos de direcciones IP de subred VPCs de todas las cuentas aprovisionadas podrían superponerse.

- Elija una región o todas las regiones para crear una VPC cuando se aprovisiona una cuenta. De forma predeterminada, se seleccionan todas las regiones disponibles.
- En la lista, seleccione el número de zonas de disponibilidad para las que configurar subredes en cada VPC. El número predeterminado y recomendado es 3.
- Seleccione Save.

Puede establecer estas opciones de configuración para crear nuevas cuentas que no incluyan una VPC. Consulte la [explicación](#).

Anulación de la inscripción de una cuenta

Si creó una cuenta en Account Factory o inscribió una Cuenta de AWS y ya no desea que AWS Control Tower administre la cuenta en una zona de aterrizaje, puede anular la inscripción de la cuenta desde la consola de AWS Control Tower.

Al anular la inscripción de una cuenta de AWS Control Tower, se eliminan todos los recursos aprovisionados por AWS Control Tower, incluidos los controles y esquemas. La cuenta se migra de cualquier OU de AWS Control Tower al área raíz. La cuenta ya no forma parte de una unidad organizativa registrada y ya no está sujeta a AWS Control Tower SCPs. Puede cerrar la cuenta a través de AWS Organizations.

Cómo anular la inscripción de una cuenta inscrita desde la consola de AWS Control Tower

1. Abra la consola de AWS Control Tower en el navegador web en <https://console.aws.amazon.com/controltower>
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Organización.
3. En la página Organización, expanda la UO que contiene la cuenta seleccionando el botón + situado junto a la UO.
4. Seleccione la cuenta y, a continuación, elija Anular la administración.

 Note

Espere a que el estado de la cuenta muestre No inscrita.

Si ya no necesita la cuenta, ciérrela. Para obtener más información sobre el cierre de cuentas de AWS , consulte [Closing an account](#) en la Guía del usuario de AWS Billing .

 Cancelación de la inscripción de una cuenta cuando la inscripción automática está activa

Si la función de inscripción automática está activa en la página Configuración, también puede anular la inscripción de una cuenta moviéndola a una UO que no esté registrada en AWS Control Tower. Se eliminan todos los recursos de AWS Control Tower. Tenga en cuenta que no puede anular la inscripción de la cuenta accidentalmente de esta manera. Sin embargo, puede volver a inscribir la cuenta devolviéndola a la UO.

Al anular la inscripción de una cuenta personalizada, AWS Control Tower elimina los recursos que la zona de aterrizaje haya implementado, así como cualquier otro recurso que AWS Control Tower haya creado en la cuenta. AWS Control Tower también elimina el `AWSControlTowerExecutionrol`, incluso si se agregó manualmente. La eliminación de este rol se ajusta al principio de privilegio mínimo, ya que un rol de ejecución de servicios no debe permanecer en una cuenta no administrada.

Después de cancelar la inscripción de la cuenta, puede cerrarla de la siguiente manera. AWS Organizations

 Note

Una cuenta no inscrita no se cierra ni se elimina. Si la cuenta no se ha inscrito, el usuario de IAM Identity Center seleccionado al crear la cuenta en el generador de cuentas sigue teniendo acceso administrativo a la cuenta. Si no desea que este usuario tenga acceso administrativo, debe cambiar esta configuración en IAM Identity Center actualizando la cuenta en el generador de cuentas y cambiando la dirección de correo electrónico del usuario de IAM Identity Center de la cuenta. Para obtener más información, consulte [Actualización y movimiento de cuentas con AWS Control Tower](#).

Tutorial en vídeo

En este vídeo (3:25) se describe cómo eliminar una cuenta de AWS Control Tower, cómo obtener acceso raíz a la cuenta y, por último, cómo cerrar la Cuenta de AWS. También puede cerrar una cuenta con [una API de AWS Organizations](#). Para una mejor visualización, seleccione el icono situado en la esquina inferior derecha del vídeo para agrandarlo a pantalla completa. Hay subtítulos disponibles.

[Tutorial en vídeo sobre el cierre de una cuenta en AWS Control Tower.](#)

Puede ver una lista de AWS [YouTube vídeos](#) en los que se explican las tareas habituales en AWS Control Tower.

Cierre de una cuenta creada en el generador de cuentas

Las cuentas creadas en Account Factory son Cuentas de AWS. Para obtener más información acerca de cómo cerrar Cuentas de AWS, consulte [Closing an account](#) en la [AWS Account Management Reference Guide](#).

Note

Cerrar una cuenta no Cuenta de AWS es lo mismo que anular la inscripción de una cuenta de AWS Control Tower; se trata de acciones independientes. Debe anular la inscripción de la cuenta antes de cerrarla.

Cierre una cuenta de miembro de la Torre de Control de AWS mediante AWS Organizations

Puede cerrar sus cuentas de miembro de AWS Control Tower desde la cuenta de administración de su organización sin necesidad de iniciar sesión en cada cuenta de miembro de forma individual con credenciales raíz, mediante AWS Organizations. Sin embargo, no puede cerrar su cuenta de administración de esta manera.

Cuando llama a la AWS Organizations [CloseAccountAPI](#) o cierra una cuenta en la AWS Organizations consola, la cuenta del miembro permanece aislada durante 90 días, como lo Cuenta de AWS haría cualquier otro día. La cuenta muestra un estado Suspendido en AWS Control Tower y AWS Organizations. Si se intenta trabajar con la cuenta durante esos 90 días, AWS Control Tower mostrará un mensaje de error.

 Note

Si una OU tiene cuentas suspendidas, EnabledControl las operaciones fallarán debido a los controles regionales del objetivo.

Antes de que venzan los 90 días, puede restaurar la cuenta de miembro, como puede hacer con cualquier otra Cuenta de AWS. Después de ese período de 90 días, los registros de la cuenta se eliminan.

Como práctica recomendada, anule la inscripción de la cuenta de miembro antes de cerrarla. Si cierra la cuenta de un miembro sin antes dejar de administrarla, AWS Control Tower mostrará el estado de la cuenta como Suspendido, pero también como Inscrito. Como resultado, si intenta volver a registrar la OU de la cuenta durante ese período de 90 días, AWS Control Tower mostrará un mensaje de error. Básicamente, la cuenta suspendida bloquea las acciones de nuevo registro con un error de comprobación previa. Si elimina la cuenta de la OU, puede volver a registrarla, pero AWS podría producirse un error relacionado con la falta de un método de pago para la cuenta. Para evitar esta restricción, cree otra OU y migre la cuenta a esa OU antes de intentar volver a registrarla. Se recomienda denominar a esta OU como OU suspendida.

 Note

Si no anula el registro de la cuenta antes de cerrarla, debe eliminar el producto aprovisionado de la cuenta una AWS Service Catalog vez transcurridos esos 90 días.

[Para obtener más información, consulta la AWS Organizations documentación sobre la CloseAccount API.](#)

Consideraciones sobre los recursos del generador de cuentas

Cuando se aprovisiona una cuenta con Account Factory, se crean los siguientes AWS recursos dentro de la cuenta.

AWS servicio	Tipo de recurso	Nombre del recurso
AWS CloudFormation	Pilas	StackSet-AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDTRAIL-*
		StackSet-AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDWATCH-*
		StackSet-AWSControlTowerBP-BASELINE-CONFIG-*
		StackSet-AWSControlTowerBP-BASELINE-ROLES-*
		StackSet-AWSControlTowerBP-BASELINE-SERVICE-ROLES-*
AWS CloudTrail	Trail	aws-controltower-BaselineCloudTrail
Amazon CloudWatch	CloudWatch Reglas del evento	aws-controltower-ConfigComplianceChangeEventRule
Amazon CloudWatch	CloudWatch Registros	aws-controltower/CloudTrail Logs
		/aws/lambda/aws-controltower-NotificationForwarder
AWS Identity and Access Management	Roles	aws-controltower-AdministratorExecutionRole
		aws-controltower-CloudWatch LogsRole

AWS servicio	Tipo de recurso	Nombre del recurso
		aws-controltower-ConfigRecorderRole
		aws-controltower-ForwardSnsNotificationRole
		aws-controltower-ReadOnlyExecutionRole
		AWSControlTowerExecution
AWS Identity and Access Management	Políticas	AWSControlTowerServiceRolePolicy
Amazon Simple Notification Service	Temas	aws-controltower-SecurityNotifications
AWS Lambda	Aplicaciones	StackSet-AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDWATCH-*
AWS Lambda	Funciones	aws-controltower-NotificationForwarder
Amazon EventBridge	Regla	AWSControlTowerManagedRule
Amazon EventBridge	Regla	aws-controltower-ConfigComplianceChangeEventRule

Personalización de cuentas con la personalización del generador de cuentas (AFC)

Note

El aprovisionamiento, la actualización y la personalización de una sola cuenta deben dirigirse a una unidad organizativa (OU) que AWSControl TowerBaseline esté habilitada. Si una OU no tiene AWSControl TowerBaseline habilitada la OU, puede activar la inscripción automática de la cuenta o utilizar ResetEnabledBaseline y ResetEnabledControl APIs EnabledControls activar EnabledBaselines y cerrar esa OU para inscribir cuentas. Para obtener más información sobre AWSControlTowerBaseline, consulte: [Tipos de referencia que se aplican a nivel de unidad organizativa](#).

AWS Control Tower le permite personalizar los nuevos y los existentes Cuentas de AWS al aprovisionar sus recursos desde la consola de AWS Control Tower. Tras configurar la personalización de Account Factory, AWS Control Tower automatiza este proceso para aprovisionamiento futuro, por lo que no tendrá que mantener ninguna canalización. Las cuentas personalizadas están disponibles para su uso justo después de aprovisionar los recursos.

Aprovisionamiento de cuentas nuevas con esquemas

Sus cuentas personalizadas se aprovisionan en AWS Control Tower Account Factory, mediante CloudFormation plantillas o con Terraform. Definirá una plantilla que servirá como esquema de cuenta personalizada. El esquema describe los recursos y configuraciones específicos que se necesitan cuando se aprovisiona una cuenta. También están disponibles planos predefinidos, creados y gestionados por AWS socios. Para obtener más información sobre los esquemas que administran los socios, consulte [AWS Service Catalog Getting Started Library](#).

Aplicación de esquemas a las cuentas existentes

También puede aplicar esquemas personalizados a las cuentas existentes siguiendo los pasos Actualizar cuenta en la consola de AWS Control Tower. Para obtener más información, consulte [Actualización de la cuenta en la consola](#).

Definición: tu cuenta central

Los planos de su cuenta se almacenan en una cuenta que Cuenta de AWS, para nuestros fines, se denomina cuenta central. Los esquemas se almacenan en forma de producto de Service Catalog.

A este producto lo denominamos esquema para distinguirlo de cualquier otro producto de Service Catalog. Para obtener más información sobre cómo crear productos de Service Catalog, consulte [Creating products](#) en la Guía del administrador de AWS Service Catalog .

Note

AWS Control Tower contiene controles proactivos que supervisan los recursos de CloudFormation en AWS Control Tower. Si lo desea, puede activar estos controles en la zona de aterrizaje. Al aplicar controles proactivos, estos comprueban que los recursos que se van a implementar en las cuentas cumplen las políticas y los procedimientos de su organización. Para obtener más información sobre los controles proactivos, consulte [Proactive controls](#).

Para obtener más información sobre cómo trabajar con AFC, consulte [Automate account customization using Account Factory Customization en AWS Control Tower](#).

Requisitos previos

Antes de empezar a crear cuentas personalizadas con el generador de cuentas de AWS Control Tower, debe tener implementado un entorno de zona de aterrizaje de AWS Control Tower, así como una unidad organizativa (OU) registrada en AWS Control Tower, donde se colocarán las cuentas recién creadas.

Preparación para la personalización

- **Designe una cuenta central:** puede crear una cuenta nueva para que sirva como cuenta central o puede usar una existente Cuenta de AWS. Le recomendamos encarecidamente que no utilice la cuenta de administración de AWS Control Tower como cuenta central de esquema.
- **Agregue el rol necesario:** si planea inscribirse Cuentas de AWS en AWS Control Tower y personalizarlos, primero debe agregar el `AWSControlTowerExecution` rol a esas cuentas, como lo haría con cualquier otra cuenta que esté inscribiendo en AWS Control Tower.
- **Configurar esquemas de socios (opcional):** si tiene previsto utilizar esquemas de socios con requisitos de suscripción a marketplace, debe configurarlos desde la cuenta de administración de AWS Control Tower antes de implementar los esquemas de socios como esquemas de personalización.

Temas

- [Configuración para la personalización](#)
- [Creación de una cuenta personalizada a partir de un esquema](#)
- [Personalización de cuentas con AFC a medida que las inscribe](#)
- [Adición de un esquema a una cuenta de AWS Control Tower](#)
- [Actualización de un esquema](#)
- [Eliminación de un esquema de una cuenta](#)
- [Esquemas de socios](#)
- [Consideraciones para las personalizaciones del generador de cuentas \(AFC\)](#)
- [En caso de que se produzca un error de esquema](#)
- [Personalizar su documento de política para los planes de AFC en función de CloudFormation](#)
- [Permisos adicionales necesarios para crear un producto de Service Catalog basado en Terraform](#)
- [Transición al tipo de producto AWS Service Catalog externo](#)

Configuración para la personalización

En las secciones siguientes se indican los pasos para configurar el generador de cuentas para el proceso de personalización. Le recomendamos que configure un [administrador delegado](#) para la cuenta central antes de comenzar con estos pasos.

Resumen

- Paso 1. Creación del rol necesario. Cree un rol de IAM que conceda permiso para que AWS Control Tower tenga acceso a la cuenta (central), donde se almacenan los productos de Service Catalog, también denominados esquemas.
- Paso 2. Cree el AWS Service Catalog producto. Cree el producto de AWS Service Catalog (también denominado “producto de esquema”) que necesitará para crear la cuenta personalizada.
- Paso 3. Revisión del esquema personalizado. Inspecciona el AWS Service Catalog producto (plano) que has creado.
- Paso 4. Llamada al esquema para crear una cuenta personalizada. Introduzca la información del producto de esquema y la información del rol en los campos adecuados del generador de cuentas, en la consola de AWS Control Tower, mientras crea la cuenta.

Paso 1. Creación del rol necesario

Antes de empezar a personalizar las cuentas, debe configurar un rol que contenga una relación de confianza entre AWS Control Tower y la cuenta central. Cuando se asume, el rol otorga acceso a AWS Control Tower para administrar los recursos en la cuenta central. El rol debe tener un nombre `AWSControlTowerBlueprintAccess`.

AWS Control Tower asume esta función para crear un recurso de cartera en su nombre y, a continuación AWS Service Catalog, añadir su plan como producto de Service Catalog a esta cartera y, a continuación, compartir esta cartera y su plan con su cuenta de miembro durante el aprovisionamiento de la cuenta.

Deberá crear el rol `AWSControlTowerBlueprintAccess`, como se explica en las siguientes secciones. Puede configurar el rol en una cuenta inscrita o no inscrita.

 Vaya a la consola de IAM para configurar el rol necesario.

Para configurar el `AWSControlTowerBlueprintAccess` rol en una cuenta de AWS Control Tower inscrita

1. Federe o inicie sesión como entidad principal en la cuenta de administración de AWS Control Tower.
2. Desde la entidad principal federada de la cuenta de administración, asuma o cambie los roles al rol `AWSControlTowerExecution` de la cuenta inscrita de AWS Control Tower que seleccione para que sirva como cuenta central de esquema.
3. Desde el rol `AWSControlTowerExecution` de la cuenta inscrita de AWS Control Tower, cree el rol `AWSControlTowerBlueprintAccess` con los permisos y las relaciones de confianza adecuados.

Important

Para cumplir con la guía de prácticas AWS recomendadas, es importante que cierre sesión en el `AWSControlTowerExecution` puesto inmediatamente después de `AWSControlTowerBlueprintAccess` crearlo.

Para evitar cambios involuntarios en los recursos, el rol `AWSControlTowerExecution` es para uso exclusivo de AWS Control Tower.

Si la cuenta central de esquema no está inscrita en AWS Control Tower, el rol `AWSControlTowerExecution` no existirá en la cuenta y no será necesario asumirlo antes de continuar con la configuración del rol `AWSControlTowerBlueprintAccess`.

Para configurar el `AWSControl TowerBlueprintAccess` rol en una cuenta de miembro no inscrita

1. Federe o inicie sesión como entidad principal en la cuenta que desee designar como cuenta central mediante el método que prefiera.
2. Cuando haya iniciado sesión como entidad principal en la cuenta, cree el rol `AWSControlTowerBlueprintAccess` con los permisos y las relaciones de confianza adecuados.

El `AWSControlTowerBlueprintAccess` rol debe configurarse de manera que otorgue confianza a dos directores:

- La entidad principal (usuario) que ejecuta AWS Control Tower en la cuenta de administración de AWS Control Tower.
- El rol denominado `AWSControlTowerAdmin` de la cuenta de administración de AWS Control Tower.

A continuación, se muestra un ejemplo de política de confianza, similar a la que tendrá que incluir para su rol. Esta política constituye una práctica recomendada para otorgar el acceso a los privilegios mínimos. Cuando cree su propia política, sustituya el término *`YourManagementAccountId`* por el ID real de la cuenta de administración de AWS Control Tower y sustituya el término *`YourControlTowerUserRole`* por el identificador del rol de IAM de la cuenta de administración.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
```

```
    "Principal": {
      "AWS": [
        "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AWSControlTowerAdmin",
        "arn:aws:iam::111122223333:role/YourControlTowerUserRole"
      ]
    },
    "Action": "sts:AssumeRole"
  }
]
```

Política de permisos necesaria

AWS Control Tower requiere que la política administrada denominada `AWSServiceCatalogAdminFullAccess` esté asociada al rol `AWSControlTowerBlueprintAccess`. Esta política proporciona los permisos que AWS Service Catalog busca cuándo permite a AWS Control Tower administrar su cartera y los recursos de sus AWS Service Catalog productos. Puede asociar esta política al crear el rol en la consola de IAM.

Pueden ser necesarios permisos adicionales

- Si almacena los esquemas en Amazon S3, AWS Control Tower también requiere la política de permisos `AmazonS3ReadOnlyAccess` para el rol `AWSControlTowerBlueprintAccess`.
- El tipo de producto AWS Service Catalog Terraform requiere que añada algunos permisos adicionales a la política de IAM personalizada de AFC si no utiliza la política de administración predeterminada. Requiere estos permisos además de los necesarios para crear los recursos que defina en la plantilla de Terraform.

Paso 2. Crea el producto AWS Service Catalog

Para crear un AWS Service Catalog producto, siga los pasos que se indican en la [sección Creación de productos](#) de la Guía AWS Service Catalog del administrador. Cuando crees el AWS Service Catalog producto, añadirás el esquema de tu cuenta como plantilla.

⚠ Important

Como resultado de la actualización de las licencias HashiCorp de Terraform, se AWS Service Catalog cambió el soporte para los productos de código abierto de Terraform y se aprovisionaron los productos a un nuevo tipo de producto, denominado Externo. Para obtener más información sobre cómo afecta este cambio a AFC, incluida la forma de actualizar los esquemas de cuentas actuales al tipo de producto externo, consulte [Transition to External product type](#).

Resumen de los pasos para la creación de un esquema

- Cree o descargue una CloudFormation plantilla o un archivo de configuración tar.gz de Terraform que se convertirá en el esquema de su cuenta. Algunos ejemplos de plantillas se proporcionan más adelante en esta sección.
- Inicia sesión en el Cuenta de AWS lugar donde guardas los planos de Account Factory (a veces denominada cuenta hub).
- Navega hasta la AWS Service Catalog consola. Seleccione Lista de productos y, a continuación, Cargar nuevo producto.
- En el panel Detalles del producto, introduzca los detalles del producto de esquema, como el nombre y la descripción.
- Seleccione Usar un archivo de plantilla y, a continuación, Elegir archivo. Seleccione o pegue la plantilla o el archivo de configuración que ha desarrollado o descargado para utilizarlo como esquema.
- Seleccione Crear producto en la parte inferior de la página de la consola.

Puede descargar una CloudFormation plantilla del repositorio de arquitectura de AWS Service Catalog referencia. [Un ejemplo de ese repositorio ayuda a configurar un plan de copia de seguridad para los recursos](#).

A continuación, se muestra un ejemplo de plantilla para una empresa ficticia llamada Best Pets. Ayuda a establecer una conexión con su base de datos de mascotas.

Resources:

ConnectionStringGeneratorLambdaRole:

Type: AWS::IAM::Role

Properties:

```

AssumeRolePolicyDocument:
  Version: "2012-10-17"
  Statement:
    - Effect: Allow
      Principal:
        Service:
          - lambda.amazonaws.com
      Action:
        - "sts:AssumeRole"
ConnectionStringGeneratorLambda:
  Type: AWS::Lambda::Function
  Properties:
    FunctionName: !Join ['-', ['ConnectionStringGenerator', !Select [4, !Split
['-', !Select [2, !Split ['/', !Ref AWS::StackId]]]]]
    Description: Retrieves the connection string for this account to access the Pet
Database
    Role: !GetAtt ConnectionStringGeneratorLambdaRole.Arn
    Runtime: nodejs22.x
    Handler: index.handler
    Timeout: 5
    Code:
      ZipFile: >
        export const handler = async (event, context) => {
          const awsAccountId = context.invokedFunctionArn.split(":")[4]
          const connectionString= "fake connection for account " + awsAccountId;
          const response = {
            statusCode: 200,
            body: connectionString
          };
          return response;
        };
ConnectionString:
  Type: Custom::ConnectionStringGenerator
  Properties:
    ServiceToken: !GetAtt ConnectionStringGeneratorLambda.Arn

PetDatabaseConnectionString:
  DependsOn: ConnectionString
  # For example purposes we're using SSM parameter store.
  # In your template, use secure alternatives to store
  # sensitive values such as connection strings.
  Type: AWS::SSM::Parameter
  Properties:

```

```
Name: pet-database-connection-string
Description: Connection information for the BestPets pet database
Type: String
Value: !GetAtt ConnectionString.Value
```

Paso 3. Revisión del esquema personalizado

Puede ver su plano en la AWS Service Catalog consola. Para obtener más información, consulte [Managing products](#) en la Guía del administrador de Service Catalog.

Paso 4. Llamada al esquema para crear una cuenta personalizada

Cuando siga el flujo de trabajo Crear cuenta en la consola de AWS Control Tower, verá una sección opcional en la que puede introducir información sobre el esquema que desea utilizar para personalizar las cuentas.

Requisitos previos

Debe configurar la cuenta central de personalización y añadir al menos un esquema (producto de Service Catalog) antes de poder introducir esa información en la consola de AWS Control Tower y comenzar a aprovisionar cuentas personalizadas.

Cree o actualice una cuenta personalizada en la consola de AWS Control Tower.

1. Introduzca el ID de la cuenta que contiene los esquemas.
2. Desde esa cuenta, seleccione un producto existente de Service Catalog (esquema existente).
3. Seleccione la versión adecuada del esquema (producto de Service Catalog), si tiene más de una versión.
4. (Opcional) En este punto del proceso, puede añadir o cambiar la política de aprovisionamiento de esquemas. La política de aprovisionamiento de esquemas se escribe en JSON y se asocia a un rol de IAM para que pueda aprovisionar los recursos que se especifican en la plantilla de esquemas. AWS Control Tower crea este rol en la cuenta del miembro para que Service Catalog pueda implementar recursos mediante conjuntos de CloudFormation pilas. El rol se denomina `AWSControlTower-BlueprintExecution-bp-xxxx`. La política `AdministratorAccess` se aplica aquí de forma predeterminada.
5. Elija la Región de AWS o las regiones en las que desee implementar las cuentas según este plan.

6. Si el esquema contiene parámetros, puede introducir los valores de los parámetros en campos adicionales del flujo de trabajo de AWS Control Tower. Los valores adicionales pueden incluir: un nombre de GitHub repositorio, una GitHub rama, un nombre de clúster de Amazon ECS y una GitHub identidad del propietario del repositorio.
7. Puede personalizar las cuentas más adelante siguiendo el proceso de actualización de cuentas, si la cuenta central o los esquemas aún no están listos.

Para obtener más información, consulte [Creación de una cuenta personalizada a partir de un esquema](#).

Creación de una cuenta personalizada a partir de un esquema

Una vez creados los esquemas personalizados, puede empezar a crear cuentas personalizadas en el generador de cuentas de AWS Control Tower.

Siga estos pasos para implementar un plan personalizado cuando cree una AWS cuenta nueva:

1. Diríjase a la Torre de Control de AWS en Consola de administración de AWS.
2. Seleccione Generador de cuentas y Crear cuenta.
3. Introduzca los detalles de la cuenta, como el nombre y la dirección de correo electrónico.
4. Configure los detalles de IAM Identity Center con la dirección de correo electrónico y el nombre de usuario.
5. Seleccione una OU registrada a la que se añadirá la cuenta.
6. Amplíe la sección Personalización del Generador de cuentas.
7. Introduzca el ID de la cuenta central de esquema que contiene los productos de Service Catalog y seleccione Validar. Para obtener más información acerca de una cuenta central de esquema, consulte [Personalización de cuentas con la personalización del generador de cuentas \(AFC\)](#).
8. Seleccione el menú desplegable que contiene todos los esquemas de la lista de productos de Service Catalog (todos los esquemas personalizados y de socios). Elija un esquema y la versión correspondiente que desee implementar.
9. Si el esquema contiene parámetros, se mostrarán estos campos para que los rellene. Los valores predeterminados se rellenan automáticamente.
10. Por último, seleccione dónde va a implementar el esquema, ya sea en la región de origen o en todas las regiones gobernadas. Es posible que los recursos globales, como Route 53 o IAM, deban implementarse en una sola región. Los recursos regionales, como las instancias

de Amazon EC2 o buckets de Amazon S3, podrían implementarse en todas las regiones gobernadas.

11. Una vez completados todos los campos, seleccione Crear cuenta.

 Note

Los esquemas creados con Terraform solo se pueden implementar en una región y no en varias.

Puede ver el progreso del aprovisionamiento de la cuenta en la página Organización. Cuando se complete el aprovisionamiento de la cuenta, los recursos especificados en el esquema ya estarán implementados en ella. Para ver los detalles de la cuenta y el esquema, vaya a la página Detalles de la cuenta.

Personalización de cuentas con AFC a medida que las inscribe

Inscripción y personalización de cuentas en la consola de AWS Control Tower.

1. Vaya a la consola de AWS Control Tower y seleccione Organización en el panel de navegación izquierdo.
2. Verá una lista completa de las cuentas disponibles. Identifique la cuenta que desea inscribir con un esquema personalizado. La columna Estado de esa cuenta debe reflejar la cuenta en estado No inscrito.
3. Seleccione el botón de opción situado a la izquierda de la cuenta y elija el menú desplegable Acciones en la parte superior derecha de la pantalla. Aquí seleccionará la opción Inscribir.
4. Complete la sección Configuración de acceso con la información de IAM Identity Center de la cuenta.
5. Seleccione la OU registrada a la que pertenecerá su cuenta.
6. Complete la sección Personalización del generador de cuentas siguiendo los mismos pasos del 7 al 12 del procedimiento Crear cuenta. Para obtener más información, consulte [Aprovisionar cuentas de Account Factory con AWS Service Catalog](#).

Puede ver el estado del progreso de la cuenta en la página Organización. Una vez completada la inscripción de la cuenta, los recursos especificados en el esquema ya estarán implementados en ella.

Adición de un esquema a una cuenta de AWS Control Tower

Para añadir un esquema a una cuenta de miembro de AWS Control Tower existente, siga el flujo de trabajo Actualizar cuenta en la consola de AWS Control Tower y elija un esquema nuevo para añadirlo a la cuenta. Para obtener más información, consulte [Update and move Account Factory accounts with AWS Control Tower or with AWS Service Catalog](#).

Note

Si añade un esquema nuevo a una cuenta, se sobrescribirá el esquema existente.

Note

Se puede implementar un esquema por cada cuenta de AWS Control Tower.

Actualización de un esquema

En los procedimientos siguientes se describe cómo actualizar esquemas personalizados y cómo implementarlos.

Actualización de los esquemas personalizados

1. Actualice su CloudFormation plantilla o el archivo tar.gz de Terraform (blueprint) con sus nuevas configuraciones.
2. Guarde el esquema actualizado como una versión nueva en AWS Service Catalog.

Implementación del esquema actualizado

1. Vaya a la página Organización de la consola de AWS Control Tower.
2. Filtre la página Organización por nombre y versión del esquema.
3. Siga el proceso Actualizar cuenta e implemente la última versión del esquema en la cuenta.

Si la actualización de un esquema no se realiza correctamente

AWS Control Tower permite actualizar los esquemas cuando el producto aprovisionado se encuentra en estado AVAILABLE. Si el producto aprovisionado está en un estado TAIANTED, la actualización producirá un error. Le recomendamos la siguiente solución alternativa:

1. En la AWS Service Catalog consola, actualice manualmente el producto TAIANTED aprovisionado para cambiar el estado a. AVAILABLE Para obtener más información, consulte [Updating provisioned products](#).
2. A continuación, siga el proceso de actualización de la cuenta desde AWS Control Tower para corregir el error de implementación del esquema.

Recomendamos este paso manual porque: al eliminar un esquema, es posible que se eliminen recursos de la cuenta de miembro. La eliminación de recursos puede afectar a las cargas de trabajo existentes. Por este motivo, recomendamos este método en lugar de la forma alternativa de actualización de un esquema, que consiste en eliminar y reemplazar el esquema original, especialmente si está ejecutando cargas de trabajo de producción.

Eliminación de un esquema de una cuenta

Para eliminar un esquema de una cuenta, siga el flujo de trabajo Actualizar cuenta para eliminar el esquema y devolver la cuenta a las configuraciones predeterminadas de AWS Control Tower.

Al introducir el flujo de trabajo Actualizar cuenta en la consola, verá que se rellenan todos los detalles de la cuenta pero no los detalles de personalización. Si deja estos detalles de AFC en blanco, AWS Control Tower eliminará el esquema de la cuenta. Verá un mensaje de advertencia antes de que comience la acción.

Note

AWS Control Tower añade un esquema a una cuenta solo si selecciona un esquema durante el proceso Crear cuenta o Actualizar cuenta.

Esquemas de socios

AWS Control Tower Account Factory Customization (AFC) proporciona acceso a planos de personalización predefinidos que crean y administran los socios. AWS Estos esquemas de socios le ayudan a personalizar sus cuentas para casos de uso específicos. Los esquemas de cada socio

le ayudan a crear cuentas personalizadas, que están preconfiguradas para que funcionen con las ofertas de productos de ese socio en particular.

Para ver una lista completa de los esquemas de socios de AWS Control Tower, vaya a la biblioteca de introducción de Service Catalog en la consola. Busque el tipo de origen esquemas de AWS Control Tower.

Consideraciones para las personalizaciones del generador de cuentas (AFC)

- AFC admite la personalización mediante un único AWS Service Catalog producto de diseño.
- Los productos AWS Service Catalog blueprint deben crearse en la cuenta hub y en la misma región que la región de origen de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower.
- El rol de IAM `AWSControlTowerBlueprintAccess` debe crearse con el nombre, los permisos y la política de confianza adecuados.
- AWS Control Tower admite dos opciones de implementación para los esquemas: implementarlos solo en la región de origen o implementarlos en todas las regiones gobernadas por AWS Control Tower. La selección de regiones no está disponible.
- Al actualizar un blueprint en una cuenta de miembro, el ID de la cuenta de blueprint hub y el producto del AWS Service Catalog blueprint no se pueden cambiar.
- AWS Control Tower no admite la eliminación de un esquema existente ni la adición de uno nuevo en una única operación de actualización de esquemas. Puede eliminar un esquema y, a continuación, añadir uno nuevo en dos operaciones distintas.
- AWS Control Tower cambia el comportamiento en función de si crea o inscribe cuentas personalizadas o no personalizadas. Si no se crean o inscriben cuentas personalizadas con esquemas, AWS Control Tower creará un producto aprovisionado del generador de cuentas (a través de Service Catalog) en la cuenta de administración de AWS Control Tower. Si especifica la personalización al crear o inscribir cuentas con esquemas, AWS Control Tower no creará un producto aprovisionado del generador de cuentas en la cuenta de administración de AWS Control Tower.

En caso de que se produzca un error de esquema

Error en la aplicación de un esquema

Si se produce un error durante el proceso de aplicación de un esquema a una cuenta (ya sea una cuenta nueva o una cuenta existente que se está inscribiendo en AWS Control Tower), el procedimiento de recuperación es el mismo. La cuenta existirá, pero no estará personalizada ni inscrita en AWS Control Tower. Si desea continuar, siga los pasos para inscribir la cuenta en AWS Control Tower y añada el esquema en el momento de la inscripción.

Error en la creación del rol **AWSControlTowerBlueprintAccess** y soluciones alternativas

Al crear el rol `AWSControlTowerBlueprintAccess` desde una cuenta de AWS Control Tower, deberá iniciar sesión como entidad principal con el rol `AWSControlTowerExecution`. Si inicia sesión con cualquier otro usuario, una SCP impedirá la operación `CreateRole`, como se muestra en el siguiente artefacto:

```
{
  "Condition": {
    "ArnNotLike": {
      "aws:PrincipalArn": [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution",
        "arn:aws:iam::*:role/stacksets-exec-*"
      ]
    }
  },
  "Action": [
    "iam:AttachRolePolicy",
    "iam:CreateRole",
    "iam>DeleteRole",
    "iam>DeleteRolePermissionsBoundary",
    "iam>DeleteRolePolicy",
    "iam:DetachRolePolicy",
    "iam:PutRolePermissionsBoundary",
    "iam:PutRolePolicy",
    "iam:UpdateAssumeRolePolicy",
    "iam:UpdateRole",
    "iam:UpdateRoleDescription"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:iam::*:role/aws-controltower-*",
    "arn:aws:iam::*:role/*AWSControlTower*",
    "arn:aws:iam::*:role/stacksets-exec-*"
  ],
  "Effect": "Deny",
  "Sid": "GRIAMROLEPOLICY"
```

```
}
```

Están disponibles las siguientes soluciones alternativas:

- (La más recomendada) Asuma el rol `AWSControlTowerExecution` y cree el rol `AWSControlTowerBlueprintAccess`. Si elige esta solución alternativa, asegúrese de cerrar sesión en el rol `AWSControlTowerExecution` inmediatamente después para evitar cambios no intencionados en los recursos.
- Inicie sesión en una cuenta que no esté inscrita en AWS Control Tower y, por lo tanto, no esté sujeta a esta SCP.
- Edite temporalmente esta SCP para permitir la operación.
- (No se recomienda en absoluto) Utilice la cuenta de administración de AWS Control Tower como cuenta central, de modo que no esté sujeta a la SCP.

Personalizar su documento de política para los planes de AFC en función de CloudFormation

Cuando habilita un blueprint a través de la fábrica de cuentas, AWS Control Tower le indica CloudFormation que cree uno `StackSet` en su nombre. CloudFormation requiere acceso a su cuenta gestionada para crear CloudFormation pilas en. `StackSet` Aunque CloudFormation ya tiene privilegios de administrador en la cuenta gestionada a través del `AWSControlTowerExecution` rol, este rol no lo puede asumir. CloudFormation

Como parte de la habilitación de un plan, AWS Control Tower crea un rol en la cuenta del miembro, que CloudFormation puede asumir que debe completar las tareas `StackSet` de administración. La forma más sencilla de habilitar el esquema personalizado a través del generador de cuentas es utilizar una política que lo permita todo, ya que esas políticas son compatibles con cualquier plantilla de esquema.

Sin embargo, las prácticas recomendadas sugieren que debe restringir los permisos CloudFormation en la cuenta de destino. Puede proporcionar una política personalizada, que AWS Control Tower aplicará al rol que cree CloudFormation para su uso. Por ejemplo, si el esquema crea un parámetro SSM denominado algo-importante, puede proporcionar la siguiente política:

JSON

```
{
```

```

    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
      {
        "Sid": "AllowCloudFormationActionsOnStacks",
        "Effect": "Allow",
        "Action": "cloudformation:*",
        "Resource": "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/*"
      },
      {
        "Sid": "AllowSsmParameterActions",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
          "ssm:PutParameter",
          "ssm:DeleteParameter",
          "ssm:GetParameter",
          "ssm:GetParameters"
        ],
        "Resource": "arn:*:ssm:*:*:parameter/something-important"
      }
    ]
  }
}

```

La AllowCloudFormationActionsOnStacks declaración es obligatoria para todas las políticas personalizadas de AFC; CloudFormation utiliza esta función para crear instancias de pila, por lo que necesita permiso para realizar CloudFormation acciones en las pilas. La sección AllowSsmParameterActions es específica de la plantilla que se va a habilitar.

Resolución de problemas de permisos

Al habilitar un esquema con una política restringida, es posible que no haya suficientes permisos para habilitarlo. Para resolver estos problemas, revise el documento de política y actualice las preferencias de esquema de la cuenta de miembro para utilizar la política corregida. Para comprobar que la política es suficiente para habilitar el blueprint, asegúrate de que se concedan los CloudFormation permisos y de que puedes crear una pila directamente con esa función.

Permisos adicionales necesarios para crear un producto de Service Catalog basado en Terraform

Al crear un producto AWS Service Catalog externo con un archivo de configuración de Terraform para AFC, es AWS Service Catalog necesario añadir ciertos permisos a la política de IAM

personalizada de AFC, además de los permisos necesarios para crear los recursos definidos en la plantilla. Si elige la política de administración completa predeterminada, no es necesario que añada estos permisos adicionales.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "resource-groups>DeleteGroup",
        "resource-groups:Tag"
      ],
      "Resource": "*",
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Action": [
        "tag:GetResources",
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:GetTagValues",
        "tag:TagResources",
        "tag:UntagResources"
      ],
      "Resource": "*",
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Action": "s3:GetObject",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "s3:ExistingObjectTag/servicecatalog:provisioning": "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Para obtener más información sobre la creación de productos Terraform mediante el tipo de producto externo en AWS Service Catalog, consulte el [paso 5: Crear funciones de lanzamiento](#) en la Guía del administrador de Service Catalog.

Transición al tipo de producto AWS Service Catalog externo

AWS Service Catalog cambió el soporte para los productos de código abierto de Terraform y los productos aprovisionados por un nuevo tipo de producto, denominado Externo. Para obtener más información sobre esta transición, consulte [Updating existing Terraform Open Source products and provisioned products to the External product type](#) en la Guía del administrador de AWS Service Catalog .

Este cambio afecta a las cuentas existentes que haya creado o inscrito con la personalización del generador de cuentas de AWS Control Tower. Para pasar estas cuentas al tipo de producto externo, debe realizar cambios tanto en AWS Service Catalog como en AWS Control Tower.

Transición al tipo de producto externo

1. Actualice su motor de referencia de Terraform actual para incluir soporte para AWS Service Catalog los tipos de productos externos y de código abierto de Terraform. [Para obtener instrucciones sobre cómo actualizar su motor de referencia de Terraform, consulte el repositorio.AWS Service Catalog GitHub](#)
2. En AWS Service Catalog, duplique todos los productos de código abierto de Terraform (planos) existentes y utilice el nuevo tipo de producto externo para los duplicados. No finalice los esquemas existentes de código abierto de Terraform.
3. En AWS Control Tower, actualice cada cuenta con un esquema de código abierto de Terraform para utilizar el nuevo esquema externo.
 - a. Para actualizar un esquema, primero debe eliminar por completo el esquema de código abierto de Terraform. Para obtener más información, consulte [Remove a blueprint from an account](#).
 - b. Añada el nuevo esquema externo a la misma cuenta. Para obtener más información, consulte [Add a blueprint to an AWS Control Tower account](#).
4. Una vez que todas las cuentas que utilizan esquemas de código abierto de Terraform se hayan actualizado a modelos externos, devuélvalas AWS Service Catalog y cancele cualquier producto que utilice Terraform Open Source como tipo de producto.

- De ahora en adelante, todas las cuentas creadas o inscritas mediante la personalización del generador de cuentas de AWS Control Tower deben hacer referencia a esquemas que utilicen el tipo de producto de CloudFormation o externo.

En el caso de los esquemas creados con el tipo de producto externo, AWS Control Tower solo admite personalizaciones de cuentas que utilicen plantillas de Terraform y el motor de referencia de Terraform. Para obtener más información, consulte [Set up for customization](#).

Note

AWS Control Tower no admite el código abierto de Terraform como tipo de producto al crear cuentas nuevas. Para obtener más información sobre estos cambios, consulte [Actualización de los productos de código abierto de Terraform existentes y los productos aprovisionados al tipo de producto externo de la guía](#) del administrador.AWS Service Catalog AWS Service Catalog apoyará a los clientes durante la transición de este tipo de producto, según sea necesario. Póngase en contacto con el representante de cuentas para solicitar asistencia.

Aprovisionamiento de cuentas con el generador de cuentas para Terraform (AFT) de AWS Control Tower

AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT) adopta un GitOps modelo que automatiza el proceso de aprovisionamiento y actualización de cuentas en AWS Control Tower.

Con AFT, se crea un archivo Terraform de solicitud de cuenta que contiene la entrada que invoca el flujo de trabajo de AFT. Una vez finalizados el aprovisionamiento y la actualización de la cuenta, el flujo de trabajo de AFT continúa ejecutando el marco de aprovisionamiento de cuentas de AFT y los pasos de personalización de cuentas.

AFT no afecta al rendimiento del flujo de trabajo en AWS Control Tower. Si aprovisiona una cuenta a través de AFT o el generador de cuentas, se produce el mismo flujo de trabajo de backend.

Requisitos previos

Note

La provisión de cuentas AFT debe dirigirse a una unidad organizativa (OU) que AWSControl TowerBaseline esté habilitada en AWS Control Tower. Para obtener más información

AWSControlTowerBaseline, consulte: [Tipos de referencia que se aplican a nivel de unidad organizativa](#).

Antes de empezar con AFT, debe crear lo siguiente:

- En AWS Control Tower, cree la UO y, a continuación, la cuenta de administración de AFT para el entorno de AFT. Anote el ID de la cuenta para poder introducirlo en el archivo `main.tf` más adelante, cuando implemente AFT con el módulo Terraform. Puede ver este ID de cuenta en la página de Detalles de control de AWS Control Tower. Para obtener más información, consulte la [documentación de Terraform](#).
- Uno o más repositorios de `git` para el entorno de AFT completamente implementado. Para obtener más información, consulte [Post-deployment steps for AFT](#).
- Un entorno de AFT completamente implementado. Para obtener más información, consulte [Overview of AWS Control Tower Account Factory for Terraform \(AFT\)](#) y [Deploy AWS Control Tower Account Factory for Terraform \(AFT\)](#). Consulte también la [Documentación de Terraform](#).

 Tip

Puede crear la cuenta de administración de AFT desde la consola de AWS Control Tower con Crear cuenta. Para obtener más información, consulte [Métodos de aprovisionamiento](#). Además, opcionalmente, puede crear una carpeta de plantillas de cuentas para ayudar a definir sus cuentas adicionales, en el `aft-account-customizations` repositorio.

Para las cuentas inscritas mediante la inscripción automática:

- La creación de nuevas cuentas a través de AFT sigue funcionando con normalidad.
- La importación de cuentas existentes requiere pasos adicionales:
 - Registre la OU para crear los productos aprovisionados necesarios antes de importarlos.
 - Register OU CreateManagedAccount emitirá UpdateManagedAccount eventos, lo que permitirá las personalizaciones de AFT.

Para obtener información sobre los Regiones de AWS lugares en los que AFT tiene limitaciones de despliegue, consulte [Limitaciones y cuotas en AWS Control Tower](#) y [Limitaciones de control](#).

La [Documentación de Terraform](#) contiene una amplia introducción para la configuración de Account Factory for Terraform (AFT) de AWS Control Tower.

Información general del generador de cuentas para Terraform (AFT) de AWS Control Tower

El generador de cuentas para Terraform (AFT) configura una canalización de Terraform para ayudarlo a aprovisionar y personalizar cuentas en AWS Control Tower. AFT le ofrece la ventaja del aprovisionamiento de cuentas basado en Terraform y, al mismo tiempo, le permite administrar sus cuentas con AWS Control Tower.

Con AFT, puede crear un archivo Terraform de solicitud de cuenta para obtener la entrada que desencadena el flujo de trabajo de AFT para el aprovisionamiento de cuentas. Una vez completada la etapa de aprovisionamiento de la cuenta, AFT ejecuta automáticamente una serie de pasos antes de que comience la etapa de personalización de la cuenta. Para obtener más información, consulte [AFT account provisioning pipeline](#).

AFT es compatible con Terraform Cloud, Terraform Enterprise y Terraform Community Edition. Con AFT, puede iniciar la creación de una cuenta mediante un archivo de entrada y un comando `git push` simple y personalizar las cuentas nuevas o existentes. La creación de cuentas incluye todas las ventajas de gobernanza de AWS Control Tower y las personalizaciones de la cuenta que le ayudan a cumplir con los procedimientos de seguridad y las directrices de conformidad estándar de su organización.

AFT admite el seguimiento de las solicitudes de personalización de cuentas. Cada vez que envías una solicitud de personalización de una cuenta, AFT genera un token de rastreo único que pasa por una máquina de AWS Step Functions estados de personalización de AFT, que registra el token como parte de su ejecución. A continuación, puede utilizar las consultas de información de Amazon CloudWatch Logs para buscar intervalos de marcas de tiempo y recuperar el token de solicitud. Como resultado, puede ver las cargas útiles que acompañan al token, de modo que puede realizar un seguimiento de la solicitud de personalización de la cuenta a lo largo de todo el flujo de trabajo de AFT. Para obtener información sobre CloudWatch Logs y Step Functions, consulte lo siguiente:

- [¿Qué es Amazon CloudWatch Logs?](#) en la Guía del usuario CloudWatch de Amazon Logs
- [¿Qué es AWS Step Functions?](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Step Functions

AFT combina las capacidades de otros AWS servicios [Servicios de componentes](#), para crear un marco, con tuberías que implementan Terraform Infrastructure as Code (IaC). AFT le permite:

- Envíe las solicitudes de aprovisionamiento y actualización de cuentas en un modelo GitOps
- Almacenar los metadatos de la cuenta y el historial de auditorías
- Aplicar etiquetas por a cuenta
- Agregar personalizaciones a todas las cuentas, a un conjunto de cuentas o a cuentas individuales
- Habilitación de opciones de características

AFT crea una cuenta separada, llamada cuenta de administración de AFT, para implementar las capacidades de AFT. Para poder configurar AFT, debe tener una zona de aterrizaje existente de AWS Control Tower. La cuenta de administración de AFT no es la misma que la cuenta de administración de AWS Control Tower.

AFT ofrece flexibilidad

- Flexibilidad para su plataforma: AFT es compatible con cualquier distribución de Terraform para la implementación inicial y el funcionamiento continuo: Community Edition, Cloud y Enterprise.
- Flexibilidad para su sistema de control de versiones: admite AWS CodeCommit AFT y utiliza fuentes alternativas de control de versiones. AWS CodeConnections

AFT ofrece opciones de características

Puede habilitar varias opciones de características, según las prácticas recomendadas:

- Crear un nivel de organización CloudTrail para registrar eventos de datos
- Eliminar la VPC AWS predeterminada de las cuentas
- Inscripción de cuentas aprovisionadas en el plan Enterprise AWS Support

Note

La canalización de AFT no está diseñada para su uso en la implementación de recursos, como las instancias de Amazon EC2, que sus cuentas necesitan para ejecutar las aplicaciones. Está diseñada únicamente para el aprovisionamiento y la personalización automatizados de las cuentas de AWS Control Tower.

Tutorial en vídeo

En este vídeo (7:33) se describe cómo implementar cuentas con el generador de cuentas para Terraform de AWS Control Tower. Para una mejor visualización, seleccione el icono situado en la esquina inferior derecha del vídeo para agrandarlo a pantalla completa. Hay subtítulos disponibles.

[Explicación en vídeo del aprovisionamiento de cuentas automatizado en AWS Control Tower.](#)

Arquitectura de AFT

Orden de las operaciones

Ejecuta operaciones de AFT en la cuenta de administración de AFT. Para un flujo de trabajo completo de aprovisionamiento de cuentas, el orden de las etapas del diagrama, de izquierda a derecha, es el siguiente:

1. Las solicitudes de cuentas se crean y se envían a la canalización. Puede crear y enviar más de una solicitud de cuenta a la vez. Account Factory procesa las solicitudes de un first-in-first-out pedido. Para obtener más información, consulte [Submit multiple account requests](#).
2. Cada cuenta está aprovisionada. Esta etapa se ejecuta en la cuenta de administración de AWS Control Tower.
3. Las personalizaciones globales se ejecutan en las canalizaciones que se crean para cada cuenta proporcionada.
4. Si las personalizaciones se especifican en las solicitudes iniciales de aprovisionamiento de cuentas, las personalizaciones se ejecutan solo en las cuentas de destino. Si tiene una cuenta que ya está aprovisionada, debe iniciar las personalizaciones adicionales de forma manual en el proceso de creación de la cuenta.

Generador de cuentas para Terraform de AWS Control Tower: flujo de trabajo de aprovisionamiento de cuentas




Figura 1: Generador de cuentas para Terraform (AFT) de AWS Control Tower

Costo

No se aplican cargos adicionales para AFT. Solo paga por los recursos desplegados por AFT, los AWS servicios habilitados por AFT y los recursos que implementa en su entorno de AFT.

La configuración predeterminada de AFT incluye la asignación de AWS PrivateLink puntos finales, para mejorar la protección y la seguridad de los datos, y una puerta de enlace NAT necesaria para su compatibilidad AWS CodeBuild. Para obtener más información sobre los precios de esta infraestructura, consulte los [Precios de AWS PrivateLink](#) y los [Precios de Amazon VPC para puerta de enlace NAT](#). Póngase en contacto con su representante de AWS cuentas para obtener información más específica sobre la gestión de estos costes. Puede cambiar estas opciones predeterminadas de AFT.

Implementación del generador de cuentas para Terraform (AFT) de AWS Control Tower

Esta sección está destinada a los administradores de entornos de AWS Control Tower que deseen configurar el generador de cuentas para Terraform (AFT) en su entorno actual. Describe cómo configurar un entorno del generador de cuentas para Terraform (AFT) con una cuenta de administración de AFT nueva y dedicada.

 Note

Un módulo Terraform implementa AFT. Este módulo está disponible en el [repositorio AFT](#) y todo el repositorio AFT se considera módulo. GitHub

Le recomendamos que consulte los módulos AFT en GitHub lugar de clonar el repositorio AFT. De esta forma puede controlar y consumir las actualizaciones de los módulos a medida que estén disponibles.

Para obtener más información sobre las versiones más recientes de la funcionalidad AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT), consulte [el archivo de versiones](#) de este GitHub repositorio.

Requisitos previos para una implementación

Antes de configurar y lanzar el entorno de AFT, debe tener los siguientes recursos disponibles:

- Una región de origen para la zona de aterrizaje de AWS Control Tower. Para obtener más información, consulte [How Regiones de AWS work with AWS Control Tower](#).
- Una zona de aterrizaje de AWS Control Tower. Para obtener más información, consulte [Plan your AWS Control Tower landing zone](#).
- Una cuenta de administración de AFT, que puede aprovisionar en AWS Control Tower o aprovisionar por otros medios e inscribirla en AWS Control Tower.
- Una versión y distribución de Terraform. Para obtener más información, consulte [Terraform and AFT versions](#).
- Un proveedor de VCS para rastrear y administrar cambios en el código y otros archivos. De forma predeterminada, AFT usa AWS CodeCommit. Para obtener más información, consulte [¿Qué es AWS CodeCommit?](#) en la Guía AWS CodeCommit del usuario.

Si va a implementar AFT por primera vez y no tiene un CodeCommit repositorio existente, debe elegir un proveedor de VCS externo, como GitHub o BitBucket. Para obtener más información, consulte [Alternatives for version control of source code in AFT](#).

- Un entorno de tiempo de ejecución en el que pueda ejecutar el módulo Terraform que instala AFT.
- Opciones de características de AFT. Para obtener más información, consulte [Enable feature options](#).

Configuración y lanzamiento del generador de cuentas para Terraform de AWS Control Tower

En los pasos siguientes se considera que conoce el flujo de trabajo de Terraform. También puede obtener más información sobre la implementación de AFT siguiendo el laboratorio de [introducción a la AFT](#) en el sitio web de AWS Workshop Studio.

Paso 1: lanzar la zona de aterrizaje de AWS Control Tower

Complete los pasos de [Getting started with AWS Control Tower](#). En este paso puede crear la cuenta de administración de AWS Control Tower y configurar la zona de aterrizaje de AWS Control Tower.

Note

Asegúrese de crear un rol para la cuenta de administración de la Torre de Control de AWS que tenga AdministratorAccess credenciales. Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

- [Identities de IAM \(usuarios, grupos y roles\)](#) en la Guía del usuario de AWS Identity and Access Management
- [AdministratorAccess](#) en la Guía de referencia de políticas AWS administradas

Paso 2: creación de una nueva unidad organizativa para AFT (se recomienda encarecidamente)

Le recomendamos que cree una UO aparte en la zona de aterrizaje de AWS Control Tower. En esta UO aprovisionará la cuenta de administración de AFT. Cree la nueva UO y la cuenta de administración de AFT desde la cuenta de administración de AWS Control Tower. Para obtener más información, consulte [Create a new OU](#).

Paso 3: aprovisionar la cuenta de administración de AFT

AFT requiere que proporcione una AWS cuenta dedicada a las operaciones de administración de AFT. Cree la cuenta de administración de AWS Control Tower cuando haya iniciado sesión en la cuenta de administración de AWS Control Tower que está asociada con la zona de aterrizaje de AWS Control Tower. Puede aprovisionar la cuenta de administración de AFT desde la consola de AWS Control Tower seleccionando Crear cuenta en la página Organización o por otros medios. Para obtener más información, consulte [Aprovisionar cuentas con AWS Service Catalog Account Factory](#).

 Note

Si ha creado una OU independiente para AFT, asegúrese de seleccionar esta OU al crear la cuenta de administración de AFT.

El aprovisionamiento completo de la cuenta de administración de AFT puede tardar hasta 30 minutos.

Paso 4: verificación de que el entorno de Terraform esté disponible para implementación

En este paso se considera que tiene experiencia con Terraform y que dispone de procedimientos para su ejecución. Para obtener más información, consulte [Command: init](#) en el sitio web HashiCorp para desarrolladores.

 Note

AFT es compatible con la versión de Terraform 1.6.0 o posterior.

Paso 5: configuraciones opcionales

- De manera opcional, establezca la configuración de la nube privada virtual (VPC)

El módulo de AFT incluye un parámetro `aft_enable_vpc` que especifica si AWS Control Tower aprovisiona recursos de cuenta dentro de una VPC en la cuenta de administración de AFT central. De forma predeterminada, el parámetro está definido como `true`. Si establece este parámetro en `false`, AWS Control Tower implementa AFT sin utilizar una VPC ni recursos de red privados, como puertas de enlace NAT o puntos de conexión de VPC. La deshabilitación de `aft_enable_vpc` puede ayudar a reducir el costo operativo de AFT en algunos patrones de uso. Al agregar cualquier configuración de VPC se anula el parámetro `aft_enable_vpc` que se está configurando en `false`.

 Note

Para volver a habilitar el parámetro `aft_enable_vpc` (cambiar el valor de `false` a `true`), es posible que tenga que ejecutar el comando `terraform apply` dos veces seguidas.

En lugar de aprovisionar una VPC nueva, puede configurar AFT para que use una VPC existente en su cuenta. Para usar su propia VPC, proporcione los siguientes parámetros de configuración de VPC:

- `aft_customer_vpc_id`: ID de su VPC existente
- `aft_customer_private_subnets`- Una lista de subredes privadas IDs en su VPC

Ejemplo de configuración:

```
module "aft" {  
  source = "github.com/aws-ia/terraform-aws-control_tower_account_factory"  
  
  # VPC configuration  
  aft_customer_vpc_id = "vpc-0123456789abcdef0"  
  aft_customer_private_subnets = ["subnet-0123456789abcdef0",  
  "subnet-0123456789abcdef1"]  
  
  # Other AFT parameters...  
}
```

Important

No le recomendamos que use la opción de VPC personalizada si ya tiene una implementación de AFT. Es posible que dependa de las funciones de Lambda CodePipeline o que dependa de los recursos de la VPC subyacente existente.

- Si lo desea, configure el nombre del proyecto de Terraform

Puede personalizar el nombre del proyecto de Terraform utilizado por AFT configurando el parámetro `terraform_project_name`. De forma predeterminada, AFT coloca la implementación en el proyecto “predeterminado” en Terraform Cloud o Terraform Enterprise.

Ejemplo de configuración:

```
module "aft" {  
  source = "github.com/aws-ia/terraform-aws-control_tower_account_factory"
```

```
# Project name configuration
terraform_project_name = "my-organization-aft"

# Other AFT parameters...
}
```

Note

Este parámetro solo se aplica a implementaciones de Terraform Enterprise o Terraform Cloud.

- Opcionalmente, aplique etiquetas personalizadas a recursos de AFT

Puede aplicar etiquetas personalizadas a todos los recursos de AFT mediante el parámetro `tags`. Estas etiquetas ayudan a organizar recursos, asignar costos y controlar el acceso.

Ejemplo de configuración:

```
module "aft" {
  source = "github.com/aws-ia/terraform-aws-control_tower_account_factory"

  # Custom tags configuration
  tags = {
    Environment = "Production"
    CostCenter  = "IT-12345"
    Project     = "AFT-Deployment"
    Owner       = "platform-team@example.com"
  }

  # Other AFT parameters...
}
```

Estas etiquetas se aplican a todos los recursos creados por el módulo AFT. AFT agrega automáticamente una etiqueta `managed_by = "AFT"` a todos los recursos, que no puede ser anulada por etiquetas personalizadas.

 Note

Se pueden agregar etiquetas personalizadas en cualquier momento, no solo durante la implementación inicial.

- Si lo desea, aplique una clave de cifrado AWS KMS administrada por el cliente (CMK) a los grupos de registros y a los temas de SNS CloudWatch

Para habilitar el cifrado CMK de KMS para grupos de registros y temas de SNS, defina las variables `cloudwatch_log_group_enable_cmk_encryption` y `sns_topic_enable_cmk_encryption`.

Si opta por esta configuración, AFT utilizará la CMK existente, `alias/aft`, para cifrar los registros y los temas de SNS. CloudWatch Esta CMK se crea cuando AFT se implementa en la cuenta de administración de AFT y se puede aplicar a grupos de registros y temas de SNS.

- Si la variable `cloudwatch_log_group_enable_cmk_encryption` se establece en `true`, los grupos de CloudWatch registros de AFT se cifran mediante la CMK. Si la variable se establece en `false`, que es el valor predeterminado, los registros se cifran mediante el [cifrado del lado del servidor con los CloudWatch registros predeterminados](#).
- Si la variable `sns_topic_enable_cmk_encryption` se establece en `true`, las notificaciones enviadas a los temas de AFT SNS (`aft-notifications` y `aft-failure-notifications`) se cifran mediante la CMK. Si la variable se establece en `false`, que es el valor predeterminado, los mensajes SNS se cifran con la clave administrada por AWS: `alias/aws/sns` Para obtener más información, consulte [Términos clave de SSE](#).
- Si lo desea, cambie el tipo de procesamiento CodeBuild

Durante la implementación, para cambiar el tipo de cómputo que utiliza AFT CodeBuild, defina la variable `aft_codebuild_compute_type`.

Para obtener información sobre los tipos de computación aceptados, consulte [Acerca de los tipos de entornos bajo demanda](#). El tipo de computación predeterminado es `BUILD_GENERAL1_MEDIUM`.

- Opcionalmente, configure OpenID Connect (OIDC) para Terraform

Los clientes que utilizan Terraform Enterprise o HCP Terraform (anteriormente Terraform Cloud) pueden usar los tokens de identidad de Workload de Terraform (o credenciales de proveedor

dinámicas), basados en el protocolo OIDC, para conectar y autenticar de forma segura los espacios de trabajo con AFT.

Puede habilitar la integración de OIDC para los espacios de trabajo de AFT configurando el parámetro en. `terraform_oidc_integration true` Este parámetro está establecido en `false` de forma predeterminada. Al activar este parámetro, los `terraform_oidc_hostname` parámetros `terraform_oidc_aws_audience` y deben revisarse y configurarse si los valores predeterminados (`aws.workload.identityapp.terraform.io`, respectivamente) no coinciden con su entorno.

Ejemplo de configuración:

```
module "aft" {
  source = "github.com/aws-ia/terraform-aws-control_tower_account_factory"

  # Terraform distribution must be "tfc" or "tfe" for OIDC
  terraform_distribution = "tfc"

  # Terraform OIDC Configuration
  terraform_oidc_integration = true
  terraform_oidc_aws_audience = "aws.workload.identity" # default
  terraform_oidc_hostname     = "app.terraform.io"      # default; set to your TFE
  hostname if applicable

  # Other AFT parameters...
}
```

Note

Este parámetro solo se aplica a las implementaciones de Terraform Enterprise o HCP Terraform.

 Note

Si actualmente utiliza un proveedor de OIDC para Terraform en la cuenta de administración de AFT, debe eliminar ese proveedor antes de optar por esta integración. AFT volverá a crear ese proveedor para usted una vez realizado el despliegue.

Paso 6: Llame al módulo Account Factory for Terraform para implementar AFT

Llame al módulo AFT con el rol que creó para la cuenta de administración de la Torre de Control Tower de AWS que tiene AdministratorAccess credenciales. AWS Control Tower aprovisiona un módulo de Terraform a través de la cuenta de administración de AWS Control Tower que establece toda la infraestructura necesaria para orquestar las solicitudes del generador de cuentas de AWS Control Tower.

Puede ver el módulo AFT en el [repositorio AFT](#) de GitHub. Todo el GitHub repositorio se considera el módulo AFT. Consulta el [archivo README](#) para obtener información sobre las entradas necesarias para ejecutar el módulo de AFT e implementar AFT. Como alternativa, puede ver el módulo de AFT en el [registro de Terraform](#).

Si tiene canalizaciones en el entorno establecidas para administrar Terraform, puede integrar el módulo de AFT en el flujo de trabajo existente. De lo contrario, ejecute el módulo de AFT desde cualquier entorno que esté autenticado con las credenciales necesarias.

El tiempo de espera provoca un error en la implementación. Te recomendamos usar credenciales AWS Security Token Service (STS) para asegurarte de que dispones de un tiempo de espera suficiente para una implementación completa. El tiempo de espera mínimo para las AWS STS credenciales es de 60 minutos. Para obtener más información, consulte [Temporary security credentials in IAM](#) en la Guía del usuario de AWS Identity and Access Management .

 Note

Puede esperar hasta 30 minutos para que AFT termine de implementarse a través del módulo Terraform.

Paso 7: Gestione el archivo de estado de Terraform

Al implementar AFT, se genera un archivo de estado de Terraform. Este artefacto describe el estado de los recursos que Terraform ha creado. Si tiene previsto actualizar la versión de AFT, asegúrese de preservar el archivo de estado de Terraform o configure un backend de Terraform con Amazon S3 y DynamoDB. El módulo de AFT no administra un estado del backend de Terraform.

 Note

Es responsable de proteger el archivo de estado de Terraform. Algunas variables de entrada pueden contener valores confidenciales, como una clave ssh privada o un token de Terraform. Según el método de implementación, estos valores serán visibles como texto sin formato en el archivo de estado de Terraform. Para obtener más información, consulte [Datos confidenciales del estado en](#) el sitio HashiCorp web.

Pasos posteriores a la implementación

Una vez que se complete la implementación de la infraestructura de AFT, siga estos pasos adicionales para completar el proceso de configuración y prepararse para aprovisionar cuentas.

Paso 1: Complete CodeConnections con el proveedor de VCS que desee

Si elige un proveedor de VCS externo, AFT lo establece CodeConnections y usted lo confirma. Consulte [Alternativas para el control de versiones del código fuente en AFT](#) para aprender a configurar AFT con el VCS que prefiera.

AFT realiza el paso inicial para establecer la AWS CodeStar conexión. Debe confirmar la conexión.

Paso 2: rellenar cada repositorio

AFT requiere que administre [cuatro repositorios](#):

1. Solicitudes de cuentas: este repositorio se encarga de realizar o actualizar solicitudes de cuenta. [Ejemplos disponibles](#). Para obtener más información acerca de solicitudes de cuentas de AFT, consulte [Aprovisionamiento de una nueva cuenta con AFT](#).
2. Personalizaciones de aprovisionamiento de cuentas de AFT: este repositorio administra las personalizaciones que se aplican a todas las cuentas creadas y administradas con AFT, antes de comenzar la etapa de personalizaciones globales. [Ejemplos disponibles](#). Para crear personalizaciones de aprovisionamiento de cuentas de AFT, consulte [Creación de la máquina de estado de personalizaciones de aprovisionamiento de cuentas de AFT](#).

3. Personalizaciones globales: este repositorio administra las personalizaciones que se aplican a todas las cuentas creadas y administradas con AFT. [Ejemplos disponibles](#). Para crear personalizaciones globales de AFT, consulte [Aplicación de personalizaciones globales](#).
4. Personalizaciones de cuentas: este repositorio administra las personalizaciones que se aplican solo a cuentas específicas creadas y administradas con AFT. [Ejemplos disponibles](#). Para crear personalizaciones de cuentas de AFT, consulte [Aplicación de personalizaciones de cuentas](#).

AFT espera que cada uno de estos repositorios siga una estructura de directorios específica. Las plantillas que se utilizan para rellenar los repositorios y las instrucciones que describen cómo rellenar las plantillas están disponibles en el módulo del generador de cuentas para Terraform en el [repositorio de GitHub de AFT](#).

Aprovisionamiento de una nueva cuenta con AFT

En esta sección se asume que ya ha configurado AFT y su cuenta de administración de AFT y que está aprovisionando cuentas adicionales.

Para aprovisionar una nueva cuenta con AFT, cree un archivo Terraform de solicitud de cuenta. Este archivo contiene la entrada de los parámetros del `aft-account-request` repositorio. Después de crear un archivo Terraform de solicitud de cuenta, comience a procesar la solicitud de cuenta ejecutando `git push`. Este comando invoca la `ct-aft-account-request` operación en la AWS CodePipeline, que se crea en la cuenta de administración de AFT una vez finalizado el aprovisionamiento de la cuenta. Para obtener más información, consulte [AFT account provisioning pipeline](#).

Solicitud de cuenta: parámetros del archivo Terraform

Debe incluir los siguientes parámetros en el archivo Terraform de solicitud de cuenta. Puedes ver [un ejemplo del archivo Terraform de solicitud de cuenta](#) en GitHub

- El valor de `module name` debe ser único para cada solicitud de Cuenta de AWS .
- El valor de `module source` es la ruta al módulo Terraform de solicitud de cuenta que proporciona AFT.
- El valor de `control_tower_parameters` captura la entrada necesaria para crear una cuenta de AWS Control Tower. El valor incluye los siguientes campos de entrada:
 - `AccountEmail`
 - `AccountName`

- ManagedOrganizationalUnit
- SS0UserEmail
- SS0UserFirstName
- SS0UserLastName

 Note

La entrada que proporcione para `control_tower_parameters` no se puede cambiar durante el aprovisionamiento de la cuenta.

Los formatos admitidos para especificar ManagedOrganizationalUnit en el `aft-account-request` repositorio incluyen `OUName` y `OUName` (OU-ID).

- `account_tags` captura claves y valores definidos por el usuario, que se pueden etiquetar de Cuentas de AWS acuerdo con criterios empresariales. Para obtener más información, consulte [Tagging AWS Organizations resources](#) en la Guía del usuario de AWS Organizations .
- El valor de `change_management_parameters` captura información adicional, como el motivo por el que se creó una solicitud de cuenta y quién la inició. El valor incluye los siguientes campos de entrada:
 - `change_reason`
 - `change_requested_by`
- `custom_fields` captura metadatos adicionales con claves y valores que se despliegan como parámetros SSM en la cuenta vendida en `/-fields/. aft/account-request/custom`. Puede hacer referencia a estos metadatos durante las personalizaciones de la cuenta para implementar los controles adecuados. Por ejemplo, una cuenta que esté sujeta a la conformidad normativa podría implementar más. Reglas de AWS Config Los metadatos que recopile con `custom_fields` pueden invocar un procesamiento adicional durante el aprovisionamiento y la actualización de la cuenta. Si se elimina un campo personalizado de la solicitud de cuenta, dicho campo se elimina del almacén de parámetros de SSM de la cuenta vendida.
- (Opcional) `account_customizations_name` captura la carpeta de plantillas de la cuenta en el `aft-account-customizations` repositorio. Para obtener más información, consulte [Account customizations](#).

Envío de varias solicitudes de cuenta

AFT procesa las solicitudes de cuenta de una en una, pero puede enviar varias solicitudes de cuenta a la canalización de AFT. Cuando envía varias solicitudes de cuentas a la canalización de AFT, AFT las pone en cola y las procesa siguiendo la orden de primero en entrar, primero en salir.

Note

Puede crear un archivo Terraform de solicitud de cuenta para cada cuenta que desee que AFT aprovisione o agrupar en cascada varias solicitudes de cuenta en un único archivo Terraform de solicitud de cuenta.

Actualización de una cuenta existente

Compatibilidad con la inscripción automática

Si su organización utiliza la inscripción automática para la inscripción automática de cuentas, tenga en cuenta que AFT tiene limitaciones a la hora de importar estas cuentas. Las cuentas inscritas a través de Auto Enroll carecen de los productos aprovisionados por Service Catalog requeridos por el flujo de trabajo de importación de AFT.

Solución alternativa: utilice la función Registrar OU para crear productos aprovisionados para las cuentas que se inscriban automáticamente. Esto habilita los eventos del ciclo de vida necesarios para las personalizaciones de AFT.

Puede actualizar las cuentas que AFT aprovisiona editando solicitudes de cuenta enviadas anteriormente y ejecutando `git push`. Este comando invoca el flujo de trabajo de aprovisionamiento de cuentas y puede procesar solicitudes de actualización de cuentas. Puede actualizar la entrada para `ManagedOrganizationalUnit`, que forma parte del valor requerido para `control_tower_parameters`.

`ManagedOrganizationalUnit` es el único parámetro que se puede actualizar, entre todos los `control_tower_parameters`. Sin embargo, se pueden actualizar otros parámetros que forman parte del archivo Terraform de solicitud de cuenta, como `custom_fields`. Para obtener más información, consulte [Provision a new account with AFT](#).

Por ejemplo, para actualizar el nombre o la dirección de correo electrónico de una cuenta de AFT, puede definir detalles específicos como `custom_fields` en el archivo de solicitud de cuenta. De este modo, crea parámetros de SSM, que puede transferir al recurso de `aws_account_alternate_contact` durante las personalizaciones globales.

```
resource "aws_account_alternate_contact" "operations" {  
  
    alternate_contact_type = "OPERATIONS"  
  
    name          = "Example"  
    title         = "Example"  
    email_address = "someone@example.com"  
    phone_number  = "+1234567890"  
}
```

Puede añadir campos similares para otros tipos de contactos, como operaciones y seguridad. En Personalizaciones globales, agregue búsquedas de datos en cada campo personalizado para asegurarse de buscar todos los campos que ha creado en Solicitud de cuenta:

```
data "aws_ssm_parameter" "billing_name" {  
    name = "/aft/account-request/custom-fields/billing_name"  
}  
  
data "aws_ssm_parameter" "billing_title" {  
    name = "/aft/account-request/custom-fields/billing_title"  
}  
  
data "aws_ssm_parameter" "billing_email_address" {  
    name = "/aft/account-request/custom-fields/billing_email_address"  
}  
  
data "aws_ssm_parameter" "billing_phone_number" {  
    name = "/aft/account-request/custom-fields/billing_phone_number"  
}
```

Por último, también en el archivo de personalizaciones globales, cree los recursos de contacto alternativos. Deberá definir uno de estos bloques para cada tipo de contacto que haya creado en Solicitud de cuenta:

```
resource "aws_account_alternate_contact" "billing" {
```

```
alternate_contact_type = "BILLING"

name          = data.aws_ssm_parameter.billing_name.value
title         = data.aws_ssm_parameter.billing_title.value
email_address = data.aws_ssm_parameter.billing_email_address.value
phone_number  = data.aws_ssm_parameter.billing_phone_number.value
}
```

Note

La entrada que proporcione para `control_tower_parameters` no se puede cambiar durante el aprovisionamiento de la cuenta.

Los formatos admitidos para especificar `ManagedOrganizationalUnit` en el `aft-account-requestrepositorio` incluyen `OUName` y `OUID` (OU-ID).

Actualización de una cuenta que AFT no aprovisiona

Puede actualizar las cuentas de AWS Control Tower creadas fuera de AFT especificando la cuenta en el `aft-account-requestrepositorio`.

Note

Asegúrese de que todos los detalles de la cuenta sean correctos y coherentes con la organización de AWS Control Tower y el producto AWS Service Catalog aprovisionado correspondiente.

Requisitos previos para actualizar una existente con AFT Cuenta de AWS

- Cuenta de AWS Deben estar inscritos en AWS Control Tower.
- Cuenta de AWS Deben formar parte de la organización de la Torre de Control de AWS.

Versiones de Terraform y AFT

El generador de cuentas para Terraform (AFT) es compatible con la versión 1.6.0 de Terraform o posterior. Debe proporcionar una versión de Terraform como parámetro de entrada para el proceso de implementación de AFT, como se muestra en el siguiente ejemplo.

```
terraform_version = "1.6.0"
```

Distribuciones de Terraform

AFT admite tres distribuciones de Terraform:

- Terraform Community Edition
- Terraform Cloud
- Terraform Enterprise

En las próximas secciones se explican estas distribuciones. Proporcione la distribución de Terraform de su elección como parámetro de entrada durante el proceso de arranque de AFT. Para obtener más información sobre los parámetros de entrada y la implementación de AFT, consulte [Implementación del generador de cuentas para Terraform \(AFT\) de AWS Control Tower](#).

Si elige las distribuciones de Terraform Cloud o Terraform Enterprise, el [token de la API](#) que especifique para `terraform_token` debe ser un token de la API de usuario o de equipo. No se admite un token de organización para todas las API necesarias. Por motivos de seguridad, debe evitar registrar el valor de este token en el sistema de control de versiones (VCS) asignando una [variable de Terraform](#), como se muestra en el siguiente ejemplo.

```
# Sensitive variable managed in Terraform Cloud:  
terraform_token = var.terraform_cloud_token
```

Terraform Community Edition

Cuando selecciona Terraform Community Edition como distribución, AFT administra el backend de Terraform en su lugar en la cuenta de administración de AFT. AFT descarga la `terraform-cli` de la versión de Terraform que especificó para ejecutarla durante la implementación de AFT y las fases de canalización de AFT. La configuración de estado de Terraform resultante se almacena en un bucket de Amazon S3, denominado de la siguiente forma:

```
aft-backend-[account_id]-primary-region
```

AFT también crea un bucket de Amazon S3 que replica la configuración de estado de Terraform en otra Región de AWS, con fines de recuperación ante desastres, denominado de la siguiente forma:

```
aft-backend-[account_id]-secondary-region
```

Le recomendamos que habilite la autenticación multifactor (MFA) para las funciones de eliminación en estos buckets Amazon S3 del estado de Terraform. Para obtener más información sobre Terraform Community Edition, consulte [la documentación de Terraform](#).

Para seleccionar Terraform OSS como distribución, proporcione el siguiente parámetro de entrada:

```
terraform_distribution = "oss"
```

Terraform Cloud

Cuando selecciona Terraform Cloud como distribución, AFT crea espacios de trabajo para los siguientes componentes de la organización de Terraform Cloud, lo que inicia un flujo de trabajo basado en API.

- Solicitud de cuenta
- Personalizaciones de AFT para cuentas que aprovisiona AFT
- Personalizaciones de cuentas para cuentas que aprovisiona AFT
- Personalizaciones globales para cuentas que aprovisiona AFT

Terraform Cloud administra la configuración de estado de Terraform resultante.

Cuando seleccione Terraform Cloud como distribución, proporcione los siguientes parámetros de entrada:

- `terraform_distribution = "tfc"`
- `terraform_token`: este parámetro contiene el valor del token de Terraform Cloud. AFT marca el valor como confidencial y lo almacena como una cadena segura en el almacén de parámetros de SSM, en la cuenta de administración de AFT. Le recomendamos que rote periódicamente el valor del token de Terraform de conformidad con las políticas de seguridad y las directrices de cumplimiento de su empresa. El token de Terraform debe ser un token de la API de usuario o de equipo. No se admiten los tokens de organización.
- `terraform_org_name`: este parámetro contiene el nombre de la organización de Terraform Cloud.

 Note

No se admiten múltiples implementaciones de AFT en una sola organización de Terraform Cloud.

Para obtener información sobre cómo configurar Terraform Cloud, consulte [la documentación de Terraform](#).

Terraform Enterprise

Cuando selecciona Terraform Enterprise como distribución, AFT crea espacios de trabajo para los siguientes componentes de la organización de Terraform Enterprise y activa un flujo de trabajo basado en API para las ejecuciones de Terraform resultantes.

- Solicitud de cuenta
- Personalizaciones de aprovisionamiento de cuentas AFT para cuentas aprovisionadas por AFT
- Personalizaciones de cuentas para cuentas aprovisionadas por AFT
- Personalizaciones globales para cuentas aprovisionadas por AFT

La configuración de estado de Terraform resultante se administra mediante la configuración de Terraform Enterprise.

Para seleccionar Terraform Enterprise como distribución, proporcione los siguientes parámetros de entrada:

- `terraform_distribution = "tfe"`
- `terraform_token`: este parámetro contiene el valor del token de Terraform Enterprise. AFT marca su valor como confidencial y lo almacena como una cadena segura en el almacén de parámetros de SSM, en la cuenta de administración de AFT. Le recomendamos que rote periódicamente el valor del token de Terraform de conformidad con las políticas de seguridad y las directrices de cumplimiento de su empresa.
- `terraform_org_name`: este parámetro contiene el nombre de la organización de Terraform Enterprise.
- `terraform_api_endpoint`: este parámetro contiene la URL del entorno de Terraform Enterprise. El valor de este parámetro debe tener el siguiente formato:

```
https://{fqdn}/api/v2/
```

Consulte [la documentación de Terraform](#) para obtener más información sobre cómo configurar Terraform Enterprise.

Comprobación de la versión de AFT

Puede comprobar la versión de AFT implementada consultando la clave del almacén de parámetros de AWS SSM:

```
/aft/config/aft/version
```

Si utiliza el método de registro, puede fijar la versión.

```
module "control_tower_account_factory" {  
  source = "aws-ia/control_tower_account_factory/aws"  
  version = "1.3.2"  
  # insert the 6 required variables here  
}
```

Puede ver más información sobre las versiones de AFT en el [repositorio de AFT](#).

Actualización de la versión de AFT

Inicie sesión en la cuenta de administración consola de AWS Control Tower para iniciar esta actualización de AFT.

Para actualizar la versión de AFT implementada, extráigala de la ramificación del repositorio main:

```
terraform get -update
```

Una vez finalizada la extracción, puede volver a ejecutar el plan de Terraform o ejecutar Aplicar para actualizar la infraestructura de AFT con los cambios más recientes.

Habilitación de opciones de características

AFT ofrece opciones de características basadas en las prácticas recomendadas. Puede optar por utilizar estas características, mediante marcas de características, durante la implementación de AFT.

Consulte [Aprovisionamiento de una nueva cuenta con AFT](#) para obtener más información sobre los parámetros de configuración de entrada de AFT.

Estas características no están habilitadas de forma predeterminada. Debe habilitar cada uno de ellos explícitamente en su entorno.

Temas

- [AWS CloudTrail eventos de datos](#)
- [AWS Plan Enterprise Support](#)
- [Eliminar la AWS VPC predeterminada](#)

AWS CloudTrail eventos de datos

Cuando está habilitada, la opción de eventos de AWS CloudTrail datos configura estas capacidades.

- Crea un registro de la organización en la cuenta de administración de la Torre de Control Tower de AWS, para CloudTrail
- Activa el registro para eventos de datos de Amazon S3 y Lambda
- Cifra y exporta todos los eventos de CloudTrail datos a un bucket de `aws-aft-logs-*` S3 en la cuenta de AWS Control Tower Log Archive, con AWS KMS cifrado
- Activa la configuración de validación del archivo de registro

Para habilitar esta opción, defina la siguiente marca de características en True en la configuración de entrada de implementación de AFT.

```
aft_feature_cloudtrail_data_events
```

Requisito previo

Antes de activar esta opción de función, asegúrese de que el acceso de confianza AWS CloudTrail esté activado en su organización.

Para comprobar el estado del acceso de confianza para CloudTrail :

1. Navega hasta la AWS Organizations consola.
2. Seleccione Servicios > CloudTrail.

3. A continuación, seleccione **Habilitar acceso de confianza** en la esquina superior derecha, si es necesario.

Es posible que reciba un mensaje de advertencia en el que se le pida que utilice la AWS CloudTrail consola, pero en ese caso, ignore la advertencia. Después de permitir el acceso de confianza, AFT crea el registro de seguimiento como parte de la habilitación de esta opción de característica. Si el acceso de confianza no está habilitado, recibirá un mensaje de error cuando AFT intente crear el registro de seguimiento para los eventos de datos.

Note

Esta configuración funciona a nivel de organización. La activación de esta configuración afecta a todas las cuentas AWS Organizations, estén administradas por AFT o no. Todos los buckets de la cuenta de archivo de registro de AWS Control Tower en el momento de la habilitación se excluyen de los eventos de datos de Amazon S3. Consulte la [Guía del AWS CloudTrail usuario](#) para obtener más información al respecto CloudTrail.

AWS Plan Enterprise Support

Cuando esta opción está habilitada, la canalización de AFT activa el plan AWS Enterprise Support para las cuentas aprovisionadas por AFT.

AWS las cuentas vienen con el plan AWS Basic Support activado de forma predeterminada. AFT proporciona la inscripción automática en el nivel de soporte Enterprise para las cuentas que AFT aprovisiona. El proceso de aprovisionamiento abre un ticket de soporte para la cuenta, en el que se solicita que se añada al plan AWS Enterprise Support.

Para habilitar la opción Enterprise Support, defina la siguiente marca de características en True en la configuración de entrada de implementación de AFT.

```
aft_feature_enterprise_support=false
```

Consulte [Compare AWS Support Plans](#) para obtener más información sobre los planes de AWS Support.

 Note

Para permitir que esta característica funcione, debe inscribir la cuenta de pagador en el plan Enterprise Support.

Eliminar la AWS VPC predeterminada

Al habilitar esta opción, AFT elimina todos los AWS valores predeterminados VPCs de la cuenta de administración de AFT y de todos Regiones de AWS, incluso si no ha implementado los recursos de AWS Control Tower en ellas Regiones de AWS.

AFT no elimina VPCs automáticamente las cuentas AWS predeterminadas de la Torre de Control de AWS que AFT aprovisiona ni las AWS cuentas existentes que usted inscriba en la Torre de Control de AWS a través de AFT.

Las AWS cuentas nuevas se crean con una VPC configurada en cada una de ellas Región de AWS, de forma predeterminada. Es posible que su empresa tenga prácticas de creación estándar VPCs, que requieran que elimine la VPC AWS predeterminada y evite habilitarla, especialmente para la cuenta de administración de AFT.

Para habilitar esta opción, defina la siguiente marca de características en True en la configuración de entrada de implementación de AFT.

```
aft_feature_delete_default_vpcs_enabled
```

A continuación se muestra un ejemplo con una configuración de entrada de implementación de AFT.

```
module "aft" {
  source = "github.com/aws-ia/terraform-aws-control_tower_account_factory"
  ct_management_account_id    = var.ct_management_account_id
  log_archive_account_id     = var.log_archive_account_id
  audit_account_id           = var.audit_account_id
  aft_management_account_id  = var.aft_management_account_id
  ct_home_region              = var.ct_home_region
  tf_backend_secondary_region = var.tf_backend_secondary_region

  vcs_provider      = "github"
  account_request_repo_name = "${var.github_username}/learn-terraform-aft-account-request"
```

```
account_provisioning_customizations_repo_name = "${var.github_username}/learn-terraform-aft-account-provisioning-customizations"
global_customizations_repo_name              = "${var.github_username}/learn-terraform-aft-global-customizations"
account_customizations_repo_name             = "${var.github_username}/learn-terraform-aft-account-customizations"

# Optional Feature Flags
aft_feature_delete_default_vpcs_enabled = true
aft_feature_cloudtrail_data_events      = false
aft_feature_enterprise_support          = false
}
```

Consulta la [VPC predeterminada y las subredes predeterminadas](#) para obtener más información sobre las predeterminadas. VPCs

Consideraciones de recursos para el generador de cuentas para Terraform de AWS Control Tower

Cuando configura su landing zone con AWS Control Tower Account Factory for Terraform, se crean varios tipos de AWS recursos en sus AWS cuentas.

Búsqueda de recursos

- Puede utilizar etiquetas para buscar la lista más actualizada de recursos de AFT. El par clave-valor para su búsqueda es:

Key: managed_by | Value: AFT

- En el caso de los servicios de componentes que no admiten etiquetas, puede localizar los recursos con una búsqueda de aft en los nombres de los recursos.

Note

AFT no crea ningún recurso AWS de Backup en la cuenta de administración.

Tablas de recursos creadas inicialmente, por cuenta

Cuenta de administración del generador de cuentas para Terraform de AWS Control Tower

AWS service	Tipo de recurso	Nombre del recurso
AWS Identity and Access Management	Roles	AWSAFTAdmin
		AWSAFTExecution
		AWSAFTService
		ct-aft-*
		aft-*
		codebuild_trigger_role
AWS Identity and Access Management	Políticas	python-layer-builder-aft-common-*
		aft-*
CodeCommit	Repositorios	aft-*
CodeBuild	Proyectos de compilación	aft-*
		ct-aft-*
		python-layer-builder-aft-common-*
Canalización de código	Canalizaciones	<i>YourAccountId</i> -customizations-pipeline
Amazon S3	Buckets	aft-*
Lambda	Funciones	aft-*
Lambda	Capas	aft-common-*
DynamoDB	Tablas	aft-request
		aft-request-audit

AWS service	Tipo de recurso	Nombre del recurso
		aft-request-metadata
		aft-controltower-events
Step Functions	Máquinas de estado	aft-account-provisioning-customizations
		aft-account-provisioning-framework
		aft-feature-options
		aft-invoke-customizations
VPC	VPC	aft-management-vpc
Amazon SNS	Temas	aft-notifications
		aft-failure-notifications
Amazon EventBridge	Buses de eventos	aft-events-from-ct-management
Amazon EventBridge	Reglas de eventos	aft-account-provisioning-customizations-trigger
		aft-account-request-codepipeline-trigger
		aft-lambda-account-request-processor
		aft-controltower-event-logger
Key Management Service (KMS)	Claves administradas por el cliente	aft-backend-*-kms-key
		aft
AWS Systems Manager	Almacén de parámetros	/aft/*

AWS service	Tipo de recurso	Nombre del recurso
Amazon SQS	Colas	aft-account-request.fifo aft-account-request-dlg.fifo
CloudWatch	Grupos de registro	/aws/*/ct-aft-* /aws/*/aft-* /aws/codebuild/python-layer-builder-aft-common-*
AWS Backup	Almacenes	aft-controltower-backup-vault
AWS Backup	Planes	aft-controltower-backup-plan
AWS Support Center (opcional)	Planes de Support	Enterprise

AWS cuentas aprovisionadas a través de AWS Control Tower Account Factory para Terraform

AWS service	Tipo de recurso	Nombre del recurso
AWS Identity and Access Management	Roles	AWSAFTExecution
AWS Support Center (opcional)	Planes de Support	Enterprise

Cuenta de administración de AWS Control Tower

AWS service	Tipo de recurso	Nombre del recurso
AWS Identity and Access Management	Roles	AWSAFTExecution AWSAFTService aft-controltower-events-rule

AWS service	Tipo de recurso	Nombre del recurso
AWS Systems Manager	Almacén de parámetros	/aft/*
EventBridge	Reglas de eventos	aft-capture-ct-events
CloudTrail (Opcional)	Registros de seguimiento	aws-aft-CustomizationsCloud Trail
Centro de AWS Support (opcional)	Planes de Support	Enterprise

Cuenta de archivo de registro de AWS Control Tower

AWS service	Tipo de recurso	Nombre del recurso
AWS Identity and Access Management	Roles	AWSAFTExecution AWSAFTService
Key Management Service (KMS)	Claves administradas por el cliente	aft
Amazon S3	Buckets	aws-aft-logs-* aws-aft-s3-access-logs-*
AWS Support Center (opcional)	Planes de Support	Enterprise

Cuenta de auditoría de AWS Control Tower

AWS service	Tipo de recurso	Nombre del recurso
AWS Identity and Access Management	Roles	AWSAFTExecution AWSAFTService

AWS service	Tipo de recurso	Nombre del recurso
AWS Support Center (opcional)	Planes de Support	Enterprise

Roles obligatorios

En general, los roles y las políticas forman parte de Identity and Access Management (IAM) en AWS. Para obtener más información, consulte la [Guía del usuario de IAM de AWS](#).

AFT crea varios roles y políticas de IAM en las cuentas de administración de AFT y de administración de AWS Control Tower para respaldar las operaciones de la canalización de AFT. Estos roles se crean en función del modelo de acceso de privilegio mínimo, que restringe el permiso a los conjuntos de acciones y recursos mínimos necesarios para cada rol y política. A estos roles y políticas se les asigna un `key:value` par de AWS etiquetas, a modo `managed_by:AFT` de identificación.

Además de estos roles de IAM, AFT crea tres roles esenciales:

- El rol de `AWSAFTAdmin`
- El rol de `AWSAFTExecution`
- El rol de `AWSAFTService`

Estos roles se explican en las siguientes secciones.

El `AWSAFTAdmin` rol, explicado

Al implementar AFT, el rol de `AWSAFTAdmin` se crea en la cuenta de administración de AFT. Este rol permite que la canalización de AFT asuma el rol de `AWSAFTExecution` en las cuentas aprovisionadas de AWS Control Tower y AFT y, por lo tanto, realice acciones relacionadas con el aprovisionamiento y la personalización de las cuentas.

Esta es la política insertada (artefacto de JSON) asociada al rol de `AWSAFTAdmin`:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
```



```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": "sts:AssumeRole",
  "Resource": [
    "arn:aws:iam::*:role/AWSAFTExecution",
    "arn:aws:iam::*:role/AWSAFTService"
  ]
}
```

El siguiente artefacto de JSON muestra la relación de confianza del rol de AWSAFTAdmin. El número de marcador 012345678901 se sustituye por el número de identificación de la cuenta de administración de la AFT.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::012345678901:root"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

El AWSAFTExecution papel, explicado

Al implementar AFT, el rol de AWSAFTExecution se crea en las cuentas de administración de AFT y de administración de AWS Control Tower. Más adelante, la canalización de AFT crea el rol de AWSAFTExecution en cada cuenta aprovisionada de AFT durante la etapa de aprovisionamiento de la cuenta de AFT.

AFT utiliza inicialmente el rol de AWSControlTowerExecution para crear el rol de AWSAFTExecution en cuentas especificadas. El rol de AWSAFTExecution permite que la

canalización de AFT ejecute los pasos que se llevan a cabo durante las etapas de aprovisionamiento y personalización del aprovisionamiento del marco de AFT, para cuentas aprovisionadas por AFT y para cuentas compartidas.

 Los roles distintos le ayudan a limitar el alcance

Como práctica recomendada, mantenga los permisos de personalización separados de los permisos permitidos durante la implementación inicial de los recursos. Recuerde que el rol de `AWSAFTService` se ha diseñado para el aprovisionamiento de cuentas y el rol de `AWSAFTExecution` para la personalización de cuentas. Esta separación limita el alcance de los permisos que se permiten durante cada fase de la canalización. Esta distinción es especialmente importante si va a personalizar las cuentas compartidas de AWS Control Tower, ya que las cuentas compartidas pueden contener información confidencial, como detalles de facturación o información de usuario.

Permisos para `AWSAFTExecution` el rol: `AdministratorAccess`— una política administrada por AWS

El siguiente artefacto de JSON muestra la política de IAM (relación de confianza) al rol de `AWSAFTExecution`. El número de marcador `012345678901` se sustituye por el número de identificación de la cuenta de administración de la AFT.

Política de confianza para `AWSAFTExecution`

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::012345678901:role/AWSAFTAdmin"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

AWSAFTService Explicación del rol

El rol de AWSAFTService despliega los recursos de AFT en todas las cuentas inscritas y administradas, incluidas las cuentas compartidas y la cuenta de administración. Anteriormente, los recursos los implementaba únicamente el rol de AWSAFTExecution.

El rol de AWSAFTService se ha diseñado para que la infraestructura de servicios implemente recursos durante la etapa de aprovisionamiento, mientras que el rol de AWSAFTExecution está diseñado únicamente para implementar personalizaciones. Al asumir los roles de esta manera, puede mantener un control de acceso más detallado durante cada etapa.

Permisos para AWSAFTService el rol: AdministratorAccess— una política administrada por AWS

El siguiente artefacto de JSON muestra la política de IAM (relación de confianza) al rol de AWSAFTService. El número de marcador 012345678901 se sustituye por el número de identificación de la cuenta de administración de la AFT.

Política de confianza para AWSAFTService

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::012345678901:role/AWSAFTAdmin"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Servicios de componentes

Al implementar AFT, se agregan componentes a su AWS entorno desde cada uno de estos AWS servicios.

- [AWS Control Tower](#): AFT utiliza el generador de cuentas de AWS Control Tower en la cuenta de administración de AWS Control Tower para aprovisionar cuentas.
- [Amazon DynamoDB](#): AFT crea tablas de Amazon DynamoDB en la cuenta de administración de AFT, que almacenan solicitudes de cuentas, historial de auditoría de actualizaciones de cuentas, metadatos de cuentas y eventos del ciclo de vida de AWS Control Tower. AFT también crea desencadenadores de Lambda para DynamoDB para iniciar procesos descendentes, como el flujo de trabajo de aprovisionamiento de cuentas de AFT.
- [Amazon Simple Storage Service](#): AFT crea depósitos de Amazon Simple Storage Service (S3) en la cuenta de administración de AFT y en la cuenta de archivo de registros de AWS Control Tower, que almacenan los registros generados por los servicios que requiere AWS la canalización de AFT. AFT también crea un depósito S3 del backend de Terraform, en el módulo primario y en el secundario Regiones de AWS, para almacenar los estados de Terraform generados durante los flujos de trabajo de AFT.
- [Amazon Simple Notification Service](#): AFT crea temas de Amazon Simple Notification Service (SNS) en la cuenta de administración de AFT, que almacena las notificaciones de éxito y error después de procesar cada solicitud de cuenta de AFT. Puede recibir estos mensajes utilizando el protocolo que elija.
- [Amazon Simple Queuing Service](#): AFT crea una cola FIFO de Amazon Simple Queuing Service (Amazon SQS) en la cuenta de administración de AFT. La cola permite enviar varias solicitudes de cuenta en paralelo, sin embargo, envía una sola solicitud a la vez al generador de cuentas de AWS Control Tower para su procesamiento secuencial.
- [AWS CodeBuild](#): AFT crea proyectos de CodeBuild compilación de AWS en la cuenta de administración de AFT para inicializar, compilar, probar y aplicar los planes de Terraform para el código fuente de AFT en varias etapas de compilación.
- [AWS CodePipeline](#): AFT crea CodePipeline canalizaciones de AWS en la cuenta de administración de AFT para integrarlas con el proveedor de CodeStar conexiones de AWS que haya seleccionado y compatible para el código fuente de AFT y activar trabajos de creación en AWS CodeBuild.
- [AWS Lambda](#): AFT crea funciones y capas de AWS Lambda en la cuenta de administración de AFT para realizar pasos durante los procesos de solicitud de cuenta, aprovisionamiento de cuentas AFT y personalizaciones de cuentas.
- [AWS Systems Manager Parameter Store](#): AFT configura el Almacén de parámetros de AWS Systems Manager en la cuenta de administración de AFT para almacenar los parámetros de configuración necesarios para los procesos de canalización de AFT.
- [Amazon CloudWatch](#): AFT crea grupos de CloudWatch registros de Amazon en la cuenta de administración de AFT para almacenar los registros generados por los servicios de AWS

empleados por la canalización de AFT. El período de retención de CloudWatch los registros está establecido en `Never Expire`.

- [Amazon VPC](#): AFT crea una Amazon Virtual Private Cloud (VPC) para aislar los servicios y recursos de la cuenta de administración de AFT en un entorno de red independiente, a fin de mejorar la seguridad.
- [AWS KMS](#): AFT utiliza el AWS Key Management Service (KMS) en la cuenta de administración de AFT y en la cuenta de archivo de registro de AWS Control Tower. AFT crea claves para cifrar estados de Terraform, datos almacenados en tablas de DynamoDB y temas de SNS. Estos registros y artefactos se generan cuando AFT implementa recursos y servicios de AWS. Las claves de KMS creadas por AFT tienen habilitada la rotación anual de forma predeterminada.
- [AWS Identity and Access Management \(IAM\)](#): AFT sigue el modelo de privilegios mínimos recomendado. Crea funciones y políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) en la cuenta de administración de AFT, en las cuentas de la Torre de Control de AWS y en las cuentas aprovisionadas por AFT, según sea necesario, para realizar las acciones necesarias durante el flujo de trabajo de AFT.
- [AWS Step Functions](#): AFT crea máquinas de estado de AWS Step Functions en la cuenta de administración de AFT. Estas máquinas de estado organizan y automatizan el proceso y los pasos del marco de aprovisionamiento y las personalizaciones de la cuenta de AFT.
- [Amazon EventBridge](#): AFT crea un bus de EventBridge eventos de Amazon en la cuenta de administración de AFT y AWS Control Tower para capturar y almacenar los eventos del ciclo de vida de la Torre de Control de AWS a largo plazo en la tabla DynamoDB de la cuenta de administración de AFT. AFT crea reglas de CloudWatch eventos de Amazon en las cuentas de administración de AFT y de administración de la Torre de Control Tower de AWS, que activan varios pasos necesarios durante la ejecución del flujo de trabajo de la canalización de AFT.
- [AWS CloudTrail \(Opcional\)](#): cuando esta función está habilitada, AFT crea un registro de la AWS CloudTrail organización en la cuenta de administración de la Torre de Control Tower de AWS para registrar los eventos de datos de los buckets de Amazon S3 y las funciones de AWS Lambda. AFT envía estos registros a un bucket de S3 central en la cuenta de archivo de registro de AWS Control Tower.
- [AWS Soporte \(opcional\)](#): cuando esta función está habilitada, AFT activa el plan AWS Enterprise Support para las cuentas aprovisionadas por AFT. De forma predeterminada, AWS las cuentas se crean con el plan AWS Basic Support activado.

Canalización de aprovisionamiento de cuentas de AFT

Una vez completada la etapa de aprovisionamiento de cuentas de la canalización, el marco de AFT continúa. Ejecuta automáticamente una serie de pasos para garantizar que las cuentas recién aprovisionadas cuenten con los detalles necesarios antes de que comience la etapa de [Personalizaciones de cuentas](#).

A continuación se indican los pasos que ejecuta la canalización de AFT.

1. Valida la entrada de la solicitud de cuenta.
2. Recupera información sobre la cuenta aprovisionada, por ejemplo, el ID de la cuenta.
3. Almacena los metadatos de la cuenta en una tabla de DynamoDB de la cuenta de administración de AFT.
4. Crea la función de AWSAFTExecutionIAM en la cuenta recién aprovisionada. AFT asume este rol para realizar la etapa de personalización de la cuenta, ya que este rol otorga acceso a la cartera del generador de cuentas.
5. Aplica las etiquetas de cuenta proporcionadas como parte de los parámetros de entrada de la solicitud de cuenta.
6. Aplica las opciones de características de AFT seleccionadas en el momento de la implementación de AFT.
7. Aplica las personalizaciones de aprovisionamiento de cuentas de AFT proporcionadas. En la siguiente sección se explica cómo configurar estas personalizaciones con una máquina de estado de AWS Step Functions en un repositorio `git`. Esta etapa a veces se denomina etapa del marco de aprovisionamiento de cuentas. Forma parte del proceso de aprovisionamiento principal, aunque anteriormente ha configurado un marco que ofrece integraciones personalizadas como parte del flujo de trabajo de aprovisionamiento de cuentas, antes de que se añadan personalizaciones adicionales a las cuentas en la siguiente etapa.
8. Para cada cuenta aprovisionada, crea una cuenta de administración AWS CodePipeline en la AFT, que se ejecutará para pasar a la siguiente etapa (global). [Personalizaciones de cuentas](#)
9. Invoca la canalización de personalizaciones de cuentas en cada cuenta aprovisionada (y seleccionada).
10. Envía una notificación de éxito o error al tema de SNS, desde el que puede recuperar los mensajes.

Configuración de las personalizaciones del marco de aprovisionamiento de cuentas con una máquina de estado

Si configura integraciones personalizadas que no sean de Terraform antes de aprovisionar las cuentas, estas personalizaciones se incluyen en el flujo de trabajo de aprovisionamiento de cuentas de AFT. Por ejemplo, puede requerir ciertas personalizaciones para garantizar que todas las cuentas creadas por AFT cumplen las normas y políticas de la organización, como los estándares de seguridad, y estas normas pueden añadirse a las cuentas antes de realizar una personalización adicional. Estas personalizaciones del marco de aprovisionamiento de cuentas se implementan en cada cuenta aprovisionada, antes de que comience la siguiente etapa de personalización global de la cuenta.

Note

La característica de AFT que se describe en esta sección está destinada a usuarios avanzados que entienden el funcionamiento de AWS Step Functions. Como alternativa, le recomendamos que trabaje con los ayudantes globales en la etapa de personalizaciones de la cuenta.

El marco de aprovisionamiento de cuentas de AFT llama a una máquina de estado de AWS Step Functions, que debe definir previamente para implementar las personalizaciones. Consulte la [documentación de AWS Step Functions](#) para obtener más información sobre las posibles integraciones de máquinas de estado.

A continuación se muestran algunas integraciones comunes.

- Funciones de AWS Lambda en el idioma que prefiera
- Tareas de AWS ECS o AWS Fargate utilizando contenedores de Docker
- Actividades de AWS Step Functions con trabajadores personalizados, alojadas en AWS o en las instalaciones
- Integraciones de Amazon SNS o SQS

Si no se ha definido ninguna máquina de estado de AWS Step Functions, la etapa pasa que se produzca ninguna operación. Para crear una máquina de estado de personalizaciones de aprovisionamiento de cuentas de AFT, siga las instrucciones que se indican en [Creación de la](#)

[máquina de estado de personalizaciones de aprovisionamiento de cuentas de AFT](#). Antes de añadir personalizaciones, asegúrese de cumplir los requisitos previos.

Estos tipos de integraciones no forman parte de AWS Control Tower y no se pueden añadir durante la etapa global previa a la API de personalización de cuentas de AFT. En su lugar, la canalización de AFT le permite configurar estas personalizaciones como parte del proceso de aprovisionamiento y se ejecutan en el flujo de trabajo de aprovisionamiento. Debe implementar estas personalizaciones creando la máquina de estado con antelación, antes de iniciar la etapa de aprovisionamiento de cuentas de AFT, tal y como se describe en las siguientes secciones.

Requisitos previos para crear una máquina de estado

- Un AFT completamente implementado. Para obtener más información sobre la implementación de AFT, consulte [Implementación del generador de cuentas para Terraform \(AFT\) de AWS Control Tower](#).
- Configure un repositorio git en el entorno para las personalizaciones de aprovisionamiento de cuentas de AFT. Para obtener más información, consulte [Pasos posteriores a la implementación](#).

Creación de la máquina de estado de personalizaciones de aprovisionamiento de cuentas de AFT

Paso 1: modificar la definición de la máquina de estado

Modifique el ejemplo de definición de máquina de estado `customizations.asl.json`. El ejemplo está disponible en el repositorio git configurado para almacenar las personalizaciones de aprovisionamiento de cuentas de AFT, en los [post-deployment steps](#). Consulte la [Guía para desarrolladores de AWS Step Functions](#) para obtener más información sobre las definiciones de máquinas de estado.

Paso 2: incluir la configuración de Terraform correspondiente

Incluya los archivos de Terraform con la extensión `.tf` en el mismo repositorio git con la definición de la máquina de estado para la integración personalizada. Por ejemplo, si decide llamar a una función de Lambda en la definición de tareas de la máquina de estado, debe incluir el archivo `lambda.tf` en el mismo directorio. Asegúrese de incluir los roles y permisos de IAM necesarios para las configuraciones personalizadas.

Cuando proporciona la entrada adecuada, la canalización de AFT invoca automáticamente la máquina de estado e implementa las personalizaciones como parte de la etapa del marco de aprovisionamiento de cuentas de AFT.

Reinicio de las personalizaciones y del marco de aprovisionamiento de cuentas de AFT

AFT ejecuta el marco de aprovisionamiento de cuentas y los pasos de personalización de cada cuenta vendida a través de la canalización de AFT. Para reiniciar las personalizaciones de aprovisionamiento de cuentas, puede utilizar uno de estos dos métodos:

1. Realizar cualquier cambio en una cuenta existente en el repositorio de solicitudes de cuentas.
2. Aprovisionar una nueva cuenta con AFT.

Personalizaciones de cuentas

AFT puede implementar configuraciones estándar o personalizadas en cuentas aprovisionadas. En la cuenta de administración de AFT, AFT proporciona una canalización para cada cuenta. Con esta canalización, puede implementar las personalizaciones en todas las cuentas, en un conjunto de cuentas o en cuentas individuales. Puede ejecutar scripts de Python, scripts de Bash y configuraciones de Terraform, o puede interactuar con la CLI de AWS como parte de la etapa de personalizaciones de cuentas.

Descripción general de

Una vez especificadas las personalizaciones en los repositorios git elegidos, ya sea en el que almacena las personalizaciones globales o en el que almacena las personalizaciones de cuentas, la etapa de personalizaciones de cuentas la completa automáticamente la canalización de AFT. Para personalizar cuentas de forma retroactiva, consulte [Reinvocación de personalizaciones](#).

Personalizaciones globales (opcional)

Puede optar por aplicar determinadas personalizaciones a todas las cuentas aprovisionadas por AFT. Por ejemplo, si necesita crear un rol de IAM concreto o implementar un control personalizado en cada cuenta, la etapa de personalizaciones globales en la canalización de AFT le permitirá hacerlo automáticamente.

Personalizaciones de cuentas (opcional)

Para personalizar una cuenta individual o un conjunto de cuentas de manera diferente a otras cuentas aprovisionadas de AFT, puede aprovechar la parte de personalizaciones de cuentas de la canalización de AFT para implementar configuraciones específicas de cuenta. Por ejemplo, solo una cuenta determinada puede requerir acceso a una puerta de enlace de Internet.

Requisitos previos de personalización

Antes de empezar a personalizar cuentas, asegúrese de que se cumplen estos requisitos previos.

- Un AFT completamente implementado. Para obtener información sobre cómo implementarlo, consulte [Configuración y lanzamiento del generador de cuentas para Terraform de AWS Control Tower](#).
- Repositorios `git` previamente rellenos para personalizaciones globales y personalizaciones de cuentas en el entorno. Consulte el Paso 3: rellenar cada repositorio en [Pasos posteriores a la implementación](#) para obtener más información.

Aplicación de personalizaciones globales

Para aplicar las personalizaciones globales, debe insertar una estructura de carpetas específica en el repositorio que elija.

- Si las configuraciones personalizadas tienen un formato de programas o scripts de Python, colóquelas en la carpeta `api_helpers/python` del repositorio.
- Si las configuraciones personalizadas tienen un formato de scripts de Bash, colóquelas en la carpeta `api_helpers` del repositorio.
- Si las configuraciones personalizadas tienen un formato de Terraform, colóquelas en la carpeta `Terraform` del repositorio.
- Consulta el archivo `README` de personalizaciones globales para obtener más información sobre la creación de configuraciones personalizadas.

Note

Las personalizaciones globales se aplican automáticamente, una vez finalizada la etapa del marco de aprovisionamiento de cuentas de AFT en la canalización de AFT.

Aplicación de personalizaciones de cuentas

Puede aplicar personalizaciones de cuentas insertando una estructura de carpetas específica en el repositorio que elija. Las personalizaciones de cuentas se aplican automáticamente en la canalización de AFT y después de la etapa de personalizaciones globales. También puede crear varias carpetas que contengan diferentes personalizaciones de cuentas en el repositorio de personalizaciones de cuentas. Siga los siguientes pasos en cada una de las personalizaciones de cuentas que necesite.

Aplicación de personalizaciones de cuentas

1. Paso 1: crear una carpeta para la personalización de una cuenta

En el repositorio que elija, copie la carpeta `ACCOUNT_TEMPLATE` proporcionada por AFT en una nueva carpeta. El nombre de la nueva carpeta debe coincidir con el `account_customizations_name` facilitado en la solicitud de cuenta.

2. Añada las configuraciones a la carpeta de personalizaciones de cuentas específica

Puede añadir configuraciones a la carpeta de personalizaciones de la cuenta en función del formato de las configuraciones.

- Si tus configuraciones personalizadas tienen la forma de programas o scripts de Python, colócalas en la carpeta `[account_customizations_name]/api_helpers/python` que se encuentra en tu repositorio.
- Si tus configuraciones personalizadas están en forma de scripts de Bash, colócalas en la carpeta `[account_customizations_name]/api_helpers` que se encuentra en tu repositorio.
- Si tus configuraciones personalizadas tienen el formato de Terraform, colócalas en la carpeta `[account_customizations_name]/terraform` que se encuentra en tu repositorio.

Para obtener más información sobre la creación de configuraciones personalizadas, consulte el archivo `README` de personalizaciones de cuentas.

3. Consulte el parámetro `account_customizations_name` específico en el archivo de solicitud de cuenta

El archivo de solicitud de cuenta de AFT incluye el parámetro de entrada `account_customizations_name`. Introduzca el nombre de la personalización de la cuenta como valor de este parámetro.

 Note

Puede enviar varias solicitudes de cuentas a cuentas del entorno. Si desea aplicar personalizaciones de cuentas diferentes o similares, especifique las personalizaciones de cuentas utilizando el parámetro de entrada `account_customizations_name` en las solicitudes de cuentas. Para obtener más información, consulte [Submit multiple account requests](#).

Reinvocación de personalizaciones

AFT proporciona una forma de reinvocar personalizaciones en la canalización de AFT. Este método es útil cuando ha añadido un nuevo paso de personalización o cuando realiza cambios en una personalización existente. Durante la reinvocación, AFT inicia la canalización de personalizaciones para realizar cambios en la cuenta aprovisionada de AFT. Al event-source-based volver a invocarlas, puedes aplicar personalizaciones a cuentas individuales, a todas las cuentas, a las cuentas según su OU o a las cuentas seleccionadas según las etiquetas.

Siga estos tres pasos para reinvocar las personalizaciones de las cuentas aprovisionadas por AFT.

Paso 1: insertar cambios en los repositorios **git** de personalizaciones globales o de cuentas

Puede actualizar las personalizaciones globales y de cuentas según sea necesario y devolver los cambios a los repositorios `git`. En este punto, no ocurre nada. Un origen de eventos debe invocar la canalización de personalizaciones, tal y como se explica en los dos pasos siguientes.

Paso 2: iniciar una ejecución de AWS Step Functions para reinvocar personalizaciones

AFT proporciona una AWS Step Function denominada `aft-invoke-customizations` en la cuenta de administración de AFT. El propósito de esa función es reinvocar la canalización de personalización de las cuentas aprovisionadas por AFT.

A continuación se muestra un ejemplo de un esquema de eventos (formato JSON) que puede crear para pasar la entrada a la AWS Step Function `aft-invoke-customizations`.

```
{
  "include": [
    {
      "type": "all"
    },
    {
      "type": "ous",
      "target_value": [ "ou1","ou2"]
    },
    {
      "type": "tags",
      "target_value": [ {"key1": "value1"}, {"key2": "value2"}]
    },
    {
      "type": "accounts",
      "target_value": [ "acc1_ID","acc2_ID"]
    }
  ],
  "exclude": [
    {
      "type": "ous",
      "target_value": [ "ou1","ou2"]
    },
    {
      "type": "tags",
      "target_value": [ {"key1": "value1"}, {"key2": "value2"}]
    },
    {
      "type": "accounts",
      "target_value": [ "acc1_ID","acc2_ID"]
    }
  ]
}
```

El ejemplo de esquema de eventos muestra que puede elegir cuentas para incluirlas o excluirlas del proceso de reinvocación. Puede filtrar por OU, etiquetas de cuenta e ID de cuenta. Si no aplica ningún filtro e incluye la declaración "type": "all", se reinvoca la personalización de todas las cuentas aprovisionadas por AFT.

 Note

Si su versión de AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT) es la 1.6.5 o posterior, puede segmentar anidada OUs con la sintaxis). OU Name (ou-id-1234 Para obtener más información, consulte el siguiente tema sobre. [GitHub](#)

Tras rellenar los parámetros del evento, Step Functions se ejecuta e invoca las personalizaciones correspondientes. AFT puede invocar un máximo de 5 personalizaciones a la vez. Step Functions permanece a la espera y realiza un bucle hasta que se completen todas las cuentas que coinciden con los criterios del evento.

Paso 3: Supervise el resultado de AWS Step Function y observe cómo CodePipeline funciona AWS

- El resultado de Step Function contiene una cuenta IDs que coincide con la fuente del evento de entrada de Step Function.
- Diríjase a AWS CodePipeline en Herramientas para desarrolladores y consulte las canalizaciones de personalización correspondientes al ID de la cuenta.

Solución de problemas con el seguimiento de solicitudes de personalización de cuentas de AFT

Flujos de trabajo de personalización de cuentas basados en registros de AWS Lambda emisiones que contienen la cuenta de destino y la solicitud IDs de personalización. AFT le permite rastrear las solicitudes de personalización y solucionar problemas con Amazon CloudWatch Logs al proporcionarle consultas de CloudWatch Logs Insights que puede usar para filtrar CloudWatch los registros relacionados con su solicitud de personalización por su cuenta de destino o ID de solicitud de personalización. Para obtener más información, consulte [Análisis de datos de registro con Amazon CloudWatch Logs](#) en la Guía del usuario de Amazon CloudWatch Logs.

Para utilizar CloudWatch Logs Insights para AFT

1. Abra la CloudWatch consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. En el panel de navegación, elija Registros y, a continuación, Logs Insights.
3. Seleccione Consultas.
4. En Consultas de muestra, seleccione Generador de cuentas para Terraform y, a continuación, seleccione una de las siguientes consultas:

- Registros de personalización por ID de cuenta

 Note

Asegúrese de *"YOUR-ACCOUNT-ID"* reemplazarlo por el ID de su cuenta de destino.

```
fields @timestamp, log_message.account_id as target_account_id,  
  log_message.customization_request_id as customization_request_id,  
  log_message.detail as detail, @logStream  
| sort @timestamp desc  
| filter log_message.account_id == "YOUR-ACCOUNT-ID" and @message like /  
customization_request_id/
```

- Registros de personalización por ID de solicitud de personalización

 Note

Asegúrate de *"YOUR-CUSTOMIZATION-REQUEST-ID"* reemplazarlo por el ID de tu solicitud de personalización. Puede encontrar el ID de su solicitud de personalización en la salida de la máquina de AWS Step Functions estados del marco de aprovisionamiento de cuentas AFT. Para obtener más información sobre el marco de aprovisionamiento de cuentas de AFT, consulte [AFT account provisioning pipeline](#)

```
fields @timestamp, log_message.account_id as target_account_id,  
  log_message.customization_request_id as customization_request_id,  
  log_message.detail as detail, @logStream  
| sort @timestamp desc  
| filter log_message.customization_request_id == "YOUR-CUSTOMIZATION-REQUEST-ID"
```

5. Después de seleccionar una consulta, asegúrese de seleccionar un intervalo de tiempo y, a continuación, elija Ejecutar consulta.

Alternativas para el control de versiones del código fuente en AFT

AFT utiliza AWS CodeCommit un sistema de control de versiones de código fuente (VCS) y permite utilizar otros [CodeConnections](#) que cumplan con los requisitos de su negocio o con la arquitectura existente.

Si va a implementar AFT por primera vez y no tiene un CodeCommit repositorio existente, debe especificar un proveedor de VCS externo, como parte de los requisitos previos de implementación de AFT.

AFT admite las siguientes alternativas para el control del código fuente:

- GitHub
- GitHub Servidor empresarial
- BitBucket
- GitLab
- GitLab Autogestionado

Note

Si lo especifica AWS CodeCommit como su VCS, no es necesario realizar ningún paso adicional. AFT crea los repositorios de `git` necesarios en el entorno, con los nombres predeterminados. Sin embargo, puede anular los nombres de los repositorios predeterminados CodeCommit, según sea necesario, para cumplir con los estándares de su organización.

Configuración de un sistema de control de versiones de código fuente alternativo (VCS personalizado) con AFT

Para configurar un sistema de control de versiones de código fuente alternativo para la implementación de AFT, siga estos pasos.

Paso 1: crear repositorios de **git** en un sistema de control de versiones (VCS) externo compatible.

Si no los utiliza AWS CodeCommit, debe crear `git` repositorios en su entorno de proveedores de VCS de terceros compatibles con AFT para los siguientes elementos.

- Solicitudes de cuentas de AFT. [Código de ejemplo disponible](#). Para obtener más información acerca de solicitudes de cuentas de AFT, consulte [Aprovisionamiento de una nueva cuenta con AFT](#).
- Personalizaciones de aprovisionamiento de cuentas de AFT. [Código de ejemplo disponible](#). Para obtener más información sobre las personalizaciones del aprovisionamiento de cuentas de AFT, consulte [Creación de la máquina de estado de personalizaciones de aprovisionamiento de cuentas de AFT](#).
- Personalizaciones globales de AFT. [Código de ejemplo disponible](#). Para obtener más información sobre las personalizaciones globales de AFT, consulte [Personalizaciones de cuentas](#).
- Personalizaciones de cuentas de AFT. [Código de ejemplo disponible](#). Para obtener más información sobre las personalizaciones de cuentas de AFT, consulte [Personalizaciones de cuentas](#).

Paso 2: especificar los parámetros de configuración de VCS necesarios para la implementación de AFT

Los siguientes parámetros de entrada son necesarios para configurar el proveedor de VCS como parte de la implementación de AFT.

- `vcs_provider`: Si no lo está utilizando AWS CodeCommit, especifique el proveedor de VCS como,, o "bitbucket" "github" "githubenterprise", según su caso de uso. "gitlab"
- `github_enterprise_url`: solo para clientes empresariales, especifique la URL. GitHub GitHub
- `account_request_repo_name`: para los usuarios, este valor se establece en. AWS CodeCommit `aft-account-request` En un entorno de proveedor externo de VCS compatible con AFT, actualice este valor de entrada con el nombre real del repositorio. BitBucket En el caso de Github, GitHub Enterprise y GitLab Self-managed GitLab, el nombre del repositorio debe tener ese formato. `[Org]/[Repo]`
- `account_customizations_repo_name`: para los usuarios, este valor se establece en. AWS CodeCommit `aft-account-customizations` En un entorno de proveedor externo de VCS compatible con AFT, actualice este valor de entrada con el nombre del repositorio. BitBucket En el caso de Github, GitHub Enterprise y GitLab Self-managed GitLab, el nombre del repositorio debe tener ese formato. `[Org]/[Repo]`
- `account_provisioning_customizations_repo_name`: este valor se establece en `aft-account-provisioning-customizations` para los usuarios de AWS CodeCommit . En un entorno de proveedor externo de VCS compatible con AFT, actualice este valor de entrada con el nombre del

repositorio. BitBucketEn el caso de Github GitLab, GitHub Enterprise y GitLab Self-Managed, el nombre del repositorio debe tener ese formato. [Org]/[Repo]

- `global_customizations_repo_name`: para los usuarios, este valor se establece en. AWS CodeCommit `aft-global-customizations` En un entorno de proveedor externo de VCS compatible con AFT, actualice este valor de entrada con el nombre del repositorio. BitBucketEn el caso de Github, GitHub Enterprise y GitLab Self-managed GitLab, el nombre del repositorio debe tener ese formato. [Org]/[Repo]
- `account_request_repo_branch`: la ramificación es `main` de forma predeterminada, pero el valor se puede anular.

De forma predeterminada, AFT se extrae de la rama/ramificación `main` de cada repositorio de `git`. Puede anular el valor del nombre de la ramificación con un parámetro de entrada adicional. Para obtener más información sobre los parámetros de entrada, consulte el archivo README en el [módulo de AFT Terraform](#).

Para clientes actuales AWS CodeCommit

Si crea un CodeCommit repositorio con un nombre nuevo para AFT, puede actualizar el nombre del repositorio actualizando los valores de estos parámetros de entrada.

Paso 3: Complete la AWS CodeCommit conexión para los proveedores de VCS de terceros

Cuando se ejecuta su implementación, AFT crea los AWS CodeCommit repositorios necesarios o crea una AWS CodeCommit conexión para el proveedor de VCS externo que elija. En este último caso, debe iniciar sesión manualmente en la consola de la cuenta de administración de AFT para completar la conexión pendiente CodeCommit . Consulte [la AWS CodeCommit documentación](#) para obtener más instrucciones sobre cómo completar la CodeCommit conexión.

Mover AFT de AWS CodeCommit a otro proveedor de VCS

En esta sección se ofrece información general sobre cómo puede transferir AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT) de AWS CodeCommit un sistema de control de versiones (VCS) a otro proveedor de VCS.

Paso 1. Configure nuevos repositorios en el VCS que prefiera.

Paso 2. Añada estos repositorios como nuevos controles remotos en `git`.

Paso 3. Ejecute `git push` en el nuevo proveedor de VCS.

 Note

La estructura de repositorios que cree debe ser la misma que en AWS CodeCommit. Cambiar la estructura impide que AFT pueda ejecutar el código deseado.

Estructura del repositorio:

- `aft-account-request`
- `aft-account-customizations`
- `aft-global-customizations`
- `aft-account-provisioning-customizations`

Paso 4. En su cuenta de administración de AWS Control Tower, actualice el módulo Terraform (bootstrap) para que apunte a su proveedor de VCS, como se muestra en el siguiente ejemplo:

Ejemplo: GitLab [con Terraform OSS](#)

— Ejecute `terraform plan` para obtener una vista previa de los cambios, luego `terraform apply`.

Paso 5. Complete los pasos para terminar de configurar el CodeConnection (anteriormente conocido como CodeStar):

1. Inicie sesión en la cuenta de administración de AFT.
2. Localice y complete los datos pendientes AWS CodeConnections del nuevo proveedor de VCS, tal y como se describe en [Actualizar una conexión pendiente](#), o en la AWS consola, [<https://us-east-1.console.aws.amazon.com/codesuite/settings/connections>].
3. Referencia: [Pasos posteriores a la implementación](#)

 Note

Las canalizaciones de cuentas conservan el origen anterior hasta que se invoque `aft-invoke-customizations` Step Functions. Esta invocación se puede realizar como parte de la actualización o como parte de las siguientes invocaciones de personalizaciones.

Para obtener más información, consulta este blog: [Cómo migrar tu AWS CodeCommit repositorio a otro proveedor de Git](#).

Protección de datos

El [modelo de responsabilidad compartida de AWS](#) se aplica a la protección de datos en AFT. Para fines de protección de datos, recomendamos que siga las siguientes prácticas recomendadas en materia de seguridad.

- Siga las directrices de protección de datos de AWS Control Tower. Para obtener más información, consulte [Protección de datos en AWS Control Tower](#).
- Conserve la configuración de estado de Terraform generada en el momento de la implementación de AFT. Para obtener más información, consulte [Implementación del generador de cuentas para Terraform \(AFT\) de AWS Control Tower](#).
- Rote periódicamente las credenciales confidenciales según lo indique la política de seguridad de su organización. Algunos ejemplos de secretos son los tokens de Terraform, tokens de git, etc.

Cifrado en reposo

AFT crea depósitos de Amazon S3, temas de Amazon SNS, colas de Amazon SQS y bases de datos de Amazon DynamoDB que se cifran en reposo con claves del Servicio de administración de claves AWS. Las claves de KMS creadas por AFT tienen habilitada la rotación anual de forma predeterminada. Si elige las distribuciones Terraform Cloud o Terraform Enterprise de Terraform, AFT incluye un SecureString parámetro de AWS Systems Manager para almacenar los valores de los tokens de Terraform que son confidenciales.

AFT utiliza AWS los servicios descritos en [Servicios de componentes](#) que, de forma predeterminada, están cifrados en reposo. Para obtener más información, consulte la AWS documentación de cada AWS servicio componente de AFT y conozca las prácticas de protección de datos que sigue cada servicio.

Cifrado en tránsito

AFT se basa en AWS los servicios descritos en los [Servicios de componentes](#) que se emplea el cifrado en tránsito, de forma predeterminada. Para obtener más información, consulte la AWS documentación de cada AWS servicio componente de AFT y conozca las prácticas de protección de datos que sigue cada servicio.

En el caso de las distribuciones de Terraform Cloud o Terraform Enterprise, AFT llama a una API de punto de conexión HTTPS para acceder a su organización de Terraform. Si elige un proveedor de VCS externo compatible con AWS CodeStar conexiones, AFT llama a una API de punto final HTTPS para acceder a su organización proveedora de VCS.

Eliminación de una cuenta de AFT

En este tema se describe cómo eliminar una cuenta de AFT para que la canalización de AFT deje de implementar y actualizar la cuenta.

Important

La eliminación de una cuenta de la canalización de AFT es un proceso irreversible y puede provocar la pérdida de estado.

Puede eliminar una cuenta de AFT cuando desee cerrar una cuenta para una aplicación retirada, aislar una cuenta comprometida o mover una cuenta de una organización a otra.

Note

La eliminación de una cuenta de AFT es diferente a eliminar una cuenta de AWS Control Tower o una Cuenta de AWS. Al eliminar una cuenta de AFT, AWS Control Tower sigue administrándola. Para eliminar una cuenta de AWS Control Tower o Cuenta de AWS, consulte lo siguiente:

- [Anular la administración de una cuenta](#) en la Guía del usuario de AWS Control Tower.
- [Cerrar una cuenta](#) en la Guía del usuario de AWS Billing .

Eliminación de una cuenta de las canalizaciones de AFT

El siguiente procedimiento describe cómo eliminar una cuenta de AFT.

1. Elimine la cuenta del repositorio **git** que almacena las solicitudes de cuenta

En el repositorio **git** donde almacena las solicitudes de cuenta, elimine la solicitud de cuenta de la cuenta que desee eliminar de AFT.

Al eliminar una solicitud de cuenta del repositorio de solicitudes de cuenta, AFT elimina la canalización de personalización y los metadatos de la cuenta. Para obtener más información, consulte las [notas de la versión 1.8.0](#) de AFT on GitHub.

2. Elimine el espacio de trabajo de Terraform (solo para clientes de Terraform Cloud y Terraform Enterprise)

Elimine las personalizaciones globales y los espacios de trabajo de la cuenta que desea eliminar de AFT.

3. Elimine el estado de Terraform del backend de Amazon S3

En la cuenta de administración de AFT, elimine todas las carpetas pertinentes dentro de los buckets de Amazon S3 de la cuenta que desee eliminar de AFT.

 Tip

En los siguientes ejemplos, sustituya **012345678901** por el número de ID de la cuenta de administración de AFT.

Ejemplo: Terraform OSS

Al elegir Terraform OSS, encontrará 3 carpetas para cada cuenta en los buckets `aft-backend-012345678901-primary-region` y `aft-backend-012345678901-secondary-region` de Amazon S3. Estas carpetas están relacionadas con el estado de personalizaciones de cuentas, el estado de canalización de personalizaciones y el estado de personalizaciones globales

Ejemplo: Terraform Cloud o Terraform Enterprise

Al elegir Terraform Cloud o Terraform Enterprise, encontrará una carpeta para cada cuenta en los buckets `aft-backend-012345678901-primary-region` y `aft-backend-012345678901-secondary-region` de Amazon S3. Estas carpetas están relacionadas con el estado de canalización de personalizaciones.

Métricas operativas

De forma predeterminada, el generador de cuentas para Terraform (AFT) envía métricas operativas anónimas a AWS. Empleamos estos datos para comprender cómo los clientes utilizan AFT y así poder mejorar la calidad y las características de la solución. Puede dejar de formar parte del proceso de recopilación de datos cambiando un parámetro durante la implementación de AFT. Cuando la recopilación está habilitada, se envían los siguientes datos a AWS:

- Solución: el identificador específico de AFT
- Versión: la versión de AFT
- Identificador único universal (UUID): el identificador único generado aleatoriamente para cada implementación de AFT
- Timestamp: timestamp de recopilación de datos
- Datos: configuración de AFT y acciones llevadas a cabo por el cliente

AWS es propietario de los datos recopilados. La recopilación de datos está sujeta a la [Política de privacidad de AWS](#).

Note

Las versiones de AFT anteriores a la 1.6.0 no informan de las métricas de uso a AWS.

Para desactivar las métricas:

- Establezca el valor de entrada de `aft_metrics_reporting` en `false` en el archivo de configuración de entrada de Terraform, como se muestra en el siguiente ejemplo, y vuelva a implementar AFT. Este valor se establece en `true` de manera predeterminada, en caso de que no lo establezca de forma explícita.

Si copia el ejemplo, no olvide sustituir los valores reales de ID y región por los elementos que aparecen en las cadenas con `x`.

```
module "control_tower_account_factory" {  
  source = "aws-ia/control_tower_account_factory/aws"
```

```
# Required Vars
ct_management_account_id      = "xxxxxxxxxxxx"
log_archive_account_id       = "xxxxxxxxxxxx"
audit_account_id             = "xxxxxxxxxxxx"
aft_management_account_id     = "xxxxxxxxxxxx"
ct_home_region                = "xx-xxxx-x"
tf_backend_secondary_region  = "xx-xxxx-x"

# Optional Vars
aft_metrics_reporting = false    # to opt out, set this value to false
}
```

Guía de solución de problemas del generador de cuentas para Terraform (AFT)

Esta sección puede ayudarle a solucionar problemas comunes que puede encontrar al utilizar el generador de cuentas para Terraform (AFT).

Temas

- [Problemas generales](#)
- [Problemas relacionados con el aprovisionamiento o el registro de cuentas](#)
- [Problemas relacionados con la invocación de personalizaciones](#)
- [Problemas relacionados con el flujo de trabajo de personalización de cuentas](#)

Problemas generales

- Se superaron las cuotas AWS de recursos

Si sus grupos de registros indican que ha superado las cuotas de AWS recursos, póngase en contacto con [AWS Support](#). Account Factory utiliza Servicios de AWS cuotas de recursos que incluyen AWS CodeBuild AWS Organizations, y AWS Systems Manager. Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

- [¿Qué es AWS CodeBuild?](#) en la Guía del usuario de CodeBuild
- [¿Qué es AWS Organizations?](#) en la Guía del usuario de Organizations.
- [¿Qué es AWS Systems Manager?](#) en la Guía del usuario de Systems Manager.
- Versión desactualizada del generador de cuentas

Si se encuentra con un problema y cree que se trata de un error, asegúrese de que dispone de la última versión del generador de cuentas. Para obtener más información, consulte [Updating the Account Factory version](#).

- Cambios locales en el código fuente del generador de cuentas

El generador de cuentas es un proyecto de código abierto. AWS Control Tower admite el código principal del generador de cuentas. Si realiza un cambio local en el código principal del generador de cuentas, AWS Control Tower solo admite la implementación del generador de cuentas en el mejor de los casos.

- Permisos de rol insuficientes del generador de cuentas

El generador de cuentas crea roles y políticas de IAM para administrar las implementaciones y personalizaciones de cuentas vendidas. Si cambia estos roles o políticas, es posible que la canalización del generador de cuentas no pueda realizar determinadas acciones. Para obtener más información, consulte [Required roles](#).

- Repositorios de cuentas no rellenados correctamente

Asegúrese de seguir los [post-deployment steps](#) antes de aprovisionar las cuentas.

- Falta de detección de la desviación tras cambiar manualmente la OU

 Note

AWS Control Tower detecta la desviación automáticamente. Para obtener información sobre la resolución de desviaciones, consulte [Detect and resolve drift in AWS Control Tower](#).

La desviación no se detecta cuando la OU se cambia manualmente. Esto se debe a la naturaleza basada en eventos del generador de cuentas. Cuando se envía una solicitud de cuenta, el recurso que Terraform administra es un elemento de Amazon DynamoDB y no una cuenta directa. Cuando se cambia un elemento, la solicitud se pone en cola, desde donde AWS Control Tower las procesa a través de Service Catalog (el servicio que administra los detalles de la cuenta). Si cambia la OU manualmente, no se detecta la desviación ningún cambio porque la solicitud de cuenta no ha cambiado.

Problemas relacionados con el aprovisionamiento o el registro de cuentas

- La solicitud de cuenta (dirección de correo electrónico/nombre) ya existe

El problema suele provocar un error en el producto de Service Catalog durante el aprovisionamiento o una `ConditionalCheckFailedException`.

Para obtener más sobre el problema, realice una de las siguientes acciones:

- Revise sus grupos de registros de Terraform o CloudWatch Logs.
- Revise los errores que se emiten en el tema de Amazon SNS `aft-failure-notifications`.
- Solicitud de cuenta con formato incorrecto

Asegúrese de que la solicitud de su cuenta siga el esquema esperado. Para ver ejemplos, consulta [terraform-aws-control_tower_account_factory en GitHub](#).

- Se superaron AWS las cuotas de recursos de Organizations

Asegúrese de que la solicitud de su cuenta no supere las cuotas AWS Organizations de recursos. Para obtener más información, consulte [Quotas for AWS Organizations](#).

Problemas relacionados con la invocación de personalizaciones

- Cuenta de destino no incorporada en el generador de cuentas

Asegúrese de que todas las cuentas incluidas en una solicitud de personalización se han incorporado al generador de cuentas. Para obtener más información, consulte [Update an existing account](#).

- Cuenta a la que se dirige la solicitud de personalización existente en la tabla **aft-request-metadata** de DynamoDB, pero no en el repositorio de solicitudes de cuenta

Formatee la solicitud de invocación de personalización para excluir la cuenta infractora realizando una de las siguientes acciones:

- En la tabla `aft-request-metadata` de DynamoDB, elimine la entrada que hace referencia a la cuenta y que ya no está en el repositorio de solicitudes de cuentas.
- No utilice “todos” como objetivo.
- No se dirija a la OU a la que pertenece la cuenta.
- No se dirija directamente a la cuenta.

- Uso de un token incorrecto para Terraform Cloud

Asegúrese de configurar el token correcto. Terraform Cloud solo admite tokens basados en equipos, no en organizaciones.

- Error al crear la cuenta antes de que se cree la canalización de personalizaciones de cuentas; no se puede personalizar la cuenta

Realice un cambio en la especificación de la cuenta en el repositorio de solicitudes de cuentas. Al realizar un cambio, como cambiar un valor de etiqueta de una cuenta, el generador de cuentas sigue la ruta que trata de crear la canalización, incluso si la canalización no existe.

Problemas relacionados con el flujo de trabajo de personalización de cuentas

Si tiene problemas relacionados con el flujo de trabajo de personalización de cuentas, asegúrese de que la versión de AFT sea la 1.8.0 o superior y de eliminar todas las instancias de metadatos relacionados con cuentas de la tabla de solicitudes de DynamoDB.

Para obtener información sobre la versión 1.8.0 de AFT, consulte la [versión 1.8.0](#) en adelante. GitHub

Para obtener información sobre cómo comprobar y actualizar la versión de AFT, consulte lo siguiente:

- [Comprobación de la versión de AFT](#)
- [Actualización de la versión de AFT](#)

También puede rastrear las solicitudes de personalización y solucionar sus problemas mediante las consultas de Amazon CloudWatch Logs Insights para filtrar los registros que contienen su cuenta de destino y su solicitud IDs de personalización. Para obtener más información, consulte [Troubleshooting with AFT account customization request tracing](#).

Detección y resolución de desviaciones en AWS Control Tower

Identificar y resolver la desviación es una tarea de operaciones habitual para los administradores de cuentas principales de AWS Control Tower. La resolución de la desviación contribuye a garantizar la conformidad con los requisitos de gobernanza.

Cuando creas tu landing zone, la zona de aterrizaje y todas las unidades organizativas (OUs), cuentas y recursos cumplen con las normas de gobierno aplicadas por los controles que hayas elegido. A medida que usted y los miembros de la organización utilicen la zona de aterrizaje, pueden producirse cambios en este estado de cumplimiento. Algunos cambios pueden ser accidentales, mientras que otros pueden realizarse a propósito para dar respuesta a eventos operativos en los que el tiempo es crucial.

La detección de la desviación ayuda a identificar recursos que necesitan cambios o actualizaciones de configuración para resolver la desviación.

Detección de desviación

AWS Control Tower detecta la desviación automáticamente. Para detectar la desviación, el rol `AWSControlTowerAdmin` requiere un acceso permanente a la cuenta de administración para que AWS Control Tower pueda realizar llamadas a la API de solo lectura a AWS Organizations. Estas llamadas a la API se muestran como eventos de AWS CloudTrail .

Para una cuenta de miembro, la desviación aparece en las notificaciones de Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) que se agregan a la cuenta de auditoría. Las notificaciones de cada cuenta de miembro envían alertas a un tema de Amazon SNS local y a una función de Lambda.

Note

Cuando la función de inscripción automática de cuentas está habilitada en Configuración, estas notificaciones de SNS no están disponibles.

En el caso de los controles que forman parte del AWS Security Hub CSPM estándar gestionado por servicios: AWS Control Tower, los cambios se muestran en las páginas Cuenta y Detalles de la cuenta de la consola de AWS Control Tower, así como mediante una notificación de Amazon SNS.

Los administradores de cuentas de miembro pueden (y, como práctica recomendada, deben) suscribirse a las notificaciones de desviación de SNS para cuentas específicas. Por ejemplo, el tema de SNS `aws-controltower-AggregateSecurityNotifications` proporciona notificaciones de la desviación. La consola de AWS Control Tower indica a los administradores de cuentas de administración cuándo se ha producido una desviación. Para obtener más información sobre los temas de SNS relacionados con la detección y notificación de desviaciones, consulte [Drift prevention and notification](#).

Deduplicación de notificaciones de desviación

Si se produce el mismo tipo de desviación en el mismo conjunto de recursos varias veces, AWS Control Tower envía una notificación de SNS solo para la instancia inicial de desviación. Si AWS Control Tower detecta que esta instancia de desviación se ha corregido, envía otra notificación solo si la desviación vuelve a producirse en los mismos recursos.

Ejemplo: La desviación de SCP se administra de la siguiente manera

- Si modifica la misma SCP administrada varias veces, recibirá una notificación la primera vez que la modifique.
- Si modifica una SCP administrada, corrige la desviación y vuelve a modificarla, recibirá dos notificaciones.

Tipos de desviación de cuenta

- Cuenta transferida entre OUs (consulte y) [Desviación de herencia en líneas de base habilitadas](#)[Desviación de herencia en controles habilitados](#)
- Cuenta eliminada de la organización

Note

Al trasladar una cuenta de una OU a otra, no se eliminan los controles de la OU anterior. Si habilita cualquier control nuevo basado en enlaces en la OU de destino, el control antiguo basado en enlaces se elimina de la cuenta y el nuevo control lo reemplaza. Los controles implementados con AWS Config las reglas SCPs y las reglas siempre deben eliminarse manualmente cuando se cambia una cuenta OUs.

Ejemplos de desviación de políticas

- SCP actualizada
- SCP separada de la OU

Para obtener más información, consulte [Types of Governance Drift](#).

Visualización de la desviación

Puede ver el estado de desviación de sus cuentas y, OUs a través de la consola APIs, e identificar si las configuraciones de la cuenta y la unidad organizativa están desviadas o no están sincronizadas. El estado de desviación también se comunica mediante mensajes de SNS. Para obtener más información sobre la recepción de estos mensajes de SNS, consulte la [Guía de suscripciones a temas de SNS](#).

Para ver el estado de los cambios de unidades organizativas y cuentas en la consola, vaya a la página de la organización y, a continuación, seleccione la cuenta OUs o cuentas que desee inspeccionar.

Para ver el estado de las desviaciones OUs y las cuentas mediante programación, llama a la [ListEnabledBaselines](#) API para ver los estados de las líneas base habilitadas. Para ver los estados de cuentas individuales mediante programación con la API `ListEnabledBaselines`, use la marca `includeChildren`. Puedes filtrar por estos estados y ver solo las cuentas que requieren tu atención. OUs

Note

AWS Control Tower genera un [evento de ciclo de vida](#) cuando se completa cada operación de corrección de desviaciones.

Resolución de desviaciones

Aunque la detección es automática, los pasos para resolver la desviación se deben realizar manualmente a través de la consola o con la APIs. (Excepto en algunos casos en los que la inscripción automática esté habilitada para las cuentas que se mueven.)

Por ejemplo, puede resolver la desviación de políticas de controles mediante programación, llamando a la API [ResetEnabledControl](#).

Para resolver la desviación de línea de base de configuración de una OU, puede elegir Volver a registrar OU en la consola. Si el error se debe a una cuenta individual, puede elegir Actualizar cuenta en la consola. Para resolver la desviación de referencia con el APIs, puede llamar a la [ResetEnabledBaseline](#)API de la OU.

Resumen

- Muchos tipos de desviación se pueden resolver a través de la página Configuración de la zona de almacenamiento. Puede pulsar el botón Restablecer en la sección Versiones para resolver estos tipos de desviación.
- Si la OU tiene menos de 1000 cuentas, puede resolver la desviación de cuentas aprovisionadas por el generador de cuentas, o la desviación de SCP, al seleccionar Volver a registrar la OU en la página Organización o en la página Detalles de la OU.
- Es posible que pueda resolver la desviación de cuenta, como [Cuenta de miembro movida](#), al actualizar una cuenta individual. Para obtener más información, consulte [Actualización de la cuenta en la consola](#).
- En el caso de los controles, se pueden resolver muchos tipos de desviaciones llamando a la [API ResetEnabledControl](#).
- El desfase inicial OUs y las cuentas se pueden resolver llamando a la [ResetEnabledBaseline](#)API o eligiendo Volver a registrar la OU o Actualizar la cuenta en la consola de AWS Control Tower.
- Para resolver la deriva hereditaria que se produce cuando las cuentas se trasladan de una cuenta a otra OUs, puedes habilitar la función de inscripción automática. Cuando la inscripción automática está habilitada, AWS Control Tower corrige automáticamente la desviación de la herencia al aplicar los recursos de referencia y las configuraciones de control de la OU de destino a la cuenta trasladada. Puedes habilitar la inscripción automática en la página de configuración de la zona de aterrizaje de la consola o llamando a la [UpdateLandingZone](#)API con el RemediationType parámetro establecido en Inheritance Drift. Para obtener más información, consulte [Movimiento e inscripción de cuentas con inscripción automática](#).

⚠ Cuando toma medidas para resolver la desviación en una versión de zona de aterrizaje, es posible que se produzcan dos comportamientos.

- Si utiliza la versión más reciente de la zona de aterrizaje, al seleccionar Restablecer y luego Confirmar, los recursos de la zona de aterrizaje desviados se restablecerán a la configuración guardada de AWS Control Tower. La versión de la zona de aterrizaje sigue siendo la misma.
- Si no dispone de la última versión, debe elegir Actualizar. La zona de aterrizaje se ha actualizado a la última versión. La desviación se resuelve como parte de este proceso.

Consideraciones sobre los análisis de desviación y políticas

AWS Control Tower analiza sus políticas SCPs RCPs administradas y declarativas a diario para comprobar que los controles correspondientes se aplican correctamente y que no se han desviado. Para recuperar estos recursos y comprobarlos, AWS Control Tower llama AWS Organizations en su nombre utilizando un rol en su cuenta de administración.

Si un análisis de AWS Control Tower detecta una desviación, recibirá una notificación. AWS Control Tower solo envía una notificación por problema de desviación, por lo que si la zona de aterrizaje ya se encuentra en un estado de desviación, no recibirá notificaciones adicionales a menos que encuentre un nuevo elemento de desviación.

AWS Organizations limita la frecuencia con la que se APIs puede llamar a cada uno de ellos. Este límite se expresa en transacciones por segundo (TPS) y se conoce como límite de TPS, tasa de limitación o tasa de solicitud de la API. Cuando AWS Control Tower audita sus SCPs políticas declarativas y las de Declarative mediante una llamada AWS Organizations, las llamadas a la API que realiza AWS Control Tower se tienen en cuenta para su límite de TPS, ya que AWS Control Tower utiliza la cuenta de administración para realizar las llamadas. RCPs

En raras ocasiones, este límite se puede alcanzar si llama a la misma persona APIs varias veces, ya sea a través de una solución de terceros o de un script personalizado creado por usted. Por ejemplo, si usted y la Torre de Control de AWS llaman AWS Organizations APIs al mismo tiempo (en menos de 1 segundo) y se alcanzan los límites de TPS, las llamadas posteriores se limitan. Es decir, estas llamadas devuelven el siguiente error: `Rate exceeded`.

Si se supera la tasa de solicitud de la API

- Si AWS Control Tower alcanza el límite y se limita, pausaremos la ejecución de la auditoría y la reanudaremos más adelante.
- Si la carga de trabajo alcanza el límite y se limita, el resultado puede variar desde una latencia leve hasta un error grave en la carga de trabajo, en función de cómo esté configurada la carga de trabajo. Este caso extremo es algo que hay que tener en cuenta.

Un análisis de SCP diario consiste en

1. Recuperando su actividad reciente. OUs
2. Para cada unidad organizativa registrada, se SCPs recuperan todas las administradas por AWS Control Tower que estén conectadas a la unidad organizativa. SCPs Los administradores tienen identificadores que comienzan por. `aws-guardrails`
3. Para cada control preventivo habilitado en la OU, se verifica que la declaración de política del control esté presente en la OU gestionada. SCPs

Una OU puede tener uno o más gestionados SCPs.

Tipos de desviación que se deben resolver de inmediato

Los administradores pueden resolver la mayoría de los tipos de desviación. Algunos tipos de desviación deben resolverse inmediatamente, incluida la eliminación de una unidad organizativa que requiere la zona de aterrizaje de AWS Control Tower. Estos son algunos ejemplos de desviaciones importantes que conviene evitar:

- No eliminar la OU de seguridad: no se debe eliminar la unidad organizativa denominada originalmente seguridad durante la configuración de la zona de aterrizaje por AWS Control Tower. Si la elimina, aparecerá un mensaje de error con instrucciones para restablecer la zona de aterrizaje inmediatamente. No podrá realizar ninguna otra acción en AWS Control Tower hasta que se complete la el restablecimiento.
- No elimine las funciones obligatorias: AWS Control Tower comprueba determinadas funciones AWS Identity and Access Management (de IAM) al iniciar sesión en la consola para detectar la desviación de funciones de IAM. Si faltan estos roles o no se puede acceder a ellos, verá una página de error con instrucciones para restablecer la zona de aterrizaje.

Estos roles son `AWSControlTowerAdmin`, `AWSControlTowerCloudTrailRole` y `AWSControlTowerStackSetRole`.

Para obtener más información sobre estos roles, consulte [Permisos necesarios para utilizar la consola de AWS Control Tower](#).

- No elimine todo lo adicional OUs: se necesita al menos una unidad organizativa adicional para que AWS Control Tower funcione, pero no tiene que ser la unidad organizativa Sandbox.
- No elimine las cuentas compartidas: si elimina las cuentas compartidas de Foundational OUs con la AWS Organizations consola o APIs, por ejemplo, si elimina la cuenta de registro de la OU de seguridad. Al mover estas cuentas, se genera un tipo de desviación Mover cuenta que debe subsanarse. Para corregir este tipo de desviación, debe actualizar la zona de aterrizaje.

Note

Como práctica recomendada, no mueva estas cuentas compartidas fuera de la UO fundamental.

Cambios reparables en los recursos

Aquí hay una lista de cambios en los recursos de AWS Control Tower que están permitidos, aunque crean una desviación que se puede resolver. Los resultados de estas operaciones permitidas se pueden ver en la consola de AWS Control Tower, aunque es posible que se requiera una actualización.

Para obtener más información acerca de cómo resolver la desviación resultante, consulte [Managing Resources Outside of AWS Control Tower](#).

Cambios permitidos fuera de la consola de AWS Control Tower

- Cambio del nombre de una OU registrada.
- Cambio del nombre de la OU de seguridad.
- Cambia el nombre de las cuentas de los miembros en OUs Non-Foundational.
- Cambio del nombre de las cuentas compartidas de AWS Control Tower en la OU de seguridad.
- Eliminación de una OU no fundamental.
- Eliminación de una cuenta inscrita de una OU no fundamental.

- Cambio de la dirección de correo electrónico de una cuenta compartida en la OU de seguridad.
- Cambio de la dirección de correo electrónico de una cuenta de miembro en una OU registrada.

Note

El traslado de cuentas de una otra a otra OUs se considera una deriva y debe resolverse.

Desviación y aprovisionamiento de nuevas cuentas

Si la zona de aterrizaje se encuentra en un estado de desviación, la característica Inscribir cuenta en AWS Control Tower no funcionará. En ese caso, debe aprovisionar nuevas cuentas a través de AWS Service Catalog. Para obtener instrucciones, consulte [Aprovisione cuentas en la consola de Service Catalog con Account Factory](#).

En particular, si ha realizado cambios en las cuentas mediante Service Catalog, por ejemplo, cambiar el nombre de la cartera, la característica Inscribir cuenta no funcionará.

Tipos de desviaciones de gobernanza

La deriva en la gobernanza, también denominada deriva organizacional OUs, se produce cuando las cuentas de los miembros se modifican o actualizan SCPs, y las cuentas de los miembros. Los tipos de desviaciones de gobernanza que se pueden detectar en AWS Control Tower son los siguientes:

- Desviación de gobernanza de cuentas y UO
- Desviación de la zona de aterrizaje
- Control de desviaciones para controles que no son SCP
- Desviación de herencia para líneas de base y controles

En las siguientes secciones, se proporcionan detalles sobre estos tipos de desviaciones que registra AWS Control Tower y cómo resolverlos.

Note

AWS Control Tower dejará de enviar notificaciones de desviaciones al tema de SNS para LZ4 más de 0 clientes y, en su lugar, empezará a enviar notificaciones de desviaciones a la EventBridge cuenta de administración. Para ver ejemplos de eventos y orientación sobre

cómo recibir notificaciones de desviaciones, EventBridge consulte la siguiente sección dedicada a la creación. EventBridge

Desviación de gobernanza de cuentas y UO

- [Cuenta de miembro movida](#)
- [Cuenta de miembro eliminada](#)
- [Actualización no programada para SCP administrada](#)
- [SCP desvinculada de UO administrada](#)

Desviación de la zona de aterrizaje

Otro tipo de desviación es la desviación de la zona de aterrizaje, que se puede encontrar a través de la cuenta de administración. La desviación de la zona de destino consiste en la desviación de las funciones de la IAM o cualquier tipo de desviación organizacional que afecte específicamente a las cuentas fundamentales OUs y compartidas.

- [OU fundamental eliminada](#)
- [Acceso de confianza deshabilitado](#)

Un caso especial de desviación de la zona de aterrizaje es la desviación de rol, que se detecta cuando un rol necesario no está disponible. Si se produce este tipo de desviación, la consola muestra una página de advertencia y algunas instrucciones sobre cómo restaurar el rol. La zona de aterrizaje no estará disponible hasta que se resuelva la desviación en los roles. Para obtener más información sobre la desviación de roles, consulte No eliminar los roles necesarios en la sección llamada [Tipos de desviación que se deben resolver de inmediato](#).

Control de desviaciones para controles que no son SCP

AWS Control Tower informa sobre las desviaciones de control en relación con los controles implementados con políticas de control de recursos (RCPs), políticas declarativas y controles que forman parte del estándar de AWS Security Hub CSPM administración de servicios: AWS Control Tower.

- [Desviación de control CSPM de Security Hub](#)
- [Desviación de políticas de control](#)

Desviación de herencia para líneas de base y controles

- Desviación de línea de base habilitada

Cuando las configuraciones de referencia de una cuenta de miembro son diferentes a las aplicadas a la OU principal, AWS Control Tower informa de la desviación de herencia para las líneas base habilitadas (configuraciones de recursos) en esas cuentas OUs y en las cuentas. [Para obtener más información sobre líneas de base, consulte Tipos de líneas de base.](#)

- [Desviación de herencia en líneas de base habilitadas](#)
- Control de desviación habilitado

Cuando las configuraciones de control habilitadas en una cuenta de miembro son diferentes a las aplicadas a la OU principal, AWS Control Tower informa de la desviación de herencia de los controles habilitados en esas cuentas OUs y en esas cuentas.

- [Desviación de herencia en controles habilitados](#)

Desviación que no se registra

- AWS Control Tower no busca desviaciones con respecto a otros servicios que funcionan con la cuenta de administración AWS CloudTrail CloudWatch, como Amazon, IAM Identity Center CloudFormation AWS Config, etc.
- AWS Control Tower no detecta desviación de recursos ni ningún otro tipo de desviación que pueda producirse si se modifican los recursos contenidos en una línea de base.

Cuenta de miembro movida

Note

En el caso de los clientes de la versión 4.0 o posterior, AWS Control Tower no enviará notificaciones de traslado de cuentas de Account Factory sin ellas. AWSControl TowerBaseline

Este tipo de desviación se produce en la cuenta y no en la OU. Este tipo de desviación se puede producir cuando una cuenta de miembro de AWS Control Tower, la cuenta de auditoría o la cuenta

de archivo de registro se traslada de una OU registrada de AWS Control Tower a cualquier otra OU. En muchos casos, puede evitar este tipo de desviaciones si activa la característica de inscripción automática para cuentas en la página Configuración. Para obtener más información, consulte [Movimiento e inscripción de cuentas con inscripción automática](#).

El siguiente es un ejemplo de la notificación de desviación cuando se detecta este tipo de desviación.

```
{
  "Message" : "AWS Control Tower has detected that your member account 'account-email@amazon.com (012345678909)' has been moved from organizational unit 'Sandbox (ou-0123-eEXAMPLE)' to 'Security (ou-3210-1EXAMPLE)'. For more information, including steps to resolve this issue, see 'https://docs.aws.amazon.com/console/controltower/move-account'",
  "ManagementAccountId" : "012345678912",
  "OrganizationId" : "o-123EXAMPLE",
  "DriftType" : "ACCOUNT_MOVED_BETWEEN_OUS",
  "RemediationStep" : "Re-register this organizational unit (OU), or if the OU has more than 1000 accounts, you must update the provisioned product in Account Factory.",
  "AccountId" : "012345678909",
  "SourceId" : "012345678909",
  "DestinationId" : "ou-3210-1EXAMPLE"
}
```

Soluciones

Cuando se produce este tipo de desviación en una cuenta aprovisionada en el generador de cuentas de una OU con hasta 1000 cuentas, puede resolverse de la siguiente manera:

- Vaya a la página Organización en la consola de AWS Control Tower, seleccione la cuenta y elija Actualizar cuenta en la parte superior derecha (la opción más rápida para cuentas individuales).
- Vaya a la página Organización en la consola de AWS Control Tower y, a continuación, seleccione Volver a registrar la OU que contiene la cuenta (la opción más rápida para varias cuentas). Para obtener más información, consulte [Registro de una OU existente en AWS Control Tower](#).
- Actualización del producto aprovisionado en el generador de cuentas. Para obtener más información, consulte [Actualización y movimiento de cuentas con AWS Control Tower](#).

 Note

Si tiene varias cuentas individuales que actualizar, consulte también este método para realizar actualizaciones con un script: [Aprovisionamiento y actualización de cuentas mediante automatización](#).

- Cuando este tipo de desviación se produce en una OU con más de 1000 cuentas, la resolución puede depender del tipo de cuenta que se haya trasladado, como se explica en los párrafos siguientes. Para obtener más información, consulte [Actualización de la zona de aterrizaje](#).
- Si se traslada una cuenta aprovisionada en el generador de cuentas: en una OU con menos de 1000 cuentas, puede resolver la desviación de la cuenta actualizando el producto aprovisionado en el generador de cuentas, volviendo a registrar la OU o actualizando la zona de aterrizaje.

En una OU con más de 1000 cuentas, debe resolver la desviación mediante la actualización de cada cuenta trasladada, ya sea a través de la consola de AWS Control Tower o del producto aprovisionado, ya que Volver a registrar OU no efectuará la actualización. Para obtener más información, consulte [Actualización y movimiento de cuentas con AWS Control Tower](#).

- Si se traslada una cuenta compartida: actualice la zona de aterrizaje para resolver la desviación que supone el traslado de la cuenta de auditoría o de archivo de registro. Para obtener más información, consulte [Actualización de la zona de aterrizaje](#).

 Nombre de campo obsoleto

Se `MasterAccountID` ha cambiado el nombre del campo `ManagementAccountID` para cumplir con AWS las directrices. El nombre antiguo está obsoleto. A partir de 2022 han dejado de funcionar los scripts que contienen el nombre de campo obsoleto.

Cuenta de miembro eliminada

Este tipo de desviación se puede producir cuando se elimina una cuenta de miembro de una unidad organizativa registrada de AWS Control Tower. El siguiente ejemplo muestra la notificación de desviación cuando se detecta este tipo de desviación.

```
{
```

```
"Message" : "AWS Control Tower has detected that the member account 012345678909 has been removed from organization o-123EXAMPLE. For more information, including steps to resolve this issue, see 'https://docs.aws.amazon.com/console/controltower/remove-account'",  
"ManagementAccountId" : "012345678912",  
"OrganizationId" : "o-123EXAMPLE",  
"DriftType" : "ACCOUNT_REMOVED_FROM_ORGANIZATION",  
"RemediationStep" : "Add account to Organization and update Account Factory provisioned product",  
"AccountId" : "012345678909"  
}
```

Resolución

- Cuando se produce este tipo de desviación en una cuenta de miembro, puede resolverse actualizando la cuenta en la consola de AWS Control Tower o en el generador de cuentas. Por ejemplo, puede añadir la cuenta a otra OU registrada desde el asistente de actualización del generador de cuentas. Para obtener más información, consulte [Actualización y movimiento de cuentas con AWS Control Tower](#).
- Si se elimina una cuenta compartida de una OU fundamental, debe resolver la desviación restableciendo la zona de aterrizaje. Hasta que no se resuelva esta desviación, no podrá utilizar la consola de AWS Control Tower.
- Para obtener más información sobre cómo resolver el desfase de las cuentas OUs, consulte [Si administra recursos fuera de AWS Control Tower](#).

Note

En Service Catalog, el producto aprovisionado del generador de cuentas que representa la cuenta no se actualiza para eliminarla. En su lugar, el producto aprovisionado se muestra como Tainted y en un estado de error. Para eliminarla, vaya a Service Catalog, seleccione el producto aprovisionado y, a continuación, elija Terminar.

Actualización no programada para SCP administrada

Este tipo de desviación puede producirse cuando el SCP de un control se actualiza en la AWS Organizations consola o mediante programación mediante AWS CLI o una de las AWS SDKs. El siguiente es un ejemplo de la notificación de desviación cuando se detecta este tipo de desviación.


```
{
  "Message" : "AWS Control Tower has detected that the managed service control policy 'aws-guardrails-012345 (p-tEXAMPLE)', attached to the registered organizational unit 'Security (ou-0123-1EXAMPLE)', has been modified. For more information, including steps to resolve this issue, see 'https://docs.aws.amazon.com/console/controltower/update-scp'",
  "ManagementAccountId" : "012345678912",
  "OrganizationId" : "o-123EXAMPLE",
  "DriftType" : "SCP_UPDATED",
  "RemediationStep" : "Update Control Tower Setup",
  "OrganizationalUnitId" : "ou-0123-1EXAMPLE",
  "PolicyId" : "p-tEXAMPLE"
}
```

Resolución

Cuando se produce este tipo de error en una OU con hasta 1000 cuentas, puede resolverse de la siguiente manera:

- Ir a la página Organización en la consola de AWS Control Tower para volver a registrar la OU (la opción más rápida). Para obtener más información, consulte [Registro de una OU existente en AWS Control Tower](#).
- Actualizar la zona de aterrizaje (la opción más lenta). Para obtener más información, consulte [Actualización de la zona de aterrizaje](#).

Cuando se produzca este tipo de desviación en una OU con más de 1000 cuentas, resuélvala actualizando la zona de aterrizaje. Para obtener más información, consulte [Actualización de la zona de aterrizaje](#).

SCP desvinculada de UO administrada

Este tipo de desviación se puede producir cuando una SCP de un control se desasocia de una OU administrada por AWS Control Tower. Esto es especialmente común cuando se trabaja desde fuera de la consola de AWS Control Tower. El siguiente es un ejemplo de la notificación de desviación cuando se detecta este tipo de desviación.

```
{
```

```
"Message" : "AWS Control Tower has detected that the managed service control
policy 'aws-guardrails-012345 (p-tEXAMPLE)' has been detached from the registered
organizational unit 'Sandbox (ou-0123-1EXAMPLE)'. For more information, including
steps to resolve this issue, see 'https://docs.aws.amazon.com/console/controltower/
scp-detached'",
"ManagementAccountId" : "012345678912",
"OrganizationId" : "o-123EXAMPLE",
"DriftType" : "SCP_DETACHED_FROM_OU",
"RemediationStep" : "Update Control Tower Setup",
"OrganizationalUnitId" : "ou-0123-1EXAMPLE",
"PolicyId" : "p-tEXAMPLE"
}
```

Resolución

Cuando se produce este tipo de error en una OU con hasta 1000 cuentas, puede resolverse de la siguiente manera:

- Ir a la OU en la consola de AWS Control Tower para volver a registrar la OU (la opción más rápida). Para obtener más información, consulte [Registro de una OU existente en AWS Control Tower](#).
- Actualizar la zona de aterrizaje (la opción más lenta). Si la desviación afecta a un control obligatorio, el proceso de actualización crea una nueva política de control de servicio (SCP) y la asocia a la OU para resolver la desviación. Para obtener más información sobre cómo actualizar la zona de aterrizaje, consulte [Actualización de la zona de aterrizaje](#).

Cuando se produzca este tipo de desviación en una OU con más de 1000 cuentas, resuélvala actualizando la zona de aterrizaje. Si la desviación afecta a un control obligatorio, el proceso de actualización crea una nueva política de control de servicio (SCP) y la asocia a la OU para resolver la desviación. Para obtener más información sobre cómo actualizar la zona de aterrizaje, consulte [Actualización de la zona de aterrizaje](#).

OU fundamental eliminada

Este tipo de desviación solo se aplica a AWS Control Tower Foundational OUs, como la unidad organizativa de seguridad. Se puede producir si se elimina una OU fundamental fuera de la consola de AWS Control Tower. Foundational OUs no se puede mover sin crear este tipo de desviación, ya que mover una unidad organizativa es lo mismo que eliminarla y, después, añadirla a otro lugar. Cuando se resuelve la desviación actualizando la zona de aterrizaje, AWS Control Tower sustituye la

OU fundamental en la ubicación original. El siguiente ejemplo muestra una notificación de desviación que puede recibir cuando se detecta este tipo de desviación.

```
{
  "Message" : "AWS Control Tower has detected that the registered organizational unit 'Security (ou-0123-1EXAMPLE)' has been deleted. For more information, including steps to resolve this issue, see 'https://docs.aws.amazon.com/console/controltower/delete-ou'",
  "ManagementAccountId" : "012345678912",
  "OrganizationId" : "o-123EXAMPLE",
  "DriftType" : "ORGANIZATIONAL_UNIT_DELETED",
  "RemediationStep" : "Delete organizational unit in Control Tower",
  "OrganizationalUnitId" : "ou-0123-1EXAMPLE"
}
```

Resolución

Como esta desviación OUs solo se produce en Foundational, la resolución es actualizar la landing zone. Cuando se OUs eliminan otros tipos de, AWS Control Tower se actualiza automáticamente.

Para obtener más información sobre cómo resolver la desviación de cuentas OUs, consulte [Si administra recursos fuera de AWS Control Tower](#).

Desviación de control CSPM de Security Hub

Este tipo de desviación se produce cuando un control que forma parte del estándar administrado por servicios de AWS Security Hub CSPM : AWS Control Tower informa de un estado de desviación. El propio servicio AWS Security Hub CSPM no informa de un estado de desviación en estos controles. En su lugar, el servicio envía sus resultados a AWS Control Tower.

También se puede detectar una desviación en el control del CSPM de Security Hub si AWS Control Tower no ha recibido una actualización de estado del Security Hub CSPM en más de 24 horas. Si esos resultados no se reciben como se esperaba, AWS Control Tower verifica que el control se encuentra en un estado de desviación. El siguiente ejemplo muestra una notificación de desviación que puede recibir cuando se detecta este tipo de desviación.

```
{
  "Message" : "AWS Control Tower has detected that an AWS Security Hub control was removed in your account example-account@amazon.com <mailto:example-account@amazon.com>. The artifact deployed on the target OU and accounts does not match"
```

```

the expected template and configuration for the control. This mismatch indicates that
configuration changes were made outside of AWS Control Tower. For more information,
view Security Hub standard",
"MasterAccountId" : "123456789XXX",
"ManagementAccountId" : "123456789XXX",
"OrganizationId" : "o-123EXAMPLE",
"DriftType" : "SECURITY_HUB_CONTROL_DISABLED",
"RemediationStep" : "To remediate the issue, Re-register the OU, or remove the control
and enable it again. If the problem persists, contact AWS support.",
"AccountId" : "7876543219XXX",
"ControlId" : "SH.XXXXXXX.1",
"ControlName" : "EBS snapshots should not be publicly restorable",
"ApiControlIdentifier" : "arn:aws:controltower:us-east-1::control/PYBETSAGNUZB",
"EnabledControlIdentifier": "arn:aws:controltower:us-
east-1::enabledcontrol/<UNIQUE_ID>".
"Region" : "us-east-1"
}

```

Resolución

Para cuentas OUs con menos de 1000 cuentas, la solución recomendada es llamar a la `ResetEnabledControlAPI` para el control de desviaciones. En la consola, puede seleccionar Volver a registrar para la UO, lo que restablece el control al estado original. Como alternativa, para cualquier unidad organizativa, puede quitar y volver a activar el control a través de la consola o de la AWS Control Tower APIs, que también restablece el control.

Para obtener más información sobre cómo resolver la desviación de cuentas OUs, consulte. [Si administra recursos fuera de AWS Control Tower](#)

Desviación de políticas de control

Este tipo de desviación se produce cuando un control que se implementa con políticas de control de recursos (RCPs) o políticas declarativas informa de un estado de desviación. Devuelve un estado de `CONTROL_INEFFECTIVE`, que puede ver en la consola de AWS Control Tower y en el mensaje de desviación. El mensaje de este tipo de desviación también incluye el `EnabledControlIdentifier` del control afectado.

Este tipo de desviación no se registra en los controles basados en SCP.

El siguiente ejemplo muestra una notificación de desviación que puede recibir cuando se detecta este tipo de desviación.

```
{
  "Message": "AWS Control Tower detects that a policy it owns was updated
unexpectedly. This mismatch indicates that configuration changes were made outside of
AWS Control Tower.",
  "MasterAccountId": "123456789XXX",
  "ManagementAccountId": "123456789XXX",
  "OrganizationId": "o-123EXAMPLE",
  "DriftType": "CONTROL_INEFFECTIVE",
  "RemediationStep": "To remediate the issue, Reset the DRIFTED enabled control if
permitted or Re-register the OU. If the problem persists, contact AWS support.",
  "TargetIdentifier": "arn:aws::organizations/o-123456/ou-1234-4567",
  "ControlId": "CT.XXXXXXX.PV.1",
  "ControlName": "EBS snapshots should not be publicly restorable",
  "ApiControlIdentifier": "arn:aws:controlcatalog::control/<UNIQUE_ID>",
  "EnabledControlIdentifier": "arn:aws:controltower:us-
east-1::enabledcontrol/<UNIQUE_ID>"
}
```

Resolución

La solución más sencilla para la desviación de las políticas de control en los controles RCP, los controles de políticas declarativas y los controles CSPM de Security Hub habilitados en la Torre de Control de AWS es llamar a la API. `ResetEnabledControl`

En el caso de cuentas OUs con menos de 1000 cuentas, otra solución de la consola o la API es volver a registrar la OU, lo que restablece el control al estado original.

Para cualquier unidad organizativa individual, puede quitar y volver a activar el control a través de la consola o de la AWS Control Tower APIs, que también restablece el control.

Para obtener más información sobre cómo resolver la desviación de cuentas OUs, consulte. [Si administra recursos fuera de AWS Control Tower](#)

Acceso de confianza deshabilitado

Este tipo de desviación se aplica a las zonas de aterrizaje de AWS Control Tower. Se produce cuando inhabilita el acceso de confianza a la Torre de Control de AWS AWS Organizations después de configurar la zona de aterrizaje de la Torre de Control de AWS.

Cuando se deshabilita el acceso de confianza, AWS Control Tower deja de recibir eventos de cambio de AWS Organizations. AWS Control Tower se basa en estos eventos de cambio para mantenerse

sincronizado. AWS Organizations Como resultado, es posible que AWS Control Tower no realice cambios organizativos en las cuentas y OUs. Por eso es importante volver a registrar cada OU cada vez que se actualice la zona de aterrizaje.

Ejemplo: notificación de desviación

El siguiente es un ejemplo de la notificación de deriva que se recibe cuando se produce este tipo de deriva.

```
{
  "Message" : "AWS Control Tower has detected that trusted access has been disabled in
  AWS Organizations. For more information, including steps to resolve this issue, see
  https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/drift.html#drift-trusted-
  access-disabled",
  "ManagementAccountId" : "012345678912",
  "OrganizationId" : "o-123EXAMPLE",
  "DriftType" : "TRUSTED_ACCESS_DISABLED",
  "RemediationStep" : "Reset Control Tower landing zone."
}
```

Resolución

AWS Control Tower notifica cuando se produce este tipo de desviación en la consola de AWS Control Tower. La resolución consiste en restablecer la zona de aterrizaje de AWS Control Tower. Para obtener más información, consulte [Resolución de desviaciones](#).

Desviación de herencia en líneas de base habilitadas

Este tipo de desviación se puede producir en la Torre de Control de AWS OUs y en las cuentas.

Resolución

AWS Control Tower notifica cuando se produce este tipo de desviación. En casi todos los casos de cambio de herencia, recibirá una notificación de cambio de cuenta de un miembro de Moved. Esto se debe a que este tipo de desviación suele producirse cuando se mueve una cuenta o cuando una cuenta no se inscribe.

Visualización y corrección de desviaciones en la consola

En la consola de AWS Control Tower puede ver este estado de desviación heredado en la columna Estado de línea de base de la página Organizaciones. La solución de la consola es Volver a registrar la UO o Actualizar la cuenta.

Visualización y corrección de desviaciones mediante programación

Para ver el estado de las desviaciones mediante programación, puedes llamar a la [ListEnabledBaselines](#) API para ver los estados de las líneas base habilitadas en tu cuenta. OUs Para ver los estados de cuentas individuales mediante programación con la API `ListEnabledBaselines`, use la marca `includeChildren`.

Puede resolver este tipo de errores de desviación mediante programación llamando a la API [ResetEnabledBaseline](#).

Desviación de herencia en controles habilitados

Este tipo de desviación se puede producir en la Torre de Control de AWS OUs y en las cuentas.

Resolución

AWS Control Tower notifica cuando se produce este tipo de desviación. En casi todos los casos de cambio de herencia, recibirá una notificación de cambio de cuenta de un miembro de `Moved`. Esto se debe a que este tipo de desviación suele producirse cuando se mueve una cuenta o cuando una cuenta no se inscribe.

Visualización y corrección de desviaciones en la consola

En la consola de AWS Control Tower puede ver este estado de desviación heredado en la página Organizaciones, Controles habilitados y Detalles de la cuenta. La solución de la consola es Volver a registrar la UO o Actualizar la cuenta.

Visualización y corrección de desviaciones mediante programación

Para ver mediante programación el estado de derrape heredado de los controles activados, puedes llamar a la [ListEnabledControls](#) API para ver los estados de los controles activados en tu ordenador. OUs Para ver los estados de cuentas individuales mediante programación con la API `ListEnabledControls`, use la marca `includeChildren`.

Puede solucionar este tipo de desviación de herencia mediante programación llamando a la API [ResetEnabledControl](#).

EventBridge creación

Note

EventBridge está habilitada solo para LZ4 más de 3.0 clientes.

EventBridge Formato de ejemplo para AWS Control Tower

```
{
  "version": "0",
  "id": "cd4d811e-ab12-322b-8255-872ce65b1bc8",
  "detail-type": "Drift Detected",
  "source": "aws.controltower",
  "account": "111122223333",
  "time": "2018-03-22T00:38:11Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [],
  "detail": {
    "message" : "AWS Control Tower has detected that your member account 'account-email@amazon.com (012345678909)' has been moved from organizational unit 'Sandbox (ou-0123-eEXAMPLE)' to 'Security (ou-3210-1EXAMPLE)'. For more information, including steps to resolve this issue, see 'https://docs.aws.amazon.com/console/controltower/move-account'",
    "managementAccountId" : "012345678912",
    "organizationId" : "o-123EXAMPLE",
    "driftType" : "ACCOUNT_MOVED_BETWEEN_OUS",
    "remediationStep" : "Re-register this organizational unit (OU), or if the OU has more than 1000 accounts, you must update the provisioned product in Account Factory.",

    "accountId" : "012345678909",
    "sourceId" : "012345678909",
    "destinationId" : "ou-3210-1EXAMPLE"
  }
}
```

Guía para crear una EventBridge regla para recibir notificaciones de desviaciones:

Para crear una EventBridge regla para las notificaciones de derrape

1. Abre la Amazon EventBridge Console:
2. En el panel de navegación, seleccione Reglas.
3. Elija Creación de regla.
4. Escriba un nombre y una descripción para la regla.
5. En Tipo de regla, elija Regla con un patrón de evento.
6. Defina la fuente del evento:
 - En «Origen del evento», seleccione AWS los servicios como origen del evento.
 - En «nombre del AWS servicio», seleccione AWS Control Tower.
 - En «Tipo de evento», seleccione Drift Detected
7. Selecciona el objetivo:
 - Para los tipos de destino, elija el AWS servicio y, para Seleccione un objetivo, elija un objetivo, como un tema de notificación de desviaciones o una función Lambda. El destino se activa cuando se recibe un evento que coincide con el patrón de eventos definido en la regla.
 - Según el objetivo que haya seleccionado, proporcione los detalles de configuración necesarios, como el nombre de la función Lambda o el ARN del tema de notificación de desviaciones.
8. Revise y cree la regla:
 - Revisa los detalles de tu regla y realiza los cambios necesarios.
 - Cuando estés satisfecho, haz clic en Crear regla para guardar la nueva EventBridge regla.

Tras crear la regla, empezará a monitorear los eventos específicos de la Torre de Control de AWS y activará la acción objetivo seleccionada cuando se produzcan eventos de deriva.

Si administra recursos fuera de AWS Control Tower

AWS Control Tower configura cuentas, unidades organizativas y otros recursos en su nombre, a pesar de ser el propietario de estos recursos. Puede cambiar estos recursos dentro o fuera de AWS Control Tower. El lugar más común para cambiar los recursos fuera de AWS Control Tower es la consola de AWS Organizations . En este tema se describe cómo conciliar los cambios en los recursos de AWS Control Tower cuando realiza los cambios fuera de AWS Control Tower.

Al cambiar el nombre, eliminar y trasladar recursos fuera de la consola de AWS Control Tower puede hacer que la consola pierda la sincronización. Muchos cambios se pueden conciliar automáticamente. Algunos cambios requieren un restablecimiento de la zona de aterrizaje para actualizar la información que se muestra en la consola de AWS Control Tower.

En general, los cambios que realice fuera de la consola de AWS Control Tower en los recursos de AWS Control Tower crean un estado de desviación resoluble en la zona de aterrizaje. Para obtener más información sobre estos cambios, consulte [Cambios reparables en los recursos](#).

Tareas que requieren el restablecimiento de la zona de aterrizaje

- Eliminar la OU de seguridad (en un caso especial, no debe hacerse a la ligera).
- Eliminar una cuenta compartida de la OU de seguridad (no se recomienda).
- Actualizar, asociar o desasociar una SCP vinculada a la OU de seguridad.

Cambios que AWS Control Tower actualiza automáticamente

- Cambiar la dirección de correo electrónico de una cuenta inscrita
- Cambiar el nombre de una cuenta registrada
- Crear una nueva OU de nivel superior
- Cambiar el nombre de una OU registrada
- Eliminar una OU registrada (excepto la OU de seguridad, que requiere una actualización).
- Eliminar una cuenta inscrita (excepto una cuenta compartida en la OU de seguridad)

 Note

AWS Service Catalog gestiona los cambios de forma diferente a AWS Control Tower. AWS Service Catalog puede provocar un cambio en la postura de gobierno al conciliar sus cambios. Para obtener más información sobre la actualización de un producto aprovisionado, consulte [Actualización de productos aprovisionados](#) en la documentación. AWS Service Catalog

Referencia a recursos fuera de AWS Control Tower

Cuando crea cuentas nuevas OUs y cuentas fuera de la Torre de Control de AWS, no se rigen por la Torre de Control de AWS, aunque se muestren.

Crear una unidad organizativa

Las unidades organizativas (OUs) creadas fuera de la Torre de Control de AWS se denominan No registradas. Se muestran en la página Organización, pero no se rigen por los controles de AWS Control Tower.

Creación de una cuenta

Las cuentas creadas fuera de AWS Control Tower se denominan no inscritas. Las cuentas inscritas y no inscritas que pertenecen a una OU registrada en AWS Control Tower se muestran en la página Organización. Las cuentas que no pertenecen a una organización registrada se pueden invitar mediante la consola de AWS Organizations . Esta invitación a unirse no inscribe la cuenta en AWS Control Tower ni amplía la gobernanza de AWS Control Tower a la cuenta. Para ampliar la gobernanza mediante la inscripción de la cuenta, vaya a la página Organización o a la página Detalles de la cuenta en AWS Control Tower y elija Inscribir la cuenta.

Cambio externo de los nombres de los recursos de AWS Control Tower

Puede cambiar los nombres de sus unidades organizativas (OUs) y cuentas fuera de la consola de AWS Control Tower, y la consola se actualizará automáticamente para reflejar esos cambios.

Cambiar el nombre de una unidad organizativa

En AWS Organizations, puede cambiar el nombre de una unidad organizativa mediante la AWS Organizations API o la consola. Cuando cambia el nombre de una OU fuera de AWS Control Tower, la consola de AWS Control Tower refleja automáticamente el cambio de nombre. Sin embargo, si aprovisiona sus cuentas mediante AWS Service Catalog, también debe restablecer la zona de aterrizaje para garantizar que AWS Control Tower siga siendo coherente con AWS Organizations. El flujo de trabajo Reset garantiza la coherencia entre los servicios básicos y adicionales OUs. Puede resolver este tipo de desviación desde la página Configuración de la zona de almacenamiento. Consulte la sección denominada “Resolución de la desviación” en [Detección y resolución de desviaciones en AWS Control Tower](#).

AWS Control Tower muestra los nombres de OUs en la página de la organización en el panel de control de AWS Control Tower. Puede ver si la operación de restablecimiento de la zona de aterrizaje se ha realizado correctamente.

Cambiar el nombre de una cuenta registrada

Cada AWS cuenta tiene un nombre para mostrar que el usuario raíz de la cuenta puede cambiar en la Administración de facturación y costos de AWS consola. Al cambiar el nombre de una cuenta inscrita en AWS Control Tower, el cambio de nombre se refleja automáticamente en AWS Control Tower. Para obtener más información sobre cómo cambiar el nombre de una cuenta, consulte [Administrar una AWS cuenta](#) en la Guía del usuario de AWS facturación.

Eliminación de la OU de seguridad

Este tipo de desviación es un caso especial. Si elimina la OU de seguridad, aparecerá un página de mensaje de error en la que se le pedirá que restablezca la zona de aterrizaje. Debe restablecer la zona de aterrizaje para poder realizar cualquier otra acción en AWS Control Tower.

- No podrá realizar ninguna acción en la consola de AWS Control Tower ni podrá crear cuentas nuevas AWS Service Catalog hasta que se haya restablecido.
- No podrá visualizar la página Configuración de la zona de almacenamiento donde se encuentra el botón Restablecer.

En esta situación, el proceso de restablecimiento de la zona de aterrizaje crea una nueva OU de seguridad y traslada las dos cuentas compartidas a esta nueva OU. AWS Control Tower marca las cuentas de archivo de registros y de auditoría como desviadas. El mismo proceso resuelve la desviación en estas cuentas.

Si decide que debe eliminar la OU de seguridad, debe saber lo siguiente:

Para poder eliminar la OU de seguridad, debe asegurarse primero de que no contiene cuentas. En concreto, debe eliminar las cuentas de archivo de registro y de auditoría de la OU. Le recomendamos que mueva estas cuentas a otra unidad organizativa.

Note

La acción de eliminar la OU de seguridad debe llevarse a cabo con la debida consideración. La acción podría crear problemas de cumplimiento si el registro se suspende temporalmente y porque es posible que algunos controles no se apliquen.

Para obtener información general acerca de la desviación, consulte «Resolving Drift (Resolver desviación)» en [Detección y resolución de desviaciones en AWS Control Tower](#).

Eliminación de una cuenta de la OU de seguridad

No le recomendamos que elimine ninguna de las cuentas compartidas de la organización ni que las traslade fuera de la OU de seguridad. Si ha eliminado una cuenta compartida de forma accidental, puede seguir los pasos de corrección de esta sección para restaurar la cuenta.

- Desde la consola de AWS Control Tower: para iniciar el proceso de corrección, siga los pasos de corrección semimanual. Asegúrese de que el usuario o rol que utiliza para acceder a la consola de AWS Control Tower tiene permisos para ejecutar `organizations:InviteAccountToOrganization`. Si no dispone de dichos permisos, siga los pasos de corrección manuales, que utilizan tanto la consola AWS Control Tower como la AWS Organizations consola.
- Empezar desde la AWS Organizations consola: este proceso de corrección es un procedimiento un poco más largo y totalmente manual. Cuando siga los pasos de corrección manuales, cambiará entre la AWS Organizations consola y la consola de la Torre de Control de AWS. Cuando trabaje en AWS Organizations ella, necesitará un usuario o un rol con la política `AWSOrganizationsFullAccess` administrada o equivalente. Cuando trabaje en la consola de AWS Control Tower, necesitará un usuario o rol con la política administrada `AWSControlTowerServiceRolePolicy` o equivalente y permiso para ejecutar todas las acciones de AWS Control Tower (`controltower:*`).
- Si los pasos de corrección no restauran la cuenta, póngase en contacto con AWS Support.

Los resultados de eliminar una cuenta compartida mediante AWS Organizations:

- La cuenta ya no está protegida por los controles obligatorios de la Torre de Control de AWS con políticas de control de servicios (SCPs). Resultado: los recursos creados por AWS Control Tower en la cuenta se pueden modificar o eliminar.
- La cuenta ya no forma parte de la cuenta AWS Organizations de administración. Resultado: el administrador de la cuenta de AWS Organizations administración ya no puede ver los gastos de la cuenta.
- Ya no se garantiza que la cuenta esté supervisada por AWS Config. Resultado: es posible que el administrador de la cuenta de AWS Organizations administración no pueda detectar los cambios en los recursos.

- La cuenta ya no pertenece a la organización. Resultado: las actualizaciones y el restablecimiento de AWS Control Tower fallarán.

Restauración de una cuenta compartida mediante la consola de AWS Control Tower (procedimiento semimanual)

1. Inicie sesión en la consola de la Torre de Control de AWS en <https://console.aws.amazon.com/controltower>. Debe iniciar sesión como usuario de IAM, usuario de IAM Identity Center o rol con permisos para ejecutar `organizations:InviteAccountToOrganization`. Si no dispone de dichos permisos, utilice el procedimiento de corrección manual que se describe más adelante en este tema.
2. En la página Desviación de zona de almacenamiento detectada, seleccione Volver a invitar para corregir la eliminación de la cuenta compartida invitando de nuevo a la cuenta compartida a la organización. Se envía un correo electrónico generado automáticamente a la dirección de correo electrónico de la cuenta.
3. Acepte la invitación para volver a incorporar la cuenta compartida a la organización. Realice una de las siguientes acciones:
 - [Inicie sesión en la cuenta compartida que se eliminó y, a continuación, vaya a home#/invites https://console.aws.amazon.com/organizations/](https://console.aws.amazon.com/organizations/)
 - Si tiene acceso al mensaje de correo electrónico enviado para volver a invitar a la cuenta, inicie sesión en la cuenta eliminada y, a continuación, haga clic en el enlace del mensaje para acceder directamente a la invitación de la cuenta.
 - Si la cuenta compartida que se ha eliminado no pertenece a otra organización, inicia sesión en la cuenta, abre la AWS Organizations consola y ve a Invitaciones.
4. Vuelva a iniciar sesión en la cuenta de administración o vuelva a cargar la consola de AWS Control Tower si ya está abierta. Verá la página Desviación de la zona de aterrizaje. Seleccione Restablecer para reparar la zona de aterrizaje.
5. Espere a que el proceso de restablecimiento finalice.

Si la corrección se realiza correctamente, la cuenta compartida aparece en un estado normal y en conformidad con las normas.

Si los pasos de corrección no restauran la cuenta, póngase en contacto con AWS Support.

Para restaurar una cuenta compartida mediante la Torre de Control Tower y AWS Organizations las consolas de AWS (corrección manual)

1. Inicie sesión en la AWS Organizations consola en <https://console.aws.amazon.com/organizations/>. Debe iniciar sesión como usuario de IAM, usuario de IAM Identity Center o rol con la política administrada `AWSOrganizationsFullAccess` o equivalente.
2. Vuelva a invitar a la cuenta compartida a la organización. Para obtener información sobre los requisitos, los requisitos previos y el procedimiento para abrir una cuenta a AWS Organizations, consulte [Invitar una AWS cuenta a su organización](#) en la Guía del AWS Organizations usuario.
3. Inicie sesión en la cuenta compartida que se eliminó y, a continuación, vaya a <https://console.aws.amazon.com/organizations/home#/invites para aceptar la invitación>.
4. Vuelva a iniciar sesión en la cuenta de administración.
5. Inicie sesión en la consola de AWS Control Tower como usuario o rol con la política administrada `AWSControlTowerServiceRolePolicy` o equivalente y los permisos para ejecutar todas las acciones de AWS Control Tower (`controltower:*`).
6. Verá la página Desviación de la zona de aterrizaje con una opción para restablecer la zona de aterrizaje. Seleccione Restablecer para reparar la zona de aterrizaje.
7. Espere a que el proceso de restablecimiento finalice.

Si la corrección se realiza correctamente, la cuenta compartida aparece en un estado normal y en conformidad con las normas.

Si los pasos de corrección no restauran la cuenta, póngase en contacto con AWS Support.

Cambios externos que se actualizan automáticamente

Los cambios que realice en las direcciones de correo electrónico de la cuenta los actualiza automáticamente AWS Control Tower, pero el generador de cuentas no los actualiza automáticamente.

Cambiar la dirección de correo electrónico de una cuenta gobernada

AWS Control Tower recupera y muestra direcciones de correo electrónico según requiera la experiencia de la consola. Por lo tanto, las direcciones de correo electrónico de cuentas compartidas y de otro tipo se actualizan y se muestran de forma coherente en AWS Control Tower después de cambiarlas.

 Note

En AWS Service Catalog, Account Factory muestra los parámetros que se especificaron en la consola al crear un producto aprovisionado. Sin embargo, la dirección de correo electrónico de la cuenta original no se actualiza automáticamente cuando cambia la dirección de correo electrónico de la cuenta. Esto se debe a que la cuenta está conceptualmente contenida en el producto aprovisionado; no es la misma que el producto aprovisionado. Para actualizar este valor, debe actualizar el producto aprovisionado, lo que puede provocar un cambio en la gestión.

Aplicar reglas externas AWS Config

La Torre de Control de AWS muestra el estado de conformidad de todas AWS Config las reglas implementadas en las unidades organizativas registradas en la Torre de Control de AWS, incluidas las reglas que se activaron fuera de la consola de la Torre de Control de AWS.

Eliminación de recursos de AWS Control Tower fuera AWS Control Tower

Puede eliminar cuentas OUs y cuentas en AWS Control Tower y no necesita realizar ninguna otra acción para ver las actualizaciones. El generador de cuentas se actualiza automáticamente cuando elimina una OU, pero no cuando elimina una cuenta.

Eliminación de una OU registrada (excepto la OU de seguridad)

En AWS Organizations ella, puede eliminar las unidades organizativas vacías (OUs) mediante la API o la consola. OUs que contienen cuentas no se pueden eliminar.

AWS Control Tower recibe una notificación AWS Organizations cuando se elimina una OU. Actualiza la lista de unidades organizativas en Account Factory para que la lista de inscritos OUs siga siendo coherente.

 Note

En AWS Service Catalog, Account Factory se actualiza para eliminar la OU eliminada de la lista de disponibles OUs en las que puede aprovisionar una cuenta.

Eliminación de una cuenta inscrita de una unidad organizativa

Cuando elimina una cuenta inscrita, AWS Control Tower recibe una notificación y lleva a cabo actualizaciones para que la información siga siendo coherente.

 Note

En AWS Service Catalog, el producto aprovisionado por Account Factory que representa la cuenta gobernada no se actualiza para eliminar la cuenta. En su lugar, el producto aprovisionado se muestra como Tainted y en un estado de error. Para limpiar, vaya a AWS Service Catalog, elija el producto aprovisionado y, a continuación, elija Terminate (Terminar).

Control de organizaciones y cuentas con AWS Control Tower

Todas las unidades organizativas (OUs) y las cuentas que cree en la Torre de Control de AWS se rigen automáticamente por la Torre de Control de AWS. Además, si ya tiene cuentas OUs y cuentas que se crearon fuera de la Torre de Control de AWS, puede incorporarlas a la gobernanza de la Torre de Control de AWS.

En el caso de AWS las cuentas AWS Organizations y cuentas existentes, la mayoría de los clientes prefieren inscribir grupos de cuentas registrando toda la unidad organizativa (OU) que contiene las cuentas. También puede inscribir las cuentas de forma individual. Para obtener más información sobre la inscripción de cuentas, consulte [Acerca de la inscripción de cuentas existentes](#).

Terminología

- Cuando incorpora una organización existente a AWS Control Tower, se denomina registrar la organización o ampliar el control a la organización.
- Cuando incorporas una AWS cuenta a AWS Control Tower, se denomina inscribir la cuenta.

Vea sus cuentas OUs y

En la página de organización de la Torre de Control de AWS, puede ver todos sus datos AWS Organizations, incluidos los OUs que están registrados OUs en la Torre de Control de AWS y los que no lo están. Puede ver los anidados OUs como parte de la jerarquía. Una forma sencilla de ver las unidades organizativas en la página Organización consiste en seleccionar Solo unidades organizativas en el menú desplegable de la parte superior derecha.

La página Organización muestra todas las cuentas de la organización, independientemente de la OU o del estado de inscripción en AWS Control Tower. Una forma sencilla de ver sus cuentas en la página Organización consiste en seleccionar Solo cuentas en el menú desplegable de la parte superior derecha. Puede ver, actualizar e inscribir las cuentas de forma individual dentro del OUs, si las cuentas cumplen los requisitos previos para la inscripción.

Si no selecciona ningún filtro, la página de la organización mostrará sus cuentas jerárquicamente. OUs Se trata de una ubicación central para supervisar y realizar acciones en todos los recursos de AWS Control Tower. Para obtener más información sobre la página Organización, puede ver el tutorial en vídeo.

 Note

Cuando habilita el acceso confiable a la organización que contiene su landing zone, AWS Control Tower puede crear funciones, administrar recursos y leer los datos de todas las cuentas de la organización. A través del acceso confiable, cualquier cuenta o unidad organizativa de la organización está disponible para AWS Control Tower, independientemente de si está registrada e inscrita o no está registrada y no inscrita.

Tutorial en vídeo

En este vídeo (4:01) se describe cómo trabajar con la página Organización en AWS Control Tower. Para una mejor visualización, seleccione el icono situado en la esquina inferior derecha del vídeo para agrandarlo a pantalla completa. Hay subtítulos disponibles.

[Tutorial en vídeo sobre cómo trabajar con la página de organización en AWS Control Tower.](#)

Temas

- [Registro de una OU existente en AWS Control Tower](#)
- [Acerca de la inscripción de cuentas existentes](#)

Ampliación del control a una organización existente

Puede añadir la gobernanza de AWS Control Tower a una organización existente configurando una zona de aterrizaje (LZ) como se describe en la Guía del usuario de AWS Control Tower en [Getting Started, Step 2](#).

Esto es lo que puede esperar cuando configure la zona de aterrizaje de AWS Control Tower en una organización existente.

- Puedes tener una landing zone por AWS Organizations organización.
- AWS Control Tower utiliza la cuenta de administración de su AWS Organizations organización actual como cuenta de administración. No se necesita una nueva cuenta de administración.
- AWS Control Tower configura dos cuentas nuevas en una OU registrada: una cuenta de auditoría y una cuenta de registro.

- Los límites de servicio de su organización deben permitir la creación de estas dos cuentas adicionales.
- Una vez que haya lanzado la zona de aterrizaje o registrado una OU, los controles de AWS Control Tower se aplican automáticamente a todas las cuentas inscritas en esa OU.
- Puede inscribir AWS cuentas existentes adicionales en una OU que esté gobernada por AWS Control Tower para que los controles se apliquen a esas cuentas.
- Puede añadir más OUs en AWS Control Tower y puede registrar las existentes OUs.

Para comprobar otros requisitos previos para el registro y la inscripción, consulte [Getting Started with AWS Control Tower](#).

Aquí encontrará más información sobre cómo los controles de la Torre de Control de AWS no se aplican a las organizaciones de AWS que no tienen configuradas las zonas de aterrizaje de la Torre de Control de AWS: OUs

- Las nuevas cuentas creadas fuera del generador de cuentas de AWS Control Tower no están sujetas a los controles de la OU registrada.
- Las cuentas nuevas creadas en AWS Control Tower OUs que no estén registradas en AWS Control Tower no están sujetas a controles, a menos que inscriba específicamente esas cuentas en AWS Control Tower. Consulte [Acerca de la inscripción de cuentas existentes](#) para obtener más información sobre cómo inscribir cuentas.
- Las organizaciones existentes adicionales, las cuentas existentes y cualquier cuenta nueva OUs o cualquier cuenta que cree fuera de la Torre de Control de AWS no están sujetas a los controles de la Torre de Control de AWS, a menos que registre la OU por separado o inscriba la cuenta.

Para obtener más información sobre cómo aplicar AWS Control Tower a cuentas OUs y cuentas existentes, consulte [Registro de una OU existente en AWS Control Tower](#).

Para obtener información general del proceso de configuración de una zona de aterrizaje de AWS Control Tower en la organización existente, consulte el vídeo de la siguiente sección.

Note

Durante la configuración, AWS Control Tower realiza comprobaciones previas para evitar problemas comunes. Sin embargo, si actualmente utiliza la solución AWS Landing Zone AWS Organizations, consulte con su arquitecto de AWS soluciones antes de intentar habilitar

AWS Control Tower en su organización para determinar si la Torre de Control de AWS puede interferir con su implementación actual en la zona de aterrizaje. Consulte también [Si la cuenta no cumple los requisitos previos](#) para obtener información sobre cómo trasladar cuentas de una zona de aterrizaje a otra.

Vídeo: Habilite una zona de aterrizaje en la existente AWS Organizations

En este vídeo (7:48), se describe cómo configurar y habilitar una zona de aterrizaje de la AWS Control Tower en AWS Organizations estructuras existentes. Para una mejor visualización, seleccione el icono situado en la esquina inferior derecha del vídeo para agrandarlo a pantalla completa. Hay subtítulos disponibles.

[Habilitación de AWS Control Tower en organizaciones existentes](#)

Consideraciones sobre IAM Identity Center y las organizaciones existentes

- Si AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center) ya está configurado, la región de origen de AWS Control Tower debe ser la misma que la región del IAM Identity Center.
- AWS Control Tower no elimina una configuración existente.
- Si IAM Identity Center ya está habilitado y utiliza el directorio de IAM Identity Center, AWS Control Tower añade recursos como conjuntos de permisos, grupos, etc., y continúa como de costumbre.
- Si se configura otro directorio (externo, AD, AD administrado), AWS Control Tower no cambia la configuración existente. Para obtener más información, consulte [Consideraciones para los AWS IAM Identity Center clientes \(IAM Identity Center\)](#).

Acceso a otros servicios AWS

Una vez que haya incorporado su organización al gobierno de la Torre de Control de AWS, seguirá teniendo acceso a todos los AWS servicios que estén disponibles a través AWS Organizations de la AWS Organizations consola y APIs. Para obtener más información, consulte [Servicios de AWS relacionados](#).

Anidado OUs en la Torre de Control de AWS

En este capítulo se enumeran las expectativas y consideraciones que debe tener en cuenta al trabajar con Nested OUs in AWS Control Tower. En la mayoría de los casos, trabajar con unidades

anidadas OUs es lo mismo que trabajar con una estructura de unidad organizativa plana. Las funciones Registrar y Reregistrar funcionan con sistemas anidados OUs, excepto en lo que respecta a los cambios de comportamiento que se indican en este capítulo.

Tutorial en vídeo

En este vídeo (4:46) se describe cómo administrar las implementaciones de OU anidadas en AWS Control Tower. Para una mejor visualización, seleccione el icono situado en la esquina inferior derecha del vídeo para agrandarlo a pantalla completa. Hay subtítulos disponibles.

[Tutorial en vídeo sobre la administración de Nested OUs en AWS Control Tower.](#)

Para obtener orientación sobre las prácticas recomendadas para anidadas OUs y su zona de aterrizaje, consulte la entrada del blog Cómo [organizar la zona de aterrizaje de su torre de control de AWS Control Tower con OUs anidada](#).

Ampliación de una estructura de OU plana a una estructura de OU anidada

Si ha creado la zona de aterrizaje de AWS Control Tower con una estructura de OU plana, puede ampliarla para convertirla en una estructura de OU anidada.

El proceso consta de cuatro pasos principales:

1. Cree la estructura de OU anidada que desee en AWS Control Tower.
2. Vaya a la AWS Organizations consola y utilice su función de transferencia masiva para mover las cuentas de la unidad organizativa de origen (plana) a la unidad organizativa de destino (anidadas). El procedimiento es el siguiente:
 - a. Vaya a la OU desde la que quiere mover las cuentas.
 - b. Seleccione todas las cuentas de la OU.
 - c. Seleccione Mover.



Note

Este paso debe realizarse en la AWS Organizations consola, ya que AWS Control Tower no tiene la función Move.

3. Vaya a la OU anidada en AWS Control Tower y regístrela o vuelva a registrarla. Se inscribirán todas las cuentas de la OU anidada.

- Si ha creado la OU en AWS Control Tower, vuelva a registrarla.
 - Si creó la unidad organizativa AWS Organizations, regístrela por primera vez.
4. Una vez que sus cuentas se hayan trasladado e inscrito, elimine la unidad organizativa de nivel superior vacía de la AWS Organizations consola o de la consola de la Torre de Control de AWS.

Comprobaciones previas del registro de la OU anidada

Para respaldar el registro correcto de sus cuentas anidadas OUs y de sus miembros, AWS Control Tower realiza una serie de comprobaciones previas. Estas mismas comprobaciones previas se realizan al registrar cualquier OU anidada u OU de nivel superior. Para obtener más información, consulte [Common causes of failure during registration or re-registration](#).

- Si se aprueban todas las comprobaciones previas, AWS Control Tower empezará a registrar la OU automáticamente.
- Si se produce un error en alguna de las comprobaciones previas, AWS Control Tower detiene el proceso de registro y le ofrece una lista de los elementos que deben corregirse antes de que pueda registrar la OU.

OUs Anidado y funciones

AWS Control Tower implementa la `AWSControlTowerExecution` función en las cuentas de la OU de destino y en todas las cuentas OUs anidadas en la OU de destino, incluso cuando su intención es registrar únicamente la OU de destino. Este rol otorga permisos de administrador a cualquier usuario de la cuenta de administración en cualquier cuenta que tenga el rol `AWSControlTowerExecution`. El rol se puede utilizar para realizar acciones que normalmente no estarían permitidas por los controles de AWS Control Tower.

Puede eliminar este rol de las cuentas no inscritas que no tenga previsto inscribir. Si elimina esta función, no podrá inscribir la cuenta en AWS Control Tower ni registrar a la empresa matriz inmediata OUs, a menos que restablezca la función en la cuenta. Para eliminar el rol `AWSControlTowerExecution` de una cuenta, debe iniciar sesión con el rol `AWSControlTowerExecution`, ya que ninguna otra entidad principal de IAM puede eliminar los roles administrados por AWS Control Tower.

Para obtener información sobre cómo restringir el acceso de los roles, consulte [Optional conditions for your role trust relationships](#).

¿Qué ocurre durante el registro y la reinscripción de cuentas anidadas OUs y cuentas

Al registrar o volver a registrar una OU anidada, AWS Control Tower inscribe todas las cuentas no inscritas de la OU de destino y actualiza todas las cuentas inscritas. Esto es lo que puede esperar.

AWS Control Tower realiza las siguientes tareas

- Agrega la `AWSControlTowerExecution` función a todas las cuentas no inscritas en esta OU y a todas las cuentas anidadas que no estén inscritas. OUs
- Inscribe las cuentas miembro que no están inscritas.
- Vuelve a inscribir las cuentas miembro inscritas.
- Crea un inicio de sesión de IAM Identity Center para las cuentas miembro recién inscritas.
- Actualiza las actuales cuentas miembro inscritas para reflejar los cambios en la zona de aterrizaje.
- Actualiza los controles configurados para esta OU y sus cuentas miembro.

Consideraciones para el registro de OU anidadas

- No puede registrar una OU en la OU principal (OU de seguridad).
- OUs Las anidadas se deben registrar por separado.
- No puede registrar una OU a menos que su OU principal esté registrada.
- No puede registrar una unidad organizativa a menos que todas las posiciones OUs superiores del árbol se hayan registrado correctamente en algún momento (es posible que algunas se hayan eliminado).
- Puede registrar una OU que esté por debajo de una OU superior desviada, pero esa acción no reparará la desviación.

Limitaciones de las OU anidadas

- OUs puede estar anidada a un máximo de 5 niveles de profundidad por debajo de la raíz.
- Las unidades organizativas OUs anidadas en la unidad organizativa objetivo deben registrarse o volver a registrarse por separado.
- Si la unidad organizativa objetivo se encuentra en el nivel 2 o inferior de la jerarquía, es decir, si no es una unidad organizativa de nivel superior, los controles preventivos activados en un nivel

superior OUs se aplican automáticamente a esta unidad organizativa y OUs a todas las que están por debajo de ella.

- Los errores de registro de la OU no se propagan hacia arriba en el árbol jerárquico. Puede ver los detalles sobre el estado de las unidades organizativas anidadas OUs en la página de detalles de la unidad organizativa principal.
- Los errores de registro de la OU no se propagan hacia abajo en el árbol jerárquico.
- AWS Control Tower no modifica los ajustes de VPC de ninguna cuenta nueva o existente.

Anidado y conformidad OUs

Desde la consola de AWS Control Tower, puede ver OUs las cuentas que no cumplen con los requisitos en la página de la organización para comprender el cumplimiento a mayor escala.

Consideraciones sobre la conformidad de las cuentas anidadas y OUs las cuentas

- El cumplimiento de una OU no se determina en función del cumplimiento de lo que está OUs anidada en ella.
- El estado de conformidad de un control se calcula OUs sobre todos los controles en los que está activado, incluidos los OUs anidados. Consulte el [estado de conformidad de AWS Control Tower para OUs las cuentas](#).
- Una OU se muestra como no conforme únicamente si tiene cuentas que no lo son, independientemente del lugar en que se encuentre la OU en la jerarquía de la OU.
- Si una OU anidada no es compatible, la OU principal no se considera automáticamente no conforme.
- En la página de detalles de la unidad organizativa o de detalles de la cuenta, puede ver una lista de los recursos no conformes que pueden estar provocando que su cuenta OUs o su cuenta muestren un estado de incumplimiento.

OUs Anidados y a la deriva

En determinadas situaciones, la deriva puede impedir el registro de los OUs anidados.

Expectativas de deriva y anidado OUs

- Puede activar los controles con los padres que están a la deriva, pero no OUs con los padres que están a la deriva OUs directamente.

- Puede activar los controles de detección en una OU desviada, siempre que no sea una OU desviada de nivel superior.
- Los controles obligatorios solo están activados en el nivel superior OUs . Los controles obligatorios se omiten al registrar una OU anidada.
- Un control obligatorio protege AWS Config los recursos; por lo tanto, ese control debe estar en un estado no desviado para poder registrarse anidado. OUs Si se desvía, la Torre de Control de AWS bloquea el registro de OUs anidados.
- Si la unidad organizativa de nivel superior está a la deriva, es posible que el control que protege AWS Config los recursos lo esté haciendo. En esta situación, AWS Control Tower bloquea cualquier acción que requiera la creación o actualización de AWS Config recursos, incluida la aplicación de controles de detección.

Controles OUs y anidados

Cuando habilita un control en una OU registrada, los controles preventivos y de detección se comportan de forma diferente. En el caso de los controles anidados OUs, los controles proactivos se comportan de forma similar a los controles de detección.

Controles preventivos

- Los controles preventivos se aplican en los OUs anidados.
- Los controles preventivos obligatorios se aplican a todas las cuentas incluidas en la OU y a las cuentas anidadas. OUs
- Los controles preventivos afectan a todas las cuentas y OUs se agrupan en la OU de destino, incluso si esas cuentas no OUs están registradas.

Controles proactivos y de detección

- Los anidados OUs no heredan automáticamente los controles de detección o proactivos; estos deben habilitarse por separado.
- Los controles de detección y proactivos se implementan únicamente en las cuentas registradas en las regiones operativas de su zona de aterrizaje.

Estados de control habilitados y la herencia

Puede ver los controles heredados de cada OU en la página Detalles de la unidad organizativa.

 Tip

Puede utilizar la herencia de controles para mantenerse dentro de la cuota de SCP de una OU. Por ejemplo, puede habilitar un control en la OU de nivel superior de una jerarquía de OU, en lugar de habilitarlo directamente para una OU anidada.

Estado heredado

- El estado Heredado indica que el control está habilitado únicamente por herencia y no se ha aplicado directamente a la OU.
- El estado Activado significa que el control se aplica a esta unidad organizativa, independientemente del estado en que se encuentre en las demás OUs
- El estado Fallido significa que el control no se aplica a esta unidad organizativa, independientemente del estado en que se encuentre en las demás OUs.

 Note

El estado Heredado indica que el control se aplicó a una OU situada más arriba en el árbol y se aplica a esta OU, pero no se añadió directamente a esta OU.

 Si la zona de aterrizaje no es la versión actual

Cada fila de la tabla Controles habilitados representa un control habilitado en una OU individual.

Anidado OUs y raíz

La raíz no es una OU y no se puede registrar ni volver a registrar. Tampoco se pueden crear cuentas directamente en la raíz. La raíz no puede ser incompatible ni tener un estado de ciclo de vida, por ejemplo, registrado o en desviación.

Sin embargo, la raíz es el contenedor de nivel superior para todas las cuentas y OUs. En el contexto de anidado OUs, es el nodo en el que se anidan todos los demás OUs.

Registro de una OU existente en AWS Control Tower

Una forma eficaz de incorporar varias AWS cuentas existentes a la Torre de Control de AWS consiste en extender la gobernanza de la Torre de Control de AWS a toda una unidad organizativa (OU).

Para permitir el gobierno de la Torre de Control de AWS sobre una unidad organizativa existente que se creó con AWS Organizations ella y sus cuentas, registre la unidad organizativa en su zona de aterrizaje de AWS Control Tower. Puede registrar cuentas OUs que contengan un máximo de 1000 cuentas. Si una OU contiene más de 1000 cuentas, no podrá registrarla en AWS Control Tower.

Al registrar una OU, las cuentas de miembro se inscriben en la zona de aterrizaje de AWS Control Tower. Se rigen por los controles que se aplican a la OU.

A partir de la versión 4.0 de Landing Zone, puede activar directamente los controles de una unidad organizativa. Los controles de Detective requieren la grabación de AWS Config, que se puede activar registrando la OU o habilitando la grabación de AWS Config en la OU. Registrar OU se activará `AWSControlTowerBaseline`. Habilitar la grabación de AWS Config se habilitará `ConfigBaseline`. Para obtener más información, consulte [tipos de líneas de base](#) y [Guía de referencia de los controles de AWS Control Tower](#).

Note

Si aún no tiene una zona de aterrizaje de la Torre de Control de AWS, comience por configurar una zona de aterrizaje, ya sea en una nueva organización creada por AWS Control Tower o en una AWS Organizations organización existente. Para obtener más información sobre cómo configurar una zona de aterrizaje, consulte [Introducción a AWS Control Tower](#).

¿Qué ocurre con mis cuentas cuando registro mi OU?

AWS Control Tower requiere permiso para establecer un acceso de confianza entre AWS CloudFormation usted y AWS Organizations en su nombre, de modo que AWS CloudFormation pueda implementar su pila en las cuentas de su organización de forma automática.

- El rol `AWSControlTowerExecution` se añade a todas las cuentas con el estado No inscrito.
- Los controles obligatorios se habilitan de forma predeterminada en la OU y todas la cuentas al registrar la OU.

Inscripción parcial de cuentas tras el registro de una OU

Es posible registrar una OU correctamente y sin embargo algunas cuentas pueden permanecer sin inscribir. En ese caso, estas cuentas no cumplen algunos de los requisitos previos para la inscripción. Si la inscripción de una cuenta como parte del proceso Registrar OU no se realiza correctamente, el estado de la cuenta en la página de cuentas indica Error de inscripción. También puede ver la información de la cuenta en la página de la OU como 4 de 5, en el campo de cuentas.

Por ejemplo, si ve 4 de 5, significa que la OU tiene 5 cuentas en total y 4 de ellas se inscribieron correctamente, pero una cuenta no se pudo inscribir durante el proceso Registrar OU. Puede optar por Volver a registrar una unidad organizativa (OU) para que las cuentas se inscriban, después de asegurarse de que cumplen los requisitos previos de inscripción.

Requisitos previos del usuario de IAM para registrar una OU

Su identidad AWS Identity and Access Management (de IAM) (usuario o rol) o de usuario del Centro de Identidad de IAM debe incluirse en la cartera de Account Factory correspondiente al realizar la operación de registro de unidades organizativas, incluso si ya tiene Admin permisos. De lo contrario, la creación de los productos aprovisionados fallará durante el registro. El error se produce porque AWS Control Tower se basa en las credenciales del usuario de IAM o la identidad de usuario de IAM Identity Center al registrar una OU.

La cartera correspondiente es una creada por AWS Control Tower, denominada Cartera del generador de cuentas de AWS Control Tower. Vaya hasta ella seleccionando Service Catalog > Generador de cuentas > Cartera del generador de cuentas de AWS Control Tower. A continuación, seleccione la pestaña denominada Grupos, roles y usuarios para ver la identidad de IAM o de IAM Identity Center. Para obtener más información sobre cómo conceder acceso, consulte [la documentación de AWS Service Catalog](#).

Registro de una OU

En la consola de la Torre de Control de AWS, en la página de la organización, puede ver todas las cuentas OUs y las de su organización en una jerarquía, incluidas las OUs que están registradas en la Torre de Control de AWS y las que no lo están.

En general, los no registrados OUs se crearon en AWS Organizations, y no se rigen por, ninguna otra zona de landing zone. Puedes registrar cuentas existentes OUs que contengan hasta 1000 cuentas. Si una OU contiene más de 1000 cuentas, no podrá registrarla en AWS Control Tower.

Cómo registrar una OU existente desde la consola

1. Inicie sesión en la consola de la Torre de Control de AWS en <https://console.aws.amazon.com/controltower>.
2. En el menú de navegación del panel izquierdo, seleccione Organización.
3. En la página Organización, seleccione el botón de opción situado junto a la OU que desea registrar y, a continuación, seleccione Registrar unidad organizativa en el menú desplegable Acciones de la parte superior derecha o, si lo prefiere, seleccione el nombre de la OU para poder ver la página de detalles de la OU correspondiente.
4. En la página de detalles de la OU, en la parte superior derecha puede seleccionar Registrar OU en el menú desplegable Acciones.

El proceso de registro tarda un mínimo de 10 minutos para ampliar la gobernanza a la OU y hasta 2 minutos adicionales por cada cuenta adicional.

Para registrar una unidad organizativa existente con APIs

Para registrar una OU existente en la Torre de Control de AWS APIs, puede llamar a la EnableBaseline API con `AWSControlTowerBaseline` el `baselineIdentifier` campo. Para obtener más información, consulte [Registrar una unidad organizativa de AWS Control Tower APIs únicamente con](#).

Resultados del registro de una OU existente

Tras registrar una OU existente, el rol `AWSControlTowerExecution` permite a AWS Control Tower ampliar la gobernanza a las cuentas individuales. Se aplican barreras de protección y la información sobre las actividades de la cuenta se envía a las cuentas de auditoría y registro.

Entre los resultados figuran los siguientes:

- `AWSControlTowerExecution` permite realizar auditorías mediante la cuenta de auditoría de AWS Control Tower.
- `AWSControlTowerExecution` le ayuda a configurar el registro de la organización, de modo que todos los registros de cada cuenta se envíen a la cuenta de registro.
- `AWSControlTowerExecution` garantiza que los controles de la Torre de Control de AWS que haya seleccionado se apliquen automáticamente a todas las cuentas individuales de su cuenta OUs, así como a todas las cuentas nuevas que cree en la Torre de Control de AWS.

En el caso de una OU registrada, puede proporcionar informes de conformidad y seguridad basados en las características de auditoría y registro que incorporan los controles de AWS Control Tower. Los equipos de seguridad y conformidad pueden verificar que se cumplen todos los requisitos y que no se ha producido ninguna desviación organizativa. Para obtener más información sobre la desviación, consulte [Detección y resolución de desviaciones en AWS Control Tower](#).

Note

Puede producirse una situación inusual cuando la Torre de Control de AWS muestre OUs y sus cuentas. Si ha creado una cuenta en una OU registrada y, posteriormente, traslada esa cuenta inscrita a otra OU que no está registrada, especialmente si utiliza AWS Organizations para trasladar la cuenta, puede ver el resultado “1 de 0” cuentas en la página de detalles de la OU. Además, es posible que haya creado otra cuenta no inscrita en esa OU no registrada. Si hay una cuenta no registrada, la consola puede indicar “1 de 1” en la OU. Parecerá que la cuenta única (recién creada) está inscrita, pero en realidad no lo está. Debe inscribir la nueva cuenta.

Creación de una nueva OU

A continuación, se explica cómo crear una OU o una OU anidada en AWS Control Tower.

Creación de una nueva OU en AWS Control Tower

1. Navegue a la página Organización.
2. Seleccione Crear unidad organizativa en el menú desplegable Crear recursos situado en la parte superior derecha.
3. Especifique un nombre en el campo Nombre de la unidad organizativa.
4. En el menú desplegable de la unidad organizativa principal, puede ver la jerarquía de las unidades organizativas registradas OUs. Seleccione una OU principal para la nueva OU que va a crear.
5. Elija Añadir.

Tip

Para añadir una UO anidada en menos pasos, seleccione el nombre de la UO principal que se muestra en la tabla de la página Organización, consulte la página UO de dicha UO principal y, a continuación, seleccione Añadir una UO en el menú desplegable Acciones de la

parte superior derecha. La nueva OU se crea automáticamente como una OU anidada bajo la OU seleccionada.

Note

Si la zona de aterrizaje no está actualizada, verá una lista plana en lugar de una jerarquía en el menú desplegable. Incluso si tu zona de aterrizaje incluye unidades organizativas anidadas OUs, no verá unidades organizativas de nivel 5 en el menú desplegable, ya que no puedes crear una nueva unidad organizativa debajo de una unidad organizativa de nivel 5. Para obtener más información acerca de Nested OUs in AWS Control Tower, consulte [Anidado OUs en la Torre de Control de AWS](#).

Eliminación de una UO

AWS Control Tower admite acciones de consola independientes para anular el registro de una UO y eliminarla.

La eliminación de una UO es definitiva. No se puede deshacer.

Consideraciones

- La UO debe estar vacía de cuentas para que las operaciones Eliminar y Anular registro se realicen correctamente.
- Todos los controles opcionales deben eliminarse desde la UO.
- Debe anular el registro de la UO antes de eliminarla.
- Puede quitar una UO desde AWS Control Tower anulando su registro sin eliminarla.

Para quitar una UO desde AWS Control Tower

1. Inicie sesión en la consola de la Torre de Control de AWS en <https://console.aws.amazon.com/controltower>.
2. Navegue a la página Organización.
3. Seleccione el nombre de la UO para ver la página Detalles de la UO y asegúrese de que todas las cuentas se hayan eliminado de la UO.

4. Además, en la página Detalles de la UO, asegúrese de que todos los controles opcionales se hayan eliminado de la UO.
5. Vuelva a la página Organización y seleccione el botón de radio que hay junto a la UO.
6. Seleccione Crear unidad organizativa en el menú desplegable Acciones situado en la parte superior derecha.
7. Seleccione Detener aquí si no desea eliminar la UO por completo, sino solo anular su registro de AWS Control Tower. Para eliminar completamente la UO, continúe con el siguiente paso.
8. Para continuar, seleccione Eliminar en el menú desplegable Acciones en la esquina superior derecha.

Debe esperar a que se complete el proceso de anulación del registro para poder anular el registro de otra UO.

 Note

Para eliminar las cuentas administradas por AWS Control Tower, puede ir a Account Factory desde el panel de navegación izquierdo de la consola de AWS Control Tower. Para eliminar cuentas de la UO que no estén administradas por AWS Control Tower, vaya a la consola de AWS Organizations .

Para anular el registro de una UO mediante programación, llame a la [API DisableBaseline](#).

Causas frecuentes de error durante el registro o el nuevo registro

Por lo general, cuando registra o vuelve a registrar una OU, todas las cuentas dentro de dicha OU se inscriben en AWS Control Tower. Sin embargo, es posible que algunas cuentas no se inscriban, aunque la OU en su conjunto se haya registrado correctamente. En estos casos, debe resolver el error de comprobación previa relacionado con la cuenta y, a continuación, tratar de volver a inscribir dicha cuenta u OU.

Si el registro (o el nuevo registro) de una OU o de cualquiera de las cuentas de miembro no se realiza correctamente, AWS Control Tower devuelve mensajes de error a las cuentas de miembro afectadas. Puede ver los mensajes de error en la página Detalles de la OU, donde hay una tabla que agrega las comprobaciones previas y los mensajes de error de la cuenta. Si se produce un error en la operación Registrar OU, la tabla muestra todos los mensajes de error de todas las cuentas de la

OU. Si es necesario, también puede ver los mensajes de error en la página de detalles de la cuenta de cada cuenta.

Si lo desea, puede descargar un archivo que contenga un informe detallado que muestre las comprobaciones previas que no se han superado para analizarlo sin conexión. Puede completar la descarga pulsando el botón Descargar que aparece en la parte superior derecha del área de registro.

En esta sección se enumeran los tipos de errores que se pueden producir si las comprobaciones previas fallan y cómo corregirlos.

Error de la zona de aterrizaje

- Zona de aterrizaje no preparada

Restablezca la zona de aterrizaje actual o actualícela a la última versión.

Errores de la OU

- Supera el número máximo de SCPs

Es posible que haya superado el límite de políticas de control de servicios (SCPs) por unidad organizativa o que haya alcanzado otra cuota. Se aplica un límite de 5 SCPs por unidad organizativa a todas las personas que se encuentren OUs en la zona de aterrizaje de AWS Control Tower. Si tiene SCPs más de lo que permite la cuota, debe eliminarlos o combinarlos SCPs.

- Conflictivo SCPs

La existente SCPs puede aplicarse a la OU o a la cuenta, lo que impide que AWS Control Tower inscriba la cuenta. Compruebe la política aplicada SCPs para ver si existe alguna política que pueda impedir el funcionamiento de AWS Control Tower. Asegúrese de marcar las SCPs que se heredan de los OUs niveles superiores de la jerarquía.

- Supera la cuota del conjunto de pilas

Es posible que se haya superado la cuota del conjunto de pilas. Si tiene más instancias de las que permite la cuota, debe eliminar algunas instancias de pila. Para obtener más información, consulte las [cuotas de AWS CloudFormation](#) en la Guía del usuario de AWS CloudFormation .

- Supera el límite de la cuenta

AWS Control Tower limita cada OU a 1000 cuentas durante el registro.

Errores de la cuenta

- Imposibilidad de realizar comprobaciones previas en las cuentas

Una SCP existente en la OU impide que AWS Control Tower realice comprobaciones previas en las cuentas de miembro de la OU. Para resolver este error de comprobación previa, actualice o elimine la SCP de la OU.

- Error en la dirección de correo electrónico

La dirección de correo electrónico que ha especificado para la cuenta no cumple con los estándares de nomenclatura. Esta es la expresión regular (regex) que especifica los caracteres permitidos: `[A-Z0-9a-z._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]+`

- Grabador de configuración o canal de entrega habilitados

Es posible que la cuenta tenga un grabador AWS Config de configuración o un canal de entrega existente. Deben eliminarse o modificarse AWS CLI en todas AWS las regiones en las que la cuenta de administración de AWS Control Tower haya gobernado los recursos antes de poder inscribir una cuenta.

- STS deshabilitado

AWS Security Token Service (AWS STS) puede estar deshabilitado en la cuenta. AWS Los puntos de enlace STS deben estar activados en las cuentas de todas las regiones compatibles con AWS Control Tower.

- Conflicto en IAM Identity Center

La región de origen de AWS Control Tower no es la misma que la región AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center). Si IAM Identity Center ya está configurado, la región de origen de AWS Control Tower debe ser la misma que la región del IAM Identity Center.

- Tema de SNS en conflicto

La cuenta tiene un nombre de tema de Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) que AWS Control Tower debe utilizar. AWS Control Tower crea recursos (como temas de SNS) con nombres específicos. Si estos nombres ya están en uso, se produce un error en la configuración de AWS Control Tower. Esta situación podría producirse si está reutilizando una cuenta previamente inscrita en AWS Control Tower.

- Cuenta suspendida detectada

Esta cuenta se ha suspendido. No se puede inscribir en AWS Control Tower. Elimine la cuenta de esta OU e inténtelo de nuevo.

- El usuario de IAM no está en la cartera

Agregue el usuario AWS Identity and Access Management (IAM) a la cartera de Service Catalog antes de registrar su OU. Este error afecta únicamente a la cuenta de administración.

- La cuenta no cumple los requisitos previos

La cuenta no cumple los requisitos previos para su inscripción. Por ejemplo, es posible que a la cuenta le falten roles y permisos necesarios para inscribirla en AWS Control Tower. Las instrucciones para añadir un rol están disponibles en [Añada manualmente el rol de IAM requerido a uno existente Cuenta de AWS e inscribalo](#).

Le recordamos que AWS CloudTrail se activa automáticamente en todas sus AWS cuentas al inscribirlas en AWS Control Tower. Si CloudTrail está habilitada en una cuenta antes de la inscripción, podría producirse una doble facturación, a menos que la desactive CloudTrail antes de comenzar el proceso de inscripción.

Actualización de organizaciones

La forma más rápida de actualizar una unidad organizativa (OU) o de actualizar varias cuentas de una OU consiste en realizar una de las siguientes acciones:

- Vuelva a registrar la OU si `AWSControlTowerBaseline` está habilitada.
- Restablezca las líneas base habilitadas o restablezca los controles habilitados si no `AWSControlTowerBaseline` están habilitados.

Cuándo actualizar la Torre de Control OUs y las cuentas de AWS

Cuando realiza la actualización de zona de aterrizaje, debe actualizar sus cuentas inscritas para aplicar nuevos controles a esas cuentas.

- Puede realizar una actualización en todas las cuentas de una OU mediante la opción Volver a registrar o restablecer.
- Si tienes más de una OU registrada en tu landing zone, vuelve a registrarla o restablece todas las OUs tuyas para actualizar todas tus cuentas.

- Para actualizar una sola cuenta, puede realizar la actualización desde la consola de AWS Control Tower o puede seleccionar la opción Actualizar producto aprovisionado AWS Service Catalog si AWSControl TowerBaseline está habilitada en la cuenta. Consulte [Actualización de la cuenta en la consola](#).

Actualización de varias cuentas en la misma OU

Repita estos pasos para cada unidad organizativa de su organización de AWS Control Tower si necesita actualizar todas sus cuentas y OUs.

Actualización de varias cuentas en una OU, con una sola acción

1. Inicie sesión en la consola de la Torre de Control de AWS en <https://console.aws.amazon.com/controltower>.
2. En el menú de navegación del panel izquierdo, seleccione Organización.
3. En la página Organización, elija cualquier OU para ver la página Detalles de la unidad organizativa (OU).
4. Si AWSControl TowerBaseline está habilitada en la OU, seleccione Volver a registrar la OU en Acciones. Si no AWSControl TowerBaseline está habilitado en la OU, seleccione Restablecer la línea base de AWS Config en Acciones para restablecer la línea base habilitada y seleccione los controles habilitados y Restablecer el control en la sección «Controles habilitados» para restablecer los controles habilitados.

Como alternativa, puede seleccionar cualquier cuenta que muestre el estado de Actualización disponible y, a continuación, elegir Actualizar cuenta para todas las cuentas que necesite.

Qué ocurre cuando se vuelve a registrar

Al volver a registrar una OU:

- El campo Estado indica si la cuenta está actualmente inscrita en AWS Control Tower (Inscrito), si la cuenta nunca se inscribió (No inscrito) o si la inscripción falló anteriormente (Error de inscripción).
- Al volver a registrar la OU, el rol `AWSControlTowerExecution` se añade a todas las cuentas con el estado No inscrito o Error de inscripción.
- AWS Control Tower crea un inicio de sesión único (IAM Identity Center) para las nuevas cuentas inscritas.

- Las cuentas inscritas se vuelven a inscribir en AWS Control Tower.
- La desviación de los controles preventivos aplicados a la OU es fija, ya que SCPs se devuelven a sus definiciones predeterminadas.
- Todas las cuentas se actualizan para reflejar los cambios más recientes en la zona de aterrizaje.

Para obtener más información, consulte [Acerca de la inscripción de cuentas existentes](#).

Tip

Al volver a registrar una OU o al actualizar la versión de tu landing zone y las cuentas de varios miembros, es posible que veas un mensaje de error en el que se menciona el signo StackSet- AWSControl TowerExecutionRole. Esto StackSet en la cuenta de administración puede fallar porque la función de AWSControlTowerExecutionIAM ya existe en todas las cuentas de los miembros inscritos. Este mensaje de error es un comportamiento esperado y puede ignorarse.

Actualización de una sola cuenta

Note

El aprovisionamiento, la actualización y la personalización de una sola cuenta deben dirigirse a una unidad organizativa (OU) que tenga AWSControl TowerBaseline habilitada. Si una OU no tiene AWSControl TowerBaseline habilitada la OU, puede activar la inscripción automática de la cuenta o utilizar ResetEnabledBaseline y ResetEnabledControl APIs EnabledControls activar EnabledBaselines y cerrar esa OU para inscribir cuentas. Para obtener más información sobre AWSControlTowerBaseline, consulte: [Tipos de referencia que se aplican a nivel de unidad organizativa](#).

Puede actualizar las cuentas individuales de AWS Control Tower en la consola de AWS Control Tower o en la consola de Service Catalog.

Para actualizar una sola cuenta en la consola de AWS Control Tower, consulte [Actualización de la cuenta en la consola](#).

Para actualizar una sola cuenta en AWS Service Catalog

1. Vaya a AWS Service Catalog.
2. Elija Productos aprovisionados en el menú de navegación de la izquierda.
3. En la página Productos aprovisionados, seleccione el botón que hay junto al producto que desee actualizar.
4. En la esquina superior derecha, seleccione Actualizar en el menú desplegable Acciones.

Para obtener más información sobre la actualización AWS Service Catalog, consulte [Actualización del producto aprovisionado en Service Catalog](#) y [Actualización de productos](#) en la Guía del administrador de Service Catalog.

Servicios integrados

AWS Control Tower es un servicio que se basa en otros AWS servicios para ayudarlo a configurar un entorno bien diseñado. En este capítulo se proporciona una breve descripción general de estos servicios, incluida la información de configuración de los servicios subyacentes y su funcionamiento en AWS Control Tower.

Para obtener más información sobre cómo medir un entorno bien diseñado, conozca la [AWS Well-Architected Tool](#). Consulte también la [Management and Governance Cloud Environment Guide](#).

Temas

- [AWS Opciones de Backup disponibles](#)
- [Implemente entornos con CloudFormation](#)
- [Supervise los eventos con CloudTrail](#)
- [Supervise los recursos y servicios con CloudWatch](#)
- [Controle las configuraciones de los recursos con AWS Config](#)
- [Administración de permisos para entidades con IAM](#)
- [AWS Key Management Service](#)
- [Ejecución de funciones de computación sin servidor con Lambda](#)
- [Administre las cuentas mediante AWS Organizations](#)
- [Almacenamiento de objetos con Amazon S3](#)
- [Supervise su entorno con Security Hub CSPM](#)
- [Aprovisione cuentas a través de AWS Service Catalog](#)
- [Monitoreo de alertas a través de Amazon Simple Notification Service](#)
- [Cree aplicaciones distribuidas con AWS Step Functions](#)

AWS Opciones de Backup disponibles

AWS Backup le permite crear un plan de respaldo para la zona de aterrizaje de su AWS Control Tower. Puede incorporar un flujo de trabajo de copia de seguridad y recuperación de datos directamente en su zona de aterrizaje. El plan de copia de seguridad incluye reglas predefinidas, como días de retención, frecuencia de copia de seguridad y período durante el cual se realiza copia

de seguridad. Para obtener más información, consulte [Copia de seguridad de AWS y AWS Control Tower](#).

Implemente entornos con CloudFormation

CloudFormation le permite crear y aprovisionar despliegues de AWS infraestructura de forma predecible y repetitiva. Le ayuda a aprovechar AWS los productos para crear aplicaciones altamente confiables, altamente escalables y rentables en la nube sin preocuparse por crear y configurar la infraestructura subyacente AWS. CloudFormation le permite utilizar un archivo de plantilla para crear y eliminar un conjunto de recursos juntos como una sola unidad (una pila). Para obtener más información, consulte la [Guía del usuario de AWS CloudFormation](#).

AWS Control Tower utiliza CloudFormation conjuntos de pilas para aplicar controles a las cuentas. Para obtener más información sobre cómo CloudFormation funcionan juntas la Torre de Control de AWS, consulte [Cree AWS Control Tower recursos con AWS CloudFormation](#).

Supervise los eventos con CloudTrail

AWS Control Tower se configura AWS CloudTrail para permitir el registro y la auditoría centralizados. Con ella CloudTrail, la cuenta de administración puede revisar las acciones administrativas y los eventos del ciclo de vida de las cuentas de los miembros.

CloudTrail le ayuda a supervisar su AWS entorno en la nube al mantener un historial de las llamadas a la AWS API de sus cuentas. Por ejemplo, puede identificar los usuarios y las cuentas que AWS APIs solicitaron los servicios de soporte CloudTrail, la dirección IP de origen desde la que se realizaron las llamadas y la hora en que se produjeron las llamadas. Puede CloudTrail integrarse en las aplicaciones mediante la API, automatizar la creación de rutas para su organización, comprobar el estado de las rutas y controlar la forma en que los administradores activan y desactivan el CloudTrail inicio de sesión. Para obtener más información, consulte la [Guía del usuario de AWS CloudTrail](#).

Supervise los recursos y servicios con CloudWatch

Amazon CloudWatch proporciona una solución de monitorización fiable, escalable y flexible que puede empezar a utilizar en cuestión de minutos. Ya no tendrá que configurar, administrar ni escalar sus propios sistemas de monitorización ni su propia infraestructura. Para obtener más información, consulta la [Guía CloudWatch del usuario de Amazon](#).

Para obtener más información sobre cómo Amazon CloudWatch trabaja con AWS Control Tower, consulte [Monitorización](#).

Controle las configuraciones de los recursos con AWS Config

AWS Config proporciona una vista detallada de los recursos asociados a su AWS cuenta, incluida la forma en que están configurados, cómo se relacionan entre sí y cómo han cambiado las configuraciones y sus relaciones a lo largo del tiempo. Para obtener más información, consulte la Guía para desarrolladores de [AWS Config](#).

AWS Config los recursos aprovisionados por AWS Control Tower se etiquetan automáticamente con `aws-control-tower` un valor `demanded-by-control-tower`.

Para obtener más información sobre cómo AWS Config monitorea y registra los recursos en AWS Control Tower y cómo se facturan por ellos, consulte [Supervise los cambios en los recursos con AWS Config](#).

AWS Control Tower se utiliza Reglas de AWS Config para implementar controles de detección. Para obtener más información, consulte [About controls in AWS Control Tower](#).

Integración de AWS Config en Control Tower Landing Zone 4.0

Config Aggregator (SLCA)

AWS Control Tower ahora implementa un agregador de configuración vinculado a servicios (SLCA) como parte de Landing Zone 4.0+. Este cambio representa una mejora significativa en la forma en que se agregan y administran los datos de AWS Config en toda la organización.

Cambios clave

Nueva implementación de Service-Linked Config Aggregator

- Se implementa un agregador de configuraciones vinculadas a servicios en la cuenta de integración de AWS Config designada.
- Para los clientes actuales, esta será su cuenta de auditoría
- Para los clientes nuevos, será la cuenta especificada en el `config.accountId` campo del manifiesto

Administrador delegado

- La cuenta agregadora de AWS Config pasa a ser la administradora delegada de AWS Config
- AWS Control Tower configura automáticamente los ajustes de administración delegada
- Esto permite la administración centralizada de AWS Config en toda la organización.

Migración desde agregadores antiguos

Durante la actualización a Landing Zone 4.0:

- Se eliminará el agregador de organizaciones de la cuenta de administración.
- Se eliminará el agregador de cuentas de la cuenta de auditoría.
- Estos se sustituyen por el nuevo Config Aggregator vinculado a un servicio en la cuenta del agregador de integraciones de AWS Config.

Agregación de datos mejorada

El Config Aggregator, vinculado a un servicio, proporciona capacidades mejoradas para la agregación de datos de Config:

- Puede agregar datos de cualquier grabador de AWS Config de su organización
- Incluye datos de cuentas no gestionadas por Control Tower
- Proporciona una visión completa de los elementos de configuración de su organización
- Soporta controles perimetrales de datos mejorados

Consideraciones importantes

Configuración de administrador delegado

- AWS Control Tower utilizará la cuenta especificada en su manifiesto para la integración de AWS Config
- Esta cuenta se configurará automáticamente como la administradora delegada
- Para esta configuración, los clientes no requieren ninguna acción adicional
- Para los clientes actuales, su cuenta de integración anterior de Security Roles (cuenta de auditoría) se configurará como la cuenta agregadora central de AWS Config durante la actualización de Landing Zone 4.0

Ámbito de agregación de datos

- Service-Linked Config Aggregator puede agregar datos de configuración de:
 - Cuentas gestionadas por Control Tower
 - Cuentas no administradas por Control Tower
 - Cualquier cuenta de tu organización con un grabador Config activo

Controles de acceso

- El acceso a los datos agregados se gestiona mediante políticas de IAM
- La cuenta agregadora central de AWS Config tiene acceso centralizado a todos los datos agregados
- Las cuentas de los miembros mantienen sus grabadoras AWS Config individuales

Prácticas recomendadas

Selección de cuentas de Config Central Aggregator

- Elija una cuenta dedicada a la supervisión de la seguridad y el cumplimiento
- Asegúrese de que existan los controles de acceso adecuados
- Considere la posibilidad de utilizar una cuenta de auditoría o seguridad existente

Administración de datos

- Revise periódicamente los datos de configuración agregados
- Implemente las políticas de retención adecuadas
- Supervise el estado de la grabadora AWS Config en todas las cuentas

Impacto de la migración

Al actualizar a Landing Zone 4.0:

Antes de la migración

- Documente las reglas y los agregadores de AWS Config existentes

- Revise los patrones actuales de acceso a los datos de AWS Config
- Planifique cualquier actualización necesaria de la política de IAM

Durante la migración

- Los agregadores de AWS Config antiguos se eliminarán automáticamente
- Se implementará el agregador Config Linked
- Se configurará el administrador delegado

Después de la migración

- Compruebe que Service-Linked Config Aggregator funcione correctamente
- Confirme la agregación de datos de las cuentas de los miembros
- Actualice las herramientas de supervisión e informes según sea necesario

Administración de permisos para entidades con IAM

AWS Identity and Access Management(IAM) es un AWS servicio para controlar el acceso a otros AWS servicios. Con IAM, puede gestionar de forma centralizada los usuarios y las credenciales de seguridad (como las claves de acceso y los permisos) que designan los AWS recursos a los que tienen acceso sus usuarios y aplicaciones.

Al configurar la zona de aterrizaje, puede crear automáticamente una serie de grupos para AWS IAM Identity Center si selecciona IAM como proveedor de identidad. Estos grupos tienen conjuntos de permisos que son políticas de permisos predefinidas de IAM. Los usuarios finales también pueden utilizar IAM para definir el alcance de los permisos de los usuarios de IAM y otras entidades dentro de las cuentas de miembro.

AWS Identity and Access Management(IAM) simplifica la forma de gestionar el acceso a las cuentas y las aplicaciones empresariales. AWS puede controlar el acceso a IAM Identity Center y a los permisos de usuario en todas las cuentas de AWS en AWS Control Tower.

Para obtener más información, consulte la [Guía del usuario de AWS IAM Identity Center](#).

Si reside en un país Región de AWS que no admite la IAM, puede recurrir a otro proveedor de identidades para configurar y mantener sus propios usuarios y grupos de forma manual.

AWS Key Management Service

AWS Key Management Service(AWS KMS) le permite crear y controlar claves que protegen sus datos. De forma opcional, AWS Control Tower le permite cifrar sus datos con claves de AWS KMS cifrado. Para obtener más información AWS KMS, consulte la [Guía para desarrolladores de AWS KMS](#).

Para obtener información sobre cómo configurar AWS KMS claves con AWS Control Tower, consulte [Configuración opcional de AWS KMS claves](#).

Ejecución de funciones de computación sin servidor con Lambda

Con AWS Lambda, puede ejecutar código sin aprovisionar ni administrar servidores. Puede ejecutar código para muchos tipos de aplicaciones o servicios de backend, sin necesidad de gastos de administración adicionales. Cuando carga el código, Lambda puede ejecutarlo y escalarlo con alta disponibilidad. Puede configurar el código de modo que se active automáticamente desde otros servicios de AWS o puede llamarlo directamente desde cualquier aplicación web o móvil.

Por ejemplo, determinados roles de la cuenta de auditoría de AWS Control Tower se pueden asumir mediante programación, de modo que puede revisar otras cuentas con Lambda. Además, puede utilizar los eventos del ciclo de vida de AWS Control Tower para activar funciones de Lambda.

Administre las cuentas mediante AWS Organizations

AWS Organizations es un servicio de administración de cuentas que le permite consolidar varias AWS cuentas en una organización que puede crear y administrar de forma centralizada. Con Organizations, puede crear cuentas de miembro e invitar a otras existentes a unirse a la organización. Puede organizar las cuentas en grupos y adjuntar controles basados en políticas. Para obtener más información, consulte la [Guía del usuario de AWS Organizations](#).

En AWS Control Tower, Organizations ayuda a gestionar la facturación de forma centralizada, a controlar el acceso, la conformidad y la seguridad, y a compartir los recursos entre AWS las cuentas de los miembros. Las cuentas se agrupan en grupos lógicos, denominados unidades organizativas (OUs). Para obtener más información sobre Organizations, consulte la [Guía del usuario de AWS Organizations](#).

AWS Control Tower utiliza lo siguiente OUs:

- Raíz: el contenedor principal de todas las cuentas y todas OUs las demás de tu landing zone.

- Seguridad: esta OU contiene la cuenta de archivo de registro, la cuenta de auditoría y los recursos que poseen.
- Entorno de pruebas: esta OU se crea cuando configura la zona de aterrizaje. Tanto ella como cualquier otro elemento OUs secundario de tu landing zone contienen tus cuentas de miembro. Estas son las cuentas a las que los usuarios finales acceden para trabajar en los recursos de AWS.

Note

Puede añadir más OUs en su landing zone a través de la consola de AWS Control Tower en la página de unidades organizativas.

Consideraciones

OUs creados a través de AWS Control Tower pueden tener controles aplicados. OUs creado fuera de la Torre de Control de AWS no puede, de forma predeterminada. Sin embargo, puede registrarlos OUs. Una vez que haya registrado una OU, puede aplicar controles tanto a la OU como a sus cuentas. Para obtener información sobre el registro de una OU, consulte [Register an existing organizational unit with AWS Control Tower](#).

Almacenamiento de objetos con Amazon S3

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) es un servicio de almacenamiento para Internet. Puede utilizar Amazon S3 para almacenar y recuperar cualquier cantidad de datos en cualquier momento y desde cualquier parte de la web. Puede realizar estas tareas usando la interfaz web sencilla e intuitiva de la Consola de administración de AWS. Para obtener más información, consulte la [Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service](#).

A la hora de configurar la zona de aterrizaje, se crea un bucket de Amazon S3 en la cuenta de archivo de registro para contener todos los registros en todas las cuentas de la zona de aterrizaje.

Supervise su entorno con Security Hub CSPM

AWS Control Tower se integra con AWS Security Hub CSPM mediante el estándar Security Hub CSPM denominado Service-Managed Standard: AWS Control Tower. Para obtener más información, consulte [Security Hub standard](#).

Aprovisione cuentas a través de AWS Service Catalog

AWS Service Catalog permite a los administradores de TI crear, gestionar y distribuir carteras de productos aprobados entre los usuarios finales, quienes, a su vez, tienen acceso a los productos que necesitan en un portal personalizado. Los productos típicos incluyen servidores, bases de datos, sitios web o aplicaciones que se implementan mediante AWS recursos.

Puede controlar los usuarios que tienen acceso a determinados productos, lo que le permite hacer cumplir los estándares empresariales de la organización, administrar los ciclos de vida de los productos y ayudar a los usuarios a encontrar y lanzar productos con total confianza. Para obtener más información, consulte la [Guía del administrador de Service Catalog](#).

En AWS Control Tower, los administradores de la nube central y los usuarios finales pueden aprovisionar cuentas personalizadas en su landing zone mediante AWS Service Catalog productos, denominados planos personalizados. Para obtener más información, consulte [Step2. Cree el AWS Service Catalog producto](#).

Puede interactuar con las cuentas de la Torre de Control de AWS a través de la AWS Service Catalog consola y APIs. Para obtener más información, consulte [Interactúe con las cuentas de AWS Control Tower desde AWS Service Catalog](#)

AWS Control Tower también puede utilizar el Service Catalog APIs para automatizar aún más el aprovisionamiento y la actualización de las cuentas. Para obtener más información, consulte [la Guía AWS Service Catalog para desarrolladores](#).

Monitoreo de alertas a través de Amazon Simple Notification Service

Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) es un servicio web que permite a las aplicaciones, los usuarios finales y los dispositivos enviar y recibir al instante notificaciones desde la nube. Para obtener más información, consulte la [Guía para desarrolladores de Amazon Simple Notification Service](#).

AWS Control Tower utiliza Amazon SNS para enviar alertas mediante programación a las direcciones de correo electrónico de la cuenta de administración y de la cuenta de auditoría. Estas alertas le ayudan a evitar desviaciones dentro de la zona de aterrizaje. Para obtener más información, consulte [Detección y resolución de desviaciones en AWS Control Tower](#).

También utilizamos Amazon Simple Notification Service para enviar notificaciones de conformidad desde AWS Config.

 Tip

Una de las mejores formas de recibir notificaciones de conformidad de control de AWS Control Tower (en la cuenta de auditoría) es suscribirse a `AggregateConfigurationNotifications`. Es un servicio que le ayuda a inspeccionar la conformidad. Le proporciona datos reales sobre AWS Config las normas que no cumplen con las normas. AWS Config mantiene automáticamente la lista de cuentas de su OU. Debe suscribirse manualmente, mediante correo electrónico o cualquier tipo de suscripción que permita el SNS. La instrucción `arn:aws:sns:homeregion:account:aws-controltower-AggregateSecurityNotifications` conduce a la cuenta de auditoría.

Cree aplicaciones distribuidas con AWS Step Functions

AWS Step Functions facilita la coordinación de los componentes de las aplicaciones distribuidas como una serie de pasos en un flujo de trabajo visual. Puede crear y ejecutar rápidamente máquinas de estado para implementar los pasos en su aplicación de una manera fiable y de escala ajustable. Para obtener más información, consulte la Guía para desarrolladores de [AWS Step Functions](#).

Administración de identidades y accesos en AWS Control Tower

Para realizar cualquier operación en su landing zone, como el aprovisionamiento de cuentas en Account Factory o la creación de nuevas unidades organizativas (OUs) en la consola de AWS Control Tower, ya sea AWS Identity and Access Management (IAM) o AWS IAM Identity Center solicite que autentique que es un usuario aprobado. AWS Por ejemplo, si utiliza la consola de AWS Control Tower, debe autenticar su identidad proporcionando las credenciales de AWS , tal como las ha proporcionado su administrador.

Tras autenticar su identidad, IAM controla su acceso a AWS un conjunto definido de permisos sobre un conjunto específico de operaciones y recursos. Si es un administrador de la cuenta, puede utilizar IAM para controlar el acceso de otros usuarios de IAM a los recursos que están asociados a dicha cuenta.

Temas

- [Autenticación](#)
- [Control de acceso](#)
- [Trabajo con el Centro de Identidad de AWS IAM y la Torre de Control de AWS](#)
- [Información general sobre la administración de los permisos de acceso a los recursos de AWS Control Tower](#)
- [Prevención de la suplantación entre servicios](#)
- [Uso de políticas basadas en identidad \(políticas de IAM\) para AWS Control Tower](#)

Autenticación

Tiene acceso a cualquiera AWS de los siguientes tipos de identidades:

- AWS usuario raíz de la cuenta: cuando crea una AWS cuenta por primera vez, comienza con una identidad que tiene acceso completo a todos los AWS servicios y recursos de la cuenta. Esta identidad recibe el nombre en la cuenta de AWS de usuario raíz. Obtiene acceso a esta identidad cuando inicia sesión con la dirección de correo electrónico y la contraseña que usó para crear la cuenta. Recomendamos encarecidamente que no utilice el usuario raíz en sus tareas cotidianas, ni siquiera en las tareas administrativas. En lugar de ello, siga la [práctica recomendada de utilizar el usuario raíz únicamente para crear su primer usuario de IAM Identity](#)

[Center \(recomendado\) o usuario de IAM \(no es una práctica recomendada en la mayoría de los casos de uso\)](#). A continuación, guarde las credenciales del usuario raíz en un lugar seguro y utilícelas tan solo para algunas tareas de administración de cuentas y servicios. Para obtener más información, consulte [Cuándo iniciar sesión como usuario raíz](#).

- Usuario de IAM: un [usuario de IAM](#) es una identidad de tu AWS cuenta que tiene permisos específicos y personalizados. Puede usar las credenciales de usuario de IAM para iniciar sesión en AWS páginas web seguras, como la consola de AWS administración, los foros de AWS debate o el AWS Support Center. AWS Las prácticas recomendadas recomiendan crear un usuario del Centro de identidades de IAM en lugar de un usuario de IAM, ya que se corre un mayor riesgo de seguridad cuando se crea un usuario de IAM con credenciales de larga duración.

Si debe crear un usuario de IAM para un propósito determinado, además de las credenciales de inicio de sesión, puede generar claves de acceso para cada usuario de IAM. Puede utilizar estas teclas al llamar a AWS los servicios mediante programación, ya sea a través de una de las varias opciones SDKs o mediante la interfaz de línea de AWS comandos (CLI). El SDK y las herramientas de CLI utilizan claves de acceso para firmar criptográficamente una solicitud. Si no utiliza AWS herramientas, debe firmar la solicitud usted mismo. AWS Control Tower es compatible con Signature Version 4, un protocolo para autenticar solicitudes de API entrantes. Para obtener más información sobre la autenticación de las solicitudes, consulte el [proceso de firma de la versión 4 de la firma](#) en la referencia AWS general.

- Rol de IAM: un [rol de IAM](#) es una identidad de IAM que puede crear en su cuenta con permisos específicos. Una función de IAM es similar a la de un usuario de IAM en el sentido de que es una AWS identidad y tiene políticas de permisos que determinan lo que la identidad puede y no puede hacer en ella. AWS No obstante, en lugar de asociarse exclusivamente a una persona, la intención es que cualquier usuario pueda asumir un rol que necesite. Además, un rol no tiene asociadas credenciales a largo plazo estándar, como una contraseña o claves de acceso. En su lugar, cuando se asume un rol, este proporciona credenciales de seguridad temporales para la sesión de rol. Los roles de IAM con credenciales temporales son útiles en las siguientes situaciones:
 - Acceso de usuario federado: en lugar de crear un usuario de IAM, puede utilizar las identidades existentes del directorio de usuarios de Directory Service su empresa o de un proveedor de identidades web. Se conocen como usuarios federados. AWS asigna un rol a un usuario federado cuando se solicita el acceso a través de un proveedor de identidad. Para obtener más información acerca de los usuarios federados, consulte [Usuarios federados y roles](#) en la Guía del usuario de IAM.
 - AWS acceso al servicio: un rol de servicio es un rol de IAM que un servicio asume para realizar acciones en tu cuenta en tu nombre. Al configurar algunos entornos de AWS servicio, debe

definir una función que deba asumir el servicio. Esta función de servicio debe incluir todos los permisos necesarios para que el servicio acceda a los AWS recursos que necesita. Los roles de servicio varían de servicio a servicio, pero muchos le permiten elegir sus permisos, siempre y cuando se cumplan los requisitos documentados para dicho servicio. Las funciones del servicio ofrecen acceso solo dentro de su cuenta y no se pueden utilizar para otorgar acceso a servicios en otras cuentas. Puede crear, modificar y eliminar un rol de servicio desde IAM. Por ejemplo, puede crear una función que permita a Amazon Redshift obtener acceso a un bucket de Amazon S3 en su nombre y, a continuación, cargar los datos de ese bucket en un clúster de Amazon Redshift. Para obtener más información, consulte [Creación de un rol para delegar permisos a un AWS servicio](#) en la Guía del usuario de IAM.

- Aplicaciones que se ejecutan en Amazon EC2: puede utilizar un rol de IAM para administrar las credenciales temporales de las aplicaciones que se ejecutan en una instancia de Amazon EC2 y que realizan solicitudes de CLI AWS o API. AWS Es preferible hacerlo de este modo a almacenar claves de acceso en la instancia de Amazon EC2. Para asignar un AWS rol a una instancia de Amazon EC2 y ponerlo a disposición de todas sus aplicaciones, debe crear un perfil de instancia adjunto a la instancia. Un perfil de instancia contiene el rol y permite a los programas que se encuentran en ejecución en la instancia de Amazon EC2 obtener credenciales temporales. Para obtener más información, consulte [Uso de un rol de IAM para conceder permisos a aplicaciones que se ejecutan en instancias de Amazon EC2](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Usuario de IAM Identity Center: la autenticación al portal del usuario de IAM Identity Center se controla mediante el directorio que ha conectado a IAM Identity Center. Sin embargo, la autorización de las AWS cuentas que están disponibles para los usuarios finales desde el portal de usuarios viene determinada por dos factores:
 - A quién se le ha asignado el acceso a esas AWS cuentas en la consola del AWS IAM Identity Center. Para obtener más información, consulte [Single Sign-On Access](#) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center .
 - Qué nivel de permisos se ha otorgado a los usuarios finales en la consola de AWS IAM Identity Center para permitirles el acceso adecuado a esas cuentas de AWS . Para obtener más información, consulte la sección [Permission Sets](#) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center .

Control de acceso

Para crear, actualizar, eliminar o incluir en una lista los recursos de AWS Control Tower u otros AWS recursos de su landing zone, necesita permisos para realizar la operación y necesita permisos para acceder a los recursos correspondientes. Además, para realizar la operación mediante programación, necesita claves de acceso válidas.

En las secciones siguientes se describe cómo administrar los permisos de AWS Control Tower:

Temas

- [Información general sobre la administración de los permisos de acceso a los recursos de AWS Control Tower](#)
- [Uso de políticas basadas en identidad \(políticas de IAM\) para AWS Control Tower](#)

Trabajo con el Centro de Identidad de AWS IAM y la Torre de Control de AWS

En AWS Control Tower, el Centro de Identidad de IAM permite a los administradores de la nube central y a los usuarios finales gestionar el acceso a varias AWS cuentas y aplicaciones empresariales. De forma predeterminada, AWS Control Tower utiliza este servicio para configurar y administrar el acceso a las cuentas creadas a través del generador de cuentas, a menos que haya seleccionado la opción de autoadministrar la identidad y el control de acceso.

Para obtener más información acerca de la selección de proveedores de identidades, consulte [Guía de IAM Identity Center](#).

Para ver un breve tutorial sobre cómo configurar los usuarios de IAM Identity Center y los permisos en AWS Control Tower, puede ver este vídeo (6:23). Para una mejor visualización, seleccione el icono situado en la esquina inferior derecha del vídeo para agrandarlo a pantalla completa. Hay subtítulos disponibles.

[Tutorial en vídeo sobre la configuración del centro de identidad de AWS IAM en la Torre de Control de AWS.](#)

Acerca de la configuración de AWS Control Tower con IAM Identity Center

La primera vez que configure AWS Control Tower, solo el usuario raíz y cualquier usuario de IAM con los permisos adecuados pueden añadir usuarios de IAM Identity Center. Sin embargo, después

de añadir los usuarios finales al grupo AWSAccountFactory, pueden crear nuevos usuarios del IAM Identity Center desde el asistente Account Factory. Para obtener más información, consulte [Aprovisionamiento y administración de cuentas con el generador de cuentas](#).

Si elige la opción predeterminada recomendada, AWS Control Tower configura la zona de aterrizaje con un directorio preconfigurado que le ayuda a administrar las identidades de usuario y el inicio de sesión único, de modo que los usuarios tengan acceso federado entre cuentas. Al configurar la zona de aterrizaje, este directorio predeterminado se crea para contener grupos de usuarios y conjuntos de permisos.

Note

Puede delegar la administración de AWS IAM Identity Center su organización a una cuenta que no sea la cuenta de administración mediante la función de administrador delegado del Centro de identidades de IAM. Si decide utilizar esta característica, tenga en cuenta que los administradores con acceso para administrar la pertenencia a un grupo también pueden administrar los grupos asignados a la cuenta de administración. Para obtener más información, consulte esta entrada de blog, titulada [Introducción a la administración delegada del AWS SSO](#)

Grupos de usuarios, roles y conjuntos de permisos

Los grupos de usuarios administran roles especializados que se definen en las cuentas compartidas. Los roles establecen conjuntos de permisos que deben estar juntos. Todos los miembros de un grupo heredan los conjuntos de permisos o roles asociados al grupo. Puede crear nuevos grupos para los usuarios finales de sus cuentas de miembro, de modo que pueda personalizar solo los roles necesarios para las tareas específicas que realiza un grupo.

Los conjuntos de permisos disponibles cubren una amplia gama de requisitos de permisos de usuario distintos, como acceso de solo lectura, acceso administrativo de AWS Control Tower y acceso de Service Catalog. Estos conjuntos de permisos permiten a tus usuarios finales aprovisionar sus propias AWS cuentas en tu landing zone rápidamente y de conformidad con las directrices de tu empresa.

Para obtener sugerencias sobre cómo planificar las asignaciones de usuarios, grupos y permisos, consulte [Recomendaciones para la configuración de grupos, roles y políticas](#)

Para obtener más información acerca de cómo utilizar este servicio en el contexto de AWS Control Tower, consulte los siguientes temas de la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center .

- Para añadir usuarios, consulte [Añadir usuarios](#).
- Para agregar los usuarios a los grupos, consulte [Añadir usuarios a grupos](#).
- Para editar las propiedades del usuario, consulte [Editar propiedades de usuarios](#).
- Para añadir un grupo, consulte [Añadir grupos](#).

Warning

AWS Control Tower configura el directorio de IAM Identity Center en su región de origen. Si configura la zona de aterrizaje en otra región y, a continuación, va a la consola de IAM Identity Center, debe cambiar la región a su región de origen. No elimine la configuración de IAM Identity Center de su región de origen.

Cuestiones que debe saber acerca de las cuentas del IAM Identity Center y AWS Control Tower

Aquí tiene algunas cosas buenas que debe saber cuando se trabaja con cuentas de usuario de IAM Identity Center en AWS Control Tower.

- Si su cuenta de usuario de AWS IAM Identity Center está deshabilitada, recibirá un mensaje de error al intentar aprovisionar cuentas nuevas en Account Factory. Puede volver a habilitar su usuario de IAM Identity Center en la consola de IAM Identity Center.
- Si especifica una nueva dirección de correo electrónico de usuario de IAM Identity Center cuando actualiza el producto aprovisionado asociado a una cuenta que ha proporcionado el generador de cuentas, AWS Control Tower crea una nueva cuenta de usuario de SSO. No se elimina la cuenta de usuario creada anteriormente. Si prefiere eliminar la dirección de correo electrónico del usuario anterior de IAM Identity Center de AWS IAM Identity Center, consulte [Inhabilitar un usuario](#).
- AWS El IAM Identity Center se ha [integrado con Azure Active Directory](#) y puede conectar su Azure Active Directory existente a la Torre de Control de AWS.
- Para obtener más información sobre cómo el comportamiento de la Torre de Control de AWS interactúa con el Centro de identidad de AWS IAM y las diferentes fuentes de identidad, consulte las [consideraciones para cambiar la fuente de identidad](#) en la documentación del Centro de identidades de AWS IAM.

Grupos de IAM Identity Center y AWS Control Tower

AWS Control Tower ofrece grupos preconfigurados para organizar los usuarios que realizan tareas específicas en sus cuentas. Puede añadir usuarios y asignarlos a estos grupos directamente en IAM Identity Center. Si lo hace, se asignan los mismos conjuntos de permisos a los usuarios de los grupos dentro de sus cuentas. Para obtener instrucciones y prácticas recomendadas recientes sobre la configuración de grupos, consulte [Prácticas recomendadas](#) en la Guía del usuario del IAM Identity Center.

Los siguientes grupos se crean al configurar la zona de aterrizaje.

AWSAccountFábrica

Cuenta	Conjuntos de permisos	Description (Descripción)
Cuenta de administración	AWSServiceCatalogE ndUserAccess	Este grupo solo se utiliza en esta cuenta para aprovisionar cuentas nuevas utilizando el generador de cuentas.

AWSServiceCatalogAdmins

Cuenta	Conjuntos de permisos	Description (Descripción)
Cuenta de administración	AWSServiceCatalogA dminFullAccess	Este grupo solo se utiliza en esta cuenta para hacer cambios administrativos en el generador de cuentas. Los usuarios de este grupo no pueden aprovisionar cuentas nuevas a menos que también estén en el grupo AWSAccountFactory.

AWSControlTowerAdmins

Cuenta	Conjuntos de permisos	Description (Descripción)
Cuenta de administración	AWSAdministratorAccess	Los usuarios de este grupo en esta cuenta son los únicos que pueden acceder a la consola de AWS Control Tower.
Cuenta del archivo de registro	AWSAdministratorAccess	Los usuarios tendrán acceso de administrador en esta cuenta.
Cuenta de auditoría	AWSAdministratorAccess	Los usuarios tendrán acceso de administrador en esta cuenta.
Cuentas de miembros	AWSOrganizationsFullAccess	Los usuarios tendrán acceso completo a Organizations en esta cuenta.

AWSSecurityAuditPowerUsers

Cuenta	Conjuntos de permisos	Description (Descripción)
Cuenta de administración	AWSPowerUserAccess	Los usuarios pueden realizar tareas de desarrollo de aplicaciones y crear y configurar recursos y servicios que respalden AWS el desarrollo de aplicaciones inteligentes.
Cuenta del archivo de registro	AWSPowerUserAccess	Los usuarios pueden realizar tareas de desarrollo de aplicaciones y crear y configurar recursos y servicios

Cuenta	Conjuntos de permisos	Description (Descripción)
		que respalden AWS el desarrollo de aplicaciones inteligentes.
Cuenta de auditoría	AWSPowerUserAccess	Los usuarios pueden realizar tareas de desarrollo de aplicaciones y crear y configurar recursos y servicios que respalden AWS el desarrollo de aplicaciones inteligentes.
Cuentas de miembros	AWSPowerUserAccess	Los usuarios pueden realizar tareas de desarrollo de aplicaciones y crear y configurar recursos y servicios que respalden AWS el desarrollo de aplicaciones inteligentes.

AWS Security Auditors

Cuenta	Conjuntos de permisos	Description (Descripción)
Cuenta de administración	AWSReadOnlyAccess	Los usuarios tienen acceso de solo lectura a todos los AWS servicios y recursos de esta cuenta.
Cuenta del archivo de registro	AWSReadOnlyAccess	Los usuarios tienen acceso de solo lectura a todos los AWS servicios y recursos de esta cuenta.
Cuenta de auditoría	AWSReadOnlyAccess	Los usuarios tienen acceso de solo lectura a todos los AWS

Cuenta	Conjuntos de permisos	Description (Descripción)
		servicios y recursos de esta cuenta.
Cuentas de miembros	AWSReadOnlyAccess	Los usuarios tienen acceso de solo lectura a todos los AWS servicios y recursos de esta cuenta.

AWSLogArchiveAdmins

Cuenta	Conjuntos de permisos	Description (Descripción)
Cuenta del archivo de registro	AWSAdministratorAccess	Los usuarios tendrán acceso de administrador en esta cuenta.

AWSLogArchiveViewers

Cuenta	Conjuntos de permisos	Description (Descripción)
Cuenta del archivo de registro	AWSReadOnlyAccess	Los usuarios tienen acceso de solo lectura a todos los AWS servicios y recursos de esta cuenta.

AWSAuditAccountAdmins

Cuenta	Conjuntos de permisos	Description (Descripción)
Cuenta de auditoría	AWSAdministratorAccess	Los usuarios tendrán acceso de administrador en esta cuenta.

Información general sobre la administración de los permisos de acceso a los recursos de AWS Control Tower

Cada AWS recurso es propiedad de un Cuenta de AWS, y los permisos para crear u obtener acceso a un recurso se rigen por las políticas de permisos. Un administrador de cuentas puede asociar políticas de permisos a identidades de IAM (es decir, usuarios, grupos y funciones). Algunos servicios (como AWS Lambda) también permiten adjuntar políticas de permisos a los recursos.

Note

Un administrador de la cuenta (o administrador) es un usuario con privilegios de administrador. Para obtener más información, consulte [Prácticas recomendadas de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Cuando sea responsable de conceder permisos a un usuario o rol, debe conocer y realizar un seguimiento de los usuarios y roles que requieren permisos, los recursos para los que cada usuario o rol requiere permisos y las acciones específicas que deben permitirse para operar esos recursos.

Temas

- [Recursos y operaciones de AWS Control Tower](#)
- [Acerca de la propiedad del recurso](#)
- [Administración del acceso a los recursos](#)
- [Especificación de elementos de la política: acciones, efectos y entidades principales](#)
- [Especificación de las condiciones de una política](#)

Recursos y operaciones de AWS Control Tower

En AWS Control Tower, el recurso principal es una zona de aterrizaje. AWS Control Tower también admite un tipo de recurso adicional, los controles, que a veces se denominan barreras de protección. Sin embargo, en el caso de AWS Control Tower, puede administrar los controles únicamente en el contexto de una zona de aterrizaje existente. Los controles pueden denominarse subrecursos.

Los recursos y subrecursos de Amazon AWS tienen nombres de recursos de Amazon (ARNs) exclusivos asociados a ellos, como se muestra en el siguiente ejemplo.

AWS Control Tower ofrece un conjunto de operaciones de API para trabajar con los recursos de AWS Control Tower. Para obtener una lista de las operaciones disponibles, consulte [AWS Control Tower API Reference](#).

Para obtener más información sobre los CloudFormation recursos de AWS Control Tower, consulte [la Guía del AWS CloudFormation usuario](#).

Acerca de la propiedad del recurso

La AWS cuenta es propietaria de los recursos que se crean en ella, independientemente de quién los haya creado. En concreto, el propietario del recurso es la AWS cuenta de la [entidad principal](#) (es decir, el usuario Cuenta de AWS raíz, un usuario del Centro de Identidad de IAM, un usuario de IAM o un rol de IAM) que autentica la solicitud de creación de recursos. Los siguientes ejemplos ilustran cómo funciona:

- Si utilizas las AWS credenciales de usuario raíz de tu AWS cuenta para configurar una landing zone, tu AWS cuenta es la propietaria del recurso.
- Si creas un usuario de IAM en tu AWS cuenta y le concedes permisos para configurar una landing zone, el usuario podrá configurar una landing zone siempre que su cuenta cumpla los requisitos previos. Sin embargo, su AWS cuenta, a la que pertenece el usuario, es propietaria del recurso landing zone.
- Si creas un rol de IAM en tu AWS cuenta con permisos para configurar una landing zone, cualquiera que pueda asumir el rol podrá configurar una landing zone. Su cuenta de AWS, a la que pertenece el rol, es la propietaria del recurso de la zona de aterrizaje.

Administración del acceso a los recursos

Una política de permisos describe quién tiene acceso a qué. En la siguiente sección se explican las opciones disponibles para crear políticas de permisos.

Note

En esta sección se explica el uso de IAM en el contexto de AWS Control Tower. No se proporciona información detallada sobre el servicio de IAM. Para ver la documentación completa de IAM, consulte [¿Qué es IAM?](#) en la Guía del usuario de IAM. Para obtener más información acerca de la sintaxis y las descripciones de las políticas de IAM, consulte [Referencia de políticas de IAM de AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Las políticas que se asocian a una identidad de IAM se denominan políticas basadas en identidades (políticas de IAM). Las políticas que se adjuntan a un recurso se denominan políticas basadas en recursos.

 Note

AWS Control Tower solo admite políticas basadas en identidades (políticas de IAM).

Temas

- [Acerca de las políticas basadas en identidades \(políticas de IAM\)](#)
- [Creación de roles y asignación de permisos](#)
- [Políticas basadas en recursos](#)

Acerca de las políticas basadas en identidades (políticas de IAM)

Puede asociar políticas a identidades de IAM. Por ejemplo, puede hacer lo siguiente:

- Asociar una política de permisos a un usuario o un grupo de su cuenta: para conceder a un usuario permisos para crear un recurso de AWS Control Tower, como la configuración de una zona de aterrizaje, puede asociar una política de permisos a un usuario o a un grupo al que pertenezca el usuario.
- Adjuntar una política de permisos a un rol (conceder permisos para cuentas cruzadas): puede adjuntar una política de permisos basada en identidades a un rol de IAM para conceder permisos para cuentas cruzadas. Por ejemplo, el administrador de una AWS cuenta (cuenta A) puede crear un rol que conceda permisos entre cuentas a otra AWS cuenta (cuenta B), o el administrador puede crear un rol que conceda permisos a otro AWS servicio.
 1. El administrador de la cuenta A crea un rol de IAM y asocia una política de permisos al rol que concede permisos para administrar los recursos de la cuenta A.
 2. El administrador de la cuenta A asocia una política de confianza al rol. La política identifica la cuenta B como la entidad principal, que puede asumir el rol.
 3. Como entidad principal, el administrador de la cuenta B puede conceder permiso a cualquier usuario de la cuenta B para que asuma el rol. Al asumir el rol, los usuarios de la cuenta B pueden crear recursos de la cuenta A u obtener acceso a ellos.
 4. Para conceder a un AWS servicio la capacidad (permisos) de asumir el rol, el principal que especifique en la política de confianza puede ser un AWS servicio.

Creación de roles y asignación de permisos

Los roles y los permisos le dan acceso a los recursos, en AWS Control Tower y en otros servicios de AWS , incluido el acceso programático a los recursos.

Para dar acceso, agregue permisos a los usuarios, grupos o roles:

- Usuarios y grupos en AWS IAM Identity Center:

Cree un conjunto de permisos. Siga las instrucciones de [Creación de un conjunto de permisos](#) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center .

- Usuarios gestionados en IAM a través de un proveedor de identidades:

Cree un rol para la federación de identidades. Siga las instrucciones descritas en [Creación de un rol para un proveedor de identidad de terceros \(federación\)](#) en la Guía del usuario de IAM.

- Usuarios de IAM:

- Cree un rol que el usuario pueda aceptar. Siga las instrucciones descritas en [Creación de un rol para un usuario de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.
- (No recomendado) Adjunte una política directamente a un usuario o agregue un usuario a un grupo de usuarios. Siga las instrucciones descritas en [Adición de permisos a un usuario \(consola\)](#) de la Guía del usuario de IAM.

Para obtener más información sobre el uso de IAM para delegar permisos, consulte [Administración de accesos](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

Al configurar una zona de aterrizaje de AWS Control Tower, necesitará un usuario o un rol con la política AdministratorAccess administrada. (arn:aws:iam: :aws:policy/AdministratorAccess)

Para crear un rol para una (consola de IAM) Servicio de AWS

1. Inicie sesión en la consola de IAM Consola de administración de AWS y ábrala en. <https://console.aws.amazon.com/iam/>
2. En el panel de navegación de la consola de IAM, seleccione Roles y, a continuación, elija Crear rol.

3. En Tipo de entidad de confianza, elija Servicio de AWS.
4. En Servicio o caso de uso, seleccione un servicio y, a continuación, el caso de uso. El servicio define los casos de uso para incluir la política de confianza que requiere el servicio.
5. Elija Siguiente.
6. Para las Políticas de permisos, las opciones dependen del caso de uso que haya seleccionado:
 - Si el servicio define los permisos para el rol, no puede seleccionar políticas de permisos.
 - Seleccione entre un conjunto limitado de políticas de permisos.
 - Seleccione una de todas las políticas de permisos.
 - No seleccione políticas de permisos en este momento. Después de crear el rol, genere las políticas y luego asócielas al rol.
7. (Opcional) Configure un [límite de permisos](#). Se trata de una característica avanzada que está disponible para los roles de servicio, pero no para los roles vinculados a servicios.
 - a. Abra la sección Configurar límite de permisos y, a continuación, elija Utilizar un límite de permisos para controlar los permisos que puedes tener el rol como máximo.

IAM incluye una lista de las políticas AWS gestionadas y gestionadas por los clientes en su cuenta.
 - b. Seleccione la política que desea utilizar para el límite de permisos.
8. Elija Siguiente.
9. Para Nombre del rol, las opciones varían según el servicio:
 - Si el servicio define el nombre del rol, no podrá editarlo.
 - Si el servicio define un prefijo para el nombre del rol, puede ingresar un sufijo opcional.
 - Si el servicio no define el nombre del rol, podrá nombrarlo usted mismo.

 Important

Cuando asigne un nombre a un rol, tenga en cuenta lo siguiente:

- Los nombres de los roles deben ser únicos dentro de tu perfil Cuenta de AWS y no se pueden hacer únicos por mayúsculas y minúsculas.

Por ejemplo, no puedes crear roles denominados tanto **PRODRROLE** como **prodrole**. Cuando se utiliza un nombre de rol en una política o como parte de un ARN, el nombre de rol distingue entre mayúsculas y minúsculas, sin embargo, cuando un

nombre de rol les aparece a los clientes en la consola, como por ejemplo durante el proceso de inicio de sesión, el nombre de rol no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

- Dado que otras entidades podrían hacer referencia al rol, no es posible editar el nombre del rol una vez creado.

10. (Opcional) En Descripción, ingrese una descripción para el rol.
11. (Opcional) Para editar los casos de uso y los permisos de la función, en las secciones Paso 1: Seleccionar entidades confiables o en Paso 2: Agregar permisos, elija Editar.
12. (Opcional) Para ayudar a identificar, organizar o buscar el rol, agregue etiquetas como pares clave-valor. Para obtener más información sobre el uso de etiquetas en IAM, consulte [Etiquetas para obtener AWS Identity and Access Management recursos](#) en la Guía del usuario de IAM.
13. Revise el rol y, a continuación, elija Crear rol.

Utilización del editor de política de JSON para la creación de una política

1. Inicie sesión en la consola de IAM Consola de administración de AWS y ábrala en. <https://console.aws.amazon.com/iam/>
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Políticas.

Si es la primera vez que elige Políticas, aparecerá la página Welcome to Managed Policies (Bienvenido a políticas administradas). Elija Comenzar.
3. En la parte superior de la página, seleccione Crear política.
4. En la sección Editor de políticas, seleccione la opción JSON.
5. Introduzca o pegue un documento de política de JSON. Para obtener más información sobre el lenguaje de la política de IAM, consulte Referencia de [políticas JSON de IAM](#).
6. Resuelva las advertencias de seguridad, errores o advertencias generales que se generen durante la [validación de la política](#) y luego elija Siguiente.

Note

Puede alternar entre las opciones Visual y JSON del editor en todo momento. No obstante, si realiza cambios o selecciona Siguiente en la opción Visual del editor, es posible que IAM reestructure la política, con el fin de optimizarla para el editor visual.

Para obtener más información, consulte [Reestructuración de política](#) en la Guía del usuario de IAM.

7. (Opcional) Al crear o editar una política en Consola de administración de AWS, puedes generar una plantilla de política JSON o YAML que puedes usar en CloudFormation las plantillas.

Para ello, en el editor de políticas, selecciona Acciones y, a continuación, selecciona Generar CloudFormation plantilla. Para obtener más información CloudFormation, consulte la [referencia sobre AWS Identity and Access Management los tipos de recursos](#) en la Guía del AWS CloudFormation usuario.

8. Cuando haya terminado de agregar permisos a la política, seleccione Siguiente.
9. En la página Revisar y crear, introduzca el Nombre de la política y la Descripción (opcional) para la política que está creando. Revise los Permisos definidos en esta política para ver los permisos que concede la política.
10. (Opcional) Agregar metadatos a la política al adjuntar las etiquetas como pares de clave-valor. Para obtener más información sobre el uso de etiquetas en IAM, consulte [Etiquetas para AWS Identity and Access Management recursos](#) en la Guía del usuario de IAM.
11. Elija Crear política para guardar la nueva política.

Para utilizar el editor visual para crear una política

1. Inicie sesión en la consola de IAM Consola de administración de AWS y ábrala en. <https://console.aws.amazon.com/iam/>
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Políticas.

Si es la primera vez que elige Políticas, aparecerá la página Welcome to Managed Policies (Bienvenido a políticas administradas). Elija Get Started (Comenzar).

3. Elija Create Policy (Crear política).
4. En la sección Editor de políticas, busque la sección Seleccionar un servicio y, a continuación, seleccione un Servicio de AWS. Puede utilizar el cuadro de búsqueda en la parte superior para limitar los resultados en la lista de servicios. Puede elegir solo un servicio dentro de un bloque de permisos de editor visual. Para conceder acceso a más de un servicio, agregue varios bloques de permisos seleccionando Agregar más permisos.
5. En Acciones permitidas, seleccione las acciones que desee agregar a la política. Puede elegir acciones de una de las siguientes formas:

- Active la casilla de verificación para todas las acciones.
- Elija Agregar acciones para introducir el nombre de una acción específica. Puede utilizar un carácter comodín (*) para especificar varias acciones.
- Seleccione uno de los grupos de niveles de acceso para elegir todas las acciones del nivel de acceso (por ejemplo, Leer, Escribir, o Lista).
- Amplíe cada uno de los grupos Access level (Nivel de acceso) para elegir acciones individuales.

De forma predeterminada, la política que está creando permite las acciones que usted elija. Para denegar las acciones elegidas, seleccione Switch to deny permissions (Cambiar a denegar permisos). Dado que [IAM deniega de forma predeterminada](#), por motivos de seguridad recomendamos que permita solo aquellas acciones y recursos a los que un usuario necesita acceso. Cree una instrucción JSON para denegar permisos únicamente si desea invalidar un permiso que otra instrucción o política permite. Le recomendamos que limite al mínimo el número de operaciones de denegación de permisos, ya que pueden aumentar la dificultad de solucionar problemas con los permisos.

6. Para Recursos, si el servicio y las acciones que seleccionó en los pasos anteriores no admiten la elección de [recursos específicos](#), todos los recursos están permitidos y no puede editar esta sección.

Si eligió una o más acciones que admiten [permisos en el nivel de recursos](#), el editor visual enumera dichos recursos. A continuación, puede elegir Resources (Recursos) para especificar los recursos para su política.

Puede especificar recursos de las siguientes maneras:

- Elija Agregar ARNs para especificar los recursos por sus nombres de recursos de Amazon (ARN). Puede utilizar el editor visual de ARN o la lista ARNs manualmente. Para obtener más información sobre la sintaxis del ARN, consulte [Amazon Resource Names \(ARNs\)](#) en la Guía del usuario de IAM. Para obtener información sobre su uso ARNs como Resource elemento de una política, consulte [Elementos de la política JSON de IAM: recurso](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Seleccione Cualquiera de esta cuenta junto a un recurso para conceder permisos a cualquier recurso de ese tipo.
- Seleccione Todos para seleccionar todos los recursos para el servicio.

7. (Opcional) Seleccione Solicitar condiciones: opcional para agregar condiciones a la política que está creando. Las condiciones limitan el efecto de una instrucción de política de JSON. Por ejemplo, puede especificar que a un usuario se le permite realizar las acciones en los recursos solo cuando la solicitud de dicho usuario se produce dentro de un intervalo de tiempo determinado. También puede utilizar condiciones de uso común para limitar si un usuario debe autenticarse con un dispositivo de autenticación multifactor (MFA). O bien puede exigir que la solicitud se origine dentro de un determinado rango de direcciones IP. Para ver una lista de todas las claves de contexto que puedes usar en una condición de política, consulta [las acciones, los recursos y las claves de condición de los AWS servicios](#) en la Referencia de autorización de servicios.

Puede elegir las condiciones de una de las siguientes formas:

- Utilice las casillas de verificación para seleccionar condiciones de uso común.
- Seleccione Agregar otra condición para especificar otras condiciones. Elija los valores Clave de condición, Calificador y Operador de la condición y, a continuación, escriba un Valor. Para agregar más de un valor, seleccione Agregar. Puede considerar que los valores están conectados mediante un operador lógico OR. Cuando haya terminado, seleccione Agregar condición.

Para agregar más de una condición, vuelva a seleccionar Agregar condición. Repita este procedimiento según sea necesario. Cada condición se aplica únicamente a este bloque de permisos del editor visual. Todas las condiciones deben ser "true" para que el bloque de permisos se considere una coincidencia. En otras palabras, considere que las condiciones están conectadas mediante un operador lógico AND.

Para obtener más información acerca del elemento de condición, consulte [Elementos de política JSON de IAM: Condition](#) en la Guía del usuario de IAM.

8. Para agregar más bloques de permisos, seleccione Agregar más permisos. Para cada bloque, repita los pasos 2 a 5.

 Note

Puede alternar entre las opciones Visual y JSON del editor en todo momento. No obstante, si realiza cambios o selecciona Siguiente en la opción Visual del editor, es posible que IAM reestructure la política, con el fin de optimizarla para el editor visual.

Para obtener más información, consulte [Reestructuración de política](#) en la Guía del usuario de IAM.

9. (Opcional) Al crear o editar una política en Consola de administración de AWS, puedes generar una plantilla de política JSON o YAML que puedes usar en CloudFormation las plantillas.

Para ello, en el editor de políticas, selecciona Acciones y, a continuación, selecciona Generar CloudFormation plantilla. Para obtener más información CloudFormation, consulte la [referencia sobre AWS Identity and Access Management los tipos de recursos](#) en la Guía del AWS CloudFormation usuario.
10. Cuando haya terminado de agregar permisos a la política, seleccione Siguiente.
11. En la página Revisar y crear, introduzca el Nombre de la política y la Descripción (opcional) para la política que está creando. Revise los Permisos definidos en esta política para asegurarse de que ha concedido los permisos deseados.
12. (Opcional) Agregar metadatos a la política al adjuntar las etiquetas como pares de clave-valor. Para obtener más información sobre el uso de etiquetas en IAM, consulte [Etiquetas para AWS Identity and Access Management recursos](#) en la Guía del usuario de IAM.
13. Elija Crear política para guardar la nueva política.

Concesión de acceso programático

Los usuarios necesitan acceso programático si quieren interactuar con personas AWS ajenas a. Consola de administración de AWS La forma de conceder el acceso programático depende del tipo de usuario que acceda. AWS

Para conceder acceso programático a los usuarios, elija una de las siguientes opciones.

¿Qué usuario necesita acceso programático?	Para	Mediante
IAM	(Recomendado) Utilice las credenciales de la consola como credenciales temporales para firmar las solicitudes programáticas dirigidas al AWS CLI AWS SDKs, o. AWS APIs	Siga las instrucciones de la interfaz que desea utilizar: Para ello AWS CLI, consulte Iniciar sesión para el desarrollo AWS local en la

¿Qué usuario necesita acceso programático?	Para	Mediante
		Guía del AWS Command Line Interface usuario. • Para ello AWS SDKs, consulte Iniciar sesión para el desarrollo AWS local en la Guía de referencia de AWS SDKs and Tools.
Identidad del personal (Usuarios administrados en el IAM Identity Center)	Utilice credenciales temporales para firmar las solicitudes programáticas dirigidas al AWS CLI, AWS SDKs, o AWS APIs.	Siga las instrucciones de la interfaz que desea utilizar: • Para ello AWS CLI, consulte Configuración del AWS CLI uso AWS IAM Identity Center en la Guía del AWS Command Line Interface usuario. • Para AWS SDKs ver las herramientas y AWS APIs, consulte la autenticación del Centro de Identidad de IAM en la Guía de referencia de herramientas AWS SDKs y herramientas.
IAM	Utilice credenciales temporales para firmar las solicitudes programáticas dirigidas al AWS CLI AWS SDKs, o. AWS APIs	Siga las instrucciones de Uso de credenciales temporales con AWS recursos de la Guía del usuario de IAM.

¿Qué usuario necesita acceso programático?	Para	Mediante
IAM	(No recomendado) Utilice credenciales de larga duración para firmar las solicitudes programáticas dirigidas al AWS CLI AWS SDKs, o. AWS APIs	Siga las instrucciones de la interfaz que desea utilizar: • Para ello AWS CLI, consulte Autenticación con credenciales de usuario de IAM en la Guía del AWS Command Line Interface usuario. • Para obtener AWS SDKs información sobre las herramientas, consulte Autenticarse con credenciales de larga duración en la Guía de referencia de herramientas AWS SDKs y herramientas. • Para ello AWS APIs, consulte Administrar las claves de acceso para los usuarios de IAM en la Guía del usuario de IAM.

Protección contra atacantes

Para obtener más información sobre cómo protegerte de los atacantes cuando concedes permisos a otros directores de AWS servicio, consulta [las condiciones opcionales de las relaciones de confianza en tu puesto](#). Al añadir determinadas condiciones a las políticas, puede ayudar a prevenir un tipo específico de ataque, conocido como ataque del suplente confuso, que se produce cuando una entidad coacciona a otra con más privilegios para que lleve a cabo una acción, como la suplantación entre servicios. Para obtener información general sobre las condiciones de las políticas, consulte también [Especificación de las condiciones de una política](#).

Para obtener más información acerca del uso de políticas basadas en identidades con AWS Control Tower, consulte [Uso de políticas basadas en identidad \(políticas de IAM\) para AWS Control Tower](#).

Para obtener más información sobre usuarios, grupos, roles y permisos, consulte [Identidades \(usuarios, grupos y roles\)](#) en la Guía del usuario de IAM.

Políticas basadas en recursos

Otros servicios, como Amazon S3, también admiten políticas de permisos basadas en recursos. Por ejemplo, puede asociar una política a un bucket de S3 para administrar los permisos de acceso a dicho bucket. AWS Control Tower no admite políticas basadas en recursos.

Especificación de elementos de la política: acciones, efectos y entidades principales

Puede configurar y administrar su zona de aterrizaje a través de la consola de la Torre de Control de AWS o [la zona de aterrizaje APIs](#). Para configurar la zona de aterrizaje, es necesario ser un usuario de IAM con los permisos administrativos que se describen en una política de IAM.

A continuación se indican los elementos más básicos que se pueden identificar en una política:

- **Recurso:** en una política, se usa un nombre de recurso de Amazon (ARN) para identificar el recurso al que se aplica la política. Para obtener más información, consulte [Recursos y operaciones de AWS Control Tower](#).
- **Acción:** utilice palabras clave de acción para identificar las operaciones del recurso que desea permitir o denegar. Para obtener información sobre los tipos de acciones que se pueden realizar, consulte [Actions defined by AWS Control Tower](#).
- **Efecto:** especifique el efecto que se producirá cuando el usuario solicite la acción específica; puede ser permitir o denegar. Si no concede acceso de forma explícita (permitir) a un recurso, el acceso se deniega implícitamente. También puede denegar explícitamente el acceso a un recurso para asegurarse de que un usuario no pueda obtener acceso a él, aunque otra política le conceda acceso.
- **Entidad principal:** en las políticas basadas en identidades (políticas de IAM), el usuario al que se asocia la política es la entidad principal implícita. Para las políticas basadas en recursos, debe especificar el usuario, la cuenta, el servicio u otra entidad que desee que reciba permisos (se aplica solo a las políticas basadas en recursos). AWS Control Tower no admite políticas basadas en recursos.

Para obtener más información sobre la sintaxis y descripciones de las políticas de IAM, consulte [Referencia de la política de IAM de AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Especificación de las condiciones de una política

Al conceder permisos, puede utilizar el lenguaje de la política de IAM para especificar las condiciones en la que se debe aplicar una política. Por ejemplo, es posible que desee que solo se aplique una política después de una fecha específica. Para obtener más información sobre cómo especificar condiciones en un lenguaje de política, consulte [Condición](#) en la Guía del usuario de IAM.

Para expresar condiciones, puede utilizar claves de condición predefinidas. No hay claves de condición específicas para AWS Control Tower. Sin embargo, hay claves AWS de condición amplias que puede utilizar según convenga. Para obtener una lista completa de las claves AWS de ancho, consulte las [claves disponibles para las condiciones](#) en la Guía del usuario de IAM.

Prevención de la suplantación entre servicios

En AWS, la suplantación de identidad entre servicios puede provocar el confuso problema de un diputado. Cuando un servicio llama a otro, se produce una suplantación entre servicios si un servicio manipula a otro para que utilice sus permisos a fin de actuar sobre los recursos de un cliente de una manera que de lo contrario no estaría permitida. Para evitar este ataque, AWS proporciona herramientas que lo ayudan a proteger sus datos, de modo que solo aquellos servicios con un permiso legítimo puedan acceder a los recursos de su cuenta.

Recomendamos utilizar las condiciones `aws:SourceArn` y `aws:SourceAccount` en las políticas para limitar los permisos que AWS Control Tower concede a otro servicio para acceder a sus recursos.

- Utilice `aws:SourceArn` si desea que solo se asocie un recurso al acceso entre servicios.
- Utilice `aws:SourceAccount` si quiere permitir que cualquier recurso de esa cuenta se asocie al uso entre servicios.
- Si el valor `aws:SourceArn` no contiene el ID de cuenta, como el ARN de un bucket de Amazon S3, debe utilizar ambas condiciones para limitar los permisos.
- Si utiliza las dos condiciones y el valor `aws:SourceArn` contiene el ID de la cuenta, el valor `aws:SourceAccount` y la cuenta del valor `aws:SourceArn` deben mostrar el mismo ID de cuenta cuando se empleen en la misma instrucción de política.

Para obtener más información y ejemplos, consulta <https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/conditions-for-role-trust.html>.

Uso de políticas basadas en identidad (políticas de IAM) para AWS Control Tower

En este tema se ofrecen ejemplos de políticas basadas en identidad que muestran cómo un administrador de cuenta puede asociar políticas de permisos a identidades de IAM (es decir, usuarios, grupos y roles) y, de ese modo, conceder permisos para realizar operaciones en recursos de AWS Control Tower.

Important

Le recomendamos que consulte primero los temas de introducción en los que se explican los conceptos básicos y las opciones disponibles para administrar el acceso a los recursos de AWS Control Tower. Para obtener más información, consulte [Información general sobre la administración de los permisos de acceso a los recursos de AWS Control Tower](#).

Permisos necesarios para utilizar la consola de AWS Control Tower

AWS Control Tower crea tres roles automáticamente cuando configura una zona de aterrizaje. Los tres roles son necesarios para permitir el acceso a la consola. AWS Control Tower divide los permisos en tres roles como práctica recomendada para restringir el acceso a los conjuntos mínimos de acciones y recursos.

Tres roles obligatorios para el acceso a la zona de aterrizaje

- [AWS ControlTowerAdmin rol](#)
- [AWS ControlTowerStackSetRole](#)

Le recomendamos que restrinja el acceso a las políticas de confianza de rol para estos roles. Para obtener más información, consulte [Optional conditions for your role trust relationships](#).

Consulta de Control Catalog en la consola

Para ver información de control en la consola de AWS Control Tower, debe añadir permisos adicionales de controlcatalog a sus políticas de IAM. Estos permisos son los siguientes:

- controlcatalog:GetControl
- controlcatalog:ListControls

- `controlcatalog:ListControlMappings`
- `controlcatalog:ListCommonControls`

Este es un ejemplo que muestra los permisos actualizados en la política.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "controlcatalog:GetControl",
        "controlcatalog:ListControls",
        "controlcatalog:ListControlMappings",
        "controlcatalog:ListCommonControls"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}
```

Debe añadir estos permisos porque la Torre de Control de AWS los llama `controlcatalog` APIs para recuperar determinados metadatos de control, por lo que los permisos de la Torre de Control de AWS no son suficientes.

Para obtener más información sobre cómo actualizar los permisos, consulte [Creación de roles y asignación de permisos](#).

Para obtener más información acerca de las acciones de `controlcatalog` de IAM, consulte [Acciones, recursos y claves de condición de Control Catalog](#).

Note

La información de control está disponible en el [catálogo de control APIs](#).

AWS ControlTowerAdmin rol

Este rol proporciona a AWS Control Tower acceso a infraestructuras esenciales para el mantenimiento de la zona de aterrizaje. El rol `AWSControlTowerAdmin` requiere una política administrada asociada y una política de confianza de rol para el rol de IAM. Una política de confianza de rol es una política basada en recursos que especifica qué entidades principales puede asumir el rol.

A continuación se muestra un fragmento de código de ejemplo para esta política de confianza de rol:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "controltower.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Para crear este rol desde la AWS CLI y colocarlo en un archivo llamado `trust.json`, este es un ejemplo de comando CLI:

```
aws iam create-role --role-name AWSControlTowerAdmin --path /service-role/ --assume-
role-policy-document file://trust.json
```

Este rol requiere dos políticas de IAM.

1. Una política insertada, por ejemplo:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
```

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": "ec2:DescribeAvailabilityZones",
  "Resource": "*"
}
```

2. La siguiente política administrada, que es la AWS `ControlTowerServiceRolePolicy`.

AWS `ControlTowerServiceRolePolicy`

AWS `ControlTowerServiceRolePolicy` Se trata de una política AWS administrada que define los permisos para crear y administrar los recursos de la Torre de Control de AWS, como AWS CloudFormation conjuntos de pilas e instancias apiladas, archivos de AWS CloudTrail registro, un agregador de configuraciones para la Torre de Control de AWS, así como AWS Organizations cuentas y unidades organizativas (OUs) que se rigen por la Torre de Control de AWS.

Las actualizaciones de esta política administrada se resumen en la tabla [Políticas administradas para AWS Control Tower](#).

Para obtener más información, consulte la Guía de referencia de [AWS `ControlTowerServiceRolePolicy`](#) políticas AWS administradas.

Política de confianza de rol:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "controltower.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

```
}
```

La política insertada es `AWS ControlTowerAdminPolicy`:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": "ec2:DescribeAvailabilityZones",
      "Resource": "*",
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}
```

AWS ControlTowerIdentityCenterManagementPolicy

Esta política otorga permisos para configurar los recursos de IAM Identity Center (IdC) en las cuentas de miembros inscritas en AWS Control Tower. Si selecciona IAM Identity Center como proveedor de identidad durante la configuración (o la actualización) de la zona de aterrizaje en AWS Control Tower, esta política se asocia al rol `AWS ControlTowerAdmin`.

Para ver más detalles sobre la política, incluyendo la última versión del documento de política JSON, consulte [AWS ControlTowerIdentityCenterManagementPolicy](#) en la Guía de referencia de políticas administradas de AWS .

AWS ControlTowerStackSetRole

CloudFormation asume esta función para implementar conjuntos de pilas en las cuentas creadas por AWS Control Tower. Política insertada:

JSON

```
{
```

```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Action": [
      "sts:AssumeRole"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution"
    ],
    "Effect": "Allow"
  }
]
```

Política de confianza

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "cloudformation.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

AWS ControlTowerCloudTrailRolePolicy

AWS Control Tower CloudTrail lo habilita como práctica recomendada y proporciona esta función a CloudTrail. CloudTrail asume esta función para crear y publicar CloudTrail registros.

Política gestionada: AWS ControlTowerCloudTrailRolePolicy

Esta función usa la política AWS administrada AWS ControlTowerCloudTrailRolePolicy, que otorga CloudTrail los permisos necesarios para publicar registros de auditoría en Amazon

CloudWatch Logs en nombre de AWS Control Tower. Esta política gestionada sustituye a la política en línea que se utilizaba anteriormente para este rol, lo que permite AWS actualizar la política sin la intervención del cliente.

Para obtener más información, consulte la Guía [AWS ControlTowerCloudTrailRolePolicy](#) de referencia de políticas AWS gestionadas.

Las actualizaciones de esta política administrada se resumen en la tabla [Políticas administradas para AWS Control Tower](#).

Note

Antes de la introducción de la política gestionada, este rol utilizaba una política en línea con permisos equivalentes. La política en línea se ha sustituido por la política gestionada para permitir actualizaciones fluidas.

Política en línea anterior (como referencia):

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": "logs:CreateLogStream",
      "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws-controltower/CloudTrailLogs:*",
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Action": "logs:PutLogEvents",
      "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws-controltower/CloudTrailLogs:*",
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}
```

Política de confianza

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

AWS ControlTowerBlueprintAccess requisitos de función

AWS Control Tower requiere que cree el rol AWS ControlTowerBlueprintAccess en la cuenta principal de esquema designada, dentro de la misma organización.

Nombre del rol

El nombre del rol debe ser AWS ControlTowerBlueprintAccess.

Política de confianza de rol

El rol debe configurarse de manera que confíe en las siguientes entidades principales:

- La entidad principal que utiliza AWS Control Tower en la cuenta de administración.
- El rol AWS ControlTowerAdmin en la cuenta de administración.

En el siguiente ejemplo se muestra un ejemplo de política de confianza de privilegio mínimo. Cuando cree su propia política, sustituya el término *YourManagementAccountId* por el ID real de la cuenta de administración de AWS Control Tower y sustituya el término *YourControlTowerUserRole* por el identificador del rol de IAM de la cuenta de administración.

JSON

```
{
```

```

    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
      {
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
          "AWS": [
            "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AWSControlTowerAdmin",
            "arn:aws:iam::111122223333:role/YourControlTowerUserRole"
          ]
        },
        "Action": "sts:AssumeRole",
        "Condition": {}
      }
    ]
  }
}

```

Permisos de rol

Debe adjuntar la política gestionada AWSServiceCatalogAdminFullAccess al rol.

AWSServiceRoleForAWSControlTower

Este rol otorga a AWS Control Tower acceso a la cuenta de archivo de registro, a la cuenta de auditoría y a las cuentas de miembro para realizar operaciones fundamentales de mantenimiento de la zona de aterrizaje, como la notificación de recursos desviados.

El rol AWS ServiceRoleFor AWS ControlTower requiere una política administrada asociada y una política de confianza de rol para el rol de IAM.

Política administrada para este rol: AWS ControlTowerAccountServiceRolePolicy

Política de confianza de rol:

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",

```

```
    "Principal": {
      "Service": "controltower.amazonaws.com"
    },
    "Action": "sts:AssumeRole"
  }
]
```

AWS ControlTowerAccountServiceRolePolicy

Esta política AWS gestionada permite a AWS Control Tower llamar en su nombre a AWS los servicios que proporcionan una configuración de cuentas automatizada y un gobierno centralizado.

La política contiene los permisos mínimos para que la Torre de Control de AWS implemente el reenvío de AWS Security Hub CSPM hallazgos para los recursos administrados por los controles CSPM de Security Hub que forman parte del estándar administrado por el servicio CSPM de Security Hub: AWS Control Tower, e impide cambios que restrinjan la capacidad de administrar las cuentas de los clientes. Forma parte del proceso de detección de desviaciones de AWS Security Hub CSPM en segundo plano no iniciado directamente por un cliente.

La política otorga permisos para crear EventBridge reglas de Amazon, específicamente para los controles CSPM de Security Hub, en cada cuenta de miembro, y estas reglas deben especificar una exacta. EventPattern Además, una regla solo puede actuar sobre reglas administradas por la entidad principal de servicio.

Entidad principal de servicio: `controltower.amazonaws.com`

Para obtener más información, consulte la Guía [AWS ControlTowerAccountServiceRolePolicy](#) de referencia de políticas AWS gestionadas.

Las actualizaciones de esta política administrada se resumen en la tabla [Políticas administradas para AWS Control Tower](#).

Políticas administradas para AWS Control Tower

AWS aborda muchos casos de uso comunes al proporcionar políticas de IAM independientes que son creadas y administradas por. AWS Las políticas administradas conceden los permisos necesarios para casos de uso comunes, lo que le evita tener que investigar los permisos que se necesitan. Para más información, consulte [Políticas administradas de AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Cambio	Descripción	Fecha
AWS ControlTowerAccountServiceRolePolicy : actualización de una política actual	AWS Control Tower agregó nuevos permisos que permiten a AWS Control Tower realizar llamadas a la API del AWS CloudFormation servicio BatchDescribeTypeConfigurations para mejorar internamente los enlaces vinculados a servicios .	23 de marzo de 2026
AWS ControlTowerAccountServiceRolePolicy : actualización de una política actual	AWS Control Tower actualizó una política existente para mejorar la precisión de la validación de las condiciones de las EventBridge reglas de Amazon. La actualización cambia la events:detail-type condición de StringEquals a ForAllValues:StringEquals para controlar mejor la coincidencia de patrones de eventos y, al mismo tiempo, mantener los mismos permisos funcionales.	30 de diciembre de 2025
AWS ControlTowerAccountServiceRolePolicy : actualización de una política actual	AWS Control Tower agregó una nueva política que amplía los siguientes permisos: • AWS Config permisos para crear, etiquetar , eliminar, administrar y leer el agregador de	10 de noviembre de 2025

Cambio	Descripción	Fecha
	configuraciones vinculadas a servicios • AWS Config permisos para describir todos los agregadores de configuración • AWS Organizations permiso para enumerar los administradores delegados para AWS Config • AWS Organizations permiso para describir la organización • CloudFormation permisos para gestionar los enlaces vinculados a servicios	

Cambio	Descripción	Fecha
AWS ControlTowerServiceRolePolicy — Política gestionada actualizada	AWS Control Tower actualizó el patrón de recursos de Amazon CloudWatch Logs AWS ControlTowerServiceRolePolicy para admitir la AWS CloudTrail integración opcional de Landing Zone 4.0. El patrón cambió de <code>aws-controltower/CloudTrailLogs:*</code> a <code>aws-controltower/CloudTrailLogs:*</code>, se agregó un carácter comodín <code>CloudTrailLogs</code> para permitir la administración de grupos de registros con cualquier sufijo. Esta actualización habilita la AWS CloudTrail integración opcional de Landing Zone 4.0, que permite a los clientes activar y desactivar AWS CloudTrail la integración varias veces. Cada vez que se habilita la integración, los grupos de CloudWatch registros de Amazon Logs se vuelven a crear con sufijos únicos para evitar conflictos de nombres. La actualización es compatible con versiones anteriores de las implementaciones existentes.	31 de octubre de 2025

Cambio	Descripción	Fecha
AWS ControlTowerCloudTrailRolePolicy – Nueva política administrada	AWS Control Tower introdujo la política AWS ControlTowerCloudTrailRolePolicy administrada, que permite CloudTrail crear flujos de registro y publicar eventos de registro en grupos de CloudWatch registros de Amazon Logs administrados por Control Tower. Esta política gestionada sustituye a la política en línea que utilizaba anteriormente AWS ControlTowerCloudTrailRole, lo que permite AWS actualizar la política sin la intervención del cliente. El objetivo de la política es registrar grupos con nombres que coincidan con el patrón. <code>aws-controltower/CloudTrailLogs*</code>	31 de octubre de 2025

Cambio	Descripción	Fecha
AWS ControlTowerIdentityCenterManagementPolicy : una política nueva	AWS Control Tower ha agregado una nueva política que permite a los clientes configurar los recursos del IAM Identity Center en cuentas que están inscritas en AWS Control Tower y permite a AWS Control Tower corregir algunos tipos de desviación al inscribir cuentas automáticamente. Este cambio es necesario para que los clientes puedan configurar el IAM Identity Center en AWS Control Tower y para que AWS Control Tower pueda corregir la desviación de inscripción automática.	10 de octubre de 2025
AWS ControlTowerServiceRolePolicy : actualización de una política actual	AWS Control Tower agregó nuevos CloudFormation permisos que permiten a AWS Control Tower consultar e implementar recursos de conjuntos apilados en las cuentas de los miembros al inscribir automáticamente las cuentas en la Torre de Control de AWS.	10 de octubre de 2025

Cambio	Descripción	Fecha
AWS ControlTowerServiceRolePolicy : actualización de una política actual	AWS Control Tower agregó nuevos permisos que permiten a los clientes habilitar y deshabilitar las reglas vinculadas a servicios AWS Config . Este cambio es necesario para que los clientes puedan administrar controles que implementan reglas de Config.	5 de junio de 2025
AWS ControlTowerServiceRolePolicy : actualización de una política actual	AWS Control Tower agregó nuevos permisos que permiten a AWS Control Tower realizar llamadas al AWS CloudFormation servicio APIs ActivateType DeactivateType SetTypeConfiguration , AWS::ControlTower types etc. Este cambio permite a los clientes aprovisionar controles proactivos sin necesidad de implementar tipos CloudFormation de enlaces privados.	10 de diciembre de 2024

Cambio	Descripción	Fecha
AWS ControlTowerAccountServiceRolePolicy : una política nueva	AWS Control Tower agregó una nueva función vinculada a un servicio que permite a AWS Control Tower crear y administrar reglas de eventos y, en función de esas reglas, administrar la detección de desviaciones para los controles relacionados con Security Hub CSPM. Este cambio es necesario para que los clientes puedan ver los recursos desviados en la consola, cuando esos recursos están relacionados con los controles CSPM de Security Hub que forman parte del estándar gestionado por el servicio CSPM de Security Hub: AWS Control Tower.	22 de mayo de 2023

Cambio	Descripción	Fecha
AWS ControlTowerServiceRolePolicy : actualización de una política actual	AWS Control Tower agregó nuevos permisos que permiten a AWS Control Tower realizar llamadas al servicio de administración de cuentas EnableRegion ListRegions , e GetRegionOptStatus APIs implementados por el servicio de administración de AWS cuentas, para que la suscripción Regiones de AWS esté disponible para las cuentas de los clientes en la zona de aterrizaje (cuenta de administración, cuenta de archivo de registros, cuenta de auditoría, cuentas de miembros de la OU). Este cambio es necesario para que los clientes puedan tener la opción de ampliar la gobernanza de las regiones de inscripción de AWS Control Tower.	6 de abril de 2023

Cambio	Descripción	Fecha
AWS ControlTowerServiceRolePolicy : actualización de una política actual	AWS Control Tower añadió permisos nuevos para poder asumir el rol <code>AWSControlTowerBlueprintAccess</code> en la cuenta de esquema (principal), que es una cuenta dedicada en una organización que contiene esquemas predefinidos almacenados en uno o varios productos de Service Catalog. AWS Control Tower asume el rol <code>AWSControlTowerBlueprintAccess</code> para realizar tres tareas: crear una cartera de Service Catalog, añadir el producto esquema solicitado y compartir la cartera con una cuenta de miembro solicitada en el momento del aprovisionamiento de la cuenta. Este cambio es necesario para que los clientes puedan aprovisionar cuentas personalizadas a través del generador de cuentas de AWS Control Tower.	28 de octubre de 2022

Cambio	Descripción	Fecha
AWS ControlTowerServiceRolePolicy : actualización de una política actual	AWS Control Tower agregó nuevos permisos que permiten a los clientes configurar AWS CloudTrail rutas a nivel de organización, a partir de la versión 3.0 de landing zone. La CloudTrail función basada en la organización requiere que los clientes tengan habilitado el acceso de confianza al CloudTrail servicio y que el usuario o rol de IAM tenga permiso para crear un registro a nivel de organización en la cuenta de administración.	20 de junio de 2022

Cambio	Descripción	Fecha
AWS ControlTowerServiceRolePolicy : actualización de una política actual	AWS Control Tower añadió permisos nuevos que permiten a los clientes utilizar el cifrado de claves KMS. La función KMS permite a los clientes proporcionar su propia clave de KMS para cifrar sus registros . CloudTrail Los clientes también pueden cambiar la clave de KMS durante la actualización o reparación de la zona de aterrizaje. Al actualizar la clave de KMS, AWS CloudFormation necesita permisos para llamar a la AWS CloudTrail PutEvents API. El cambio en la política consiste en permitir que el AWS ControlTowerAdminRole llame a la AWS CloudTrail PutEvents API.	28 de julio de 2021
AWS Control Tower comenzó a realizar el seguimiento de los cambios	AWS Control Tower comenzó a realizar un seguimiento de los cambios en sus políticas AWS administradas.	27 de mayo de 2021

Seguridad en AWS Control Tower

La seguridad en la nube AWS es la máxima prioridad. Como AWS cliente, usted se beneficia de una arquitectura de centro de datos y red diseñada para cumplir con los requisitos de las organizaciones más sensibles a la seguridad.

La seguridad es una responsabilidad compartida entre usted AWS y usted. El [modelo de responsabilidad compartida](#) la describe como seguridad de la nube y seguridad en la nube:

- Seguridad de la nube: AWS es responsable de proteger la infraestructura que ejecuta AWS los servicios en la AWS nube. AWS también le proporciona servicios que puede utilizar de forma segura. Auditores externos prueban y verifican periódicamente la eficacia de nuestra seguridad en el marco de los [Programas de conformidad de AWS](#). Para obtener más información sobre los programas de conformidad que se aplican a AWS Control Tower, consulte [AWS Services in Scope by Compliance Program](#).
- Seguridad en la nube: su responsabilidad viene determinada por los AWS servicios que utilice. Usted también es responsable de otros factores incluida la confidencialidad de los datos, los requisitos de la empresa y la legislación y los reglamentos aplicables.

Esta documentación sirve de ayuda para comprender cómo aplicar el modelo de responsabilidad compartida cuando se utiliza AWS Control Tower. En los siguientes temas se le mostrará cómo configurar AWS Control Tower para satisfacer sus objetivos de seguridad y conformidad. También aprenderá a utilizar otros AWS servicios que le ayudan a supervisar y proteger los recursos de la Torre de Control de AWS.

Protección de datos en AWS Control Tower

El [modelo de](#) se aplica a protección de datos en la Torre de Control de AWS. Como se describe en este modelo, AWS es responsable de proteger la infraestructura global en la que se ejecutan todos los Nube de AWS. Eres responsable de mantener el control sobre el contenido alojado en esta infraestructura. También eres responsable de las tareas de administración y configuración de seguridad para los Servicios de AWS que utiliza. Para obtener más información sobre la privacidad de los datos, consulte las [Preguntas frecuentes sobre la privacidad de datos](#). Para obtener información sobre la protección de datos en Europa, consulte la publicación de blog sobre el [Modelo de responsabilidad compartida de AWS y GDPR](#) en el Blog de seguridad de AWS .

Con fines de protección de datos, le recomendamos que proteja Cuenta de AWS las credenciales y configure los usuarios individuales con AWS IAM Identity Center o AWS Identity and Access Management (IAM). De esta manera, solo se otorgan a cada usuario los permisos necesarios para cumplir sus obligaciones laborales. También recomendamos proteger sus datos de la siguiente manera:

- Utiliza la autenticación multifactor (MFA) en cada cuenta.
- Se utiliza SSL/TLS para comunicarse con AWS los recursos. Exigimos TLS 1.2 y recomendamos TLS 1.3.
- Configure la API y el registro de actividad de los usuarios con AWS CloudTrail. Para obtener información sobre el uso de CloudTrail senderos para capturar AWS actividades, consulte [Cómo trabajar con CloudTrail senderos](#) en la Guía del AWS CloudTrail usuario.
- Utilice soluciones de AWS cifrado, junto con todos los controles de seguridad predeterminados Servicios de AWS.
- Utiliza servicios de seguridad administrados avanzados, como Amazon Macie, que lo ayuden a detectar y proteger la información confidencial almacenada en Amazon S3.
- Si necesita módulos criptográficos validados por FIPS 140-3 para acceder a AWS través de una interfaz de línea de comandos o una API, utilice un punto final FIPS. Para obtener más información sobre los puntos de conexión de FIPS disponibles, consulte [Estándar de procesamiento de la información federal \(FIPS\) 140-3](#).

Se recomienda encarecidamente no introducir nunca información confidencial o sensible, como por ejemplo, direcciones de correo electrónico de clientes, en etiquetas o campos de formato libre, tales como el campo Nombre. Esto incluye cuando trabaja con AWS Control Tower u otro Servicios de AWS mediante la consola, la API o AWS SDKs. AWS CLI Cualquier dato que introduzca en etiquetas o campos de formato libre utilizados para los nombres se pueden emplear para los registros de facturación o diagnóstico. Si proporciona una URL a un servidor externo, recomendamos encarecidamente que no incluya información de credenciales en la URL a fin de validar la solicitud para ese servidor.

 Note

El registro de la actividad de los usuarios AWS CloudTrail se gestiona automáticamente en AWS Control Tower al configurar la landing zone.

Para obtener más información sobre la protección de datos, consulte la entrada de blog relativa al [modelo de responsabilidad compartida de AWS y GDPR](#) en el blog de seguridad de AWS . AWS Control Tower proporciona las opciones siguientes con el fin de ayudar a proteger el contenido presente en su zona de aterrizaje:

Temas

- [Cifrado en reposo](#)
- [Cifrado en tránsito](#)
- [Restricción del acceso a contenido](#)

Cifrado en reposo

AWS Control Tower utiliza buckets de Amazon S3 y bases de datos de Amazon DynamoDB que se cifran en reposo mediante el uso de claves administradas por Amazon S3 (SSE-S3) para respaldar su zona de aterrizaje. Este cifrado se configura de forma predeterminada al configurar su zona de aterrizaje. Si lo desea, puede configurar su zona de aterrizaje para cifrar los recursos con claves de cifrado de KMS. También puede establecer el cifrado en reposo para los servicios que utilice en su zona de aterrizaje y lo admitan. Para obtener más información, consulte el capítulo sobre seguridad de la documentación en línea de dicho servicio.

Cifrado en tránsito

AWS Control Tower utiliza la seguridad de la capa de transporte (TLS) y el cifrado del cliente para el cifrado en tránsito con el fin de respaldar su zona de aterrizaje. Además, el acceso a AWS Control Tower requiere la utilización de la consola, a la que se solo puede acceder a través de un punto de conexión HTTPS. Este cifrado se configura de forma predeterminada al configurar su zona de aterrizaje.

Restricción del acceso a contenido

Como práctica recomendada, debería restringir el acceso al subconjunto de usuarios adecuado. Con AWS Control Tower, puede hacerlo asegurándose de que los administradores de la nube central y los usuarios finales tengan los permisos de IAM adecuados o, en el caso de usuarios de IAM Identity Center, que se encuentren en los grupos correctos.

- Para obtener más información sobre los roles y las políticas para entidades de IAM, consulte la [Guía del usuario de IAM](#).

- Para obtener más información acerca de los grupos de IAM Identity Center que se crean al configurar su zona de aterrizaje, consulte [Grupos de IAM Identity Center y AWS Control Tower](#).

Validación de la conformidad para AWS Control Tower

AWS Control Tower es un servicio con una buena arquitectura que puede ayudar a su organización a satisfacer sus necesidades de conformidad con controles y prácticas recomendadas. Además, los auditores externos evalúan la seguridad y la conformidad de una serie de servicios que puede usar en su zona de aterrizaje como parte de varios programas de conformidad de AWS. Estos incluyen SOC, PCI, FedRAMP, HIPAA y otros.

Para obtener una lista de AWS los servicios incluidos en el ámbito de los programas de cumplimiento específicos, consulte [AWS los servicios incluidos en el ámbito de aplicación por programa de cumplimiento](#). Para obtener información general, consulte [Programas de conformidad de AWS](#).

Puede descargar informes de auditoría de terceros utilizando AWS Artifact. Para obtener más información, consulte [Descarga de informes en AWS Artifact](#) en la Guía del AWS Artifact usuario.

Su responsabilidad de conformidad al utilizar AWS Control Tower viene determinada por la confidencialidad de sus datos, los objetivos de conformidad de su empresa y las leyes y reglamentos aplicables. AWS proporciona los siguientes recursos para ayudarlo a cumplir con los requisitos:

- [Guías de inicio rápido sobre seguridad y cumplimiento](#): estas guías de implementación analizan las consideraciones arquitectónicas y proporcionan los pasos para implementar entornos básicos centrados en la seguridad y el cumplimiento. AWS
- Diseño de [arquitectura para la seguridad y el cumplimiento de la HIPAA en Amazon Web Services](#): este documento técnico describe cómo las empresas pueden utilizar AWS para crear aplicaciones compatibles con la HIPAA.
- [AWS Recursos de conformidad](#): esta colección de libros de trabajo y guías puede aplicarse a su sector y ubicación.
- [AWS Config](#)— Este AWS servicio evalúa en qué medida las configuraciones de sus recursos cumplen con las prácticas internas, las directrices del sector y las normativas.
- [AWS Security Hub CSPM](#)— Este AWS servicio proporciona una visión integral del estado de su seguridad AWS que le ayuda a comprobar el cumplimiento de los estándares y las mejores prácticas del sector de la seguridad.

Resiliencia en AWS Control Tower

La infraestructura AWS global se basa en AWS regiones y zonas de disponibilidad.

AWS Las regiones proporcionan varias zonas de disponibilidad aisladas y separadas físicamente, que se conectan mediante redes de baja latencia, alto rendimiento y alta redundancia. Las zonas de disponibilidad permiten diseñar y utilizar aplicaciones y bases de datos que realizan una conmutación por error automática entre zonas de disponibilidad sin interrupciones. Las zonas de disponibilidad tienen una mayor disponibilidad, tolerancia a errores y escalabilidad que las infraestructuras tradicionales de centros de datos únicos o múltiples.

Para obtener una lista de los Regiones de AWS lugares donde está disponible AWS Control Tower, consulte [Cómo funcionan AWS las regiones con AWS Control Tower](#).

Tu región de origen se define como la AWS región en la que se configuró tu landing zone.

Para obtener más información sobre AWS las regiones y las zonas de disponibilidad, consulte [Infraestructura AWS global](#).

Seguridad de infraestructuras en AWS Control Tower

AWS Control Tower está protegida por los procedimientos de seguridad de la red AWS global que se describen en el documento técnico [Amazon Web Services: Overview of Security Processes](#).

Utilizas las llamadas a la API AWS publicadas para acceder a AWS los servicios y recursos de tu landing zone a través de la red. Requerimos Seguridad de la capa de transporte (TLS) 1.2 y recomendamos Seguridad de la capa de transporte (TLS) 1.3 o una versión posterior. Los clientes también deben ser compatibles con conjuntos de cifrado con confidencialidad directa total (PFS) tales como Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) o Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE). La mayoría de los sistemas modernos como Java 7 y posteriores son compatibles con estos modos.

Además, las solicitudes deben estar firmadas mediante un ID de clave de acceso y una clave de acceso secreta que esté asociada a una entidad principal de IAM. También puedes utilizar [AWS Security Token Service](#) (AWS STS) para generar credenciales de seguridad temporales para firmar solicitudes.

Puede configurar grupos de seguridad para proporcionar seguridad adicional de infraestructura de red para las cargas de trabajo de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower. Para obtener más

información, consulte [Tutorial: Configure grupos de seguridad en AWS Control Tower con AWS Firewall Manager](#).

Registro y monitorización en AWS Control Tower

La monitorización le permite planificar y responder a posibles incidentes. Los resultados de las actividades de monitorización se almacenan en archivos de registro. Por lo tanto, el registro y la monitorización son conceptos estrechamente relacionados y constituyen una parte importante de la buena arquitectura de AWS Control Tower.

Cuando configura la zona de aterrizaje, una de las cuentas compartidas que se crean es la cuenta de archivo de registros. Se dedica a recopilar todos los registros de forma centralizada, incluidos los registros de todas sus cuentas compartidas y de miembros. Los archivos de registro se almacenan en un bucket de Amazon S3. Estos archivos de registro permiten a los administradores y auditores revisar las acciones y los eventos que se han producido.

Como práctica recomendada, debe recopilar datos de monitorización de todas las partes de su configuración de AWS en sus registros para que le resulte más sencillo depurar un error que se produce en distintas partes del código, en caso de que ocurra. AWS proporciona varias herramientas para monitorizar los recursos y la actividad de la zona de aterrizaje.

Por ejemplo, el estado de sus controles se monitoriza constantemente. Puede ver su estado de un vistazo en la consola de la Torre de Control de AWS o mediante programación mediante [la Torre de Control de AWS](#). APIs El estado de las cuentas aprovisionadas en el generador de cuentas también se monitoriza constantemente.

Visualización de las acciones registradas desde la página Actividades

En la consola de AWS Control Tower, la página Actividades ofrece información general de las acciones de la cuenta de administración de AWS Control Tower. Para navegar a la página Actividades de AWS Control Tower, seleccione Actividades en el panel de navegación izquierdo.

Las actividades que se muestran en la página Actividades son las mismas que se muestran en el registro de AWS CloudTrail eventos de AWS Control Tower, pero se muestran en formato de tabla. Para obtener más información sobre una actividad específica, selecciónela en la tabla y, a continuación, elija View details (Ver detalles).

Puede ver las acciones y los eventos de las cuentas de miembro en los archivos de registro.

En las secciones siguientes se describe la monitorización y el registro en AWS Control Tower con más detalle:

Temas

- [Herramientas de monitorización integradas](#)
- [Registro de las acciones de AWS Control Tower con AWS CloudTrail](#)
- [Eventos del ciclo de vida en AWS Control Tower](#)
- [Uso de las notificaciones de AWS usuario con AWS Control Tower](#)

Acerca del inicio de sesión en AWS Control Tower

AWS Control Tower registra las acciones y los eventos automáticamente, mediante su integración con AWS CloudTrail y AWS Config, y los registra en CloudWatch. Se registran todas las acciones, incluidas las acciones de la cuenta de administración de AWS Control Tower y de las cuentas de miembro de su organización. Las acciones y los eventos de la cuenta de administración se pueden ver en la página Actividades de la consola. Puede ver las acciones y los eventos de las cuentas de miembro en los archivos de registro.

Registros de seguimiento por organización

AWS Control Tower establece una nueva CloudTrail ruta al configurar una landing zone. Es un registro de seguimiento por organización, lo que significa que registra todos los eventos de la cuenta de administración y de todas las cuentas de miembros de la organización. Esta característica se basa en un acceso de confianza para otorgar permisos a la cuenta de administración para crear un registro en cada cuenta de miembro.

Para obtener más información sobre la Torre de Control de AWS y las rutas CloudTrail organizativas, consulte [Crear una ruta para una organización](#).

Note

En las versiones de AWS Control Tower anteriores a la versión 3.0 de la zona de aterrizaje, AWS Control Tower creó un registro de seguimiento de cuentas de miembros en cada cuenta. Cuando actualiza a la versión 3.0, su CloudTrail registro se convierte en un registro de la organización. Para conocer las mejores prácticas a la hora de moverse entre senderos, consulta [las prácticas recomendadas para cambiar](#) de sendero en la Guía del CloudTrail usuario.

Cuando inscribe una cuenta en la Torre de Control de AWS, esta se rige por el AWS CloudTrail registro de la organización de la Torre de Control de AWS. Si ya tiene una implementación de una versión de CloudTrail seguimiento en esa cuenta, es posible que vea cargos duplicados, a menos que elimine la versión de seguimiento existente de la cuenta antes de inscribirla en AWS Control Tower.

 Note

Cuando actualiza a la versión 3.0 de la zona de aterrizaje, AWS Control Tower elimina en su nombre los registros de seguimiento por cuenta (que AWS Control Tower ha creado) de las cuentas inscritas. Los archivos de registro por cuenta existentes se conservan en el bucket de Amazon S3.

Política de bucket de Amazon S3 en la cuenta de auditoría

En AWS Control Tower, AWS los servicios tienen acceso a sus recursos solo cuando la solicitud proviene de su organización o unidad organizativa (OU). Todos los permisos de escritura deben cumplirse con una condición `aws:SourceOrgID`.

Puede utilizar la clave de condición `aws:SourceOrgID` y establecer el valor del ID de organización en el elemento de condición de la política de bucket de Amazon S3. Esta condición garantiza que CloudTrail solo pueda escribir registros en nombre de las cuentas de su organización en su bucket de S3; evita que CloudTrail los registros ajenos a su organización se escriban en su bucket de S3 de AWS Control Tower.

Esta política no afecta a la funcionalidad de las cargas de trabajo actuales. La política se muestra en el siguiente ejemplo.

```
S3AuditBucketPolicy:
  Type: AWS::S3::BucketPolicy
  Properties:
    Bucket: !Ref S3AuditBucket
    PolicyDocument:
      Version: 2012-10-17
      Statement:
        - Sid: AllowSSLRequestsOnly
          Effect: Deny
          Principal: '*'
          Action: s3:*
```

```

Resource:
  - !Sub "arn:${AWS::Partition}:s3:::${S3AuditBucket}"
  - !Sub "arn:${AWS::Partition}:s3:::${S3AuditBucket}/*"
Condition:
  Bool:
    aws:SecureTransport: false
- Sid: AWSS3BucketPermissionsCheck
  Effect: Allow
  Principal:
    Service:
      - cloudtrail.amazonaws.com
      - config.amazonaws.com
  Action: s3:GetBucketAcl
  Resource:
    - !Sub "arn:${AWS::Partition}:s3:::${S3AuditBucket}"
- Sid: AWSConfigBucketExistenceCheck
  Effect: Allow
  Principal:
    Service:
      - cloudtrail.amazonaws.com
      - config.amazonaws.com
  Action: s3:ListBucket
  Resource:
    - !Sub "arn:${AWS::Partition}:s3:::${S3AuditBucket}"
- Sid: AWSS3BucketDeliveryForConfig
  Effect: Allow
  Principal:
    Service:
      - config.amazonaws.com
  Action: s3:PutObject
  Resource:
    - Fn::Join:
        - ""
        -
          - !Sub "arn:${AWS::Partition}:s3:::"
          - !Ref "S3AuditBucket"
          - !Sub "/*/${AWSLogsS3KeyPrefix}/AWSLogs/*/*"
  Condition:
    StringEquals:
      aws:SourceOrgID: !Ref OrganizationId
- Sid: AWSS3BucketDeliveryForOrganizationTrail
  Effect: Allow
  Principal:
    Service:

```



```

- cloudtrail.amazonaws.com
Action: s3:PutObject
Resource: !If [IsAccountLevelBucketPermissionRequiredForCloudTrail,
  [!Sub "arn:${AWS::Partition}:s3:::${S3AuditBucket}/
    ${AWSLogsS3KeyPrefix}/AWSLogs/${Namespace}/*", !Sub "arn:${AWS::Partition}:s3:::
    ${S3AuditBucket}/${AWSLogsS3KeyPrefix}/AWSLogs/${OrganizationId}/*"],
  !Sub "arn:${AWS::Partition}:s3:::${S3AuditBucket}/
    ${AWSLogsS3KeyPrefix}/AWSLogs/*/*"]
Condition:
StringEquals:
aws:SourceOrgID: !Ref OrganizationId

```

Para obtener más información sobre esta clave de condición, consulte la documentación de IAM y la entrada del blog de IAM titulada «Use controles escalables para los AWS servicios que acceden a sus recursos».

Herramientas de monitorización integradas

La supervisión es una parte importante del mantenimiento de la fiabilidad, la disponibilidad y el rendimiento de AWS Control Tower y sus demás AWS soluciones. AWS proporciona las siguientes herramientas de supervisión para vigilar la Torre de Control de AWS, informar cuando algo va mal y tomar medidas automáticas cuando sea necesario:

- Amazon CloudWatch monitorea tus AWS recursos y las aplicaciones en las que AWS ejecutas en tiempo real. Puede recopilar métricas y realizar un seguimiento de las métricas, crear paneles personalizados y definir alarmas que le advierten o que toman medidas cuando una métrica determinada alcanza el umbral que se especifique. Por ejemplo, puedes CloudWatch hacer un seguimiento del uso de la CPU u otras métricas de tus EC2 instancias de Amazon y lanzar automáticamente nuevas instancias cuando sea necesario. Para obtener más información, consulta la [Guía del CloudWatch usuario de Amazon](#).
- Amazon CloudWatch Events ofrece una transmisión casi en tiempo real de los eventos del sistema que describen los cambios en AWS los recursos. CloudWatch Events permite la computación automatizada basada en eventos, ya que puede escribir reglas que vigilen ciertos eventos y activen acciones automatizadas en otros AWS servicios cuando estos eventos ocurren. Para obtener más información, consulta la [Guía del usuario de Amazon CloudWatch Events](#).
- Amazon CloudWatch Logs le permite supervisar, almacenar y acceder a sus archivos de registro desde EC2 instancias de Amazon y otras fuentes. CloudTrail CloudWatch Los registros pueden monitorear la información de los archivos de registro y notificarle cuando se alcanzan ciertos

umbrales. También se pueden archivar los datos del registro en un almacenamiento de larga duración. Para obtener más información, consulta la [Guía del usuario CloudWatch de Amazon Logs](#).

- AWS CloudTrail captura las llamadas a la API y los eventos relacionados realizados por su AWS cuenta o en su nombre y entrega los archivos de registro a un bucket de Amazon S3 que especifique. Puede identificar qué usuarios y cuentas llamaron AWS, la dirección IP de origen desde la que se realizaron las llamadas y cuándo se produjeron.

Consejo: Puedes ver y consultar la CloudTrail actividad de una cuenta a través de CloudWatch Logs and CloudWatch Logs Insights. Esta actividad incluye los eventos del ciclo de vida de AWS Control Tower. CloudWatch Las funciones de los registros te permiten realizar consultas más detalladas y precisas de las que normalmente podrías realizar con CloudTrail ellas.

Para obtener más información, consulte [Registro de las acciones de AWS Control Tower con AWS CloudTrail](#).

Registro de las acciones de AWS Control Tower con AWS CloudTrail

AWS Control Tower está integrada con AWS CloudTrail un servicio que proporciona un registro de las acciones realizadas por un usuario, un rol o un AWS servicio en la Torre de Control de AWS. CloudTrail captura las acciones de AWS Control Tower como eventos. Si crea una ruta, puede habilitar la entrega continua de CloudTrail eventos a un bucket de Amazon S3, incluidos los eventos de AWS Control Tower.

Si no configura un registro de seguimiento, puede ver los eventos más recientes en la consola de CloudTrail en el Event history (Historial de eventos). Con la información recopilada por CloudTrail, puede determinar la solicitud que se realizó a la Torre de Control de AWS, la dirección IP desde la que se realizó la solicitud, quién la hizo, cuándo se realizó y detalles adicionales.

Para obtener más información CloudTrail, incluido cómo configurarlo y habilitarlo, consulte la [Guía del AWS CloudTrail usuario](#).

Información sobre la Torre de Control de AWS en CloudTrail

CloudTrail está activado en su AWS cuenta al crearla. Cuando se produce una actividad de eventos admitidos en la Torre de Control de AWS, esa actividad se registra en un CloudTrail evento junto con

otros eventos de AWS servicio en el historial de eventos. Puede ver, buscar y descargar los eventos recientes en su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte [Visualización de eventos con el historial de CloudTrail eventos](#).

 Note

En las versiones de AWS Control Tower anteriores a la versión 3.0 de la zona de aterrizaje, AWS Control Tower creó un registro de seguimiento de cuentas de miembros. Cuando actualizas a la versión 3.0, tu CloudTrail registro se actualiza para convertirse en un registro de la organización. Para conocer las mejores prácticas a la hora de moverse de un sendero a otro, consulta [Cómo crear un sendero organizativo](#) en la Guía del CloudTrail usuario.

Recomendado: Creación de un registro de seguimiento

Para obtener un registro continuo de los eventos de su AWS cuenta, incluidos los eventos de AWS Control Tower, cree una ruta. Un rastro permite CloudTrail entregar archivos de registro a un bucket de Amazon S3. De manera predeterminada, cuando se crea un registro de seguimiento en la consola, el registro de seguimiento se aplica a todas las regiones de AWS . La ruta registra los eventos de todas las regiones de la AWS partición y envía los archivos de registro al bucket de Amazon S3 que especifique. Además, puede configurar otros AWS servicios para analizar más a fondo los datos de eventos recopilados en los CloudTrail registros y actuar en función de ellos. Para más información, consulte los siguientes temas:

- [Introducción a la creación de registros de seguimiento](#)
- [Prepararse para crear un registro de seguimiento](#)
- [Administrar CloudTrail los costos](#)
- [CloudTrail Integraciones y servicios compatibles](#)
- [Configuración de las notificaciones de Amazon SNS para CloudTrail](#)
- [Recibir archivos de CloudTrail registro de varias regiones](#) y [recibir archivos de CloudTrail registro de varias cuentas](#)

AWS Control Tower registra las siguientes acciones como eventos en los archivos de CloudTrail registro:

Público APIs

- Para obtener una lista completa del público de la Torre de Control de AWS APIs y detalles sobre cada uno de ellos, consulte [La referencia de la API de la Torre de Control de AWS](#). Las llamadas a estos públicos APIs son registradas por AWS CloudTrail.

Otros APIs

- SetupLandingZone
- UpdateAccountFactoryConfig
- ManageOrganizationalUnit
- CreateManagedAccount
- GetLandingZoneStatus
- GetHomeRegion
- ListManagedAccounts
- DescribeManagedAccount
- DescribeAccountFactoryConfig
- DescribeGuardrailForTarget
- DescribeManagedOrganizationalUnit
- ListEnabledGuardrails
- ListGuardrailViolations
- ListGuardrails
- ListGuardrailsForTarget
- ListManagedAccountsForGuardrail
- ListManagedAccountsForParent
- ListManagedOrganizationalUnits
- ListManagedOrganizationalUnitsForGuardrail
- GetGuardrailComplianceStatus
- DescribeGuardrail
- ListDirectoryGroups
- DescribeSingleSignOn
- DescribeCoreService

- `GetAvailableUpdates`

Cada entrada de registro o evento contiene información sobre quién generó la solicitud. La información de identidad del usuario le ayuda a determinar lo siguiente:

- Si la solicitud se realizó con credenciales de usuario root o AWS Identity and Access Management (IAM).
- Si la solicitud se realizó con credenciales de seguridad temporales de un rol o fue un usuario federado.
- Si la solicitud la realizó otro AWS servicio.
- Si la solicitud se rechazó como acceso denegado o se procesó correctamente.

Para obtener más información, consulte el [Elemento `userIdentity` de CloudTrail](#).

Ejemplo: entradas del archivo de registro de AWS Control Tower

Un rastro es una configuración que permite la entrega de eventos como archivos de registro a un bucket de Amazon S3 que usted especifique. CloudTrail Los archivos de registro contienen una o más entradas de registro. Un evento representa una solicitud única de cualquier fuente e incluye información sobre la acción solicitada, la fecha y la hora de la acción, los parámetros de la solicitud, etc. CloudTrail los eventos no aparecen en ningún orden específico en los archivos de registro.

El siguiente ejemplo muestra una entrada de CloudTrail registro que muestra la estructura de una entrada de archivo de registro típica para un evento de la Torre de Control de SetupLandingZone AWS, incluido un registro de la identidad del usuario que inició la acción.

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:backend-test-assume-role-session",
    "arn": "arn:aws:sts::76543EXAMPLE::assumed-role/AWSControlTowerTestAdmin/backend-test-assume-role-session",
    "accountId": "76543EXAMPLE",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2018-11-20T19:36:11Z"
```

```

    },
    "sessionIssuer": {
      "type": "Role",
      "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
      "arn": "arn:aws:iam::AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:role/AWSControlTowerTestAdmin",
      "accountId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
      "userName": "AWSControlTowerTestAdmin"
    }
  },
  "eventTime": "2018-11-20T19:36:15Z",
  "eventSource": "controltower.amazonaws.com",
  "eventName": "SetupLandingZone",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "AWS Internal",
  "userAgent": "Coral/Netty4",
  "errorCode": "InvalidParametersException",
  "errorMessage": "Home region EU_CENTRAL_1 is unsupported",
  "requestParameters": {
    "homeRegion": "EU_CENTRAL_1",
    "logAccountEmail": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
    "sharedServiceAccountEmail": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
    "securityAccountEmail": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
    "securityNotificationEmail": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "96f47b68-ed5f-4268-931c-807cd1f89a96",
  "eventID": "4ef5cf08-39e5-4fdf-9ea2-b07ced506851",
  "eventType": "AwsApiCall",
  "recipientAccountId": "76543EXAMPLE"
}

```

Supervise los cambios en los recursos con AWS Config

AWS Control Tower habilita todas AWS Config las cuentas inscritas, de modo que puede supervisar el cumplimiento mediante controles de detección, registrar los cambios en los recursos y entregar los registros de cambios de los recursos a la cuenta de archivo de registros.

Si tu versión de landing zone es anterior a la 3.0: en el caso de las cuentas inscritas, AWS Config registra todos los cambios en los recursos de todas las regiones en las que opera la cuenta. Cada cambio se modela como un elemento de configuración (CI) que contiene información, como el

identificador de recursos, la región, la fecha en que se registró cada cambio y si el cambio se refiere a un recurso conocido o a uno descubierto recientemente.

Si la versión de la zona de aterrizaje es la 3.0 o posterior: AWS Control Tower limita el registro de recursos globales, como los usuarios de IAM, los grupos, los roles y las políticas administradas por el cliente únicamente a la región de origen. Las copias de los cambios de recursos globales no se almacenan en todas las regiones. Esta limitación del registro de recursos se ajusta a las [prácticas AWS Config recomendadas](#). La [lista completa de los recursos globales](#) está disponible en la AWS Config documentación.

- Para obtener más información AWS Config, consulte [Cómo AWS Config funciona](#).
- Para ver una lista de los recursos compatibles AWS Config , consulta [Tipos de recursos compatibles](#).
- Para obtener información sobre cómo personalizar el seguimiento de recursos en el entorno de la Torre de Control de AWS, consulte la entrada del blog titulada [Personalizar el seguimiento de AWS Config recursos en la Torre de Control de AWS](#).

AWS Control Tower configura un canal de AWS Config entrega en todas las cuentas inscritas. A través de este canal de entrega, registra todos los cambios registrados AWS Config en la cuenta del archivo de registros, donde se almacenan en una carpeta de un depósito de Amazon Simple Storage Service.

Administre AWS Config los costos en AWS Control Tower

En esta sección se describe cómo se AWS Config registran y facturan los cambios en los recursos de sus cuentas de AWS Control Tower. Esta información puede ayudarlo a comprender cómo administrar los costos asociados AWS Config a la utilización de AWS Control Tower. AWS Control Tower no añade ningún coste adicional.

Note

Si su versión de landing zone es 3.0 o posterior: AWS Control Tower limita el AWS Config registro de los recursos globales, como los usuarios de IAM, los grupos, las funciones y las políticas administradas por los clientes, únicamente a su región de origen. Por lo tanto, es posible que parte de la información de esta sección no se aplique a la zona de aterrizaje.

AWS Config está diseñado para registrar cada cambio en cada recurso, en cada región en la que opera una cuenta, como un elemento de configuración (CI). AWS Config le factura por cada elemento de configuración que genere.

¿Cómo AWS Config funciona?

AWS Config registra los recursos de cada región, por separado. Algunos recursos globales, como los roles de IAM, se registran una vez por región. Por ejemplo, si crea un nuevo rol de IAM en una cuenta inscrita que opera en cinco regiones, AWS Config generará cinco CIs, una para cada región. Otros recursos globales, como las zonas alojadas en Route 53, se registran una sola vez en todas las regiones. Por ejemplo, si crea una nueva zona alojada de Route 53 en una cuenta inscrita, AWS Config genera un CI, independientemente del número de regiones seleccionadas para dicha cuenta. Para obtener una lista que le ayude a distinguir estos tipos de recursos, consulte [El mismo recurso se registra varias veces](#).

Note

Cuando AWS Control Tower trabaja con AWS Config, una región puede estar gobernada por AWS Control Tower o no estar gobernada y, AWS Config aun así, registra los cambios si la cuenta opera en esa región.

AWS Config detecta dos tipos de relaciones en los recursos

AWS Config hace una distinción entre las relaciones directas e indirectas entre los recursos. Si se devuelve un recurso en la llamada a la API Describir de otro recurso, dichos recursos se registran como una relación directa. Cuando se cambia un recurso en relación directa con otro recurso, AWS Config no se crea un CI para ambos recursos.

Por ejemplo, si crea una instancia de Amazon EC2 y la API requiere que cree una interfaz de red, AWS Config considera que la instancia de Amazon EC2 tiene una relación directa con la interfaz de red. Como resultado, AWS Config genera solo un CI.

AWS Config registra los cambios separados para las relaciones de recursos que son relaciones indirectas. Por ejemplo, AWS Config genera dos CI si crea un grupo de seguridad y agrega una instancia de Amazon EC2 asociada que forma parte del grupo de seguridad.

Para obtener más información sobre las relaciones directas e indirectas, consulte [What is a direct and an indirect relationship with respect to a resource?](#)

Puede encontrar [una lista de relaciones de recursos](#) en la AWS Config documentación.

Vea los datos del AWS Config registrador de las cuentas inscritas

AWS Config está integrado CloudWatch para que pueda verlos AWS Config CIs en un panel de control. Para obtener más información, consulta la entrada del blog titulada [AWS Config Compatible con CloudWatch las métricas de Amazon](#).

Mediante programación, para ver AWS Config los datos, puede trabajar con la AWS CLI o utilizar otras AWS herramientas.

Consulte los datos de la AWS Config grabadora en un recurso específico

Puede usar la AWS CLI para recuperar una lista de los cambios más recientes de un recurso.

Comando de historial de recursos:

- `aws configservice get-resource-config-history --resource-type RESOURCE-TYPE --resource-id RESOURCE-ID --region REGION`

Para obtener más información, consulte [la documentación de la API para get-config-history](#).

Visualice AWS Config los datos con Quick

Puede visualizar y consultar los recursos registrados AWS Config en toda la organización. Para obtener más información, consulte el [panel de cumplimiento de los recursos de Config](#) y la [visualización de AWS Config datos con Amazon Athena](#) y Quick.

Solución de problemas AWS Config en AWS Control Tower

En esta sección se proporciona información sobre algunos problemas que pueden surgir AWS Config al utilizar AWS Control Tower.

AWS Config Costos elevados

Si su flujo de trabajo incluye procesos que crean, actualizan o eliminan recursos con frecuencia, o si gestiona los recursos en grandes cantidades, ese flujo de trabajo puede generar un gran número de CIs. Si ejecuta estos procesos en una cuenta que no sea de producción, considere la posibilidad de anular la inscripción de la cuenta. Es posible que tengas que desactivar la AWS Config grabadora de esa cuenta manualmente.

 Note

Tras anular la inscripción de la cuenta, AWS Control Tower no podrá aplicar controles de detección ni registrar los eventos de la cuenta, como AWS Config las actividades, para los recursos de esa cuenta.

Para obtener más información, consulte [Unmanage an enrolled account](#). Para obtener información sobre cómo desactivar la AWS Config grabadora, consulte [Administración de la grabadora de configuración](#).

El mismo recurso se registra varias veces

Compruebe si el recurso es un [recurso global](#). En el caso de las zonas de aterrizaje de la Torre de Control de AWS anteriores a la versión 3.0, AWS Config es posible que se registren determinados recursos globales una vez por cada región en la que opere. Por ejemplo, si AWS Config está habilitado en ocho regiones, cada rol se graba ocho veces.

Los siguientes recursos se registran una vez para cada región en la que AWS Config se opera:

- `AWS::IAM::Group`
- `AWS::IAM::Policy`
- `AWS::IAM::Role`
- `AWS::IAM::User`

Los demás recursos globales se registran solo una vez. A continuación, se muestran algunos ejemplos de recursos que se registran solo una vez:

- `AWS::Route53::HostedZone`
- `AWS::Route53::HealthCheck`
- `AWS::ECR::PublicRepository`
- `AWS::GlobalAccelerator::Listener`
- `AWS::GlobalAccelerator::EndpointGroup`
- `AWS::GlobalAccelerator::Accelerator`

AWS Config no registró un recurso

Determinados recursos tienen relaciones de dependencia con otros recursos. Estas relaciones pueden ser directas o indirectas. Puede encontrar una lista de relaciones indirectas obsoletas en [las AWS Config preguntas frecuentes](#).

Eventos del ciclo de vida en AWS Control Tower

Algunos eventos registrados por AWS Control Tower son eventos del ciclo de vida. El propósito de un evento del ciclo de vida es marcar la finalización de ciertas acciones de AWS Control Tower que cambian el estado de los recursos. Los eventos del ciclo de vida se aplican a los recursos que AWS Control Tower crea o administra, una zona de aterrizaje, una línea de base o un control, relacionados con una unidad organizativa (UO) o una cuenta.

Características de los eventos del ciclo de vida de AWS Control Tower

- En cada evento del ciclo de vida, el registro de eventos muestra si la acción de Control Tower de origen se completó correctamente o falló.
- AWS CloudTrail registra automáticamente cada evento del ciclo de vida como un evento de AWS servicio ajeno a la API. Para obtener más información, consulte [la Guía del AWS CloudTrail usuario](#).
- Cada evento del ciclo de vida también se envía a los servicios Amazon EventBridge y Amazon CloudWatch Events. Nota: Para recibir los eventos del ciclo de vida EventBridge, debes tener un registro AWS CloudTrail activo con el registro activado. Para obtener más información sobre los eventos de AWS servicio que se ofrecen a través de [AWS AWS CloudTrail, consulte los eventos de servicio de AWS que se ofrecen a través de AWS CloudTrail](#) en la Guía del EventBridge usuario de Amazon.

Los eventos del ciclo de vida de AWS Control Tower ofrecen dos ventajas principales:

- Como un evento del ciclo de vida registra la finalización de una acción de la Torre de Control de AWS, puede crear una EventBridge regla de Amazon o una regla de Amazon CloudWatch Events que pueda activar los siguientes pasos de su flujo de trabajo de automatización, en función del estado del evento del ciclo de vida.
- Los registros proporcionan detalles adicionales para ayudar a los administradores y auditores a revisar ciertos tipos de actividad en las organizaciones.

Cómo funcionan los eventos del ciclo de vida

AWS Control Tower se basa en varios servicios para implementar sus acciones. Por lo tanto, cada evento del ciclo de vida se registra solo después de completar una serie de acciones. Por ejemplo, cuando habilita un control en una OU, AWS Control Tower inicia una serie de pasos secundarios que implementan la solicitud. El resultado final de toda la serie de pasos secundarios se registra en el registro como el estado del evento del ciclo de vida.

- Si todos los pasos secundarios subyacentes se han completado correctamente, el estado del evento del ciclo de vida se registra como Succeeded (Correcto).
- Si alguno de los pasos secundarios subyacentes no se ha completado correctamente, el estado del evento del ciclo de vida se registra como Failed (Error).

Cada evento del ciclo de vida incluye una marca de tiempo registrada que muestra cuándo se inició la acción de AWS Control Tower y otra marca de tiempo que muestra cuándo se completa el evento del ciclo de vida, que marca el éxito o el error.

Visualización de eventos del ciclo de vida en Control Tower

Puede ver los eventos del ciclo de vida en la página Actividades del panel de AWS Control Tower.

- Para navegar a la página Activities (Actividades), seleccione Activities (Actividades) en el panel de navegación izquierdo.
- Para obtener más detalles acerca de un evento específico, seleccione el evento y, a continuación, haga clic en el botón View details (Ver detalles) en la parte superior derecha.

Para obtener más información sobre cómo integrar eventos del ciclo de vida de AWS Control Tower en sus flujos de trabajo, consulte esta entrada de blog, [Using lifecycle events to track AWS Control Tower actions and trigger automated workflows](#).

Comportamiento esperado CreateManagedAccount y eventos UpdateManagedAccount del ciclo de vida

Cuando crea o inscribe una cuenta en AWS Control Tower, esas dos acciones llaman a la misma API interna. Si se produce un error durante el proceso, lo normal es que tenga lugar después de la cuenta se haya creado pero no esté completamente aprovisionada. Cuando vuelva a intentar crear la cuenta después del error o cuando intente actualizar el producto aprovisionado, AWS Control Tower comprobará que la cuenta ya existe.

Como la cuenta existe, AWS Control Tower registra el evento del ciclo de vida `UpdateManagedAccount` en lugar del evento del ciclo de vida `CreateManagedAccount` al final de la solicitud de reintento. Es posible que esperara ver otro evento `CreateManagedAccount` debido al error. Sin embargo, el evento del ciclo de vida `UpdateManagedAccount` es el comportamiento esperado y deseado.

Si planea crear o inscribir cuentas en AWS Control Tower mediante métodos automatizados, programe la función Lambda para que busque eventos del ciclo de vida y eventos `UpdateManagedAccount` del ciclo de `CreateManagedAccount` vida.

Nombres de eventos del ciclo de vida

Cada evento del ciclo de vida recibe un nombre que corresponde a la acción originaria de la Torre de Control de AWS, que también registra AWS CloudTrail. Así, por ejemplo, se denomina un evento del ciclo de vida originado por el `CreateManagedAccount` CloudTrail evento de la Torre de Control de AWS `CreateManagedAccount`.

Cada nombre de la lista siguiente es un enlace a un ejemplo del detalle registrado en formato JSON. Los detalles adicionales que se muestran en estos ejemplos provienen de los registros de CloudWatch eventos de Amazon.

Aunque JSON no admite comentarios, se han añadido algunos comentarios a los ejemplos con fines explicativos. Los comentarios van precedidos por `"/"` y aparecen en el lado derecho de los ejemplos.

En estos ejemplos, se ocultan algunos nombres de cuentas y de organizaciones. Un `accountId` es siempre una secuencia de 12 números, que se ha sustituido por `"xxxxxxxxxxxx"` en los ejemplos. Un `organizationalUnitID` es una cadena única de letras y números. Su forma se conserva en los ejemplos.

- [CreateManagedAccount](#): el registro registra si AWS Control Tower ha completado correctamente todas las acciones para crear y aprovisionar una nueva cuenta mediante una fábrica de cuentas.
- [UpdateManagedAccount](#): el registro registra si AWS Control Tower ha completado correctamente todas las acciones para actualizar un producto aprovisionado asociado a una cuenta que ha creado anteriormente mediante una fábrica de cuentas.
- [EnableGuardrail](#): El registro registra si AWS Control Tower completó correctamente todas las acciones para permitir el control de una unidad organizativa.
- [DisableGuardrail](#): El registro registra si AWS Control Tower completó correctamente todas las acciones para deshabilitar un control en una unidad organizativa.

- [SetupLandingZone](#): el registro registra si AWS Control Tower ha completado correctamente todas las acciones para configurar una zona de aterrizaje.
- [UpdateLandingZone](#): el registro registra si AWS Control Tower ha completado correctamente todas las acciones para actualizar la zona de aterrizaje existente.
- [RegisterOrganizationalUnit](#): el registro registra si AWS Control Tower ha completado correctamente todas las acciones para habilitar las características de gobernanza en una OU.
- [DeregisterOrganizationalUnit](#): el registro registra si AWS Control Tower ha completado correctamente todas las acciones para deshabilitar las características de gobernanza en una OU.
- [PrecheckOrganizationalUnit](#): el registro registra si AWS Control Tower ha detectado algún recurso que pudiera impedir que la operación Ampliar gobierno se completara correctamente.
- [EnableBaseline](#): se registra si AWS Control Tower ha completado correctamente todas las acciones para habilitar una nueva línea de base en una cuenta de miembro de destino bajo una UO. La operación de habilitación se puede iniciar mediante la API EnableBaseline o la consola.
- [ResetEnabledBaseline](#): se registra si AWS Control Tower ha completado correctamente todas las acciones para restablecer una línea de base habilitada existente en una cuenta de miembro de destino bajo una UO. La operación de restablecimiento se puede iniciar mediante la API ResetEnabledBaseline o la consola.
- [UpdateEnabledBaseline](#): se registra si AWS Control Tower ha completado correctamente todas las acciones para actualizar una línea de base habilitada existente en una cuenta de miembro de destino bajo una UO. La operación de actualización se puede iniciar mediante la API UpdateEnabledBaseline o la consola.
- [DisableBaseline](#): se registra si AWS Control Tower ha completado correctamente todas las acciones para deshabilitar una línea de base habilitada existente en una cuenta de miembro de destino bajo una UO. La operación de deshabilitación se puede iniciar mediante la API DisableBaseline o la consola.

Las siguientes secciones proporcionan una lista de eventos del ciclo de vida de AWS Control Tower, con ejemplos de los detalles registrados para cada tipo de evento del ciclo de vida.

CreateManagedAccount

Este evento del ciclo de vida registra si AWS Control Tower ha creado y aprovisionado correctamente una nueva cuenta mediante una fábrica de cuentas. Este evento corresponde al evento de la Torre CreateManagedAccount CloudTrail de Control de AWS. El registro de eventos del ciclo de vida incluye el `accountName` y `accountId` de la cuenta recién creada y el

organizationalUnitName y organizationalUnitId de la OU en la que se ha colocado la cuenta.

```
{
  "version": "0",
  "id": "999cccaa-eaaa-0000-1111-123456789012",
  "detail-type": "AWS Service Event via CloudTrail",
  "source": "aws.controltower",
  "account": "XXXXXXXXXXXX", // Management account
  ID.
  "time": "2018-08-30T21:42:18Z", // Format: yyyy-MM-
  dd'T'hh:mm:ssZ
  "region": "us-east-1", // AWS Control Tower
  home region.
  "resources": [ ],
  "detail": {
    "eventVersion": "1.05",
    "userIdentity": {
      "accountId": "XXXXXXXXXXXX",
      "invokedBy": "AWS Internal"
    },
    "eventTime": "2018-08-30T21:42:18Z", // Timestamp when call
    was made. Format: yyyy-MM-dd'T'hh:mm:ssZ.
    "eventSource": "controltower.amazonaws.com",
    "eventName": "CreateManagedAccount",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "AWS Internal",
    "userAgent": "AWS Internal",
    "eventID": "00000000-0000-0000-1111-123456789012",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsServiceEvent",
    "serviceEventDetails": {
      "createManagedAccountStatus": {
        "organizationalUnit":{
          "organizationalUnitName":"Custom",
          "organizationalUnitId":"ou-XXXX-l3zc8b3h"

        },
        "account":{
          "accountName":"LifeCycle1",
          "accountId":"XXXXXXXXXXXX"
        },
        "state":"SUCCEEDED",

```

```

    "message": "AWS Control Tower successfully created a managed account.",
    "requestedTimestamp": "2019-11-15T11:45:18+0000",
    "completedTimestamp": "2019-11-16T12:09:32+0000"}
  }
}

```

UpdateManagedAccount

Este evento de ciclo de vida registra si AWS Control Tower ha actualizado correctamente el producto aprovisionado asociado a una cuenta que se ha creado anteriormente mediante una fábrica de cuentas. Este evento corresponde al evento de la Torre UpdateManagedAccount CloudTrail de Control de AWS. El registro de eventos del ciclo de vida incluye el `accountName` y `accountId` de la cuenta asociada y el `organizationalUnitName` y `organizationalUnitId` de la OU en la que se ha colocado la cuenta actualizada.

```

{
  "version": "0",
  "id": "999cccaa-eaaa-0000-1111-123456789012",
  "detail-type": "AWS Service Event via CloudTrail",
  "source": "aws.controltower",
  "account": "XXXXXXXXXXXX", // AWS Control Tower
  "organization": "organization management account.",
  "time": "2018-08-30T21:42:18Z", // Format: yyyy-MM-
  "region": "us-east-1", // AWS Control Tower
  "resources": [],
  "detail": {
    "eventVersion": "1.05",
    "userIdentity": {
      "accountId": "XXXXXXXXXX",
      "invokedBy": "AWS Internal"
    },
    "eventTime": "2018-08-30T21:42:18Z", // Timestamp when call
    "eventSource": "controltower.amazonaws.com",
    "eventName": "UpdateManagedAccount",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "AWS Internal",
    "userAgent": "AWS Internal",
    "eventID": "00000000-0000-0000-1111-123456789012",
  }
}

```



```

    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsServiceEvent",
    "serviceEventDetails": {
      "updateManagedAccountStatus": {
        "organizationalUnit": {
          "organizationalUnitName": "Custom",
          "organizationalUnitId": "ou-XXXX-13zc8b3h"
        },
        "account": {
          "accountName": "LifeCycle1",
          "accountId": "XXXXXXXXXXXX"
        },
        "state": "SUCCEEDED",
        "message": "AWS Control Tower successfully updated a managed account.",
        "requestedTimestamp": "2019-11-15T11:45:18+0000",
        "completedTimestamp": "2019-11-16T12:09:32+0000"
      }
    }
  }
}

```

EnableGuardrail

Este evento del ciclo de vida registra si AWS Control Tower ha habilitado correctamente un control en una OU administrada por AWS Control Tower. Este evento corresponde al evento de la Torre EnableGuardrail CloudTrail de Control de AWS. El registro de eventos del ciclo de vida incluye el guardrailId y guardrailBehavior del control y el organizationalUnitName y organizationalUnitId de la OU en la que se ha habilitado el control.

```

{
  "version": "0",
  "id": "999cccaa-eaaa-0000-1111-123456789012",
  "detail-type": "AWS Service Event via CloudTrail",
  "source": "aws.controltower",
  "account": "XXXXXXXXXXXX",
  "time": "2018-08-30T21:42:18Z", // End-time of action.
  Format: yyyy-MM-dd'T'hh:mm:ssZ
  "region": "us-east-1", // AWS Control Tower
  home region.
  "resources": [ ],
  "detail": {
    "eventVersion": "1.05",
    "userIdentity": {

```

```

        "accountId": "XXXXXXXXXXXX",
        "invokedBy": "AWS Internal"
    },
    "eventTime": "2018-08-30T21:42:18Z",
    "eventSource": "controltower.amazonaws.com",
    "eventName": "EnableGuardrail",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "AWS Internal",
    "userAgent": "AWS Internal",
    "eventID": "00000000-0000-0000-1111-123456789012",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsServiceEvent",
    "serviceEventDetails": {
        "enableGuardrailStatus": {
            "organizationalUnits": [
                {
                    "organizationalUnitName": "Custom",
                    "organizationalUnitId": "ou-vwxy-18vy4yro"
                }
            ],
            "guardrails": [
                {
                    "guardrailId": "AWS-GR_RDS_INSTANCE_PUBLIC_ACCESS_CHECK",
                    "guardrailBehavior": "DETECTIVE"
                }
            ],
            "state": "SUCCEEDED",
            "message": "AWS Control Tower successfully enabled a guardrail on an
organizational unit.",
            "requestTimestamp": "2019-11-12T09:01:07+0000",
            "completedTimestamp": "2019-11-12T09:01:54+0000"
        }
    }
}

```

DisableGuardrail

Este evento del ciclo de vida registra si AWS Control Tower ha deshabilitado correctamente un control en una OU administrada por AWS Control Tower. Este evento corresponde al evento de la Torre DisableGuardrail CloudTrail de Control de AWS. El registro de eventos del ciclo de vida

incluye el `guardrailId` y `guardrailBehavior` del control y el `organizationalUnitName` y `organizationalUnitId` de la OU en la que se ha deshabilitado el control.

```
{
  "version": "0",
  "id": "999cccaa-eaaa-0000-1111-123456789012",
  "detail-type": "AWS Service Event via CloudTrail",
  "source": "aws.controltower",
  "account": "XXXXXXXXXXXX",
  "time": "2018-08-30T21:42:18Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [ ],
  "detail": {
    "eventVersion": "1.05",
    "userIdentity": {
      "accountId": "XXXXXXXXXXXX",
      "invokedBy": "AWS Internal"
    },
    "eventTime": "2018-08-30T21:42:18Z",
    "eventSource": "controltower.amazonaws.com",
    "eventName": "DisableGuardrail",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "AWS Internal",
    "userAgent": "AWS Internal",
    "eventID": "00000000-0000-0000-1111-123456789012",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsServiceEvent",
    "serviceEventDetails": {
      "disableGuardrailStatus": {
        "organizationalUnits": [
          {
            "organizationalUnitName": "Custom",
            "organizationalUnitId": "ou-vwxy-18vy4yro"
          }
        ],
        "guardrails": [
          {
            "guardrailId": "AWS-GR_RDS_INSTANCE_PUBLIC_ACCESS_CHECK",
            "guardrailBehavior": "DETECTIVE"
          }
        ],
        "state": "SUCCEEDED",

```

```

        "message": "AWS Control Tower successfully disabled a guardrail on an
organizational unit.",
        "requestTimestamp": "2019-11-12T09:01:07+0000",
        "completedTimestamp": "2019-11-12T09:01:54+0000"
    }
}
}
}
}

```

SetupLandingZone

Este evento del ciclo de vida registra si AWS Control Tower ha configurado correctamente una zona de aterrizaje. Este evento corresponde al evento de la Torre SetupLandingZone CloudTrail de Control de AWS. El registro de eventos del ciclo de vida incluye el `rootOrganizationalId`, que es el ID de la organización que AWS Control Tower crea a partir de la cuenta de administración. La entrada del registro también incluye las `organizationalUnitName` y `organizationalUnitId` para cada una de las OUs `accountName` y `accountId` para cada cuenta que se crean cuando AWS Control Tower configura la landing zone.

```

{
  "version": "0",
  "id": "999cccaa-eaaa-0000-1111-123456789012",           // Request ID.
  "detail-type": "AWS Service Event via CloudTrail",
  "source": "aws.controltower",
  "account": "XXXXXXXXXXXX",                             // Management account
  ID.
  "time": "2018-08-30T21:42:18Z",                         // Event time from
  CloudTrail.
  "region": "us-east-1",                                  // Management account
  CloudTrail region.
  "resources": [ ],
  "detail": {
    "eventVersion": "1.05",
    "userIdentity": {
      "accountId": "XXXXXXXXXXXX",                       // Management-account
      ID.
      "invokedBy": "AWS Internal"
    },
    "eventTime": "2018-08-30T21:42:18Z",                 // Timestamp when call
    was made. Format: yyyy-MM-dd'T'hh:mm:ssZ.
    "eventSource": "controltower.amazonaws.com",
    "eventName": "SetupLandingZone",

```

```

    "awsRegion": "us-east-1",                                // AWS Control Tower
home region.
    "sourceIPAddress": "AWS Internal",
    "userAgent": "AWS Internal",
    "eventID": "CloudTrail_event_ID",                        // This value is
generated by CloudTrail.
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsServiceEvent",
    "serviceEventDetails": {
        "setupLandingZoneStatus": {
            "state": "SUCCEEDED",                            // Status of entire
lifecycle operation.
            "message": "AWS Control Tower successfully set up a new landing zone.",

            "rootOrganizationalId" : "r-1234",
            "organizationalUnits" : [                          // Use a list.
                {
                    "organizationalUnitName": "Security",      // Security OU
name.
                    "organizationalUnitId": "ou-adpf-302pk332" // Security OU ID.
                },
                {
                    "organizationalUnitName": "Custom",        // Custom OU name.
                    "organizationalUnitId": "ou-adpf-302pk332" // Custom OU ID.
                },
            ],
            "accounts": [                                     // All created
accounts are here. Use a list of "account" objects.

                {
                    "accountName": "Audit",
                    "accountId": "XXXXXXXXXXXX"
                },
                {
                    "accountName": "Log archive",
                    "accountId": "XXXXXXXXXXXX"
                }
            ],
            "requestedTimestamp": "2018-08-30T21:42:18Z",
            "completedTimestamp": "2018-08-30T21:42:18Z"
        }
    }
}

```

}

UpdateLandingZone

Este evento del ciclo de vida registra si AWS Control Tower ha actualizado correctamente su zona de aterrizaje existente. Este evento corresponde al evento de la Torre UpdateLandingZone CloudTrail de Control de AWS. El registro de eventos del ciclo de vida incluye el `rootOrganizationalId`, que es el ID de la organización (actualizada) controlada por AWS Control Tower. La entrada del registro también incluye la `organizationalUnitName` y `organizationalUnitId` para cada una de las OUs cuentas `accountName` y `accountId` para cada una de las cuentas que se crearon anteriormente, cuando AWS Control Tower configuró originalmente la landing zone.

```
{
  "version": "0",
  "id": "999cccaa-eaaa-0000-1111-123456789012",           // Request ID.
  "detail-type": "AWS Service Event via CloudTrail",
  "source": "aws.controltower",
  "account": "XXXXXXXXXXXX",                             // Management account
  ID.
  "time": "2018-08-30T21:42:18Z",                         // Event time from
  CloudTrail.
  "region": "us-east-1",                                  // Management account
  CloudTrail region.
  "resources": [ ],
  "detail": {
    "eventVersion": "1.05",
    "userIdentity": {
      "accountId": "XXXXXXXXXXXX",                         // Management account
      ID.
      "invokedBy": "AWS Internal"
    },
    "eventTime": "2018-08-30T21:42:18Z",                   // Timestamp when call
    was made. Format: yyyy-MM-dd'T'hh:mm:ssZ.
    "eventSource": "controltower.amazonaws.com",
    "eventName": "UpdateLandingZone",
    "awsRegion": "us-east-1",                             // AWS Control Tower
    home region.
    "sourceIPAddress": "AWS Internal",
    "userAgent": "AWS Internal",
    "eventID": "CloudTrail_event_ID",                     // This value is
    generated by CloudTrail.
  }
}
```

```

    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsServiceEvent",
    "serviceEventDetails": {
        "updateLandingZoneStatus": {
            "state": "SUCCEEDED", // Status of entire
operation.
            "message": "AWS Control Tower successfully updated a landing zone.",

            "rootOrganizationalId" : "r-1234",
            "organizationalUnits" : [ // Use a list.
                {
                    "organizationalUnitName": "Security", // Security OU
name.
                    "organizationalUnitId": "ou-adpf-302pk332" // Security OU ID.
                },
                {
                    "organizationalUnitName": "Custom", // Custom OU name.
                    "organizationalUnitId": "ou-adpf-302pk332" // Custom OU ID.
                },
            ],
            "accounts": [ // All created
accounts are here. Use a list of "account" objects.
                {
                    "accountName": "Audit",
                    "accountId": "XXXXXXXXXXXX"
                },
                {
                    "accountName": "Log archive",
                    "accountId": "XXXXXXXXXXXX"
                }
            ],
            "requestedTimestamp": "2018-08-30T21:42:18Z",
            "completedTimestamp": "2018-08-30T21:42:18Z"
        }
    }
}

```

RegisterOrganizationalUnit

Este evento del ciclo de vida registra si AWS Control Tower ha habilitado correctamente las características de gobernanza en una OU. Este evento corresponde al evento de la Torre RegisterOrganizationalUnit CloudTrail de Control de AWS. Este registro de eventos del ciclo de vida incluye el organizationalUnitName y organizationalUnitId de la OU que AWS Control Tower ha sometido a su gobernanza.

```
{
  "version": "0",
  "id": "999cccaa-eaaa-0000-1111-123456789012",
  "detail-type": "AWS Service Event via CloudTrail",
  "source": "aws.controltower",
  "account": "123456789012",
  "time": "2018-08-30T21:42:18Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [ ],
  "detail": {
    "eventVersion": "1.05",
    "userIdentity": {
      "accountId": "XXXXXXXXXXXX",
      "invokedBy": "AWS Internal"
    },
    "eventTime": "2018-08-30T21:42:18Z",
    "eventSource": "controltower.amazonaws.com",
    "eventName": "RegisterOrganizationalUnit",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "AWS Internal",
    "userAgent": "AWS Internal",
    "eventID": "00000000-0000-0000-1111-123456789012",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsServiceEvent",
    "serviceEventDetails": {
      "registerOrganizationalUnitStatus": {
        "state": "SUCCEEDED",

        "message": "AWS Control Tower successfully registered an organizational
unit.",

        "organizationalUnit" :
        {
          "organizationalUnitName": "Test",
          "organizationalUnitId": "ou-adpf-302pk332"
```



```

    }
    "requestedTimestamp": "2018-08-30T21:42:18Z",
    "completedTimestamp": "2018-08-30T21:42:18Z"
  }
}
}
}

```

DeregisterOrganizationalUnit

Este evento del ciclo de vida registra si AWS Control Tower ha deshabilitado correctamente las características de gobernanza en una OU. Este evento corresponde al evento de la Torre DeregisterOrganizationalUnit CloudTrail de Control de AWS. El registro de eventos del ciclo de vida incluye el organizationalUnitName y organizationalUnitId de la OU en la que AWS Control Tower ha deshabilitado las características de gobernanza.

```

{
  "version": "0",
  "id": "999cccaa-eaaa-0000-1111-123456789012",
  "detail-type": "AWS Service Event via CloudTrail",
  "source": "aws.controltower",
  "account": "XXXXXXXXXXXX",
  "time": "2018-08-30T21:42:18Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [ ],
  "detail": {
    "eventVersion": "1.05",
    "userIdentity": {
      "accountId": "XXXXXXXXXXXX",
      "invokedBy": "AWS Internal"
    },
    "eventTime": "2018-08-30T21:42:18Z",
    "eventSource": "controltower.amazonaws.com",
    "eventName": "DeregisterOrganizationalUnit",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "AWS Internal",
    "userAgent": "AWS Internal",
    "eventID": "00000000-0000-0000-1111-123456789012",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsServiceEvent",
    "serviceEventDetails": {
      "deregisterOrganizationalUnitStatus": {

```

```

        "state": "SUCCEEDED",
        "message": "AWS Control Tower successfully deregistered an
organizational unit, and enabled mandatory guardrails on the new organizational
unit.",
        "organizationalUnit" :
        {
            "organizationalUnitName": "Test",                // Foundational
OU name.
            "organizationalUnitId": "ou-adpf-302pk332"        // Foundational
OU ID.
        },
        "requestedTimestamp": "2018-08-30T21:42:18Z",
        "completedTimestamp": "2018-08-30T21:42:18Z"
    }
}
}
}

```

PrecheckOrganizationalUnit

Este evento del ciclo de vida registra si AWS Control Tower realizó correctamente las comprobaciones previas en una OU. Este evento corresponde al evento de la Torre PrecheckOrganizationalUnit CloudTrail de Control de AWS. El registro de eventos del ciclo de vida contiene un campo para los valores Id, Name y failedPrechecks, para cada recurso en el que AWS Control Tower haya realizado comprobaciones previas durante el proceso de registro de la OU.

El registro de eventos también contiene información sobre las cuentas anidadas en las que se realizaron las comprobaciones previas, incluidos los campos accountName, accountId y failedPrechecks.

Si el valor failedPrechecks está vacío, significa que todas las comprobaciones previas de ese recurso se han realizado correctamente.

- Este evento se emite solo si se produce un error en la comprobación previa.
- Este evento no se emite si se registra una OU vacía.

Evento de ejemplo:

```

{
  "eventVersion": "1.08",

```

```

"userIdentity": {
  "accountId": "XXXXXXXXXXXX",
  "invokedBy": "AWS Internal"
},
"eventTime": "2021-09-20T22:45:43Z",
"eventSource": "controltower.amazonaws.com",
"eventName": "PrecheckOrganizationalUnit",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "AWS Internal",
"userAgent": "AWS Internal",
"eventID": "b41a9d67-0da4-4dc5-a87a-25fa19dc5305",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsServiceEvent",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "XXXXXXXXXXXX",
"serviceEventDetails": {
  "precheckOrganizationalUnitStatus": {
    "organizationalUnit": {
      "organizationalUnitName": "Ou-123",
      "organizationalUnitId": "ou-abcd-123456",
      "failedPrechecks": [
        "SCP_CONFLICT"
      ]
    }
  },
  "accounts": [
    {
      "accountName": "Child Account 1",
      "accountId": "XXXXXXXXXXXX",
      "failedPrechecks": [
        "FAILED_TO_ASSUME_ROLE"
      ]
    },
    {
      "accountName": "Child Account 2",
      "accountId": "XXXXXXXXXXXX",
      "failedPrechecks": [
        "FAILED_TO_ASSUME_ROLE"
      ]
    },
    {
      "accountName": "Management Account",
      "accountId": "XXXXXXXXXXXX",
      "failedPrechecks": [
        "MISSING_PERMISSIONS_AF_PRODUCT"
      ]
    }
  ]
}

```

```

    ]
  },
  {
    "accountName": "Child Account 3",
    "accountId": "XXXXXXXXXXXX",
    "failedPrechecks": []
  },
  ...
],
"state": "FAILED",
"message": "AWS Control Tower failed to register an organizational unit due to
pre-check failures. Go to the OU details page to download a list of failed pre-checks
for the OU and accounts within.",
"requestedTimestamp": "2021-09-20T22:44:02+0000",
"completedTimestamp": "2021-09-20T22:45:43+0000"
}
},
"eventCategory": "Management"
}

```

EnableBaseline

Este evento del ciclo de vida registra si AWS Control Tower ha habilitado correctamente una línea de base en una cuenta de miembro de destino bajo una UO. Este evento corresponde a la Torre de Control RegisterOrganizationalUnit o EnableBaseline CloudTrail eventos de AWS. El registro de eventos del ciclo de vida incluye la línea de base que se ha habilitado y su versión, el `targetIdentifier` en el que se habilitó la línea de base, el `parentIdentifier` de la línea de base habilitada en la UO principal y el `statusSummary` que muestra el estado de CORRECTO o ERROR, junto con los parámetros adicionales y la marca de tiempo de la operación.

```

{
  "eventVersion": "1.11",
  "userIdentity": {
    "accountId": "XXXXXXXXXXXX",
    "invokedBy": "AWS Internal"
  },
  "eventTime": "2025-02-10T17:14:57Z",
  "eventSource": "controltower.amazonaws.com",
  "eventName": "EnableBaseline",
  "awsRegion": "us-east-2",
  "sourceIPAddress": "AWS Internal",
  "userAgent": "AWS Internal",

```

```

    "requestParameters": null,
    "responseElements": null,
    "eventID": "366911a2-4fa6-4e4a-ac2b-280f627e0027",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsServiceEvent",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "XXXXXXXXXXXX",
    "serviceEventDetails": {
      "enableBaselineStatus": {
        "enabledBaselineDetails": {
          "arn": "arn:aws:controltower:us-east-2:XXXXXXXXXXXX:enabledbaseline/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
          "parentIdentifier": "arn:aws:controltower:us-east-2:XXXXXXXXXXXX:enabledbaseline/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
          "targetIdentifier": "arn:aws:organizations::XXXXXXXXXXXX:account/o-ern76xmzvf/XXXXXXXXXXXX",
          "baselineIdentifier": "arn:aws:controltower:us-east-2::baseline/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
          "baselineVersion": "4.0",
          "statusSummary": {
            "lastOperationIdentifier": "37f5eb68-e5b9-4c70-ae76-4ca15f6b16de",
            "status": "SUCCEEDED"
          },
          "parameters": [
            {
              "key": "IdentityCenterEnabledBaselineArn",
              "value": {
                "untyped": {
                  "object": "arn:aws:controltower:us-east-2:XXXXXXXXXXXX:enabledbaseline/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
                }
              }
            }
          ]
        }
      },
      "requestedTimestamp": "2025-02-10T17:07:09+0000",
      "completedTimestamp": "2025-02-10T17:14:57+0000"
    },
    "eventCategory": "Management"
  }

```

ResetEnabledBaseline

Este evento del ciclo de vida registra si AWS Control Tower ha restablecido correctamente la línea de base habilitada existente en una cuenta de miembro de destino bajo una UO. Este evento corresponde a la Torre de Control RegisterOrganizationalUnit o ResetEnabledBaseline CloudTrail eventos de AWS. El registro de eventos del ciclo de vida incluye la línea de base que se ha habilitado y su versión, el `targetIdentifier` en el que se habilitó la línea de base, el `parentIdentifier` de la línea de base habilitada en la UO principal y el `statusSummary` que muestra el estado de CORRECTO o ERROR, junto con los parámetros adicionales y la marca de tiempo de la operación.

```
{
  "eventVersion": "1.11",
  "userIdentity": {
    "accountId": "XXXXXXXXXXXX",
    "invokedBy": "AWS Internal"
  },
  "eventTime": "2025-02-10T21:17:55Z",
  "eventSource": "controltower.amazonaws.com",
  "eventName": "ResetEnabledBaseline",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "AWS Internal",
  "userAgent": "AWS Internal",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "eventID": "c01a32e1-13ab-4b46-8f1b-00699ef6f989",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsServiceEvent",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "XXXXXXXXXXXX",
  "serviceEventDetails": {
    "resetEnabledBaselineStatus": {
      "enabledBaselineDetails": {
        "arn": "arn:aws:controltower:us-west-2:XXXXXXXXXXXX:enabledbaseline/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
        "parentIdentifier": "arn:aws:controltower:us-west-2:XXXXXXXXXXXX:enabledbaseline/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
        "targetIdentifier": "arn:aws:organizations::XXXXXXXXXXXX:account/o-0uh2kplf6d/XXXXXXXXXXXX",
        "baselineIdentifier": "arn:aws:controltower:us-west-2::baseline/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
        "baselineVersion": "1.0",
```

```

        "statusSummary": {
            "lastOperationIdentifier": "3e364c89-89fa-42b8-9776-9f7cc47ba1fa",
            "status": "SUCCEEDED"
        },
        "parameters": []
    },
    "requestedTimestamp": "2025-02-10T21:14:24Z",
    "completedTimestamp": "2025-02-10T21:17:54+0000"
}
},
"eventCategory": "Management"
}

```

UpdateEnabledBaseline

Este evento del ciclo de vida registra si AWS Control Tower ha actualizado correctamente la línea de base habilitada existente en una cuenta de miembro de destino bajo una UO. Este evento corresponde a la Torre de Control RegisterOrganizationalUnit o UpdateEnabledBaseline CloudTrail eventos de AWS. El registro de eventos del ciclo de vida incluye la línea de base que se ha habilitado y su versión, el `targetIdentifier` en el que se habilitó la línea de base, el `parentIdentifier` de la línea de base habilitada en la UO principal y el `statusSummary` que muestra el estado de CORRECTO o ERROR, junto con los parámetros adicionales y la marca de tiempo de la operación.

```

{
    "eventVersion": "1.11",
    "userIdentity": {
        "accountId": "XXXXXXXXXXXX",
        "invokedBy": "AWS Internal"
    },
    "eventTime": "2025-02-10T19:45:28Z",
    "eventSource": "controltower.amazonaws.com",
    "eventName": "UpdateEnabledBaseline",
    "awsRegion": "us-east-2",
    "sourceIPAddress": "AWS Internal",
    "userAgent": "AWS Internal",
    "requestParameters": null,
    "responseElements": null,
    "eventID": "514f2aff-1a99-4912-bda1-0d4d6662c96e",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsServiceEvent",
    "managementEvent": true,

```

```

    "recipientAccountId": "XXXXXXXXXXXX",
    "serviceEventDetails": {
      "updateEnabledBaselineStatus": {
        "enabledBaselineDetails": {
          "arn": "arn:aws:controltower:us-east-2:XXXXXXXXXXXX:enabledbaseline/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
          "parentIdentifier": "arn:aws:controltower:us-east-2:XXXXXXXXXXXX:enabledbaseline/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
          "targetIdentifier": "arn:aws:organizations::XXXXXXXXXXXX:account/o-ern76xmzvf/XXXXXXXXXXXX",
          "baselineIdentifier": "arn:aws:controltower:us-east-2::baseline/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
          "baselineVersion": "4.0",
          "statusSummary": {
            "lastOperationIdentifier": "ba3de28f-83fb-4c9a-8a8c-a4e15fac2c41",
            "status": "SUCCEEDED"
          },
          "parameters": [
            {
              "key": "IdentityCenterEnabledBaselineArn",
              "value": {
                "untyped": {
                  "object": "arn:aws:controltower:us-east-2:XXXXXXXXXXXX:enabledbaseline/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
                }
              }
            }
          ]
        },
        "requestedTimestamp": "2025-02-10T19:39:35+0000",
        "completedTimestamp": "2025-02-10T19:45:28+0000"
      }
    },
    "eventCategory": "Management"
  }
}

```

DisableBaseline

Este evento del ciclo de vida registra si AWS Control Tower ha deshabilitado correctamente la línea de base habilitada existente en una cuenta de miembro de destino bajo una UO. Este evento corresponde al evento de la Torre DisableBaseline CloudTrail de Control de AWS. El registro de eventos del ciclo de vida incluye la línea de base que se ha habilitado y su versión, el `targetIdentifier` en el que se habilitó la línea de base, el `parentIdentifier` de la línea de

base habilitada en la UO principal y el statusSummary que muestra el estado de CORRECTO o ERROR, junto con los parámetros adicionales y la marca de tiempo de la operación.

```
{
  "eventVersion": "1.11",
  "userIdentity": {
    "accountId": "XXXXXXXXXXXX",
    "invokedBy": "AWS Internal"
  },
  "eventTime": "2025-03-14T00:50:58Z",
  "eventSource": "controltower.amazonaws.com",
  "eventName": "DisableBaseline",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "AWS Internal",
  "userAgent": "AWS Internal",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "eventID": "704794c4-a32e-4960-8386-c7efaa5a22a1",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsServiceEvent",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "XXXXXXXXXXXX",
  "serviceEventDetails": {
    "disableBaselineStatus": {
      "enabledBaselineDetails": {
        "arn": "arn:aws:controltower:us-west-2:XXXXXXXXXXXX:enabledbaseline/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
        "parentIdentifier": "arn:aws:controltower:us-west-2:XXXXXXXXXXXX:enabledbaseline/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
        "targetIdentifier": "arn:aws:organizations::XXXXXXXXXXXX:account/o-0uh2kplf6d/XXXXXXXXXXXX",
        "baselineIdentifier": "arn:aws:controltower:us-west-2::baseline/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
        "baselineVersion": "1.0",
        "statusSummary": {
          "lastOperationIdentifier": "7b895594-0edb-48bc-9f3d-d88c2ad618df",
          "status": "SUCCEEDED"
        },
        "parameters": []
      },
      "baselineDetails": {
        "arn": "arn:aws:controltower:us-west-2:XXXXXXXXXXXX:enabledbaseline/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
```

```

        "parentIdentifier": "arn:aws:controltower:us-
west-2:XXXXXXXXXXXX:enabledbaseline/XXXXXXXXXXXX",
        "targetIdentifier": "arn:aws:organizations::XXXXXXXXXXXX:account/
o-0uh2kplf6d/XXXXXXXXXXXX",
        "baselineIdentifier": "arn:aws:controltower:us-west-2::baseline/
XXXXXXXXXXXX",
        "baselineVersion": "1.0",
        "statusSummary": {
            "lastOperationIdentifier": "7b895594-0edb-48bc-9f3d-d88c2ad618df",
            "status": "SUCCEEDED"
        },
        "parameters": []
    },
    "requestedTimestamp": "2025-03-14T00:49:13Z",
    "completedTimestamp": "2025-03-14T00:50:58+0000"
}
},
"eventCategory": "Management"
}

```

Uso de las notificaciones de AWS usuario con AWS Control Tower

Puede usar [notificaciones de usuario de AWS](#) para configurar los canales de entrega a fin de recibir notificaciones sobre los eventos de AWS Control Tower. Recibirá una notificación cuando un evento coincida con una regla que especifique. Puede recibir notificaciones sobre eventos a través de varios canales, como correo electrónico, notificaciones por chat de [Amazon Q Developer en aplicaciones de chat](#) o notificaciones de inserción de [Aplicación móvil de la consola de AWS](#). También puede ver las notificaciones en el Centro de notificaciones de la consola.

AWS Las notificaciones de usuario admiten la agregación, lo que puede reducir la cantidad de notificaciones que recibes durante eventos específicos. Las notificaciones también son visibles en el Centro de notificaciones de la consola.

Entre las ventajas de suscribirse a las notificaciones a través de las notificaciones de AWS usuario, en lugar de las notificaciones, se EventBridge incluyen las siguientes:

- Una interfaz de usuario (IU) más simple.
- Integración con la AWS consola, en el bell/notifications área de la barra de navegación global.
- Soporte nativo para notificaciones por correo electrónico, no es necesario configurar Amazon SNS.

- En particular, el soporte para notificaciones push móviles, exclusivo de las notificaciones AWS de usuario.

Por ejemplo, un tipo de notificación que quizás desee recibir es en caso de que el Security Hub detecte que el CSPM es crítico y de alta gravedad. Un fragmento de código en JSON para configurar la suscripción a las notificaciones puede tener el siguiente aspecto:

```
{
  "detail": {
    "findings": {
      "Compliance": {
        "Status": ["FAILED", "WARNING", "NOT_AVAILABLE"]
      },
      "RecordState": ["ACTIVE"],
      "Severity": {
        "Label": ["CRITICAL", "HIGH"]
      },
      "Workflow": {
        "Status": ["NEW", "NOTIFIED"]
      }
    }
  }
}
```

Filtrado de eventos

- Puede filtrar los eventos por servicio y nombre mediante los filtros disponibles en la consola de notificaciones AWS de usuario.
- Puedes filtrar los eventos por propiedades específicas si creas tu propio EventBridge filtro a partir del código JSON.

Ejemplo de AWS Control Tower evento

A continuación se muestra un ejemplo generalizado de un evento para AWS Control Tower.

- Es un EventBridge evento.
- Puedes suscribirte a EventBridge eventos (como este) mediante las notificaciones AWS de usuario.

```

{
  "version": "0",
  "id": "<id>", // alphanumeric string
  "detail-type": "AWS Service Event via CloudTrail",
  "source": "aws.controltower",
  "account": "<account ID>", // Management account ID.
  "time": "<date>", // Format: yyyy-MM-dd'T'hh:mm:ssZ
  "region": "<region>", // AWS Control Tower home region.
  "resources": [],
  "detail": {
    "eventVersion": "1.05",
    "userIdentity": {
      "accountId": "121212121212",
      "invokedBy": "AWS Internal"
    },
    "eventTime": "2018-08-30T21:42:18Z", // Timestamp when call was made. Format:
    yyyy-MM-dd'T'hh:mm:ssZ.
    "eventSource": "controltower.amazonaws.com",
    "eventName": "<event name>", // one of the 9 event names in https://
    docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/lifecycle-events.html
    "awsRegion": "<region>",
    "sourceIPAddress": "AWS Internal",
    "userAgent": "AWS Internal",
    "eventID": "<id>",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsServiceEvent",
    "serviceEventDetails": {
      // the contents of this object vary depending on the event subtype and
    event state
    }
  }
}

```

AWS Backup y AWS Control Tower

AWS Backup es un servicio que le permite crear planes para hacer copias de seguridad de sus recursos de forma automática. Para configurar las copias de seguridad de los recursos de AWS Control Tower, debe seguir cuatro pasos principales:

1. AWS Backup Actívalo para tu landing zone. Puede hacerlo en la página Configuración de la zona de aterrizaje de la consola de AWS Control Tower. Cuando se activa AWS Backup, los recursos se crean en varias cuentas. Para obtener más información, consulte [Recursos creados para AWS Backup](#).
2. Active las copias de seguridad de AWS Control Tower en la AWS Backup consola. Para obtener más información, consulte [Uso de servicios admitidos](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Backup .
3. AWS Backup Actívela en la persona OUs que desee incluir. Puede realizar esta tarea en la página de Detalles de la unidad organizativa de la consola, una vez que haya habilitado AWS Backup en el nivel de zona de aterrizaje. Al AWS Backup activar una unidad organizativa, las cuentas de esa unidad organizativa reciben depósitos locales AWS Backup .
4. Etiquete los recursos seleccionados para incluirlos en las copias de seguridad. La etiqueta indica la frecuencia de las copias de seguridad de ese recurso. El plan de copia de seguridad sigue la programación especificada por las etiquetas de cada recurso.

Para obtener más información, consulte [la Guía para AWS Backup desarrolladores](#). No se incurre en ningún coste al configurar AWS Backup con AWS Control Tower. Incurrirá en costes a partir de AWS Backup. Para obtener información sobre precios, consulte [Precios de AWS Backup](#).

Para obtener más información sobre los AWS Backup recursos que AWS Control Tower crea en la zona de aterrizaje de su AWS Control Tower, consulte [Recursos creados para AWS Backup](#)

Note

AWS Control Tower no permite configurar planes de copia de seguridad para recursos de AWS Control Tower directamente a través del servicio de AWS Backup , sin habilitarlo también en el servicio de AWS Control Tower.

Requisitos previos

Antes de poder configurar los recursos AWS Backup de la Torre de Control de AWS, debe tener una AWS Organizations organización existente. Si ya ha configurado la zona de aterrizaje de AWS Control Tower, le servirá de organización existente.

Debe asignar o crear otras dos AWS cuentas que no estén inscritas en AWS Control Tower. Estas cuentas se convierten en la cuenta de copia de seguridad central y la cuenta de administrador de copia de seguridad. Asigne un nombre a estas cuentas con esos nombres.

Además, debe seleccionar o crear una clave multirregión AWS Key Management Service (KMS), específicamente para AWS Backup.

Definición de los requisitos previos

- La cuenta de copia de seguridad central: la cuenta de copia de seguridad central guarda su almacén de copia de seguridad de AWS Control Tower y sus copias de seguridad. Esta bóveda se crea en todo lo Regiones de AWS que regula la Torre de Control de AWS, dentro de esta cuenta. Las copias entre cuentas se almacenan en esta cuenta, en caso de que una de ellas se vea comprometida y requiera la restauración de los datos.
- La cuenta del administrador de copia de seguridad: la cuenta del administrador de copia de seguridad es la cuenta de administrador para el servicio de AWS Backup en AWS Control Tower. Almacena los planes de informes de Administrador de auditoría de Backup (BAM). Esta cuenta agrega todos los datos de monitorización de copias de seguridad, como los trabajos de restauración y copia. Los datos se almacenan en un bucket de Amazon S3. Para obtener más información, consulte [Creación de planes de informes mediante la AWS Backup consola](#) en la Guía para AWS Backup desarrolladores.
- Requisito de política para la clave de AWS KMS multirregional

AWS KMS La clave requiere una política clave. Considere una política de claves similar a esta, que restrinja el acceso a entidades principales (usuarios y roles) que tengan permisos asociados a la cuenta de administración de su organización:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "KMS key policy",
  "Statement": [
    {
```

```

        "Sid": "Enable IAM User Permissions",
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
        },
        "Action": "kms:*",
        "Resource": "*"
    },
    {
        "Sid": "Allow use of the KMS key for organization",
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "AWS": "*"
        },
        "Action": [
            "kms:Decrypt",
            "kms:DescribeKey",
            "kms:GenerateDataKey*",
            "kms:Encrypt",
            "kms:ReEncrypt*",
            "kms:GetKeyPolicy",
            "kms:CreateGrant",
            "kms:ListGrants",
            "kms:RevokeGrant"
        ],
        "Resource": "*",
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "aws:PrincipalOrgID": "ORGANIZATION-ID"
            }
        }
    }
]
}

```

Este ejemplo de política permite a todas las cuentas de su organización acceder a sus datos de respaldo cifrados. Utilice [claves de condición globales de AWS](#) y [claves de condición de AWS KMS](#) para restringir los permisos, en función de las entidades principales que necesiten acceder a las copias de seguridad.

 Note

Su AWS KMS clave multirregional debe replicarse para todas las Región de AWS áreas que planea gobernar con AWS Control Tower.

Habilitación de copias de seguridad

Puede habilitar copias de seguridad de los recursos de sus cuentas que estén inscritas en AWS Control Tower, ya sea durante la configuración de la zona de aterrizaje o al actualizar la zona de aterrizaje.

Como [Requisitos previos](#), debe proporcionar los elementos siguientes

- Y Cuenta de AWS para que sirva como cuenta de AWS Backup administrador
- Y Cuenta de AWS para que sirva como cuenta de AWS Backup Central Backup
- Una AWS KMS clave multiregional que usted administra, para copias de seguridad entre cuentas

Cómo habilitar las copias de seguridad

El proceso de habilitación consta de dos partes principales: primero, habilite las copias de seguridad para su zona de aterrizaje y, luego habilite las copias de seguridad para cada unidad organizativa registrada que requiera copias de seguridad.

Primera parte: configuración de copias de seguridad para la zona de aterrizaje

Consola: puede configurar copias de seguridad para la zona de aterrizaje en la consola de AWS Control Tower, en la página Configuración de zona de aterrizaje. Verá esta opción durante la operación de configuración inicial de la zona de aterrizaje y podrá revisitarla más adelante con una actualización de la zona de aterrizaje.

API: puede habilitar las copias de seguridad con la Torre APIs de Control de AWS llamando a la [UpdateLandingZone](#) API si ya tiene una zona de aterrizaje de la Torre de Control de AWS, o a la [CreateLandingZone](#) API si está configurando AWS Control Tower por primera vez. (Sugerencia: después, llame a la API [EnableBaseline](#) para establecer copias de seguridad para cada unidad organizativa que necesite).

Fuera de la consola de AWS Control Tower

Para habilitar copias de seguridad de la zona de aterrizaje es necesario dar un paso fuera de la consola de AWS Control Tower. Debe ir a la AWS Backup consola para revisar sus recursos.

Cómo revisar los tipos de recursos suscritos o suscribirse a otros tipos de recursos

1. Abra la AWS Backup consola en <https://console.aws.amazon.com/backup>.
2. En el panel de navegación, seleccione Configuración.
3. En la página Activación del servicio, elija Configurar recursos.
4. Utilice los conmutadores para activar o desactivar los servicios que desee incluir. AWS BackupAsegúrese de seleccionar los recursos de los que desea hacer una copia de seguridad, como RDS, EC2, DDB, etc., independientemente de que formen parte del entorno de AWS Control Tower o no.

Para obtener más información, consulta [Cómo habilitar la administración de servicios con AWS Backup](#).

Consideraciones sobre nuevos tipos de recursos

Antes de confiar en la AWS Backup gestión de la protección de datos de los recursos de cualquier AWS servicio, debe realizar el procedimiento anterior y optar AWS Backup por ese servicio. Además, a medida que el AWS Backup servicio añada soporte para servicios adicionales y sus tipos de recursos en el futuro, debe repetir este procedimiento y optar por cada tipo de recurso adicional con AWS Backup antes de poder realizar una copia de seguridad de ese tipo de recurso en AWS Control Tower. Si se etiqueta un tipo de recurso no compatible, es posible que se produzca un error en la copia de seguridad.

Cuando activa copias de seguridad para su zona de aterrizaje, AWS Control Tower establece las dos cuentas que ha proporcionado como cuenta de Copia de seguridad central y cuenta de Administrador de copia de seguridad, respectivamente. AWS Control Tower crea [recursos](#) en estas y en otras cuentas.

⚠ Important

Para habilitar copias de seguridad de las cuentas de AWS Control Tower Auditoría y Archivo de registro, debe configurar las copias de seguridad para la Unidad organizativa de seguridad mediante una llamada a la API `EnableBaseline`. Recomendamos que lo haga.

El conjunto de planes y retenciones recomendado es el siguiente:

- Copias de seguridad por hora = 2 semanas de retención en almacén local, sin copia en el almacén de copia de seguridad central
- Copia de seguridad diaria = 2 semanas de retención en almacén local, 1 mes de retención en almacén de copia de seguridad central
- Copia de seguridad semanal = 1 mes de retención en almacén local, 3 meses de retención en almacén central
- Copia de seguridad mensual = 3 meses de retención en almacén local, 3 meses de retención en almacén central

Para obtener información sobre cómo crear sus planes de respaldo, consulte [Creación de planes de informes mediante la AWS Backup consola](#).

Siguiente parte: activar las copias de seguridad en OUs

Después de habilitar AWS Backup la configuración de tu landing zone, debes dar el paso adicional para habilitar la copia de seguridad en la parte específica de la OUs que deseas hacer una copia de seguridad. Si has activado AWS Backup tu landing zone, verás una sección en la página de detalles de la OU de la consola, en la que podrás elegir Activar backup para la OU. Si la copia de seguridad no está habilitada en el nivel de la zona de aterrizaje, no aparecerá esta sección en la página de detalles de la OU.

Para habilitar `BackupBaseline` en una UO, esta debe tener la `AWSControlTowerBaseline` ya habilitada. Las cuentas inscritas en cada UO tienen la `AWSControlTowerBaseline` habilitada.

En las cuentas seleccionadas y OUs, AWS Control Tower configura recursos adicionales

- Un almacén de copia de seguridad local

AWS Control Tower crea un almacén de copia de seguridad local en sus cuentas, con cuatro tipos posibles de planes de copia de seguridad asociados al almacén. Los planes de copia de seguridad creados mediante AWS Control Tower se etiquetan con un prefijo.

```
BackupPlanTags:
  aws-control-tower: 'managed-by-control-tower'
```

- Cuatro tipos de planes de copia de seguridad: por hora, por día, por semana y por mes.

Cada plan está asociado a una asignación de recursos basada en etiquetas. Por ejemplo, cualquier recurso etiquetado con `aws-control-tower-backuphourly : true` está protegido con un plan de respaldo por horas.

- Un rol de copia de seguridad local en sus cuentas

AWS Control Tower crea un rol de IAM que se utiliza para copias de seguridad. El rol requiere cuatro permisos específicos.

```
"backup:UpdateGlobalSettings", "organizations:RegisterDelegatedAdministrator", "organizations:E
```

El rol tiene una relación de confianza con el director AWS Backup del servicio `aws-controltower-backup-role`, ya que el rol tiene un nombre y tiene los siguientes permisos administrados asociados:

- [AWSBackupServiceRolePolicyForBackup](#)
- [AWSBackupServiceRolePolicyForRestores](#)
- [AWSBackupServiceRolePolicyForS3Backup](#)
- [AWSBackupServiceRolePolicyForS3Restore](#)

Recursos de etiqueta para copia de seguridad

Parte del proceso de configuración de copias de seguridad en AWS Control Tower consiste en etiquetar los recursos que desee incluir en su plan de copias de seguridad. Las etiquetas especifican la frecuencia de las copias de seguridad. Estas son las posibles etiquetas.

- `aws-control-tower-backuphourly : true`
- `aws-control-tower-backupdaily: true`
- `aws-control-tower-backupweekly: true`

- `aws-control-tower-backupmonthly: true`

Consideraciones

- Cuando AWS Backup esté activo en una unidad organizativa, verá el valor **Habilitado** en el campo Estado de la página de detalles de la unidad organizativa de la consola de AWS Control Tower. Otros valores posibles del campo Estado son **No habilitado**, **En curso** y **Error**. Si aparece el estado **Fallido**, seleccione **Volver a registrar la OU** para volver a aplicar la AWS Backup configuración a la OU.
- Si ha AWS Backup activado una OU, se incluirán AWS Backup las nuevas cuentas aprovisionadas a través de Account Factory en virtud de esa OU.

Desactivación de copias de seguridad

Puede habilitar copias de seguridad de los recursos en cuentas que estén inscritas en AWS Control Tower, ya sea durante la configuración de la zona de aterrizaje o al actualizar la zona de aterrizaje.

Se requieren dos pasos principales para desactivar las copias de seguridad: primero, desactive la AWS Backup línea base de cada unidad organizativa que tenga las copias de seguridad habilitadas y, a continuación, desactive las copias de seguridad de su landing zone.

Primer paso: activar las copias de seguridad OUs

Si AWS Backup está activado, debes deshabilitar la AWS Backup línea base desde todos los OUs puntos de vista antes AWS Backup de poder desactivar tu landing zone.

Para inhabilitar la AWS Backup línea base en una unidad organizativa, puede llamar a la `DisableBaseline` API. Los anidados OUs heredan este estado, por lo que la línea base de referencia de AWS Backup también está deshabilitada para ellos.

Comando de ejemplo:

```
aws controltower disable-baseline --enabled-baseline-identifier Enabled-baseline-ARN
```

Al deshabilitar la AWS Backup línea base, AWS Control Tower limpia los siguientes recursos:

- Todos los conjuntos de pilas relacionados con AWS Backup

- Todos los controles relacionados con AWS Backup

 Note

El almacén local se conserva aunque se eliminen los conjuntos de pilas, ya que la política de retención del almacén local está establecida en Retain. Conserva sus datos.

Siguiente paso: AWS Backup desactiva tu landing zone

Una vez que se cumpla el requisito previo al desactivar las copias de seguridad de su cuenta OUs, para desactivar las copias de seguridad desde la consola de la Torre de Control Tower de AWS, vaya a la página de configuración de la zona de destino. Seleccione Deshabilitar copia de seguridad.

Cuando se desactiva AWS Backup, la Torre de Control de AWS cambia los siguientes recursos:

- Elimina todos los conjuntos de pilas relacionados con AWS Backup
- Desactiva todos los controles relacionados con la unidad organizativa de AWS Backup seguridad
- Anula el registro de la cuenta de Administrador delegado para administración de AWS Backup
- Elimina la gobernanza de AWS Control Tower (para CloudTrail AWS Config, etc.) de las cuentas AWS Backup Administrator y Central Backup
- AWS Control Tower conserva los AWS Backup almacenes y los recursos del bucket de Amazon S3 que contienen sus datos

Después de deshabilitar las copias de seguridad, no se crean nuevas copias de seguridad, pero no se eliminan las existentes.

Habilitación de copia de seguridad en cuentas movidas

Si traslada una cuenta a una unidad organizativa de AWS Control Tower que AWS Backup esté habilitada y la cuenta no está inscrita en la Torre de Control de AWS, su plan de respaldo no se aplicará a la cuenta automáticamente.

Consola: AWS Backup para habilitar una cuenta individual desde la consola de la Torre de Control Tower de AWS, puede elegir Actualizar cuenta en la página de detalles de la cuenta o puede elegir

Volver a registrar OU en la página de detalles de la OU para actualizar varias cuentas al mismo tiempo.

API: desde la API, si mueve una cuenta a una UO que tiene habilitada la línea de base de copia de seguridad, puede llamar a la API `ResetEnabledBaseline` en esa UO, especificando el recurso `EnabledBaseline` de la UO como destino, para desencadenar copias de seguridad en la cuenta mediante herencia de la UO.

Comando de ejemplo:

```
aws controltower reset-enabled-baseline --enabled-baseline-identifier
arn:aws:controltower:REGION:NAMESPACE:enabledbaseline/X0SD0RW8HDB5ZNWEE --region us-
east-1
```

Ejemplo de respuesta:

```
{
  "operationIdentifier": "0bbdb587-c849-4152-95c6-7afa7664ee71"
}
```

Desviación de copias de seguridad en AWS Control Tower

No se informa de AWS Backup desviaciones en las configuraciones de AWS Control Tower. Para obtener más información sobre la desviación en AWS Control Tower, consulte [Detección y resolución de desviaciones en AWS Control Tower](#).

Si elimina o modifica el AWS Backup plan, éste puede pasar a un estado de error. Estas son algunas modificaciones que se deben evitar.

- No mueva la cuenta de Administrador de copia de seguridad de la UO de seguridad.
- No mueva la cuenta de Copia de seguridad central de la UO de seguridad.
- No elimine la cuenta Administrador de copia de seguridad de la organización.
- No elimine la cuenta de Copia de seguridad central de la organización.
- No separe, conecte ni actualice el AWS Backup SCP que se aplica a la unidad organizativa de seguridad.
- No separe, conecte ni actualice el AWS Backup SCP que está aplicado a otro. OUs

- No elimine el permiso de la cuenta de Administrador de copia de seguridad para AWS Backup.
- No actualice la configuración de copia de seguridad entre cuentas para desactivar las copias de seguridad entre cuentas. Para obtener más información sobre copias de seguridad entre cuentas, consulte [UpdateGlobalSettings](#) en la Referencia de la API AWS Backup .
- No borre la clave. AWS KMS
- No modifique la política de AWS KMS claves después de haberla establecido.
- No desactive el acceso de confianza del servicio para AWS Backup.

Note

Se registra desviación en relación con el estado de los controles basados en SCP que protegen los recursos de AWS Backup en AWS Control Tower.

Recursos creados para AWS Backup

En las tablas de esta página se muestran los recursos que se crean en las cuentas de la Torre de Control de AWS cuando se habilita AWS Backup.

En la siguiente tabla se muestran los recursos que AWS Control Tower crea en la cuenta de AWS Control Tower Central Backup cuando se habilita AWS Backup para la organización de landing zone.

Descripción	Recursos para la cuenta de Central Backup
¿Qué OU contiene la cuenta?	Seguridad: OU
¿Qué acción creó el recurso?	Zona de aterrizaje: ¿Crear o actualizar?
¿Qué recursos se crean?	Bóveda de Backup Central: <code>aws-controltower-central-backupvault-*</code>
¿Qué regiones están incluidas?	Todas las regiones gobernadas
¿Qué controles están relacionados con estos recursos?	<code>CT.BACKUP.PV.3</code>

En la siguiente tabla se muestran los recursos que AWS Control Tower crea en la cuenta de AWS Control Tower Backup Administrator cuando se habilita AWS Backup para la organización de landing zone.

Descripción	Recursos para la cuenta de Backup Administrator: es la cuenta de administrador delegado para AWS Backup
¿Qué OU contiene la cuenta?	Seguridad: OU
¿Qué acción creó el recurso?	Zona de aterrizaje: ¿Crear o actualizar?
¿Qué recursos se crean?	Backup Audit Manager (BAM) - aws_controltower_copy_report - aws_controltower_backup_report - aws_controltower_restore_report Cubeta de Amazon S3 para almacenar registros de BAM: aws-controltower-backup-reports- <i>{accountId}</i> - * Depósito de registro de acceso a Amazon S3: aws-controltower-backup-reports-log- <i>{accountId}</i> - *
¿Qué regiones están incluidas?	Región de origen
¿Qué controles están relacionados con estos recursos?	- CT.BACKUP.PV.2 - CT.S3.PV.1 - CT.S3.PV.1

En la siguiente tabla se muestran los recursos que AWS Control Tower crea en la cuenta de auditoría de AWS Control Tower y en la cuenta de AWS Control Tower Log Archive al activar AWS Backup la OU de seguridad.

Descripción	Recursos para cuentas de auditoría y archivo de registros
¿Qué OU contiene la cuenta?	Seguridad: OU
¿Qué acción creó el recurso?	¿Habilitar el BackupBaseline
¿Qué recursos se crean?	• Bóveda de Backup local: <code>aws-controltower-local-backupvault-*</code> • Función de Backup local: <code>aws-controltower-BackupRole</code> • Cuatro planes de Backup locales (por hora, semanal, mensual y diario) • <code>aws-controltower-hourly-backup-plan</code> • <code>aws-controltower-daily-backup-plan</code> • <code>aws-controltower-weekly-backup-plan</code> • <code>aws-controltower-monthly-backup-plan</code> • Una función de IAM: <code>aws-controltower-BackupRole</code>
¿Qué regiones están incluidas?	Todas las regiones gobernadas
¿Qué controles están relacionados con estos recursos?	• <code>CT.BACKUP.PV.3</code> • <code>CT.IAM.PV.1</code> • <code>CT.BACKUP.PV.3</code> • <code>CT.BACKUP.PV.1</code>

Note

Al aplicarlos BackupBaseline a la OU de seguridad, todas las cuentas de los miembros de esa OU reciben los AWS Backup recursos, no solo las cuentas de auditoría y archivo de registros.

En la siguiente tabla se muestran los recursos que la Torre de Control de AWS crea en las cuentas de los miembros de la unidad organizativa de la Torre de Control de AWS cuando los habilita AWS Backup en una unidad organizativa de destino.

Descripción	Recursos para cuentas de miembros en otras OUs
¿Qué OU contiene la cuenta?	¿Cualquier unidad organizativa distinta de la unidad organizativa de seguridad
¿Qué acción creó el recurso?	¿Habilitar el BackupBaseline
¿Qué recursos se crean?	• Bóveda de Backup local: <code>aws-controltower-local-backupvault-*</code> • Función de Backup local: <code>aws-controltower-BackupRole</code> • Cuatro planes de Backup locales (por hora, semanal, mensual y diario) • <code>aws-controltower-hourly-backup-plan</code> • <code>aws-controltower-daily-backup-plan</code> • <code>aws-controltower-weekly-backup-plan</code> • <code>aws-controltower-monthly-backup-plan</code> • Una función de IAM: <code>aws-controltower-BackupRole</code>

Descripción	Recursos para cuentas de miembros en otras OUs
¿Qué regiones están incluidas?	Todas las regiones gobernadas
¿Qué controles están relacionados con estos recursos?	• CT . BACKUP . PV . 3 • CT . IAM . PV . 1 • CT . BACKUP . PV . 3 • CT . BACKUP . PV . 1

Controles para AWS Backup

Cuando habilita AWS Backup la zona de aterrizaje de su AWS Control Tower, se activan algunos controles preventivos en su entorno. Estos controles protegen los recursos que se AWS Backup necesitan para funcionar con AWS Control Tower. No puedes activar estos controles si AWS Backup no están habilitados para tu landing zone.

Para obtener más información, consulte [Controles para AWS Backup](#).

Retirada de una zona de aterrizaje de AWS Control Tower

AWS Control Tower le permite configurar y gobernar AWS entornos seguros de múltiples cuentas, conocidos como zonas de aterrizaje. El proceso de limpieza de todos los recursos asignados por AWS Control Tower se denomina retirada de una zona de aterrizaje.

Si ya no desea utilizar AWS Control Tower, la herramienta de retirada automatizada limpia los recursos asignados por AWS Control Tower. Para iniciar el proceso de retirada automatizada, vaya a la página Configuración de la zona de almacenamiento, seleccione la pestaña de retirada y elija Retirando zona de almacenamiento.

Para obtener una lista de las acciones realizadas durante la retirada, consulte [Información general del proceso de retirada](#).

Warning

Eliminar manualmente todos los recursos de AWS Control Tower no es lo mismo que retirarlos. No le permitirá configurar una nueva zona de aterrizaje.

El proceso de desmantelamiento no modifica sus datos ni los que ya AWS Organizations tiene, de las siguientes maneras.

- AWS Control Tower no elimina los datos, solo elimina partes de la zona de inicio que creó.
- Una vez finalizado el proceso de desmantelamiento, quedan algunos artefactos de recursos, como los buckets de Amazon S3 y los grupos de CloudWatch registros de Amazon Logs. Estos recursos se deben eliminar manualmente antes de configurar otra zona de inicio y para evitar posibles costos asociados al mantenimiento de determinados recursos.
- No puede utilizar el desmantelamiento automático para eliminar una zona de aterrizaje parcialmente configurada. Si el proceso de configuración de la zona de aterrizaje falla, debe resolver el estado de error y configurarlo todo el camino para que sea posible el desmantelamiento automático, o debe eliminar manualmente los recursos individualmente.

La retirada de una zona de inicio es un proceso con consecuencias importantes y no se puede deshacer. En las secciones siguientes se describen las medidas de retirada adoptadas por AWS Control Tower y los artefactos que quedan después de la retirada.

 Important

Le recomendamos encarecidamente que realice este proceso de retirada solo si tiene intención de dejar de utilizar su zona de inicio. No es posible volver a crear la zona de inicio existente después de que la haya retirado.

Información general del proceso de retirada

Cuando solicita la retirada de la zona de aterrizaje, AWS Control Tower realiza las siguientes acciones.

- Desactiva todos los controles de detección habilitados en la zona de aterrizaje. AWS Control Tower elimina los CloudFormation recursos que respaldan el control.
- Desactiva cada control preventivo al eliminar las políticas de control de servicios (SCPs) de. AWS Organizations Si una política está vacía (lo que debería ser después de eliminar todas las políticas SCPs administradas por AWS Control Tower), AWS Control Tower desconecta y elimina la política por completo.
- Elimina todos los planos implementados como. CloudFormation StackSets
- Elimina todos los planos desplegados como CloudFormation pilas en todas las regiones.
- Para cada cuenta aprovisionada, AWS Control Tower realiza las siguientes acciones durante el proceso de retirada.
 - Elimina los registros de cada cuenta de Account Factory.
 - Revoca los permisos de AWS Control Tower de la cuenta eliminando el rol de IAM que creó AWS Control Tower (a menos que se le hayan añadido políticas adicionales) y vuelve a crear el rol de IAM `OrganizationsFullAccessRole` estándar.
 - Elimina los registros de la cuenta de. AWS Service Catalog
 - Elimina el producto de Account Factory y la cartera de AWS Service Catalog.
- Elimina los esquemas de las cuentas compartidas (auditoría y archivo de registros).
- Revoca los permisos de AWS Control Tower de las cuentas compartidas eliminando el rol de IAM que creó AWS Control Tower (a menos que se hayan agregado políticas adicionales) y vuelve a crear el rol de IAM `OrganizationsFullAccessRole`.
- Elimina los registros relacionados con las cuentas compartidas.
- Elimina los registros relacionados con los creados por el cliente OUs.

- Elimina los registros internos que identifican la región de origen.

 Note

Después de la retirada, es posible que desee quitar el proyecto de la VPC de Account Factory (BP_ACCOUNT_FACTORY_VPC) para limpiar las rutas y las gateways NAT, si la VPC no estaba vacía.

Cómo retirar una zona de aterrizaje

Para retirar la zona de aterrizaje de AWS Control Tower desde la consola, siga el procedimiento que se indica a continuación.

 Note

Le recomendamos que deje de administrar las cuentas inscritas antes de retirarlas.

1. Vaya a la página Configuración de la zona de almacenamiento de la consola de AWS Control Tower.
2. Elija Decommission your landing zone (Retirada de la zona de inicio) en la sección Decommission your landing zone (Retirada de la zona de inicio).
3. Aparece un cuadro de diálogo en el que se explica la acción que está a punto de realizar, con un proceso de confirmación requerido. Para confirmar su intención de retirada, debe seleccionar todas las casillas y escribir la confirmación según lo solicitado.

 Important

El proceso de retirada no se puede deshacer.

4. Si confirma su intención de retirar la zona de aterrizaje, se le redirigirá a la página de inicio de AWS Control Tower mientras la retirada está en curso. El proceso puede requerir hasta dos horas.
5. Una vez que la retirada se haya realizado correctamente, debe eliminar manualmente los recursos restantes antes de configurar una nueva zona de aterrizaje desde la consola de AWS

Control Tower. Estos recursos restantes incluyen algunos buckets, organizaciones y grupos de CloudWatch registros de Amazon S3 específicos.

 Note

Estas acciones pueden tener consecuencias importantes para sus actividades de facturación y de cumplimiento. Por ejemplo, si no se eliminan estos recursos, se pueden producir cargos inesperados.

Para obtener más información acerca de cómo eliminar recursos manualmente, consulte [Acerca de la eliminación de los recursos de AWS Control Tower](#).

6. Si pretendes configurar una nueva landing zone en una nueva AWS región, sigue este paso adicional. Introduzca el siguiente comando a través de la CLI:

```
aws organizations disable-aws-service-access --service-principal
controltower.amazonaws.com
```

Retira tu landing zone con APIs

El proceso de limpieza de todos los recursos de una zona de aterrizaje se denomina retirada de una zona de aterrizaje.

 Important

Le recomendamos encarecidamente que realice este proceso de retirada solo si tiene intención de dejar de utilizar su zona de inicio. No es posible volver a crear la zona de inicio existente después de que la haya retirado.

Para obtener más información sobre el desmantelamiento de una landing zone, incluida información importante sobre cómo AWS Control Tower gestiona sus datos y los existentes AWS Organizations, consulte [Retirada de una zona de aterrizaje de AWS Control Tower](#).

Para retirar una zona de aterrizaje, llame a la API `DeleteLandingZone`. Esta API devuelve un `OperationIdentifier` que puede utilizar al llamar a la API `GetLandingZoneOperation` para comprobar el estado de la operación de eliminación.

```
aws controltower delete-landing-zone --landing-zone-identifier
"arn:aws:controltower:us-west-2:123456789012:landingzone/1A2B3C4D5E6F7G8H"
```

Salida:

```
{
  "operationIdentifier": "55XXXXXX-e2XX-41XX-a7XX-446XXXXXXXXXX"
}
```

Tareas de limpieza manual necesarias después de la retirada

En esta sección se enumeran las tareas de limpieza manual que debe realizar después del paso inicial de retirada.

- Debe especificar direcciones de correo electrónico diferentes para las cuentas de archivo de registro y de auditoría si crea una nueva zona de aterrizaje después de retirar una, o seguir el procedimiento para incorporar las cuentas de archivo de registro o de auditoría existentes.
- El grupo de CloudWatch registros `saws-controltower/CloudTrailLogs`, debe eliminarse manualmente antes de configurar otra landing zone.
- Los dos buckets de Amazon S3 con nombres reservados para los registros deben eliminarse o cambiarse de nombre, manualmente.
- Debe eliminar, o cambiar de nombre, las unidades organizativas de seguridad y entorno de pruebas existentes manualmente.

Note

Antes de poder eliminar la organización OU de seguridad de AWS Control Tower, primero debe eliminar las cuentas de registro y auditoría, pero no la cuenta de administración. Para eliminar estas cuentas, debe [Cuándo iniciar sesión como usuario raíz](#) en la cuenta de auditoría y en la cuenta de registro y eliminarlas individualmente.

- Es posible que desee eliminar manualmente la configuración AWS IAM Identity Center (del Centro de identidad de IAM) de la Torre de Control de AWS, pero puede continuar con la configuración del Centro de identidad de IAM existente.
- Es posible que desee eliminar la VPC creada por AWS Control Tower y eliminar el conjunto de AWS CloudFormation pilas asociado.
- Para poder configurar una nueva landing zone en una nueva AWS región, debes seguir estos pasos adicionales.
- Introduzca el siguiente comando a través de la CLI:

```
aws organizations disable-aws-service-access --service-principal  
controltower.amazonaws.com
```

- Elimine la regla gestionada restante, denominada `AWSControlTowerManagedRule`, de las cuentas compartidas y de los miembros de todas las regiones gobernadas. `AWSControlTowerManagedRule` es una EventBridge regla de Amazon.

Recursos no eliminados durante la retirada

La retirada de una zona de aterrizaje no revierte por completo el proceso de configuración de AWS Control Tower. Quedan algunos recursos, que pueden eliminarse manualmente.

AWS Organizations

Para los clientes sin AWS Organizations organizaciones existentes, AWS Control Tower configura una organización con una o más unidades organizativas (OUs). La unidad organizativa de seguridad designada y la unidad organizativa Sandbox creada opcionalmente. Cuando se retira la zona de inicio, se mantiene la jerarquía de la organización, de la siguiente manera:

- Las unidades organizativas (OUs) que haya creado desde la consola de AWS Control Tower no se eliminan.
- La seguridad y el entorno de pruebas no OUs se eliminan.
- La organización no se elimina de AWS Organizations.
- No se mueve ni elimina ninguna cuenta AWS Organizations (compartida, aprovisionada o de gestión).

AWS IAM Identity Center (SSO)

Para los clientes que no disponen de un directorio de IAM Identity Center, AWS Control Tower establece IAM Identity Center y configura un directorio inicial. Al retirar la zona de aterrizaje, AWS Control Tower no realiza cambios en IAM Identity Center. Si es necesario, puede eliminar la información de IAM Identity Center almacenada en la cuenta de administración manualmente. En particular, estas zonas no se modifican mediante la retirada:

- Los usuarios creados con Account Factory no se quitan.
- Los grupos creados por la configuración de AWS Control Tower no se eliminan.
- Los conjuntos de permisos creados por AWS Control Tower no se eliminan.
- No se eliminan las asociaciones entre AWS las cuentas y los conjuntos de permisos del IAM Identity Center.
- Los directorios de IAM Identity Center no se modifican.
- No se eliminan estas políticas de IAM Identity Center para AWS Control Tower:
 - `AWSControlTowerAdminPolicy`
 - `AWSControlTowerCloudTrailRolePolicy`
 - `AWSControlTowerStackSetRolePolicy`

Roles

Durante la configuración, AWS Control Tower le crea determinadas funciones si utiliza la consola, o le pide que las cree si configura su landing zone a través de APIs. Al retirar la zona de aterrizaje, no se eliminan los siguientes roles:

- `AWSControlTowerAdmin`
- `AWSControlTowerCloudTrailRole`
- `AWSControlTowerStackSetRole`
- `AWSControlTowerConfigAggregatorRoleForOrganizations`

Note

El `AWSControlTowerExecution` rol en las cuentas de los miembros se eliminará cuando se elimine landing zone, tanto si AWS Control Tower creó el rol en su nombre como si lo creó manualmente. Sin embargo, si ha asociado políticas adicionales a esta función o ha

modificado las políticas asociadas a esta función, es posible que AWS Control Tower no pueda eliminar esta función durante la eliminación de la zona de destino. En estos casos, la eliminación de la zona de destino se realizará correctamente, pero el rol se mantendrá en su cuenta de miembro.

Buckets de Amazon S3

Durante la configuración, AWS Control Tower crea depósitos en la cuenta del archivo de registros de AWS CloudTrail y en la cuenta agregadora central de configuración para la integración de AWS Config. AWS Control Tower crea depósitos para el registro y el acceso a los registros en cada una de estas cuentas. Al retirar la zona de inicio, no se quitan los siguientes recursos:

- Los depósitos S3 de registro y acceso al registro de la cuenta del archivo de registros no se eliminan.
- No se eliminan los depósitos S3 de registro y acceso al registro en la cuenta agregadora central de configuración.
- El contenido de los depósitos de registro y acceso al registro de cada una de estas cuentas no se elimina.

Cuentas de integración de servicios

AWS Control Tower requiere que cada configuración de integración de servicios tenga una cuenta central. Esta cuenta puede o no crearse durante la configuración de la Torre de Control de AWS en función de la versión de landing zone. Al retirar la zona de inicio:

- Las cuentas de integración de servicios que se crearon durante la configuración de la Torre de Control de AWS no se cierran.
- La función `OrganizationAccountAccessRole` de IAM se recrea para alinearla con la configuración estándar AWS Organizations .
- Se quita el rol de `AWSControlTowerExecution`.

Cuentas aprovisionadas

Los clientes de AWS Control Tower pueden usar Account Factory para crear AWS cuentas nuevas. Al retirar la zona de inicio:

- Las cuentas aprovisionadas que creó con Account Factory no están cerradas.
- Los productos aprovisionados no AWS Service Catalog se eliminan. Si los elimina finalizándolos, las cuentas se trasladarán a la OU raíz.
- No se elimina la VPC que creó AWS Control Tower ni el conjunto de pilas de AWS CloudFormation asociado (BP_ACCOUNT_FACTORY_VPC).
- La función de `OrganizationAccountAccessRole` IAM se recrea para alinearla con la configuración estándar. AWS Organizations
- Se quita el rol de `AWSControlTowerExecution`.

CloudWatch Registros: Grupo de registros

- Se crea un grupo de CloudWatch registros `saws-controltower/CloudTrailLogs`, como parte del esquema denominado `AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDTRAIL-MASTER`. Este grupo de registro no se quita. En su lugar, se elimina el proyecto y se conservan los recursos.

Note

Los clientes de landing zone 3.0 y versiones posteriores no necesitan eliminar los CloudTrail CloudTrail registros y las funciones de registro de sus cuentas individuales inscritas, ya que estos se crean únicamente en la cuenta de administración, para el seguimiento a nivel de la organización.

A partir de la versión 3.2 de landing zone, AWS Control Tower crea una EventBridge regla de Amazon llamada `AWSControlTowerManagedRule`. Esta regla se crea en cada cuenta de miembro, por cada región gobernada. La regla no se elimina automáticamente durante el desmantelamiento, por lo que debes eliminarla manualmente de las cuentas de integración de servicios y las cuentas de los miembros de todas las regiones gobernadas antes de poder configurar una landing zone en una nueva región.

Los procedimientos para eliminar los recursos de AWS Control Tower se detallan en [Eliminación de recursos de AWS Control Tower](#).

Eliminación de recursos de AWS Control Tower

En este documento se proporcionan instrucciones sobre cómo eliminar los recursos de AWS Control Tower de forma individual, como parte de las tareas administrativas y de mantenimiento habituales.

Los procedimientos descritos en este capítulo están destinados únicamente a eliminar recursos individuales, o algunos recursos, cuando sea necesario. No es lo mismo que retirar la zona de aterrizaje.

Hay dos tipos de tareas que pueden requerir la eliminación de recursos:

- Para eliminar recursos a medida que administra su zona de inicio en situaciones normales.
- Para limpiar los recursos que quedan tras la retirada automática.

Warning

La eliminación manual de los recursos no le permitirá configurar una nueva zona de aterrizaje. No es lo mismo que retirar. Si tiene intención de retirar su zona de aterrizaje de AWS Control Tower, siga las instrucciones que se indican en [Retirada de una zona de aterrizaje de AWS Control Tower](#) antes de realizar cualquier acción que se describe en este capítulo. Las instrucciones de este capítulo pueden ayudarle a limpiar los recursos que quedan una vez finalizada la retirada automática. Incluso si elimina manualmente todos los recursos de la zona de aterrizaje, no es lo mismo que la retirada de la zona de aterrizaje, y puede incurrir en cargos inesperados.

Si tiene que eliminar una cuenta de AWS Control Tower, consulte las siguientes secciones para cerrar una cuenta:

- [Anular la administración de una cuenta](#)
- [Cierre de una cuenta creada en el generador de cuentas](#)

¿Necesito retirarla en lugar de eliminarla?

Si ya no tiene intención de utilizar AWS Control Tower para su empresa o si necesita una redistribución importante de los recursos de la organización, es posible que desee limpiar los recursos creados al configurar inicialmente su zona de aterrizaje.

- Una vez finalizado el proceso de desmantelamiento, quedan algunos artefactos de recursos, como los buckets de Amazon S3 y los grupos de CloudWatch registros de Amazon Logs.

- Debe limpiar manualmente los recursos restantes de sus cuentas antes de configurar otra zona de aterrizaje y para evitar la posibilidad de cargos inesperados. Para obtener más información, consulte [Recursos no eliminados durante la retirada](#).

 Warning

Le recomendamos encarecidamente que realice un proceso de retirada solo si tiene intención de dejar de utilizar su zona de aterrizaje. Este proceso no se puede deshacer.

Acerca de la eliminación de los recursos de AWS Control Tower

Los procedimientos individuales de este capítulo le guían a través de los métodos manuales para eliminar los recursos de AWS Control Tower. Estos procedimientos se pueden seguir cuando necesite eliminar un recurso específico de su zona de aterrizaje.

Antes de realizar estos procedimientos, a menos que se indique lo contrario, debe iniciar sesión Consola de administración de AWS en la región de origen de su zona de aterrizaje y debe iniciar sesión como usuario de IAM o usuario en el Centro de identidades de IAM con permisos administrativos para la cuenta de administración que contiene su zona de aterrizaje.

 Warning

Se trata de acciones destructivas que pueden introducir una desviación de la gobernanza en su configuración de AWS Control Tower. No se pueden deshacer.

Temas

- [Eliminar SCPs](#)
- [Eliminar y apilar StackSets](#)
- [Eliminación de buckets de Amazon S3 en la cuenta del archivo de registro](#)
- [Eliminación del producto y la cartera del generador de cuentas](#)
- [Eliminación de los roles y políticas de AWS Control Tower](#)
- [Ayuda con los recursos de AWS Control Tower](#)

Eliminar SCPs

AWS Control Tower utiliza políticas de control de servicios (SCPs) para sus controles. Este procedimiento explica cómo eliminar lo relacionado SCPs específicamente con AWS Control Tower.

Para eliminar AWS Organizations SCPs

1. Abra la consola de Organizations en <https://console.aws.amazon.com/organizations/>.
2. Abra la pestaña Políticas y busque las políticas de control de servicio (SCPs) que tienen el prefijo aws-guardrails- y haga lo siguiente para cada SCP:
 - a. Separe la SCP de la OU asociada.
 - b. Elimine la SCP.

Eliminar y apilar StackSets

AWS Control Tower utiliza StackSets y apila para implementar controles Reglas de AWS Config relacionados con los de su landing zone. Los siguientes procedimientos explican cómo eliminar estos recursos específicos.

Para eliminar CloudFormation StackSets

1. Abra la CloudFormation consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudformation>.
2. En el menú de navegación de la izquierda, selecciona. StackSets
3. Para cada uno StackSet con el prefijo AWSControlTorre, haga lo siguiente. Si tienes varias cuentas en una StackSet, esto puede llevar algún tiempo.
 - a. Elige la específica StackSet de la tabla del panel de control. Esto abre la página de propiedades correspondiente StackSet.
 - b. En la parte inferior de la página, en la tabla Stacks, haz un registro de la AWS cuenta IDs de todas las cuentas de la tabla. Copie la lista de todas las cuentas.
 - c. En Acciones, selecciona Eliminar pilas de. StackSet
 - d. En Establecer opciones de implementación, en Ubicaciones de implementación, selecciona Implementar pilas en cuentas.
 - e. En el campo de texto, introduce la AWS cuenta IDs que registraste en el paso 3.b, separada por comas. Por ejemplo, **123456789012**, **098765431098** etc.

- f. En Specify regions (Especificar regiones), elija Add all (Añadir todo), deje el resto de los parámetros de la página establecidos en sus valores predeterminados y elija Next (Siguiente).
 - g. En la página Review (Revisar), revise las opciones y seleccione Delete stacks (Eliminar pilas).
 - h. En la página de StackSet propiedades, puede volver a iniciar este procedimiento para la otra. StackSets
4. El proceso finaliza cuando los registros de la tabla Stacks de las distintas páginas de StackSets propiedades están vacíos.
 5. Cuando los registros de la tabla Stacks estén vacíos, seleccione Eliminar. StackSet

Para eliminar pilas CloudFormation

1. Abra la CloudFormation consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudformation/>.
2. En el panel de control de las pilas, busca todas las pilas con el prefijo Tower. AWSControl
3. Para cada pila de la tabla, realice lo siguiente:
 - a. Active la casilla situada junto al nombre de la pila.
 - b. En el menú Actions (Acciones), elija Delete Stack (Eliminar la pila).
 - c. En el cuadro de diálogo que se abre, revise la información para asegurarse de que sea precisa y elija Yes, Delete (Sí, eliminar).

Eliminación de buckets de Amazon S3 en la cuenta del archivo de registro

Los siguientes procedimientos le explican cómo iniciar sesión en la cuenta del archivo de registros como usuario del IAM Identity Center del AWSControlTowerExecutiongrupo y, a continuación, eliminar los buckets de Amazon S3 de su cuenta de archivo de registros.

Para iniciar sesión en su cuenta del archivo de registro con los permisos adecuados

1. Abra la consola de Organizations en <https://console.aws.amazon.com/organizations/>.
2. En la pestaña Accounts (Cuentas), busque la cuenta Log archive (Archivo de registro).
3. En el panel derecho que se abre, realice un registro del número de la cuenta del archivo de registro.
4. En la barra de navegación, elija el nombre de la cuenta para abrir el menú de la misma.

5. Elija Switch Role.
6. En la página que se abre, proporcione el número de la cuenta del archivo de registro en Account (Cuenta).
7. Para Rol, escriba AWSControlTowerExecution.
8. Display Name (Nombre de visualización) se rellena con texto.
9. Elija su Color favorito.
10. Elija Switch Role.

Eliminación de buckets de Amazon S3

1. Abra la consola de Amazon S3 en <https://console.aws.amazon.com/s3/>.
2. Busque nombres que contengan aws-controltower.
3. Para cada bucket de la tabla, realice lo siguiente:
 - a. Active la casilla del bucket de la tabla.
 - b. Elija Eliminar.
 - c. En el cuadro de diálogo que se abre, revise la información para asegurarse de que sea precisa, escriba el nombre del bucket que desea confirmar y, a continuación, elija Confirm (Confirmar).

Eliminación del producto y la cartera del generador de cuentas

El siguiente procedimiento le explica cómo iniciar sesión como usuario del IAM Identity Center en el AWSServiceCatalogAdmins grupo y, a continuación, limpiar su cartera y sus productos de Account Factory.

Inicio de sesión en la cuenta de administración con los permisos adecuados

1. Vaya a la URL de su portal de usuario en *directory-id*.awsapps.com/start
2. En AWS Cuenta de AWS, busque la cuenta Maestra.
3. Desde AWSServiceCatalogAdminFullAccess, elija la consola de administración para iniciar sesión con este rol. Consola de administración de AWS

Eliminación del generador de cuentas

1. Abra la consola de Service Catalog en <https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/>.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Portfolios list (Lista de carteras).
3. En la tabla Carteras locales, busque una cartera llamada AWS Cartera del generador de cuentas de AWS Control Tower.
4. Elija el nombre de esa cartera para ir a su página de detalles.
5. Amplíe la sección Restricciones de la página y elija el botón de opción para la restricción con el nombre de producto Generador de cuentas de AWS Control Tower.
6. Elija REMOVE CONSTRAINTS (QUITAR RESTRICCIONES).
7. En el cuadro de diálogo que se abre, revise la información para asegurarse de que sea precisa y, a continuación, elija CONTINUE (CONTINUAR).
8. En la sección Productos de la página, elija el botón de opción para el producto llamado Generador de cuentas de AWS Control Tower).
9. Elija REMOVE PRODUCT (QUITAR PRODUCTO).
10. En el cuadro de diálogo que se abre, revise la información para asegurarse de que sea precisa y, a continuación, elija CONTINUE (CONTINUAR).
11. Amplíe la sección Users, Groups, and Roles (Usuarios, grupos y roles) de la página y active las casillas de todos los registros en esta tabla.
12. Elija REMOVE USERS, GROUP OR ROLE (QUITAR USUARIOS, GRUPO O ROL).
13. En el cuadro de diálogo que se abre, revise la información para asegurarse de que sea precisa y, a continuación, elija CONTINUE (CONTINUAR).
14. En el panel de navegación izquierdo, elija Portfolios list (Lista de carteras).
15. En la tabla Carteras locales, busque una cartera llamada AWS Cartera del generador de cuentas de AWS Control Tower.
16. Elija el botón de opción para esa cartera y, a continuación, elija DELETE PORTFOLIO (ELIMINAR CARTERA).
17. En el cuadro de diálogo que se abre, revise la información para asegurarse de que sea precisa y, a continuación, elija CONTINUE (CONTINUAR).
18. En el menú de navegación izquierdo, elija Product list (Lista de productos).
19. En la página Productos de administración, busque el producto llamado Generador de cuentas de AWS Control Tower.

20. Elija el producto para abrir la página Admin product details (Detalles del producto de administrador).
21. En Actions (Acciones), elija Delete product (Eliminar producto).
22. En el cuadro de diálogo que se abre, revise la información para asegurarse de que sea precisa y, a continuación, elija CONTINUE (CONTINUAR).

Eliminación de los roles y políticas de AWS Control Tower

Estos procedimientos le explican cómo eliminar los roles y políticas que AWS Control Tower creó cuando se configuró su zona de aterrizaje, o posteriormente.

Para eliminar el rol del Centro de Identidad de IAM AWSService CatalogEndUserAccess

1. Abra la AWS IAM Identity Center consola en <https://console.aws.amazon.com/singlesignon/>
2. Cambie su AWS región a su región de origen, que es la región en la que configuró inicialmente la Torre de Control de AWS.
3. En el menú de navegación izquierdo, elija AWS Cuentas de AWS.
4. Elija el enlace de su cuenta de administración.
5. Elija el menú desplegable de conjuntos de permisos, seleccione y AWSServiceCatalogEndUserAccess, a continuación, elija Eliminar.
6. Elija AWS Cuentas de AWS en el panel izquierdo.
7. Abra la pestaña Permission sets (Conjuntos de permisos).
8. Selecciónalo AWSServiceCatalogEndUserAccessy elimínalo.

Eliminación de roles de IAM

1. Abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el menú de navegación izquierdo, elija Roles.
3. En la tabla, busque los roles con el nombre AWSControlTower.
4. Para cada rol de la tabla, realice lo siguiente:
 - a. Active la casilla del rol.
 - b. Elija Eliminar rol.

- c. En el cuadro de diálogo que se abre, revise la información para asegurarse de que sea precisa y, a continuación, elija Yes, delete (Sí, eliminar).

Eliminación de políticas de IAM

1. Abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el menú de navegación izquierdo, elija Políticas (Políticas).
3. En la tabla, busque políticas con el nombre AWSControlTower.
4. Para cada política de la tabla, realice lo siguiente:
 - a. Active la casilla de la política.
 - b. Elija Policy actions (Acciones de política) y Delete (Eliminar) en el menú desplegable.
 - c. En el cuadro de diálogo que se abre, revise la información para asegurarse de que sea precisa y, a continuación, elija Delete (Eliminar).

Ayuda con los recursos de AWS Control Tower

Si encuentra algún problema que no pueda resolver al eliminar los recursos de AWS Control Tower, póngase en contacto con [AWS Support](#).

Configuración después de la retirada de una zona de aterrizaje

Después de retirar la zona de inicio, no podrá ejecutar correctamente la configuración de nuevo hasta que haya finalizado la limpieza manual. Además, sin la limpieza manual de estos recursos restantes, puede incurrir en cargos de facturación inesperados. Debe atender estas cuestiones:

- La cuenta de administración de AWS Control Tower forma parte de la OU raíz de AWS Control Tower. Asegúrese de que estos roles y políticas de IAM se eliminan de la cuenta de administración:
 - Roles:
 - AWSControlTowerAdmin
 - AWSControlTowerCloudTrailRole
 - AWSControlTowerStackSetRole

- Políticas:
 - `AWSControlTowerAdminPolicy`
 - `AWSControlTowerCloudTrailRolePolicy`
 - `AWSControlTowerStackSetRolePolicy`
- Si lo desea, puede eliminar o actualizar la configuración de IAM Identity Center existente de AWS Control Tower antes de volver a configurar una zona de aterrizaje, pero no es necesario que la elimine.
- Si lo desea, puede eliminar la VPC creada por AWS Control Tower.
- La configuración no se realiza correctamente si las direcciones de correo electrónico especificadas para las cuentas de registro o auditoría están asociadas a una cuenta existente. AWS Puedes cerrar las AWS cuentas o usar direcciones de correo electrónico diferentes para volver a configurar una landing zone. Como alternativa, puede reutilizar estas cuentas compartidas existentes, con la función que permite incorporar las cuentas de registro y auditoría propias. Para obtener más información, consulte [Consideraciones a la hora de incorporar las cuentas de seguridad o de registro existentes](#).
- La configuración falla si ya existen buckets de Amazon S3 con los siguientes nombres reservados en la cuenta de registro:
 - `aws-controltower-logs-{accountId}-{region}` (utilizado para el bucket de registro).
 - `aws-controltower-s3-access-logs-{accountId}-{region}` (utilizado para el bucket de acceso de registro).

Debe cambiar el nombre o quitar estos buckets o usar una cuenta diferente para la cuenta de registro.

- La configuración falla si la cuenta de administración tiene el grupo de registros existente `aws-controltower/CloudTrailLogs`, en CloudWatch Registros. Debe cambiar el nombre o quitar el grupo de registro.

Antes de configurarlo en un nuevo Región de AWS

Si tienes intención de configurar una nueva landing zone en una nueva AWS región, sigue estos pasos adicionales.

- Introduzca el siguiente comando a través de la CLI:

```
aws organizations disable-aws-service-access --service-principal  
controltower.amazonaws.com
```

- Elimine la regla administrada restante, denominada `AWSControlTowerManagedRule`, de las cuentas compartidas y de miembro de todas las regiones gobernadas.

 Note

No puedes configurar una nueva landing zone en una organización OUs cuyo nivel superior se llame Security o Sandbox. Debes cambiarles el nombre o eliminarlos OUs para volver a configurar una landing zone.

Tutoriales

En este capítulo se incluyen procedimientos del tutorial que pueden ayudarle en el uso de AWS Control Tower..

Temas

- [Tutorial: Transición de ALZ a AWS Control Tower](#)
- [Tutorial: Configuración de AWS Control Tower sin una VPC](#)
- [Eliminación de recursos de AWS Control Tower](#)
- [Tutorial: Configure grupos de seguridad en AWS Control Tower con AWS Firewall Manager](#)
- [Retirada de una zona de aterrizaje de AWS Control Tower](#)

Tutorial: Transición de ALZ a AWS Control Tower

Muchos AWS clientes han adoptado la [solución AWS Landing Zone \(ALZ\)](#) para configurar un entorno seguro, compatible y con múltiples cuentas AWS. Para reducir la carga que supone administrar una zona de aterrizaje, AWS ha creado el servicio administrado denominado AWS Control Tower.

No se han programado características adicionales para ALZ; solo se trata de un soporte a largo plazo. Por lo tanto, le recomendamos cambiar de ALZ al servicio AWS Control Tower. En el blog vinculado a este capítulo se explican las diferentes consideraciones que se deben tener en cuenta para llevar a cabo esa transición, así como la manera de planificar una migración exitosa de ALZ a AWS Control Tower.

Blog: [Migrar la solución AWS Landing Zone a AWS Control Tower](#)

AWS La guía prescriptiva ofrece una documentación más amplia, que incluye los pasos para la transición de ALZ a AWS Control Tower. Básicamente, habilitará la gobernanza de AWS Control Tower en su organización actual que ejecuta ALZ, en función de una serie de requisitos previos. Para obtener más información, consulte [Transición de la zona de AWS aterrizaje a la Torre de Control de AWS](#).

Tutorial: Configuración de AWS Control Tower sin una VPC

En este tema se explica cómo configurar sus cuentas de AWS Control Tower sin una VPC.

Si la carga de trabajo no requiere una VPC, puede hacer lo siguiente:

- Puede eliminar la nube privada virtual (VPC) de AWS Control Tower. Esta VPC se creó al configurar la zona de inicio.
- Puede cambiar la configuración del generador de cuentas para que se creen nuevas cuentas de AWS Control Tower sin una VPC asociada.

Important

Si aprovisiona cuentas del generador de cuentas con la configuración de acceso a Internet de la VPC habilitada, esa configuración del generador de cuentas invalida el control [No permitir el acceso a Internet para una instancia de Amazon VPC administrada por un cliente](#).

Para evitar habilitar el acceso a Internet para las cuentas recién aprovisionadas, debe cambiar la configuración en el generador de cuentas.

Eliminación de la VPC de AWS Control Tower

Fuera de la Torre de Control de AWS, cada AWS cliente tiene una VPC predeterminada, que puede ver en la consola Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) en: <https://console.aws.amazon.com/vpc/> Reconocerá la VPC predeterminada, ya que su nombre siempre incluye la palabra (default) al final del nombre.

Al configurar una zona de aterrizaje de AWS Control Tower, AWS Control Tower elimina la VPC AWS predeterminada y crea una nueva VPC predeterminada de AWS Control Tower. La nueva VPC está asociada a su cuenta de administración de AWS Control Tower. En este tema se hace referencia a esa nueva VPC como la VPC de Control Tower.

Cuando vea la VPC de su AWS Control Tower en la consola de Amazon VPC, no verá la palabra (default) al final del nombre. Si tiene más de una VPC, debe utilizar el rango de CIDR asignado para identificar la VPC de AWS Control Tower correcta.

Puede eliminar la VPC de AWS Control Tower, pero si más adelante necesita una VPC en AWS Control Tower, debe crearla usted mismo.

Para eliminar la VPC de AWS Control Tower

1. Abra la consola de Amazon VPC en <https://console.aws.amazon.com/vpc/>.

2. Busque **VPC** o seleccione VPC en las opciones de Service Catalog. A continuación, verá el panel de VPC.
3. En el menú de la izquierda, selecciona Your VPCs. A continuación, verá una lista de todos sus VPCs.
4. Identifique la VPC de AWS Control Tower por su rango de CIDR.
5. Seleccione la VPC; elija Actions (Acciones) y luego elija Delete VPC (Eliminar VPC).

Ya existe una VPC AWS (predeterminada) en cada región para la cuenta de administración de AWS Control Tower. Para seguir las prácticas recomendadas de seguridad, si decide eliminar la VPC de AWS Control Tower, también es mejor eliminar la AWS VPC predeterminada asociada a la cuenta de administración de todas las regiones. AWS Por lo tanto, para proteger la cuenta de administración, elimine la VPC predeterminada de cada región, así como la VPC creada por Control Tower en su región de origen de AWS Control Tower.

Si lo desea, limpie el recurso de VPC de la cuenta

Si lo desea, para limpiar el recurso de la VPC de la AWS Control Tower de una cuenta existente, puede eliminar la instancia de la pila de la AWS CloudFormation StackSetAWSControlTowerBP-VPC-ACCOUNT-FACTORY-V1, después de asegurarse de que no hay recursos o dependencias de recursos existentes en la VPC. `aws-controltower-VPC`

Creación de una cuenta en AWS Control Tower sin una VPC

Si las cargas de trabajo de sus usuarios finales no lo requieren VPCs, puede utilizar este método para configurar cuentas de usuario final que no se hayan creado automáticamente para ellas. VPCs

En el panel de AWS Control Tower, puede ver y editar las opciones de configuración de red. Después de cambiar la configuración para que las cuentas de AWS Control Tower se creen sin una VPC asociada, todas las cuentas nuevas se crean sin una VPC hasta que vuelva a cambiar la configuración.

Para configurar Account Factory para crear cuentas sin VPCs

1. Abra un navegador web y diríjase a la consola de la Torre de Control de AWS en <https://console.aws.amazon.com/controltower>.
2. Seleccione Generador de cuentas en el menú de la izquierda.
3. A continuación, verá la página del generador de cuentas con la sección Configuración de red.

4. Tenga en cuenta la configuración actual si va a restaurarla más adelante.
5. Elija el botón Edit (Editar) en la sección Network Configuration (Configuración de red).
6. En la página Edit account factory network configuration (Editar configuración de red de fábrica de cuentas), vaya a la sección VPC Configuration options for new accounts (Opciones de configuración de VPC para cuentas nuevas).

Puede seguir las opción 1 o la opción 2, o ambas, para asegurarse de que AWS Control Tower no cree una VPC al aprovisionar una cuenta.

a. Opción 1: Eliminar subredes

- Desactive el conmutador de conmutación de subred accesible a Internet.
- Establezca el valor Maximum number of private subnets (Número máximo de subredes privadas) en 0.

b. Opción 2: Eliminar regiones AWS

- Desactive cada casilla de verificación de la columna Regions for VPC creation (Regiones para la creación de VPC).

7. Seleccione Save.

Posibles errores

Tenga en cuenta estos posibles errores que podrían producirse al eliminar su VPC de AWS Control Tower o al volver a configurar Account Factory para crear cuentas sin ella. VPCs

- Su cuenta de administración existente puede tener dependencias o recursos en la VPC de AWS Control Tower, lo que puede provocar un error de eliminación.
- Si deja el CIDR predeterminado en vigor al configurar para lanzar cuentas nuevas sin una VPC, la solicitud produce un error que indica que el CIDR no es válido.

Tutorial: Configure grupos de seguridad en AWS Control Tower con AWS Firewall Manager

El vídeo muestra cómo utilizar el servicio AWS Firewall Manager para mejorar la seguridad de la red para AWS Control Tower. Puede designar una cuenta de administrador de seguridad habilitada para configurar grupos de seguridad. Verá cómo puede configurar directivas de seguridad y aplicar reglas

de seguridad para sus organizaciones de AWS Control Tower, y cómo puede remediar los recursos no conformes aplicando políticas automáticamente. Puede ver los grupos de seguridad que están en vigor para cada cuenta y recurso (como una instancia de Amazon EC2) de su organización.

Puede crear sus propias políticas de firewall o suscribirse a reglas de proveedores de confianza.

Configure grupos de seguridad con AWS Firewall Manager

Este vídeo (8:02) describe cómo configurar una mejor seguridad de la infraestructura de red para sus recursos y cargas de trabajo en AWS Control Tower. Para una mejor visualización, seleccione el icono situado en la esquina inferior derecha del vídeo para agrandarlo a pantalla completa. Hay subtítulos disponibles.

[Tutorial en vídeo de la configuración del cortafuegos en AWS Control Tower.](#)

Para obtener más información, consulte la [documentación sobre cómo configurar AWS WAF](#).

Resolución de problemas

Si tiene problemas al utilizar AWS Control Tower, puede usar la siguiente información para resolverlos según nuestras prácticas recomendadas. Si los problemas que se le presenten quedan fuera del ámbito de la siguiente información o continúan después de haber intentado resolverlos, póngase en contacto con [AWS Support](#).

Temas

- [Error de lanzamiento de Landing Zone](#)
- [Fallo de actualización de la zona de aterrizaje con error de KMS](#)
- [Error al actualizar la zona de aterrizaje](#)
- [Error de zona de aterrizaje no actualizada](#)
- [Error en el nuevo aprovisionamiento de cuentas](#)
- [Error al inscribir una cuenta existente](#)
- [No se puede actualizar una cuenta de Account Factory](#)
- [Error: error que menciona AWS Config](#)
- [Error: no se encontraron rutas de lanzamiento](#)
- [Se ha recibido un error de permisos insuficientes](#)
- [Los controles de detección no están teniendo efecto en las cuentas](#)
- [Error de tasa superada devuelto por la AWS Organizations API](#)
- [Error al mover una cuenta del generador de cuentas directamente de una zona de aterrizaje de AWS Control Tower a otra zona de aterrizaje de AWS Control Tower](#)
- [AWS Support](#)

Error de lanzamiento de Landing Zone

Causas comunes de fallo en el lanzamiento de la zona de inicio:

- Falta de respuesta a un mensaje de email de confirmación.
- CloudFormation StackSet fallo.

Mensajes de email de confirmación: si la cuenta de administración tiene una antigüedad de menos de una hora, es posible que tenga problemas al crear cuentas adicionales.

Acción que debe ejecutarse

Si se produce este problema, compruebe su correo electrónico. Es posible que se le haya enviado un correo electrónico de confirmación que está a la espera de respuesta. También le recomendamos que espere una hora y, a continuación, vuelva a intentarlo. Si el problema continúa, póngase en contacto con [AWS Support](#).

Fallado StackSets: otra posible causa del fallo en el lanzamiento de la zona de landing zone es un CloudFormation StackSet fallo. AWS Las regiones del Security Token Service (STS) deben estar habilitadas en la cuenta de administración de todas AWS las regiones que controla AWS Control Tower para que el aprovisionamiento se realice correctamente; de lo contrario, los conjuntos de pilas no se lanzarán.

Acción que debe ejecutarse

Asegúrese de habilitar todas las [regiones de punto final del AWS Security Token Service \(STS\)](#) requeridas antes de lanzar AWS Control Tower.

Para corregir los conjuntos de pilas fallidos y volver a intentar la configuración

1. Diríjase a la CloudFormation consola correspondiente Región de AWS.
2. Limpie la pila fallida con el nombre AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDTRAIL-MASTER.
3. Espere a que finalice la eliminación de la pila.
4. Vuelva a la página de AWS Control Tower.
5. Seleccione Configurar zona de aterrizaje de nuevo.

Para ver una lista de los Regiones de AWS elementos compatibles con AWS Control Tower, consulte [Cómo funcionan AWS las regiones con AWS Control Tower](#).

Fallo de actualización de la zona de aterrizaje con error de KMS

La causa más común de error en la actualización de la zona de landing zone es una política AWS KMS clave que no es válida.

Motivos habituales por los que una política de claves de KMS no es válida:

- Error tipográfico en la política.

- Ha olvidado añadir la instrucción de política requerida.
- AWS Partición incorrecta.
- Número de cuenta incorrecto en la política.
- Ha olvidado eliminar los marcadores de posición de la política de ejemplo.

Acción que debe ejecutarse

Revise la política para comprobar si se encuentran estos errores.

Para obtener más información sobre las políticas AWS KMS clave, consulte [Configurar las claves de KMS](#) y los [requisitos previos de Backup](#).

Error al actualizar la zona de aterrizaje

AWS Control Tower no revierte a una versión anterior de la zona de aterrizaje si se produce un error en una actualización. Es posible que encuentre la zona de aterrizaje en un estado indeterminado. Si es así, ponte en contacto con el servicio de AWS asistencia.

Las actualizaciones de las zonas de aterrizaje pueden generar un error por varios motivos.

- No se han cumplido los requisitos previos
- AWS Config existen recursos en ciertas cuentas
- Existen cuentas cerradas

No se han cumplido los requisitos previos

La actualización de una zona de aterrizaje debe cumplir los mismos requisitos previos que la configuración de una zona de aterrizaje. Antes de realizar la actualización, revise las [comprobaciones previas al lanzamiento](#).

AWS Config los recursos existen en las cuentas de Security OU

No añada AWS Config recursos a sus cuentas de archivo de auditoría y registro. El proceso de actualización de la zona de aterrizaje no puede completarse con estos recursos presentes. Estas restricciones son similares a las que se aplican al inscribir una cuenta o configurar una zona de aterrizaje por primera vez. Para obtener más información, consulte [Inscribir cuentas que tengan AWS Config recursos existentes](#).

Existen cuentas cerradas

Cuando una cuenta se encuentra en estado Cerrado o Suspendido, es posible que se produzca un problema al intentar actualizar la zona de aterrizaje. Debe eliminar el producto aprovisionado en todas las cuentas cerradas antes de realizar una actualización en la zona de aterrizaje.

En la página del producto AWS Service Catalog aprovisionado, es posible que veas un mensaje de error similar a este:

```
AWSControlTowerExecution role can't be assumed on the account.
```

Causa habitual: ha suspendido una cuenta sin eliminar el producto aprovisionado.

Acción a que debe ejecutarse: si aparece este error, tiene dos opciones:

1. Póngase en contacto con AWS Support y vuelva a abrir la cuenta, elimine el producto aprovisionado y vuelva a cerrar la cuenta.
2. Elimine los recursos de los StackSets que quedaron huérfanos debido al cierre de la cuenta. (Esta opción solo está disponible si StackSets tienen instancias en el estado Actual que no va a eliminar).

Para eliminar los recursos de StackSets, haga lo siguiente para cada cuenta cerrada:

- Vaya a cada una de las Torres de Control de AWS StackSets y elimine la StackInstances de todas las regiones de la cuenta que se haya cerrado.
- **IMPORTANTE:** Elija la opción Retain Stack para StackSet eliminar solo las instancias de la pila. StackSet no puede asumir un rol desde la cuenta cerrada, por lo que fallará si intenta asumir el `AWSControlTowerExecution` rol, lo que genera el mensaje de error que has recibido.

Error de zona de aterrizaje no actualizada

Si no ha actualizado la zona de aterrizaje recientemente, es posible que reciba un mensaje de error al intentar recuperar el acceso a AWS Control Tower. Puede ver un mensaje de error similar al siguiente:

```
Unable to access Control Tower
```

La cuenta ha estado inactiva durante demasiado tiempo. Debido a la inactividad, debe actualizar la zona de aterrizaje para poder acceder a AWS Control Tower.

Sin embargo, la actualización de la zona de aterrizaje puede dar error.

Pasos a seguir

Inicie sesión como usuario raíz en la cuenta de administración de su organización. Su usuario de IAM o usuario del Centro de Identidad de IAM debe tener permisos de administrador de AWS Control Tower y formar parte del AWSControlTowerAdmins grupo. A continuación, intente la actualización de nuevo.

Error en el nuevo aprovisionamiento de cuentas

Si se produce este problema, compruebe estas causas comunes.

Al completar el formulario de aprovisionamiento de cuentas, es posible que haya:

- especificado tagOptions,
- activado las notificaciones de SNS,
- habilitado las notificaciones de productos aprovisionados.

Vuelva a intentar el aprovisionamiento de su cuenta, sin especificar ninguna de esas opciones.

Para obtener más información, consulte [Aprovisione cuentas en la consola de Service Catalog con Account Factory](#).

Otras causas comunes de falla:

- Si ha creado un plan de productos aprovisionados (para ver los cambios en los recursos), es posible que el aprovisionamiento de cuentas permanezca en estado In progress (En curso) indefinidamente.
- La creación de una cuenta nueva en el generador de cuentas fallará mientras se están realizando otros cambios de configuración en AWS Control Tower. Por ejemplo, mientras se está ejecutando un proceso para añadir un control a una unidad organizativa, el generador de cuentas mostrará un mensaje de error si intenta aprovisionar una cuenta.

Cómo comprobar el estado de una acción anterior en AWS Control Tower

- Navegue hasta >AWS CloudFormation StackSets
- Compruebe cada conjunto de pilas relacionado con la Torre de Control de AWS (prefijo: «AWSControlTorre»)

- Busque CloudFormation StackSets operaciones que aún estén ejecutándose.

Si el aprovisionamiento de cuentas tarda más de una hora, lo mejor es finalizar el proceso de aprovisionamiento e intentarlo de nuevo.

Error al inscribir una cuenta existente

Si intentas inscribir una AWS cuenta existente una vez y no lo consigues, al intentarlo por segunda vez, el mensaje de error podría indicarte que el conjunto de pilas existe. Para continuar, debe quitar el producto aprovisionado en Account Factory.

Si el motivo del primer error de inscripción fue que olvidó crear el rol `AWSControlTowerExecution` en la cuenta de antemano, el mensaje de error que recibirá correctamente le indicará que cree el rol. Sin embargo, cuando intenta crear el rol, es probable que reciba otro mensaje de error que indica que AWS Control Tower no ha podido crear el rol. Este error se produce porque el proceso se ha completado parcialmente.

En este caso, debe realizar dos pasos de recuperación antes de poder continuar con la inscripción de su cuenta existente. En primer lugar, debe cancelar el producto aprovisionado por Account Factory a través de la AWS Service Catalog consola. A continuación, debe utilizar la consola de AWS Organizations para sacar manualmente la cuenta de la unidad organizativa y volver a la raíz. Una vez hecho esto, cree el rol `AWSControlTowerExecution` en la cuenta y, a continuación, rellene de nuevo el formulario Enroll account (Inscribir cuenta).

Otra posible causa del error de inscripción es que la cuenta tiene recursos existentes de AWS Config. En ese caso, consulte [Inscribir cuentas que tengan AWS Config recursos existentes](#) para obtener instrucciones sobre cómo puede modificar sus recursos existentes.

No se puede actualizar una cuenta de Account Factory

Cuando una cuenta se encuentra en un estado incoherente, no se puede actualizar correctamente desde Account Factory o AWS Service Catalog.

Caso 1: Es posible que encuentre un mensaje de error similar a este:

```
AWS Control Tower could not baseline VPC in the managed account because of existing resource dependencies.
```

Causa común: AWS Control Tower siempre elimina la VPC AWS predeterminada durante el aprovisionamiento inicial. Para tener una VPC AWS predeterminada en una cuenta, debe añadirla después de crear la cuenta. AWS Control Tower tiene su propia VPC predeterminada que reemplaza a la VPC predeterminada de AWS , a menos que configure el generador de cuentas de la manera que se muestra en la explicación, de modo que AWS Control Tower no aprovisione ninguna VPC en absoluto. Entonces la cuenta no tiene VPC. Tendrías que volver a añadir la VPC AWS predeterminada si quieres usarla.

Sin embargo, AWS Control Tower no admite la AWS VPC predeterminada. La implementación de una hace que la cuenta entre en estado Tainted. Cuando se encuentra en ese estado, no puede actualizar la cuenta de forma automática. AWS Service Catalog

Medida a seguir: debe eliminar la VPC predeterminada que agregó y, a continuación, podrá actualizar la cuenta.

 Note

El estado Tainted provoca un problema de seguimiento: una cuenta que no se actualiza puede impedir la habilitación de controles en la unidad organizativa de la que forma parte.

Caso 2: Puede ver un mensaje de error similar al siguiente:

`AWS Control Tower detects that your enrolled account has been moved to a new organizational unit.`

Causa común: intentó mover una cuenta de una unidad organizativa registrada a otra, pero las antiguas reglas de AWS Config permanecen. La cuenta se encuentra en un estado incoherente.

Acción que debe ejecutarse:

Si el traslado de la cuenta fue intencionado:

- Cierre la cuenta en Service Catalog.
- Inscribala de nuevo.
- Contexto/impacto: las reglas de AWS Config implementadas no coinciden con la configuración dictada por la OU de destino.
- AWS Es posible que las reglas de configuración sigan siendo las de la unidad organizativa anterior, lo que provocará gastos imprevistos.

- Los intentos de volver a inscribir o actualizar la cuenta producirán un error debido a conflictos en la nomenclatura de los recursos.

Si el traslado de la cuenta no fue intencionado:

- Devuelva la cuenta a su OU original.
- Actualice la cuenta desde Service Catalog.
- En los parámetros de inicialización, introduzca la OU en la que estaba originalmente la cuenta.
- Contexto/impacto: si la cuenta no vuelve a su OU original, su estado será incompatible con los controles dictados por la nueva OU en la que se encuentra.
- Actualizar una cuenta no es una solución válida, ya que no elimina las reglas de AWS Config asociadas a su OU anterior.

Error: error que menciona AWS Config

Si AWS Config está habilitada en alguna AWS región compatible con la Torre de Control de AWS, es posible que reciba un mensaje de error porque no se pudo realizar una comprobación previa. Es posible que el mensaje no explique el problema de manera adecuada, debido a algún comportamiento subyacente de AWS Config.

Puede recibir un mensaje de error similar a uno de los siguientes:

- `AWS Control Tower cannot create an AWS Config delivery channel because one already exists. To continue, delete the existing delivery channel and try again`
.
- `AWS Control Tower cannot create an AWS Config configuration recorder because one already exists. To continue, delete the existing delivery channel and try again`
.

Causa común: cuando el AWS Config servicio está habilitado en una AWS cuenta, crea un registrador de configuración y un canal de entrega con un nombre predeterminado. Si deshabilita el AWS Config servicio a través de la consola, no se elimina el grabador de configuración ni el canal de entrega. Debe eliminarlos a través de la CLI o modificarlos para utilizarlos en AWS Control Tower. Si

el AWS Config servicio está habilitado en alguna de las regiones admitidas por AWS Control Tower, se puede producir un error.

Si la cuenta tiene recursos de AWS Config existentes, consulta [Inscribir cuentas que tengan AWS Config recursos existentes](#) para obtener instrucciones sobre cómo puedes modificar tus recursos existentes.

Acción: elimine el grabador de configuración y el canal de entrega en todas las regiones compatibles. No basta con deshabilitar AWS Config, la grabadora de configuración y el canal de entrega deben eliminarse mediante la CLI. Después de eliminar el grabador de configuración y el canal de entrega desde la CLI, puede intentar lanzar de nuevo AWS Control Tower e inscribir la cuenta.

Si se encuentra en proceso de implementar un producto aprovisionado, debe eliminarlo antes de volver a intentarlo. De lo contrario, puede ver un mensaje de error similar al siguiente:

- An error occurred (**InvalidParametersException**) when calling the **ProvisionProduct** operation: A stack named *Stackname* already exists.

En el mensaje, *Stackname* especifica el nombre de la pila.

Estos son algunos ejemplos de comandos AWS Config CLI que puede usar para determinar el estado de su grabadora de configuración y canal de entrega.

Comandos de visualización:

- `aws configservice describe-delivery-channels`
- `aws configservice describe-delivery-channel-status`
- `aws configservice describe-configuration-recorders`
- The normal response is something like "name": "default"

Comandos de eliminación:

- `aws configservice stop-configuration-recorder --configuration-recorder-name NAME-FROM-DESCRIBE-OUTPUT`
- `aws configservice delete-delivery-channel --delivery-channel-name NAME-FROM-DESCRIBE-OUTPUT`
- `aws configservice delete-configuration-recorder --configuration-recorder-name NAME-FROM-DESCRIBE-OUTPUT`

Para obtener más información, consulte la AWS Config documentación

- [Administración de la grabadora de configuración \(AWS CLI\)](#)
- [Administración del canal de entrega](#)

Error: no se encontraron rutas de lanzamiento

Cuando intente crear una cuenta nueva, es posible que aparezca un mensaje de error similar al siguiente:

```
No launch paths found for resource: prod-dpqqfywxxx
```

Este mensaje de error lo genera AWS Service Catalog, que es el servicio integrado que ayuda a aprovisionar cuentas en AWS Control Tower.

Causas comunes:

- Es posible que se haya registrado como usuario raíz. AWS Control Tower no admite la creación de cuentas si ha iniciado sesión como usuario raíz.
- El usuario de IAM Identity Center no se ha agregado al grupo de permisos adecuado. Es posible que deba añadir su usuario del Centro de Identidad de IAM a uno de estos grupos de permisos: AWSAccountFactory (para el acceso de los usuarios finales) o AWSServiceCatalogAdmins (para el acceso de los administradores).
- Si está autenticado como usuario de IAM, debe [añadirlo a la AWS Service Catalog cartera para](#) que tenga los permisos correctos.
- Este problema también se produce si tiene los permisos correctos, pero se detecta una desviación en AWS Control Tower y es necesario repararla. Para reparar la mayoría de los tipos de desviación, elija Reparar en la página Configuración de la zona de almacenamiento.

Se ha recibido un error de permisos insuficientes

Es posible que su cuenta no tenga los permisos necesarios para realizar ciertos trabajos en determinadas organizaciones de AWS Organizations. Si encuentra el siguiente tipo de error, compruebe todas las áreas de permisos, como los permisos de IAM o IAM Identity Center, para asegurarse de que no se está denegando su permiso desde esos lugares:

You have insufficient permissions to perform AWS Organizations API actions.

Si cree que su trabajo requiere la acción que está intentando, y no puede localizar ninguna restricción relevante, póngase en contacto con el administrador del sistema o con [AWS Support](#).

Los controles de detección no están teniendo efecto en las cuentas

Si ha ampliado recientemente su implementación de la Torre de Control de AWS a una nueva AWS región, los controles de detección recién aplicados no se aplicarán a las cuentas nuevas que cree en ninguna región hasta que OUs se actualicen las cuentas individuales de las que depende la Torre de Control de AWS. Los controles de detección existentes en las cuentas existentes todavía están en vigor.

Si intenta habilitar un control de detección antes de actualizar sus cuentas, es posible que aparezca un mensaje de error similar a este:

```
AWS Control Tower can't enable the selected control on this OU. AWS Control Tower cannot apply the control on the OU ou-xxx-xxxxxxx, because child accounts have dependencies that are missing. Update all child accounts under the OU, then try again.
```

Acción que se debe ejecutar: actualizar cuentas.

Para actualizar sus cuentas desde la consola de AWS Control Tower, consulte [Cuándo actualizar la Torre de Control OUs y las cuentas de AWS](#).

Para actualizar varias cuentas individuales mediante programación, puede utilizar el comando APIs from AWS Service Catalog y la AWS CLI para automatizar las actualizaciones. Para obtener más información acerca de cómo abordar el proceso de actualización, consulte esto [Tutorial en vídeo](#).

Puedes sustituir la UpdateProvisionedProductAPI que se muestra en el ProvisionProductvídeo por la API.

Si tiene más dificultades para habilitar los controles de detección en sus cuentas, póngase en contacto con [AWS AWS Support](#).

Error de tasa superada devuelto por la AWS Organizations API

Causa posible

Su carga de trabajo se estaba ejecutando mientras la Torre de Control de AWS realizaba un análisis diario para comprobar si se había SCPs desviado.

Pasos a seguir

Si encuentra una limitación de API o un error de `rate exceeded`, siga estos pasos:

- Ejecute sus cargas de trabajo en otro momento. (Consulte la programación de análisis de invariancia SCP de AWS Control Tower por región para averiguar cuándo AWS Control Tower ejecuta sus análisis de auditoría.)
- Si llama APIs directamente a través de HTTP: utilice el AWS SDK, que reintenta automáticamente las acciones fallidas
- Solicite un aumento del límite a través de [Service Quotas](#) y AWS Support

Puede encontrar un ejemplo de instrucciones para solucionar problemas para la limitación de API en Elastic Beanstalk aquí: <https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/elastic-beanstalk-api-throttling-errors/>

Error al mover una cuenta del generador de cuentas directamente de una zona de aterrizaje de AWS Control Tower a otra zona de aterrizaje de AWS Control Tower

Warning

Esta práctica no cumple con el requisito previo para la inscripción de cuentas válidas, ya que las cuentas válidas deben formar parte de la misma AWS Organization general y cada organización puede tener solo una zona de aterrizaje. Si ha intentado realizar esta acción y recibe varios mensajes de error, aquí encontrará información que puede resultarle útil.

Para mover una cuenta que ha provisionado a través del generador de cuentas a otra zona de aterrizaje administrada por AWS Control Tower, en otra cuenta de administración, debe eliminar todos los roles de IAM y las pilas asociadas a esa cuenta de la OU original. Elimine estos recursos de todas las regiones en las que esté implementada la cuenta.

 Note

La mejor forma de eliminar los recursos es anular el aprovisionamiento de la cuenta en su OU original antes de intentar moverla.

Si no elimina los recursos, la inscripción en la nueva OU producirá un error, de forma un tanto espectacular. Es posible que reciba uno o varios mensajes de error y seguirá recibiendo mensajes de error similares hasta que se eliminen los roles y pilas restantes de todas las regiones en las que se implementó la cuenta.

Cada vez que reciba un mensaje de error, deberá eliminar la cuenta de la nueva OU, eliminar el recurso anterior objeto del mensaje de error y, a continuación, intentar volver a mover la cuenta a la nueva OU. Este proceso removing-and-deleting debe repetirse para todos los recursos restantes, para cada región en la que se implementó la cuenta, posiblemente 10 o 20 veces. Estos errores repetidos se producen porque la cuenta se aprovisionó en una OU con una SCP que impide la eliminación del rol de IAM. Puede acortar el proceso de recuperación eliminando todos los recursos de la cuenta antes de volver a intentarlo.

Los ejemplos que aparecen a continuación representan los tipos de mensajes de error que puede recibir si se mantienen roles y pilas sin eliminar. Lo más probable es que vea uno de estos mensajes a la vez, por cada vez que intente inscribir la cuenta, siempre y cuando queden recursos antiguos.

Los valores de las cadenas de ID de recurso se han modificado para los ejemplos. Sus valores no serán los mismos en un mensaje de error que pueda recibir. Es posible que vea un mensaje similar al de los siguientes ejemplos:

- AWS Control Tower cannot create the IAM role *aws-controltower-AdministratorExecutionRole* because the role already exists. To continue, delete the existing IAM role and try again.
- AWS Control Tower cannot create the IAM role *aws-controltower-ConfigRecorderRole* because the role already exists. To continue, delete the existing IAM role and try again.
- AWS Control Tower cannot create the IAM role *aws-controltower-ForwardSnsNotificationRole* because the role already exists. To continue, delete the existing IAM role and try again.

También puede que vea un mensaje de error sobre un error en un conjunto de pilas, similar a este:


```

"Error\":"StackSetFailState\",
\"Cause\":"StackSetOperation on AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDWATCH
with id 8aXXXXf5-e0XX-4XXa-bc4XX-dXXXXXee31
has reached SUCCEEDED state but has 1 NON-CURRENT stack instances;
here is the summary :{ StackSet Id:
AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDWATCH:40XXXXbf2-Xead-46a1-XXXa-eXXXXXecb2ee2,
Stack instance Id:
arn:aws:cloudformation:eu-west-1:1X23456789XX:
    stack/StackSet-AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDWATCH-4feXXXXXX-ecXX-XXc6-
bXXX-4ae678/4feXXXXXX-ecX-4ae123458,
Status: OUTDATED,
Status Reason: ResourceLogicalId:ForwardSnsNotification,
ResourceType:AWS::Lambda::Function,
ResourceStatusReason:aws-controltower-NotificationForwarder already exists in stack
arn:aws:cloudformation:eu-west-1:1X23456789XX:
    stack/StackSet-AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDWATCH-4feXXXXXX-ecXX-XXc6-
bXXX-4ae678/4feXXXXXX-ecX-4ae123458.

```

Una vez que se hayan eliminado todos los recursos restantes de la primera OU, podrá invitar, aprovisionar o inscribir correctamente la cuenta en la nueva OU.

AWS Support

Si desea trasladar sus cuentas de miembro existentes a otro plan de soporte, puede iniciar sesión en cada cuenta con credenciales de cuenta raíz, [comparar planes](#) y establecer el nivel de soporte que prefiera.

Le recomendamos que actualice la MFA y los contactos de seguridad de la cuenta cuando realice cambios en el plan de soporte.

tipos de líneas de base

Una base de referencia en AWS Control Tower es un grupo de recursos y configuraciones específicas que se puede aplicar a un objetivo. El objetivo más habitual de una base de referencia puede ser una unidad organizativa (OU). Por ejemplo, puede habilitar una línea de base con una OU seleccionada como destino para registrar esa OU en AWS Control Tower.

Durante la configuración de la landing zone, es posible que algunas líneas base se activen automáticamente en la cuenta compartida. Es posible que determinadas líneas de base se habiliten y actualicen en función de los ajustes y configuraciones de la zona de aterrizaje. AWS Control Tower crea e implementa los recursos en el destino de la manera que especifica la línea de base.

Cuando habilita una línea base en un objetivo, la línea base se representa como un recurso de AWS, denominado `EnabledBaseline` recurso.

AWS Control Tower incluye cuatro tipos generales de líneas de base:

- Líneas base que se pueden habilitar en una unidad organizativa.
- Líneas base que se pueden habilitar en una cuenta compartida durante la configuración de la landing zone.

Tipos de referencia que se aplican a nivel de unidad organizativa

Note

Solo las líneas base que se aplican a nivel de unidad organizativa se pueden habilitar directamente con la `EnableBaseline` API.

- Nombre: `AWSControlTowerBaseline`

Descripción: Esta línea base establece los recursos y los controles para las cuentas de los miembros dentro de la OU de destino, necesarios para la supervisión del cumplimiento, la auditoría, la supervisión de la seguridad y, opcionalmente, la administración del acceso. Esta línea base se habilita al registrar una unidad organizativa en AWS Control Tower.

Requisito previo: la integración de AWS Config debe estar habilitada en la zona de aterrizaje de AWS Control Tower.

Consideración: esta línea de base retiene la configuración del control Denegación de la región de la zona de aterrizaje. En otras palabras, si una región no está permitida en la zona de aterrizaje, esa región no estará permitida para esa OU cuando llame a la API EnableBaseline para registrar una OU.

 Note

El control Denegación de la región de la OU no tiene forma de permitir las regiones que el control Denegación de la región de la zona de aterrizaje no permite.

Para obtener más información, consulte [Cómo SCPs trabajar con la denegación](#) en la AWS Organizations documentación.

Recomendación: Le recomendamos que confirme las regiones en las que la OU de destino pueda estar ejecutando cargas de trabajo y que compruebe los resultados con el control de denegación de regiones de la zona de aterrizaje antes de llamar a la API EnableBaseline de la OU. De lo contrario, podría perder el acceso a los recursos de determinadas regiones.

- Nombre: ConfigBaseline

Descripción: Esta línea base configura los recursos relacionados con AWS Config para las cuentas de los miembros dentro de la unidad organizativa de destino necesarios para la activación de Detective Controls. Los recursos configurados son un subconjunto de recursos de. AWSControl TowerBaseline

Requisito previo: la integración de AWS Config debe estar habilitada en la zona de aterrizaje de AWS Control Tower.

Consideración: Esta línea base no conserva la configuración de la zona de landing zone que deniega el control. El control de denegación regional no se habilitará como parte de la activación ConfigBaseline.

Limitación: AWSControl TowerBaseline y ConfigBaseline no se puede habilitar en la misma unidad organizativa. Solo se permite uno de ellos en una unidad organizativa.

- Nombre: BackupBaseline

Descripción: esta línea de base configura recursos y controles para cuentas de miembro dentro de la UO de destino. Son necesarios para que la integración AWS Backup pueda automatizar la copia

de seguridad de los datos y centralizar la administración de las políticas de copia de seguridad.
Servicios de AWS

Requisitos previos:

- La integración de AWS Backup debe estar habilitada en la zona de aterrizaje de AWS Control Tower.
- La integración de AWS Config debe estar habilitada en la zona de aterrizaje de AWS Control Tower.
- `AWSControlTowerBaseline` debe estar habilitado en la unidad organizativa de destino.

Consideración: antes de habilitar la `BackupBaseline` en una UO de destino, asegúrese de que la `AWSControlTowerBaseline` esté habilitada en la UO de destino. Es decir, la UO de destino se debe registrar en AWS Control Tower.

- Puede elegir activarla AWS Backup durante el proceso de creación de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower o durante el proceso de actualización de la zona de aterrizaje.
- La `BackupBaseline` es compatible con las versiones 3.1 y posteriores de la zona de aterrizaje.
- La `BackupBaseline` no se aplica a la cuenta de administración.

Tipos de referencia que se pueden aplicar a la cuenta compartida durante la configuración de la landing zone

AWS Control Tower habilita determinadas líneas base en una cuenta compartida, como parte del proceso de configuración y actualización de la landing zone. Las líneas de base de la zona de aterrizaje pueden cambiar al modificar la configuración de la zona de aterrizaje. Por ejemplo, si opta por el IAM Identity Center, AWS Control Tower puede habilitar la última versión de la línea de base `IdentityCenterBaseline` en su zona de aterrizaje.

Puede ver las líneas de base habilitadas para su zona de aterrizaje con la llamada a la API `ListEnabledBaselines`.

Note

A partir de la versión 4.0 de Landing Zone, `AuditBaseline` se sustituye por dos líneas de base distintas: `CentralSecurityRolesBaseline` y `CentralConfigBaseline`.

- Nombre: `CentralConfigBaseline`

Descripción: Configura recursos centrales para la supervisión y la auditoría de la conformidad en su organización mediante AWS Config.

- Nombre: `CentralSecurityRolesBaseline`

Descripción: Configura los recursos centrales para la supervisión de la seguridad en su organización.

- Nombre: `AuditBaseline`

Descripción: configura recursos para supervisar la seguridad y el cumplimiento de las cuentas de su organización.

- Nombre: `LogArchiveBaseline`

Descripción: configura un repositorio central para los registros de las actividades de las API y las configuraciones de recursos de las cuentas de su organización.

- Nombre: `IdentityCenterBaseline`

Descripción: configura los recursos compartidos para el IAM Identity Center, que prepara la `AWSControlTowerBaseline` para configurar el acceso al Identity Center para las cuentas.

Consideración: esta línea de base solo funciona cuando se ha seleccionado IAM Identity Center como proveedor de identidad en el momento de configurar la zona de aterrizaje inicialmente, o si posteriormente se cambia la configuración de la zona de aterrizaje para habilitar el IAM Identity Center para la zona de aterrizaje. Si utiliza un proveedor de identidad diferente, no podrá habilitar esta línea de base.

- Nombre: `BackupCentralVaultBaseline`

Descripción: Configura el AWS Backup almacén central de su organización.

- Nombre: `BackupAdminBaseline`

Descripción: Configura la administración delegada y el AWS Backup Audit Manager.

Inscripción parcial de cuentas

Cuando se trabaja con líneas de base, se puede colocar una cuenta en un estado denominado **Inscrita parcialmente**.

Este estado puede producirse si se vuelve a registrar una OU mediante una llamada a la API `ResetEnabledBaseline`, ya que AWS Control Tower aplica solo los recursos obligatorios a las cuentas de la OU de destino. Una cuenta a la que le faltan los recursos opcionales (controles) de su OU principal se marca como Inscrita parcialmente.

Si traslada una cuenta no inscrita a una OU registrada y, a continuación, llama a la API `ResetEnabledBaseline` de la OU para inscribirla, AWS Control Tower aplica los recursos asociados con la `AWSControlTowerBaseline` a la cuenta recién inscrita. Sin embargo, los controles opcionales habilitados para esta OU no se aplican a la cuenta. La cuenta permanece en estado Inscrita parcialmente.

Para inscribir la cuenta por completo, seleccione Volver a registrar o Actualizar cuenta en la consola. Al seleccionar estas operaciones desde la consola, AWS Control Tower aplica todos los recursos de esa OU a la cuenta recién inscrita, incluidos los controles opcionales activados para esa OU.

Variación en las operaciones entre la consola de la Torre de Control de AWS y APIs las líneas base

Cuando cambia el estado de gobierno de una OU, la consola de AWS Control Tower realiza más operaciones automáticamente, en comparación con cambiar el gobierno mediante las cuatro APIs líneas base.

Diferencias

- Registro y aprovisionamiento de productos

Al registrar una OU a través de la consola, AWS Control Tower crea productos de Service Catalog para las cuentas de miembro de la OU, como parte de la inscripción de cada cuenta. Cuando se registra una OU mediante la API `EnableBaseline` y la `AWSControlTowerBaseline`, AWS Control Tower no crea productos aprovisionados para las cuentas de miembro de la OU.

- Anulación del registro de una OU

Cada vez que anule el registro de una OU, primero debe eliminar todas las cuentas de los miembros y anidarlas. OUs A continuación, AWS Control Tower elimina todos los controles que se aplican a la OU.

- Si se selecciona Eliminar OU desde la OU de la consola, AWS Control Tower procederá a anular el registro y, a continuación, a eliminar la OU de su organización.

- Sin embargo, si anula el registro de la OU llamando a la API `DisableBaseline` para eliminar la `AWSControlTowerBaseline` de la OU, AWS Control Tower no elimina la OU de su organización, sino que la OU sigue presente en la organización sin estar registrada.

Habilitadas líneas de base y cuentas de miembros

Cuando habilita una línea de base en una UO, las cuentas de miembros de la UO heredan esa configuración. Debido a la herencia, cuando nos referimos a la cuenta, la denominamos línea de base secundaria habilitada. La línea de base que se aplica a la UO se denomina línea de base principal habilitada. La línea de base principal habilitada controla la configuración de las líneas de base secundarias habilitadas. Es similar a la forma en la que un control, cuando está activado en una UO, se aplica a todas las cuentas de la UO.

Consulta del estado de la línea de base de una cuenta

AWS Control Tower no le permite segmentar las cuentas directamente con líneas de base. Sin embargo, puede realizar un seguimiento del estado de habilitación y desvío de cada cuenta de miembro por medio de sus líneas de base secundarias habilitadas que se han heredado. Para ver el estado de sus cuentas, puede llamar a la API [ListEnabledBaselines](#) con la marca de característica `includeChildren`.

Inhabilite la línea base de una cuenta

AWS Control Tower no le permite deshabilitar una línea base habilitada para niños vinculada a una línea base habilitada para padres. Una línea base habilitada para niños se puede deshabilitar si se deriva de la herencia y ya no está vinculada a una línea base habilitada para los padres.

Líneas de base y valores predeterminados de control de versiones

Si su zona de aterrizaje de AWS Control Tower ya está configurada y, a continuación, decide habilitar una línea de base de zona de aterrizaje, AWS Control Tower habilita la última versión de la línea de base compatible con la versión de su zona de aterrizaje. Si decide habilitar una línea de base de para una OU que aún no esté registrada en AWS Control Tower, AWS Control Tower proporcionará automáticamente la última versión compatible de la línea de base para esa OU.

Compatibilidad de las versiones de base de referencia y de zonas de aterrizaje de la OU

Las bases de referencia de AWS Control Tower le permiten establecer un estándar de gobernanza en la OU, en lugar de en la zona de aterrizaje, si su empresa lo requiere. La línea base denominada `AWSControlTowerBaseline` está disponible para ayudarle a registrarse en AWS Control Tower. OUs

Note

Una línea de base es un grupo de controles y recursos que trabajan juntos para establecer un entorno de gobernanza estable dentro de la zona de aterrizaje.

Cuando habilita una línea de base en una OU, al llamar a la API `EnableBaseline` API de AWS Control Tower, debe especificar una versión de línea de base que sea compatible con la versión actual de zona de aterrizaje de AWS Control Tower. Tras especificar una línea de base, todas las cuentas de miembros de una OU siguen la línea de base establecida para la OU. En otras palabras, las cuentas nuevas se aprovisionan con la línea de base actualizada y las cuentas de miembros existentes se rigen de acuerdo con la nueva línea de base.

Si no seleccionas una línea base para tus cuentas OUs AND actuales, la versión de landing zone determina toda la postura de gobierno de forma predeterminada. Sin embargo, a cada OU registrada en la zona de aterrizaje se le asigna una versión de línea de base, que es la última línea de base compatible con la versión actual de la zona de aterrizaje. Por lo tanto, cada OU y cuenta de miembro inscrito tiene una línea de base asociada, incluso si nunca se asigna específicamente una línea de base.

Para la base de referencia base en la OU, `AWSControlTowerBaseline`, en la siguiente tabla se muestra la compatibilidad de las líneas base con las versiones de zonas de aterrizaje de AWS Control Tower.

Versión de línea de base	Versiones de zonas de aterrizaje	Esquemas incluidos	Cambio con respecto a la línea de base anterior		
1.0	2.0 a 2.7	BP_BASELINE_CLOUDTRAIL, BP_BASELINE_CLOUDWATCH, BP_BASELINE_CONFIG, BP_BASELINE_IAM_ROLE, BP_BASELINE_IAM_SERVICE_ROLE, Recursos de IAM	Ninguno		
2.0	2.8 a 2.9	BP_BASELINE_CLOUDTRAIL, BP_BASELINE_CLOUDWATCH, BP_BASELINE_CONFIG, BP_BASELINE_IAM_ROLE, BP_BASELINE_IAM_SERVICE_ROLE, Config SLR,	Se agregó el rol AWS Config vinculado a servicios (SLR) y un nuevo esquema de Config para usar el SLR		

Versión de línea de base	Versiones de zonas de aterrizaje	Esquemas incluidos	Cambio con respecto a la línea de base anterior		
		Recursos de IAM			
3.0	3.0 a 3.1	BP_BASELINE_CLOUDWATCH, BP_BASELINE_CONFIG, BP_BASELINE_ROLES, BP_BASELINE_SERVICE_ROLES, Config SLR, Recursos de IAM	Nuevo plano. AWS Config Cambio para registrar recursos globales únicamente en la región de origen. Plano eliminado CloudTrail		

Versión de línea de base	Versiones de zonas de aterrizaje	Esquemas incluidos	Cambio con respecto a la línea de base anterior		
4.0	3.2 a 3.3	BP_BASELINE_CLOUDWATCH, BP_BASELINE_CONFIG, BP_BASELINE_ROLES, BP_BASELINE_SERVICE_LINKED_ROLE, BP_BASELINE_SERVICE_ROLES, Config SLR, Recursos de IAM	Nuevo esquema de SLR		

Versión de línea de base	Versiones de zonas de aterrizaje	Esquemas incluidos	Cambio con respecto a la línea de base anterior		
5.0	4.0	BP_BASELINE_CLOUDWATCH, BP_BASELINE_CONFIG, BP_BASELINE_ROLES, BP_BASELINE_SERVICE_LINKED_ROLE, BP_BASELINE_SERVICE_ROLES, Config SLR, Recursos de IAM	Se eliminaron las autorizaciones de agregación de AWS Config. No es necesaria la autorización de agregación de AWS Config para cada cuenta de miembro, ya que la LandingZone versión 4.0 adoptó AWS Organizations Config Aggregator, que tiene acceso a todas las cuentas de miembros de la organización.		

Para obtener más información acerca de los recursos específicos creados en cuentas al configurar la zona de aterrizaje, consulte [Resources created in the shared accounts](#).

Si actualiza la zona de aterrizaje a una versión que admite una versión de línea de base de `AWSControlTowerBaseline` posterior y la nueva versión de la zona de aterrizaje es compatible con la versión de línea de base existente, el estado de la OU cambia a `Actualizar disponible`.

- Puede seguir utilizando el generador de cuentas y otras características sin actualizar inmediatamente la línea de base de la OU, excepto en el caso de una actualización de la zona de aterrizaje de la versión 2.x a la 3.x.
- Las nuevas cuentas inscritas en esta OU reciben recursos en función de la versión de línea de base existente hasta que se actualice la versión de línea de base (con la característica `Ampliar el gobierno de la consola` o mediante la `API UpdateEnabledBaseline`).
- Tras actualizar la versión de línea de base, todas las cuentas de esa OU reciben recursos en función de la nueva versión de línea de base.

 Note

Si actualiza su zona de aterrizaje de la AWS Control Tower de una versión 2.X a una versión 3.X, también debe actualizar la versión básica de la suya OUs, debido al cambio de las rutas a nivel de cuenta a las de organización. AWS CloudTrail En la consola, la OU mostrará el estado de Actualización necesaria.

Consideraciones sobre las bases de referencia

- Si la OU requiere una actualización de línea de base, no puede aprovisionar cuentas nuevas ni inscribir cuentas existentes en esa OU.
- Tras una actualización de la zona de aterrizaje, si también tiene previsto actualizar una línea de base de la OU, debe volver a registrar la OU o actualizar la versión de la línea de base de la OU mediante programación.
- Le recomendamos que actualice a la línea de base más compatible para la versión de la zona de aterrizaje que utilice, de modo que obtenga todas las ventajas de la zona de aterrizaje y la línea de base combinadas. Por ejemplo, si actualiza a la versión 3.3 de la zona de aterrizaje, puede seguir utilizando la línea de base 3.0, pero no obtendrá todos los beneficios de la versión 3.3 de la zona de aterrizaje a menos que también actualice a la línea de base 4.0.
- Las actualizaciones de línea de base no se pueden anular.
- La habilitado de la línea de base se dirige a una unidad organizativa a la vez. Por lo tanto, las anidadas no OUs se actualizan automáticamente cuando se actualiza la unidad organizativa

principal. Se recomienda actualizar la unidad organizativa principal antes de actualizar la OUs anidada.

- Al llamar a la API `UpdateEnabledBaseline` o volver a registrar una OU desde la consola, la OU conserva todos los controles que estaban habilitados antes de la actualización de la línea de base.
- Cuando varias versiones de la línea de base sean compatibles con su versión de zona de aterrizaje, debe utilizar la última versión de la línea de base si habilita una línea de base en una UO no administrada.

Ejemplos: registre una unidad organizativa de AWS Control Tower con APIs solo

Este tutorial de ejemplos es un documento complementario. Para obtener explicaciones, advertencias y más información, consulte [tipos de líneas de base](#).

Requisitos previos

Debe tener una unidad organizativa (OU) existente que no esté registrada en AWS Control Tower y que desee registrar. O bien, debe tener una OU registrada que desee volver a registrar para actualizarla.

Registro de una OU

1. Compruebe si `IdentityCenterBaseline` está habilitada para la zona de aterrizaje. Si es así, obtenga el identificador de base de referencia habilitado para Identity Center.

```
aws controltower list-baselines --query 'baselines[?name==`IdentityCenterBaseline`].[arn]'
```

```
aws controltower list-enabled-baselines --query 'enabledBaselines[?baselineIdentifier==`<Identity Center Baseline Arn>`].[arn]'
```

2. Obtenga el ARN de la OU de destino.

```
aws organizations describe-organizational-unit --organizational-unit-id  
<Organizational Unit ID> --query 'OrganizationalUnit.[Arn]'
```

3. Obtenga el ARN de la línea de base de `AWSControlTowerBaseline`.

```
aws controltower list-baselines --query 'baselines[?name==`AWSControlTowerBaseline`].
[arn]'
```

4. Cree la base de referencia de AWSControlTowerBaseline en la OU de destino.

Si la base de referencia de Identity Center está habilitada:

```
aws controltower enable-baseline --baseline-identifier <AWSControlTowerBaseline ARN>
--baseline-version <BASELINE VERSION> --target-identifier <OU ARN> --parameters
' [{"key": "IdentityCenterEnabledBaselineArn", "value": "<Identity Center Enabled
Baseline ARN>"} ]'
```

Si la base de referencia de Identity Center no está habilitada, omita la marca *parameters* de la siguiente manera:

```
aws controltower enable-baseline --baseline-identifier <AWSControlTowerBaseline ARN>
--baseline-version <BASELINE VERSION> --target-identifier <OU ARN>
```

Nuevo registro de una OU

Después de actualizar la configuración de la zona de aterrizaje o actualizar la versión de tu zona de aterrizaje, debes volver OUs a registrarte para proporcionarles los cambios más recientes. Siga estos pasos para volver a registrar una unidad organizativa mediante programación, restableciendo el recurso asociado y todos los EnabledBaseline recursos asociados. EnabledControl

Important

Si la OU tiene los controles opcionales habilitados, también debe llamar a la [ResetEnabledControl](#) API para cada control opcional habilitado después de restablecer la línea base. Este paso garantiza que los controles opcionales se mantengan coherentes con la configuración más reciente de landing zone. Si omite este paso, es posible que los controles opcionales de la OU no reflejen los cambios más recientes en la zona de landing zone. Si no tiene ningún control opcional activado, este paso no es obligatorio.

1. Obtenga el ARN de la OU de destino para volver a registrarla.

```
aws organizations describe-organizational-unit --organizational-unit-id <OU ID> --  
query 'OrganizationalUnit.[Arn]'
```

2. Obtenga el ARN del recurso EnabledBaseline para la OU de destino.

```
aws controltower list-enabled-baselines --query 'enabledBaselines[?  
targetIdentifier==`<OUARN>`].[arn]'
```

3. Restablezca la base de referencia habilitada.

```
aws controltower reset-enabled-baseline --enabled-baseline-  
identifier <EnabledBaselineArn>
```

4. Si la OU tiene controles opcionales habilitados, enumere los controles habilitados para la OU y restablezca cada uno de ellos para que sean coherentes con la configuración más reciente de landing zone.

Enumere los controles habilitados en la unidad organizativa de destino:

```
aws controltower list-enabled-controls --target-identifier <OU ARN>
```

Para cada control opcional activado devuelto, reinícielo llamando a:

```
aws controltower reset-enabled-control --enabled-control-  
identifier <EnabledControlArn>
```

Para obtener más información, consulte [ResetEnabledControl](#) la referencia de la API de AWS Control Tower.

Ejemplos de uso de la API de base de referencia

Esta sección contiene ejemplos de parámetros de entrada y salida para la línea base de AWS Control Tower APIs.

DisableBaseline

Para obtener más información sobre el funcionamiento de esta API, consulte [DisableBaseline](#).

Entrada de DisableBaseline:


```
{
  "enabledBaselineIdentifier": "arn:aws:controltower:us-
west-2:123456789012:enabledbaseline/AB12CD34EF56GH789"
}
```

Salida de DisableBaseline:

```
{
  "operationIdentifier": "58f12232-26be-4735-a3e9-dd30d90f021f"
}
```

Ejemplo de la CLI de DisableBaseline:

```
aws controltower disable-baseline \
  --enabled-baseline-identifier arn:aws:controltower:us-
west-2:123456789012:enabledbaseline/AB12CD34EF56GH789 \
  --region us-west-2
```

EnableBaseline

Para obtener más información sobre esta operación de API, consulte [EnableBaseline](#).

Entrada de EnableBaseline:

```
{
  "baselineIdentifier": "arn:aws:controltower:us-west-2::baseline:17BSJV3IGJ2QSGA2",
  "targetIdentifier": "arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-kgj0txdhpa/ou-
r9mj-4j3mzjql",
  "baselineVersion": "3.0",
  "parameters": [
    {
      "key": "IdentityCenterEnabledBaselineArn",
      "value": "arn:aws:controltower:us-west-2:123456789012:enabledbaseline/
XAHCR4CJTISI4W07MZ"
    }
  ]
}
```

Salida de EnableBaseline, devolviendo un nuevo recurso:

```
{
```

```

    "operationIdentifier": "58f12232-26be-4735-a3e9-dd30d90f021f",
    "arn": "arn:aws:controltower:us-west-2:123456789012:enabledbaseline/
XAGF7TN0HRD7ES5VV"
  }

```

Ejemplo de la CLI de EnableBaseline:

En este ejemplo, se muestra cómo habilitar una línea base para una AWS Organizations organización que tiene la zona de aterrizaje habilitada para acceder al AWS IAM Identity Center, gestionado por AWS Control Tower. Para recuperar el identificador EnabledBaseline del Identity Center, puede llamar a la API ListEnabledBaselines y filtrar según la base de referencia del Identity Center: (arn:aws:controltower:*Region*::baseline/LN25R72TTG6IGPTQ)

```

aws controltower list-enabled-baselines \
  --filter baselineIdentifiers=arn:aws:controltower:us-west-2::baseline/
LN25R72TTG6IGPTQ \
  --region us-west-2

```

La respuesta mostrará el detalle de EnabledBaseline, que muestra su identificador.

```

{
  "enabledBaselines": [
    {
      "arn": "arn:aws:controltower:us-west-2:123456789012:enabledbaseline/
XAHXS7P6C4I453EZC",
      "baselineIdentifier": "arn:aws:controltower:us-west-2::baseline/
LN25R72TTG6IGPTQ",
      "targetIdentifier": "arn:aws:organizations::123456789012:account/o-
aq21sw43de5/123456789012",
      "statusSummary": {
        "status": "SUCCEEDED"
      }
    }
  ]
}

```

Note

Anote el valor del ARN de la respuesta y pase este valor como parámetro para habilitar la base de referencia predeterminada.

```
aws controltower enable-baseline \  
  --baseline-identifier arn:aws:controltower:us-west-2::baseline/17BSJV3IGJ2QSGA2 \  
  --baseline-version 3.0 \  
  --target-identifier arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-aq21sw43de5/ou-po90-1k87jh65 \  
  --parameters  
  ' [{"key": "IdentityCenterEnabledBaselineArn", "value": "arn:aws:controltower:us-west-2:123456789012:enabledbaseline/XAHXS7P6C4I453EZC"} ] ' \  
  --region us-west-2
```

En el caso de una organización con la zona de aterrizaje excluida de la administración de AWS Control Tower del IAM Identity Center, habilite la base de referencia sin el parámetro.

```
aws controltower enable-baseline \  
  --baseline-identifier arn:aws:controltower:us-west-2::baseline/17BSJV3IGJ2QSGA2 \  
  --baseline-version 3.0 \  
  --target-identifier arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-aq21sw43de5/ou-po90-1k87jh65 \  
  --region us-west-2
```

GetBaseline

Para obtener más información sobre el funcionamiento de esta API, consulte. [GetBaseline](#)

Entrada de GetBaseline:

```
{  
  "baselineIdentifier": "arn:aws:controltower:us-west-2::baseline/17BSJV3IGJ2QSGA2"  
}
```

Salida de GetBaseline:

```
{  
  "arn": "arn:aws:controltower:us-west-2::baseline/17BSJV3IGJ2QSGA2",  
  "name": "AWSControlTowerBaseline",  
  "description": "Sets up resources and mandatory controls for member accounts within the target OU, required for AWS Control Tower governance.",  
}
```

Ejemplo de la CLI de GetBaseline:

```
aws controltower get-baseline \  
  --baseline-identifier arn:aws:controltower:us-west-2::baseline/17BSJV3IGJ2QSGA2 \  
  --region us-west-2
```

GetBaselineOperation

Para obtener más información sobre esta operación de API, consulte [GetBaselineOperation](#).

Entrada de GetBaselineOperation:

```
{  
  "operationIdentifier": "58f12232-26be-4735-a3e9-dd30d90f021f"  
}
```

Salida de GetBaselineOperation:

```
{  
  "baselineOperation": {  
    "operationIdentifier": "58f12232-26be-4735-a3e9-dd30d90f021f",  
    "operationType": "DISABLE_BASELINE",  
    "status": "FAILED",  
    "startTime": "2023-01-12T19:05:00Z",  
    "endTime": "2023-01-12T19:45:00Z",  
    "statusMessage": "Can't perform DisableBaseline on a parent target with  
governed child OUs"  
  }  
}
```

Ejemplo de la CLI de GetBaselineOperation:

```
aws controltower get-baseline-operation \  
  --operation-identifier 58f12232-26be-4735-a3e9-dd30d90f021f \  
  --region us-west-2
```

GetEnabledBaseline

Para obtener más información sobre esta operación de API, consulte [GetEnabledBaseline](#).

Entrada de GetEnabledBaseline:

```
{
  "enabledBaselineIdentifier": "arn:aws:controltower:us-
west-2:123456789012:enabledbaseline/XAHCR4CJTSI4W07MZ"
}
```

Salida de GetEnabledBaseline:

```
{
  "enabledBaselineDetails": {
    "arn": "arn:aws:controltower:us-west-2:123456789012:enabledbaseline/
XAHCR4CJTSI4W07MZ",
    "baselineIdentifier": "arn:aws:controltower:us-
west-2::baseline:17BSJV3IGJ2QSGA2",
    "baselineVersion": "3.0",
    "targetIdentifier": "arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-kgj0txdhpa/ou-
r9mj-4j3mzjq1",
    "statusSummary": {
      "status": "SUCCEEDED",
      "lastOperationIdentifier": "58f12232-26be-4735-a3e9-dd30d90f021f"
    },
    "parameters": [
      {
        "key": "IdentityCenterEnabledBaselineArn",
        "value": "arn:aws:controltower:us-west-2:123456789012:enabledbaseline/
XAHCR4CJTSI4W07MZ"
      }
    ]
  }
}
```

Ejemplo de la CLI de GetEnabledBaseline:

```
aws controltower get-enabled-baseline \
  --enabled-baseline-identifier arn:aws:controltower:us-
west-2:123456789012:enabledbaseline/XAHXS7P6C4I453EYC \
  --region us-west-2
```

ListBaselines

Para obtener más información sobre esta operación de API, consulte [ListBaselines](#).

Entrada de ListBaselines (mediante entradas opcionales):

```
{
  "nextToken": "AbCd1234",
  "maxResults": "4"
}
```

Salida de ListBaselines:

```
{
  "baselines": [
    {
      "arn": "arn:aws:controltower:us-east-1::baseline/4T4HA1KM010S6311",
      "name": "AuditBaseline",
      "description": "Sets up resources to monitor security and compliance of
accounts in your organization."
    },
    {
      "arn": "arn:aws:controltower:us-east-1::baseline/J8HX46AHS5MIKQPD",
      "name": "LogArchiveBaseline",
      "description": "Sets up a central repository for logs of API activities and
resource configurations from accounts in your organization."
    },
    {
      "arn": "arn:aws:controltower:us-east-1::baseline/LN25R72TTG6IGPTQ",
      "name": "IdentityCenterBaseline",
      "description": "Sets up shared resources for AWS Identity Center, which
prepares the AWSControlTowerBaseline to set up Identity Center access for accounts."
    },
    {
      "arn": "arn:aws:controltower:us-east-1::baseline/17BSJV3IGJ2QSGA2",
      "name": "AWSControlTowerBaseline",
      "description": "Sets up resources and mandatory controls for member
accounts within the target OU, required for AWS Control Tower governance."
    },
    {
      "arn": "arn:aws:controltower:us-east-1::baseline/3WPD0NA6TJ9A0MU2",
      "name": "BackupCentralVaultBaseline",
      "description": "Sets up central AWS Backup vault in your organization."
    },
    {
      "arn": "arn:aws:controltower:us-east-1::baseline/H6C5JFCJJ3CPU3J5",
      "name": "BackupManagerBaseline",
      "description": "Sets up delegated admin and AWS Backup Audit Manager."
    }
  ],
}
```

```
{
  "arn": "arn:aws:controltower:us-east-1::baseline/AP09ATVPBKFRRLK",
  "name": "BackupBaseline",
  "description": "Sets up local Backup vault and attach Backup policy."
}
```

Ejemplo de la CLI de ListBaselines:

```
aws controltower list-baselines \
  --region us-west-2
```

ListEnabledBaselines

La API ListEnabledBaselines tiene un parámetro opcional que le permite ver las líneas de base tal como se aplican a las cuentas que son miembros de una UO. Los ejemplos siguientes muestran algunos comandos de la CLI que puede usar para ver las líneas de base de una cuenta. AWS Control Tower hace referencia a estas líneas de base, que están habilitadas en la UO, pero que se aplican a cada cuenta de la UO, como líneas de base habilitadas secundarias, ya que derivan su configuración de gobernanza de las líneas de base que se aplican en la UO.

Para obtener más información sobre esta operación de API, consulte [ListEnabledBaselines](#).

Entrada de ListEnabledBaselines para mostrar líneas de base habilitadas secundarias:

```
aws controltower list-enabled-baselines --include-children
```

Salida de ListEnabledBaselines para ver líneas de base habilitadas secundarias:

```
{
  "enabledBaselines": [
    {
      "arn": "arn:aws:controltower:us-east-1:666355521292:enabledbaseline/X02UQ1PC6BB5085S5",
      "baselineIdentifier": "arn:aws:controltower:us-east-1::baseline/AP09ATVPBKFRRLK",
      "baselineVersion": "1.0",
      "statusSummary": {
        "lastOperationIdentifier": "07d6d2b8-e357-4f96-ba00-98ea88143445",
```

```

        "status": "SUCCEEDED"
      },
      "targetIdentifier": "arn:aws:organizations::666355521292:ou/o-vaex10vaey/ou-k86y-ld9k8vpu"
    },
    {
      "arn": "arn:aws:controltower:us-east-1:666355521292:enabledbaseline/XAFPKQQX0JB50ZWQH",
      "baselineIdentifier": "arn:aws:controltower:us-east-1::baseline/AP09ATVPBKFRRLK",
      "baselineVersion": "1.0",
      "parentIdentifier": "arn:aws:controltower:us-east-1:666355521292:enabledbaseline/X0IZ4G08CWB50ZWON",
      "statusSummary": {
        "lastOperationIdentifier": "3508793e-48c8-4895-965b-3dc6abd52b6b",
        "status": "SUCCEEDED"
      },
      "targetIdentifier": "arn:aws:organizations::666355521292:account/o-vaex10vaey/183295447314"
    }
  ]

```

Note

En el ejemplo anterior, el campo `parentIdentifier` muestra la línea de base habilitada de la UO principal para esta línea de base habilitada secundaria.

Vea todas las líneas de base aplicadas a un destino específico (UO o cuenta):

```

aws controltower list-enabled-baselines \
  --filter '{
    "targetIdentifiers": ["TARGET_ARN"]
  }'

```

Vea todas las OUs que tienen una línea base específica:

```

aws controltower list-enabled-baselines \
  --filter '{
    "baselineIdentifiers": ["BASELINE_ARN"]
  }'

```


Vea todas OUs las cuentas que tienen una línea base específica:

```
aws controltower list-enabled-baselines \
  --filter '{
    "baselineIdentifiers": ["BASELINE_ARN"]
  }' \
  --include-children
```

Vea todas las cuentas de una UO que tengan habilitada la línea de base B:

```
### First fetch the enabled baseline record for Baseline B on the OU
aws controltower list-enabled-baselines \
  --filter '{
    "targetIdentifiers": ["OU_TARGET_ARN"],
    "baselineIdentifiers": ["BASELINE_ARN_FOR_BASELINE_B"]
  }'

### Call ListEnabled baseline to fetch all accounts that have their parent as the
enabled baseline record on the OU
aws controltower list-enabled-baselines \
  --filter '{
    "parentIdentifiers": ["ENABLED_BASELINE_ARN_FOR_OU"]
  }' \
  --include-children
```

Más información sobre líneas de base habilitadas secundarias

- Puede usar la API `GetEnabledBaseline` para ver información detallada acerca de la línea de base habilitada secundaria específica
- Puede usar la API `GetBaselineOperation` para ver una operación realizada en la línea de base habilitada secundaria
- No se puede escribir directamente a ninguna línea base APIs `EnableBaseline`, `UpdateEnabledBaseline`, `ResetEnabledBaseline` o `DisableBaseline`, sobre una línea base habilitada para niños.
- Los recursos de línea de base habilitada secundaria se pueden modificar únicamente mediante el servicio de AWS Control Tower, mediante operaciones que se realicen en la UO principal o mediante Account Factory.

Ejemplos de uso de filtros:

Entrada de ListEnabledBaselines (sin filtros):

```
{
  "nextToken": "bde7-XX0c6fXXXXXX",
  "maxResults": 5
}
```

Entrada de ListEnabledBaselines (solo filtro de baselineIdentifiers):

```
{
  "filter": {
    "baselineIdentifiers": ['arn:aws:controltower:us-east-1::baseline/17BSJV3IGJ2QSGA2', 'arn:aws:controltower:us-east-1::baseline/12GZU8CKZKVMS2AW']
  },
  "nextToken": "bde7-XX0c6fXXXXXX",
  "maxResults": 5
}
```

Entrada de ListEnabledBaselines (solo filtro de targetIdentifiers):

```
{
  "filter": {
    "targetIdentifiers": ['arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-s9511vn103/ou-xqj7-fex1u317', 'arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-s9511vn103/ou-xqj7-11q6n2cf']
  },
  "nextToken": "bde7-XX0c6fXXXXXX",
  "maxResults": 2
}
```

Entrada de ListEnabledBaselines (filtros de baselineIdentifiers y targetIdentifiers):

```
{
  "filter": {
    "baselineIdentifiers": ['arn:aws:controltower:us-east-1::baseline/17BSJV3IGJ2QSGA2']
    "targetIdentifiers": ['arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-s9511vn103/ou-xqj7-fex1u317']
  }
}
```

```

    },
    "nextToken": "bde7-XX0c6fXXXXXX",
    "maxResults": 5
}

```

Salida de ListEnabledBaselines:

```

{
  "enabledBaselines": [
    {
      "arn": "arn:aws:controltower:us-east-1:123456789012:enabledbaseline/
XAHCR4CJTSI4W07MZ",
      "baselineIdentifier": "arn:aws:controltower:us-
east-1::baseline:17BSJV3IGJ2QSGA2",
      "baselineVersion": "3.0",
      "targetIdentifier": "arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-kgj0txdhpa/
ou-r9mj-4j3mzjql",
      "statusSummary": {
        "status": "SUCCEEDED",
        "lastOperationIdentifier": "58f12232-26be-4735-a3e9-dd30d90f021f"
      }
    },
    {
      "arn": "arn:aws:controltower:us-east-1:123456789012:enabledbaseline/
XAJ9NKW88AA4W9CLL",
      "baselineIdentifier": "arn:aws:controltower:us-
east-1::baseline:17BSJV3IGJ2QSGA2",
      "baselineVersion": "4.0",
      "targetIdentifier": "arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-s9511vn103/
ou-xqj7-fex1u317",
      "statusSummary": {
        "status": "FAILED",
        "lastOperationIdentifier": "81e02df1-2b4d-48f0-838f-3833b93dcdc0"
      }
    }
  ],
  "nextToken": "e2bXXXXX6cab"
}

```

Ejemplo de la CLI con un tipo de filtro (filtro de baselineIdentifiers):

```
aws controltower list-enabled-baselines \
```

```
--filter baselineIdentifiers=arn:aws:controltower:us-west-2::baseline/17BSJV3IGJ2QSGA2,arn:aws:controltower:us-west-2::baseline/LN25R72TTG6IGPTQ \  
--region us-west-2
```

Ejemplo de la CLI con varios filtros (filtros de `baselineIdentifiers` y `targetIdentifiers`):

```
aws controltower list-enabled-baselines \  
--filter targetIdentifiers=arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-aq21sw43de5/ou-po90-lk87jh65,baselineIdentifiers=arn:aws:controltower:us-west-2::baseline/17BSJV3IGJ2QSGA2 \  
--region us-west-2
```

ResetEnabledBaseline

Para obtener más información sobre esta operación de API, consulte [ResetEnabledBaseline](#).

Entrada de `ResetEnabledBaseline`:

```
{  
  "enabledBaselineIdentifier": "arn:aws:controltower:us-west-2:123456789012:enabledbaseline/XAJ9NKKW88AA4W9CLL"  
}
```

Salida de `ResetEnabledBaseline`:

```
{  
  "operationIdentifier": "81e02df1-2b4d-48f0-838f-3833b93dcdc0"  
}
```

Ejemplo de la CLI de `ResetEnabledBaseline`:

```
aws controltower reset-enabled-baseline \  
--enabled-baseline-identifier arn:aws:controltower:us-west-2:123456789012:enabledbaseline/XAHXS7P6C4I453EZC \  
--region us-west-2
```

UpdateEnabledBaseline

Para obtener más información sobre esta operación de API, consulte [UpdateEnabledBaseline](#).

Entrada de UpdateEnabledBaseline:

```
{
  "enabledBaselineIdentifier": "arn:aws:controltower:us-
east-1:123456789012:enabledbaseline/XAJ9NkW88AA4W9CLL",
  "baselineVersion": "4.0",
  "parameters": [
    {
      "key": "IdentityCenterEnabledBaselineArn",
      "value": "arn:aws:controltower:us-east-1:123456789012:enabledbaseline/
XAHCR4CJT5I4W07MZ"
    }
  ]
}
```

Salida de UpdateEnabledBaseline:

```
{
  "operationIdentifier": "81e02df1-2b4d-48f0-838f-3833b93dcdc0"
}
```

Ejemplo de la CLI de UpdateEnabledBaseline:

```
aws controltower update-enabled-baseline \
  --enabled-baseline-identifier arn:aws:controltower:us-
west-2:123456789012:enabledbaseline/XAHXS7P6C4I453EYC \
  --baseline-version 4.0
  --parameters
  '[{"key":"IdentityCenterEnabledBaselineArn","value":"arn:aws:controltower:us-
west-2:123456789012:enabledbaseline/XAHXS7P6C4I453EYC"}]' \
  --region us-west-2
```

Información adicional y enlaces

En este tema se incluyen enlaces a entradas de blog relevantes, documentación técnica e información relacionada que pueden ayudarle a trabajar con AWS Control Tower. Las fuentes incluyen algunos casos de uso comunes y prácticas recomendadas sobre las capacidades de AWS Control Tower, así como algunas mejoras adicionales.

Tutoriales y laboratorios

- [Laboratorio de AWS Control Tower](#): estos laboratorios proporcionan información general de alto nivel sobre tareas comunes relacionadas con AWS Control Tower.
- En el panel de control de AWS Control Tower, elija Obtener instrucciones personalizadas si tiene un caso de uso en mente pero no sabe por dónde empezar.
- Intente visitar esta lista de [YouTube reproducción sobre operaciones en la nube](#) de AWS y busque en la Torre de Control de AWS para encontrar vídeos que expliquen más sobre cómo utilizar la funcionalidad de la Torre de Control de AWS.

Red

Configure patrones repetibles y administrables para las redes de. AWS Obtenga más información sobre el diseño, la automatización y los dispositivos que utilizan habitualmente los clientes.

- [AWS Arquitectura de VPC de inicio rápido](#): esta guía de inicio rápido proporciona una base de redes basada en las AWS mejores prácticas para su infraestructura de AWS nube. Crea un AWS Virtual Private Network entorno con subredes públicas y privadas en el que puede lanzar AWS servicios y otros recursos.
- [Autoservicio VPCs en la Torre de Control de AWS mediante AWS Service Catalog](#): en esta entrada de blog se describe una forma de configurar Account Factory para poder aprovisionar cuentas de forma personalizada VPCs.
- [Implementing Serverless Transit Network Orchestrator \(STNO\) in AWS Control Tower](#): en esta entrada de blog se muestra cómo automatizar el acceso a la conectividad de red entre cuentas. Este blog está dirigido a los administradores de AWS Control Tower o a los responsables de la administración de redes en su entorno de AWS .

Seguridad, identidad y registro

Amplíe su posición de seguridad, intégreala con proveedores de identidades externos o existentes y centralice los sistemas de registro.

Seguridad

- [Automatización de AWS Security Hub CSPM alertas con eventos del ciclo de vida de la Torre de Control de AWS](#): esta entrada de blog describe cómo automatizar la activación y la configuración del CSPM de Security Hub en un entorno de múltiples cuentas de la Torre de Control de AWS en cuentas nuevas y existentes.
- [Habilitación AWS Identity and Access Management](#): esta entrada de blog describe cómo mejorar la visibilidad de la seguridad de su organización mediante la activación y la centralización de los hallazgos de IAM Access Analyzer.
- El [Almacén de parámetros de AWS Systems Manager](#) proporciona un almacenamiento seguro y jerárquico para administrar los datos de configuración y los secretos. Puede usarla para compartir información de configuración en una ubicación segura, para que la usen AWS Systems Manager y AWS CloudFormation. Por ejemplo, puede almacenar una lista de regiones en las que desee implementar paquetes de conformidad.

Identidad

- [Vincule la identidad de usuario de Azure AD a AWS cuentas y aplicaciones para el inicio de sesión único](#): esta entrada de blog describe cómo usar Azure AD con IAM Identity Center y AWS Control Tower.
- [Gestione el acceso a AWS de forma centralizada para los usuarios de Okta con AWS IAM Identity Center](#): esta entrada de blog describe cómo utilizar Okta con IAM Identity Center y AWS Control Tower.

Registro

- [AWS Solución de registro centralizado](#): esta publicación de soluciones describe la solución de registro centralizado que permite a las organizaciones recopilar, analizar y mostrar los registros de varias cuentas y AWS regiones. AWS
- Para obtener información sobre cómo ver sus AWS Config recursos, consulte el [panel de cumplimiento de los recursos de Config](#).

Implementación de recursos y administración de cargas de trabajo

Implemente y administre recursos y cargas de trabajo.

- [Integración de bibliotecas de introducción](#): en esta entrada de blog se describen las carteras de introducción que puede utilizar.
- [Continuous deployment of Cloud Custodian to AWS Control Tower](#)

Trabajo con organizaciones y cuentas existentes

Trabaje con AWS las organizaciones y cuentas existentes.

- [Inscribir una cuenta](#): en este tema de la guía del usuario se describe cómo inscribir una AWS cuenta existente en AWS Control Tower.
- [Cree una cuenta en AWS Control Tower](#): en esta entrada de blog se describe cómo implementar AWS Control Tower en sus AWS organizaciones actuales.
- [Extend AWS Control Tower governance using AWS Config conformance packs](#): en esta entrada de blog se describe cómo implementar paquetes de conformidad de AWS Config para contribuir a que las cuentas y organizaciones existentes queden bajo el control de AWS Control Tower.
- [How to Detect and Mitigate Guardrail Violation with AWS Control Tower](#): en esta entrada de blog se describe cómo añadir controles y cómo suscribirse a las notificaciones de SNS para que pueda recibir notificaciones por correo electrónico de las infracciones de conformidad de los controles.

Automatización e integración

Automatice la creación de cuentas e integre los eventos del ciclo de vida con AWS Control Tower.

- [Lifecycle events](#): en esta entrada de blog se describe cómo utilizar los eventos del ciclo de vida con AWS Control Tower.
- [Automate account creation](#): esta entrada de blog se describe cómo configurar la creación automática de cuentas en AWS Control Tower.
- [Amazon VPC flow log automation](#): en esta entrada de blog se describe cómo automatizar y centralizar los registros de flujo de Amazon VPC en un entorno de varias cuentas.

- [Automatice el etiquetado de las VPC con los eventos del ciclo de vida de la Torre de Control de AWS](#): en esta entrada de blog se describe cómo automatizar el etiquetado de recursos mediante los eventos del ciclo de vida en la Torre de Control de AWS. VPCs
- [Automated account management](#): en esta entrada de blog se describe cómo automatizar las tareas de administración de cuentas una vez configurado el entorno de AWS Control Tower.

Migración de cargas de trabajo

Utilice otros AWS servicios con AWS Control Tower para facilitar la migración de las cargas de trabajo.

- [CloudEndure migración](#): esta entrada de blog describe cómo combinar CloudEndure y otros AWS servicios con AWS Control Tower para facilitar la migración de la carga de trabajo.

Servicios de AWS relacionados

AWS Control Tower actúa como capa de orquestación de AWS Organizations. Por lo tanto, a través de la consola de AWS Organizations APIs, tiene acceso a más de 20 servicios de AWS adicionales que funcionan con la Torre de Control de AWS. No se puede acceder a estos servicios adicionales directamente a través de la consola de AWS Control Tower.

- Para obtener una lista completa de los servicios disponibles para AWS Control Tower a través de AWS Organizations, consulte [AWS services that you can use with AWS Organizations](#).
- Para habilitar las capacidades de varias cuentas de estos servicios de AWS relacionados, debe habilitar el acceso de confianza. Para obtener más información, consulte [Uso de AWS Organizations con otros servicios de AWS](#).

Note

Recuerde que AWS IAM Identity Center y IAM AWS CloudTrail están configurados para usted en AWS Control Tower y están completamente integrados. AWS Config No es necesario que modifique la configuración de acceso de confianza o administración delegada para estos servicios.

- Algunos AWS servicios disponibles mediante AWS Organizations la administración delegada, como AWS Systems Manager y AWS Firewall Manager. Para obtener más información, consulte

[Configurar un administrador delegado](#) y [Habilitar una cuenta de administrador delegado para Firewall Manager](#). Vea también este vídeo, [Set up security groups with AWS Firewall Manager](#).

AWS Marketplace soluciones

Descubra soluciones de AWS Marketplace.

- [AWS Control Tower Marketplace](#): AWS Marketplace ofrece una amplia gama de soluciones para AWS Control Tower que le ayudan a integrar software de terceros. Estas soluciones ayudan a resolver casos de uso operativos y de infraestructura clave, como la administración de identidades, la seguridad para un entorno de varias cuentas, las redes centralizadas, la inteligencia operativa y la administración de eventos e información de seguridad (SIEM).

Notas de la versión de AWS Control Tower

En las siguientes secciones, se muestran detalles sobre versiones de AWS Control Tower, desde el inicio del servicio. Algunas versiones requieren una actualización para una zona de aterrizaje de AWS Control Tower, y otras versiones se incorporan automáticamente al servicio.

Las características y las versiones se muestran en orden cronológico inverso (primero los más recientes) en función de la fecha en que se anunciaron oficialmente al público.

Temas

- [Enero de 2026 - actualidad](#)
- [enero de 2025 - diciembre de 2025](#)
- [Enero a diciembre de 2024](#)
- [De enero a diciembre de 2023](#)
- [De enero a diciembre de 2022](#)
- [De enero a diciembre de 2021](#)
- [De enero a diciembre de 2020](#)
- [Junio - diciembre de 2019](#)

Enero de 2026 - actualidad

Desde enero de 2026, AWS Control Tower ha publicado las siguientes actualizaciones:

- [La Torre de Control de AWS está disponible en la nube soberana europea](#)

La Torre de Control de AWS está disponible en la nube soberana europea

13 de enero de 2026

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower ya está disponible en la nube soberana europea. Para obtener más información sobre la Torre de Control de AWS en la nube soberana europea, consulte la [Guía del usuario de la Torre de Control de AWS para la nube soberana europea](#).

enero de 2025 - diciembre de 2025

Desde enero de 2025, AWS Control Tower ha publicado las siguientes actualizaciones:

- [Versión 4.0 de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower](#)
- [AWS Control Tower añade 279 AWS Config controles adicionales a Control Catalog](#)
- [AWS Control Tower disponible en la región Asia-Pacífico \(Nueva Zelanda\)](#)
- [AWS Control Tower admite inscripción automática de cuentas](#)
- [AWS Control Tower actualiza la versión de Python](#)
- [AWS Control Tower admite IPv6 direcciones](#)
- [AWS Control Tower reduce la desviación](#)

[Account Factory for Terraform versión 1.15.0 disponible](#)

- [Se han actualizado los controles con tipos de instancias Nitro](#)
- [AWS Control Tower disponible en la región de Asia-Pacífico \(Taipéi\)](#)
- [AWS Control Tower admite PrivateLink](#)
- [Compatibilidad para marcos industriales adicionales, se han actualizado los metadatos](#)
- [Controles vinculados a los servicios AWS Config](#)
- [La vista de consola de controles habilitados proporciona una visibilidad centralizada](#)
- [the section called “Account Factory for Terraform \(AFT\) admite nuevas configuraciones en la implementación”](#)
- [AWS Control Tower presenta informes a nivel de cuenta como referencia APIs](#)
- [the section called “La Torre de Control de AWS está disponible en las regiones de AWS Asia Pacífico \(Tailandia\) y México \(Central\)”](#)
- [AWS Config Controles adicionales disponibles](#)
- [Anule el registro y elimine acciones para OUs](#)
- [the section called “Control Catalog admite IPv6 direcciones”](#)

Versión 4.0 de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower

17 de noviembre de 2025

(Se requiere una actualización para la versión 4.0 de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower. Para obtener más información, consulte [Actualización de la zona de aterrizaje](#)).

AWS Control Tower landing zone 4.0 es una actualización importante que introduce una experiencia flexible solo con controles, que permite a los clientes personalizar la forma en que implementan y administran su entorno de cuentas múltiples de AWS. Esta versión cambia significativamente la forma en que la Torre de Control de AWS se integra con los servicios de AWS y administra los recursos de la organización. Para obtener información sobre los cambios clave, consulte [Guía de migración a la versión 4.0 de Landing Zone](#).

Características y cambios clave

- Integraciones de servicios opcionales: landing zone 4.0 le permite elegir qué integraciones de servicios habilitar en su entorno. Al deshabilitar una integración, se eliminarán los recursos desplegados por la Torre de Control de AWS específicos para esa integración en las cuentas administradas y en las cuentas centrales de integración de servicios. Ahora puede activar o desactivar las integraciones de servicios de forma selectiva:
 - AWS Config
 - AWS CloudTrail
 - Funciones de seguridad
 - AWS Backup

Importante: Si desea deshabilitar la integración de AWS Config, también debe deshabilitar las integraciones de Security Roles, IAM Identity Center y AWS Backup.

- Recursos dedicados en lugar de utilizar recursos compartidos: landing zone 4.0 ahora crea recursos dedicados para servicios clave. Esta separación proporciona un mejor aislamiento de los recursos y un control más detallado de los recursos específicos del servicio:
 - Depósitos S3 separados para AWS Config
 - Depósitos S3 separados para AWS CloudTrail
 - Temas de SNS individuales para cada servicio
- Estructura organizativa flexible: landing zone 4.0 elimina los requisitos de estructura organizativa anteriores:
 - Ya no es necesario que utilice una unidad organizativa de seguridad
 - Puede definir su propia estructura organizativa

- El único requisito es que todas las cuentas centrales estén en la misma OU
- Experiencia de controles dedicada: ahora puedes crear una configuración mínima de landing zone que incluya:
 - Integración básica de AWS Organizations
 - Capacidad de habilitar los controles sin habilitar la `AWSControlTowerBaseline` línea de base
 - Configuraciones de gobierno personalizadas en función de sus necesidades
- Cambios en AWS Config: Landing Zone 4.0 introduce varias mejoras en la implementación de la integración de AWS Config:
 - Una nueva línea base de Config Spoke específica para controles de detectives
 - Agregador de configuración vinculado a servicios (SLCA) en la cuenta de Config hub
 - Sustitución de los agregadores de cuentas y organizaciones tradicionales
- Manifiesto opcional:
 - El campo de manifiesto ahora es opcional y te permite:
 - Cree zonas de aterrizaje sin ninguna integración de servicios
 - Más flexibilidad en la configuración inicial
 - Opciones de despliegue personalizadas

AWS Control Tower añade 279 AWS Config controles adicionales a Control Catalog

14 de noviembre de 2025

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

La Torre de Control de AWS ahora incluye 279 AWS Config controles adicionales como parte del catálogo de controles. Puede ver los controles en la consola de la Torre de Control de AWS y a través del APIs.

Algunos controles tienen relaciones con otros controles. Estas relaciones también se expresan en la consola de la Torre de Control de AWS y en la APIs. Los tipos de relación incluyen complementaria, mutuamente excluyente y alternativa.

AWS Control Tower disponible en la región Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)

28 de octubre de 2025

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower está disponible ahora en la región de Asia-Pacífico (Nueva Zelanda).

Para obtener una lista de las regiones en las que AWS Control Tower está disponible, consulte la [tabla de regiones de AWS](#).

AWS Control Tower admite inscripción automática de cuentas

15 de octubre de 2025

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

Para los clientes que utilizan la versión 3.1 o superior de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower, AWS Control Tower ahora permite la inscripción automática de cuentas en ellas OUs. Si opta por la inscripción automática de cuentas, AWS Control Tower aplicará los recursos y controles básicos habilitados por una UO a una cuenta cuando la traslade a una nueva UO. Se eliminan los controles y las líneas de base de la UO anterior. En la mayoría de los casos, esta acción no crea ninguna desviación.

Para activar la inscripción automática: puede seleccionar la inscripción automática de las cuentas en la página de configuración de la zona de aterrizaje de la consola de la Torre de Control de AWS, o llamando a la Torre de Control de AWS `CreateLandingZone` o `UpdateLandingZone` APIs con el valor del `RemediationType` parámetro establecido en `Inheritance Drift`.

Para aplicar la inscripción automática: tras seleccionar esta opción en la página de configuración, puede mover una cuenta a través de la AWS Organizations consola, la AWS Organizations `MoveAccount` API o la consola de la Torre de Control de AWS.

Para anular la inscripción de una cuenta con inscripción automática: si mueve una cuenta fuera de una UO que esté registrada, AWS Control Tower elimina automáticamente todos los recursos y controles básicos implementados.

Para obtener más información sobre inscripción automática, consulte [Si lo desea, configure la inscripción automática de cuentas](#).

Esta versión también incluye una actualización de una política administrada y una nueva política administrada. La actualizamos [AWS ControlTowerServiceRolePolicy](#) y añadimos la nueva [AWS ControlTowerIdentityCenterManagementPolicy](#).

Hemos actualizado la Torre de Control de AWS `CreateLandingZone` y `UpdateLandingZone` APIs hemos añadido una nueva `RemediationType`, llamada `Inheritance Drift`.

AWS Control Tower actualiza la versión de Python

3 de septiembre de 2025

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

Python versión 3.9 está en desuso. AWS Control Tower ha actualizado las versiones de Python en los entornos de AWS Control Tower. No es necesario realizar ninguna acción y esta actualización no afecta a las cargas de trabajo actuales.

AWS Control Tower reduce la desviación

20 de agosto de 2025

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower ha actualizado la funcionalidad de la desviación de la política de control de servicio (SCP). Con esta versión, AWS Control Tower administra directamente dos tipos de desviaciones de gobernanza, que ya no provocan desviación en el entorno.

Se han eliminado dos tipos de desviaciones de gobernanza

- SCP asociado a una UO administrada: este tipo de desviación se produce cuando un SCP de un control se asocia a cualquier otra UO. Esto era especialmente común cuando se actualizaba OUs desde fuera de la consola de AWS Control Tower.
- SCP asociado a una cuenta de miembro: este tipo de desviación se producía normalmente cuando un SCP de un control se asociaba a una cuenta desde fuera de la consola de AWS Control Tower.

Para obtener más información sobre la desviación, consulte [Detect and resolve drift in AWS Control Tower](#).

AWS Control Tower admite IPv6 direcciones

18 de agosto de 2025

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

La API de la Torre de Control de AWS ahora admite las direcciones del Protocolo de Internet versión 6 (IPv6) a través de nuestros nuevos puntos de enlace de doble pila. La compatibilidad con los puntos de enlace existentes IPv4 sigue estando disponible para garantizar la compatibilidad con

versiones anteriores. Los nuevos dominios de doble pila están disponibles [desde Internet](#) o [desde una Amazon Virtual Private Cloud \(VPC\) mediante AWS PrivateLink](#)

Account Factory for Terraform versión 1.15.0 disponible

28 de julio de 2025

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

Ya está disponible la versión 1.15.0 de Account Factory for Terraform (AFT) de AWS Control Tower. Para obtener más información, consulte [el GitHub repositorio AFT](#).

Se han actualizado los controles con tipos de instancias Nitro

24 de julio de 2025

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower ha actualizado los ocho controles proactivos del Control Catalog (antes denominado Biblioteca de control) que aplican los tipos de instancias de Amazon EC2. Esta actualización le permite crear instancias de algunos tipos nuevos de instancias de Nitro y elimina algunos tipos de instancias u-series obsoletos.

Se han actualizado controles

- [CT.AUTOSCALING.PR.10](#)
- [CT.AUTOSCALING.PR.11](#)
- [CT.EC2.PR.15](#)
- [CT.EC2.PR.16](#)
- [CT.EC2.PR.17](#)
- [CT.EC2.PR.18](#)
- [CT.EC2.PR.19](#)
- [CT.EC2.PR.20](#)

Nuevos tipos de instancias disponibles

- c8gd
- c8gn

- i7i
- m8gd
- p6-b200
- r8gd

Tipos de instancias eliminados

- u-12tb1
- u-18tb1
- u-24tb1
- u-9tb1

Los controles actualizados están disponibles en todos los Regiones de AWS lugares donde AWS Control Tower esté disponible. Para obtener una lista de regiones donde AWS Control Tower está disponible, consulte la [Tabla de Región de AWS](#).

AWS Control Tower disponible en la región de Asia-Pacífico (Taipéi)

23 de julio de 2025

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower está ahora disponible en la región de Asia-Pacífico (Taipéi):

Para obtener una lista de las regiones en las que AWS Control Tower está disponible, consulte la [tabla de regiones de AWS](#).

AWS Control Tower admite PrivateLink

30 de junio de 2025

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower admite ahora [AWS PrivateLink](#). Puede invocar la Torre de Control y el Catálogo APIs de Control de AWS desde su Amazon Virtual Private Cloud (VPC) sin tener que atravesar la Internet pública. AWS PrivateLink proporciona conectividad privada entre nubes privadas virtuales (VPCs), servicios y recursos compatibles y sus redes locales. AWS PrivateLink El soporte para

la Torre de Control de AWS está disponible en todos los Regiones de AWS lugares donde esté disponible la Torre de Control de AWS.

Compatibilidad para marcos industriales adicionales, se han actualizado los metadatos

12 de junio de 2025

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

Con esta versión, AWS Control Tower se amplía para incluir compatibilidad para 10 marcos industriales. Para ver una lista de marcos, consulte [Marcos compatibles](#).

Por ejemplo, puede empezar navegando a la página Control Catalog en la consola de AWS Control Tower y buscando un marco, como PCI-DSS-v4.0, para ver todos los controles relacionados con él. O puede examinar los controles y los marcos mediante programación llamando a la nueva API [ListControlMappings](#).

Las definiciones de metadatos asociadas a los controles están cambiando para mejorar la compatibilidad con estos marcos industriales adicionales. Los cambios en los metadatos pueden afectar a la forma en que se evalúan los controles para su habilitación. Por ejemplo, es posible que los valores de los metadatos NIST, PCI y CIS hayan cambiado. Le recomendamos que revise las asignaciones de los controles habilitados en la página Detalles de controles de la consola.

En la consola y la API hemos introducido tres campos de metadatos nuevos. En conjunto, estos campos describen una jerarquía que ayuda a entender cómo categorizar y habilitar los controles. Los campos son: Dominio, Objetivo y [Control común](#). Hemos redefinido nuestros [objetivos de control](#) para alinearlos mejor con el ámbito más amplio de los marcos industriales disponibles. Para obtener más información sobre esta jerarquía, consulte [Descripción general de la ontología](#).

- Estos cambios en los metadatos se reflejan en la consola de la Torre de Control de AWS, y la experiencia de la consola es uniforme en todas las AWS Config consolas y la Torre de Control de AWS.
- Para ver información de control en la consola de AWS Control Tower, debe añadir permisos adicionales de `controlcatalog` a sus políticas de IAM. Para obtener más información, consulte [Permisos necesarios para utilizar la consola de AWS Control Tower](#).
- Cada control tiene ahora un nuevo campo llamado `GovernedResources`, que muestra los tipos de recursos que regula el control. En algunos casos, este campo muestra el prefijo de servicio de

los recursos y, en otros casos, puede estar en blanco. Para obtener más información, consulte [GetControl](#) y [ListControls](#).

En esta versión, hemos cambiado el nombre de la Biblioteca de controles a Control Catalog para mantener la coherencia con la terminología.

Controles vinculados a los servicios AWS Config

12 de junio de 2025

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower anuncia la compatibilidad con la implementación de los controles de detección de la Torre de Control de AWS como reglas vinculadas a servicios AWS Config .

Con esta versión, AWS Control Tower ahora implementa reglas de Config vinculadas a servicios directamente en las cuentas inscritas, sustituyendo el método de implementación anterior por conjuntos de pilas AWS CloudFormation . Este cambio mejora considerablemente la velocidad de implementación. Además, estas reglas de Config vinculadas a servicios ayudan a garantizar una gobernanza coherente de sus recursos, ya que evitan la desviación involuntaria de la configuración que podría deberse a cambios manuales en los conjuntos de CloudFormation pilas o las reglas de Config.

De ahora en adelante, todos los controles de la Torre de Control de AWS implementados mediante AWS Config reglas se implementarán con este mecanismo, que se denomina directamente a AWS Config APIs.

Important

Antes de adoptar reglas de Config vinculadas a servicios, revise las personalizaciones existentes, como las correcciones que haya realizado en las reglas de Config fuera de AWS Control Tower, ya que estas personalizaciones se eliminarán durante la transición. AWS Config APIs No admiten la adición de configuraciones de corrección para las reglas vinculadas a servicios. AWS Config Consulte [PutRemediationConfigurations](#).

Se requieren detalles y acción

- Si seleccione Actualizar o Restablecer su zona de aterrizaje, AWS Control Tower actualiza los controles Obligatorios que rigen la UO de seguridad. Para completar la actualización, también

debe restablecer cada uno de los controles de detección que se implementan con AWS Config reglas o volver a registrar la unidad organizativa.

- El alcance completo de esta actualización le afecta a usted si utiliza la versión 3.2 o superior de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower. Al aplicar esta actualización, AWS Config las reglas existentes se cambian para convertirse en reglas de Config administradas por el servicio, junto con el nuevo método de implementación.
- Si su zona de aterrizaje es la versión 3.1 o inferior, cualquier nueva regla de Config se implementará con el nuevo método, no con conjuntos de pilas. Sus reglas de Config existentes NO se actualizan para convertirse en reglas de Config administradas por servicios. Seguirán siendo de tipo estándar.
- Puede identificar las reglas de configuración vinculadas a servicios por su ARN de recurso, que tiene el siguiente formato:

```
arn:aws:config:*:*:config-rule/aws-service-rule/controltower.*/*
```

La funcionalidad prevista de los controles, cuando se implementan mediante AWS Config reglas vinculadas a servicios, no ha cambiado. Las reglas de Config de detección vinculadas a servicios de AWS Control Tower pueden identificar recursos que no conformes en sus cuentas, como infracciones de políticas, y enviar alertas a través del panel. Para mantener la coherencia, evitar desviaciones en la configuración y simplificar la experiencia general del usuario, estas reglas ahora solo se pueden modificar a través de AWS Control Tower.

Como parte de esta versión, agregamos cuatro permisos nuevos a la política para el rol vinculado al servicio (SLR) [AWSServiceRoleForAWSControlTower](#), de modo que puedas habilitar y deshabilitar las reglas vinculadas al servicio AWS Config para tus cuentas inscritas.

```
config:DescribeConfigRules
config:TagResource
config:PutConfigRule
config>DeleteConfigRule
```

La vista de consola de controles habilitados proporciona una visibilidad centralizada

21 de mayo de 2025

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower ha agregado una nueva página en la consola que muestra todos los controles habilitados en una vista única y centralizada. Anteriormente, los controles solo se podían ver con la cuenta o la UO donde estaban habilitados. La vista consolidada facilita la identificación a escala de brechas en la gobernanza de controles.

En la página Controles habilitados, puede filtrar los controles según su comportamiento: Preventivo, De detección o Proactivo. También puede filtrar de acuerdo con la implementación del control, como SCP. Para cada control, puede ver cuántos OUs tienen este control activado.

Para ver la página Controles habilitados, vaya a la sección Controles de la consola de AWS Control Tower.

Account Factory for Terraform (AFT) admite nuevas configuraciones en la implementación

13 de mayo de 2025

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

El marco de personalización de cuentas de AWS Control Tower, Account Factory for Terraform (AFT), ahora admite tres configuraciones opcionales adicionales en el momento de la implementación. Puede implementar AFT en una nube privada virtual (VPC) personalizada, especificar el nombre del proyecto de Terraform para la implementación de AFT y etiquetar los recursos que crea AFT.

Para obtener más información sobre AFT, consulte [Implementación de Account Factory for Terraform \(AFT\) de AWS Control Tower](#).

AWS Control Tower presenta informes a nivel de cuenta como referencia APIs

12 de mayo de 2025

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

Ahora puede consultar mediante programación los estados de las cuentas reguladas y de registro de las cuentas reguladas utilizando la línea de base. APIs Con esta función, puede identificar cuándo las configuraciones de líneas de base de cuentas y UO están desviadas o no sincronizadas. Para ver

el estado de desviación mediante programación, puede llamar a la API [ListEnabledBaselines](#) correspondiente a las líneas de base habilitadas. Para ver los estados de cuentas individuales mediante programación con la API `ListEnabledBaselines`, use la marca `includeChildren`. Puede filtrar por estos estados y ver solo las cuentas OUs que requieren su atención.

[AWS ControlTowerBaseline](#) establece prácticas recomendadas, configuraciones, controles y recursos necesarios para la gobernanza. Cuando habilita esta línea de base en una unidad organizativa (UO), las cuentas de miembros de la UO se inscriben en AWS Control Tower automáticamente. La base de AWS Control Tower APIs incluye CloudFormation soporte, que le permite crear automatizaciones que gestionen sus cuentas OUs y sus cuentas con infraestructura como código (IaC).

Para obtener más información al respecto APIs, consulte [las líneas de referencia](#) en la Guía del usuario de AWS Control Tower. Las funciones de generación de informes de referencia APIs y las recién lanzadas sobre el estado de inscripción de cuentas y de derivación están disponibles en todos los Regiones de AWS lugares donde AWS Control Tower esté disponible. Para ver una lista de los Regiones de AWS lugares donde está disponible AWS Control Tower, consulte la [Región de AWS tabla](#).

La Torre de Control de AWS está disponible en las regiones de AWS Asia Pacífico (Tailandia) y México (Central)

9 de mayo de 2025

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower ya está disponible en las siguientes AWS regiones:

- Asia-Pacífico (Tailandia)
- México (centro)

Para obtener una lista de las regiones en las que AWS Control Tower está disponible, consulte la [tabla de regiones de AWS](#).

AWS Config Controles adicionales disponibles

11 de abril de 2025

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower ahora admite 223 AWS Config reglas administradas adicionales para diversos casos de uso, como la seguridad, el costo, la durabilidad y las operaciones. Con este lanzamiento, ahora puede usar la Torre de Control de AWS para buscar y descubrir las AWS Config reglas que necesita para gobernar su entorno de múltiples cuentas y, a continuación, habilitar y administrar los controles directamente desde la Torre de Control de AWS.

Para empezar desde la consola de AWS Control Tower, vaya al Control Catalog y busque los controles con el filtro de implementación AWS Config. Puede habilitar los controles directamente desde la consola de AWS Control Tower.

Para obtener más información, consulte [AWS Config Controles integrados disponibles en AWS Control Tower](#).

Con este lanzamiento, hemos actualizado los campos `ListControls` y `GetControl` APIs para adaptarlos a tres nuevos campos: `CreateTime`, `Gravedad` e `Implementación`, que puede utilizar al buscar un control en el catálogo de controles. Por ejemplo, ahora puede buscar mediante programación AWS Config las reglas de alta gravedad que se crearon después de la última evaluación.

Puede buscar las nuevas AWS Config reglas en todos los Regiones de AWS lugares donde AWS Control Tower esté disponible. Para implementar una regla, consulte la lista de reglas compatibles con Regiones de AWS esa regla para ver dónde se puede habilitar.

Anule el registro y elimine acciones para OUs

8 de abril de 2025

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower admite ahora acciones de consola independientes para anular el registro de una UO y eliminarla. Debe anular el registro de la UO antes de eliminarla. Puede eliminar una UO desde AWS Control Tower anulando su registro.

Para obtener más información, consulte [Eliminación de una UO](#).

Control Catalog admite IPv6 direcciones

2 de abril de 2025

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

La API del catálogo de control de AWS Control Tower ahora admite las direcciones del Protocolo de Internet versión 6 (IPv6) a través de nuestros nuevos puntos de enlace de doble pila. Los puntos de conexión actuales de Control Catalog IPv4 siguen disponibles para garantizar la compatibilidad con versiones anteriores. Los nuevos dominios de doble pila están disponibles [desde Internet](#) o [desde una Amazon Virtual Private Cloud \(VPC\) mediante AWS PrivateLink](#)

Enero a diciembre de 2024

En 2024, AWS Control Tower publicó las siguientes actualizaciones:

- [AWS Control Tower cFCT admite GitHub y RCPs](#)
- [AWS Control Tower agrega controles preventivos con políticas declarativas](#)
- [AWS Control Tower agrega opciones de planes prescriptivos de copia de seguridad](#)
- [AWS Control Tower integra AWS Config los controles](#)
- [AWS Control Tower mejora la administración de enlaces y agrega regiones de control proactivo](#)
- [AWS Control Tower lanza políticas de control de recursos administrados](#)
- [AWS Control Tower registra la desviación de políticas de control](#)
- [Nueva API de ResetEnabledControl](#)
- [El catálogo de control actualiza la API GetControl](#)
- [AWS Control Tower AFT admite GitLab](#)
- [La Torre de Control de AWS está disponible en la región de AWS Asia Pacífico \(Malasia\)](#)
- [AWS Control Tower admite hasta 1000 cuentas por OU](#)
- [AWS Control Tower añade una selección de versiones de zona de aterrizaje](#)
- [API de control descriptiva disponible, acceso ampliado a regiones y controles](#)
- [AWS Control Tower admite AFT y CfCT en regiones de inscripción](#)
- [AWS Control Tower añade la API ListLandingZoneOperations](#)
- [AWS Control Tower admite hasta 100 operaciones de control simultáneas](#)
- [La Torre de Control de AWS está disponible en el oeste de AWS Canadá \(Calgary\)](#)
- [AWS Control Tower admite ajustes de cuotas de autoservicio](#)
- [AWS Control Tower publica la Guía de referencia de controles](#)
- [AWS Control Tower actualiza y cambia el nombre de dos controles proactivos](#)
- [Los controles obsoletos ya no están disponibles](#)

- [AWS Control Tower admite el etiquetado de EnabledControl recursos en CloudFormation](#)
- [AWS Control Tower admite el registro y APIs la configuración de unidades organizativas con líneas base](#)

AWS Control Tower cFCT admite GitHub y RCPs

9 de diciembre de 2024

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower ahora admite GitHub TM™ como opción para un sistema de control de versiones (VCS) de terceros y una fuente de configuración para las personalizaciones de la Torre de Control de AWS (CFCT). Para obtener más información, consulte [Configurar GitHub como fuente de configuración](#).

AWS Control Tower ahora admite políticas de control de recursos (RCPs) para las personalizaciones de AWS Control Tower (CFCT). Para obtener más información, consulte [Guía de personalización de CfCT](#).

AWS Control Tower agrega controles preventivos con políticas declarativas

1 de diciembre de 2024

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower ahora admite los controles preventivos que se implementan mediante políticas declarativas desde AWS Organizations. Las políticas declarativas se aplican directamente en el nivel de servicio. Este enfoque garantiza que se aplique la configuración especificada, incluso cuando el servicio introduzca nuevas funciones o APIs cuando el servicio introduzca nuevas funciones. Para obtener más información, consulte [Controles implementados con políticas declarativas](#).

AWS Control Tower agrega opciones de planes prescriptivos de copia de seguridad

25 de noviembre de 2024

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower ahora admite AWS Backup planes prescriptivos que le permiten incorporar un flujo de trabajo de respaldo y recuperación de datos directamente en su landing zone. El plan

de copia de seguridad incluye reglas predefinidas, como días de retención, frecuencia de copia de seguridad y período durante el cual se realiza copia de seguridad. Estas reglas definen cómo hacer copias de seguridad de los recursos de AWS en todas las cuentas de miembros reguladas. Al aplicar un plan de respaldo a la zona de aterrizaje, AWS Control Tower se asegura de que el plan sea coherente para todas las cuentas de los miembros y se ajuste a las recomendaciones de prácticas recomendadas de AWS Backup.

Para obtener más información, consulte [Copia de seguridad de AWS y AWS Control Tower](#).

AWS Control Tower integra AWS Config los controles

21 de noviembre de 2024

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower ha integrado AWS Config controles seleccionados para que AWS Control Tower pueda verlos y gestionarlos.

Para obtener más información, consulte [Controles de AWS Config integrados disponibles en AWS Control Tower](#)

AWS Control Tower mejora la administración de enlaces y agrega regiones de control proactivo

20 de noviembre de 2024

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

Con esta versión, puede utilizar toda la capacidad de los CloudFormation ganchos, sin restricciones por parte de AWS Control Tower. Además, hay controles proactivos disponibles en las regiones de Oeste de Canadá (Calgary) y Asia-Pacífico (Malasia).

Anteriormente, todos los CloudFormation enlaces de su entorno debían estar protegidos por el control CT.CLOUDFORMATION.PR.1, de modo que solo AWS Control Tower pudiera modificarlos. Con esta versión, puede implementar CloudFormation ganchos y modificarlos sin las restricciones que antes exigía el servicio de Torre de Control de AWS.

Si actualmente implementa controles proactivos, puede pasar a esta funcionalidad de enlace mejorada. Para restablecer todos los controles proactivos de una UO, restablezca cualquier control proactivo individual que esté activo en esa UO. Puede realizar el restablecimiento llamando a la `ResetEnabledControl` API o actualizando el control desde la consola, con la función Restablecer.

Al completar esta tarea de restablecimiento para cualquier control proactivo, AWS Control Tower traslada todos los enlaces de controles proactivos de la UO a la nueva capacidad. Repita este proceso para cada UO que implemente controles proactivos.

Tras restablecer cualquier control proactivo, elimine el control CT.CLOUDFORMATION.PR.1 de su Torre de Control de AWS OUs, a menos que lo haya activado para otro propósito. Si no desactiva el control CT.CLOUDFORMATION.PR.1, no podrá crear ni modificar los demás enlaces. CloudFormation

Para obtener más información, consulte [Actualización de enlaces de controles proactivos](#).

AWS Control Tower lanza políticas de control de recursos administrados

15 de noviembre de 2024

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower ofrece un nuevo tipo de control preventivo, que se implementa con políticas de control de recursos (RCPs). Estos controles le ayudan a establecer un perímetro de datos en todo el entorno de AWS Control Tower para proteger sus recursos de accesos no deseados.

Por ejemplo, puede habilitar controles basados en RCP para Amazon S3 AWS Security Token Service AWS Key Management Service, Amazon SQS y servicios. AWS Secrets Manager Un control basado en RCP puede hacer cumplir un requisito como «Exigir que solo los directores de IAM que pertenezcan a la organización o un AWS servicio puedan acceder a los recursos de Amazon S3 de la organización», independientemente de los permisos otorgados en las políticas de bucket individuales.

Puede configurar los nuevos controles basados en el RCP y algunos controles preventivos basados en el SCP existentes para especificar las exenciones de IAM para los directores y los recursos. AWS Si no desea que una entidad principal o un recurso se rija por el control, puede configurar una exención.

Al combinar los controles preventivos, proactivos y de detección en AWS Control Tower, puede supervisar si su AWS entorno de múltiples cuentas es seguro y se administra de acuerdo con las mejores prácticas, como el estándar [AWS Foundational Security Best Practices](#).

Estos nuevos controles preventivos basados en RCP están disponibles en los Regiones de AWS lugares donde está disponible AWS Control Tower. Para obtener una lista completa de los Regiones de AWS lugares donde está disponible la Torre de Control de AWS, consulte la [Región de AWS tabla](#).

AWS Control Tower registra la desviación de políticas de control

15 de noviembre de 2024

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower ahora informa sobre desviaciones en las políticas de control, tanto para los controles implementados con políticas de control de recursos (RCPs) como para los controles que forman parte del estándar gestionado por el servicio CSPM de Security Hub: AWS Control Tower. Este tipo de desviación se puede corregir con la nueva API `ResetEnabledControl`. Para obtener más información, consulte [Types of Governance Drift](#).

Nueva API de `ResetEnabledControl`

14 de noviembre de 2024

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower anuncia una nueva API que le ayudará a administrar la desviación de control mediante programación. Puede reparar la desviación de control y restablecer un control a la configuración deseada. La API `ResetEnabledControl` funciona con los controles opcionales de AWS Control Tower, incluidos los controles Altamente recomendados y Opcionales.

Excepciones de control

- Los controles que se implementan con las políticas de control de servicios (SCPs) no se pueden restablecer con esta API. Para obtener más información, consulte [ResetEnabledControl](#).
- Los controles obligatorios no se pueden restablecer porque protegen los recursos de AWS Control Tower.
- El control Denegación de regiones de la zona de aterrizaje debe restablecerse a través de la consola.

La desviación de control se produce cuando se modifica un control de la Torre de Control de AWS fuera de la Torre de Control de AWS, por ejemplo, desde la AWS Organizations consola. La resolución de la desviación contribuye a garantizar la conformidad con los requisitos de gobernanza.

El catálogo de control actualiza la API `GetControl`

8 de noviembre de 2024

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower admite ahora una API `GetControl` actualizada que incluye dos campos nuevos: tipos `Implementation` para todos los controles y `Parameters` para determinados controles que se pueden configurar.

La API `GetControl` forma parte del espacio de nombres `controlcatalog` de AWS Control Tower.

Para obtener más información, consulte [API `GetControl`](#) en la Referencia de la API Control Catalog.

Esta versión incluye cambios relacionados que se muestran en la consola de AWS Control Tower.

- El valor de los `Implementation` parámetros de todos AWS Security Hub CSPM los controles existentes ha cambiado de AWS Config regla a AWS Security Hub CSPM. El panel de ayuda de la consola correspondiente se modifica para reflejar este cambio.
- El valor de los `Implementation` parámetros de todos los controles Hook existentes ha cambiado de regla de CloudFormation guarda a CloudFormation gancho. El panel de ayuda de la consola correspondiente se modifica para reflejar este cambio.

AWS Control Tower AFT admite GitLab

23 de octubre de 2024

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower ahora admite GitLab TM™ y GitLab Self-Managed como opciones para un sistema de control de versiones (VCS) de terceros y una fuente de configuración para Account Factory for Terraform (AFT).

La Torre de Control de AWS está disponible en la región de AWS Asia Pacífico (Malasia)

21 de octubre de 2024

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower está disponible en la región de Asia-Pacífico (Malasia) de AWS .

Para obtener una lista de las regiones en las que AWS Control Tower está disponible, consulte la [tabla de regiones de AWS](#).

AWS Control Tower admite hasta 1000 cuentas por OU

30 de agosto de 2024

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower ha aumentado el número máximo de cuentas permitidas por unidad organizativa (OU) de 300 a 1000. Ahora puede inscribir hasta 1000 personas a la vez Cuentas de AWS en la gobernanza de la Torre de Control de AWS, sin cambiar la estructura de la unidad organizativa. Los procesos de registro y anulación del registro de las OU también son más eficientes y requieren mucho menos tiempo para implementar los recursos de línea de base de AWS Control Tower en sus cuentas.

Se siguen aplicando algunas limitaciones de las cuentas debido a las limitaciones en la cantidad de conjuntos de pilas de CloudFormation disponibles. En concreto, el número máximo de cuentas que puede inscribir en una OU puede variar en función del número de regiones que controle. Para obtener más información, consulte [Limitaciones basadas en AWS los servicios subyacentes](#) en la [Guía del usuario de AWS Control Tower](#). Para obtener una lista completa de Regiones de AWS en las que AWS Control Tower está disponible, consulte la [tabla de regiones de Región de AWS](#).

AWS Control Tower añade una selección de versiones de zona de aterrizaje

15 de agosto de 2024

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

Si ejecuta la versión 3.1 o superior de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower, puede actualizar o reparar la zona de aterrizaje en la versión actual, o bien actualizar a la versión que prefiera. Anteriormente, cualquier actualización o reparación de una zona de aterrizaje exigía una actualización a la última versión de la zona de aterrizaje.

Con la selección de versiones de zona de aterrizaje, dispone de más flexibilidad para planificar las actualizaciones de la versión mientras evalúa los posibles cambios en el entorno. No tiene que elegir entre reparar la desviación para seguir cumpliendo las normas, actualizar las configuraciones de la zona de aterrizaje o actualizar a la última versión de la zona de aterrizaje. Si ejecuta la versión 3.1 o superior de la zona de aterrizaje, puede optar por permanecer en la versión actual o bien

actualizar a una versión más reciente, cuando actualice o restablezca las configuraciones de la zona de aterrizaje.

API de control descriptiva disponible, acceso ampliado a regiones y controles

6 de agosto de 2024

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower añadió dos nuevas operaciones de API que le ayudan a encontrar más información sobre los controles disponibles mediante programación. Esta funcionalidad facilita la implementación de controles con automatización.

- La API [GetControl](#) devuelve detalles sobre un control habilitado, como el identificador de destino, un resumen de la información del control, una lista de las regiones de destino y el estado de desviación.
- La API [ListControls](#) devuelve una lista paginada de todos los controles disponibles en la biblioteca de controles de AWS Control Tower.

APIs Se accede a ellos a través del espacio de [nombres AWS Control Catalog](#). El catálogo de AWS control forma parte de la Torre de Control de AWS, que incluye controles que le ayudan a gestionar otros AWS servicios, no solo la Torre de Control de AWS. Este catálogo ampliado consolida los controles de varios AWS servicios, de modo que puede ver AWS los controles de acuerdo con algunos casos de uso comunes, como la seguridad, el costo, la durabilidad y las operaciones. Para obtener más información, consulte [Control Catalog API Reference](#).

Disponibilidad ampliada por región

A partir de esta versión, puede ampliar la gobernanza de AWS Control Tower en Regiones de AWS donde algunos de sus controles (ya) habilitados no estén disponibles. Además, ahora puede habilitar determinados controles en más regiones, aunque el control no esté disponible en todas las regiones gobernadas.

Anteriormente, AWS Control Tower le impedía ampliar la gobernanza a las regiones o habilitar los controles, cuando no ofrecía coherencia en todos los controles habilitados y las regiones gobernadas. Con esta versión, tiene más flexibilidad y más responsabilidad a la hora de garantizar que la configuración sea correcta para todos los controles habilitados y todas las regiones gobernadas. El [control de la Torre de Control de AWS APIs](#) y el [catálogo](#) de controles APIs pueden

ayudarlo a obtener información sobre las AWS regiones en las que está protegido por los controles habilitados y las regiones en las que se pueden implementar controles adicionales. La información de la región y el control también está disponible en la consola de AWS Control Tower.

AWS Control Tower admite AFT y CfCT en regiones de inscripción

18 de julio de 2024

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

En la actualidad, los marcos de personalización de AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT) y Customizations for AWS Control Tower (cFCT) están disponibles en cinco versiones adicionales Regiones de AWS: Asia Pacífico (Hyderabad, Yakarta y Osaka), Israel (Tel Aviv) y Oriente Medio (Emiratos Árabes Unidos).

El generador de cuentas para Terraform (AFT) configura una canalización de Terraform para ayudarlo a aprovisionar y personalizar cuentas en AWS Control Tower. Las personalizaciones para AWS Control Tower (cFCT) le ayudan a personalizar la zona de aterrizaje y las cuentas de AWS Control Tower con CloudFormation plantillas y políticas de control de servicios (SCP).

Para obtener más información, visite las páginas del generador de cuentas para Terraform y de las personalizaciones para AWS Control Tower en la Guía del usuario de AWS Control Tower. También puede consultar las notas de la versión en la página de GitHub de AFT y en la página de GitHub de CfCT. AFT y cFCT son compatibles en todas AWS las regiones, con algunas excepciones. Para obtener información específica, consulte [Region limitations](#).

AWS Control Tower añade la API **ListLandingZoneOperations**

26 de junio de 2024

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower ha añadido una API que le permite recuperar una lista de las operaciones aplicadas recientemente a la zona de aterrizaje y las operaciones actualmente en curso. La API puede devolver el historial de operaciones de las zonas de aterrizaje y sus identificadores durante un máximo de 90 días. Para ver ejemplos de uso, consulte [View the status of your landing zone operations](#).

Para obtener más información acerca de la API **ListLandingZoneOperations**, consulte [ListLandingZoneOperations](#) en la Referencia de la API de AWS Control Tower.

AWS Control Tower admite hasta 100 operaciones de control simultáneas

20 de mayo de 2024

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower ahora admite varias operaciones de control con mayor simultaneidad. Puede enviar hasta 100 operaciones de control de la Torre de Control de AWS, en varias unidades organizativas (OUs), al mismo tiempo, desde la consola o con APIs. Pueden ejecutarse hasta diez (10) operaciones simultáneamente y las adicionales se ponen en cola. De esta forma, puede establecer una configuración más estandarizada en varias Cuentas de AWS, sin la carga operativa que representan las operaciones de control repetitivas.

Para supervisar el estado de las operaciones de control en curso y en cola, puede ir a la nueva página Operaciones recientes en la consola de AWS Control Tower o puede llamar a la nueva API [ListControlOperations](#).

La biblioteca de AWS Control Tower contiene más de 500 controles, que se asignan a diferentes objetivos, marcos y servicios de control. Para un objetivo de control específico, como Cifrar datos en reposo, puede habilitar varios controles con una sola operación de control para ayudarlo a lograr el objetivo. Esta capacidad facilita el desarrollo acelerado, permite una adopción más rápida de los controles de prácticas recomendadas y mitiga las complejidades operativas.

La Torre de Control de AWS está disponible en el oeste de AWS Canadá (Calgary)

3 de mayo de 2024

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

A partir de hoy, puede activar AWS Control Tower en la región Oeste de Canadá (Calgary). Si ya ha implementado AWS Control Tower y desea extender sus funciones de gobierno a esta región, puede hacerlo con la [zona de aterrizaje](#) de AWS Control Tower APIs. Asimismo, desde la consola, vaya a la página Configuración del panel de control de AWS Control Tower, seleccione sus regiones y, a continuación, actualice la zona de aterrizaje.

La región Oeste de Canadá (Calgary) no es compatible con AWS Service Catalog. Por este motivo, algunas funcionalidades de AWS Control Tower son diferentes. El cambio de funcionalidad más notable es que el generador de cuentas no está disponible. Si elige Oeste de Canadá (Calgary) como región de origen, los procedimientos para actualizar las cuentas, configurar las automatizaciones

de cuentas y cualquier otro proceso que implique a Service Catalog son diferentes a los de otras regiones.

Cuentas aprovisionadas

Para crear y aprovisionar una nueva cuenta en la región Oeste de Canadá (Calgary), le recomendamos que cree una cuenta fuera de AWS Control Tower y, a continuación, la inscriba en una OU registrada. Para obtener más información, consulte [Enroll an existing account](#) y [Steps to enroll an account](#).

El Service Catalog no APIs está disponible en la región Canadá Oeste (Calgary). El script de ejemplo que se muestra en [Automatizar el aprovisionamiento de cuentas en AWS Control Tower by Service Catalog APIs](#) no funciona.

Las personalizaciones del generador de cuentas (AFC), el generador de cuentas para Terraform (AFT) y las personalizaciones para AWS Control Tower (CfCT) no están disponibles en Oeste de Canadá (Calgary) debido a la falta de otras dependencias subyacentes de AWS Control Tower. Si amplía la gobernanza a la región Oeste de Canadá (Calgary), podrá seguir administrando los esquemas de AFC en todas las regiones compatibles con AWS Control Tower, siempre y cuando Service Catalog esté disponible en la región de origen.

Controles

Los controles proactivos y los controles para el estándar administrado por servicios de AWS Security Hub CSPM : AWS Control Tower no está disponible en la región Oeste de Canadá (Calgary). El control preventivo CT . CLOUDFORMATION . PR . 1 no está disponible en Oeste de Canadá (Calgary) porque solo es necesario para activar los controles proactivos basados en enlaces. Algunos controles de detección basados en no AWS Config están disponibles. Para obtener más información, consulte [Limitaciones de control](#).

Proveedor de identidades

IAM Identity Center no está disponible en la región Oeste de Canadá (Calgary). La práctica recomendada es configurar la zona de aterrizaje en una región en la que esté disponible IAM Identity Center. Como alternativa, tiene la opción de administrar por sí mismo la configuración de acceso a la cuenta si utiliza un proveedor de identidad externo en Oeste de Canadá (Calgary).

La falta de disponibilidad de Service Catalog en la región Oeste de Canadá (Calgary) no afecta a las demás regiones compatibles con AWS Control Tower. Estas diferencias se aplican solo si la región de origen es Oeste de Canadá (Calgary).

Para obtener una lista de las regiones en las que AWS Control Tower está disponible, consulte la [tabla de regiones de AWS](#).

AWS Control Tower admite ajustes de cuotas de autoservicio

25 de abril de 2024

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower ahora admite ajustes de cuotas de autoservicio a través de la consola de Service Quotas. Para obtener más información, consulte [Solicitud de un aumento de cuota](#).

AWS Control Tower publica la Guía de referencia de controles

21 de abril de 2024

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower publicó la Guía de referencia de controles, un nuevo documento en el que puede encontrar información detallada sobre los controles específicos del entorno de AWS Control Tower. Este material se incluía anteriormente en la Guía del usuario de AWS Control Tower. La Guía de referencia de controles abarca los controles en un formato ampliado. Para obtener más información, consulte [AWS Control Tower Controls Reference Guide](#).

AWS Control Tower actualiza y cambia el nombre de dos controles proactivos

26 de marzo de 2024

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower ha cambiado el nombre de dos controles proactivos para adaptarlos a las actualizaciones de Amazon OpenSearch Service.

- [\[CT.OPENSEARCH.PR.8\] Requiere un dominio de Elasticsearch Service para usar .2 TLSv1](#)
- [\[CT.OPENSEARCH.PR.16 \] Requiere un dominio OpenSearch de Amazon Service para usar TLSv1 .2](#)

Hemos actualizado los nombres de los controles y los artefactos de estos dos controles para adaptarlos a la versión reciente de Amazon OpenSearch Service, que [ahora es compatible con la](#)

[versión 1.3 de Transport Layer Security \(TLS\)](#) entre sus opciones de seguridad de transporte para la seguridad de puntos finales de dominio.

Para añadir compatibilidad con la versión TLSv1 .3 a estos controles, hemos actualizado el artefacto y el nombre de los controles para que reflejen la intención del control. Ahora evalúan la versión mínima de TLS del dominio de servicio. Para realizar esta actualización en el entorno, debe Deshabilitar y Habilitar los controles para implementar el artefacto más reciente.

Ningún otro control proactivo se ve afectado por este cambio. Le recomendamos que revise estos controles para asegurarse de que cumplen sus objetivos de control.

Si tiene preguntas o dudas, póngase en contacto con [AWS Support](#).

Los controles obsoletos ya no están disponibles

12 de marzo de 2024

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower ha retirado algunos controles. Estos controles ya no están disponibles.

- CT.ATHENA.PR.1
- CT.CODEBUILD.PR.4
- CT.AUTOSCALING.PR.3
- SH.Athena.1
- SH.Codebuild.5
- SH.AutoScaling.4
- SH.SNS.1
- SH.SNS.2

AWS Control Tower admite el etiquetado de **EnabledControl** recursos en CloudFormation

22 de febrero de 2024

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

Esta versión de AWS Control Tower actualiza el comportamiento del recurso **EnabledControl** para adaptarlo mejor a los controles configurables y mejorar la capacidad de administrar el entorno de

AWS Control Tower con automatización. Con esta versión, puede añadir etiquetas a los recursos `EnabledControl` configurables mediante plantillas de `CloudFormation`. Anteriormente, APIs solo podía añadir etiquetas a través de la consola de la Torre de Control de AWS.

Las operaciones de las API `GetEnabledControl`, `EnableControl` y `ListTagsForResource` de AWS Control Tower se actualizan con esta versión porque dependen de la funcionalidad de los recursos `EnabledControl`.

Para obtener más información, consulte [Tagging EnabledControl resources in AWS Control Tower](#) y [EnabledControl](#) en la Guía del usuario de `CloudFormation`.

AWS Control Tower admite el registro y APIs la configuración de unidades organizativas con líneas base

14 de febrero de 2024

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

Estos permiten APIs el registro programático de la OU con la llamada. `EnableBaseline` Cuando habilita una línea de base en una OU, las cuentas de miembros de la OU se inscriben en la gobernanza de AWS Control Tower. Pueden aplicarse determinadas advertencias. Por ejemplo, el registro de la OU a través de la consola de AWS Control Tower permite controles opcionales y obligatorios. Cuando llames APIs, es posible que tengas que completar un paso adicional para activar los controles opcionales.

La línea de base de AWS Control Tower incorpora prácticas recomendadas para la gobernanza de AWS Control Tower de una OU y de las cuentas de miembros. Por ejemplo, al habilitar una línea base en una OU, las cuentas de los miembros de la OU reciben un grupo definido de recursos, que incluye AWS CloudTrail el centro de identidad de IAM y las funciones de AWS IAM requeridas. AWS Config

Las líneas de base específicas son compatibles con versiones específicas de zona de aterrizaje de AWS Control Tower. AWS Control Tower puede aplicar la última línea de base compatible con su zona de aterrizaje al cambiar la configuración de esta. Para obtener más información, consulte [Compatibilidad de las versiones de base de referencia y de zonas de aterrizaje de la OU](#).

Esta versión incluye cuatro [tipos de líneas de base](#) esenciales

- `AWSControlTowerBaseline`
- `AuditBaseline`

- LogArchiveBaseline
- IdentityCenterBaseline

Con las líneas base nuevas APIs y definidas, puede registrar y automatizar su flujo de trabajo de aprovisionamiento de OUs unidades organizativas. APIs También pueden gestionar los OUs que ya están bajo el gobierno de la Torre de Control de AWS, por lo que puede volver a registrarse OUs después de las actualizaciones de landing zone. APIs Incluyen soporte para un CloudFormation EnabledBaseline recurso, que le permite administrar su OUs infraestructura como código (IaC).

Base de referencia APIs

- EnableBaseline, UpdateEnabledBaseline, DisableBaseline: Tome medidas sobre la base de referencia de una unidad organizativa.
- GetEnabledBaseline, ListEnabledBaselines: Descubra las configuraciones para sus líneas base habilitadas.
- GetBaselineOperation: Vea el estado de una operación de referencia concreta.
- ResetEnabledBaseline: corrija la desviación de recursos en una unidad organizativa con una línea base habilitada (incluida la desviación de control anidada OUs y obligatoria). También corrige la desviación para la región, niega el control landing-zone-level.
- GetBaseline, ListBaselines: Descubra el contenido de las líneas base de AWS Control Tower.

Para obtener más información al respecto APIs, consulte [las líneas de referencia](#) en la Guía del usuario de AWS Control Tower y en la referencia de la [API](#). Las nuevas APIs están disponibles en los Regiones de AWS lugares donde está disponible la Torre de Control de AWS, excepto en las regiones GovCloud (EE. UU.). Para ver una lista de los Regiones de AWS lugares donde está disponible AWS Control Tower, consulte la Región de AWS tabla.

De enero a diciembre de 2023

En 2023, AWS Control Tower publicó las siguientes actualizaciones:

- [Transición a un nuevo tipo de producto AWS Service Catalog externo \(fase 3\)](#)
- [Zona de aterrizaje de AWS Control Tower, versión 3.3](#)
- [Transición a un nuevo tipo de producto AWS Service Catalog externo \(fase 2\)](#)
- [AWS Control Tower anuncia controles para ayudar a la soberanía digital](#)

- [Zona de aterrizaje de AWS Control Tower APIs](#)
- [Etiquetado de controles de AWS Control Tower APIs](#)
- [La Torre de Control de AWS está disponible en AWS Asia Pacífico \(Melbourne\)](#)
- [Transición a un nuevo tipo de producto AWS Service Catalog externo \(fase 1\)](#)
- [AWS Control Tower agrega nueva API de control](#)
- [AWS Control Tower agrega nuevos controles](#)
- [AWS Control Tower detecta desviación de acceso de confianza](#)
- [AWS Control Tower está disponible en cuatro versiones adicionales Regiones de AWS](#)
- [La Torre de Control de AWS está disponible en AWS Israel \(Tel Aviv\)](#)
- [AWS Control Tower agrega 28 nuevos controles proactivos](#)
- [AWS Control Tower descarta dos controles](#)
- [Zona de aterrizaje de AWS Control Tower, versión 3.2](#)
- [AWS Control Tower agrega email-to-ID mapeo para el centro de identidad de IAM](#)
- [AWS Control Tower añade más AWS Security Hub CSPM controles](#)
- [AWS Control Tower publica los metadatos de los AWS Security Hub CSPM controles](#)
- [AWS Control Tower agrega Account Factory Customization \(AFC\) for Terraform](#)
- [AWS Control Tower agrega un IAM Identity Center autoadministrado](#)
- [AWS Control Tower agrega nota de gobernanza mixta](#)
- [AWS Control Tower agrega nuevos controles proactivos](#)
- [AWS Control Tower actualiza controles de Amazon EC2](#)
- [AWS Control Tower, disponible en siete versiones adicionales Regiones de AWS](#)
- [Account Factory Customization \(AFC\) y rastreo de solicitudes de AWS Control Tower disponibles con carácter general](#)
- [Zona de aterrizaje de AWS Control Tower, versión 3.1](#)
- [Controles proactivos de AWS Control Tower disponibles con carácter general](#)

Transición a un nuevo tipo de producto AWS Service Catalog externo (fase 3)

14 de diciembre de 2023

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower ya no admite el código abierto de Terraform como tipo de producto (modelo) al crear nuevos. Cuentas de AWS Para obtener más información e instrucciones sobre cómo actualizar los esquemas de su cuenta, consulte el tipo de producto [Transition to the AWS Service Catalog External](#).

Si no actualiza los esquemas de la cuenta para utilizar el tipo de producto externo, solo podrá actualizar o cancelar las cuentas que haya aprovisionado mediante los esquemas de código abierto de Terraform.

Zona de aterrizaje de AWS Control Tower, versión 3.3

14 de diciembre de 2023

(Es necesaria una actualización a la versión 3.3 de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower. Para obtener más información, consulte [Actualización de la zona de aterrizaje](#)).

Actualizaciones de la política de buckets de S3 en la cuenta de auditoría de AWS Control Tower

Hemos modificado la política de buckets de auditoría de Amazon S3 que AWS Control Tower implementa en las cuentas, de modo que se debe cumplir una condición `aws:SourceOrgID` para cualquier permiso de escritura. Con esta versión, AWS los servicios solo tienen acceso a sus recursos cuando la solicitud proviene de su organización o unidad organizativa (OU).

Puede utilizar la clave de condición `aws:SourceOrgID` y establecer el valor del ID de organización en el elemento de condición de la política de bucket de S3. Esta condición garantiza que CloudTrail solo pueda escribir registros en nombre de las cuentas de su organización en su bucket de S3; evita que CloudTrail los registros ajenos a su organización se escriban en su bucket de S3 de AWS Control Tower.

Hicimos este cambio para corregir una posible vulnerabilidad de seguridad, sin que afectase a la funcionalidad de las cargas de trabajo actuales. Para ver la política actualizada, consulte [Política de bucket de Amazon S3 en la cuenta de auditoría](#).

Para obtener más información sobre la nueva clave de condición, consulte la documentación de IAM y la entrada del blog de IAM titulada «Use controles escalables para los AWS servicios que acceden a sus recursos».

Actualizaciones de la política en el tema SNS AWS Config

[Hemos agregado la nueva clave de `aws:SourceOrgID` condición a la política del tema de AWS Config SNS. Para ver la política actualizada, consulte la política del tema de SNS. AWS Config](#)

Actualizaciones del control de denegación de regiones de la zona de aterrizaje

- Se ha eliminado `discovery-marketplace:`. Esta acción está cubierta por la exención `aws-marketplace:*`.
- Se ha agregado `quicksight:DescribeAccountSubscription`

Plantilla actualizada CloudFormation

Hemos actualizado la CloudFormation plantilla de la pila nombrada `BASELINE-CLOUDTRAIL-MASTER` para que no muestre desviaciones cuando no se utiliza el AWS KMS cifrado.

Transición a un nuevo tipo de producto AWS Service Catalog externo (fase 2)

7 de diciembre de 2023

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

HashiCorp actualizaron sus licencias de Terraform. Como resultado, AWS Service Catalog cambiaron el soporte para los productos de código abierto de Terraform y los productos aprovisionados por un nuevo tipo de producto, denominado Externo.

Para evitar interrumpir las cargas de trabajo y AWS los recursos existentes en sus cuentas, siga los pasos de transición de la Torre de Control de AWS que aparecen en la [sección Transición al tipo de producto AWS Service Catalog externo](#) antes del 14 de diciembre de 2023.

AWS Control Tower anuncia controles para ayudar a la soberanía digital

27 de noviembre de 2023

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower anuncia 65 nuevos controles AWS gestionados para ayudarle a cumplir sus requisitos de soberanía digital. Con esta versión, podrá descubrir estos controles en un nuevo grupo de soberanía digital en la consola de AWS Control Tower. Puede utilizar estos controles para ayudar a evitar acciones y detectar cambios en los recursos relacionados con las capacidades de residencia de datos, restricción de acceso granular, cifrado y resiliencia. Estos controles están diseñados para que le resulte más sencillo abordar los requisitos a escala. Para obtener más información sobre los controles de soberanía digital, consulte [Controls that enhance digital sovereignty protection](#).

Por ejemplo, puede optar por habilitar controles que ayuden a aplicar sus estrategias de cifrado y resiliencia, como Exigir una caché de AWS AppSync API para habilitar el cifrado en tránsito o Requerir que se implemente un AWS Network Firewall en varias zonas de disponibilidad. También puede personalizar el control de denegación de regiones de AWS Control Tower para aplicar las restricciones regionales que mejor se adapten a sus necesidades empresariales únicas.

Esta versión incluye capacidades mejoradas de denegación de regiones de AWS Control Tower. Puede aplicar un nuevo control de denegación de regiones parametrizado en la unidad organizativa para aumentar la granularidad de la gobernanza y, al mismo tiempo, mantener una gobernanza adicional de la región en la zona de aterrizaje. Este control de denegación de regiones personalizable lo ayuda a aplicar las restricciones regionales que mejor se adapten a sus necesidades empresariales únicas. Para obtener más información sobre el nuevo control de denegación de regiones configurable, consulte [Region deny control applied to the OU](#).

Como nueva herramienta para la nueva mejora de denegación de regiones, esta versión incluye una nueva API, `UpdateEnabledControl`, que le permite restablecer los controles habilitados a la configuración predeterminada. Esta API resulta especialmente útil en los casos de uso en los que es necesario resolver las desviaciones rápidamente o garantizar mediante programación que un control no se encuentre en estado de desviación. Para obtener más información acerca de la API, consulte [AWS Control Tower API Reference](#)

Nuevos controles proactivos

- CT.APIGATEWAY.PR.6: Exija que un dominio REST de Amazon API Gateway utilice una política de seguridad que especifique una versión mínima del protocolo TLS de .2 TLSv1
- CT.APPSYNC.PR.2: Requiere que se configure una API de AWS AppSync GraphQL con visibilidad privada
- CT.APPSYNC.PR.3: Exigir que una API de AWS AppSync GraphQL no esté autenticada con claves de API
- CT.APPSYNC.PR.4: Requiere una caché de API AWS AppSync GraphQL para activar el cifrado en tránsito.
- CT.APPSYNC.PR.5: Requiere una caché de API AWS AppSync GraphQL para activar el cifrado en reposo.
- CT.AUTOSCALING.PR.9: Cómo requerir que un volumen de Amazon EBS configurado mediante una configuración de lanzamiento de Amazon EC2 Auto Scaling cifre los datos en reposo
- CT.AUTOSCALING.PR.10: Exigir que un grupo de Amazon EC2 Auto Scaling utilice AWS solo tipos de instancias Nitro al anular una plantilla de lanzamiento

- CT.AUTOSCALING.PR.11: Exija que solo los tipos de instancias AWS Nitro que admitan el cifrado del tráfico de red entre instancias se agreguen a un grupo de Amazon EC2 Auto Scaling, al anular una plantilla de lanzamiento
- CT.DAX.PR.3: Cómo requerir que un clúster de DynamoDB Accelerator cifre datos en tránsito con seguridad de la capa de transporte (TLS)
- CT.DMS.PR.2: Requerir un punto final del AWS Database Migration Service (DMS) para cifrar las conexiones de los puntos finales de origen y destino
- CT.EC2.PR.15: Cómo requerir que una instancia de Amazon EC2 utilice un tipo de instancia de AWS Nitro cuando se crea desde el tipo de recurso AWS::EC2::LaunchTemplate
- CT.EC2.PR.16: Cómo requerir que una instancia de Amazon EC2 utilice un tipo de instancia de AWS Nitro cuando se crea mediante el tipo de recurso AWS::EC2::Instance
- CT.EC2.PR.17: Cómo requerir que un host dedicado de Amazon EC2 utilice un tipo de instancia de AWS Nitro
- CT.EC2.PR.18: Exija que una flota de Amazon EC2 anule solo las plantillas de lanzamiento con AWS tipos de instancias Nitro
- CT.EC2.PR.19: Cómo requerir que una instancia de Amazon EC2 utilice un tipo de instancia de Nitro que admita cifrado en tránsito entre instancias cuando se crea mediante el tipo de recurso AWS::EC2::Instance
- CT.EC2.PR.20: Exija que una flota de Amazon EC2 anule solo las plantillas de lanzamiento con tipos de instancias AWS Nitro que admitan el cifrado en tránsito entre instancias
- CT.ELASTICACHE.PR.8: Requerir un grupo de ElastiCache replicación de Amazon de versiones posteriores de Redis para activar la autenticación RBAC
- CT.MQ.PR.1: Exija a un agente ActiveMQ de Amazon MQ que utilice el modo de implementación para obtener una alta disponibilidad active/standby
- CT.MQ.PR.2: Cómo requerir que un agente MQ de Amazon MQ Rabbit utilice el modo de clúster multi-AZ para obtener una alta disponibilidad
- CT.MSK.PR.1: Cómo requerir que un clúster de Amazon Managed Streaming para Apache Kafka (MSK) aplique cifrado en tránsito entre los nodos del agente del clúster
- CT.MSK.PR.2: Requiere que un clúster de Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (MSK) esté configurado con deshabilitado PublicAccess
- CT.NETWORK-FIREWALL.PR.5: Exigir AWS la implementación de un firewall de Network Firewall en varias zonas de disponibilidad

- CT.RDS.PR.26: Cómo requerir que un proxy de base de datos de Amazon RDS exija conexiones de seguridad de la capa de transporte (TLS)
- CT.RDS.PR.27: Cómo requerir que un grupo de parámetros de clúster de base de datos de Amazon RDS exija conexiones de seguridad de la capa de transporte (TLS) para los tipos de motores compatibles
- CT.RDS.PR.28: Cómo requerir que un grupo de parámetros de base de datos de Amazon RDS exija conexiones de seguridad de la capa de transporte (TLS) para los tipos de motores compatibles
- CT.RDS.PR.29: Exigir que un clúster de Amazon RDS no esté configurado para que sea de acceso público mediante la propiedad 'PubliclyAccessible'
- CT.RDS.PR.30: Cómo requerir que una instancia de base de datos de Amazon RDS tenga cifrado en reposo configurado para utilizar una clave de KMS que especifique para los tipos de motores compatibles
- CT.S3.PR.12: Cómo requerir que un punto de acceso de Amazon S3 tenga una configuración Bloquear acceso público (BPA) con todas las opciones establecidas en true

Nuevos controles preventivos

- CT.APPSYNC.PV.1 Exigir que una API de AWS AppSync GraphQL esté configurada con visibilidad privada
- CT.EC2.PV.1 Cómo requerir que se cree una instantánea de Amazon EBS desde un volumen de EC2 cifrado
- CT.EC2.PV.2 Cómo requerir que se configure un volumen de Amazon EBS adjunto para cifrar los datos en reposo
- CT.EC2.PV.3 Cómo requerir que una instantánea de Amazon EBS no pueda restaurarse públicamente
- CT.EC2.PV.4 Exigir que no APIs se llame a Amazon EBS direct
- CT.EC2.PV.5 Cómo prohibir el uso de la importación y exportación de máquinas virtuales de Amazon EC2
- CT.EC2.PV.6 No permitir el uso de acciones de Amazon RequestSpotFleet RequestSpotInstances EC2 y API obsoletas
- CT.KMS.PV.1 Exija que una política AWS KMS clave incluya una declaración que limite la creación de AWS KMS subvenciones a los servicios AWS

- CT.KMS.PV.2Exija que una clave AWS KMS asimétrica con material de clave RSA que se utilice para el cifrado no tenga una longitud de clave de 2048 bits
- CT.KMS.PV.3Exija que la AWS KMS clave esté configurada con la comprobación de seguridad de bloqueo por política de elusión activada
- CT.KMS.PV.4Exigir que una clave AWS KMS gestionada por el cliente (CMK) esté configurada con material clave originado en CloudHSM AWS
- CT.KMS.PV.5Exija que una clave AWS KMS gestionada por el cliente (CMK) esté configurada con material clave importado
- CT.KMS.PV.6Exija que una clave AWS KMS gestionada por el cliente (CMK) esté configurada con material clave procedente de un almacén de claves externo (XKS)
- CT.LAMBDA.PV.1Requiere una URL de AWS Lambda función para usar la autenticación basada en IAM AWS
- CT.LAMBDA.PV.2Requiere que AWS Lambda la URL de una función esté configurada para que solo puedan acceder a ella los directores de su Cuenta de AWS

Zona de aterrizaje de AWS Control Tower APIs

26 de noviembre de 2023

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower ahora ofrece opciones APIs que le ayudan a administrar su landing zone mediante programación. Te APIs permiten crear, actualizar y restablecer tu zona de aterrizaje, así como recuperar información sobre la configuración y las operaciones de tu zona de aterrizaje. Para obtener más información, consulte [Ejemplos de la API de zona de aterrizaje](#).

La zona de aterrizaje APIs está disponible en todos los Regiones de AWS lugares donde AWS Control Tower esté disponible, excepto en las regiones GovCloud (EE. UU.). Para ver una lista de los Regiones de AWS lugares donde está disponible AWS Control Tower, consulte la [Región de AWS tabla](#).

Etiquetado de controles de AWS Control Tower APIs

10 de noviembre de 2023

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower ahora ofrece opciones APIs que le ayudan a etiquetar los controles habilitados mediante programación. Estas APIs le permiten añadir, eliminar y enumerar las etiquetas de los controles habilitados. Para obtener más información, consulte [Etiquetado de recursos de AWS Control Tower](#).

El etiquetado de control APIs está disponible en todos los Regiones de AWS lugares donde AWS Control Tower esté disponible, excepto en las regiones GovCloud (EE. UU.). Para ver una lista de los Regiones de AWS lugares donde está disponible AWS Control Tower, consulte la [Región de AWS tabla](#).

La Torre de Control de AWS está disponible en AWS Asia Pacífico (Melbourne)

3 de noviembre de 2023

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower está disponible en Asia-Pacífico (Melbourne). Para obtener una lista de las regiones en las que AWS Control Tower está disponible, consulte la [Tabla de Región de AWS](#).

Transición a un nuevo tipo de producto AWS Service Catalog externo (fase 1)

31 de octubre de 2023

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

HashiCorp actualizaron sus licencias de Terraform. Como resultado, AWS Service Catalog cambiaron el soporte para los productos de código abierto de Terraform y los productos aprovisionados por un nuevo tipo de producto, denominado Externo.

Para evitar interrumpir las cargas de trabajo y AWS los recursos existentes en sus cuentas, siga los pasos de transición de la Torre de Control de AWS que aparecen en la [sección Transición al tipo de producto AWS Service Catalog externo](#) antes del 14 de diciembre de 2023.

AWS Control Tower agrega nueva API de control

27 de octubre de 2023

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower ofrece ahora una nueva API, `UpdateEnabledControl`, que le permite actualizar los controles habilitados. Esta API resulta especialmente útil en los casos de uso en los que es necesario resolver las desviaciones rápidamente o garantizar mediante programación que un control no se encuentre en estado de desviación. Para obtener más información sobre la nueva API, consulte [Referencia de la API de AWS Control Tower](#).

La `UpdateEnabledControl` API está disponible en todos los Regiones de AWS lugares donde AWS Control Tower esté disponible, excepto en las regiones GovCloud (EE. UU.). Para obtener una lista de Regiones de AWS donde AWS Control Tower está disponible, consulte la [Tabla de Región de AWS](#).

AWS Control Tower agrega nuevos controles

20 de octubre de 2023

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower ha agregado 22 nuevos controles a la biblioteca de controles de AWS Control Tower. Estos controles le ayudan a aplicar las mejores prácticas para sus AWS recursos. Para obtener más información sobre los nuevos controles, consulte [Categorías de control](#).

Los nuevos controles están disponibles en todos los Regiones de AWS lugares donde esté disponible la Torre de Control de AWS. Para ver una lista de los Regiones de AWS lugares donde está disponible AWS Control Tower, consulte la [Región de AWS tabla](#).

AWS Control Tower detecta desviación de acceso de confianza

13 de octubre de 2023

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower detecta y registra ahora desviaciones en la configuración de acceso de confianza. La configuración de acceso confiable permite que AWS Control Tower interactúe con otros AWS servicios en su nombre. Si esta configuración se cambia fuera de AWS Control Tower, AWS Control Tower detectará la desviación y la registrará en la consola de AWS Control Tower. Para obtener más información sobre la desviación de acceso de confianza, consulte [Tipos de desviación de gobernanza](#).

La detección confiable de desviaciones de acceso está disponible en todos los Regiones de AWS lugares donde AWS Control Tower esté disponible. Para ver una lista de los Regiones de AWS lugares donde está disponible AWS Control Tower, consulte la [Región de AWS tabla](#).

AWS Control Tower está disponible en cuatro versiones adicionales Regiones de AWS

29 de septiembre de 2023

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower está disponible en cuatro versiones adicionales Regiones de AWS: Asia Pacífico (Hyderabad), Asia Pacífico (Yakarta), Europa (España) y Europa (Zúrich). Para obtener una lista de las regiones en las que AWS Control Tower está disponible, consulte la [Tabla de Región de AWS](#).

La Torre de Control de AWS está disponible en AWS Israel (Tel Aviv)

1 de agosto de 2023

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower está disponible en Israel (Tel Aviv). Para obtener una lista de las regiones en las que AWS Control Tower está disponible, consulte la [Tabla de Región de AWS](#).

AWS Control Tower agrega 28 nuevos controles proactivos

27 de julio de 2023

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower ha agregado 28 nuevos controles proactivos a la biblioteca de controles de AWS Control Tower. Estos controles le ayudan a aplicar las mejores prácticas para sus AWS recursos. Para obtener más información sobre los nuevos controles, consulte [Categorías de control](#).

Los nuevos controles están disponibles en todos los Regiones de AWS lugares donde esté disponible la Torre de Control de AWS. Para ver una lista de los Regiones de AWS lugares donde está disponible AWS Control Tower, consulte la [Región de AWS tabla](#).

AWS Control Tower descarta dos controles

27 de julio de 2023

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower ha retirado dos controles: CT.CLOUDFORMATION.PR.2 y CT.CLOUDFORMATION.PR.3. Estos controles ya no están disponibles en la biblioteca de controles de AWS Control Tower. Para obtener más información sobre los controles en desuso, consulte [Categorías de control](#).

Los controles obsoletos ya no están disponibles en ninguno Región de AWS.

Zona de aterrizaje de AWS Control Tower, versión 3.2

16 de junio de 2023

(Es necesaria una actualización a la versión 3.2 de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower. Para obtener más información, consulte [Actualización de la zona de aterrizaje](#)).

La versión 3.2 de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower pone a disposición del público general los controles que forman parte del estándar AWS Security Hub CSPM gestionado por servicios: AWS Control Tower. Introduce la posibilidad de ver el estado de desviación de los controles que forman parte de este estándar en la consola de AWS Control Tower.

Esta actualización incluye un nuevo rol vinculado a servicios (SLR), denominado Tower. AWSServiceRoleForAWSControlTower. Esta función ayuda a AWS Control Tower a crear una regla EventBridge gestionada, denominada AWSControlTowerManagedRule en la cuenta de cada miembro. Esta regla administrada recopila los eventos de AWS Security Hub CSPM búsqueda, ya que con AWS Control Tower se puede determinar la desviación de control.

Esta regla es la primera regla administrada que crea AWS Control Tower. La regla no se implementa mediante una pila, sino que se implementa directamente desde EventBridge APIs. Puede ver la regla en la EventBridge consola o mediante el EventBridge APIs. Si el campo managed-by está relleno, se mostrará la entidad principal del servicio de AWS Control Tower.

Anteriormente, AWS Control Tower asumía la AWSControlTowerExecution función de realizar operaciones en las cuentas de los miembros. Este nuevo rol y esta nueva regla están mejor alineados con el principio de mejores prácticas de permitir el mínimo de privilegios al realizar operaciones en un AWS entorno de múltiples cuentas. El nuevo rol proporciona permisos de alcance reducido que permiten específicamente: crear la regla administrada en las cuentas de miembros, mantener la regla administrada, publicar notificaciones de seguridad a través de SNS y verificar las desviaciones. Para obtener más información, consulte [AWSServiceRoleForAWSControlTower](#).

La actualización 3.2 de landing zone también incluye un nuevo StackSet recurso en la cuenta de administraciónBP_BASELINE_SERVICE_LINKED_ROLE, que inicialmente despliega la función vinculada al servicio.

Cuando se informa de una desviación de control del CSPM de Security Hub (en la zona de aterrizaje 3.2 y versiones posteriores), AWS Control Tower recibe una actualización de estado diaria del Security Hub CSPM. Aunque los controles están activos en todas las regiones gobernadas, la Torre de Control de AWS envía los eventos AWS Security Hub CSPM Finding únicamente a la región de origen de la Torre de Control de AWS. Para obtener más información, consulte [Security Hub control drift reporting](#).

Actualización del control de denegación de regiones

Esta versión de zona de aterrizaje también incluye una actualización del control de denegación de regiones.

Servicios globales y APIs añadidos

- Administración de facturación y costos de AWS (billing:*)
- AWS CloudTrail (cloudtrail:LookupEvents) para permitir la visibilidad de los eventos globales en las cuentas de los miembros.
- AWS Facturación unificada (consolidatedbilling:*)
- AWS Aplicación Mobile Console (consoleapp:*)
- AWS Nivel gratuito (freetier:*)
- Facturación de AWS (invoicing:*)
- AWS IQ (iq:*)
- AWS Notificaciones de usuario (notifications:*)
- AWS Contactos de notificaciones de usuario (notifications-contacts:*)
- Amazon Payments (payments:*)
- AWS Configuración fiscal (tax:*)

Servicios globales y APIs eliminados

- Se ha eliminado s3:GetAccountPublic porque no es una acción válida.
- Se ha eliminado s3:PutAccountPublic porque no es una acción válida.

AWS Control Tower agrega email-to-ID mapeo para el centro de identidad de IAM

13 de julio de 2023

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower ahora admite el email-to-ID mapeo para el centro de identidad de IAM. Esta función le permite asignar direcciones de correo electrónico a los usuarios del Centro de Identidad de IAM IDs, lo que facilita la administración del acceso de los usuarios a su entorno de AWS Control Tower. Para obtener más información sobre el email-to-ID mapeo, consulte [Integración con el IAM Identity Center](#).

Email-to-ID El mapeo está disponible en todos los Regiones de AWS lugares donde esté disponible la Torre de Control de AWS. Para ver una lista de los Regiones de AWS lugares donde está disponible AWS Control Tower, consulte la [Región de AWS tabla](#).

AWS Control Tower añade más AWS Security Hub CSPM controles

29 de junio de 2023

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower ha añadido más AWS Security Hub CSPM controles a la biblioteca de controles de la Torre de Control de AWS. Estos controles le ayudan a aplicar las mejores prácticas para sus AWS recursos. Para obtener más información sobre los nuevos controles, consulte [Categorías de control](#).

Los nuevos controles están disponibles en todos los Regiones de AWS lugares donde esté disponible la Torre de Control de AWS. Para ver una lista de los Regiones de AWS lugares donde está disponible AWS Control Tower, consulte la [Región de AWS tabla](#).

AWS Control Tower publica los metadatos de los AWS Security Hub CSPM controles

22 de junio de 2023

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower ahora publica los metadatos de los AWS Security Hub CSPM controles. Estos metadatos incluyen información sobre el control, como ID, título y descripción del control. Para obtener más información sobre los metadatos, consulte [Metadatos de objetos](#).

Los metadatos de control están disponibles en todos los Regiones de AWS lugares donde AWS Control Tower esté disponible. Para ver una lista de los Regiones de AWS lugares donde está disponible AWS Control Tower, consulte la [Región de AWS tabla](#).

AWS Control Tower agrega Account Factory Customization (AFC) for Terraform

15 de junio de 2023

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower agrega ahora Account Factory Customization (AFT) for Terraform. Esta característica le permite utilizar Terraform para personalizar las cuentas de AWS Control Tower. Para obtener más información sobre AFC para Terraform, consulte [Account Factory Customization for Terraform](#).

AFC for Terraform está disponible en todos los Regiones de AWS lugares donde AWS Control Tower esté disponible. Para ver una lista de los Regiones de AWS lugares donde está disponible AWS Control Tower, consulte la [Región de AWS tabla](#).

AWS Control Tower agrega un IAM Identity Center autoadministrado

8 de junio de 2023

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower admite ahora un IAM Identity Center autoadministrado. Esta característica le permite utilizar su propio proveedor de identidades con AWS Control Tower. Para obtener más información sobre el IAM Identity Center autoadministrado, consulte [IAM Identity Center](#).

El centro de identidades de IAM autogestionado está disponible en todos los Regiones de AWS lugares donde AWS Control Tower esté disponible. Para ver una lista de los Regiones de AWS lugares donde está disponible AWS Control Tower, consulte la [Región de AWS tabla](#).

AWS Control Tower agrega nota de gobernanza mixta

1 de junio de 2023

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower incluye ahora una nota sobre gobernanza mixta. En esta nota se explica cómo AWS Control Tower trabaja con otros AWS servicios para gestionar sus AWS recursos. Para obtener más información sobre la gobernanza mixta, consulte [Gobernanza mixta](#).

La nota de gobernanza mixta está disponible en todos los Regiones de AWS lugares donde AWS Control Tower esté disponible. Para ver una lista de los Regiones de AWS lugares donde está disponible AWS Control Tower, consulte la [Región de AWS tabla](#).

AWS Control Tower agrega nuevos controles proactivos

25 de mayo de 2023

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower ha agregado nuevos controles proactivos a la biblioteca de controles de AWS Control Tower. Estos controles le ayudan a aplicar las mejores prácticas para sus AWS recursos. Para obtener más información sobre los nuevos controles, consulte [Categorías de control](#).

Los nuevos controles están disponibles en todos los Regiones de AWS lugares donde esté disponible la Torre de Control de AWS. Para ver una lista de los Regiones de AWS lugares donde está disponible AWS Control Tower, consulte la [Región de AWS tabla](#).

AWS Control Tower actualiza controles de Amazon EC2

18 de mayo de 2023

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower ha actualizado los controles de Amazon EC2 en la biblioteca de controles de AWS Control Tower. Estas actualizaciones mejoran la seguridad y la fiabilidad del entorno de AWS Control Tower. Para obtener más información sobre los controles actualizados, consulte [Categorías de control](#).

Los controles actualizados están disponibles en todos los Regiones de AWS lugares donde AWS Control Tower esté disponible. Para ver una lista de los Regiones de AWS lugares donde está disponible AWS Control Tower, consulte la [Región de AWS tabla](#).

AWS Control Tower, disponible en siete versiones adicionales Regiones de AWS

11 de mayo de 2023

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower está disponible en otros siete países Regiones de AWS: Asia Pacífico (Osaka), Canadá (Central), Europa (Milán), Europa (Estocolmo), Oriente Medio (Baréin), Oriente Medio (Emiratos Árabes Unidos) y Sudamérica (São Paulo). Para obtener una lista de las regiones en las que AWS Control Tower está disponible, consulte la [Tabla de Región de AWS](#).

Account Factory Customization (AFC) y rastreo de solicitudes de AWS Control Tower disponibles con carácter general

27 de abril de 2023

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

Account Factory Customization (AFC) y el rastreo de solicitudes de AWS Control Tower están ahora disponibles con carácter general. AFC le permite personalizar sus cuentas de AWS Control Tower y el rastreo de solicitudes le permite realizar un seguimiento del estado de las solicitudes de AWS Control Tower. Para obtener más información sobre la AFC y el rastreo de solicitudes, consulte [Account Factory Customization](#) y [Rastreo de solicitudes](#).

El AFC y el rastreo de solicitudes están disponibles en todos los Regiones de AWS lugares donde AWS Control Tower esté disponible. Para ver una lista de los Regiones de AWS lugares donde está disponible AWS Control Tower, consulte la [Región de AWS tabla](#).

Zona de aterrizaje de AWS Control Tower, versión 3.1

9 de febrero de 2023

(Es necesaria una actualización a la versión 3.1 de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower. Para obtener más información, consulte [Actualización de la zona de aterrizaje](#)).

La versión 3.1 de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower incluye las siguientes actualizaciones:

- Con esta versión, AWS Control Tower desactiva el registro de acceso innecesario para su bucket de registro de acceso, que es el bucket de Amazon S3 en el que se almacenan los registros de

acceso en la cuenta de archivo de registro, al tiempo que sigue habilitando el registro de acceso al servidor para los buckets de S3. Esta versión también incluye actualizaciones del control Region Deny, que permiten realizar acciones adicionales en el caso de los servicios globales, como Soporte los planes y AWS Artifact.

- La desactivación del registro de acceso al servidor para el depósito de registro de acceso de la Torre de Control de AWS hace que Security Hub CSPM busque el depósito de registro de acceso de la cuenta de Log Archive. Debido a una AWS Security Hub CSPM regla, [\[S3.9\] El registro de acceso al servidor del bucket S3](#) debe estar habilitado. De acuerdo con el CSPM de Security Hub, le recomendamos que suprima este hallazgo concreto, tal y como se indica en la descripción de CSPM de Security Hub de esta regla. Para obtener más información, consulte la [información sobre los resultados suprimidos](#).
- El registro de acceso al bucket de registro (normal) de la cuenta de archivo de registro no ha cambiado en la versión 3.1. En consonancia con las prácticas recomendadas, los eventos de acceso a ese bucket se registran como entradas de registro en el bucket de registro de acceso. Para obtener más información sobre el registro de acceso, consulte [Registro de solicitudes con registro de acceso al servidor](#) en la documentación de Amazon S3.
- Hemos actualizado el control de denegación de regiones. Esta actualización permite que más servicios globales realicen acciones. Para obtener más información sobre este SCP, consulte [Denegar el acceso a en AWS función de lo solicitado Región de AWS y Controles que mejoran la protección](#) de la residencia de los datos.

Servicios globales añadidos:

- AWS Account Management (account:*)
- AWS Activar () activate:*
- AWS Artifact (artifact:*)
- AWS Billing Conductor (billingconductor:*)
- AWS Compute Optimizer (compute-optimizer:*)
- AWS Data Pipeline (datapipeline:GetAccountLimits)
- AWS Device Farm(devicefarm:*)
- AWS Marketplace (discovery-marketplace:*)
- Amazon ECR (ecr-public:*)
- AWS License Manager (license-manager:ListReceivedLicenses)
- AWS lightsail:Get*Lightsail ()
- Explorador de recursos de AWS (resource-explorer-2:*)

- Amazon S3 (s3:CreateMultiRegionAccessPoint, s3:GetBucketPolicyStatus, s3:PutMultiRegionAccessPointPolicy)
- AWS Savings Plans (savingsplans:*)
- IAM Identity Center (sso:*)
- AWS Support App (supportapp:*)
- Soporte Planes (supportplans:*)
- AWS Sostenibilidad (sustainability:*)
- AWS Resource Groups Tagging API (tag:GetResources)
- AWS Marketplace Información sobre los proveedores (vendor-insights:ListEntitledSecurityProfiles)

Controles proactivos de AWS Control Tower disponibles con carácter general

13 de abril de 2023

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

Los controles proactivos de AWS Control Tower están ahora disponibles con carácter general. Los controles proactivos le ayudan a aplicar las mejores prácticas para sus AWS recursos. Para obtener más información sobre los controles proactivos, consulte [Proactive controls](#).

Los controles proactivos están disponibles en todos los Regiones de AWS lugares donde AWS Control Tower esté disponible. Para ver una lista de los Regiones de AWS lugares donde está disponible AWS Control Tower, consulte la [Región de AWS tabla](#).

De enero a diciembre de 2022

En 2022, AWS Control Tower publicó las siguientes actualizaciones:

- [Operaciones de cuentas simultáneas](#)
- [Personalización del generador de cuentas \(AFC\)](#)
- [Los controles integrales ayudan en el aprovisionamiento y la AWS administración de los recursos](#)
- [Se puede ver el estado de conformidad de todas las reglas AWS Config](#)
- [API para controles y un nuevo recurso CloudFormation](#)

- [CfCT admite la eliminación de conjuntos de pilas](#)
- [Retención de registros personalizada](#)
- [Reparación de desviaciones en los roles disponible](#)
- [Zona de aterrizaje de AWS Control Tower, versión 3.0](#)
- [La página de la organización combina vistas OUs y cuentas](#)
- [Creación e inscripción de cuentas simplificadas](#)
- [AFT admite la personalización automatizada de las cuentas compartidas de AWS Control Tower](#)
- [Operaciones simultáneas para todos los controles opcionales](#)
- [Cuentas de seguridad y registro existentes](#)
- [Zona de aterrizaje de AWS Control Tower, versión 2.9](#)
- [Zona de aterrizaje de AWS Control Tower, versión 2.8](#)

Operaciones de cuentas simultáneas

16 de diciembre de 2022

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower ahora admite acciones simultáneas en el generador de cuentas. Puede crear, actualizar o inscribir hasta cinco (5) cuentas a la vez. Envíe hasta cinco acciones consecutivas y visualice el estado de realización de cada solicitud mientras las cuentas terminan de crearse en segundo plano. Por ejemplo, ya no tiene que esperar a que se complete cada proceso para actualizar otra cuenta o para volver a registrar una unidad organizativa (OU) completa.

Personalización del generador de cuentas (AFC)

28 de noviembre de 2022

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

La personalización del generador de cuentas le permite personalizar cuentas nuevas y existentes desde la consola de AWS Control Tower. Estas nuevas capacidades de personalización le ofrecen la flexibilidad de definir los planos de cuentas, que son CloudFormation plantillas incluidas en un producto especializado de Service Catalog. Los esquemas aprovisionan recursos y configuraciones totalmente personalizados. También puede optar por utilizar esquemas predefinidos, creados y administrados por socios de AWS, que le ayuden a personalizar las cuentas para casos de uso específicos.

Anteriormente, el generador de cuentas de AWS Control Tower no permitía la personalización de cuentas en la consola. Con esta actualización del generador de cuentas, puede predefinir los requisitos de la cuenta e implementarlos como parte de un flujo de trabajo bien definido. Puede aplicar planos para crear nuevas cuentas, inscribir otras AWS cuentas en la Torre de Control de AWS y actualizar las cuentas de la Torre de Control de AWS existentes.

Cuando aprovisiona, inscribe o actualice una cuenta en el generador de cuentas, seleccionará el esquema que desee implementar. Los recursos especificados en el esquema se aprovisionan en su cuenta. Cuando haya terminado de crearse la cuenta, todas las configuraciones personalizadas estarán disponibles para su uso inmediato.

Para empezar a personalizar las cuentas, puede definir los recursos para el caso de uso previsto en un producto de Service Catalog. También puede seleccionar soluciones administradas por socios de la biblioteca de AWS introducción. Para obtener más información, consulte [Personalización de cuentas con la personalización del generador de cuentas \(AFC\)](#).

Los controles integrales ayudan en el aprovisionamiento y la AWS administración de los recursos

28 de noviembre de 2022

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower ahora admite una gestión integral de los controles, que incluye nuevos controles proactivos opcionales, que se implementan mediante CloudFormation enlaces. Estos controles se denominan proactivos porque comprueban sus recursos (antes de implementarlos) para determinar si los nuevos recursos cumplirán con los controles que están activados en su entorno.

Más de 130 nuevos controles proactivos le ayudan a cumplir objetivos políticos específicos para su entorno de AWS Control Tower, a cumplir los requisitos de los marcos de conformidad estándar del sector y a regular las interacciones de la Torre de Control de AWS en más de veinte AWS servicios más.

La biblioteca de controles de la Torre de Control de AWS clasifica estos controles según los AWS servicios y recursos asociados. Para obtener más información, consulte [Proactive controls](#).

Con esta versión, AWS Control Tower también se integra AWS Security Hub CSPM, mediante el nuevo estándar gestionado por servicios CSPM de Security Hub: AWS Control Tower, que es compatible con el estándar AWS Foundational Security Best Practices (FSBP). Puede ver más de

160 controles CSPM de Security Hub junto con los controles de la Torre de Control de AWS en la consola, y puede obtener una puntuación de seguridad CSPM de Security Hub para su entorno de Torre de Control de AWS. Para obtener más información, consulte [Security Hub controls](#).

Se puede ver el estado de conformidad de todas las reglas AWS Config

18 de noviembre de 2022

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

La Torre de Control de AWS ahora muestra el estado de conformidad de todas AWS Config las reglas implementadas en las unidades organizativas registradas en la Torre de Control de AWS. Puede ver el estado de conformidad de todas AWS Config las normas que afectan a sus cuentas en la Torre de Control de AWS, estén inscritas o canceladas, sin tener que salir de la consola de la Torre de Control de AWS. Los clientes pueden elegir configurar las reglas de Config, denominadas controles de detección, en AWS Control Tower o configurarlas directamente a través del AWS Config servicio. AWS Config Se muestran las reglas implementadas por, junto con las reglas implementadas por AWS Control Tower.

Anteriormente, AWS Config las reglas implementadas a través del AWS Config servicio no estaban visibles en la consola de AWS Control Tower. Los clientes tenían que ir al AWS Config servicio para identificar las reglas que no cumplían con AWS Config las normas. Ahora puede identificar cualquier AWS Config regla no conforme en la consola de AWS Control Tower. Para ver el estado de conformidad de todas sus reglas de Config, vaya a la página Detalles de la cuenta en la consola de AWS Control Tower. Verá una lista que muestra el estado de conformidad de los controles administrados por AWS Control Tower y las reglas de configuración implementadas fuera de AWS Control Tower.

API para controles y un nuevo recurso CloudFormation

1 de septiembre de 2022

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower ahora admite la administración programática de los controles, también conocidos como barreras de protección, mediante un conjunto de llamadas a la API. Un nuevo recurso de CloudFormation es compatible con la funcionalidad de la API para los controles. Para obtener más información, consulta [Automatización de tareas en AWS Control Tower](#) y [Cree AWS Control Tower recursos con AWS CloudFormation](#).

Le APIs permiten habilitar, deshabilitar y ver el estado de las aplicaciones de los controles en la biblioteca de la Torre de Control de AWS. APIs Incluyen soporte para CloudFormation que pueda administrar AWS los recursos como infrastructure-as-code (IaC). AWS Control Tower proporciona controles preventivos y de detección opcionales que expresan las intenciones de su política con respecto a toda una unidad organizativa (OU) y a todas las AWS cuentas de la OU. Estas reglas se mantienen en vigor a medida que crea cuentas nuevas o realiza cambios en las cuentas existentes.

APIs incluido en esta versión

- **EnableControl**— Esta llamada a la API activa un control. Inicia una operación asíncrona que crea recursos de AWS en la unidad organizativa especificada y las cuentas que contiene.
- **DisableControl**— Esta llamada a la API desactiva un control. Especifica una operación asíncrona que elimina recursos de AWS en la unidad organizativa especificada y las cuentas que contiene.
- **GetControlOperation**— Devuelve el estado de una DisableControl operación EnableControl operación en particular.
- **ListEnabledControls**— Muestra los controles habilitados por AWS Control Tower en la unidad organizativa especificada y las cuentas que contiene.

Para ver una lista de los nombres de los controles opcionales, consulte [Identificadores de recursos APIs y controles](#) en la Guía del usuario de AWS Control Tower.

CfCT admite la eliminación de conjuntos de pilas

26 de agosto de 2022

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

Las personalizaciones de AWS Control Tower (CfCT) ahora admiten la eliminación de conjuntos de pilas mediante la configuración de un parámetro en el archivo `manifest.yaml`. Para obtener más información, consulte [Eliminación de un conjunto de pilas](#).

Important

Al establecer inicialmente el valor de `enable_stack_set_deletion` en `true`, la próxima vez que invoque CfCT, se prepararán para eliminarse TODOS los recursos que comiencen por el prefijo `CustomControlTower-`, que tengan la etiqueta de clave `Key:AWS_Solutions`, `Value: CustomControlTowerStackSet` asociada y que no estén declarados en el archivo de manifiesto.

Retención de registros personalizada

15 de agosto de 2022

(Es necesaria una actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower. Para obtener más información, consulte [Actualización de la zona de aterrizaje](#)).

AWS Control Tower ahora ofrece la posibilidad de personalizar la política de retención de los buckets de Amazon S3 que almacenan los CloudTrail registros de la Torre de Control de AWS. Puede personalizar la política de retención de registros de Amazon S3, en incrementos de días o años, hasta un máximo de 15 años.

Si decide no personalizar la retención de registros, la configuración predeterminada es de un año para el registro de cuenta estándar y de 10 años para el registro de acceso.

Esta característica está disponible para los clientes actuales a través de AWS Control Tower cuando actualiza o repara su zona de aterrizaje, y para los nuevos clientes a través de la configuración de AWS Control Tower.

Reparación de desviaciones en los roles disponible

11 de agosto de 2022

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower ahora admite la reparación para la desviación de roles. Puede restaurar un rol obligatorio sin reparar por completo la zona de aterrizaje. Si es necesario este tipo de reparación de desviación, la página de error de la consola ofrece los pasos para restaurar el rol, de modo que la zona de aterrizaje vuelva a estar disponible.

Zona de aterrizaje de AWS Control Tower, versión 3.0

29 de julio de 2022

(Es necesaria una actualización a la versión 3.0 de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower. Para obtener más información, consulte [Actualización de la zona de aterrizaje](#)).

La versión 3.0 de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower incluye las siguientes actualizaciones:

- La opción de elegir AWS CloudTrail rutas a nivel de organización o de excluirse de las CloudTrail rutas gestionadas por AWS Control Tower.

- Dos nuevos controles de detección para determinar si AWS CloudTrail se está registrando actividad en sus cuentas.
- La opción de agregar AWS Config información sobre los recursos globales solo en su región de origen.
- Una actualización del control de denegación de regiones.
- Una actualización de la política gestionada, `AWSControlTowerServiceRolePolicy`.
- Ya no creamos el rol `aws-controltower-CloudWatchLogsRole` de IAM ni el grupo de CloudWatch registros `aws-controltower/CloudTrailLogs` en cada cuenta inscrita. Anteriormente, los creábamos en cada cuenta para su registro de seguimiento de cuentas. Con los registros de la organización, solo creamos uno en la cuenta de administración.

En las secciones siguientes se proporcionan más detalles sobre cada nueva capacidad.

CloudTrail Rutas a nivel de organización en la Torre de Control de AWS

Con la versión 3.0 de la zona de aterrizaje, AWS Control Tower ahora admite registros de seguimiento de AWS CloudTrail por organización.

Al actualizar la zona de aterrizaje de AWS Control Tower a la versión 3.0, tiene la opción de seleccionar AWS CloudTrail rutas a nivel de organización como su preferencia de registro o de excluirse de las CloudTrail rutas gestionadas por AWS Control Tower. Al actualizar a la versión 3.0, AWS Control Tower elimina los registros de seguimiento de cuenta existentes de las cuentas inscritas tras un período de espera de 24 horas. AWS Control Tower no elimina los registros de seguimiento por cuenta de las cuentas no inscritas. En el improbable caso de que la actualización de la zona de aterrizaje no se realice correctamente, pero el error se produzca después de que AWS Control Tower ya haya creado el registro de seguimiento por organización, es posible que se le cobren cargos duplicados por los registros de seguimiento por organización y por cuenta, hasta que la operación de actualización se complete correctamente.

A partir de la versión 3.0 de landing zone, AWS Control Tower ya no admite rastreos a nivel de cuenta que AWS administre. En su lugar, AWS Control Tower crea un registro por organización, que está activo o inactivo, de acuerdo con su selección.

Note

Tras actualizar a la versión 3.0 o posterior, no tendrá la opción de continuar con las CloudTrail rutas a nivel de cuenta gestionadas por AWS Control Tower.

No se pierde ningún dato de registro de los registros agregados de su cuenta, ya que los registros permanecen en el bucket de Amazon S3 existente donde están almacenados. Solo se eliminan los registros de seguimiento, no los registros existentes. Si selecciona la opción de añadir registros de seguimiento por organización, AWS Control Tower abrirá una nueva ruta a una nueva carpeta dentro de su bucket de Amazon S3 y seguirá enviando información de registro a esa ubicación. Si opta por excluir los registros de seguimiento administrados por AWS Control Tower, sus registros existentes permanecerán en el bucket sin cambios.

Convenciones de nomenclatura de rutas para el almacenamiento de registros

- Los registros de seguimiento de las cuentas se almacenan con una ruta de este formato: `/org id/AWSLogs/...`
- Los registros de seguimiento de las organizaciones se almacenan con una ruta de este formato: `/org id/AWSLogs/org id/...`

La ruta que AWS Control Tower crea para las CloudTrail rutas a nivel de la organización es diferente de la ruta predeterminada para una ruta a nivel de la organización creada manualmente, que tendría el siguiente formato:

- `/AWSLogs/org id/...`

[Para obtener más información sobre la denominación de las CloudTrail rutas, consulte Cómo encontrar los archivos de registro. CloudTrail](#)

Tip

Si tiene pensado crear y administrar sus propios registros de seguimiento por cuenta, le recomendamos que cree los nuevos registros de seguimiento antes de completar la actualización a la versión 3.0 de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower para empezar a registrarlas de inmediato.

En cualquier momento, puedes optar por crear nuevas CloudTrail rutas a nivel de cuenta o de organización y gestionarlos por tu cuenta. La opción de elegir CloudTrail rutas a nivel de organización gestionadas por AWS Control Tower está disponible durante cualquier actualización de landing zone a la versión 3.0 o posterior. Puede activar y desactivar los registros de seguimiento por organización siempre que actualice la zona de aterrizaje.

Si los registros los administra un servicio de terceros, asegúrese de asignar el nombre de la nueva ruta a su servicio.

 Note

En el caso de las zonas de aterrizaje de la versión 3.0 o posterior, AWS Control Tower no admite las AWS CloudTrail rutas a nivel de cuenta. Puede crear y mantener sus propios registros de seguimiento de cuenta en cualquier momento, o bien optar por registros de seguimiento por organización administrados por AWS Control Tower.

Registre AWS Config los recursos únicamente en la región de origen

En la versión 3.0 de la zona de aterrizaje, AWS Control Tower ha actualizado la configuración de línea de base para que AWS Config registre los recursos globales únicamente en la región de origen. Después de actualizar a la versión 3.0, el registro de recursos para recursos globales solo está habilitado en su región de origen.

Esta configuración se considera una práctica recomendada. Lo recomienda AWS Security Hub CSPM y AWS Config, además, permite ahorrar costes al reducir la cantidad de elementos de configuración que se crean al crear, modificar o eliminar los recursos globales. Anteriormente, cada vez que un cliente o un servicio de AWS creaba, actualizaba o eliminaba un recurso global, se creaba un elemento de configuración para cada elemento de cada región gobernada.

Dos nuevos controles de detección para el registro de AWS CloudTrail

Como parte del cambio en los registros a nivel de organización AWS CloudTrail, AWS Control Tower presenta dos nuevos controles de detección que comprueban si están habilitados CloudTrail. El primer control tiene una directriz obligatoria y se habilita en la OU de seguridad durante la configuración o las actualizaciones de la zona de aterrizaje de la versión 3.0 y posteriores. El segundo control tiene una orientación muy recomendable y, de forma opcional, se puede aplicar a cualquier OUs otro control que no sea la unidad organizativa de seguridad, que ya cuenta con la protección de control obligatoria.

Control obligatorio: [detecta si las cuentas compartidas de la unidad organizativa de Seguridad tienen AWS CloudTrail o están habilitadas para CloudTrail Lake](#)

Control muy recomendable: [detecta si una cuenta tiene AWS CloudTrail o CloudTrail Lake está activado](#)

Para obtener más información sobre los nuevos controles, consulte [The AWS Control Tower controls library](#).

Una actualización del control de denegación de regiones

Hemos actualizado la NotActionlista de denegaciones de control de la región para incluir las acciones de algunos servicios adicionales, que se enumeran a continuación:

```
"chatbot:*",
"s3:GetAccountPublic",
"s3:DeleteMultiRegionAccessPoint",
"s3:DescribeMultiRegionAccessPointOperation",
"s3:GetMultiRegionAccessPoint",
"s3:GetMultiRegionAccessPointPolicy",
"s3:GetMultiRegionAccessPointPolicyStatus",
"s3:ListMultiRegionAccessPoints",
"s3:GetStorageLensConfiguration",
"s3:GetStorageLensDashboard",
"s3:ListStorageLensConfigurations",
"s3:GetAccountPublicAccessBlock",
"s3:PutAccountPublic",
"s3:PutAccountPublicAccessBlock",
```

Tutorial en vídeo

En este vídeo (3:07) se describe cómo actualizar la zona de aterrizaje de AWS Control Tower existente a la versión 3. Para una mejor visualización, seleccione el icono situado en la esquina inferior derecha del vídeo para agrandarlo a pantalla completa. Hay subtítulos disponibles.

[Tutorial en vídeo de la actualización de una zona de aterrizaje de AWS Control Tower existente a la versión 3 de la zona de aterrizaje.](#)

La página de la organización combina vistas OUs y cuentas

18 de julio de 2022

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

La nueva página de organización de la Torre de Control de AWS muestra una vista jerárquica (en árbol) de todas las unidades organizativas (OUs) y las cuentas. Combina la información de las páginas OUs y Cuentas, que existían anteriormente.

En la nueva página, puedes ver las relaciones entre el padre OUs y sus cuentas anidadas OUs. Puedes tomar medidas en relación con las agrupaciones de recursos. Puede configurar la vista de página. Por ejemplo, puede ampliar o contraer la vista jerárquica, filtrar la vista para ver solo las cuentas o OUs solo, elegir ver solo las cuentas inscritas y registradas OUs, o puede ver grupos de recursos relacionados. Resulta más sencillo asegurarse de que toda la organización esté actualizada correctamente.

Creación e inscripción de cuentas simplificadas

30 de junio de 2022

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower ofrece ahora un flujo de trabajo simplificado para crear e inscribir cuentas. Puede crear una cuenta nueva o inscribir una cuenta existente en un único flujo de trabajo sin necesidad de ir a la consola de Service Catalog. Para obtener más información, consulte [Inscripción de una cuenta existente desde la consola de AWS Control Tower](#).

AFT admite la personalización automatizada de las cuentas compartidas de AWS Control Tower

27 de mayo de 2022

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

El generador de cuentas para Terraform (AFT) ahora puede personalizar y actualizar mediante programación cualquiera de las cuentas administradas por AWS Control Tower, incluidas la cuenta de administración, la cuenta de auditoría y la cuenta de archivo de registro, junto con las cuentas inscritas. Puede centralizar la personalización de su cuenta y la administración de actualizaciones y, al mismo tiempo, proteger la seguridad de las configuraciones de la cuenta, ya que delimita el rol que realiza el trabajo.

El AWSAFTExecutionrol actual ahora implementa las personalizaciones en todas las cuentas. Puede configurar los permisos de IAM con límites que limiten el acceso al AWSAFTExecutionrol en función

de sus requisitos empresariales y de seguridad. También puede delegar mediante programación los permisos de personalización aprobados en ese rol para usuarios de confianza. Como práctica recomendada, le sugerimos que restrinja los permisos a los necesarios para implementar las personalizaciones requeridas.

AFT ahora crea la nueva AWSAFTServicefunción para implementar los recursos de AFT en todas las cuentas administradas, incluidas las cuentas compartidas y la cuenta de administración. Anteriormente, los recursos los desplegaba el AWSAFTExecutionrol.

Las cuentas compartidas y de administración de AWS Control Tower no se aprovisionan a través de la fábrica de cuentas, por lo que no incluyen los productos aprovisionados correspondientes. AWS Service Catalog Por lo tanto, no puede actualizar las cuentas compartidas y de administración en Service Catalog.

Operaciones simultáneas para todos los controles opcionales

18 de mayo de 2022

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower ahora admite operaciones simultáneas para controles preventivos y controles de detección.

Con esta nueva característica, ahora es posible aplicar o eliminar simultáneamente cualquier control opcional, lo que mejora la facilidad de uso y el rendimiento de todos los controles opcionales. Puede habilitar varios controles opcionales sin tener que esperar a que se completen las operaciones de control individuales. Los únicos momentos restringidos son cuando AWS Control Tower está configurando una zona de aterrizaje o cuando amplía la gobernanza a una nueva organización.

Funcionalidad compatible para los controles preventivos:

- Aplicar y eliminar diferentes controles preventivos en la misma OU.
- Aplique y elimine diferentes controles preventivos en diferentes OUs áreas de forma simultánea.
- Aplique y retire el mismo control preventivo en varios OUs casos al mismo tiempo.
- Puede aplicar y eliminar todos los controles preventivos y de detección de forma simultánea.

Puede disfrutar de estas mejoras de simultaneidad de control en todas las versiones publicadas de AWS Control Tower.

Al aplicar controles preventivos a las cuentas anidadas OUs, los controles preventivos afectan a todas las cuentas OUs anidadas en la unidad organizativa objetivo, incluso si esas cuentas no OUs están registradas en AWS Control Tower. Los controles preventivos se implementan mediante políticas de control de servicios (SCPs), que forman parte de ellas. AWS Organizations Los controles de Detective se implementan mediante AWS Config reglas. Las barreras de protección permanecen en vigor a medida que crea nuevas cuentas o realiza cambios en las cuentas existentes, y AWS Control Tower proporciona un informe resumido sobre cómo se ajusta cada cuenta a las políticas habilitadas. Para obtener una lista completa de los controles disponibles, consulte [The AWS Control Tower controls library](#).

Cuentas de seguridad y registro existentes

16 de mayo de 2022

(Disponible durante la configuración inicial.)

AWS Control Tower ahora ofrece la opción de especificar una AWS cuenta existente como cuenta de seguridad o de registro de AWS Control Tower durante el proceso de configuración inicial de la landing zone. Esta opción elimina la necesidad de que AWS Control Tower cree nuevas cuentas compartidas. La cuenta de seguridad, que se denomina de forma predeterminada cuenta de auditoría, es una cuenta restringida que otorga acceso a los equipos de seguridad y cumplimiento a todas las cuentas de la zona de aterrizaje. La cuenta de registro, que se denomina de forma predeterminada cuenta de archivo de registro, funciona como repositorio. Almacena los registros de las actividades de la API y las configuraciones de recursos de todas las cuentas de la zona de aterrizaje.

Al incorporar las cuentas de seguridad y registro existentes, resulta más sencillo ampliar la gobernanza de AWS Control Tower a las organizaciones actuales o migrar a AWS Control Tower desde una zona de aterrizaje alternativa. La opción de utilizar cuentas existentes aparece durante la configuración inicial de la zona de aterrizaje. Incluye comprobaciones durante el proceso de configuración, que garantizan el éxito de la implementación. AWS Control Tower implementa los roles y los controles necesarios en las cuentas existentes. No elimina ni fusiona ningún recurso o dato existente que exista en estas cuentas.

Limitación: si planea incorporar AWS las cuentas existentes a AWS Control Tower como cuentas de auditoría y archivo de registros, y si esas cuentas tienen AWS Config recursos existentes, debe eliminar los AWS Config recursos existentes antes de poder inscribir las cuentas en AWS Control Tower.

Zona de aterrizaje de AWS Control Tower, versión 2.9

22 de abril de 2022

(Es necesaria una actualización a la versión 2.9 de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower. Para obtener más información, consulte [Actualización de la zona de aterrizaje](#)).

La versión 2.9 de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower actualiza el reenviador de notificaciones Lambda para que utilice el tiempo de ejecución de la versión 3.9 de Python. Esta actualización corrige la obsolescencia de la versión 3.6 de Python, prevista para julio de 2022. Para obtener la información más reciente, consulte [la página de obsolescencia de Python](#).

Zona de aterrizaje de AWS Control Tower, versión 2.8

10 de febrero de 2022

(Es necesaria una actualización a la versión 2.8 de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower. Para obtener más información, consulte [Actualización de la zona de aterrizaje](#)).

La versión 2.8 de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower añade una funcionalidad que se ajusta a las actualizaciones recientes de las [prácticas recomendadas de seguridad básica de AWS](#).

En esta versión:

- El registro de acceso está configurado para el bucket de registro de acceso en la cuenta de archivo de registro, a fin de realizar un seguimiento del acceso al bucket de registro de acceso de S3 existente.
- Se ha añadido compatibilidad para la política de ciclo de vida. El registro de acceso del bucket de registro de acceso de S3 existente tiene un tiempo de retención predeterminado de 10 años.
- Además, en esta versión se actualiza AWS Control Tower para que utilice el rol vinculado a AWS servicios (SLR) proporcionado por AWS Config todas las cuentas administradas (excepto la cuenta de administración), de modo que pueda configurar y administrar las reglas de Config para que se ajusten a las prácticas AWS Config recomendadas. Los clientes que no se actualicen seguirán utilizando su rol actual.
- Esta versión optimiza el proceso de configuración de AWS Control Tower KMS para cifrar AWS Config datos y mejora los mensajes de estado relacionados. CloudTrail
- La versión incluye una actualización del control de denegación de regiones para permitir la característica `route53-application-recovery` en `us-west-2`.

- Actualización: El 15 de febrero de 2022 eliminamos la cola de mensajes fallidos para las funciones de AWS Lambda.

Detalles adicionales:

- Si desmantela la zona de aterrizaje, AWS Control Tower no elimina el rol vinculado al servicio de AWS Config .
- Si anula el aprovisionamiento de una cuenta del generador de cuentas, AWS Control Tower no elimina el rol vinculado al servicio de AWS Config .

Para actualizar la zona de aterrizaje a la versión 2.8, vaya a la página Configuración de la zona de almacenamiento, seleccione la versión 2.8 y, a continuación, Actualizar. Después de actualizar la zona de aterrizaje, debe actualizar todas las cuentas que estén gobernadas por AWS Control Tower, tal y como se indica en [Administración de actualizaciones de configuración en AWS Control Tower](#).

De enero a diciembre de 2021

En 2021, AWS Control Tower publicó las siguientes actualizaciones:

- [Capacidades de denegación de regiones](#)
- [Características de la residencia de datos](#)
- [AWS Control Tower presenta el aprovisionamiento y la personalización de cuentas de Terraform](#)
- [Nuevo evento de ciclo de vida disponible](#)
- [AWS Control Tower permite anidar OUs](#)
- [Simultaneidad de controles de detección](#)
- [Dos nuevas regiones disponibles](#)
- [Anulación de la selección de región](#)
- [AWS Control Tower funciona con los sistemas de administración de AWS claves](#)
- [Cambio de nombre de controles, funcionalidad sin cambios](#)
- [AWS Control Tower escanea a SCPs diario para comprobar si hay desviaciones](#)
- [Nombres OUs y cuentas personalizados](#)
- [Zona de aterrizaje de AWS Control Tower, versión 2.7](#)
- [Tres nuevas AWS regiones disponibles](#)

- [Gobernanza únicamente de las regiones seleccionadas](#)
- [AWS Control Tower ahora amplía la gobernanza a la existente OUs en sus AWS organizaciones](#)
- [AWS Control Tower ofrece actualizaciones masivas de cuentas](#)

Capacidades de denegación de regiones

30 de noviembre de 2021

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower ahora ofrece funciones de denegación por región, que le ayudan a limitar el acceso a AWS los servicios y las operaciones de las cuentas inscritas en su entorno de AWS Control Tower. La característica de denegación de regiones complementa las características de selección y deselección de regiones existentes en AWS Control Tower. En conjunto, estas características le permiten abordar los problemas de conformidad y reglamentario, al mismo tiempo que equilibra los costes asociados a la expansión a otras regiones.

Por ejemplo, AWS los clientes de Alemania pueden denegar el acceso AWS a los servicios en regiones fuera de la región de Fráncfort. Puede seleccionar regiones restringidas durante el proceso de configuración de AWS Control Tower o en la página Configuración de la zona de almacenamiento. La característica de denegación de regiones está disponible al actualizar la versión de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower. Algunos AWS servicios están exentos de las capacidades de denegación regional. Para obtener más información, consulte [Configure the Region deny control](#).

Características de la residencia de datos

30 de noviembre de 2021

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower ahora ofrece controles diseñados específicamente para garantizar que los datos de los clientes que suba a AWS los servicios se encuentren únicamente en las AWS regiones que especifique. Puede seleccionar la AWS región o las regiones en las que se almacenan y procesan los datos de sus clientes. Para obtener una lista completa de AWS las regiones en las que AWS Control Tower está disponible, consulte la [tabla de AWS regiones](#).

Para un control detallado, puede aplicar controles adicionales, como Prohibición de las conexiones de la red privada virtual (VPN) de Amazon o Prohibición del acceso a Internet para una instancia de Amazon VPC. Puede ver el estado de conformidad de los controles en la consola de AWS Control

Tower. Para obtener una lista completa de los controles disponibles, consulte [The AWS Control Tower controls library](#).

AWS Control Tower presenta el aprovisionamiento y la personalización de cuentas de Terraform

29 de noviembre de 2021

(Actualización opcional para la zona de aterrizaje de AWS Control Tower)

Ahora puede utilizar Terraform para aprovisionar y actualizar cuentas personalizadas a través de AWS Control Tower, con el generador de cuentas para Terraform (AFT) de AWS Control Tower.

AFT proporciona una única canalización de infraestructura como código (IaC) de Terraform, que aprovisiona las cuentas administradas por AWS Control Tower. Las personalizaciones durante el aprovisionamiento ayudan a cumplir sus políticas empresariales y de seguridad antes de entregar las cuentas a los usuarios finales.

La canalización de la creación automática de cuentas de AFT supervisa hasta que se completa el aprovisionamiento de cuentas y luego continúa, activando módulos de Terraform adicionales que mejoran la cuenta con las personalizaciones necesarias. Como parte adicional del proceso de personalización, puede configurar la canalización para instalar sus propios módulos personalizados de Terraform y puede optar por añadir cualquiera de las opciones de características de AFT, que se proporcionan AWS para las personalizaciones más comunes.

Comience a utilizar el generador de cuentas para Terraform de AWS Control Tower siguiendo los pasos que se indican en la Guía del usuario de AWS Control Tower, [Implementación del generador de cuentas para Terraform \(AFT\) de AWS Control Tower](#), y descargando AFT para su instancia de Terraform. AFT es compatible con las distribuciones de Terraform Cloud, Terraform Enterprise y Terraform Open Source

Nuevo evento de ciclo de vida disponible

18 de noviembre de 2021

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

El `PrecheckOrganizationalUnit` evento registra si algún recurso impide que la tarea de gobierno de Extend se lleve a cabo correctamente, incluidos los recursos anidados. OUs Para obtener más información, consulte [PrecheckOrganizationalUnit](#).

AWS Control Tower permite anidar OUs

16 de noviembre de 2021

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower ahora le permite incluir Nested OUs como parte de su landing zone.

AWS Control Tower admite unidades organizativas anidadas (OUs), lo que le permite organizar las cuentas en varios niveles jerárquicos y aplicar controles preventivos de forma jerárquica. Puede registrar las unidades OUs organizativas anidadas OUs, crearlas y registrarlas OUs bajo el nombre de matriz OUs y habilitar los controles en cualquier unidad organizativa registrada, independientemente de su profundidad. Para admitir esta funcionalidad, la consola muestra el número de cuentas gobernadas y OUs.

Con Nested OUs, puede alinear su Torre de Control Tower OUs de AWS con la estrategia de AWS múltiples cuentas y reducir el tiempo necesario para habilitar los controles en varias OUs, al aplicar los controles a nivel de la unidad organizativa principal.

Consideraciones clave

1. Puede registrar las unidades organizativas existentes de varios niveles OUs en AWS Control Tower, una unidad organizativa a la vez, empezando por la unidad organizativa de nivel superior y, a continuación, siguiendo por el árbol. Para obtener más información, consulte [Ampliación de una estructura de OU plana a una estructura de OU anidada](#).
2. Las cuentas que se encuentren directamente debajo de una OU registrada se inscriben automáticamente. Las cuentas que se encuentran más abajo en el árbol se pueden inscribir registrando su OU principal inmediata.
3. Los controles preventivos (SCPs) se heredan automáticamente en un nivel inferior de la jerarquía; los que SCPs se aplican al principal los heredan todos los anidados. OUs
4. Los controles de Detective (reglas de AWS Config) NO se heredan automáticamente.
5. Cada OU informa del cumplimiento de los controles de detección.
6. La desviación del SCP en una OU afecta a todas las cuentas y a las que están por OUs debajo de ella.
7. No puede crear una nueva unidad organizativa anidada OUs en la unidad organizativa de seguridad (unidad organizativa principal).

Simultaneidad de controles de detección

5 de noviembre de 2021

(Actualización opcional para la zona de aterrizaje de AWS Control Tower)

Los controles de detección de AWS Control Tower ahora admiten operaciones simultáneas para los controles de detección, lo que mejora la facilidad de uso y el rendimiento. Puede habilitar varios controles de detección sin tener que esperar a que se completen las operaciones de control individuales.

Funcionalidades compatibles:

- Habilite diferentes controles de detección en la misma OU (por ejemplo, detecte si la MFA para el usuario raíz está habilitada y detecte si se permite el acceso de escritura público a los buckets de Amazon S3).
- Active diferentes controles de detección en diferentes controles de detección de OUs forma simultánea.
- Se han mejorado los mensajes de error de la barrera de protección para ofrecer directrices adicionales sobre las operaciones de simultaneidad de control compatibles.

No se admite en esta versión:

- No se admite la activación OUs simultánea del mismo control de detección en varios dispositivos.
- No se admite la simultaneidad del control preventivo.

Puede disfrutar de estas mejoras de simultaneidad de controles de detección en todas las versiones de AWS Control Tower. Se recomienda que los clientes que actualmente no utilicen la versión 2.7 realicen una actualización de la zona de aterrizaje para aprovechar otras características, como la selección y deselección de regiones, que están disponibles en la última versión.

Dos nuevas regiones disponibles

29 de julio de 2021

(Es necesaria la actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower ya está disponible en dos AWS regiones adicionales: Sudamérica (São Paulo) y Europa (París). Esta actualización amplía la disponibilidad de AWS Control Tower a 15 regiones de AWS .

Si es la primera vez que utiliza AWS Control Tower, puede lanzarlo de inmediato en cualquiera de las regiones compatibles. Durante el lanzamiento, puede seleccionar las regiones en las que desea que AWS Control Tower cree y gobierne el entorno con varias cuentas.

Si ya dispone de un entorno de AWS Control Tower y desea ampliar o eliminar las características de gobernanza de AWS Control Tower en una o varias regiones compatibles, vaya a la página Configuración de la zona de almacenamiento en el panel de control de AWS Control Tower y, a continuación, seleccione las regiones. Tras actualizar la zona de aterrizaje, debe [actualizar todas las cuentas que estén gobernadas por AWS Control Tower](#).

Anulación de la selección de región

29 de julio de 2021

(Actualización opcional para la zona de aterrizaje de AWS Control Tower)

La desección de regiones de AWS Control Tower mejora su capacidad para administrar la huella geográfica de los recursos de AWS Control Tower. Puede anular la selección de regiones que ya no desea que gobierne AWS Control Tower. Esta característica le permite abordar los problemas de conformidad y reglamentario, al mismo tiempo que equilibra los costes asociados a la expansión a otras regiones.

La desección de regiones está disponible al actualizar la versión de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower.

Cuando utiliza el generador de cuentas para crear una cuenta nueva o inscribir una cuenta de miembro preexistente, o bien cuando selecciona Ampliar el gobierno para inscribir cuentas en una unidad organizativa preexistente, AWS Control Tower implementa sus capacidades de gobernanza, que incluyen el registro, la supervisión y los controles centralizados, en las regiones de las cuentas que elija. Si decide deseccionar una región y eliminar la gobernanza de la Torre de Control de AWS de esa región, se elimina esa funcionalidad de gobierno, pero no inhibe la capacidad de los usuarios de implementar AWS recursos o cargas de trabajo en esas regiones.

AWS Control Tower funciona con los sistemas de administración de AWS claves

28 de julio de 2021

(Actualización opcional para la zona de aterrizaje de AWS Control Tower)

AWS Control Tower le ofrece la opción de usar una AWS clave del Servicio de administración de claves (AWS KMS). Usted proporciona y administra una clave para proteger los servicios que implementa AWS Control Tower AWS CloudTrail AWS Config, incluidos los datos de Amazon S3 asociados. AWS El cifrado KMS es un nivel de cifrado mejorado con respecto al cifrado SSE-S3 que AWS Control Tower utiliza de forma predeterminada.

La integración del soporte de AWS KMS en la Torre de Control de AWS se ajusta a las prácticas recomendadas de seguridad AWS fundamentales, que recomiendan una capa de seguridad adicional para los archivos de registro confidenciales. Debe usar claves AWS administradas por KMS (SSE-KMS) para el cifrado en reposo. AWS La compatibilidad con el cifrado de KMS está disponible al configurar una nueva zona de aterrizaje o al actualizar la zona de aterrizaje de AWS Control Tower existente.

Para configurar esta funcionalidad, puede seleccionar Configuración de clave de KMS durante la configuración inicial de la zona de aterrizaje. Puede elegir una clave de KMS existente o puede seleccionar un botón que le dirija a la consola de AWS KMS para crear una nueva. También tiene la flexibilidad de cambiar del cifrado predeterminado a SSE-KMS o a una clave de SSE-KMS diferente.

En el caso de una zona de aterrizaje existente de AWS Control Tower, puede realizar una actualización para empezar a utilizar las claves de AWS KMS.

Cambio de nombre de controles, funcionalidad sin cambios

26 de julio de 2021

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower está revisando algunos nombres y descripciones de los controles para reflejar mejor las intenciones en cuanto a políticas de control. Los nombres y las descripciones revisados le ayudan a comprender de forma más intuitiva las formas en que los controles incorporan las políticas de sus cuentas. Por ejemplo, cambiamos parte de los nombres de los controles de detección, de “No permitir” a “Detección”, porque el control de detección en sí mismo no detiene una acción específica, solo detecta las infracciones de las políticas y envía alertas a través del panel de control.

La funcionalidad, las directrices y la implementación del control permanecen sin cambios. Solo se han revisado los nombres y las descripciones de los controles.

AWS Control Tower escanea a SCPs diario para comprobar si hay desviaciones

11 de mayo de 2021

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower ahora realiza escaneos automatizados diarios de su gestión SCPs para comprobar que los controles correspondientes se aplican correctamente y que no se han desviado. Si se detecta una desviación durante el análisis, recibirá una notificación. AWS Control Tower envía solo una notificación por cada problema de desviación, de modo que si la zona de aterrizaje ya se encuentra en un estado de desviación, no recibirá notificaciones adicionales a menos que encuentre un nuevo elemento de desviación.

Nombres OUs y cuentas personalizados

16 de abril de 2021

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower ahora le permite personalizar la denominación de su zona de aterrizaje. Puede conservar los nombres que AWS Control Tower recomienda para las unidades organizativas (OUs) y las cuentas principales, o puede modificarlos durante el proceso inicial de configuración de la landing zone.

Los nombres predeterminados que AWS Control Tower proporciona para las cuentas principales OUs y las principales coinciden con la guía de prácticas recomendadas para AWS varias cuentas. Sin embargo, si su empresa tiene políticas de nomenclatura específicas, o si ya tiene una OU o cuenta con el mismo nombre recomendado, la nueva funcionalidad de nomenclatura de la OU y de las cuentas le ofrece la flexibilidad necesaria para abordar esas limitaciones.

Aparte del cambio en el flujo de trabajo durante la configuración, la OU anteriormente conocida como OU principal ahora se denomina OU de seguridad, y la OU antes conocida como OU personalizada ahora se denomina OU de espacio aislado. Hicimos este cambio para mejorar nuestra alineación con la guía general de prácticas recomendadas de AWS en materia de nomenclatura.

Los nuevos clientes verán estos nuevos nombres de OU. Los clientes actuales seguirán viendo sus nombres originales OUs. Es posible que encuentre algunas inconsistencias en la nomenclatura de las OU mientras actualizamos nuestra documentación para adaptarla a los nuevos nombres.

Para empezar a usar AWS Control Tower desde la consola de AWS administración, ve a la consola de AWS Control Tower y selecciona Configurar landing zone en la parte superior derecha. Puede obtener más información sobre cómo planificar la zona de aterrizaje de AWS Control Tower.

Zona de aterrizaje de AWS Control Tower, versión 2.7

8 de abril de 2021

(Es necesaria una actualización a la versión 2.7 de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower. Para obtener más información, consulte [Actualización de la zona de aterrizaje](#)).

Con la versión 2.7, AWS Control Tower presenta cuatro nuevos controles preventivos obligatorios de archivo de registros que implementan la política únicamente en recursos de AWS Control Tower. Hemos ajustado las directrices sobre cuatro controles de archivo de registro existentes, pasando de ser obligatorios a opcionales, ya que establecen políticas para los recursos fuera de AWS Control Tower. Este cambio y expansión de control permiten separar la gobernanza del archivo de registro para los recursos de AWS Control Tower de la gobernanza de recursos fuera de AWS Control Tower.

Los cuatro controles modificados se pueden utilizar junto con los nuevos controles obligatorios para gestionar un conjunto más amplio de archivos de AWS registro. Los entornos de AWS Control Tower existentes mantendrán estos cuatro controles modificados habilitados automáticamente para garantizar la coherencia del entorno; no obstante, estos controles opcionales ahora se pueden deshabilitar. Los nuevos entornos de AWS Control Tower deben habilitar todos los controles opcionales. Los entornos existentes deben deshabilitar los controles anteriormente obligatorios antes de añadir el cifrado a los buckets de Amazon S3 que no implementan AWS Control Tower.

Nuevos controles obligatorios:

- Prohibición de cambios en la configuración de cifrado para buckets S3 creados por AWS Control Tower en el archivo de registro
- Prohibición de cambios en la configuración de registro para buckets S3 creados por AWS Control Tower en el archivo de registro
- Prohibición de cambios en la política de buckets para buckets S3 creados por AWS Control Tower en el archivo de registro

- Prohibición de cambios en la configuración de ciclo de vida para buckets S3 creados por AWS Control Tower en el archivo de registro

Cambio de la guía de obligatoria a opcional:

- Prohibición de cambios en la configuración de cifrado para todos los buckets de Amazon S3 [Anteriormente: Habilitar cifrado en reposo para el archivo de registro]
- Prohibición de cambios en la configuración de registro para todos los buckets de Amazon S3 [Anteriormente: Habilitar el registro de acceso para el archivo de registro]
- Prohibición de cambios en la política de buckets para todos los buckets de Amazon S3 [Anteriormente: Prohibir cambios en el archivo de registro relativos a las políticas]
- Prohibición de cambios en la configuración de ciclo de vida para todos los buckets de Amazon S3 [Anteriormente: Establecer una política de retención para el archivo de registro]

La versión 2.7 de AWS Control Tower incluye cambios en el esquema de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower que pueden provocar incompatibilidad con versiones anteriores tras la actualización a la 2.7.

- En concreto, la versión 2.7 de AWS Control Tower habilita `BlockPublicAccess` automáticamente en los buckets S3 implementados por AWS Control Tower. Puede desactivar esta opción predeterminada si la carga de trabajo requiere el acceso a todas las cuentas. Para obtener más información sobre lo que sucede con `BlockPublicAccess` habilitado, consulte [Bloquear el acceso público a su almacenamiento de Amazon S3](#).
- La versión 2.7 de AWS Control Tower incluye un requisito de HTTPS. Todas las solicitudes enviadas a los buckets de S3 implementados por AWS Control Tower deben utilizar una capa de sockets seguros (SSL). Solo se permite el paso de solicitudes HTTPS. Si utiliza HTTP (sin SSL) como punto de conexión para enviar las solicitudes, este cambio generará un error de acceso denegado, lo que podría interrumpir el flujo de trabajo. Este cambio no se puede revertir después de la actualización 2.7 de la zona de aterrizaje.

Le recomendamos que cambie sus solicitudes para utilizar TLS en lugar de HTTP.

Tres nuevas AWS regiones disponibles

8 de abril de 2021

(Es necesaria la actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower está disponible en tres AWS regiones adicionales: la región de Asia Pacífico (Tokio), la región de Asia Pacífico (Seúl) y la región de Asia Pacífico (Mumbai). Se requiere una actualización de la zona de aterrizaje a la versión 2.7 para ampliar la gobernanza a estas regiones.

La zona de aterrizaje no se amplía automáticamente a estas regiones cuando realiza la actualización a la versión 2.7, debe verlas y seleccionarlas en la tabla de regiones para incluirlas.

Gobernanza únicamente de las regiones seleccionadas

19 de febrero de 2021

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

La selección de regiones de AWS Control Tower proporciona una mejor capacidad para administrar la huella geográfica de los recursos de AWS Control Tower. Para ampliar el número de regiones en las que aloja AWS recursos o cargas de trabajo (por motivos de conformidad, normativos, económicos u otros motivos), ahora puede seleccionar las regiones adicionales que desee controlar.

La selección de regiones está disponible al configurar una nueva zona de aterrizaje o actualizar la versión de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower. Cuando utiliza el generador de cuentas para crear una cuenta nueva o inscribir una cuenta de miembro preexistente, o bien cuando utiliza Ampliar el gobierno para inscribir cuentas en una unidad organizativa preexistente, AWS Control Tower implementa sus capacidades de gobernanza de registro, supervisión y controles centralizados en las regiones de las cuentas que elija. Para obtener más información acerca de la selección de regiones, consulte [Configuración de las regiones de AWS Control Tower](#).

AWS Control Tower ahora amplía la gobernanza a la existente OUs en sus AWS organizaciones

28 de enero de 2021

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

Amplíe la gobernanza a las unidades organizativas existentes (OUs) (las que no están en la Torre de Control de AWS) desde la consola de la Torre de Control de AWS. Con esta función, puede incorporar las cuentas incluidas OUs y de alto nivel al gobierno de la Torre de Control de AWS. Para obtener información sobre cómo ampliar la gobernanza a toda una OU, consulte [Registro de una OU existente en AWS Control Tower](#).

Al registrar una OU, AWS Control Tower realiza una serie de comprobaciones para garantizar la correcta extensión de la gobernanza y la inscripción de las cuentas dentro de la OU. Para obtener más información sobre los problemas habituales asociados al registro inicial de una OU, consulte [Causas frecuentes de error durante el registro o el nuevo registro](#).

También puede visitar la [página web del producto](#) AWS Control Tower o YouTube visitar este vídeo sobre cómo [empezar a utilizar AWS Control Tower for AWS Organizations](#).

AWS Control Tower ofrece actualizaciones masivas de cuentas

28 de enero de 2021

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

Con la característica de actualización masiva, ahora puede actualizar todas las cuentas de una unidad organizativa (OU) de AWS Organizations registrada que contenga hasta 300 cuentas, con un solo clic, desde el panel de AWS Control Tower. Esto resulta especialmente útil en los casos en los que actualiza la zona de aterrizaje de AWS Control Tower y también debe actualizar las cuentas inscritas para alinearlas con la versión actual de la zona de aterrizaje.

Esta característica también le ayuda a mantener las cuentas actualizadas cuando actualiza la zona de aterrizaje de AWS Control Tower para ampliarla a nuevas regiones o cuando desea volver a registrar una OU para asegurarse de que todas las cuentas de esa OU tienen aplicados los controles más recientes. La actualización masiva de cuentas elimina la necesidad de actualizar una cuenta cada vez o de utilizar un script externo para realizar la actualización en varias cuentas.

Para obtener información sobre la actualización de una zona de aterrizaje, consulte [Actualización de la zona de aterrizaje](#).

Para obtener información sobre cómo registrar o volver a registrar una OU, consulte [Registro de una OU existente en AWS Control Tower](#).

De enero a diciembre de 2020

En 2020, AWS Control Tower publicó las siguientes actualizaciones:

- [La consola AWS Control Tower ahora enlaza con reglas de AWS Config externas](#)
- [AWS Control Tower está ahora disponible en regiones adicionales](#)
- [Actualización de la barrera de protección](#)

- [La consola AWS Control Tower muestra más detalles sobre OUs las cuentas](#)
- [Utilice AWS Control Tower para configurar nuevos AWS entornos de cuentas múltiples en AWS Organizations](#)
- [Personalizaciones de la solución AWS Control Tower](#)
- [Disponibilidad general de la versión 2.3 de AWS Control Tower](#)
- [Aprovisionamiento de cuentas en un solo paso en AWS Control Tower](#)
- [Herramienta de desmantelamiento de AWS Control Tower](#)
- [Notificaciones de eventos del ciclo de vida de AWS Control Tower](#)

La consola AWS Control Tower ahora enlaza con reglas de AWS Config externas

29 de diciembre de 2020

(Es necesaria una actualización a la versión 2.6 de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower. Para obtener más información, consulte [Actualización de la zona de aterrizaje](#)).

AWS Control Tower ahora incluye un agregador a nivel de organización, que ayuda a detectar reglas de Config AWS externas. Esto le proporciona visibilidad en la consola de la Torre de Control de AWS para ver la existencia de reglas de AWS Config creadas externamente, además de las reglas de AWS configuración creadas por la Torre de Control de AWS. El agregador permite a AWS Control Tower detectar reglas externas y proporcionar un enlace a la consola AWS Config sin necesidad de que AWS Control Tower tenga acceso a cuentas no administradas.

Con esta característica, ahora tiene una vista consolidada de los controles de detección aplicados a sus cuentas para poder realizar un seguimiento del cumplimiento y determinar si necesita controles adicionales para su cuenta. Para obtener más información, consulte [Cómo AWS Control Tower agrega AWS Config reglas en cuentas OUs y cuentas no administradas](#).

AWS Control Tower está ahora disponible en regiones adicionales

18 de noviembre de 2020

(Es necesaria una actualización a la versión 2.5 de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower. Para obtener más información, consulte [Actualización de la zona de aterrizaje](#)).

AWS Control Tower ya está disponible en 5 AWS regiones adicionales:

- Región de Asia-Pacífico (Singapur)
- Región de Europa (Fráncfort)
- Región de Europa (Londres)
- Región Europa (Estocolmo)
- Región de Canadá (centro)

La adición de estas 5 AWS regiones es el único cambio introducido en la versión 2.5 de AWS Control Tower.

AWS Control Tower también está disponible en las regiones Este de EE. UU. (Norte de Virginia), Este de EE. UU. (Ohio), Oeste de EE. UU. (Oregón), Europa (Irlanda) y Asia-Pacífico (Sídney). Con este lanzamiento, AWS Control Tower ya está disponible en 10 AWS regiones.

Esta actualización de la zona de aterrizaje incluye todas las regiones enumeradas y no se puede deshacer. Tras actualizar tu landing zone a la versión 2.5, debes actualizar manualmente todas las cuentas inscritas en AWS Control Tower para que gobiernen en las 10 AWS regiones compatibles. Para obtener información, consulte [Configuración de las regiones de AWS Control Tower](#).

Actualización de la barrera de protección

8 de octubre de 2020

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

Se ha publicado una versión actualizada del control obligatorio AWS-GR_IAM_ROLE_CHANGE_PROHIBITED.

Este cambio en el control es obligatorio porque las cuentas que se inscriban automáticamente en AWS Control Tower deben tener el rol `AWSControlTowerExecution` habilitado. La versión anterior del control impedía la creación de este rol.

Para obtener más información, consulte [No permitir cambios en las funciones de AWS IAM configuradas por AWS Control Tower y CloudFormation](#) en la Guía de referencia de controles de AWS Control Tower.

La consola AWS Control Tower muestra más detalles sobre OUs las cuentas

22 de julio de 2020

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

Puede ver las organizaciones y cuentas que no están inscritas en AWS Control Tower, junto con las organizaciones y cuentas que están inscritas.

En la consola de AWS Control Tower, puede ver más detalles sobre sus AWS cuentas y unidades organizativas (OUs). La página Cuentas ahora muestra todas las cuentas de la organización, independientemente de la OU o del estado de inscripción en AWS Control Tower. Ahora puede buscar, ordenar y filtrar en todas las tablas.

Utilice AWS Control Tower para configurar nuevos AWS entornos de cuentas múltiples en AWS Organizations

22 de abril de 2020

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Organizations los clientes ahora pueden usar la Torre de Control de AWS para administrar las unidades organizativas (OUs) y las cuentas recién creadas gracias a estas nuevas capacidades:

- AWS Organizations Los clientes actuales ahora pueden configurar una nueva landing zone para las nuevas unidades organizativas (OUs) en su cuenta de administración existente. Puede crear cuentas nuevas OUs en la Torre de Control de AWS y crear cuentas nuevas en aquellas OUs con gobierno de la Torre de Control de AWS.
- AWS Organizations los clientes pueden inscribir las cuentas existentes mediante el proceso de inscripción de cuentas o mediante scripts.

AWS Control Tower proporciona un servicio de organización que utiliza otros AWS servicios. Está diseñado para organizaciones con varias cuentas y equipos que buscan la forma más sencilla de configurar su AWS entorno de múltiples cuentas nuevo o existente y de gobernar a escala. Al ser una organización gobernada por AWS Control Tower, los administradores de la nube saben que las cuentas de la organización cumplen con las políticas establecidas. Los creadores se benefician porque pueden aprovisionar nuevas AWS cuentas rápidamente, sin preocuparse indebidamente por el cumplimiento.

Para obtener más información sobre la configuración de una zona de aterrizaje, consulte [Planificación de su zona de aterrizaje de AWS Control Tower](#). También puede visitar la [página web del producto](#) AWS Control Tower o YouTube visitar este vídeo sobre cómo [empezar a utilizar AWS Control Tower for AWS Organizations](#).

Además de este cambio, la capacidad Aprovechamiento rápido de cuentas de AWS Control Tower pasó a llamarse Inscribir la cuenta. Ahora permite la inscripción de AWS cuentas existentes, así como la creación de cuentas nuevas. Para obtener más información, consulte [Inscripción de una cuenta existente desde la consola de AWS Control Tower](#).

Personalizaciones de la solución AWS Control Tower

17 de marzo de 2020

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower ahora incluye una nueva implementación de referencia que le facilita la aplicación de plantillas y políticas personalizadas a la zona de aterrizaje de AWS Control Tower.

Con las personalizaciones de AWS Control Tower, puede usar CloudFormation plantillas para implementar nuevos recursos en las cuentas nuevas y existentes de su organización. También puede aplicar políticas de control de servicios personalizadas (SCPs) a esas cuentas, además de las que SCPs ya proporciona AWS Control Tower. Las personalizaciones de la canalización de AWS Control Tower se integran con los eventos y las notificaciones del ciclo de vida de AWS Control Tower ([Eventos del ciclo de vida en AWS Control Tower](#)) para garantizar que las implementaciones de recursos estén sincronizadas con la zona de aterrizaje.

La documentación de implementación de la arquitectura de esta solución de AWS Control Tower está disponible a través de la [página web de soluciones de AWS](#).

Disponibilidad general de la versión 2.3 de AWS Control Tower

5 de marzo de 2020

(Es necesaria una actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower. Para obtener más información, consulte [Actualización de la zona de aterrizaje](#)).

AWS Control Tower ya está disponible en la AWS región de Asia Pacífico (Sídney), además de en las regiones EE.UU. Este (Ohio), EE.UU. Este (Norte de Virginia), EE.UU. Oeste (Oregón) y Europa (Irlanda). La adición de la región Asia-Pacífico (Sídney) es el único cambio introducido en la versión 2.3 de AWS Control Tower.

Si no ha utilizado AWS Control Tower anteriormente, puede iniciarlo hoy mismo en cualquiera de las regiones compatibles. Si ya utiliza AWS Control Tower y desea ampliar sus características de gobernanza a la región de Asia-Pacífico (Sídney) en sus cuentas, vaya a la página Configuración del

panel de control de AWS Control Tower. Desde allí, actualice la zona de aterrizaje a la última versión. A continuación, actualice sus cuentas de forma individual.

 Note

La actualización de la zona de aterrizaje no actualiza automáticamente las cuentas. Si tiene más de unas cuantas cuentas, las actualizaciones necesarias pueden llevar mucho tiempo. Por esa razón, le recomendamos que evite ampliar la zona de aterrizaje de AWS Control Tower a regiones en las que no necesite que se ejecuten las cargas de trabajo.

Para obtener información sobre el comportamiento esperado de los controles de detección como resultado de una implementación en una nueva región, consulte [Configure your AWS Control Tower Regions](#).

Aprovisionamiento de cuentas en un solo paso en AWS Control Tower

2 de marzo de 2020

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower ahora admite el aprovisionamiento de cuentas en un solo paso a través de la consola de AWS Control Tower. Esta característica le permite aprovisionar nuevas cuentas desde la consola de AWS Control Tower.

Para utilizar el formulario simplificado, vaya a Generador de cuentas en la consola de AWS Control Tower y, a continuación, seleccione Aprovisionamiento rápido de cuentas. AWS Control Tower asigna la misma dirección de correo electrónico a la cuenta aprovisionada y al usuario de inicio de sesión único (IAM Identity Center) que se crea para la cuenta. Si necesita que ambas direcciones de correo electrónico sean diferentes, debe aprovisionar la cuenta mediante Service Catalog.

Actualice las cuentas que se crean mediante el aprovisionamiento rápido de cuentas a través de Service Catalog y el generador de cuentas de AWS Control Tower, tal y como se actualiza cualquier otra cuenta.

 Note

En abril de 2020, la capacidad de Aprovisionamiento rápido de cuentas pasó a llamarse Inscribir una cuenta. En junio de 2022, la posibilidad de crear y actualizar cuentas en la consola de AWS Control Tower se separó de la posibilidad de inscribir AWS cuentas. Para

obtener más información, consulte [Inscripción de una cuenta existente desde la consola de AWS Control Tower](#).

Herramienta de desmantelamiento de AWS Control Tower

28 de febrero de 2020

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower ahora admite una herramienta de desmantelamiento automatizada que le ayuda a limpiar los recursos asignados por AWS Control Tower. Si ya no tiene intención de utilizar AWS Control Tower para su empresa o si necesita una redistribución importante de los recursos de la organización, es posible que desee limpiar los recursos creados al configurar inicialmente su zona de aterrizaje.

Para desmantelar tu landing zone mediante un proceso en su mayoría automatizado, ponte en contacto con nosotros AWS Support para obtener ayuda con los pasos adicionales necesarios. Para obtener más información sobre el desmantelamiento, consulte [Retirada de una zona de aterrizaje de AWS Control Tower](#).

Notificaciones de eventos del ciclo de vida de AWS Control Tower

22 de enero de 2020

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower anuncia la disponibilidad de las notificaciones de eventos del ciclo de vida. Un [evento del ciclo](#) de vida marca la finalización de una acción de la Torre de Control de AWS que puede cambiar el estado de los recursos, como las unidades organizativas (OUs), las cuentas y los controles que la Torre de Control de AWS crea y administra. Los eventos del ciclo de vida se registran como AWS CloudTrail eventos y se envían a Amazon EventBridge como eventos.

AWS Control Tower registra los eventos del ciclo de vida al completar las siguientes acciones que se pueden realizar con el servicio: crear o actualizar una zona de aterrizaje; crear o eliminar una OU; habilitar o deshabilitar un control en una OU; y utilizar el generador de cuentas para crear una nueva cuenta o mover una cuenta a otra OU.

AWS Control Tower utiliza varios AWS servicios para crear y gestionar un AWS entorno de cuentas múltiples basado en las mejores prácticas. Una acción de AWS Control Tower puede tardar

varios minutos en completarse. Puede realizar un seguimiento de los eventos del ciclo de vida en CloudTrail los registros para verificar si la acción originaria de AWS Control Tower se completó correctamente. Puede crear una EventBridge regla para que le notifique cuando CloudTrail registre un evento del ciclo de vida o para activar automáticamente el siguiente paso de su flujo de trabajo de automatización.

Junio - diciembre de 2019

Del 24 de junio al 31 de diciembre de 2019, AWS Control Tower publicó las siguientes actualizaciones:

- [Disponibilidad general de la versión 2.2 de AWS Control Tower](#)
- [Nuevos controles opcionales en AWS Control Tower](#)
- [Nuevos controles de detección en AWS Control Tower](#)
- [AWS Control Tower acepta direcciones de correo electrónico para cuentas compartidas con dominios diferentes a los de la cuenta de administración](#)
- [Disponibilidad general de la versión 2.1 de AWS Control Tower](#)

Disponibilidad general de la versión 2.2 de AWS Control Tower

13 de noviembre de 2019

(Es necesaria una actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower. Para obtener más información, consulte [Actualización de la zona de aterrizaje](#)).

La versión 2.2 de AWS Control Tower ofrece tres nuevos controles preventivos que impiden la desviación en las cuentas:

- [No permitir cambios en los grupos de CloudWatch registros de Amazon Logs configurados por AWS Control Tower](#)
- [No permitir la eliminación de las autorizaciones de AWS Config agregación creadas por AWS Control Tower](#)
- [Prohibición de eliminar el archivo de registro](#)

Un control es una regla de alto nivel que proporciona gobernanza continua para su entorno general de AWS . Al crear la zona de aterrizaje de la Torre de Control de AWS, la zona de aterrizaje y

todas las unidades organizativas (OUs), las cuentas y los recursos cumplen con las normas de gobierno aplicadas por los controles que haya elegido. A medida que usted y los miembros de su organización utilizan la zona de aterrizaje, pueden producirse cambios (accidentales o intencionados) en este estado de cumplimiento. La detección de la desviación le ayuda a identificar recursos que necesitan cambios o actualizaciones de configuración para resolver la desviación. Para obtener más información, consulte [Detección y resolución de desviaciones en AWS Control Tower](#).

Nuevos controles opcionales en AWS Control Tower

5 de septiembre de 2019

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower ahora incluye los siguientes cuatro nuevos controles opcionales:

- [Prohibición de acciones de eliminación en buckets de Amazon S3 sin MFA](#)
- [Prohibición de cambios en la configuración de replicación de los buckets de Amazon S3](#)
- [Prohibición de acciones como usuario raíz](#)
- [Prohibición de la creación de claves de acceso para el usuario raíz](#)

Un control es una regla de alto nivel que proporciona gobernanza continua para su entorno general de AWS. Las medidas de seguridad le permiten expresar sus intenciones en forma de política. Para obtener más información, consulte [About controls in AWS Control Tower](#).

Nuevos controles de detección en AWS Control Tower

25 de agosto de 2019

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

AWS Control Tower ahora incluye los siguientes ocho nuevos controles de detección:

- [Detección de si el control de versiones para los buckets de Amazon S3 está habilitado](#)
- [Detecte si la MFA está habilitada para los usuarios de IAM de la consola AWS](#)
- [Detección de si la MFA está habilitada para los usuarios de IAM](#)
- [Detección de si la optimización de Amazon EBS está habilitada para instancias de Amazon EC2](#)
- [Detección de si los volúmenes de Amazon EBS están conectados a las instancias de Amazon EC2](#)
- [Detección de si el acceso público a instancias de bases de datos de Amazon RDS está habilitado](#)

- [Detección de si el acceso público a instantáneas de bases de datos de Amazon RDS está habilitado](#)
- [Detección de si el cifrado de almacenamiento está habilitado para instancias de bases de datos de Amazon RDS](#)

Un control es una regla de alto nivel que proporciona gobernanza continua para su entorno general de AWS. Un control de detección detecta el incumplimiento de los recursos de sus cuentas, como las infracciones de las políticas, y envía alertas a través del panel de control. Para obtener más información, consulte [About controls in AWS Control Tower](#).

AWS Control Tower acepta direcciones de correo electrónico para cuentas compartidas con dominios diferentes a los de la cuenta de administración

1 de agosto de 2019

(No es necesaria ninguna actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower).

En AWS Control Tower, ahora puede enviar direcciones de correo electrónico para cuentas compartidas (archivo de registro y miembro de auditoría) y cuentas secundarias (ofrecidas a través del generador de cuentas) cuyos dominios son diferentes de la dirección de correo electrónico de la cuenta de administración. Esta característica solo está disponible cuando crea una nueva zona de aterrizaje y cuando aprovisiona nuevas cuentas secundarias.

Disponibilidad general de la versión 2.1 de AWS Control Tower

24 de junio de 2019

(Es necesaria una actualización de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower. Para obtener más información, consulte [Update Your Landing Zone](#).)

AWS Control Tower ya está disponible con carácter general y es compatible para uso en producción. AWS Control Tower está pensado para organizaciones con varias cuentas y equipos que buscan la forma más sencilla de configurar su nuevo AWS entorno de múltiples cuentas y gobernar a escala. Con AWS Control Tower, puede ayudar a garantizar que las cuentas de su organización cumplen con las políticas establecidas. Los usuarios finales de los equipos distribuidos pueden aprovisionar nuevas AWS cuentas rápidamente.

Con AWS Control Tower, puede [configurar una zona de aterrizaje](#) que emplee las mejores prácticas, como configurar una [estructura de varias cuentas](#) mediante AWS Organizations, administrar

las identidades de los usuarios y el acceso federado con AWS IAM Identity Center, habilitar el aprovisionamiento de cuentas a través de Service Catalog y crear un archivo de registro centralizado mediante y. AWS CloudTrail AWS Config

Para una gobernanza continua, puede habilitar controles preconfigurados, que son reglas claramente definidas en materia de seguridad, operaciones y conformidad. Las barreras de protección ayudan a evitar la implementación de recursos que no se ajustan a las políticas y supervisan continuamente los recursos implementados para detectar incumplimientos. El panel de control de AWS Control Tower proporciona una visibilidad centralizada de un AWS entorno, incluidas las cuentas aprovisionadas, los controles habilitados y el estado de conformidad de las cuentas.

Puede configurar un nuevo entorno con varias cuentas con un solo clic en la consola de AWS Control Tower. El uso de AWS Control Tower no conlleva cargos adicionales ni compromisos por adelantado. Solo pagas por los AWS servicios que habilitaste para configurar una landing zone e implementar controles seleccionados.

Historial del documento

- Última actualización de la documentación: 30 de diciembre de 2025

En la siguiente tabla se describen cambios importantes en la Guía del usuario de AWS Control Tower. Para obtener notificaciones sobre las actualizaciones de la documentación, puede suscribirse a la fuente RSS.

Cambio	Descripción	Fecha
Actualización a la política administrada	Actualizado AWS ControlTowerAccountServiceRolePolicy .	30 de diciembre de 2025
AWS Control Tower landing zone, versión 4.0, con entorno de controles dedicado	La versión 4.0 de AWS Control Tower landing zone ya está disponible con integraciones de servicios opcionales y un entorno de controles dedicado	17 de noviembre de 2025
AWS Control Tower incluye 279 AWS Config controles adicionales	Se actualizó el catálogo de controles para incluir 279 AWS Config controles adicionales.	14 de noviembre de 2025
Actualización a la política administrada	Actualizado AWS ControlTowerAccountServiceRolePolicy .	10 de noviembre de 2025
Políticas administrada actualizada	Se actualizó AWS ControlTowerServiceRolePolicy para admitir la AWS CloudTrail integración opcional de Landing Zone 4.0. El patrón de recursos de Amazon CloudWatch Logs cambió de <code>aws-controltower/CloudTrailLogs:*</code> a <code>aws-controltower/CloudTrailLogs*:*</code>	5 de noviembre de 2025

para permitir la administración de grupos de registros con sufijos únicos. Esta actualización, compatible con versiones anteriores, permite a los clientes habilitar y deshabilitar la AWS CloudTrail integración varias veces, y los grupos de registros se recrean con sufijos únicos cada vez para evitar conflictos de nombres.

[Nueva política administrada](#)

Se agregó documentación para la política [AWS ControlTowerCloudTrailRolePolicy](#) gestionada. Esta política gestionada sustituye a la política en línea que utilizaba anteriormente AWS ControlTowerCloudTrailRole, lo que permite AWS actualizar la política sin la intervención del cliente.

5 de noviembre de 2025

[AWS Control Tower disponible en la región Asia-Pacífico \(Nueva Zelanda\)](#)

AWS Control Tower está disponible ahora en la región Asia-Pacífico (Nueva Zelanda).

28 de octubre de 2025

[AWS Control Tower admite inscripción automática de cuentas](#)

Inscripción y traslado automáticos de una cuenta a otra OUs.

15 de octubre de 2025

Actualización de la política administrada, nueva política administrada	Actualizado AWS ControlTowerServiceRolePolicy y agregado uno nuevo AWS ControlTowerIdentityCenterManagementPolicy .	14 de octubre de 2025
AWS Control Tower actualiza la versión de Python	Se han actualizado versiones de AWS Control Tower en entornos de AWS Control Tower	3 de septiembre de 2025
AWS Control Tower admite IPv6	AWS Control Tower añade compatibilidad con IPv6 puntos de conexión.	18 de agosto de 2025
Account Factory for Terraform versión 1.15.0	AFT versión 1.15.0 está disponible.	28 de julio de 2025
Controles actualizados con tipos de instancias Nitro	Se han actualizado ocho controles proactivos para agregar nuevos tipos de instancias.	24 de julio de 2025
AWS Control Tower disponible en Asia-Pacífico (Taipéi)	AWS Control Tower agrega compatibilidad con Asia-Pacífico (Taipéi).	23 de julio de 2025
AWS Control Tower admite AWS PrivateLink	AWS Control Tower agrega compatibilidad con AWS PrivateLink.	30 de junio de 2025
Controles vinculados a servicios AWS Config	AWS Control Tower implementa controles vinculados a servicios. AWS Config	12 de junio de 2025

<u>Metadatos mejorados, controles adicionales, nuevos marcos</u>	AWS Control Tower presenta controles integrados adicionales desde AWS Config, con metadatos mejorados para todos los controles del catálogo de controles y compatibilidad con más marcos del sector.	12 de junio de 2025
<u>Vista de controles habilitados</u>	AWS Control Tower presenta una vista de consola completa de controles habilitados.	21 de mayo de 2025
<u>AFT admite nuevas configuraciones</u>	AFT de AWS Control Tower admite tres configuraciones opcionales adicionales en implementación.	13 de mayo de 2025
<u>Líneas de base mejoradas</u>	AWS Control Tower registra ahora la desviación de línea de base.	12 de mayo de 2025
<u>La Torre de Control de AWS está disponible en las regiones de AWS Asia Pacífico (Tailandia) y México (Central)</u>	AWS Control Tower está disponible en las regiones Asia-Pacífico (Tailandia) y México (centro).	9 de mayo de 2025
<u>AWS Control Tower añade 233 AWS Config controles</u>	Se ha agregado nuevos controles Config, tablas de metadatos renovadas, tablas de regiones, página de identificador global.	11 de abril de 2025
<u>AWS Control Tower actualiza un rol vinculado a servicios</u>	Actualizaciones deAWSControlTowerAccountServiceRolePolicy .	10 de diciembre de 2024

AWS Control Tower cFCT admite GitHub	Nueva opción para un origen de configuración de terceros.	9 de diciembre de 2024
Controles preventivos de AWS Control Tower con políticas declarativas	Un nuevo tipo de política implementa un nuevo tipo de control preventivo.	1 de diciembre de 2024
AWS Control Tower se integra con AWS Backup	Puede configurar planes para realizar copias de seguridad de sus recursos de AWS Control Tower.	25 de noviembre de 2024
AWS Control Tower integra AWS Config los controles	AWS Control Tower integra AWS Config controles seleccionados.	21 de noviembre de 2024
AWS Control Tower mejora la administración de enlaces	AWS Control Tower administr a ahora enlaces para controles proactivos.	20 de noviembre de 2024
Se registran desviaciones de políticas de control	AWS Control Tower registra un nuevo tipo de desviación.	15 de noviembre de 2024
AWS Control Tower lanza políticas de control de recursos administrados	Un nuevo tipo de controles preventivos, implementado con RCPs.	15 de noviembre de 2024
AWS Control Tower añade una ResetEnabledControl API	Una nueva API para administrar desviaciones de controles.	14 de noviembre de 2024
Se ha actualizado la API GetControl	Dos nuevos campos de control para GetControl .	8 de noviembre de 2024
AFT de AWS Control Tower admite Gitlab	Nueva opción para un origen de configuración de terceros.	23 de octubre de 2024
La Torre de Control de AWS está disponible en la región de AWS Asia Pacífico (Malasia)	Nueva región disponible: Malasia (Kuala Lumpur).	21 de octubre de 2024

AWS Control Tower admite hasta 1000 cuentas por OU	Aumento del límite de cuentas por OU.	30 de agosto de 2024
AWS Control Tower añade una selección de versiones de zona de aterrizaje	Actualice o repare la zona de aterrizaje sin pasar a la última versión, si utiliza la versión 3.1 o posterior.	15 de agosto de 2024
GetControl y operaciones ListControls de API disponibles	Dos nuevas operaciones de Control Catalog ayudan a encontrar más información sobre los controles.	6 de agosto de 2024
AWS Control Tower admite AFT y CfCT en regiones de inscripción	AFT y cFCT están disponibles además. Regiones de AWS	18 de julio de 2024
AWS Control Tower añade la API ListLandingZoneOperations	Nueva API que permite recuperar las operaciones recientes de la zona de aterrizaje.	26 de junio de 2024
AWS Control Tower admite hasta 100 operaciones de control simultáneas	Aumento de la cuota de operaciones de control simultáneas a 100.	20 de mayo de 2024
La Torre de Control de AWS está disponible en la región Oeste de AWS Calgary (Canadá)	AWS Control Tower está disponible en la región Oeste de Canadá (Calgary).	3 de mayo de 2024
AWS Control Tower admite ajustes de cuotas de autoservicio	AWS Control Tower está integrado con AWS Service Quotas en la consola.	25 de abril de 2024
Traslado de la documentación sobre controles a una nueva guía	AWS Control Tower publicó la Guía de referencia de controles.	21 de abril de 2024

Etiquetar los EnabledControl recursos en CloudFormation	AWS Control Tower permite añadir etiquetas a recursos EnabledControl mediante plantillas de CloudFormation .	22 de febrero de 2024
Base de referencia disponible APIs	AWS Control Tower lanzó una nueva opción APIs para registrarse OUs mediante programación.	14 de febrero de 2024
Zona de aterrizaje de AWS Control Tower versión 3.3	Disponible la versión 3.3 de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower.	14 de diciembre de 2023
AWS Control Tower anuncia controles para ayudar a la soberanía digital	AWS Control Tower publicó un grupo de controles para ayudar a los clientes con los requisitos de soberanía digital.	27 de noviembre de 2023
AWS Control Tower es compatible con landing zone APIs	AWS Control Tower admite la configuración y el lanzamiento de zonas de aterrizaje mediante nuevas APIs.	26 de noviembre de 2023
AWS Control Tower admite controles habilitados para etiquetado	AWS Control Tower admite el etiquetado de controles habilitados, tanto en la consola como con los nuevos APIs.	10 de noviembre de 2023
La Torre de Control de AWS está disponible en Asia Pacífico (Melbourne) Región de AWS	Disponible en la región Asia-Pacífico (Melbourne).	3 de noviembre de 2023
Nueva API de control disponible	AWS Control Tower publicó una nueva API de control.	14 de octubre de 2023

<u>AWS Control Tower lanza nuevos controles</u>	AWS Control Tower publicó nuevos controles proactivos y de detección.	5 de octubre de 2023
<u>AWS Control Tower informa de la desviación por deshabilitar el acceso de confianza</u>	AWS Control Tower notifica a los clientes cuando se produce una desviación, si los clientes deshabilitan el acceso de confianza a AWS Control Tower en AWS Organizations.	21 de septiembre de 2023
<u>AWS Control Tower está disponible en cuatro versiones adicionales Regiones de AWS</u>	Disponible en Asia-Pacífico (Hyderabad), Europa (España y Zúrich) y Medio Oriente (EAU).	13 de septiembre de 2023
<u>AWS Control Tower está disponible en la región de Tel Aviv</u>	AWS Control Tower está disponible en la región Tel Aviv, il-central-1.	28 de agosto de 2023
<u>AWS Control Tower lanza 28 nuevos controles proactivos</u>	AWS Control Tower publicó 28 nuevos controles proactivos.	24 de julio de 2023
<u>AWS Control Tower deja obsoletos 2 controles</u>	AWS Control Tower eliminará dos controles de la biblioteca de controles a partir del 18 de agosto de 2023.	18 de julio de 2023
<u>Zona de aterrizaje de AWS Control Tower 3.2 disponible</u>	Disponible la versión 3.2 de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower.	16 de junio de 2023
<u>AWS Control Tower gestiona cuentas en función del ID</u>	AWS Control Tower rastrea el ID de la AWS cuenta, en lugar de la dirección de correo electrónico de la cuenta.	14 de junio de 2023

Controles de detección adicionales de Security Hub (CSPM) disponibles	AWS Control Tower añade diez nuevos controles a la biblioteca de controles para el estándar gestionado por servicios CSPM de Security Hub: AWS Control Tower.	12 de junio de 2023
AWS Control Tower publica tablas de metadatos de control	AWS Control Tower ahora incluye tablas de metadatos de control como parte de la documentación publicada.	7 de junio de 2023
Compatibilidad de Terraform para la personalización del generador de cuentas	Soporte de una sola región para esquemas de código abierto de Terraform en AFC.	6 de junio de 2023
AWS La autogestión de IAM está disponible para landing zone	AWS Control Tower ahora ayuda a los clientes a elegir el proveedor de identidad para una zona de aterrizaje.	6 de junio de 2023
Nuevo rol añadido	AWS Control Tower agregó una nueva función vinculada al servicio, AWSServiceRoleForAWSControlTower, y la política asociada, . AWSControlTowerAccountServiceRolePolicy	1 de junio de 2023
Actualización de gobernanza mixta	Actualización para asesorar a los clientes sobre la gobernanza mixta.	1 de junio de 2023
Controles proactivos adicionales disponibles	Los nuevos controles proactivos ayudan a gobernar entornos de varias cuentas y a cumplir objetivos de control específicos.	19 de mayo de 2023

[Siete regiones adicionales disponibles](#)

AWS Control Tower ya está disponible en otros siete países Regiones de AWS: Norte de California (San Francisco), Asia-Pacífico (Hong Kong, Yakarta y Osaka), Europa (Milán), Oriente Medio (Baréin) y África (Ciudad del Cabo).

19 de abril de 2023

[Cambio a una política administrada](#)

Los cambiamos AWSControlTowerServiceRolePolicy para que AWS Control Tower pueda llamar a los `EnableRegion`, `ListRegions`, `GetRegionOptStatus` APIs que implementa el servicio de administración de AWS cuentas.

6 de abril de 2023

[El seguimiento de las solicitudes de personalización de cuentas está disponible de forma general](#)

AWS Control Tower ahora admite la capacidad de rastrear solicitudes de personalización de cuentas mediante el flujo de trabajo del generador de cuentas para Terraform (AFT).

16 de febrero de 2023

[Actualizaciones de las prácticas recomendadas de IAM](#)

Guía actualizada para alinearla con las recomendaciones de prácticas recomendadas de IAM. Para obtener más información, consulta [prácticas recomendadas de seguridad en IAM](#).

15 de febrero de 2023

Zona de aterrizaje de AWS Control Tower 3.1 disponible	Disponible la zona de aterrizaje de AWS Control Tower 3.1.	9 de febrero de 2023
Controles proactivos disponibles con carácter general	Los controles proactivos pasan del estado de vista previa a la disponibilidad general.	24 de enero de 2023
Operaciones de cuentas simultáneas	AWS Control Tower ahora admite hasta cinco (5) acciones simultáneas en el generador de cuentas. Puede crear, actualizar o inscribir hasta cinco cuentas a la vez.	16 de diciembre de 2022
Los controles proactivos ayudan al aprovisionamiento de recursos	AWS Control Tower ahora admite controles proactivos, implementados mediante CloudFormation enlaces.	28 de noviembre de 2022
Personalización del generador de cuentas disponible	AWS Control Tower ahora admite el aprovisionamiento de cuentas con plantillas de cuentas personalizables, denominadas esquemas, directamente desde la consola de AWS Control Tower.	28 de noviembre de 2022
El estado de conformidad se puede ver para todas las reglas AWS Config	La Torre de Control de AWS ahora muestra el estado de conformidad de todas AWS Config las reglas implementadas en las unidades organizativas registradas en la Torre de Control de AWS.	18 de noviembre de 2022

<u>Cambio a una política administrada</u>	La cambiamos AWSControlTowerServiceRolePolicy para que AWS Control Tower pueda asumir la AWSControlTowerBlueprintAccess función, que es necesaria para las personalizaciones de Account Factory.	28 de octubre de 2022
<u>APIs para controles, recurso CloudFormation</u>	AWS Control Tower ahora admite la activación y desactivación de los controles mediante un conjunto de llamadas a la API y un nuevo CloudFormation recurso.	1 de septiembre de 2022
<u>CfCT admite la eliminación de conjuntos de pilas</u>	CfCT admite la eliminación de conjuntos de pilas mediante la configuración de un parámetro en el archivo de manifiesto.	26 de agosto de 2022
<u>Retención de registros personalizada</u>	Puede personalizar la política de retención de los depósitos de Amazon S3 que almacenan los CloudTrail registros de la Torre de Control de AWS, en incrementos de días o años, hasta un máximo de 15 años.	15 de agosto de 2022
<u>Reparación de desviaciones en los roles disponible</u>	AWS Control Tower admite la reparación por desviación en los roles, sin necesidad de reparar por completo la zona de aterrizaje.	11 de agosto de 2022

[Versión 3.0 disponible](#)

La versión 3.0 de AWS Control Tower landing zone cambia de rutas basadas en cuentas a AWS CloudTrail rutas basadas en organizaciones, y actualiza la política administrada para habilitar las rutas a nivel de organización. Le permite agregar AWS Config información únicamente en su región de origen. La versión 3.0 también incluye una actualización del control de denegación de regiones y dos nuevos controles de detección.

[La página de la organización combina vistas OUs y cuentas](#)

La nueva página de organización de la Torre de Control de AWS muestra una vista jerárquica de todas las unidades organizativas (OUs) y las cuentas.

[Cambio a una política administrada](#)

La cambiamos AWSControlTowerServiceRolePolicy para que los clientes puedan tener registros a nivel de organización para AWS CloudTrail. Agregamos registros. AWS CloudTrail

[Inscripción y actualización
más sencillas de las cuentas
de miembro](#)

AWS Control Tower ahora permite inscribir y actualizar las cuentas de miembro de forma individual desde la zona de aterrizaje. Cada cuenta muestra cuándo está disponible para una actualización. Separamos el botón Inscribir cuenta del flujo de trabajo Crear cuenta en el generador de cuentas.

31 de mayo de 2022

[AFT admite la personalización
de cuentas compartidas](#)

El generador de cuentas para Terraform de AWS Control Tower ahora admite la personalización de la cuenta de administración y de las cuentas de archivo de registro y de auditoría de AWS Control Tower.

27 de mayo de 2022

[Operaciones simultáneas para
todos los controles opcionales](#)

AWS Control Tower ahora permite aplicar y eliminar de forma simultánea medidas de seguridad preventivas opcionales, así como controles de detección.

18 de mayo de 2022

[Cuentas de seguridad y
registro existentes](#)

AWS Control Tower ahora admite la posibilidad de incorporar cuentas de seguridad y registro existentes, en lugar de crear cuentas nuevas durante la configuración de la zona de aterrizaje.

16 de mayo de 2022

Versión 2.9 disponible	La versión 2.9 de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower actualiza el reenviador de notificaciones Lambda para que utilice el tiempo de ejecución de la versión 3.9 de Python.	22 de abril de 2022
Soporte actualizado para las AWS mejores prácticas, disponible en la versión 2.8	La versión 2.8 de AWS Control Tower landing zone proporciona soporte adicional para garantizar que sus cargas de trabajo y AWS cuentas se ajusten a las prácticas AWS recomendadas.	10 de febrero de 2022
Región: denegar el control	AWS Control Tower ahora incluye un control que le ayuda a restringir el acceso a AWS las regiones para abordar los problemas de conformidad y normativa.	30 de noviembre de 2021
Controles de residencia de datos	AWS Control Tower ahora admite controles que ayudan a administrar la residencia de datos con un control detallado.	30 de noviembre de 2021
Generador de cuentas para Terraform de AWS Control Tower	AWS Control Tower ahora admite Terraform para el aprovisionamiento y la actualización automatizados de cuentas.	29 de noviembre de 2021

<u>Nuevo evento de ciclo de vida disponible</u>	El PrecheckOrganizationalUnit evento registra si algún recurso impide que la tarea de gobierno de Extend se lleve a cabo correctamente, incluidos los recursos anidados OUs.	18 de noviembre de 2021
<u>OUs Anidado disponible</u>	AWS Control Tower ahora permite que la zona de aterrizaje contenga estructuras de OU anidadas.	16 de noviembre de 2021
<u>Simultaneidad de controles de detección</u>	Los controles de detección de AWS Control Tower ahora admiten operaciones simultáneas de habilitación y desactivación.	5 de noviembre de 2021
<u>Dos nuevas regiones disponibles</u>	AWS Control Tower ya está disponible en dos nuevas AWS regiones, la región de Europa (París) y la región de Sudamérica (São Paulo).	29 de julio de 2021
<u>Anulación de la selección de región</u>	Puede anular la selección de AWS las regiones que ya no desee gobernar a través de AWS Control Tower.	29 de julio de 2021
<u>Claves de KMS disponibles</u>	Si lo desea, puede crear o elegir las claves de KMS que administre para cifrar los datos y recursos.	28 de julio de 2021

<u>Cambio a una política administrada</u>	La cambiamos AWSControlTowerServiceRolePolicy para que los clientes puedan usar sus propias claves de cifrado de KMS para AWS CloudTrail los registros.	28 de julio de 2021
<u>Cambio de nombre de los controles, pero no la funcionalidad</u>	Algunos nombres y descripciones de los controles se actualizaron para reflejar mejor las intenciones en cuanto a políticas de control, sin cambiar la funcionalidad.	26 de julio de 2021
<u>Escaneos automatizados de archivos gestionados SCPs</u>	AWS Control Tower realiza escaneos automatizados diarios de los dispositivos gestionados SCPs para comprobar si hay desviaciones.	11 de mayo de 2021
<u>Nombres OUs y cuentas personalizados</u>	AWS Control Tower le permite proporcionar nombres personalizados durante el proceso de configuración de la landing zone, para lo esencial OUs y para las cuentas, sin crear problemas.	16 de abril de 2021

[La retirada de una zona de aterrizaje es un servicio autónomo](#)

AWS Control Tower ahora permite retirar una zona de aterrizaje sin ponerse en contacto con AWS Support. La retirada es un proceso semiautomático que no se puede deshacer. No es lo mismo que eliminar todos los recursos de AWS Control Tower de forma manual.

9 de abril de 2021

[Tres regiones adicionales](#)

AWS Control Tower ya está disponible en tres AWS regiones adicionales: la región de Asia Pacífico (Tokio), la región de Asia Pacífico (Seúl) y la región de Asia Pacífico (Mumbai).

8 de abril de 2021

[Nuevos controles de archivo de registro, disponible la versión 2.7 de la zona de aterrizaje](#)

Cuatro nuevos controles de archivo de registro proporcionan gobernanza de archivo de registro sobre los recursos de AWS Control Tower, independientemente de la gobernanza de los recursos fuera de AWS Control Tower. Las orientaciones sobre los cuatro controles existentes han pasado de ser obligatorias a ser optativas. La versión 2.7 de la zona de aterrizaje de AWS Control Tower incluye un requisito de HTTPS que no se puede deshacer tras la actualización.

8 de abril de 2021

[Selección de región](#)

La selección de regiones de AWS Control Tower proporciona una mejor capacidad para administrar la huella geográfica de los recursos de AWS Control Tower. Para ampliar el número de regiones en las que aloja recursos o cargas de trabajo de AWS (por motivos de conformidad, reglamentarios, de costes o de otro tipo), ahora puede seleccionar las regiones adicionales que desee gobernar.

19 de febrero de 2021

[Registro de una OU y gobierno de todas las cuentas con AWS Control Tower al mismo tiempo](#)

AWS Control Tower añade la capacidad de registrar una OU, que es una forma de incorporar varias cuentas a la gobernanza al mismo tiempo.

28 de enero de 2021

[Se han registrado varias actualizaciones de cuentas OUs](#)

Ahora puede actualizar todas las cuentas de cualquier unidad AWS Organizations organizativa (OU) registrada que contenga hasta 300 cuentas, con un solo clic, desde el panel de control de AWS Control Tower. La característica de actualización de varias cuentas, también conocida como actualización masiva, elimina la necesidad de actualizar una cuenta cada vez o de utilizar un script externo para realizar la actualización en varias cuentas a la vez.

28 de enero de 2021

[Nueva función para agregar cuentas y cuentas no administradas OUs](#)

Un nuevo rol ayuda a detectar AWS Config reglas externas, por lo que AWS Control Tower no necesita acceder a cuentas no administradas.

29 de diciembre de 2020

[AWS Control Tower está disponible en más AWS regiones.](#)

AWS Control Tower ya está disponible para su implementación en las regiones Asia-Pacífico (Singapur), Europa (Fráncfort), Europa (Londres), Europa (Estocolmo) y Canadá (centro). Con este lanzamiento, AWS Control Tower ya está disponible en 10 AWS regiones. Esta actualización de la zona de aterrizaje incluye todas las regiones enumeradas y no se puede deshacer. Tras actualizar tu landing zone a la versión 2.5, debes actualizar manualmente todas las cuentas inscritas en AWS Control Tower para que gobiernen en las 10 AWS regiones compatibles.

18 de noviembre de 2020

[Actualización de control](#)

Se ha publicado una versión actualizada del control obligatorio AWS-GR_IAM_ROLE_CHANGE_PROHIBITED. El control actualizado permite una inscripción automatizada de cuentas más sencilla.

8 de octubre de 2020

[La página de información relacionada ya está disponible para AWS Control Tower](#)

La página de información relacionada facilita la búsqueda de tareas comunes que pueden resultar útiles después de configurar la zona de aterrizaje de AWS Control Tower.

18 de septiembre de 2020

[La consola AWS Control Tower muestra más detalles sobre las cuentas OUs y las cuentas.](#)

En la consola de AWS Control Tower, puede ver más detalles sobre sus AWS cuentas y unidades organizativas (OUs). La página “Cuentas” ahora muestra todas las cuentas de la organización, independientemente de la OU o del estado de inscripción en AWS Control Tower. Ahora puede buscar, ordenar y filtrar en todas las tablas.

22 de julio de 2020

AWS Control Tower permite a las organizaciones existentes configurar una zona de aterrizaje

Ahora puede lanzar una zona de aterrizaje de AWS Control Tower en una organización existente, a fin de incorporar la organización a la gobernanza. La función de aprovisionamiento rápido de cuentas de AWS Control Tower pasó a llamarse Inscribir cuenta y ahora permite la inscripción de AWS cuentas existentes y la creación de cuentas nuevas.

16 de abril de 2020

[AWS Control Tower ya está disponible en Asia-Pacífico](#)

AWS Control Tower ya está disponible para su implementación en la AWS región de Asia Pacífico (Sídney). Esta versión requiere actualizaciones manuales de las cuentas vendidas. Solo debe actualizarla si planea ejecutar cargas de trabajo en Asia-Pacífico (Sídney).

3 de marzo de 2020

[La retirada de una zona de aterrizaje de AWS Control Tower es posible](#)

AWS Support puede ayudarte a desmantelar permanentemente una landing zone mediante un proceso en su mayoría automatizado que preserva tus organizaciones, aunque es necesario realizar una limpieza manual.

27 de febrero de 2020

[Aprovisionamiento rápido de cuentas disponible en AWS Control Tower](#)

El aprovisionamiento rápido de cuentas facilita el lanzamiento de nuevas cuentas de miembro cuando la zona de inicio está actualizada, con la característica Enroll account (Inscribir cuenta).

20 de febrero de 2020

[Seguimiento de los eventos del ciclo de vida en AWS Control Tower](#)

Los eventos del ciclo de vida proporcionan detalles adicionales para determinar los eventos de AWS Control Tower, con el fin de facilitar la automatización de algunos flujos de trabajo.

12 de diciembre de 2019

[Las páginas de configuración y actividades están disponibles para AWS Control Tower](#)

Las páginas de configuración y actividades facilitan la actualización de su zona de destino y la visualización de los eventos registrados.

30 de noviembre de 2019

[Hay controles preventivos adicionales disponibles para AWS Control Tower](#)

Los controles preventivos de AWS Control Tower mantienen la organización y los recursos adaptados al entorno.

6 de septiembre de 2019

[Hay controles de detección adicionales disponibles para AWS Control Tower](#)

Los controles de detección de AWS Control Tower proporcionan información sobre el estado de la organización y los recursos.

27 de agosto de 2019

[AWS Control Tower ya está disponible con carácter general](#)

AWS Control Tower es un servicio que ofrece la forma más sencilla de configurar y gestionar su AWS entorno de cuentas múltiples a escala.

24 de junio de 2019

AWSGlosario de

Para ver la terminología más reciente de AWS, consulte el [Glosario de AWS](#) en la Referencia de Glosario de AWS.

Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.