



使用者指南

AWS 資料庫遷移服務



AWS 資料庫遷移服務: 使用者指南

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon 的商標和商業外觀不得用於任何非 Amazon 的產品或服務，也不能以任何可能造成客戶混淆、任何貶低或使 Amazon 名譽受損的方式使用 Amazon 的商標和商業外觀。所有其他非 Amazon 擁有的商標均為其各自擁有者的財產，這些擁有者可能附屬於 Amazon，或與 Amazon 有合作關係，亦或受到 Amazon 贊助。

Table of Contents

什麼是 AWS Database Migration Service ?	1
AWS DMS 執行 的遷移任務	2
術語與概念	4
的高階檢視 AWS DMS	4
元件	5
來源	11
資料遷移的來源	11
DMS Fleet Advisor 的來源	14
DMS 結構描述轉換的來源	15
DMS 同質資料遷移的來源	15
目標	16
資料遷移的目標	16
DMS Fleet Advisor 的目標	19
DMS 結構描述轉換的目標	19
DMS 同質資料遷移的目標	19
Amazon Resource Name	20
使用其他 AWS 服務	22
的支援 CloudFormation	23
開始使用	24
其他資源	24
設定	25
註冊 AWS 帳戶	25
建立具有管理存取權的使用者	25
先決條件	26
建立 VPC	27
建立 Amazon RDS 參數群組	28
建立來源 Amazon RDS 資料庫	29
建立目標 Amazon RDS 資料庫	31
建立 Amazon EC2 用戶端	32
填入來源資料庫	33
遷移結構描述	34
複寫	36
步驟 1：建立複寫執行個體	36
步驟 2：指定來源與目標端點	38

步驟 3：建立任務並遷移資料	40
步驟 4：測試複寫	42
步驟 5：清除 AWS DMS 資源	44
AWS DMS Fleet Advisor 終止支援	46
AWS DMS Fleet Advisor 終止支援詳細資訊	46
終止支援計畫	46
常見問答集	46
探索要遷移的資料庫	47
支援 AWS 區域	48
了解 DMS Fleet Advisor	50
建立所需的資源	51
使用 CloudFormation 設定資源	51
在 中設定 Amazon S3 和 IAM AWS 管理主控台	54
建立資料庫使用者	60
使用資料庫使用者	60
使用 MySQL 建立資料庫使用者	61
建立 Oracle 的資料庫使用者	62
建立 PostgreSQL 的資料庫使用者	62
建立 SQL 伺服器的資料庫使用者	63
刪除資料庫使用者	64
資料收集器	67
許可	68
建立資料收集器	68
安裝資料收集器	71
探查作業系統和資料庫伺服器	74
管理受監控物件	77
使用 SSL	79
收集資料	80
疑難排解	85
Inventory	88
使用資料庫詳細目錄	89
使用結構描述詳細目錄	90
目標建議	92
目標執行個體	93
DMS Fleet Advisor 如何判斷目標規格？	93
產生目標建議	94

建議詳細資訊	95
匯出目標建議	97
遷移限制	98
疑難排解	111
限制	112
轉換資料庫結構描述	114
支援 AWS 區域	115
功能	117
限制	117
開始使用	118
先決條件	119
建立執行個體設定檔	126
設定資料提供者	127
建立遷移專案	128
建立評估報告	129
轉換您的原始程式碼	129
套用轉換後的程式碼	130
清除和疑難排解	130
設定網路	131
單一 VPC 組態	132
多個 VPC 組態	132
使用 Direct Connect 或 VPN	132
使用網際網路連線	133
建立來源資料提供者	133
使用 SQL Server 做為來源	133
使用 Oracle 做為來源	135
使用 Oracle 資料倉儲做為來源	136
使用 PostgreSQL 做為來源	138
使用 MySQL 做為來源	138
使用 Db2 for Linux、UNIX 和 Windows 做為來源	139
針對 z/OS 使用 Db2 做為來源	141
使用 SAP ASE (Sybase ASE) 資料庫	142
建立和設定目標資料提供者	143
使用 MySQL 做為目標	144
使用 PostgreSQL 做為目標	145
使用 Amazon Redshift 作為目標	146

使用 Amazon RDS for Db2 資料庫做為目標	147
虛擬資料提供者	147
建立虛擬資料提供者	147
虛擬資料提供者用量	148
從虛擬資料提供者轉換到實際資料提供者	148
管理遷移專案	149
指定遷移專案設定	150
AWS DMS 存取結構描述轉換的日誌	151
資料庫遷移評估報告	151
建立評估報告	152
檢視評估報告	153
儲存評估報告	154
結構描述轉換	156
設定轉換規則	157
轉換資料庫結構描述：step-by-step指南	159
使用生成式 AI 轉換資料庫物件	162
指定結構描述轉換設定	184
重新整理資料庫結構	191
儲存並套用您的結構描述	192
在 Java 應用程式中轉換內嵌 SQL	193
使用延伸套件	194
IAM 到 API 映射	195
同質資料遷移	197
支援的 AWS 區域	198
功能	199
限制	200
概觀	200
設定	201
建立 IAM 資源	201
設定網路	204
VPC 對等互連網路組態	206
建立來源資料提供者	210
使用 MySQL 或 MariaDB 做為來源	210
使用 PostgreSQL 做為來源	213
使用 MongoDB 或 Amazon DocumentDB 做為來源	216
建立和設定目標資料庫	218

使用 MySQL 或 MariaDB 做為目標	219
使用 PostgreSQL 做為目標	220
使用 Amazon DocumentDB 作為目標	222
遷移資料	222
建立資料遷移	223
選擇規則	225
管理資料遷移	227
監控資料遷移	228
遷移狀態	230
從 MySQL 遷移資料	231
遷移 PostgreSQL 的資料	232
從 MongoDB 遷移資料	235
目標資料表準備模式	236
故障診斷	237
建立資料遷移	237
開始遷移資料	237
連線問題	238
檢視會遷移為 PostgreSQL 中的資料表	238
使用遷移專案	239
建立子網路群組	240
建立執行個體設定檔	240
建立資料提供者	241
建立遷移專案	243
管理遷移專案	244
AWS 自我管理資料庫來源的零 ETL 整合	246
零 ETL 整合如何適用於自我管理的資料庫來源	246
建立整合前的來源資料庫組態	247
設定零 ETL 整合的 IAM 許可和加密	248
先決條件	248
建立 KMS 金鑰	248
設定 KMS 金鑰政策	249
建立 IAM 使用者並設定 AWS CLI	250
建立和連接 IAM 政策	251
設定 AWS CLI 設定檔	254
建立 Redshift 資源政策	254
範例：建立與加密的零 ETL 整合	255

安全最佳實務	256
最佳實務	258
的遷移規劃 AWS Database Migration Service	258
結構描述轉換	259
檢閱 AWS DMS 文件	260
執行概念驗證	260
提升 效能	260
使用自己的內部部署名稱伺服器	264
搭配 使用 Amazon Route 53 Resolver AWS DMS	265
遷移大型二進位物件 (LOB)	266
使用有限 LOB 模式	266
改善 LOB 效能	267
改善使用列篩選遷移大型資料表時的效能	270
進行中複寫	270
降低來源資料庫的負載	271
減少目標資料庫的瓶頸	271
使用資料驗證	271
指標監控	272
事件	273
使用任務日誌	273
使用時間歷程針對複寫進行疑難排解	273
變更 Oracle 目標的使用者和結構描述	273
變更 Oracle 目標的資料表和索引資料表空間	274
升級複寫執行個體	275
了解遷移成本	275
使用 AWS DMS Serverless	277
DMS Serverless 元件	278
支援的端點	281
建立無伺服器複寫	282
修改無 AWS DMS 伺服器複寫	284
計算組態	287
了解無 AWS DMS 伺服器中的自動擴展	288
監控無 AWS DMS 伺服器複寫	289
擴充的完全載入輸送量 Amazon Redshift	292
了解 AWS DMS Serverless 中的 Storage Autoscaling	293
Serverless 限制	294

無伺服器預遷移	295
使用 KMS 金鑰加密檔案	295
限制	296
使用複寫執行個體	297
選擇複寫執行個體類型	301
決定要使用的執行個體類別	306
無限制模式爆量執行個體	307
調整複寫執行個體的大小	308
應考慮的因素	308
常見問題	309
最佳實務	309
複寫引擎版本	310
使用主控台升級引擎版本	310
使用 升級引擎版本 AWS CLI	311
公有和私有複寫執行個體	312
IP 位址和網路類型	312
設定複寫執行個體的網路	313
資料庫遷移的網路組態	314
建立複寫子網路群組	323
使用 DNS 解析網域端點	324
設定加密金鑰	324
建立複寫執行個體	325
修改複寫執行個體	328
修改複寫執行個體時的最佳實務	331
重新開機複寫執行個體	332
刪除複寫執行個體	335
DMS 維護時段	336
維護現有遷移任務的影響	337
變更維護時段設定	337
端點	339
來源與目標端點	339
在 中使用 Amazon RDS 端點的 IAM 身分驗證 AWS DMS	343
資料遷移的來源	347
使用 Oracle 做為來源	348
使用 SQL Server 做為來源	408
使用 Azure SQL Database 做為來源	457

使用 Azure SQL 受管執行個體作為來源	457
使用 Azure Database for PostgreSQL 作為來源	457
使用 Azure Database for MySQL 作為來源	459
使用 OCI MySQL Heatwave 作為來源	459
使用 Google Cloud for MySQL 作為來源	460
使用 Google Cloud for PostgreSQL 作為來源	460
使用 PostgreSQL 做為來源	462
使用 MySQL 做為來源	498
使用 SAP ASE 做為來源	511
使用 MongoDB 做為來源	518
使用 Amazon DocumentDB 作為來源	535
使用 Amazon S3 作為來源	550
使用 IBM Db2 LUW 做為來源	564
使用 IBM Db2 for z/OS 作為來源	571
資料遷移的目標	611
使用 Oracle 做為目標	612
使用 SQL Server 做為目標	622
使用 PostgreSQL 做為目標	627
使用 MySQL 做為目標	638
使用 Amazon Redshift 作為目標	645
使用 SAP ASE 做為目標	667
使用 Amazon S3 作為目標	670
使用 Amazon DynamoDB 作為目標	714
使用 Amazon Kinesis Data Streams 作為目標	735
使用 Apache Kafka 做為目標	753
使用 OpenSearch 做為目標	778
使用 Amazon DocumentDB 作為目標	784
使用 Amazon Neptune 作為目標	795
使用 Redis OSS 做為目標	811
使用 Babelfish 作為目標	817
使用 Amazon Timestream 作為目標	825
使用 Db2 做為目標	835
用於資料遷移的 VPC 端點	836
常見 AWS DMS 先決條件	837
使用 AWS Secrets Manager 設定 Amazon VPC 端點	837
使用 Amazon S3 設定 Amazon VPC 端點	839

設定 Amazon DynamoDB 的 Amazon VPC 端點	841
設定 Amazon Kinesis 的 Amazon VPC 端點	841
設定 Amazon Redshift 的 Amazon VPC 端點	841
設定 Amazon OpenSearch Service 的 Amazon VPC 端點	841
DMS 複寫執行個體（佈建和無伺服器）、子網路群組和端點	842
遷移至 3.4.7 版和更新 AWS DMS 版本時，誰會受到影響？	845
遷移至 3.4.7 版和更新 AWS DMS 版本時，誰不會受到影響？	845
準備遷移至 AWS DMS 3.4.7 版和更新版本	845
支援的 DDL 陳述式	846
限制及考量	846
進階端點組態	847
的 VPC 對等互連組態 AWS DMS。	847
的安全群組組態 AWS DMS	850
的網路存取控制清單 (NACL) 組態 AWS DMS	851
設定 AWS DMS 秘密管理員 VPC 端點	853
其他考量	855
任務	856
建立任務	859
任務設定	866
設定 LOB 支援	916
建立多個任務	919
持續複寫任務	919
從 CDC 起點開始複寫	921
執行雙向複寫	927
修改任務	930
移動任務	930
在任務期間重新載入資料表	931
AWS 管理主控台	932
資料表映射	933
從主控台指定資料表選取及轉換	934
使用 JSON 指定資料表選擇及轉換	937
選取規則與動作	939
資料表映射中的萬用字元	945
轉換規則與動作	946
使用轉換規則表達式定義資料行內容	967
資料表和集合設定規則與操作	980

使用資料遮罩來隱藏敏感資訊	1006
使用來源篩選條件	1011
套用篩選條件	1012
依時間和日期篩選	1017
啟用和使用預遷移評估	1018
先決條件	1019
指定、啟動和檢視評估執行	1022
個別評估	1026
啟動和檢視資料類型評估	1092
對評估執行進行故障診斷	1096
指定補充資料	1098
監控任務	1099
任務狀態	1101
任務期間的資料表狀態	1103
使用 Amazon CloudWatch 監控複寫任務	1104
AWS Database Migration Service 指標	1106
複寫執行個體指標	1109
複寫任務指標	1111
檢視和管理 DMS AWS 日誌	1113
使用 記錄 AWS DMS API 呼叫 AWS CloudTrail	1115
AWS DMS CloudTrail 中的資訊	1115
了解 AWS DMS 日誌檔案項目	1116
內容記錄	1119
物件類型	1120
記錄範例	1121
限制	1122
增強型監控儀表板	1122
概觀	1123
在增強型監控儀表板中檢視指標	1123
增強型監控儀表板檢視	1123
保留增強型監控指標	1127
檢視 AWS DMS 事件	1127
處理 EventBridge 事件	1130
使用的 Amazon EventBridge 事件規則 AWS DMS	1131
AWS DMS 事件類別和事件訊息	1132
ReplicationInstance 事件訊息	1132

ReplicationTask 事件訊息	1135
複寫事件訊息	1136
處理 Amazon SNS 事件	1138
將事件訂閱移至 Amazon EventBridge	1138
使用 Amazon SNS 的事件和通知	1139
AWS SNS 通知的 DMS 事件類別和事件訊息	1140
使用 SNS 訂閱 AWS DMS 事件通知	1144
使用 AWS 管理主控台	1144
驗證 SNS 主題的存取政策	1147
資料驗證	1149
複寫任務統計資料	1150
使用 Amazon CloudWatch 複寫任務統計資料	1152
在任務期間重新驗證資料表	1153
AWS 管理主控台	1153
使用 JSON 編輯器修改驗證規則	1154
僅驗證任務	1155
僅限完全載入驗證	1155
CDC 僅驗證	1155
僅驗證使用案例	1156
疑難排解	1156
awsdms_validation_failures_v2 控制資料表	1158
Redshift 驗證效能	1159
的增強型資料驗證 AWS Database Migration Service	1159
先決條件	1160
增強的資料驗證限制	1160
限制	1161
S3 驗證	1162
先決條件	1163
許可	1163
限制	1164
僅驗證任務	1165
AWS DMS 資料重新同步	1166
限制	1166
排程和計時	1167
使用案例	1167
最佳實務	1168

資料重新同步組態和範例	1169
驗證和故障診斷	1171
Cron 表達式規則	1173
標記 資源	1175
API	1176
安全	1178
資料保護	1179
資料加密	1179
網際網路流量隱私權	1180
DMS Fleet Advisor 中的資料保護	1181
選擇不儲存資料	1181
跨區域推論	1182
身分與存取管理	1186
目標對象	1186
使用身分驗證	1187
使用政策管理存取權	1188
AWS Database Migration Service 如何使用 IAM	1189
身分型政策範例	1195
資源型政策範例	1202
使用機密存取資源	1207
使用服務連結角色	1216
疑難排解	1220
所需的 IAM 許可	1223
AWS DMS 主控台、CLI 和 API 的 IAM 角色	1228
預防跨服務混淆代理人	1234
AWS 受管政策	1237
法規遵循驗證	1249
恢復能力	1251
基礎設施安全性	1252
精細定義存取控制	1255
使用資源名稱以控制存取	1255
使用標籤控制存取	1258
遷移加密	1265
設定加密金鑰	1266
網路安全	1269
使用 SSL	1271

搭配 使用 SSL 的限制 AWS DMS	1272
管理憑證	1273
為 MySQL 相容、PostgreSQL 或 SQL Server 端點啟用 SSL	1273
變更資料庫密碼	1276
使用 Kerberos 身分驗證	1276
AWS DMS Kerberos 身分驗證架構概觀	1276
搭配 使用 Kerberos 身分驗證的限制 AWS DMS	1277
先決條件	1277
在 DMS 複寫執行個體上啟用 Kerberos AWS 支援	1279
在來源端點上啟用 Kerberos 支援	1280
測試來源端點	1281
限制	1282
的資源配額AWS Database Migration Service	1282
了解 API 請求限流	1283
疑難排解和診斷支援	1285
遷移任務執行緩慢	1286
任務狀態列不會移動	1286
任務完成但未遷移任何項目	1287
遺失外部索引鍵和次要索引	1287
AWS DMS 不會建立 CloudWatch 日誌	1287
連接到 Amazon RDS 時發生問題	1288
錯誤訊息：不正確的執行緒連接字串：不正確的執行緒值 0	1288
發生網路問題	1288
CDC 在完全載入後停滯	1289
重新開始任務時發生主索引鍵違規錯誤	1289
結構描述初始載入失敗	1289
任務失敗，出現不明錯誤	1290
任務從頭開始載入資料表	1290
每個任務導致問題的資料表數	1290
在 LOB 資料欄上建立主索引鍵時，任務失敗	1290
沒有主索引鍵之目標資料表上發生的重複記錄	1290
來源端點落在預留 IP 範圍內	1290
Amazon Athena 查詢中的時間戳記出現亂碼	1291
使用 Oracle 來疑難排解問題	1291
從檢視提取資料	1292
從 Oracle 12c 遷移 LOB	1292

在 Oracle LogMiner 和 Binary Reader 之間切換	1292
錯誤：Oracle CDC 已停止 122301 Oracle CDC 超過最大重試計數器。	1293
自動將補充記錄新增至 Oracle 來源端點	1293
LOB 變更未擷取	1293
錯誤：ORA-12899：資料欄 <i>column-name</i> 的值過大	1294
NUMBER 資料類型轉譯錯誤	1294
記錄在完全載入期間遺失	1294
資料表錯誤	1294
錯誤：無法擷取 Oracle 封存還原日誌目的地識別碼	1295
評估 Oracle 還原或封存日誌的讀取效能	1295
無法取得 LOB 資料	1297
使用 MySQL 來疑難排解問題	1298
由於已停用二進位日誌記錄格式，導致 Amazon RDS 資料庫執行個體端點的 CDC 任務失敗	1298
目標 MySQL 執行個體的連線在任務期間中斷連線	1298
將自動認可新增至 MySQL 相容端點	1299
在目標 MySQL 相容端點停用外部金鑰	1299
以問號取代的字元	1300
「錯誤事件」日誌項目	1300
使用 MySQL 5.5 變更資料擷取	1300
增加 Amazon RDS 資料庫執行個體的二進位日誌保留期	1300
日誌訊息：套用於目標資料庫時，來源資料庫中的某些變更並未產生作用。	1301
錯誤：識別碼太長	1301
錯誤：不支援的字元集導致欄位資料轉換失敗	1301
錯誤：Codepage 1252 到 UTF8 [120112] 的欄位資料轉換失敗	1302
未遷移的索引、外部索引鍵或梯級更新或刪除	1302
針對 PostgreSQL 的問題進行疑難排解	1304
JSON 資料類型遭截斷	1304
使用者定義資料類型的資料欄未正確遷移	1305
錯誤：未選取要在其中建立的結構描述	1305
未使用 CDC 複寫對資料表所做的刪除和更新	1305
未傳播截斷陳述式	1305
防止 PostgreSQL 擷取 DDL	1305
選取要在其中建立用於擷取 DDL 之資料庫物件的結構描述	1306
Oracle 資料在遷移至 PostgreSQL 後遺失	1306

在長時間交易期間 (例如 ETL 工作負載)，ReplicationSlotDiskUsage 增加，而且 restart_lsn 停止向前移動	1306
使用檢視做為來源的任務沒有複製的資料列	1306
編碼 "UTF8" 的位元組序列無效	1307
對 Microsoft SQL Server 的問題進行疑難排解	1307
在 RDS for SQL Server 容錯移轉至次要伺服器之後，持續複寫失敗	1308
SQL Server 資料庫的擷取變更錯誤	1308
遺失身分資料行	1308
錯誤：SQL Server 不支援發佈	1308
變更不會出現在您的目標中	1309
跨分割區對應的非統一資料表	1309
錯誤：CDC 任務在處理交易時失敗且信封無效、資料內容無效/LCX 程式碼	1310
針對 Amazon Redshift 的問題進行疑難排解	1310
將 載入到不同區域中的 Amazon Redshift 叢集 AWS	1310
錯誤：關聯 "awsdms_apply_exceptions" 已存在	1310
名稱以 "awsdms_changes" 開頭的資料表錯誤	1311
在叢集中的資料表看到類似 dms.awsdms_changes000000000XXXX 的名稱	1311
使用 Amazon Redshift 所需的許可	1311
針對 Amazon Aurora MySQL 的問題進行疑難排解	1311
錯誤：CHARACTER SET UTF8 欄位以 ';' 終止，包含在由 '\n' 終止的 "" 行	1311
針對 SAP ASE 的問題進行疑難排解	1312
錯誤：當來源具有內含 NULL 值的複合唯一索引時，LOB 資料欄具有 NULL 值	1312
針對 IBM Db2 的問題進行疑難排解	1312
錯誤：從時間戳記繼續是不支援的任務	1312
資料表已暫停發生錯誤「無法建置 'where' 陳述式」的資料表	1313
針對延時進行疑難排解	1313
CDC 延時的類型	1314
CDC 延時的常見原因	1314
針對延時問題進行疑難排解	1317
使用診斷支援指令碼	1330
Oracle 支援指令碼	1331
SQL Server 支援指令碼	1334
與 MySQL 相容的支援指令碼	1337
PostgreSQL 支援指令碼	1339
使用診斷支援 AMI	1341
啟動新的 AWS DMS 診斷 Amazon EC2 執行個體	1342

建立 IAM 角色	1342
執行診斷測試	1343
後續步驟	1347
依地區劃分的 AMI ID	1347
AWS 系統修補程式管理員	1348
參考資料	1349
AWS DMS 資料類型	1349
版本備註	1352
AWS DMS 3.6.1 版本備註	1353
AWS DMS 3.6.0 版本備註	1356
AWS DMS 3.5.4 版本備註	1358
AWS DMS 3.5.3 版本備註	1365
AWS DMS 3.5.2 版本備註	1373
AWS DMS 3.5.1 版本備註	1380
串流目標大型數值的處理方式變更	1380
AWS DMS 3.5.0 Beta 版本備註	1393
AWS DMS 3.4.7 版本備註	1398
AWS DMS 3.4.6 版本備註	1405
AWS DMS 3.4.5 版本備註	1410
AWS DMS 3.4.4 版本備註	1412
AWS DMS 3.4.3 版本備註	1414
AWS DMS 3.4.2 版本備註	1415
AWS DMS 3.4.1 版本備註	1417
AWS DMS 3.4.0 版本備註	1418
AWS DMS 3.3.4 版本備註	1419
AWS DMS 3.3.3 版本備註	1419
文件歷史紀錄	1421
AWS 詞彙表	1426
.....	mcdxxvii

什麼是 AWS Database Migration Service ?


AWS Database Migration Service (AWS DMS) 是一種雲端服務，可讓您遷移關聯式資料庫、資料倉儲、NoSQL 資料庫和其他類型的資料存放區。您可以使用 AWS DMS 將資料遷移到 AWS 雲端 或在雲端和內部部署設定的組合之間遷移。

透過 AWS DMS，您可以探索來源資料存放區、轉換來源結構描述，以及遷移資料。

- 若要探索來源資料基礎結構，您可以使用 DMS Fleet Advisor。此服務會從現場部署資料庫和分析伺服器收集資料，並建置伺服器、資料庫和結構描述的清查，供您遷移至 AWS 雲端。
- 若要遷移至不同的資料庫引擎，您可以使用 DMS 結構描述轉換。此服務會自動評估來源結構描述，並將其轉換為新的目標引擎。或者，您可以將 AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) 下載到本機 PC，以轉換來源結構描述。
- 轉換來源結構描述並將轉換後的程式碼套用至目標資料庫之後，您可以使用 AWS DMS 來遷移資料。您可以執行一次性遷移，也可以複寫持續的變更，使來源和目標保持同步。由於 AWS DMS 是的一部分 AWS 雲端，因此您可以獲得 AWS 服務提供的成本效率、上市速度、安全性和彈性。

在基本層級上，AWS DMS 是 中執行複寫軟體 AWS 雲端 的伺服器。您可以建立來源和目標連線，以告知從 AWS DMS 何處擷取資料，以及從何處載入資料。接著，您可以排程在此伺服器上執行的任務來移動您的資料。如果資料表和相關聯的主索引鍵不存在於目標上，則 會 AWS DMS 建立這些資料表和相關聯的主索引鍵。如果您希望的話，也可以自行建立目標資料表。或者，您可以使用 AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) 來建立部分或全部目標資料表、索引、檢視、觸發等等。

下圖說明 AWS DMS 複寫程序。



參考

- AWS 支援的區域 AWS DMS – 如需支援哪些 AWS 區域的資訊 AWS DMS，請參閱 [使用 AWS DMS 複寫執行個體](#)。
- 資料庫遷移的成本：如需資料庫遷移成本的資訊，請參閱 [AWS Database Migration Service 定價頁面](#)。

- AWS DMS 功能和優點 – 如需功能和優點的相關資訊 AWS DMS，請參閱[AWS Database Migration Service 功能](#)。
- 可用資料庫選項：若要進一步了解 Amazon Web Services 上可用的各種資料庫選項，請參閱[選擇適合您組織的資料庫](#)。

AWS DMS 執行的遷移任務

AWS DMS 接管遷移專案中涉及的許多困難或繁瑣任務：

- 在傳統解決方案中，您需要執行容量分析、採購硬體和軟體、安裝並管理系統、測試並對安裝進行偵錯。AWS DMS 會自動管理遷移所需的所有硬體和軟體部署、管理和監控。您的遷移可以在開始 AWS DMS 組態程序的幾分鐘內啟動和執行。
- 使用 AWS DMS，您可以視需要擴展（或縮減）遷移資源，以符合實際工作負載。例如，如果您需要額外的儲存，您可以輕鬆增加分配的儲存並重新啟動遷移，通常只需要幾分鐘。
- AWS DMS 使用 pay-as-you-go 模型。您只需在使用 AWS DMS 資源時付費，而不是具有預付購買成本和持續維護費用的傳統授權模式。
- AWS DMS 會自動管理支援遷移伺服器的所有基礎設施，包括硬體和軟體、軟體修補和錯誤報告。
- AWS DMS 提供自動容錯移轉。如果您的主要複寫伺服器因任何原因故障，備份複寫伺服器可進行接管，僅會造成少許（或完全不造成）服務中斷。
- AWS DMS Fleet Advisor 會自動清查您的資料基礎設施。其會建立報告，以協助您識別遷移候選項目並規劃遷移。
- AWS DMS 結構描述轉換會自動評估來源資料提供者遷移的複雜性。其也會將資料庫結構描述和程式碼物件轉換成與目標資料庫相容的格式，然後套用轉換後的程式碼。
- AWS DMS 可協助您切換到現代、可能比您目前執行的資料庫引擎更具成本效益的資料庫引擎。例如，AWS DMS 可協助您利用 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) 或 Amazon Aurora 提供的受管資料庫服務。或者，其可協助您移至由 Amazon Redshift 提供的受管資料倉儲服務、類似 Amazon DynamoDB 的 NoSQL 平台，或類似 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 的低成本儲存平台。相反地，如果您想要從舊基礎設施遷移，但繼續使用相同的資料庫引擎，AWS DMS 也支援該程序。
- AWS DMS 支援幾乎所有目前最熱門的 DBMS 引擎做為來源端點。如需詳細資訊，請參閱[資料遷移的來源](#)。
- AWS DMS 提供可用目標引擎的廣泛涵蓋範圍。如需詳細資訊，請參閱[資料遷移的目標](#)。
- 您可以從任何受支援的資料來源，遷移至任何支援的資料目標。AWS DMS 可在受支援的引擎之間支援完整異質資料遷移。

- AWS DMS 可確保您的資料遷移是安全的。靜態資料會透過 AWS Key Management Service (AWS KMS) 進行加密。在遷移期間，您可以在資料從來源遷移至目標時，使用 Secure Socket Layer (SSL) 來加密遷移中的資料。

AWS DMS 術語和概念

AWS Database Migration Service (AWS DMS) 是一種 Web 服務，可用來將資料從來源資料存放區遷移到目標資料存放區。這兩個資料存放區稱為端點。您可以在使用相同資料庫引擎的來源和目標端點間遷移，例如從 Oracle 資料庫遷移到另一個 Oracle 資料庫。您也可以在使用不同資料庫引擎的來源和目標端點間遷移，例如從 Oracle 資料庫遷移到 PostgreSQL 資料庫。使用的唯一要求 AWS DMS 是您的其中一個端點必須位於 AWS 服務上。您無法使用從內部部署資料庫 AWS DMS 遷移到另一個內部部署資料庫。

如需資料庫移轉成本的資訊，請參閱 [AWS Database Migration Service 定價頁面](#)。

請使用下列主題來進一步了解 AWS DMS。

主題

- [的高階檢視 AWS DMS](#)
- [的元件 AWS DMS](#)
- [的來源 AWS DMS](#)
- [的目標 AWS DMS](#)
- [建構的 Amazon Resource Name \(ARN\) AWS DMS](#)
- [將 AWS DMS 與其他 AWS 服務搭配使用](#)

的高階檢視 AWS DMS

若要執行資料庫遷移，AWS DMS 會連線至來源資料存放區、讀取來源資料，以及格式化資料以供目標資料存放區使用。它接著會將資料載入目標資料存放區。雖然大型交易可能會需要將一部分緩衝到磁碟，但這項處理的大部分過程都會在記憶體中進行。快取交易和日誌檔案也會寫入磁碟。

在高階，當您使用時，AWS DMS 請執行下列動作：

- 探索網路環境中適合遷移的資料庫。
- 自動將來源資料庫結構描述和大部分資料庫程式碼物件轉換為與目標資料庫相容的格式。
- 建立複寫伺服器。
- 建立具備您資料存放區連線資訊的來源和目標端點。
- 建立一或多個遷移任務，在來源和目標資料存放區之間遷移資料。

任務可由三個主要階段組成：

- 遷移現有資料 (完全載入)
- 套用快取變更
- 進行中複寫 (變更資料擷取)

在完全載入遷移期間，將來源的現有資料移至目標，會將來源資料存放區上的資料表資料 AWS DMS 載入目標資料存放區上的資料表。在進行完全載入期間，任何對正在載入資料表所做的變更都會快取到複寫伺服器；這些即是快取變更。請務必注意，在啟動該資料表的完整載入之前，AWS DMS 不會擷取指定資料表的變更。換句話說，每個個別資料表啟動擷取變更的時間點都不同。

當指定資料表的完全載入完成時，會 AWS DMS 立即開始套用該資料表的快取變更。載入資料表並套用快取變更後，AWS DMS 會開始收集變更，做為進行中複寫階段的交易。如果交易的資料表尚未完全載入，則變更會存放在複寫執行個體的本機上。在將所有快取的變更 AWS DMS 套用至所有資料表後，資料表的交易一致性。此時，會 AWS DMS 移至進行中複寫階段，將變更套用為交易。

在啟動進行中複寫階段時，交易的待處理項目一般會在來源和目標資料庫之間造成延遲。遷移最後會在完成這些交易的待處理項目後達到穩定狀態。此時，您可以關閉您的應用程式、允許將任何剩餘的交易套用到目標，並啟動您現在指向目標資料庫的應用程式。

AWS DMS 會建立執行資料遷移所需的目標結構描述物件。您可以使用 AWS DMS 採取最少的方法，並僅建立有效遷移資料所需的物件。使用此方法，會 AWS DMS 建立資料表、主索引鍵，並在某些情況下建立唯一索引，但不會建立任何其他不需要的物件，以有效地從來源遷移資料。

或者，您可以在 中使用 DMS 結構描述轉換 AWS DMS，將來源資料庫結構描述和大多數資料庫程式碼物件自動轉換為與目標資料庫相容的格式。此轉換包括資料表、檢視、預存程序、函數、資料類型、同義字等。DMS 結構描述轉換無法自動轉換的任何物件都會清楚標示。若要完成遷移，您可以手動轉換這些物件。

的元件 AWS DMS

本節說明 的內部元件 AWS DMS，以及它們如何一起運作來完成您的資料遷移。了解 AWS DMS 的基礎元件可協助您更有效率的移轉資料，並可在故障診斷或調查問題時提供最佳的詳情。

AWS DMS 遷移包含五個元件：探索要遷移的資料庫、自動結構描述轉換、複寫執行個體、來源和目標端點，以及複寫任務。您可以透過在 中建立必要的複寫執行個體、端點和任務來建立 AWS DMS 遷移 AWS 區域。

資料庫探索

DMS Fleet Advisor 會從多個資料庫環境收集資料，以提供資料基礎設施的深入分析。DMS Fleet Advisor 會從一或多個中央位置收集內部部署資料庫和分析伺服器的資料，而不需要在每部電腦都安裝此功能。DMS Fleet Advisor 目前支援 Microsoft SQL Server、MySQL、Oracle 和 PostgreSQL 資料庫伺服器。

根據從網路探索到的資料，DMS Fleet Advisor 會建立供您檢閱的詳細目錄，以判斷要監控哪些資料庫伺服器和物件。收集與這些伺服器、資料庫和結構描述相關的詳細資訊時，您可以分析預計進行的資料庫遷移是否可行。

結構描述與程式碼遷移


中的 DMS 結構描述轉換 AWS DMS 可讓不同類型的資料庫之間的資料庫遷移更可預測。您可以使用 DMS 結構描述轉換，為來源資料提供者評估遷移的複雜性，然後使用其來轉換資料庫結構描述和程式碼物件。您接著可將轉換後的程式碼套用至目標資料庫。

從較高的層級來說，DMS 結構描述轉換會使用下列三個元件運作：執行個體設定檔、資料提供者和遷移專案。執行個體設定檔會指定網路和安全性設定。資料提供者會儲存資料庫連線憑證。遷移專案包含資料提供者、執行個體描述檔和遷移規則。AWS DMS 會使用資料提供者和執行個體描述檔來設計轉換資料庫結構描述和程式碼物件的程序。

Replication instance (複寫執行個體)

在高階，AWS DMS 複寫執行個體只是託管一或多個複寫任務的受管 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 執行個體。

下圖顯示了範例複寫執行個體，該執行個體正在執行數個相關聯的複寫任務。



單一複寫執行個體可以託管一或多個複寫任務，具體取決於遷移的特性和複寫伺服器的容量。AWS DMS 提供各種複寫執行個體，讓您可以為使用案例選擇最佳組態。如需各種複寫執行個體類別的詳細資訊，請參閱[為您的遷移選擇正確的 AWS DMS 複寫執行個體](#)。

AWS DMS 在 Amazon EC2 執行個體上建立複寫執行個體。某些較小的執行個體類別便已足夠用於測試服務或較小的遷移。若您的遷移涉及大量資料表，或是您想要執行多個同時複寫任務，建議您考慮使用其中一個較大的執行個體。我們建議使用此方法，因為 AWS DMS 可能會使用大量的記憶體和 CPU。

根據您選取的 Amazon EC2 執行個體類別，複寫執行個體可能包含 50 GB 或 100 GB 的資料儲存。此數量對大多數的客戶來說便已足夠。但是，若您的移轉涉及大型交易或是大量的資料變更，您可能會希望增加基礎儲存體配置。變更資料擷取 (CDC) 可能會導致資料寫入磁碟，取決於目標寫入變更的速度。由於日誌檔也會寫入磁碟，因此提高記錄的嚴重性層級也會導致儲存耗用量上升。

AWS DMS 可以使用異地同步備份部署提供高可用性和容錯移轉支援。在異地同步備份部署中，AWS DMS 會自動在不同的可用區域中佈建和維護複寫執行個體的待命複本。主要複寫執行個體會同步複寫至待命複本。若主要複寫執行個體失敗或沒有回應，待命會繼續任何執行中的任務，將插斷降至最低。因為主要複寫執行個體會持續將其狀態複寫到待命複本，異地同步備份部署確實會造成一些效能上的額外負荷。

如需 AWS DMS 複寫執行個體的詳細資訊，請參閱[使用 AWS DMS 複寫執行個體](#)。

您可以讓使用 AWS DMS Serverless 自動 AWS DMS 佈建複寫，而不是建立和管理複寫執行個體。如需詳細資訊，請參閱[使用 AWS DMS Serverless](#)。

Endpoint

AWS DMS 使用端點來存取您的來源或目標資料存放區。根據您的資料存放區，特定連線資訊會不同，但一般而言您會在建立端點時提供以下資訊：

- 端點類型 – 來源或目標。
- 引擎類型 – 資料庫引擎類型，例如 Oracle 或 PostgreSQL。
- 伺服器名稱 – AWS DMS 可連線的伺服器名稱或 IP 地址。
- 連接埠 – 用於資料庫伺服器連線的連接埠號碼。
- 加密 – Secure Socket Layer (SSL) 模式 (如果使用 SSL 來加密連線)。
- 憑證 – 具備必要存取權限的帳戶使用者名稱和密碼。

當您使用 AWS DMS 主控台建立端點時，主控台會要求您測試端點連線。在 AWS DMS 任務中使用端點之前，測試必須成功。與連線資訊相似，特定測試條件會因引擎類型而不同。一般而言，AWS DMS 會驗證資料庫在指定的伺服器名稱和連接埠上是否存在，以及所提供的登入資料是否可用來連線到資料庫，並且是否具備必要的權限來執行移轉。如果連線測試成功，請 AWS DMS 下載並存放結構描述資訊，以供稍後在任務組態期間使用。例如，架構資訊可能包含資料表定義、主索引鍵定義和唯一索引鍵定義。

多個複寫任務可以使用單一端點。例如，您可能會擁有託管於相同來源資料庫上，兩個您想要分別進行移轉且邏輯不同的應用程式。在此情況下，您會建立兩個複寫任務，每組應用程式資料表會有一個任務。您可以在這兩個任務中使用相同的 AWS DMS 端點。

您可以使用端點設定來自訂端點的行為。端點設定可以控制各種行為，例如記錄詳細資訊、檔案大小及其他參數。每個資料存放區引擎類型都有不同的可用端點設定。您可以在該資料存放區的來源或目標區段中，找到每個資料存放區的特定端點設定。如需支援的來源及目標資料存放區清單，請參閱[的來源 AWS DMS](#)及[的目標 AWS DMS](#)。

如需 AWS DMS 端點的詳細資訊，請參閱[使用 AWS DMS 端點](#)。

複寫任務

您可以使用 AWS DMS 複寫任務，將一組資料從來源端點移至目標端點。建立複寫任務是您在啟動遷移前所需要執行的最後一個步驟。

當您建立複寫任務時，您需要指定下列任務設定：


- 複寫執行個體 – 託管及執行任務的執行個體

- Source endpoint (來源端點)
- Target endpoint (目標端點)
- 遷移類型選項，如下所列。如需遷移類型選項的完整解釋，請參閱[建立任務](#)。
 - 完全載入 (遷移現有資料) – 若您可以承受足夠長時間的中斷以複製現有資料，此選項便是值得選擇的良好選項。此選項會直接將您的資料從來源資料庫遷移到目標資料庫，並視需要建立資料表。
 - 完全載入 + CDC (遷移現有資料並複製持續進行的變更) – 此選項會執行完整資料載入，同時擷取來源上的變更。完全載入完成之後，所擷取的變更便會套用到目標。最後，套用變更會達到穩定狀態。此時，您可以關閉應用程式，讓剩餘的變更流向目標，然後重新啟動您指向目標的應用程式。
 - 僅 CDC (僅複製變更的資料) – 在某些情況下，使用 AWS DMS 之外的方法複製現有資料可能會更有效率。例如，在同質移轉中，使用原生匯出及匯入工具可能會比載入大量資料更有效率。在這種情況下，您可以使用 AWS DMS 複製從開始大量載入時開始的變更，讓來源和目標資料庫保持同步。
- 目標資料表準備模式選項，如下所列。如需目標資料表模式的完整解釋，請參閱[建立任務](#)。
 - 不採取任何動作 – AWS DMS 假設目標資料表已在目標上預先建立。
 - 在目標上捨棄資料表 – AWS DMS 捨棄並重新建立目標資料表。
 - 截斷 – 若您在目標上建立資料表，AWS DMS 會在開始遷移前將其截斷。如果資料表不存在且您選取此選項，會 AWS DMS 建立任何缺少的資料表。
- LOB 模式選項，如下所列。如需 LOB 模式的完整解釋，請參閱[設定 AWS DMS 任務中來源資料庫的 LOB 支援](#)。
 - 請勿包含 LOB 欄 – LOB 欄會從遷移中排除。
 - 完整 LOB 模式 – 無論大小為何，都會遷移完整 LOBs。會以由最大 LOBs 大小參數控制的區塊分段 AWS DMS 遷移 LOB。此模式比使用有限 LOB 模式慢。
 - 有限 LOB 模式 – 截斷 LOB 至 LOB 大小上限參數指定的值。此模式比使用完整 LOB 模式快。
- 資料表對應 – 指出要遷移的資料表及如何遷移這些資料表。如需詳細資訊，請參閱[使用資料表映射指定任務設定](#)。
- 資料轉換，如下所列。如需資料轉換的詳細資訊，請參閱[使用 JSON 指定資料表選擇及轉換](#)。
 - 變更結構描述、資料表和欄名稱。
 - 變更資料表空間名稱 (適用於 Oracle 目標端點)。
 - 在目標上定義主索引鍵和唯一索引。
- 資料驗證

- Amazon CloudWatch 記錄

您可以使用任務來將資料從來源端點遷移到目標端點，並且任務處理會在複寫執行個體上完成。您可以指定要遷移及進行任何特殊處理的資料表及結構描述，例如日誌記錄需求、控制資料表資料及錯誤處理。

在概念上，AWS DMS 複寫任務會執行兩個不同的函數，如下圖所示。



完全載入程序非常直接且容易了解。資料會以大量擷取的方式從來源擷取，並直接載入目標。您可以在進階設定下，指定要在 AWS DMS 主控台上平行擷取和載入的資料表數目。

如需 AWS DMS 任務的詳細資訊，請參閱 [使用 AWS DMS 任務](#)。

進行中複寫，或變更資料擷取 (CDC)

您也可以將資料遷移至目標時，使用 AWS DMS 任務來擷取來源資料存放區的持續變更。從來源端點複寫持續變更時 AWS DMS 所使用的變更擷取程序會使用資料庫引擎的原生 API 來收集資料庫日誌的變更。

在 CDC 程序中，複寫任務旨在使用記憶體內緩衝區保留傳輸中的資料，來將變更從來源串流到目標。若記憶體內緩衝區因任何原因而不足，則複寫任務會將任何擱置中的變更溢出到磁碟上的變更快取。例如，如果從來源 AWS DMS 擷取變更的速度超過可套用至目標的速度，就可能會發生這種情況。在這種情況下，您會看到任務的目標延遲超過任務的來源延遲。

您可以在 AWS DMS 主控台上導覽至您的任務，然後開啟任務監控索引標籤，以檢查此問題。CDCLatencyTarget 和 CDCLatencySource 圖會顯示在頁面的底部。若您有顯示目前延遲的任務，表示目標端點上可能有些調校需要增加套用率。

複寫任務也會如先前所討論，針對任務日誌使用儲存體。您複寫執行個體隨附的預先設定磁碟空間通常便已足夠用於日誌記錄和溢出變更。若您需要額外的磁碟空間 (例如當您使用詳細除錯來調查遷移問題時)，您可以修改複寫執行個體來配置更多空間。

的來源 AWS DMS

您可以在不同的 AWS DMS 功能中使用不同的來源資料存放區。下列各節包含每個 AWS DMS 功能支援的來源資料存放區的清單。

主題

- [資料遷移的來源端點](#)
- [DMS Fleet Advisor 的來源資料庫](#)
- [DMS 結構描述轉換的來源資料提供者](#)
- [DMS 同質資料遷移的來源資料提供者](#)

資料遷移的來源端點

您可以使用下列資料存放區做為來源端點，以用於使用 AWS DMS 的資料遷移。

現場部署和 EC2 執行個體資料庫

- 適用於 Enterprise、Standard、Standard One 和 Standard Two 等版本的 Oracle 10.2 版和更高版本 (適用於 10.x 版)、11g 版且最高可達 12.2 版、18c 版以及 19c 版
- Microsoft SQL Server 版本 2008 (DMS v3.5.4 支援)、2008R2 (DMS v3.5.4 支援)、2012、2014、2016、2017、2019 和 2022。
 - Enterprise、Standard、Workgroup、Developer 和 Web 版本支援全負載複寫。
 - 除了完全載入之外，Enterprise、Standard (2016 版及更高版本) 和 Developer 版本還支援 CDC (持續) 複寫。
 - 不支援 Express 版。
- MySQL 5.5、5.6、5.7、8.0 和 8.4 版

Note

MySQL 和 DMS 相容性

MySQL 版本	DMS 版本	支援壓縮交易承載
8	3.4.0 及更高版本	否
8.0 (Google 雲端)	3.4.6 及更高版本	否
8.4	3.5.4 及更高版本	否

- MariaDB (支援為 MySQL 相容資料來源) 10.0 版 (僅限 10.0.24 版和更新版本)、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.11 和 11.4.3 至 11.4.7。

Note

支援 MySQL 的所有 AWS DMS 版本都提供 MariaDB 做為來源的支援。

- PostgreSQL 9.4 版和更新版本 (適用於 9.x 版)、10.x、11.x、12.x、13.x 14.x、15.x、16.x、17.x 和 18.x。

Note

- AWS DMS 在 3.5.3 版和更新版本中，僅支援 PostgreSQL 9.x、10.x、11.x、12.x、13.x、14.x、15.x 和 16.x 版。
- AWS DMS 僅支援 PostgreSQL 17.x 和 18.x 版的 3.5.4 版 (請參閱[限制](#)) 和更新版本。

- MongoDB 3.x、4.0、4.2、4.4、5.0、6.0、7.0 和 8.0 版。
- SAP Adaptive Server Enterprise (ASE) 12.5、15、15.5、15.7、16 版和更高版本
- IBM Db2 for Linux, UNIX, and Windows (Db2 LUW) 版本：
 - 9.7 版，所有 Fix Pack
 - 10.1 版，所有 Fix Pack
 - 10.5 版，除 Fix Pack 5 之外所有的 Fix Pack
 - 11.1 版，所有 Fix Pack
 - 11.5 版，模組 (0-8)，只有 Fix Pack Zero

- 適用於 z/OS 版本 12 的 IBM Db2

第三方受管資料庫服務：

- Microsoft Azure SQL Database
- Microsoft Azure PostgreSQL Flexible Server 版本 11.2、12.15、13.11、14.8 和 15.3。
- Microsoft Azure MySQL Flexible Server 版本 5.7 和 8。
- Google Cloud for MySQL 版本 5.6、5.7 和 8.0。
- Google Cloud (適用於 PostgreSQL) 版本 9.6、10、11、12、13、14 和 15。
- OCI MySQL Heatwave 版本 8.0.34。

Amazon RDS 執行個體資料庫和 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)

- 適用於 Enterprise、Standard、Standard One 和 Standard Two 版本的 Oracle 11g 版 (11.2.0.4 版和更高版本) 和最高 12.2、18c 和 19c 版。
- 適用於 Enterprise、Standard、Workgroup 和 Developer 版本的 Microsoft SQL Server 2016、2017、2019 和 2022 版。如需詳細資訊，請參閱 [《Amazon RDS 使用者指南》中的 Amazon RDS for Microsoft SQL Server](#)。

Note

AWS DMS 不支援 SQL Server Express。僅針對完全載入複寫支援 Web 版本。

- MySQL 5.5、5.6、5.7、8.0 和 8.4 版。

Note

MySQL 和 DMS 相容性

MySQL 版本	DMS 版本	支援壓縮交易承載
8	3.4.0 及更高版本	否
8.0 (Google 雲端)	3.4.6 及更高版本	否
8.4	3.5.4 及更高版本	否

- MariaDB (支援做為 MySQL 相容資料來源) 版本 10.0.24 至 10.0.28、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.11 和 11.4.3 至 11.4.7。

 Note

支援 MySQL 的所有 AWS DMS 版本都提供 MariaDB 做為來源的支援。

- PostgreSQL 10.x、11.x、12.x、13.x、14.x、15.x、16.x、17.x 和 18.x 版。

 Note

- AWS DMS 在 3.5.3 版和更新版本中，僅支援 PostgreSQL 10.x、11.x、12.x、13.x、14.x、15.x 和 16.x 版。
- AWS DMS 僅支援 PostgreSQL 17.x 和 18.x 版的 3.5.4 版 (請參閱[限制](#)) 和更新版本。

- 具有 MySQL 相容性的 Amazon Aurora (作為與 MySQL 相容的資料來源而受到支援)。
- 具有 PostgreSQL 相容性的 Amazon Aurora (作為與 PostgreSQL 相容的資料來源而受到支援)。
- Amazon S3
- Amazon DocumentDB (與 MongoDB 相容) 3.6、4.0 和 5.0 版。
- 適用於 IBM Db2 LUW 的 Amazon RDS。

如需使用特定來源的資訊，請參閱[使用 AWS DMS 端點](#)。

如需支援目標端點的相關資訊，請參閱[資料遷移的目標端點](#)。

DMS Fleet Advisor 的來源資料庫

DMS Fleet Advisor 支援下列來源資料庫。

- Microsoft SQL Server 2012 版及最高至 2019 版
- MySQL 5.6 版，最高至 8 版
- Oracle 11g 版本 2 及最高至 12c、19c 和 21c
- PostgreSQL 9.6 版及最高至 13 版

如需使用特定來源的相關資訊，請參閱[建立 AWS DMS Fleet Advisor 的資料庫使用者](#)。

如需 DMS Fleet Advisor 用來產生目標建議的資料庫清單，請參閱[DMS Fleet Advisor 的目標](#)。

DMS 結構描述轉換的來源資料提供者

DMS 結構描述轉換支援下列資料提供者作為遷移專案的來源。

- Microsoft SQL Server 2008 R2、2012、2014、2016、2017、2019 和 2022 版
- Oracle 10.2 版及更新的版本，11g 及最高 12.2、18c 和 19c，以及 Oracle 資料倉儲
- PostgreSQL 9.2 版及更新版本
- MySQL 5.5、5.6、5.7 和 8.0 版。
- 適用於 Linux、UNIX 和 Windows 9.1、9.5、9.7、10.1、10.5、11.1 和 11.5 版的 IBM Db2
- 適用於 z/OS 版本 12 的 IBM Db2
- SAP ASE (Sybase ASE) 第 16 版

Note

DMS 結構描述轉換支援本主題中列出的所有 Amazon RDS 版本來源。

來源資料提供者可以是在內部部署或 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 執行個體上執行的自我管理引擎。

如需使用特定來源的相關資訊，請參閱[在 DMS 結構描述轉換中建立來源資料提供者](#)。

如需支援之目標資料庫的相關資訊，請參閱[DMS 結構描述轉換的目標資料提供者](#)。

相較於 DMS 結構描述轉換，AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) 支援更多的來源和目標資料庫。如需 AWS SCT 支援的資料庫相關資訊，請參閱[什麼是 AWS Schema Conversion Tool](#)。

DMS 同質資料遷移的來源資料提供者

您可以使用下列資料提供者做為同質資料遷移至內部部署和 EC2 執行個體資料庫的來源。

- MySQL 5.7 和 8.0 版
- MariaDB 10.2x 版
- PostgreSQL 10.4 版至 16.x 版。
- MongoDB 4.x、5.x、6.0、7.0、8.0 版
- Amazon DocumentDB 3.6、4.0、5.0 版

您可以使用下列資料提供者做為同質資料遷移至 Amazon Relational Database Service 執行個體資料庫的來源。

- Aurora MySQL 5.7 版和 8.0 版
- RDS for MySQL 5.7 和 8.0 版
- RDS for MariaDB 10.2.x 版
- Aurora PostgreSQL 11.x 版至 17.x 版
- RDS for PostgreSQL 11.x 版至 17.x 版

來源資料提供者可以是在內部部署或 Amazon EC2 執行個體上執行的自我管理引擎。此外，您也可以使用 Amazon RDS 資料庫執行個體作為來源資料提供者。

如需使用特定來源的相關資訊，請參閱[在中建立同質資料遷移的來源資料提供者 AWS DMS](#)。

如需支援之目標資料庫的相關資訊，請參閱[DMS 同質資料遷移的目標資料提供者](#)。

的目標 AWS DMS

您可以在不同的 AWS DMS 功能中使用不同的目標資料存放區。下列各節包含每個 AWS DMS 功能支援的目標資料存放區的清單。

主題

- [資料遷移的目標端點](#)
- [DMS Fleet Advisor 的目標資料庫](#)
- [DMS 結構描述轉換的目標資料提供者](#)
- [DMS 同質資料遷移的目標資料提供者](#)

資料遷移的目標端點

您可以使用下列資料存放區做為目標端點，以用於使用 AWS DMS 的資料遷移。

現場部署和 Amazon EC2 執行個體資料庫

- 適用於 Enterprise、Standard、Standard One 和 Standard Two 等版本的 Oracle 10g、11g、12c、18c 和 19c 版
- 適用於 Enterprise、Standard、Workgroup 和 Developer 等版本的 Microsoft SQL Server 2005、2008、2008R2、2012、2014、2016、2017、2019 和 2022 版。

 Note

AWS DMS 不支援 SQL Server Web 和 Express 版本。

- MySQL 5.5、5.6、5.7、8.0 和 8.4 版
- MariaDB (支援為 MySQL 相容資料目標) 版本 10.0.24 至 10.0.28、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.11 和 11.4.3 至 11.4.7。

 Note

支援 MySQL 的所有 AWS DMS 版本都提供 MariaDB 做為目標的支援。

- PostgreSQL 9.4 版和更新版本 (適用於 9.x 版)、10.x、11.x、12.x、13.x、14.x、15.x、16.x、17.x 和 18.x。

 Note

- AWS DMS 在 3.5.3 版和更新版本中，僅支援 PostgreSQL 9.x、10.x、11.x、12.x、13.x、14.x、15.x 和 16.x 版。
- AWS DMS 在 3.5.4 版和更新版本中僅支援 PostgreSQL 17.x 版和 18.x 版。

- SAP Adaptive Server Enterprise (ASE) 15、15.5、15.7、16 版和更高版本
- Redis OSS 6.x 版

Amazon RDS 執行個體資料庫、Amazon Redshift、Amazon Redshift Serverless、Amazon DynamoDB、Amazon S3、Amazon OpenSearch Service、Amazon ElastiCache (Redis OSS)、Amazon Kinesis Data Streams、Amazon DocumentDB、Amazon Neptune 和 Apache Kafka

- 適用於 Enterprise、Standard、Standard One 和 Standard Two 等版本的 Oracle 11g 版 (11.2.0.3.v1 版和更高版本)、12c 版、18c 版和 19c 版
- 適用於 Enterprise、Standard、Workgroup 和 Developer 等版本的 Microsoft SQL Server 2012、2014、2016、2017、2019 和 2022 版

 Note

AWS DMS 不支援 SQL Server Web 和 Express 版本。

- MySQL 5.5、5.6、5.7、8.0 和 8.4 版。
- MariaDB (支援為 MySQL 相容資料目標) 版本 10.0.24 至 10.0.28、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.11 和 11.4.3 至 11.4.7。

 Note

支援 MySQL 的所有 AWS DMS 版本都提供 MariaDB 做為目標的支援。

- PostgreSQL 10.x、11.x、12.x、13.x、14.x、15.x、16.x、17.x 和 18.x 版。

 Note

- AWS DMS 在 3.5.3 版和更新版本中，僅支援 PostgreSQL 10.x、11.x、12.x、13.x、14.x、15.x 和 16.x 版。
- AWS DMS 在 3.5.4 版和更新版本中僅支援 PostgreSQL 17.x 版和 18.x 版。

- IBM Db2 LUW 11.1 及 11.5 版
- Amazon Aurora MySQL-Compatible Edition
- Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible Edition
- Amazon Aurora PostgreSQL 無限
- Amazon Aurora Serverless 第 2 版
- Amazon Redshift
- Amazon Redshift Serverless
- Amazon S3
- Amazon DynamoDB
- Amazon OpenSearch Service
- Amazon ElastiCache (Redis OSS)
- Amazon Kinesis Data Streams
- Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)
- Amazon Neptune
- Apache Kafka – [Amazon Managed Streaming for Apache Kafka \(Amazon MSK\)](#) 和 [自我管理的 Apache Kafka](#)
- 適用於 Aurora PostgreSQL (15.3/14.8 版及更高版本) 的 Babelfish (3.2.0 版及更高版本)

如需使用特定目標的資訊，請參閱[使用 AWS DMS 端點](#)。

如需支援來源端點的相關資訊，請參閱[資料遷移的來源端點](#)。

DMS Fleet Advisor 的目標資料庫

DMS Fleet Advisor 會使用下列目標資料庫的最新版本產生目標建議。

- Amazon Aurora MySQL
- Amazon Aurora PostgreSQL
- Amazon RDS for MySQL
- Amazon RDS for Oracle
- Amazon RDS for PostgreSQL
- Amazon RDS for SQL Server

如需 DMS Fleet Advisor 中目標建議的相關資訊，請參閱[使用 AWS DMS Fleet Advisor 目標建議功能](#)。

如需支援來源資料庫的相關資訊，請參閱[DMS Fleet Advisor 的來源資料庫](#)。

DMS 結構描述轉換的目標資料提供者

DMS 結構描述轉換支援將下列資料提供者作為遷移專案的目標。

- Amazon Aurora MySQL 8.0.32
- Amazon Aurora PostgreSQL 14.x、15.x、16.x、17.x
- Amazon RDS for MySQL 8.0.23
- Amazon RDS for PostgreSQL 14.x、15.x、16.x、17.x、18.x
- Amazon Redshift
- Amazon RDS for Db2 11.5 版。

如需使用特定目標的相關資訊，請參閱[在 DMS 結構描述轉換中建立和設定目標資料提供者](#)。

如需支援來源資料庫的相關資訊，請參閱[DMS 結構描述轉換的來源資料提供者](#)。

DMS 同質資料遷移的目標資料提供者

您可以使用下列資料提供者作為同質資料遷移的目標。

- Amazon Aurora MySQL 5.7 版和 8.0 版
- Amazon Aurora PostgreSQL 10.4 至 16.x 版
- Amazon Aurora Serverless 第 2 版
- Amazon RDS for MySQL 5.7 和 8.0 版
- Amazon RDS for MariaDB 10.2x 版
- Amazon RDS for PostgreSQL 10.4 至 16.x 版
- Amazon DocumentDB 4.0、5.0 版和 DocumentDB Elastic 叢集

如需使用特定目標的相關資訊，請參閱[建立和設定目標資料庫以使用 AWS DMS 結構描述轉換](#)。

如需支援來源資料庫的相關資訊，請參閱[DMS 同質資料遷移的來源資料提供者](#)。

建構的 Amazon Resource Name (ARN) AWS DMS

如果您使用 AWS CLI 或 AWS DMS API 來自動化資料庫遷移，則可以使用 Amazon Resource Name (ARNs)。在 Amazon Web Services 中建立的每個資源都是由 ARN 識別，ARN 是唯一識別碼。如果您使用 AWS CLI 或 AWS DMS API 來設定資料庫遷移，請提供您要使用的資源 ARN。

AWS DMS 資源的 ARN 使用以下語法：

`arn:aws:dms:region:account number:resourcetype:resourcename`

在此語法中，適用下列內容：

- *region* 是資源 AWS DMS 建立所在 AWS 區域的 ID，例如 us-west-2。

下表顯示您在建構 ARN 時應使用 AWS 區域的名稱和值。

區域	名稱
亞太地區 (東京) 區域	ap-northeast-1
亞太 (首爾) 區域	ap-northeast-2
亞太區域 (孟買) 區域	ap-south-1
亞太區域 (新加坡) 區域	ap-southeast-1

區域	名稱
亞太 (雪梨) 區域	ap-southeast-2
加拿大 (中部) 區域	ca-central-1
中國 (北京) 區域	cn-north-1
中國 (寧夏) 區域	cn-northwest-1
歐洲 (斯德哥爾摩) 區域	eu-north-1
Europe (Milan) Region	eu-south-1
歐洲 (法蘭克福) 區域	eu-central-1
歐洲 (愛爾蘭) 區域	eu-west-1
歐洲 (倫敦) 區域	eu-west-2
歐洲 (巴黎) 區域	eu-west-3
南美洲 (聖保羅) 區域	sa-east-1
美國東部 (維吉尼亞北部) 區域	us-east-1
美國東部 (俄亥俄) 區域	us-east-2
美國西部 (加利佛尼亞北部) 區域	us-west-1
美國西部 (奧勒岡) 區域	us-west-2

- *account number* 是帳戶編號 (不含破折號)。若要尋找您的帳戶號碼，請在 <https://http://aws.amazon.com> 登入 AWS 您的帳戶，選擇我的帳戶/主控台，然後選擇我的帳戶。
- *resourcetype* 是 AWS DMS 資源的類型。

下表顯示建構特定資源的 ARN 時要使用 AWS DMS 的資源類型。

AWS DMS 資源類型	ARN 格式
Replication instance (複寫執行個體)	arn:aws:dms: <i>region</i> : <i>account</i> :rep: <i>resourcename</i>
Endpoint	arn:aws:dms: <i>region</i> : <i>account</i> :endpoint: <i>resourcename</i>
複寫任務	arn:aws:dms: <i>region</i> : <i>account</i> :task: <i>resourcename</i>
子網路群組	arn:aws:dms: <i>region</i> : <i>account</i> :subgrp: <i>resourcename</i>

- *resourcename* 是指派給資源的資源名稱 AWS DMS。此為產生的任意字串。

下表顯示 AWS DMS 資源的 ARNs 範例。在此，我們假設 AWS 帳戶為 123456789012，該帳戶是在美國東部 (維吉尼亞北部) 區域中建立，且具有資源名稱。

Resource Type (資源類型)	範例 ARN
Replication instance (複寫執行個體)	arn:aws:dms:us-east-1:123456789012:rep:QLXQZ64MH7CXF4QCQMGRVYVXAI
Endpoint	arn:aws:dms:us-east-1:123456789012:endpoint:D3HMZ2IGUCGFF3NTAXUXGF6S5A
複寫任務	arn:aws:dms:us-east-1:123456789012:task:2PVREMWNPgyJCVU2IBPTOYTIV4
子網路群組	arn:aws:dms:us-east-1:123456789012:subgrp:test-tag-grp

將 AWS DMS 與其他 AWS 服務搭配使用

您可以 AWS DMS 搭配數個 AWS 其他服務使用：

- 您可以使用 Amazon EC2 執行個體或 Amazon RDS 資料庫執行個體做為資料遷移的目標。

- 您可以使用 AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) 將來源結構描述和 SQL 程式碼轉換為同等的目標結構描述和 SQL 程式碼。
- 您可以使用 Amazon S3 作為資料的儲存體網站，或是使用其來作為遷移大量資料時的中繼步驟。
- 您可以使用 CloudFormation 來設定 AWS 資源以進行基礎設施管理或部署。例如，您可以佈建複寫執行個體、任務、憑證和端點等 AWS DMS 資源。您可以建立範本來描述您想要的所有 AWS 資源，並為您 CloudFormation 佈建和設定這些資源。

AWS DMS 的 支援 AWS CloudFormation

您可以使用 佈建 AWS DMS 資源 AWS CloudFormation。AWS CloudFormation 是一項服務，可協助您為基礎設施管理或部署建立模型和設定 AWS 資源。例如，您可以佈建複寫執行個體、任務、憑證和端點等 AWS DMS 資源。您可以建立範本，描述您想要的所有 AWS 資源，並為您 AWS CloudFormation 佈建和設定這些資源。

做為開發人員或系統管理員，您可以建立和管理用於重複遷移任務的資源集合，或是將資源部署到您的組織。如需的詳細資訊 AWS CloudFormation，請參閱《使用者指南》中的[AWS CloudFormation 概念](#)。AWS CloudFormation

AWS DMS 支援使用 建立下列 AWS DMS 資源 AWS CloudFormation：

- [AWS::DMS::Certificate](#)
- [AWS::DMS::Endpoint](#)
- [AWS::DMS::EventSubscription](#)
- [AWS::DMS::ReplicationInstance](#)
- [AWS::DMS::ReplicationSubnetGroup](#)
- [AWS::DMS::ReplicationTask](#)

入門 AWS Database Migration Service

在以下教學課程中，您可以了解如何使用 AWS Database Migration Service () 執行資料庫遷移AWS DMS。

若要執行資料庫遷移，請執行下列步驟：

1. 依照中的步驟設定 AWS 您的帳戶[設定 的AWS Database Migration Service](#)。
2. 建立範例資料庫和 Amazon EC2 用戶端，以填入來源資料庫並測試複寫。此外，建立以 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 服務為基礎的虛擬私有雲端 (VPC)，以容納教學課程的資源。若要建立這些資源，請遵循 [完成先決條件以設定 AWS Database Migration Service](#)中的步驟。
3. 使用[範例資料庫建立指令碼](#)填入來源資料庫。
4. 使用 DMS 結構描述轉換，將結構描述從來源資料庫轉換為目標資料庫。請遵循 [開始使用 DMS 結構描述轉換](#) 中的步驟。或者，如果您使用的是 legacy AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT)，請遵循中的步驟[遷移結構描述](#)。
5. 建立複寫執行個體，以執行遷移的所有程序。若要執行此操作與下列任務，請採取[複寫](#)中的步驟。
6. 指定來源與目標資料庫端點。如需建立端點的相關資訊，請參閱[來源與目標端點](#)。
7. 建立任務來定義您希望使用的資料表和複寫程序，並開始複寫。如需建立資料庫遷移任務的相關資訊，請參閱[建立任務](#)。
8. 在目標資料庫上執行查詢，以確認複寫是否正常運作。

進一步了解如何使用 AWS Database Migration Service

在本指南的稍後部分，您可以了解如何使用 AWS DMS 在最廣泛使用的商業和開放原始碼資料庫之間遷移資料。

我們也建議您在準備和執行資料庫遷移專案時檢查下列資源：

- [AWS DMS Step-by-Step遷移指南](#) – 本指南提供step-by-step演練，逐步完成將資料遷移至 的程序 AWS。
- [AWS DMS API 參考](#) – 此參考 AWS Database Migration Service 詳細說明 的所有 API 操作。
- [AWS CLI for AWS DMS](#) – 此參考提供搭配 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 使用 的相關資訊 AWS DMS。

設定 的AWS Database Migration Service

註冊 AWS 帳戶

如果您沒有 AWS 帳戶，請完成下列步驟來建立一個。

註冊 AWS 帳戶

1. 開啟 <https://portal.aws.amazon.com/billing/signup>。
2. 請遵循線上指示進行。

部分註冊程序需接收來電或簡訊，並在電話鍵盤輸入驗證碼。

當您註冊時AWS 帳戶，AWS 帳戶根使用者會建立。根使用者有權存取該帳戶中的所有 AWS 服務和資源。作為安全最佳實務，請將管理存取權指派給使用者，並且僅使用根使用者來執行[需要根使用者存取權的任務](#)。

AWS會在註冊程序完成後傳送確認電子郵件給您。您可以隨時登錄 <https://aws.amazon.com/> 並選擇我的帳戶，以檢視您目前的帳戶活動並管理帳戶。

建立具有管理存取權的使用者

註冊後AWS 帳戶，請保護AWS 帳戶根使用者、啟用AWS IAM Identity Center和建立管理使用者，以免將根使用者用於日常任務。

保護您的AWS 帳戶根使用者

1. 選擇根使用者並輸入AWS 帳戶您的電子郵件地址，以帳戶擁有者[AWS 管理主控台](#)身分登入。在下一頁中，輸入您的密碼。

如需使用根使用者登入的說明，請參閱 AWS 登入 使用者指南中的[以根使用者身分登入](#)。

2. 若要在您的根使用者帳戶上啟用多重要素驗證 (MFA)。

如需說明，請參閱《IAM 使用者指南》中的[為您的AWS 帳戶根使用者（主控台）啟用虛擬 MFA 裝置](#)。

建立具有管理存取權的使用者

1. 啟用 IAM Identity Center。

如需指示，請參閱《AWS IAM Identity Center 使用者指南》中的[啟用 AWS IAM Identity Center](#)。

2. 在 IAM Identity Center 中，將管理存取權授予使用者。

如需使用 IAM Identity Center 目錄做為身分來源的教學課程，請參閱AWS IAM Identity Center 《使用者指南》中的[使用預設值設定使用者存取IAM Identity Center 目錄](#)。

以具有管理存取權的使用者身分登入

- 若要使用您的 IAM Identity Center 使用者簽署，請使用建立 IAM Identity Center 使用者時傳送至您電子郵件地址的簽署 URL。

如需使用 IAM Identity Center 使用者登入的說明，請參閱AWS 登入《使用者指南》中的[登入 AWS存取入口網站](#)。

指派存取權給其他使用者

1. 在 IAM Identity Center 中，建立一個許可集來遵循套用最低權限的最佳實務。

如需指示，請參閱《AWS IAM Identity Center 使用者指南》中的[建立許可集](#)。

2. 將使用者指派至群組，然後對該群組指派單一登入存取權。

如需指示，請參閱《AWS IAM Identity Center 使用者指南》中的[新增群組](#)。

完成先決條件以設定 AWS Database Migration Service

在本節中，您可以了解的先決條件任務 AWS DMS，例如設定來源和目標資料庫。在這些任務中，您也會設定以 Amazon VPC 服務為基礎的虛擬私有雲端 (VPC) 來容納資源。此外，您還可以設定 Amazon EC2 執行個體，您會使用此執行個體來填入來源資料庫並驗證目標資料庫上的複寫。

Note

填入來源資料庫最多需要 45 分鐘。

在此教學課程中，您將建立作為來源的 MariaDB 資料庫，以及作為目標的 PostgreSQL 資料庫。這個情況會使用常用、低成本資料庫引擎來示範複寫。使用不同的資料庫引擎示範在異質平台之間遷移資料 AWS DMS 的功能。

本教學課程中的資源使用美國西部 (奧勒岡) 區域。如果您想要使用不同的 AWS 區域，請指定您選擇的區域，而不是美國西部 (奧勒岡) 出現的位置。

Note

為了簡單起見，您為本教學課程建立的資料庫不會使用加密或其他進階安全功能。您必須使用安全性功能，來確保生產資料庫的安全。如需詳細資訊，請參閱 [Amazon RDS 中的安全性](#)。

如需先決條件步驟，請參下列主題。

主題

- [建立 VPC](#)
- [建立 Amazon RDS 參數群組](#)
- [建立來源 Amazon RDS 資料庫](#)
- [建立目標 Amazon RDS 資料庫](#)
- [建立 Amazon EC2 用戶端](#)
- [填入來源資料庫](#)

建立 VPC

在本節中，您會建立 VPC 以包含您的 AWS 資源。使用 VPC 是使用 AWS 資源時的最佳實務，讓您的資料庫、Amazon EC2 執行個體、安全群組等在邏輯上有條不紊且安全。

在教學課程資源中使用 VPC，也可確保您在完成教學課程後刪除所有使用的資源。您必須先刪除 VPC 包含的所有資源，才能刪除 VPC。

建立 VPC 以搭配使用 AWS DMS

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/vpc/>：// 開啟 Amazon VPC 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 VPC 儀表板，然後選擇建立 VPC。
3. 在建立 VPC 頁面上輸入下列選項：
 - 要建立的資源：VPC 等
 - 名稱標籤自動產生：選擇自動產生，然後輸入 **DMSVPC**。
 - IPv4 區塊：**10.0.1.0/24**

- IPv6 CIDR 區塊：無 IPv6 CIDR 區塊
- 租用：預設
- 可用區域的數量：2
- 公有子網路數量：2
- 私有子網路數量：2
- NAT 閘道 (\$)：無
- VPC 端點：無

選擇建立 VPC。

4. 在導覽窗格中，選擇 VPC。請留意 DMSVPC 的 VPC ID。
5. 在導覽窗格中，選擇安全群組。
6. 選擇名為預設的群組，該群組具有與您為 DMSVPC 記錄的 ID 相符的 VPC ID。
7. 選擇傳入規則索引標籤，然後選擇編輯傳入規則。
8. 選擇新增規則。新增類型為 MySQL/Aurora 的規則，然後選擇 Anywhere-IPv4 作為來源。
9. 再次選擇新增規則。新增類型為 PostgreSQL 的規則，然後選擇 Anywhere-IPv4 作為來源。
10. 選擇儲存規則。

建立 Amazon RDS 參數群組

若要指定來源和目標資料庫的設定 AWS DMS，請使用 Amazon RDS 參數群組。若要允許資料庫之間的初始和進行中複寫，請務必設定以下內容：

- 來源資料庫的二進位日誌，讓 AWS DMS 可以判斷需要複寫哪些增量更新。
- 目標資料庫的複寫角色，因此 會在初始資料傳輸期間 AWS DMS 忽略外部金鑰限制。使用此設定，AWS DMS 可以不按順序遷移資料。

建立參數群組以搭配 使用 AWS DMS

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/rds/>，開啟 Amazon RDS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇參數群組。
3. 在參數群組頁面上，選擇建立參數群組。
4. 在建立參數群組頁面上，輸入下列設定：

- 參數群組系列：mariadb10.6
- Group name (群組名稱):**dms-mariadb-parameters**
- 描述: **Group for specifying binary log settings for replication**

選擇建立。

5. 在參數群組頁面上，選擇 dms-mariadb-parameters，然後在 dms-mariadb-parameters 頁面上選擇編輯。
6. 將下列參數設為以下值：
 - binlog_checksum：NONE
 - binlog_format：ROW

選擇儲存變更。

7. 在參數群組頁面上，再次選擇建立參數群組。
8. 在建立參數群組頁面上，輸入下列設定：
 - 參數群組系列：postgres16
 - Group name (群組名稱):**dms-postgresql-parameters**
 - 描述: **Group for specifying role setting for replication**

選擇建立。

9. 在參數群組頁面上，選擇 dms-postgresql-parameters。
10. 在 dms-postgresql-parameters 頁面上，選擇編輯，然後將 session_replication_role parameter 設定為複本。請注意，session_replication_role 參數不在參數的第一頁上。使用分頁控制項或搜尋欄位來尋找此參數。
11. 選擇儲存變更。

建立來源 Amazon RDS 資料庫

使用下列程序建立來源 Amazon RDS 資料庫。

若要建立來源 Amazon RDS for MariaDB 資料庫

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/rds/>，開啟 Amazon RDS 主控台。

2. 在儀表板頁面的資料庫區段中選擇建立資料庫。請勿在頁面頂端的嘗試適用於 MySQL 和 PostgreSQL 的新 Amazon RDS 多可用區部署選項區段中選擇建立資料庫。
 3. 在建立資料庫頁面上，設定下列選項：
 - 選擇資料庫建立方法：選擇標準建立。
 - 引擎選項：對於引擎類型選擇 MariaDB。對於版本，請保持選取 MariaDB 10.6.14。
 - 範本：選擇開發/測試。
 - 設定：
 - 資料庫執行個體識別碼：輸入 **dms-mariadb**。
 - 在憑證設定區段中輸入下列內容：
 - 主要使用者名稱：保持 **admin** 的身分。
 - 不勾選 AWS Secrets Manager 中的管理主登入資料。
 - 自動產生密碼：保持未選取的狀態。
 - 主密碼：輸入 **changeit**。
 - 確認密碼：再次輸入 **changeit**。
 - 執行個體組態：
 - 資料庫執行個體類別：將標準類別保持選取狀態。
 - 對於資料庫執行個體類別，選擇 db.m5.large。
 - 儲存：
 - 清除啟用儲存自動擴展方塊。
 - 其他設定維持不變。
 - 可用性與耐久性：將不要建立備用執行個體保持選取的狀態。
 - 連線能力：
 - 運算資源：保持不連線至 EC2 運算資源
 - 網路類型：將 IPv4 保持選取的狀態。
 - 虛擬私有雲端：DMSVPC-vpc
 - 公開存取：是。您必須啟用公有存取權，才能使用 AWS Schema Conversion Tool。
 - 可用區域：us-west-2a
 - 其他設定維持不變。
 - 資料庫身份驗證：將密碼身份驗證保持選取的狀態。
- 在監控下清除開啟績效詳情方塊。展開附加組態區段，然後清除啟用增強型監控方塊。

- 展開附加組態：
 - 在資料庫選項下，針對初始資料庫名稱輸入 **dms_sample**。
 - 在資料庫參數群組下，選擇 dms-mariadb-parameters。
 - 對於選項群組，將 default:mariadb-10-6 保持選取的狀態。
 - 在 Backup (備份) 底下，執行下列動作：
 - 將啟用自動備份保持選取的狀態。來源資料庫必須啟用自動備份，才能支援進行中複寫。
 - 對於備份保留期間，選擇 1 天。
 - 對於備份時段，將沒有偏好保持選取的狀態。
 - 清除將標籤複製到快照方塊。
 - 取消 AWS 勾選另一個區域中的啟用複寫。
 - 在加密下，清除啟用加密方塊。
 - 將日誌匯出區段維持不變。
 - 在維護下，清除啟用自動次要版本升級方塊，並將維護時段設定保持為沒有偏好。
 - 將啟用刪除保護保持不勾選的狀態。

4. 選擇建立資料庫。

建立目標 Amazon RDS 資料庫

重複上述程序以建立目標 Amazon RDS 資料庫，並進行下列變更。

若要建立目標 RDS for PostgreSQL 資料庫

1. 重複前述程序的步驟 1 和 2。
2. 在建立資料庫頁面上設定相同的選項，但下列選項除外：
 - a. 針對引擎選項，選擇 PostgreSQL。
 - b. 針對版本，選擇可用的 PostgreSQL 16 版本
 - c. 對於 DB instance identifier (資料庫執行個體識別碼)，請輸入 **dms-postgresql**。
 - d. 對於主要使用者名稱，將 **postgres** 保持選取的狀態。
 - e. 對於資料庫參數群組，選擇 dms-postgresql-parameters。
 - f. 清除啟用自動備份。

3. 選擇建立資料庫。

建立 Amazon EC2 用戶端

您會在本節中建立 Amazon EC2 用戶端。您可以使用此用戶端將要複製的資料填入來源資料庫。您也可以使用此用戶端，透過在目標資料庫上執行查詢來驗證複製。

與透過網際網路存取資料庫相比，使用 Amazon EC2 用戶端存取資料庫具有以下優勢：

- 您可以將資料庫的存取限制在相同 VPC 中的用戶端。
- 我們已確認您在本教學課程中使用的工具可在 Amazon Linux 2023 上運作且能夠輕鬆安裝，建議您在本教學課程中使用 Amazon Linux 2023。
- VPC 中元件之間的資料操作通常比網際網路上的資料操作效能更好。

建立和設定 Amazon EC2 用戶端以填入來源資料庫

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/ec2/> 開啟 Amazon EC2 主控台。
2. 在儀表板上選擇啟動執行個體。
3. 在啟動執行個體頁面上輸入下列值：
 - a. 在名稱和標籤區段的名稱中輸入 **DMSClient**。
 - b. 在應用程式和 OS 映像 (Amazon Machine Image) 區段中，將設定保持原樣。
 - c. 在執行個體類型區段中選擇 t2.xlarge。
 - d. 在金鑰對 (登入) 區段中選擇建立新金鑰對。
 - e. 在建立金鑰對頁面上，輸入下列內容：
 - Key pair name (金鑰對名稱): **DMSKeyPair**
 - 金鑰對類型：保留為 RSA。
 - 私有金鑰檔案格式：在 MacOS 或 Linux 上為 OpenSSH 選擇 pem，或在 Windows 上為 PuTTY 選擇 ppk。

出現提示時儲存金鑰檔案。

Note

您也可以使用現有的 Amazon EC2 金鑰對，而不是新建金鑰對。

- f. 在網路設定區段中選擇編輯。選擇下列設定：

- VPC - 必要：選擇內含您為 DMSVPC-vpc VPC 記錄之 ID 的 VPC。
- 子網路：請先選擇公有子網路。
- 自動指派公有 IP：選擇啟用。

其餘設定維持不變，然後選擇啟動執行個體。

填入來源資料庫

您會在此區段中找到來源資料庫和目標資料庫供稍後使用的端點，並使用下列工具來填入來源資料庫：

- Git，下載填入來源資料庫的指令碼。
- MariaDB 用戶端，可執行此指令碼。

取得端點

尋找並記下 RDS for MariaDB 和 RDS for PostgreSQL 資料庫執行個體的端點，以供日後使用。

尋找資料庫執行個體端點

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/rds/>：// 開啟 Amazon RDS 主控台。
2. 在導覽窗格中選擇資料庫。
3. 選擇 dms-mariadb 資料庫，並記下資料庫的端點值。
4. 針對 dms-postgresql 資料庫重複上述步驟。

填入來源資料庫

接著，連線至您的用戶端執行個體、安裝必要的軟體、從 Git 下載 AWS 範例資料庫指令碼，然後執行指令碼來填入來源資料庫。

若要填入來源資料庫

1. 使用您在先前步驟中儲存的主機名稱和公有金鑰連接至用戶端執行個體。

如需連線至 Amazon EC2 執行個體的詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的[存取執行個體](#)。

Note

如果您使用 PuTTY，請在連線設定頁面上啟用 TCP 保持連線，如此連線就不會因閒置而逾時。

2. 安裝 Git、MariaDB 和 PostgreSQL。根據需要確認安裝。

```
$ sudo yum install git
$ sudo dnf install mariadb105
$ sudo dnf install postgresql15
```

3. 執行以下命令，即可從 GitHub 下載資料庫建立指令碼。

```
git clone https://github.com/aws-samples/aws-database-migration-samples.git
```

4. 切換至 `aws-database-migration-samples/mysql/sampledbs/v1/` 目錄。
5. 執行下列命令。以 `dms-mariadb.cdv5fbeyiy4e.us-east-1.rds.amazonaws.com` 為例，為您先前記下的來源 RDS 執行個體提供端點。

```
mysql -h dms-mariadb.abcdefghij01.us-east-1.rds.amazonaws.com -P 3306 -u admin -p
dms_sample < ~/aws-database-migration-samples/mysql/sampledbs/v1/install-rds.sql
```

6. 讓資料庫建立指令碼執行。此指令碼最多需要 45 分鐘，才能建立結構描述並填入資料。您可以放心地忽略指令碼顯示的錯誤和警告。

使用 將來源結構描述遷移至目標資料庫 AWS SCT

建議使用 DMS 結構描述轉換來轉換來源資料庫結構描述。如需詳細資訊，請參閱[開始使用 DMS 結構描述轉換](#)。如果您偏好使用舊版 AWS Schema Conversion Tool，請遵循下列步驟。

使用 將來源結構描述遷移至目標資料庫 AWS SCT

1. 安裝 AWS Schema Conversion Tool。如需詳細資訊，請參閱《AWS 結構描述轉換工具使用者指南》中的[安裝、驗證或更新 AWS SCT](#)。

下載適用於 MySQL 和 PostgreSQL 的 JDBC 驅動程式時，請記下驅動程式的儲存位置，以便在該工具提示您輸入其位置使用。

2. 開啟 AWS Schema Conversion Tool。選擇檔案，然後選擇新增專案。

3. 在新建專案視窗中，設定下列值：

- 將專案名稱設為 **DMSProject**。
- 將位置保持原狀，將 AWS SCT 專案存放在預設資料夾中。

選擇確定。

4. 選擇新增來源將來源 MySQL 資料庫新增到專案中，然後依序選擇 MySQL、下一步。

5. 在新增來源頁面中，設定下列值：

- 連線名稱：**source**
- 伺服器名稱：輸入您先前記下之 MySQL 資料庫的端點。
- 伺服器連接埠：**3306**
- 使用者名稱：**admin**
- 密碼：**changeit**

6. 選擇新增目標，將目標 Amazon RDS for PostgreSQL 資料庫新增至專案，然後選擇 Amazon RDS for PostgreSQL。選擇下一步。

7. 在新增目標頁面中，設定下列值：

- 連線名稱：**target**
- 伺服器名稱：輸入您先前記下之 PostgreSQL 資料庫的端點。
- 伺服器連接埠：**5432**
- 資料庫：輸入 PostgreSQL 資料庫的名稱。
- 使用者名稱：**postgres**
- 密碼：**changeit**

8. 在左窗格中，選擇結構描述下的 dms_sample。在右窗格中，選擇目標 Amazon RDS for PostgreSQL 資料庫。選擇建立對應。您可以將多個映射規則新增至單一 AWS SCT 專案。如需對應規則的詳細資訊，請參閱[建立對應規則](#)。

9. 選擇主要檢視。

10. 在左窗格中，選擇結構描述下的 dms_sample。開啟內容 (按一下滑鼠右鍵) 選單，然後選擇轉換結構描述。確認動作。

工具轉換結構描述之後，右窗格中會顯示 dms_sample 結構描述。

11. 在右窗格的結構描述下，開啟 dms_sample 的內容 (按一下滑鼠右鍵) 選單，然後選擇套用至資料庫。確認動作。

確認結構描述遷移已完成。執行以下步驟。

若要檢查結構定義遷移

1. 連線到 Amazon EC2 用戶端。
2. 使用下列命令來啟動 PSQL 用戶端。指定 PostgreSQL 資料庫端點，並在出現提示時提供資料庫密碼。

```
psql \  
  --host=dms-postgresql.abcdefg12345.us-west-2.rds.amazonaws.com \  
  --port=5432 \  
  --username=postgres \  
  --password \  
  --dbname=dms_sample
```

3. 查詢其中一個（空白）資料表，以確認 是否正確 AWS SCT 套用結構描述，

```
dms_sample=> SELECT * from dms_sample.player;  
 id | sport_team_id | last_name | first_name | full_name  
----+-----+-----+-----+-----  
(0 rows)
```

設定的複寫 AWS Database Migration Service

您將在本主題中，設定來源與目標資料庫之間的複寫。

步驟 1：使用 AWS DMS 主控台建立複寫執行個體

若要開始使用 AWS DMS，請建立複寫執行個體。

複寫執行個體會執行來源和目標端點之間的實際資料遷移。執行個體需要足夠的儲存空間和處理能力，才能執行將資料從來源資料庫遷移至目標資料庫的任務。此複寫執行個體的大小取決於要遷移的資料量以及執行個體需要執行的任務。如需複寫執行個體的詳細資訊，請參閱[使用 AWS DMS 複寫執行個體](#)。

Create replication instance [Info](#)

① Configuration best practices

Click **View details** button to review configuration best practices.

[View details](#)

Settings

Name

The name must be unique among all of your replication instances in the current AWS region.

Replication instance name must not start with a numeric value

Descriptive Amazon Resource Name (ARN) - optional

A friendly name to override the default DMS ARN. You cannot modify it after creation.

Description - optional

The description must only have unicode letters, digits, whitespace, or one of these symbols: _:/=+-@. 1000 maximum character.

Instance configuration [Info](#)[Estimate instance class and storage](#)Instance class [Info](#)

dms.t3.medium
2 vCPUs 4 GiB Memory

☐ Include previous-generation instance classes

Allocated storage (GiB) [Info](#)

Choose the amount of storage space you want for your replication instance. AWS DMS uses this storage for log files and cached transactions while replication tasks are in progress.

50

Engine version

Choose an AWS DMS version to run on your replication instance. For more details, see the [AWS DMS release notes](#). For information about DMS version support, see [AWS DMS support lifecycle policy](#).

3.5.4

☐ Include Beta DMS versions

High Availability [Info](#)

The Multi-AZ option deploys a primary replication instance in one Availability Zone (AZ) and a standby in another AZ. The Single-AZ option deploys a single replication instance in one AZ. Billing is based on DMS pricing.

Choose a failover setting



使用主控台建立複寫執行個體

1. 登入 AWS 管理主控台 並在 <https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> 開啟 AWS DMS 主控台。
2. 在導覽窗格上選擇複寫執行個體，然後選擇建立複寫執行個體。
3. 在建立複寫執行個體頁面上指定複寫執行個體組態：
 - a. 對於名稱，輸入 **DMS-instance**。
 - b. 在說明中，輸入複寫執行個體的簡短說明 (選填)。
 - c. 在執行個體類別中，請保留所選的 dms.t3.medium。

此執行個體需要足夠的儲存空間、網路和處理能力來進行遷移。如需如何選擇執行個體類別的詳細資訊，請參閱[為您的遷移選擇正確的 AWS DMS 複寫執行個體](#)。

- d. 對於引擎版本，請接受預設值。
- e. 對於多可用區，請選擇開發或測試工作負載 (單一可用區)。

- f. 對於配置的儲存體 (GiB)，請接受預設值 50 GiB。

在 中 AWS DMS，儲存主要由日誌檔案和快取的交易使用。針對快取交易，僅會在需要將快取交易寫入磁碟時使用儲存體。因此，AWS DMS 不會使用大量的儲存體。

- g. 對於網路類型，選擇 IPv4。
 - h. 對於 VPC 選擇 DMSVPC。
 - i. 針對複寫子網路群組，保持目前選擇的複寫子網路群組。
 - j. 清除可公開存取。
- 4. 選擇進階安全性與網路組態索引標籤，視需要設定網路和加密設定的值：
 - a. 對於可用區域選擇 us-west-2a。
 - b. 對於 VPC 安全群組，請選擇預設安全性群組 (如果尚未選擇)。
 - c. 對於 AWS KMS key，將 (預設) aws/dms 保持選擇的狀態。
 - 5. 依原樣保留維護索引標籤上的設定。預設值是從每個 AWS 區域的 8 小時時段中隨機選取的 30 分鐘時段，隨機發生在一週中的某一天。
 - 6. 選擇建立。

AWS DMS 會建立複寫執行個體來執行遷移。

步驟 2：指定來源與目標端點

正在建立複寫執行個體時，您可以為先前建立的 Amazon RDS 資料庫，指定來源和目標資料存放區端點。您可以分別建立每個端點。

☰ [DMS](#) > [Migrate or replicate](#) > [Endpoints](#) > Create endpoint

Create endpoint [Info](#)

Endpoint type [Info](#)



Source endpoint

A source endpoint allows AWS DMS to read data from a database (on-premises or in the cloud), or from other data source such as Amazon S3.



Target endpoint

A target endpoint allows AWS DMS to write data to a database, or to other data stores such as Amazon DynamoDB or Kinesis.



Select RDS DB Instance

Choose this option if the endpoint is an Amazon RDS DB instance. It provides a list of available RDS Instances from the current region.

Endpoint configuration

Endpoint identifier [Info](#)

A label for the endpoint to help you identify it.

ProdEndpoint

Descriptive Amazon Resource Name (ARN) - optional

A friendly name to override the default DMS ARN. You cannot modify it after creation.

Friendly-ARN-name



Use this source endpoint for migrating data to AWS Glue Elastic Views.

With this option, you can use this endpoint only for migration to target endpoints for Amazon Glue Elastic Views. This migration requires a properly configured IAM role called "dms-elastic-views-role".

Source engine

The type of database engine this endpoint is connected to. [Learn more](#)

Choose an engine

▶ Endpoint settings

▶ KMS key

▶ Tags

Add tags to your DMS resources to organize and track your DMS costs.

▶ Test endpoint connection - optional

Choose the replication instance to test the network and database connectivity for migration.

使用 AWS DMS 主控台指定來源端點和資料庫端點

1. 在主控台的導覽窗格中選擇端點，然後選擇建立端點。
2. 在建立端點頁面上選擇來源端點類型。選取特定 RDS 資料庫執行個體方塊，然後選擇 dms-mariadb 執行個體。
3. 在端點組態區段的端點識別碼中輸入 **dms-mysql-source**。
4. 對於來源引擎，將 MySQL 保持選擇的狀態。

5. 對於端點資料庫的存取，選擇手動提供存取資訊。確認連接埠、Secure Socket Layer (SSL) 模式、使用者名稱和密碼是否正確。
6. 選擇測試端點連線 (選擇性) 索引標籤。對於 VPC 選擇 DMSVPC。
7. 針對複寫執行個體，將 dms-instance 保持選擇的狀態。
8. 選擇執行測試。

選擇執行測試後，會使用您提供的詳細資訊 AWS DMS 建立端點並與其連線。如果連線失敗，請編輯端點定義並再次測試連線。您也可以手動刪除此端點。

9. 測試成功後，請選擇建立端點。
10. 使用 AWS DMS 主控台指定目標資料庫端點。若要這樣做，請使用下列設定重複前述步驟：
 - 端點類型：目標端點
 - RDS 執行個體：dms-postgresql
 - 端點識別碼：**dms-postgresql-target**
 - 目標引擎：將 **PostgreSQL** 保持選擇的狀態。

當您完成提供端點的所有資訊時，會 AWS DMS 建立來源和目標端點，以便在資料庫遷移期間使用。

步驟 3：建立任務並遷移資料

您將會在此步驟中建立任務，以便在所建立的資料庫之間遷移資料。

☰

DMS > Migrate or replicate > Tasks > Create task

ⓘ

Create task

ⓘ Click View details to review configuration best practices.

View details

Task configuration

Task identifier

Provide a name for this task.

Type a unique identifier for the task

Should begin with a letter; should contain only ASCII letters, digits, and hyphens; and should not end with a hyphen or contain two consecutive hyphens.

Descriptive Amazon Resource Name (ARN) - optional

A friendly name to override the default DMS ARN. You cannot modify it after creation.

Friendly ARN name

Should begin with a letter; should contain only ASCII letters, digits, and hyphens; and shouldn't end with a hyphen or contain two consecutive hyphens.

Source database endpoint

Task supports different [source/target](#) pairs based on your task mode. To create a new endpoint, go to [Endpoints](#).

Choose a source database endpoint

⌵

Ⓢ

Target database endpoint

Task supports different [source/target](#) pairs based on your task mode. To create a new endpoint, go to [Endpoints](#).

Choose a target database endpoint

⌵

Ⓢ

Task mode

☒ Provisioned

Select the amount of compute you want to dedicate to your migration or replication task

☐ Serverless

DMS dynamically adjusts the level of compute needed for your migration or replication task

Provisioned instance

Choose a provisioned instance

⌵

Ⓢ

Task type

Info

☒ Migrate only

Migrate data from source to target once (Full load)

☐ Migrate and replicate

Migrate data from source to target once and continue to replicate changes (Full load and CDC)

☐ Replicate only

Replicate data from source to target now or at a specified milestone (CDC only)

Settings

Editing mode

Info

☒ Wizard

You can enter only a subset of the available task settings.

☐ JSON editor

You can enter all available task settings directly in JSON format.

🔗

若要建立遷移任務並開始資料庫遷移

- 在主控制台導覽窗格中，選擇資料庫遷移任務，然後選擇建立任務。建立資料庫遷移任務頁面隨即開啟。
- 在任務組態區段中，指定下列任務選項：
 - 任務識別碼：輸入 **dms-task**。
 - 複寫執行個體：選擇複寫執行個體 (dms-instance-vpc-**vpc id**)。
 - 來源資料庫端點：選擇 dms-mysql-source。
 - 目標資料庫端點：選擇 dms-postgresql-target。
 - 遷移類型：選擇遷移現有資料及複寫持續的變更。
- 選擇任務設定索引標籤。請進行下列設定：
 - 目標資料表準備模式：不執行任何操作
 - 在完全載入完成後再停止任務：請勿停止任務

4. 選擇資料表對應索引標籤，然後展開選擇規則。選擇新增選擇規則。請進行下列設定：
 - 結構描述：輸入結構描述
 - 結構描述名稱：**dms_sample**
5. 選擇遷移任務啟動組態索引標籤。選取從預遷移評估開始（建議），在開始任務之前執行評估。或者，您可以選擇在建立時自動開始以立即開始遷移，或僅執行評估來評估而不啟動任務。

Post-creation actions - new

Actions to follow task creation

Choose an action to run automatically after creating the migration task. DMS recommends running premigration assessments to identify potential blockers and limitations that may cause migration failures or delays.

- ☒ **Run premigration assessments and then start task**
DMS will run required assessments, then start the task based on the task behavior you specified.
- ☐ **Run premigration assessments only**
DMS will run required assessments only. You can start your task from task actions menu later.
- ☐ **No automatic action**
You can create premigration assessments or start your task from task actions menu later.

Next steps after task creation

DMS will automatically create a service role and S3 bucket if they don't exist to store the assessment results. The assessments usually complete within 1-2 minutes but in some cases they may take up to 30 minutes. Task modifications are unavailable while assessments run. You can monitor assessment progress, review and address any identified issues before starting your task in task details. [Learn more](#)

Task start behavior

Choose task start conditions:

- ☐ **Don't start task if assessments identify issues**
When this setting is checked (recommended), DMS won't start your task if premigration assessments identify issues.

► Available assessments

6. 選擇 Create task (建立任務)。

AWS DMS 然後建立遷移任務並啟動它。初始資料庫複寫需時約 10 分鐘。在 AWS DMS 完成資料的遷移前，請務必執行此教學課程中的下一個步驟。

步驟 4：測試複寫

您會在此區段中，於初始複寫期間和之後將資料插入來源資料庫，並查詢目標資料庫中是否有插入的資料。

若要測試複寫

1. 請確定資料庫遷移任務顯示的狀態是執行中，但您在上一個步驟中啟動的初始資料庫複寫尚未完成。
2. 使用下列命令連線至 Amazon EC2 用戶端，並啟動 MySQL 用戶端。提供 MySQL 資料庫端點。


```
mysql -h dms-mysql.abcdefg12345.us-west-2.rds.amazonaws.com -P 3306 -u admin -pchangeit dms_sample
```

3. 執行下列命令，將記錄插入來源資料庫。

```
MySQL [dms_sample]> insert person (full_name, last_name, first_name) VALUES ('Test User1', 'User1', 'Test');  
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
```

4. 離開 MySQL 用戶端。

```
MySQL [dms_sample]> exit  
Bye
```

5. 複寫完成前，請查詢目標資料庫中是否有新記錄。

從 Amazon EC2 執行個體，使用下列命令連線到目標資料庫，並提供目標資料庫端點。

```
psql \  
--host=dms-postgresql.abcdefg12345.us-west-2.rds.amazonaws.com \  
--port=5432 \  
--username=postgres \  
--password \  
--dbname=dms_sample
```

在收到提示時提供密碼 (**changeit**)。

6. 複寫完成前，請查詢目標資料庫中是否有新記錄。

```
dms_sample=> select * from dms_sample.person where first_name = 'Test';  
 id | full_name | last_name | first_name  
----+-----+-----+-----  
(0 rows)
```

7. 當遷移任務正在執行時，您可以監控資料庫遷移的進度：

- 從 DMS 主控台導覽窗格中，選擇資料庫遷移任務。
- 選擇 dms-task。
- 選擇資料表統計資料。

如需監控的詳細資訊，請參閱[監控 AWS DMS 任務](#)。

8. 複寫完成後，請再次查詢目標資料庫以取得新記錄。會在初始複寫完成後 AWS DMS 遷移新記錄。

```
dms_sample=> select * from dms_sample.person where first_name = 'Test';
   id   | full_name | last_name | first_name
-----+-----+-----+-----
 7077784 | Test User1 | User1     | Test
(1 row)
```

9. 離開 psql 用戶端。

```
dms_sample=> quit
```

10. 重複步驟 1 以再次連線到來源資料庫。
11. 將另一則記錄插入 person 資料表中。

```
MySQL [dms_sample]> insert person (full_name, last_name, first_name) VALUES ('Test
User2', 'User2', 'Test');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
```

12. 重複步驟 3 與 4，以中斷與來源資料庫的連線，並連線至目標資料庫。
13. 再次查詢目標資料庫中是否有複寫資料。

```
dms_sample=> select * from dms_sample.person where first_name = 'Test';
   id   | full_name | last_name | first_name
-----+-----+-----+-----
 7077784 | Test User1 | User1     | Test
 7077785 | Test User2 | User2     | Test
(2 rows)
```

步驟 5：清除 AWS DMS 資源

完成本入門教學課程後，您可以刪除所建立的資源。您可以使用 AWS 主控台來移除它們。請務必先刪除遷移任務，然後再刪除複寫執行個體和端點。

使用主控台刪除遷移任務

1. 在 AWS DMS 主控台導覽窗格中，選擇資料庫遷移任務。
2. 選擇 dms-task。
3. 選擇 動作、刪除。

使用 主控台刪除複寫執行個體

1. 在 AWS DMS 主控台導覽窗格中，選擇複寫執行個體。
2. 選擇 DMS-instance。
3. 選擇 動作、刪除。

AWS DMS 會刪除複寫執行個體，並將其從複寫執行個體頁面中移除。

使用主控台來移除端點

1. 在 AWS DMS 主控台導覽窗格中，選擇端點。
2. 選擇 dms-mysql-source。
3. 選擇 動作、刪除。

刪除 AWS DMS 資源後，請務必同時刪除下列資源。如需刪除其他服務中資源的說明，請參閱每個服務的檔案。

- RDS 資料庫。
- RDS 資料庫參數群組。
- RDS 子網路群組。
- 與資料庫和複寫執行個體一起建立的任何 Amazon CloudWatch 日誌。
- 為 Amazon VPC 和 Amazon EC2 用戶端建立的安全群組。確保將傳入規則從 launch-wizard-1 安全群組的預設中移除；您必須這麼做，才能夠刪除那些群組。
- Amazon EC2 用戶端。
- Amazon VPC。
- Amazon EC2 用戶端的 Amazon EC2 金鑰對。

AWS DMS Fleet Advisor 終止支援

Important

終止支援通知：2026 年 5 月 20 日，AWS 將終止對 AWS Database Migration Service Fleet Advisor 的支援。2026 年 5 月 20 日之後，您將無法再存取 AWS DMS Fleet Advisor 主控台或 AWS DMS Fleet Advisor 資源。如需詳細資訊，請參閱 [AWS DMS Fleet Advisor 終止支援](#)。

AWS DMS Fleet Advisor 終止支援詳細資訊

終止支援計畫

在仔細考慮之後，我們決定終止對 AWS DMS Fleet Advisor 的支援，自 2026 年 5 月 20 日起。AWS DMS Fleet Advisor 將不再接受 2025 年 5 月 20 日起的新客戶。身為在 2025 年 5 月 20 日 AWS DMS 日之前註冊帳戶的現有客戶，您可以繼續使用 AWS DMS Fleet Advisor 及其功能。2026 年 5 月 20 日之後，您將無法再使用 AWS DMS Fleet Advisor。

為了協助您規劃和遷移離開 Fleet Advisor，我們將在 12 個月內逐漸停止該方案。需要注意兩個重要的日期：2025 年 5 月 20 日和 2026 年 5 月 20 日。

服務將於 2026 年 5 月 20 日終止。您將無法下載或使用 AWS DMS Fleet Advisor 功能。AWS DMS 從那時起，Fleet Advisor 將不再提供支援。我們建議您在 2026 年 5 月 20 日之前將資料庫評估專案遷移至 AWS Migration Evaluator。

常見問答集

「目前客戶」的截止點是什麼？

我們維護允許在過去 90 天內使用 AWS DMS Fleet Advisor 的帳戶 IDs 清單，包括服務內的偵測器。如果現有客戶在使用服務時遇到困難，[請建立支援案例](#)。

「存取」對服務 AWS 意味著什麼？

現有的 AWS DMS Fleet Advisor 客戶可以執行先前可以執行的所有操作。唯一的變更是，不存在的客戶將無法使用 AWS DMS Fleet Advisor 或其任何功能，包括[資料收集器工具](#)、[探索作業系統和資料庫伺服器](#)、[收集資料](#)和產生[目標建議](#)。

現有的 AWS DMS Fleet Advisor 客戶是否可以下載[資料收集器工具](#)、[探索作業系統和資料庫伺服器](#)、[收集資料](#)，以及產生[目標建議](#)？

可以。如果您有任何困難，[請建立支援案例](#)。

為什麼您不再提供 AWS DMS Fleet Advisor ？

我們已確定客戶偏好 [Migration Evaluator](#) 進行資料庫遷移評估專案，作為 AWS DMS Fleet Advisor 的替代方案。Migration Evaluator 可讓業務和技術利益相關者了解在 AWS 雲端中執行內部部署工作負載的預計成本。業務利益相關者可以下載一頁摘要，強調 AWS 根據使用模式在重新託管的預估節省，成本依基礎設施和軟體授權細分。對於更多技術對象，也提供每個伺服器和 per-SQL-server 的詳細資料。此匯出結合了內部部署探索資料（伺服器硬體佈建、SQL 組態和資源使用率）與建議。

現在有哪些選項？

我們建議將 [AWS Migration Evaluator](#) 用於所有新的和正在進行的資料庫遷移評估專案。如果您已下載 Fleet Advisor 的資料收集器工具，您可以繼續使用。不過，這些工具的支援和更新將於 2025 年 5 月 20 日之後停止。對於現有的 Fleet Advisor 使用者，我們建議您使用 Fleet Advisor 完成任何進行中的評估，然後轉換到遷移評估器，以受益於關鍵修補程式、安全性更新、效能改進和新功能。

使用 AWS DMS Fleet Advisor 探索和評估用於遷移的資料庫

Important

終止支援通知：2026 年 5 月 20 日，AWS 將終止對 AWS Database Migration Service Fleet Advisor 的支援。2026 年 5 月 20 日之後，您將無法再存取 AWS DMS Fleet Advisor 主控台或 AWS DMS Fleet Advisor 資源。如需詳細資訊，請參閱 [AWS DMS Fleet Advisor 終止支援](#)。

您可以使用 DMS Fleet Advisor，從多個資料庫環境收集中繼資料和效能指標。這些收集的指標可為您提供資料基礎設施的深入分析。[DMS Fleet Advisor](#) 會從一或多個中央位置收集內部部署資料庫和分析伺服器的中繼資料和指標，而不需要在每部電腦都安裝此功能。目前，DMS Fleet Advisor 支援 Microsoft SQL Server、MySQL、Oracle 和 PostgreSQL 資料庫伺服器的探索和指標集合。


根據從網路探索到的資料，您可以建立詳細目錄，定義資料庫伺服器清單，以便進一步收集資料。在 AWS DMS 收集伺服器、資料庫和結構描述的相關資訊後，您可以分析預期資料庫遷移的可行性。

對於您計劃遷移至的庫存中的資料庫 AWS 雲端，DMS Fleet Advisor 會產生適當大小的目標建議。若要產生目標建議，DMS Fleet Advisor 會考量資料收集器和偏好設定中的指標。DMS Fleet Advisor 產生建議之後，您可以檢視每個目標資料庫組態的詳細資訊。組織的資料庫工程師和系統管理員可以使用 DMS Fleet Advisor 目標建議，來規劃其內部部署資料庫到 AWS 的遷移。您可以探索不同的可用遷移選項，並將這些建議匯出至 AWS 定價計算工具，以進一步最佳化成本。

如需支援的來源資料庫清單，請參閱 [DMS Fleet Advisor 的來源](#)。

如需 DMS Fleet Advisor 用來產生目標建議的資料庫清單，請參閱 [DMS Fleet Advisor 的目標](#)。DMS Fleet Advisor 產生的類似建議，例如從來源 Oracle 到目標 Oracle 資料庫。DMS Fleet Advisor 也會產生異質建議，例如從來源 Oracle 或 Microsoft SQL Server 遷移至目標 RDS for PostgreSQL 或 Aurora PostgreSQL 資料庫。

下圖說明 AWS DMS Fleet Advisor 目標建議程序。



使用下列主題來進一步了解如何使用 AWS DMS Fleet Advisor。

支援的 AWS 區域

您可以在下列中使用 DMS Fleet Advisor AWS 區域。

區域名稱	區域
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1

區域名稱	區域
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2
美國西部 (加州北部)	us-west-1
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2
加拿大 (中部)	ca-central-1
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1
亞太地區 (香港)	ap-east-1
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2
亞太地區 (大阪)	ap-northeast-3
亞太區域 (孟買)	ap-south-1
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2
亞太地區 (雅加達)	ap-southeast-3
亞太地區 (墨爾本)	ap-southeast-4
亞太地區 (海德拉巴)	ap-south-2
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2
Europe (Stockholm)	eu-north-1
歐洲 (西班牙)	eu-south-2
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1

區域名稱	區域
歐洲 (倫敦)	eu-west-2
歐洲 (巴黎)	eu-west-3
歐洲 (米蘭)	eu-south-1
以色列 (特拉維夫)	il-central-1
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1
Middle East (Bahrain)	me-south-1
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1
Africa (Cape Town)	af-south-1

了解如何使用 DMS Fleet Advisor

Important

支援結束通知：2026 年 5 月 20 日，AWS 將結束對 AWS Database Migration Service Fleet Advisor 的支援。2026 年 5 月 20 日之後，您將無法再存取 AWS DMS Fleet Advisor 主控台或 AWS DMS Fleet Advisor 資源。如需詳細資訊，請參閱 [AWS DMS Fleet Advisor 終止支援](#)。

您可以使用 DMS Fleet Advisor 來探索要遷移至 AWS 雲端的來源內部部署資料庫。然後，您可以在 AWS 雲端 為每個內部部署資料庫判斷正確的遷移目標。使用下列工作流程建立來源資料庫的詳細目錄，並產生目標建議。

1. 建立 Amazon S3 儲存貯體、IAM 政策、角色和使用者。如需詳細資訊，請參閱[建立所需的資源](#)。
2. 使用 DMS 資料收集器所需的最低權限建立資料庫使用者。如需詳細資訊，請參閱[建立資料庫使用者](#)。
3. 建立並下載資料收集器。如需詳細資訊，請參閱[建立資料收集器](#)。
4. 在本機環境中安裝資料收集器。接下來，設定您的資料收集器以確保可將收集的資料傳送至 DMS Fleet Advisor。如需詳細資訊，請參閱[安裝資料收集器](#)。

5. 探索資料環境中的作業系統和資料庫伺服器。如需詳細資訊，請參閱[探查作業系統和資料庫伺服器](#)。
6. 收集資料庫中繼資料和資源使用率指標。如需詳細資訊，請參閱[收集資料](#)。
7. 分析來源資料庫和結構描述。DMS Fleet Advisor 會執行資料庫的大規模評估，以識別類似的結構描述。如需詳細資訊，請參閱[在 AWS DMS Fleet Advisor 中使用庫存進行分析](#)。
8. 為來源資料庫產生、檢視及儲存目標建議的本機複本。如需詳細資訊，請參閱[目標建議](#)。

決定每個來源資料庫的遷移目標之後，您可以使用 DMS 結構描述轉換，將資料庫結構描述轉換至新平台。然後，您可以使用 AWS DMS 遷移資料。如需詳細資訊，請參閱[使用 DMS 結構描述轉換轉換資料庫結構描述](#) 和 [什麼是 AWS Database Migration Service ?](#)

[本影片](#)介紹 DMS 結構描述轉換使用者介面，並協助您熟悉此服務的核心元件。

建立 AWS DMS Fleet Advisor 所需的 AWS 資源

Important

終止支援通知：2026 年 5 月 20 日，AWS 將終止對 AWS Database Migration Service Fleet Advisor 的支援。2026 年 5 月 20 日之後，您將無法再存取 AWS DMS Fleet Advisor 主控台或 AWS DMS Fleet Advisor 資源。如需詳細資訊，請參閱[AWS DMS Fleet Advisor 終止支援](#)。

DMS Fleet Advisor 需要帳戶中的一組 AWS 資源來轉送和匯入庫存資訊，以及更新 DMS 資料收集器的狀態。

在首次收集資料並建立資料庫和結構描述的詳細目錄之前，請先滿足下列先決條件：

若要設定 Amazon S3 儲存貯體和 IAM 資源，請執行下列其中一個動作：

- [使用 設定 Amazon S3 和 IAM 資源 CloudFormation](#) (建議使用)。
- [在 中設定 Amazon S3 和 IAM 資源 AWS 管理主控台](#)

使用 設定 Amazon S3 和 IAM 資源 CloudFormation

CloudFormation 堆疊是您可以單一單位管理的一組 AWS 資源。若要簡化建立 DMS Fleet Advisor 所需的資源，您可以使用 CloudFormation 範本檔案來建立 CloudFormation 堆疊。如需詳細資訊，請參閱 CloudFormation 《使用者指南》中的[在 CloudFormation 主控台上建立堆疊](#)。

 Note

本節資訊僅適用於使用獨立 DMS Fleet Advisor 收集器。如需有關使用單一內部部署收集器來收集與資料庫和伺服器相關的資訊，請參閱 [《AWS Application Discovery Service 使用指南》](#) 中的 [Application Discovery Service Agentless Collector](#)。

由 CloudFormation 建立的 Amazon S3 和 IAM 資源

當您使用 CloudFormation 範本時，他們會在您的 中建立包含下列資源的堆疊 AWS 帳戶：

- 名為 dms-fleetadvisor-data-*accountId*-*region* 的 Amazon S3 儲存貯體
- 名為 FleetAdvisorCollectorUser-*region* 的 IAM 使用者
- 名為 FleetAdvisorS3Role-*region* 的 IAM 服務角色
- 名為 FleetAdvisorS3Role-*region*-Policy 的存取政策
- 名為 FleetAdvisorCollectorUser-*region*-Policy 的存取政策
- 名為 AWSServiceRoleForDMSFleetAdvisor 的 IAM 服務連結角色 (SLR)

請遵循下列步驟，透過 CloudFormation 設定您的資源。

- [步驟 1：下載 CloudFormation 範本檔案](#)
- [步驟 2：使用 CloudFormation 設定 Amazon S3 和 IAM](#)

步驟 1：下載 CloudFormation 範本檔案

CloudFormation 範本是形成堆疊之 AWS 資源的宣告。範本會儲存為 JSON 檔案。

下載 CloudFormation 範本檔案

1. 開啟以下其中一個連結的內容 (右鍵) 功能表，然後選擇另存連結為。
 - 如果您打算使用 DMS Fleet Advisor，請選擇 [dms-fleetadvisor-iam-slr-s3.zip](#)。如果您已經建立 DMS Fleet Advisor 的 SLR，請選擇 [dms-fleetadvisor-iam-s3.zip](#)
 - 如果您計劃使用 AWS Application Discovery Service (ADS) Agentless Collector，但尚未為其建立 SLR，請選擇 [dms-fleetadvisor-ads-iam-slr-s3.zip](#)。如果您先前已使用 ADS 建立 DMS Fleet Advisor 的 SLR，請選擇 [dms-fleetadvisor-ads-iam-s3.zip](#)。

2. 將檔案儲存到您的電腦。

步驟 2：使用 CloudFormation 設定 Amazon S3 和 IAM

當您針對 IAM 使用 CloudFormation 範本時，會建立先前列出的 Amazon S3 和 IAM 資源。

若要使用 CloudFormation 設定 Amazon S3 和 IAM

1. 開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/cloudformation> 的 CloudFormation 主控台。
2. 在下拉式清單中選擇建立堆疊和使用新資源，以啟動建立堆疊精靈。
3. 在 Create stack (建立堆疊) 頁面上，執行下列動作：
 - a. 針對 Prepare template (準備範本)，選擇 Template is ready (範本已就緒)。
 - b. 針對 Template source (範本來源)，選擇 Upload a template file (上傳範本檔案)。
 - c. 針對選擇檔案，瀏覽至，然後選擇 dms-fleetadvisor-iam-sl-r-S3.json、dms-fleetadvisor-iam-S3.json、dms-fleetadvisor-ads-iam-sl-r-s3.zip 或 dms-fleetadvisor-ads-iam-s3.zip。
 - d. 選擇下一步。
4. 在 Specify stack details (指定堆疊詳細資訊) 頁面上，執行下列操作：
 - a. 針對堆疊名稱輸入 **dms-fleetadvisor-iam-sl-r-s3**、**dms-fleetadvisor-iam-s3**、**dms-fleetadvisor-ads-iam-sl-r-s3** 或 **dms-fleetadvisor-ads-iam-s3**。
 - b. 選擇下一步。
5. 在 Configure stack options (設定堆疊選項) 頁面，選擇 Next (下一步)。
6. 在檢閱 dms-fleetadvisor-iam-sl-r-s3、檢閱 dms-fleetadvisor-iam-s3、檢閱 dms-fleetadvisor-ads-iam-sl-r-s3 或檢閱 dms-fleetadvisor-ads-iam-s3 頁面，執行以下動作：
 - a. 選取 I acknowledge that CloudFormation might create IAM resources with custom names (確認 CloudFormation 可能使用自訂名稱建立 IAM 資源) 核取方塊。
 - b. 選擇提交。

CloudFormation 會建立 DMS Fleet Advisor 所需的 S3 儲存貯體和 IAM 角色和使用者。在左側面板中，當 dms-fleetadvisor-iam-sl-r-s3、dms-fleetadvisor-iam-s3、dms-fleetadvisor-ads-iam-sl-r-s3 或 dms-fleetadvisor-ads-iam-s3 顯示 CREATE_COMPLETE 時，請繼續執行下一步。

7. 在左側面板中，選擇 dms-fleetadvisor-iam-sl-r-s3、dms-fleetadvisor-iam-s3、dms-fleetadvisor-ads-iam-sl-r-s3 或 dms-fleetadvisor-ads-iam-s3。在右側面板中，執行下列作業：

- a. 選擇堆疊資訊。您的堆疊具有以下格式的 ID：arn:aws:cloudformation:**region**:**account-no**:stack/dms-fleetadvisor-iam-slr-s3/**identifier**、arn:aws:cloudformation:**region**:**account-no**:stack/dms-fleetadvisor-iam-s3/**identifier**、arn:aws:cloudformation:**region**:**account-no**:stack/dms-fleetadvisor-ads-iam-slr-s3/**identifier** 或 arn:aws:cloudformation:**region**:**account-no**:stack/dms-fleetadvisor-ads-iam-s3/**identifier**。
- b. 選擇資源。請查看下列事項：
 - 名為 dms-fleetadvisor-data-**accountId**-**region** 的 Amazon S3 儲存貯體
 - 名為 FleetAdvisorS3Role-**region** 的服務角色
 - 名為 FleetAdvisorCollectorUser-**region** 的 IAM) 使用者
 - 名為 AWSServiceRoleForDMSFleetAdvisor 的 IAM SLR (如果您已下載 dms-fleetadvisor-iam-slr-s3.zip 或 dms-fleet-advisor-ads-iam-slr-s3.zip)。
 - 名為 FleetAdvisorS3Role-**region**-Policy 的存取政策
 - 名為 FleetAdvisorCollectorUser-**region**-Policy 的存取政策

在 中設定 Amazon S3 和 IAM 資源 AWS 管理主控台

建立 Amazon S3 儲存貯體

建立儲存詳細目錄中繼資料的 Amazon S3 儲存貯體。我們建議您在使用 DMS Fleet Advisor 之前預先設定此 S3 儲存貯體。AWS DMS 會將您的 DMS Fleet Advisor 詳細目錄中繼資料儲存在此 S3 儲存貯體中。

如需有關建立 S3 儲存貯體的詳細資訊，請參閱《Amazon S3 使用者指南》中的「[建立您的第一個 S3 儲存貯體](#)」。

Note

DMS Fleet Advisor 僅支援 SSE-S3 加密儲存貯體。

若要建立 Amazon S3 儲存貯體以儲存本機資料環境資訊

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/s3/>：// 開啟 Amazon S3 主控台。

2. 選擇建立儲存貯體。
3. 在建立儲存貯體頁面上，輸入包含值區登入名稱的全域唯一名稱，例如 `fa-bucket-yoursignin`。
4. 選擇您使用 DMS Fleet Advisor AWS 區域的。
5. 保留其餘設定，然後選擇建立儲存貯體。

建立 IAM 資源

在本節中，您會為資料收集器、IAM 使用者和 DMS Fleet Advisor 建立 IAM 資源。

主題

- [為資料收集器建立 IAM 資源](#)
- [建立 DMS Fleet Advisor 服務連結角色](#)

為資料收集器建立 IAM 資源

為確保資料收集器可正常運作，並將收集的中繼資料上傳到 Amazon S3 儲存貯體，請建立下列政策。接著，建立具備下列最低限度許可的 IAM 使用者。如需 DMS 資料收集器的詳細資訊，請參閱：[在 中 使用資料收集器探索用於遷移的資料庫 AWS DMS](#)。

為 DMS Fleet Advisor 和資料收集器建立 IAM 政策以存取 Amazon S3

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/iam/> 開啟 IAM 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇政策。
3. 選擇 Create policy (建立政策)。
4. 在建立政策頁面中，選擇 JSON 索引標籤。
5. 將下列 JSON 貼入編輯器中，取代範例程式碼。將 `fa_bucket` 替換成您在上一節建立的 Amazon S3 儲存貯體名稱。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
```

```

        "s3:GetObject*",
        "s3:GetBucket*",
        "s3:List*",
        "s3:DeleteObject*",
        "s3:PutObject*"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::fa_bucket",
        "arn:aws:s3:::fa_bucket/*"
    ]
}
]
}
```

6. 選擇 Next: Tags (下一步：標籤) 和 Next: Review (下一步：檢閱)。
7. 在名稱*中輸入 **FleetAdvisorS3Policy**，然後選擇建立政策。

為 DMS 資料收集器建立 IAM 政策，用於存取 DMS Fleet Advisor

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/iam/> 開啟 IAM 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇政策。
3. 選擇 Create policy (建立政策)。
4. 在建立政策頁面中，選擇 JSON 索引標籤。
5. 將下列 JSON 程式碼貼到編輯器中，取代範例程式碼。

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dms:DescribeFleetAdvisorCollectors",
        "dms:ModifyFleetAdvisorCollectorStatuses",
        "dms:UploadFileMetadataList"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

```
}
```

6. 選擇 Next: Tags (下一步：標籤) 和 Next: Review (下一步：檢閱)。
7. 在名稱*中輸入 **DMSCollectorPolicy**，然後選擇建立政策。

若要建立具備最低許可的 IAM 使用者以使用 DMS 資料收集器

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/iam/> 開啟 IAM 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇使用者。
3. 選擇 Add users (新增使用者)。
4. 在新增使用者頁面的使用者名稱*中，輸入 **FleetAdvisorCollectorUser**。選擇存取金鑰 - 選擇存取類型的程式設計 AWS 存取。選擇下一步：許可。
5. 在設定許可區段，選擇直接連接現有政策。
6. 使用搜尋控制項來尋找並選擇您之前建立的 DMSCollectorPolicy and FleetAdvisorS3Policy 政策。選擇下一步：標籤。
7. 在 Tags (標籤) 頁面上，選擇 Next: Review (下一步：檢閱)。
8. 在 Review (檢閱) 頁面上，選擇 Create user (建立使用者)。在下一頁上，選擇下載 .csv 以儲存新的使用者憑證。請搭配 DMS Fleet Advisor 使用這些認證，以取得最低限度的必要存取權。

為 DMS Fleet Advisor 和資料收集器建立 IAM 角色以存取 Amazon S3

1. 登入 AWS 管理主控台 並開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/iam/> 的 IAM 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Roles (角色)。
3. 選擇 Create Role (建立角色)。
4. 在選取受信任實體頁面上，針對信任的實體類型選擇 AWS 服務。針對其他服務的使用案例 AWS，選擇 DMS。
5. 選取 DMS 核取方塊，然後選擇下一步。
6. 在新增許可頁面上，選擇 FleetAdvisorS3Policy。選擇下一步。
7. 在命名、檢閱和建立頁面上的角色名稱輸入 **FleetAdvisorS3Role**，然後選擇建立角色。
8. 在角色頁面，針對角色名稱輸入 **FleetAdvisorS3Role**。選擇 FleetAdvisorS3Role。
9. 在 FleetAdvisorS3Role 頁面上，選擇信任關係標籤。選擇編輯信任政策。
10. 在編輯信任原則頁面上，將下列 JSON 貼到編輯器中以取代現有的文字。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "dms.amazonaws.com",
          "dms-fleet-advisor.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

上述政策會將 `sts:AssumeRole` 許可授予 服務，該服務 AWS DMS 使用 從 Amazon S3 儲存貯體匯入收集的資料。

11. 選擇更新政策。

建立 DMS Fleet Advisor 服務連結角色

DMS Fleet Advisor 使用服務連結角色來管理您 AWS 帳戶中的 Amazon CloudWatch 指標。DMS Fleet Advisor 會使用此服務連結角色，代替您將收集的資料庫效能指標發佈至 CloudWatch。

若要建立 DMS Fleet Advisor 的服務連結角色

1. 登入 AWS 管理主控台 並開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/iam/> 的 IAM 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇角色。然後，選擇 Create role (建立角色)。
3. 針對信任的實體類型，請選擇 AWS 服務。
4. 針對其他服務的使用案例 AWS，選擇 DMS – Fleet Advisor。
5. 選取 DMS – Fleet Advisor 核取方塊，然後選擇下一步。
6. 在 Add permissions (新增許可) 頁面上，選擇 Next (下一步)。

7. 在命名、檢閱和建立頁面上，選擇建立角色。

或者，您可以從 AWS API 或 CLI AWS 建立此服務連結角色。如需詳細資訊，請參閱 [AWS DMS Fleet Advisor 建立服務連結角色](#)。

建立 DMS Fleet Advisor 的服務連結角色之後，您可以在目標建議中查看來源資料庫的效能測量結果。此外，您也可以 CloudWatch 帳戶中檢視這些指標。如需詳細資訊，請參閱 [目標建議](#)。

建立 DMS Fleet Advisor 服務連結角色所需的 IAM 政策

DMSFleetAdvisorCreateServiceLinkedRolePolicy 政策中已指定了建立服務連結角色所需的最低許可權限。若您無法建立服務連結角色，請為您的帳戶建立此 IAM 政策。

1. 登入 AWS 管理主控台 並開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/iam/> 的 IAM 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇政策。
3. 選擇 Create policy (建立政策)。
4. 在建立政策頁面中，選擇 JSON 索引標籤。
5. 將下列 JSON 程式碼貼到編輯器中，取代範例程式碼。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/dms-fleet-advisor.amazonaws.com/AWSServiceRoleForDMSFleetAdvisor*",
      "Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName": "dms-fleet-advisor.amazonaws.com"}}
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy"
      ],

```

```
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/dms-fleet-  
advisor.amazonaws.com/AWSServiceRoleForDMSFleetAdvisor*"  
}  
]  
}
```

6. 選擇 Next: Tags (下一步：標籤) 和 Next: Review (下一步：檢閱)。
7. 在名稱*中輸入 **DMSFleetAdvisorCreateServiceLinkedRolePolicy**，然後選擇建立政策。

現在，您可以使用此原則來建立 DMS Fleet Advisor 的服務連結角色。

建立 AWS DMS Fleet Advisor 的資料庫使用者

Important

支援結束通知：2026 年 5 月 20 日，AWS 將結束對 AWS Database Migration Service Fleet Advisor 的支援。2026 年 5 月 20 日之後，您將無法再存取 AWS DMS Fleet Advisor 主控台或 AWS DMS Fleet Advisor 資源。如需詳細資訊，請參閱 [AWS DMS Fleet Advisor 終止支援](#)。

本節說明如何為來源資料庫建立使用者，使其具備 DMS 資料收集器所需的最低權限。

本節包含下列主題：

- [搭配 AWS DMS Fleet Advisor 使用資料庫使用者](#)
- [使用 MySQL 建立資料庫使用者](#)
- [建立 Oracle 的資料庫使用者](#)
- [建立 PostgreSQL 的資料庫使用者](#)
- [建立 Microsoft SQL 伺服器的資料庫使用者](#)
- [刪除資料庫使用者](#)

搭配 AWS DMS Fleet Advisor 使用資料庫使用者

您可以使用 root 以外的資料庫使用者搭配 DMS 資料收集器。在將資料庫新增至詳細目錄之後，請在執行資料收集器之前，先指定使用者名稱和密碼。如需將資料庫新增至詳細目錄的詳細資訊，請參閱：[在中管理受監控的物件 AWS DMS](#)。

使用完 DMS 資料收集器之後，您可以刪除您所建立的資料庫使用者。如需詳細資訊，請參閱[刪除資料庫使用者](#)。

⚠ Important

在下列範例中，請以您為資料庫建立的資料庫使用者名稱取代 `{your_user_name}`。然後，將 `{your_password}` 替換為一個安全的密碼。

使用 MySQL 建立資料庫使用者

若要在 MySQL 來源資料庫中建立資料庫使用者，請使用以下指令碼。請務必保留 GRANT 陳述式的其中一個版本，這取決於您的 MySQL 資料庫版本。

```
CREATE USER {your_user_name} identified BY '{your_password}';

GRANT PROCESS ON *.* TO {your_user_name};
GRANT REFERENCES ON *.* TO {your_user_name};
GRANT TRIGGER ON *.* TO {your_user_name};
GRANT EXECUTE ON *.* TO {your_user_name};

# For MySQL versions lower than 8.0, use the following statement.
GRANT SELECT, CREATE TEMPORARY TABLES ON `temp`.* TO {your_user_name};

# For MySQL versions 8.0 and higher, use the following statement.
GRANT SELECT, CREATE TEMPORARY TABLES ON `mysql`.* TO {your_user_name};

GRANT SELECT ON performance_schema.* TO {your_user_name};

SELECT
IF(round(Value1 + Value2 / 100 + Value3 / 10000, 4) > 5.0129, 'GRANT EVENT ON *.*
  TO {your_user_name};', 'SELECT ''Events are not applicable'';') sql_statement
INTO @stringStatement
FROM (
  SELECT
    substring_index(ver, '.', 1) value1,
    substring_index(substring_index(ver, '.', 2), '.', - 1) value2,
    substring_index(ver, '.', - 1) value3
  FROM (
    SELECT
      IF((@@version regexp '^[0-9\\.]+') != 0, @@innodb_version, @@version) AS ver
    FROM dual
```

```
    ) vercase  
  ) v;  
  
PREPARE sqlStatement FROM @stringStatement;  
SET @stringStatement := NULL;  
EXECUTE sqlStatement;  
DEALLOCATE PREPARE sqlStatement;
```

建立 Oracle 的資料庫使用者

若要在 Oracle 來源資料庫中建立資料庫使用者，請使用以下指令碼。

若要執行此 SQL 指令碼，請使用 SYSDBA 權限連線到 Oracle 資料庫。執行此 SQL 指令碼之後，請使用您以此指令碼建立的使用者憑證連線到資料庫。此外，請使用此使用者的憑證來執行 DMS 資料收集器。

下列指令碼會將 C## 字首新增至 Oracle 多租戶容器資料庫 (CDB) 的使用者名稱。

```
CREATE USER {your_user_name} IDENTIFIED BY "{your_password}";  
GRANT CREATE SESSION TO {your_user_name};  
GRANT SELECT ANY DICTIONARY TO {your_user_name};  
GRANT SELECT ON DBA_WM_SYS_PRIVS TO {your_user_name};  
BEGIN  
  DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.CREATE_ACL(  
    acl => UPPER('{your_user_name}') || '_Connect_Access.xml',  
    description => 'Connect Network',  
    principal => UPPER('{your_user_name}'),  
    is_grant => TRUE,  
    privilege => 'resolve',  
    start_date => NULL,  
    end_date => NULL);  
  
  DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.ASSIGN_ACL(  
    acl => UPPER('{your_user_name}') || '_Connect_Access.xml',  
    host => '*',  
    lower_port => NULL,  
    upper_port => NULL);  
END;
```

建立 PostgreSQL 的資料庫使用者

若要在 PostgreSQL 來源資料庫中建立資料庫使用者，請使用以下指令碼。

```
CREATE USER "{your_user_name}" WITH LOGIN PASSWORD '{your_password}';
GRANT pg_read_all_settings TO "{your_user_name}";

-- For PostgreSQL versions 10 and higher, add the following statement.
GRANT EXECUTE ON FUNCTION pg_ls_waldir() TO "{your_user_name}";
```

建立 Microsoft SQL 伺服器的資料庫使用者

若要在 Microsoft SQL Server 來源資料庫中建立資料庫使用者，請使用以下指令碼。

```
USE master
GO

IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.sql_logins WHERE name = N'{your_user_name}')

CREATE LOGIN [{your_user_name}] WITH PASSWORD=N'{your_password}',
    DEFAULT_DATABASE=[master], DEFAULT_LANGUAGE=[us_english], CHECK_EXPIRATION=OFF,
    CHECK_POLICY=OFF

GO

GRANT VIEW SERVER STATE TO [{your_user_name}]

GRANT VIEW ANY DEFINITION TO [{your_user_name}]

GRANT VIEW ANY DATABASE TO [{your_user_name}]

IF LEFT(CONVERT(SYSNAME,SERVERPROPERTY('ProductVersion')), CHARINDEX('.',
    CONVERT(SYSNAME,SERVERPROPERTY('ProductVersion')), 0)-1) >= 12
EXECUTE('GRANT CONNECT ANY DATABASE TO [{your_user_name}]')

DECLARE @dbname VARCHAR(100)
DECLARE @statement NVARCHAR(max)

DECLARE db_cursor CURSOR
LOCAL FAST_FORWARD
FOR
SELECT
    name
FROM MASTER.sys.databases
WHERE state = 0
AND is_read_only = 0
    OPEN db_cursor
```

```
FETCH NEXT FROM db_cursor INTO @dbname
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN

SELECT @statement = 'USE ' + quotename(@dbname) + ';'+ '
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.syslogins WHERE name = ''{your_user_name}'') OR NOT
EXISTS (SELECT * FROM sys.sysusers WHERE name = ''{your_user_name}'')
CREATE USER [{your_user_name}] FOR LOGIN [{your_user_name}];

EXECUTE sp_addrolemember N'db_datareader', [{your_user_name}]

BEGIN TRY
EXECUTE sp_executesql @statement
END TRY
BEGIN CATCH
DECLARE @err NVARCHAR(255)

SET @err = error_message()

PRINT @dbname
PRINT @err
END CATCH

FETCH NEXT FROM db_cursor INTO @dbname
END
CLOSE db_cursor
DEALLOCATE db_cursor

USE msdb
GO

GRANT EXECUTE ON dbo.agent_datetime TO [{your_user_name}]
```

刪除資料庫使用者

完成所有資料收集任務後，您可以刪除為 DMS 資料收集器建立的資料庫使用者。您可以使用下列指令碼，從資料庫刪除具有最低權限的使用者。

若要從 MySQL 資料庫中刪除該使用者，請執行下列指令碼。

```
DROP USER IF EXISTS "{your_user_name}";
```

若要從 Oracle 資料庫中刪除使用者，請執行下列指令碼。

```
DECLARE
-- Input parameters, please set correct value
cnst$user_name CONSTANT VARCHAR2(255) DEFAULT '{your_user_name}';

-- System variables, please, don't change
var$is_exists INTEGER DEFAULT 0;
BEGIN
SELECT COUNT(hal.acl) INTO var$is_exists
FROM dba_host_acls hal
WHERE hal.acl LIKE '%' || UPPER(cnst$user_name) || '_Connect_Access.xml';
IF var$is_exists > 0 THEN
DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.DROP_ACL(
    acl => UPPER(cnst$user_name) || '_Connect_Access.xml');
END IF;
SELECT COUNT(usr.username) INTO var$is_exists
FROM all_users usr
WHERE usr.username = UPPER(cnst$user_name);
IF var$is_exists > 0 THEN
EXECUTE IMMEDIATE 'DROP USER ' || cnst$user_name || ' CASCADE';
END IF;
END;
```

若要從 PostgreSQL 資料庫中刪除使用者，請執行下列指令碼。

```
DROP USER IF EXISTS "{your_user_name}";
```

若要從 SQL Server 資料庫中刪除使用者，請執行下列指令碼。

```
USE msdb
GO

REVOKE EXECUTE ON dbo.agent_datetime TO [{your_user_name}]

USE master
GO

DECLARE @dbname VARCHAR(100)
DECLARE @statement NVARCHAR(max)

DECLARE db_cursor CURSOR
LOCAL FAST_FORWARD
FOR
```

```
SELECT
name
FROM MASTER.sys.databases
WHERE state = 0
AND is_read_only = 0
OPEN db_cursor
FETCH NEXT FROM db_cursor INTO @dbname
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN

SELECT @statement = 'USE ' + quotename(@dbname) + ';'+ '
EXECUTE sp_droprolemember N'db_datareader', [{your_user_name}]

IF EXISTS (SELECT * FROM sys.syslogins WHERE name = ''{your_user_name}'')
OR EXISTS (SELECT * FROM sys.sysusers WHERE name = ''{your_user_name}'')
DROP USER [{your_user_name}];'

BEGIN TRY
EXECUTE sp_executesql @statement
END TRY
BEGIN CATCH
DECLARE @err NVARCHAR(255)

SET @err = error_message()

PRINT @dbname
PRINT @err
END CATCH

FETCH NEXT FROM db_cursor INTO @dbname
END
CLOSE db_cursor
DEALLOCATE db_cursor

GO

IF EXISTS (SELECT * FROM sys.sql_logins WHERE name = N'{your_user_name}')
DROP LOGIN [{your_user_name}] -- Use for SQL login

GO
```


在 中使用資料收集器探索用於遷移的資料庫 AWS DMS

Important

支援終止通知：2026 年 5 月 20 日，AWS 將結束對 AWS Database Migration Service Fleet Advisor 的支援。2026 年 5 月 20 日之後，您將無法再存取 AWS DMS Fleet Advisor 主控台或 AWS DMS Fleet Advisor 資源。如需詳細資訊，請參閱 [AWS DMS Fleet Advisor 終止支援](#)。

若要探索來源資料基礎設施，您可以使用 [AWS Application Discovery Service Agentless Collector](#) 或 AWS DMS 資料收集器。ADS Agentless Collector 是一種內部部署應用程式，可透過無代理程式的方法收集有關內部部署環境的資訊，包括伺服器設定檔資訊 (例如作業系統、CPU 數量、RAM 數量)、資料庫中繼資料和使用率指標。您會使用開放式虛擬封存 (OVA) 檔案在您的 VMware vCenter Server 環境中安裝 Agentless Collector 做為虛擬機器 (VM)。AWS DMS 資料收集器是您安裝在本機環境中的 Windows 應用程式。此應用程式會連線至您的資料環境，並從內部部署資料庫和分析伺服器收集中繼資料和效能指標。一旦透過 ADS Agentless Collector 或 DMS 資料收集器收集資料庫中繼資料和效能指標，DMS Fleet Advisor 會建置可以遷移至 AWS 雲端的伺服器、資料庫以及結構描述的庫存詳細目錄。

DMS 資料收集器是一種 Windows 應用程式，使用 .NET 程式庫、連接器和資料提供者連線至您的來源資料庫，以進行資料庫探索和資料收集。

DMS 資料收集器會在 Windows 上執行。不過，您的 DMS 資料收集器可以從所有支援的資料庫廠商收集資料，不受其運行的作業系統伺服器限制。

DMS 資料收集器會使用具有 TLS 加密功能的受保護 RTPS 通訊協定，與 DMS Fleet Advisor 建立安全連線。因此，依預設您的資料在傳輸過程中會加密。

AWS DMS 具有您可以為 建立的資料收集器數量上限 AWS 帳戶。如需 AWS DMS 服務配額的相關資訊，請參閱下一節的 [配額AWS Database Migration Service](#)。

主題

- [DMS 資料收集器的許可](#)
- [建立 AWS DMS Fleet Advisor 的資料收集器](#)
- [在 中安裝和設定資料收集器 AWS DMS](#)
- [探索要在 中監控的作業系統和資料庫伺服器 AWS DMS](#)
- [在 中管理受監控的物件 AWS DMS](#)

- [搭配 AWS DMS Fleet Advisor 使用 SSL](#)
- [收集 AWS DMS Fleet Advisor 的資料](#)
- [DMS 資料收集器的疑難排解](#)

DMS 資料收集器的許可

您為 DMS 資料收集器建立的資料庫使用者應具有讀取許可。但是，在某些情況下，資料庫使用者需要 EXECUTE 許可。如需詳細資訊，請參閱[建立 AWS DMS Fleet Advisor 的資料庫使用者](#)。

DMS 資料收集器需要其他許可才能執行探索指令碼。

- 對於作業系統探查，DMS 資料收集器需要網域伺服器的憑證，才能使用 LDAP 通訊協定執行要求。
- 對於 Linux 中的資料庫探索，DMS 資料收集器需要具有 sudo SSH 授權的憑證。此外，您應該設定 Linux 服務器以允許執行遠端 SSH 指令碼。
- 對於 Windows 中的資料庫探索，DMS 資料收集器需要具有授權的憑證，才能執行 Windows Management Instrumentation (WMI) 和 WMI Query Language (WQL) 查詢並讀取登錄檔。此外，您應該設定您的 Windows 伺服器，以允許執行遠端 WMI、WQL 和 PowerShell 指令碼。

建立 AWS DMS Fleet Advisor 的資料收集器

Important

支援終止通知：2026 年 5 月 20 日，AWS 將結束對 AWS Database Migration Service Fleet Advisor 的支援。2026 年 5 月 20 日之後，您將無法再存取 AWS DMS Fleet Advisor 主控台或 AWS DMS Fleet Advisor 資源。如需詳細資訊，請參閱 [AWS DMS Fleet Advisor 終止支援](#)。

了解如何建立和下載 DMS 資料收集器。

在建立資料收集器之前，請使用 IAM 主控台為 DMS Fleet Advisor 建立服務連結角色。此角色可讓主體將指標資料點發佈至 Amazon CloudWatch。DMS Fleet Advisor 使用此角色來顯示包含資料庫指標的圖表。如需詳細資訊，請參閱[為 AWS DMS Fleet Advisor 建立服務連結角色](#)。

若要建立和下載資料收集器

1. 登入 AWS 管理主控台 並在 <https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> 開啟 AWS DMS 主控台。

選擇要使用 DMS Fleet Advisor 的區域。

2. 在導覽窗格中，選擇探索底下的資料收集器。資料收集器頁面隨即開啟。
3. 選擇建立資料收集器。建立資料收集器頁面隨即開啟。

DMS > Discover: Data collectors > Create data collector

Create data collector [Info](#)

Create a data collector to identify servers, databases, and schemas on a network. After the data collector is created, you're prompted to register it by downloading and installing a local collector.

 You can create a maximum of 10 data collectors. [Learn more](#) 

General configuration

Name

Can have only Unicode letters, digits, white space, or one of the symbols in parentheses: `_.:/=+-@()`. Maximum of 60 characters.

Description - *optional*

Provide a description of the data collector purpose, environment, or network to help you identify it in the future.

Can have only Unicode letters, digits, white space, or one of the symbols in parentheses: `_.:/=+-@()`. Maximum of 255 characters.

Connectivity [Info](#)

Amazon S3 bucket

Choose or create an Amazon S3 bucket to store collected metadata. Ensure this bucket is the currently selected region.

[View](#) 

[Browse S3](#)

To create a bucket role, go to [S3](#) 

IAM role

Choose or create an IAM role that grants AWS DMS permissions to access the specified S3 bucket.

To create an IAM role, go to [IAM console](#) 

[Cancel](#)

[Create data collector](#)

4. 在一般組態區段的名稱中，輸入資料收集器的名稱。

5. 在連線能力區段中，選擇 Browse S3。從出現的清單中選擇您預先設定的 Amazon S3 儲存貯體。

AWS DMS 會將您的 DMS Fleet Advisor 清查中繼資料存放在此 S3 儲存貯體中。請確定您的 Amazon S3 儲存貯體與 AWS DMS Fleet Advisor 目前執行 AWS 區域 所在的儲存貯體相同。

 Note

DMS Fleet Advisor 僅支援 SSE-S3 加密儲存貯體。

6. 在 IAM 角色清單中，從顯示的清單中選擇您預先設定的 IAM 角色。此角色會授予存取指定 Amazon S3 儲存貯體的 AWS DMS 許可。
7. 選擇建立資料收集器。資料收集器頁面隨即開啟，且建立的資料收集器會顯示在清單中。

建立第一個資料收集器時，會在 Amazon S3 儲存貯體中 AWS DMS 設定環境，以格式化資料並存放屬性以搭配 DMS Fleet Advisor 使用。

8. 選擇資訊橫幅上的下載本機收集器以下載新建立的資料收集器。系統會顯示一則訊息，通知您下載正在進行中。下載完成之後，您便可以存取 `AWS_DMS_Collector_Installer_version_number.msi` 檔案。

您現在可以在用戶端上安裝 DMS 資料收集器。如需詳細資訊，請參閱[在中安裝和設定資料收集器 AWS DMS](#)。

在中安裝和設定資料收集器 AWS DMS

 Important

支援終止通知：2026 年 5 月 20 日，AWS 將結束對 AWS Database Migration Service Fleet Advisor 的支援。2026 年 5 月 20 日之後，您將無法再存取 AWS DMS Fleet Advisor 主控台或 AWS DMS Fleet Advisor 資源。如需詳細資訊，請參閱[AWS DMS Fleet Advisor 終止支援](#)。

了解如何安裝 DMS 資料收集器、指定資料轉送憑證，以及將 LDAP 伺服器新增至專案。

下表說明安裝 DMS 資料收集器的硬體和軟體需求。

下限	建議
處理器：2 個核心，CPU 效能指標評分大於 8,000	處理器：4 個核心，CPU 效能指標評分大於 11,000
記憶體：8 GB	記憶體：16 GB
硬碟大小：256 GB	硬碟大小：512 GB
作業系統：Microsoft Windows Server 2012 或更新版本	作業系統：Windows Server 2016 或更新版本

在您網路的用戶端上安裝資料收集器

1. 執行 .MSI 安裝程式。AWS DMS Fleet Advisor 收集器設定精靈頁面隨即顯示。
2. 選擇下一步。隨即顯示一般使用者授權合約
3. 閱讀並接受一般使用者授權合約。
4. 選擇下一步。目標資料夾頁面隨即顯示。
5. 選擇下一步以將資料收集器安裝在預設目錄中。

或是選擇變更以輸入其他安裝目錄。然後選擇下一步。

6. 在桌面捷徑頁面上，選取方塊以將圖示安裝在桌面上。
7. 選擇 Install (安裝)。資料收集器會安裝在您選擇的目錄中。
8. 在已完成的 DMS 收集器設定精靈頁面上，選擇啟動 AWS DMS 收集器，然後選擇完成。

您的 DMS 資料收集器使用 .NET 程式庫、連接器和資料提供者來連線至來源資料庫。DMS 資料收集器安裝程式會自動為伺服器上所有受支援的資料庫安裝此必要軟體。

安裝資料收集器之後，您可以在瀏覽器中輸入 **http://localhost:11000/** 作為地址以執行資料收集器。或者，從 Microsoft Windows 的開始功能表中，選擇程式清單中的 AWS DMS 收集器。當您第一次執行 DMS 資料收集器時，系統會要求您設定憑證。建立用於登入資料收集器的使用者名稱和密碼。

在 DMS 資料收集器首頁上，您可以找到準備和執行中繼資料收集的資訊，包括下列狀態條件：

- 資料收集的狀態和健康狀況。

- 存取您的 Amazon S3 儲存貯體和 ， AWS DMS 以便資料收集器可以轉送資料至 AWS DMS。
- 與已安裝資料庫驅動程序的連線能力。
- 用來執行初始探查的 LDAP 伺服器憑證。

The screenshot displays the AWS DMS Collector web interface. At the top, there's a navigation bar with the AWS logo and 'DMS Collector' text, along with a 'Sign out' link. A sidebar on the left contains icons for Home, Settings, and a document icon. The main content area is divided into three panels: 'Data collection' showing 'Status: Running' and 'Health: 100%', 'Data forwarding' showing 'Name: new-data-collector', 'Access to Amazon S3: Yes', 'Access to AWS DMS: Yes', and 'Last uploaded: 31-01-2023 11:43:30' with a 'Configure forwarding' button, and 'Software check (4/4)' showing four connectors (Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, PostgreSQL) all with 'Passed' status. Below these panels is the 'LDAP servers configuration' section, which includes a '+ Server' button and a table with columns for 'LDAP server host name', 'User name', and 'Connection status'. The table contains one entry: 'dc01.dbm.local' with user 'shareduser' and status 'Passed'.

DMS 資料收集器會使用 LDAP 目錄來收集您網路中機器和資料庫伺服器的相關資訊。輕量型目錄存取通訊協定 (LDAP) 是開放的標準應用程式通訊協定，用於透過 IP 網路存取和維護分佈式目錄資訊服務。您可以將現有的 LDAP 伺服器新增至您的專案，以供資料收集器用於探索系統基礎結構的相關資訊。若要這麼做，請選擇 +伺服器選項，然後指定網域控制站的完整網域名稱 (FQDN) 和憑證。新增伺服器後，請驗證連線檢查。若要開始使用探索程序，請參閱：[探索要在 中監控的作業系統和資料庫伺服器 AWS DMS](#)。

設定資料轉送的憑證

安裝資料收集器之後，請確定此應用程式可以將收集的資料傳送至 AWS DMS Fleet Advisor。

在 AWS DMS Fleet Advisor 中設定資料轉送的登入資料

1. 在 DMS 資料收集器首頁的資料轉送區段中，選擇設定轉送。設定資料轉送的憑證對話方塊隨即開啟。
2. 選擇您要使用 DMS Fleet Advisor AWS 區域 的 。

3. 輸入您的 AWS 存取金鑰 ID 和先前建立 IAM 資源時取得的 AWS 私密存取金鑰。如需詳細資訊，請參閱[建立 IAM 資源](#)。
4. 選擇瀏覽資料收集器。

如果您尚未在指定的區域中建立資料收集器，請先建立資料收集器，然後再繼續。如需詳細資訊，請參閱[建立資料收集器](#)。

5. 在選擇資料收集器視窗中，選取清單中的資料收集器，然後選取選擇。
6. 在設定資料轉送的憑證對話方塊中，選擇儲存。

在 DMS 收集器首頁的資料轉送卡片中，確認存取 Amazon S3 和存取 AWS DMS 的狀態設定為是。

如果您發現存取 Amazon S3 或存取 AWS DMS 的狀態設定為否，請確定您已建立用於存取 Amazon S3 和 DMS Fleet Advisor 的 IAM 資源。建立具有必要權限的 IAM 資源後，請再次設定資料轉送。如需詳細資訊，請參閱[建立 IAM 資源](#)。

探索要在 中監控的作業系統和資料庫伺服器 AWS DMS

Important

支援終止通知：2026 年 5 月 20 日，AWS 將結束對 AWS Database Migration Service Fleet Advisor 的支援。2026 年 5 月 20 日之後，您將無法再存取 AWS DMS Fleet Advisor 主控台或 AWS DMS Fleet Advisor 資源。如需詳細資訊，請參閱 [AWS DMS Fleet Advisor 終止支援](#)。

您可以使用 DMS 資料收集器來尋找並列出網路中所有可用伺服器。建議您探索網路中所有可用資料庫伺服器，但這不是必要步驟。或者，您可以手動新增或上傳伺服器清單，以便進一步收集資料。如需手動新增伺服器清單的詳細資訊，請參閱：[管理受監控物件](#)。

建議您先探索所有作業系統 (OS) 伺服器，然後再探索這些伺服器上的資料庫。若要探索作業系統伺服器，您需要執行遠端 PowerShell、Secure Shell (SSH) 和 Windows Management Instrumentation (WMI) 指令碼和命令，以及 Windows 登錄檔的存取權。若要探索網路中的資料庫伺服器並從中集中繼資料，您需要遠端資料庫連線的唯讀管理員許可。在繼續探索之前，請確定您已新增 LDAP 伺服器。如需詳細資訊，請參閱[設定資料轉送的憑證](#)。

若要開始使用 DMS 資料收集器，請完成以下任務：

- 探索網路中的所有作業系統伺服器。

- 將特定的作業系統伺服器新增為監控物件。
- 驗證受監控作業系統伺服器的連線。
- 探索在作業系統伺服器上執行的 Microsoft SQL Server、MySQL、Oracle 和 PostgreSQL 資料庫。
- 新增要收集資料的資料庫伺服器。
- 驗證與受監控資料庫的連線。

探索網路中可監控的作業系統伺服器

1. 在 DMS 資料收集器導覽窗格中，選擇探索。若要顯示導覽窗格，請選擇 DMS 資料收集器首頁左上角的功能表圖示。

探索頁面隨即開啟。

2. 確定已選取作業系統伺服器索引標籤，然後選擇執行探索。探索參數對話方塊隨即出現。
3. 輸入用於掃描網路的 LDAP 伺服器。
4. 選擇執行探索。此頁面會顯示在您網路中探索到的所有作業系統伺服器清單，無論該伺服器是否正在執行資料庫。

建議您先為所有作業系統伺服器執行探索，然後再執行這些伺服器上的資料庫探索。您的憑證可先針對主機伺服器進行探索，接著再對存放在伺服器上的資料庫進行探索。您想要先探索作業系統伺服器，然後再執行這些伺服器上的資料庫探索。請注意，用於 LDAP 伺服器尋找網路中作業系統伺服器的憑證，可能與在特定作業系統伺服器上探索資料庫所需的憑證不同。因此，建議您將作業系統伺服器新增至受監控的物件、驗證憑證並在必要時加以更正，並先檢查連線再繼續。

現在，您可以在網路中探索到的作業系統伺服器清單中，選取要新增到監控物件的伺服器。

選取作業系統伺服器作為要監控的物件

1. 在探索頁面上，選擇作業系統伺服器索引標籤。
2. 在顯示的已發現作業系統伺服器清單中，選取您要監控的每個伺服器旁的核取方塊。
3. 選擇新增至監控物件。

您可以在監控物件頁面上檢視要監控的作業系統伺服器清單，並驗證連線。

驗證監控所選作業系統伺服器的連線

1. 在 DMS 資料收集器瀏覽窗格中，選擇受監控的物件。

2. 在受監控的物件頁面上，選擇作業系統伺服器索引標籤。隨即顯示要監控的已發現作業系統伺服器清單。
3. 選取資料欄頂端的核取方塊，以選擇所有列出的作業系統伺服器。
4. 選擇動作，然後選擇驗證連線。在每個伺服器物件的連線狀態欄中檢視結果。
5. 選取連線狀態為成功以外的伺服器。接著選擇動作，然後選擇編輯。編輯伺服器對話方塊隨即開啟。
6. 驗證資訊是否正確，或視需要進行編輯。完成時，選擇儲存。覆寫憑證對話方塊隨即開啟。
7. 選擇覆寫。DMS 資料收集器會驗證每個連線的狀態，並將其更新為成功。

您現在可以探索位於選定監控伺服器上的資料庫。

探索伺服器執行的資料庫

1. 在 DMS 資料收集器導覽窗格中，選擇探索。
2. 選擇資料庫伺服器索引標籤，然後選擇執行探索。探索參數對話方塊隨即開啟。
3. 在探索參數對話方塊中，針對探索條件選擇受監控的物件。對於伺服器，請選擇要執行資料庫探索的作業系統伺服器。
4. 選擇執行探索。此頁面會顯示您所監控作業系統伺服器上的所有資料庫清單。

檢視資料庫地址、伺服器名稱和資料庫引擎等資訊，以協助您選取要監控的資料庫。

若要選取要監控的資料庫

1. 在探索頁面上，選擇資料庫伺服器索引標籤。
2. 在顯示的已發現資料庫清單中，選取所有要監控資料庫旁的核取方塊。
3. 選擇新增至監控物件。

您現在可以驗證與選定監控資料庫的連線。

驗證與受監控資料庫的連線

1. 在 DMS 資料收集器瀏覽窗格中，選擇受監控的物件。
2. 在受監控的物件頁面上，選擇資料庫伺服器索引標籤。此時會顯示您選擇監控的已發現資料庫伺服器清單。
3. 選取資料欄頂端的核取方塊，以選擇所有列出的資料庫伺服器。

4. 選擇動作，然後選擇驗證連線。在每個資料庫的連線狀態欄中檢視結果。
5. 選取具有未定義 (空白) 狀態或失敗狀態的連線。接著選擇動作，然後選擇編輯。編輯受監控的物件對話方塊隨即開啟。
6. 輸入您的登入和密碼憑證，然後選擇儲存。變更憑證對話方塊隨即開啟。
7. 選擇覆寫。DMS 資料收集器會驗證每個連線的狀態，並將其更新為成功。

在探索要監控的作業系統伺服器和資料庫之後，您也可以執行動作來管理受監控的物件。

在中管理受監控的物件 AWS DMS

Important

支援終止通知：2026 年 5 月 20 日，AWS 將結束對 AWS Database Migration Service Fleet Advisor 的支援。2026 年 5 月 20 日之後，您將無法再存取 AWS DMS Fleet Advisor 主控台或 AWS DMS Fleet Advisor 資源。如需詳細資訊，請參閱 [AWS DMS Fleet Advisor 終止支援](#)。

您可以選取執行伺服器探索程序時要監控的物件，如「[探查作業系統和資料庫伺服器](#)」中所述。此外，您也可以手動管理物件，例如作業系統 (OS) 伺服器和資料庫伺服器。您可以執行下列處理動作以管理受監控的物件：

- 新增要監控的物件
- 移除現有物件
- 編輯現有物件
- 匯出和匯入要監控的物件清單
- 檢查與物件的連線
- 開始資料收集

例如，您可以手動新增要監控的物件。

手動新增要監控的物件

1. 在受監控的物件頁面上，選擇 +伺服器。新增受監控的物件對話方塊隨即開啟。
2. 新增伺服器的相關資訊，然後選擇儲存。

您也可以使用 .csv 檔案匯入要監控的大型物件清單。使用下列 .csv 檔案格式將物件清單匯入至 DMS 資料收集器。

```
Hostname - Hostname or IP address of Monitored Object
Port - TCP port of Monitored Object
Engine: (one of the following)
    • Microsoft SQL Server
    • Microsoft Windows
    • Oracle Database
    • Linux
    • MySQL Server
    • PostgreSQL
Connection type: (one of the following)
    • Login/Password Authentication
    • Windows Authentication
    • Key-Based Authentication
Domain name:(Windows authentication)
    • Use domain name for the account
User name
Password
```

匯入含有要監控物件清單的 .csv 檔案

1. 選擇匯入。匯入監控物件頁面隨即開啟。
2. 瀏覽至您要匯入的 .csv 檔案，然後選擇下一步。

您可以檢視所有物件，並選取要開始收集中繼資料的目標物件。

將作業系統伺服器關聯至手動新增的資料庫

DMS Fleet Advisor 無法直接從 MySQL 和 PostgreSQL 資料庫收集效能指標。為了收集目標建議所需的指標，DMS Fleet Advisor 會在資料庫執行時使用作業系統指標。

當您手動將 MySQL 和 PostgreSQL 資料庫新增至受監控物件清單時，DMS 資料收集器無法識別執行這些資料庫的作業系統伺服器。由於此問題，您應該將 MySQL 和 PostgreSQL 資料庫關聯至作業系統伺服器。

您不需要手動將作業系統伺服器關聯至 DMS Fleet Advisor 自動探索的資料庫。

將作業系統伺服器關聯至資料庫

1. 在 DMS 資料收集器瀏覽窗格中，選擇受監控的物件。
2. 在受監控的物件頁面上，選擇資料庫伺服器索引標籤。隨即顯示資料庫伺服器清單。
3. 選取您手動新增的 MySQL 或 PostgreSQL 資料庫伺服器旁的核取方塊。
4. 選擇動作，然後選擇編輯。編輯資料庫對話方塊隨即開啟。
5. 如果您的 DMS 資料收集器已發現執行此資料庫的作業系統伺服器，請選擇自動偵測。DMS 資料收集器會執行 SQL 指令碼，以自動識別執行資料庫的作業系統伺服器。接著，DMS 資料收集器會將此作業系統伺服器關聯至您的資料庫。略過下一個步驟，並儲存您編輯的資料庫組態。

如果 DMS 資料收集器無法自動識別資料庫的作業系統伺服器，請確定您使用的憑證正確，並提供資料庫存取權。您可視需要手動新增作業系統伺服器。

6. 若要手動新增作業系統伺服器，請選擇 + 新增作業系統伺服器。新增主機作業系統伺服器對話方塊隨即開啟

新增作業系統伺服器的相關資訊，然後選擇儲存。

7. 在編輯資料庫對話方塊中，選擇驗證連線以確認您的 DMS 資料收集器可連線到作業系統伺服器。
8. 確認連線後，請選擇儲存。

如果您變更來源資料庫的相關作業系統伺服器，則 DMS Fleet Advisor 會使用更新的指標來產生建議。不過，Amazon CloudWatch 圖表會顯示資料庫伺服器的舊資料。如需 CloudWatch 圖表的詳細資訊，請參閱：[建議詳細資訊](#)。

搭配 AWS DMS Fleet Advisor 使用 SSL

Important

支援終止通知：2026 年 5 月 20 日，AWS 將結束對 AWS Database Migration Service Fleet Advisor 的支援。2026 年 5 月 20 日之後，您將無法再存取 AWS DMS Fleet Advisor 主控台或 AWS DMS Fleet Advisor 資源。如需詳細資訊，請參閱 [AWS DMS Fleet Advisor 終止支援](#)。

為了保護您的資料，AWS DMS Fleet Advisor 可以使用 SSL 存取您的資料庫。

支援的資料庫

AWS DMS Fleet Advisor 支援使用 SSL 存取下列資料庫：

- Microsoft SQL Server
- MySQL
- PostgreSQL

設定 SSL

若要使用 SSL 存取資料庫，請將資料庫伺服器設定為支援 SSL。如需詳細資訊，請參閱資料庫的下列文件：

- SQL 伺服器：[啟用與資料庫引擎的加密連線](#)
- MySQL：[將 MySQL 設定為使用加密連線](#)
- PostgreSQL：[使用 SSL 保護 TCP/IP 連線](#)

若要使用 SSL 連線至資料庫，請在手動新增伺服器時選取信任伺服器憑證和使用 SSL。對於 MySQL 資料庫，您可以使用自訂憑證。若要使用自訂憑證，請選取驗證 CA 核取方塊。如需新增伺服器的相關資訊，請參閱：[管理受監控物件](#)。

檢查 SQL Server 的伺服器憑證授權單位 (CA) 憑證

如果您想要驗證 SQL Server 的伺服器憑證授權單位 (CA) 憑證，請在新增伺服器時清除信任伺服器憑證。如果您的伺服器使用眾所周知的 CA，且 CA 已預設安裝在您的作業系統上，則驗證應該可以正常運作。如果 DMS Fleet Advisor 無法連接到您的資料庫伺服器，請安裝資料庫伺服器使用的 CA 憑證。(如需詳細資訊，請參閱[設定用戶端](#))。

收集 AWS DMS Fleet Advisor 的資料

Important

支援終止通知：2026 年 5 月 20 日，AWS 將結束對 AWS Database Migration Service Fleet Advisor 的支援。2026 年 5 月 20 日之後，您將無法再存取 AWS DMS Fleet Advisor 主控台或 AWS DMS Fleet Advisor 資源。如需詳細資訊，請參閱 [AWS DMS Fleet Advisor 終止支援](#)。

若要開始收集資料，請在受監控的物件頁面中選取物件，然後選擇執行資料收集。DMS 資料收集器可以一次最多可從 100 個資料庫進行收集。此外，DMS 資料收集器最多可使用八個平行執行緒來連線至您環境中的資料庫。從這八個執行緒中，DMS 資料收集器最多可使用五個平行執行緒來連線至單一資料庫執行個體。

⚠ Important

開始收集資料之前，請先檢視 DMS 資料收集器首頁上的軟體檢查區段。確認您要監控的所有資料庫引擎皆為通過狀態。如果某些資料庫引擎的狀態為失敗，且您的受監控物件清單中有對應引擎的資料庫伺服器，請先修正問題，然後再繼續。您可以在軟體檢查區段中列出的失敗狀態旁邊找到提示。

DMS 資料收集器有兩種作業模式：單次執行或持續監控。開始資料收集之後，隨即會開啟執行資料收集對話方塊。接著，請選擇下列兩個選項之一。

中繼資料和資料庫容量

DMS 資料收集器會從資料庫或作業系統伺服器收集資訊，包括架構、版本、版次、CPU、記憶體和磁碟容量。DMS 資料收集器也會收集並提供 IOPS、I/O 輸送量和作用中資料庫伺服器連線等指標。您可以根據這些資訊，在 DMS Fleet Advisor 中計算目標建議。如果來源資料庫佈建過度或佈建不足，則目標建議也會過度佈建或佈建不足。

此為預設選項。

中繼資料、資料庫容量和資源使用率

除了中繼資料和資料庫容量資訊之外，DMS 資料收集器還會收集資料庫或作業系統伺服器的 CPU、記憶體和磁碟容量的實際使用率指標。DMS 資料收集器也會收集並提供 IOPS、I/O 輸送量和作用中資料庫伺服器連線等指標。由於這些資料是取決於實際的資料庫工作負載，因此提供的目標建議會更準確。

如果選擇此選項，請設定資料收集的期間。您可以將資料收集期間設為未來 7 天，或使用 1-60 天的自訂範圍設定。

資料收集開始後，系統會將您重新導向至資料收集頁面，您可以在其中查看收集查詢的執行方式，並監控即時進度。您可以在此處或是 DMS 資料收集器首頁上檢視整體的收集健康狀況。如果整體資料收集健全狀況低於 100%，您可能需要修正收集相關的問題。

如果您在中繼資料和資料庫容量模式下執行 DMS 資料收集器，則可以在資料收集頁面上看到已完成的查詢數目。

如果您在中繼資料、資料庫容量和資源使用率模式下執行 DMS 資料收集器，則可以查看 DMS 資料收集器完成監控之前的剩餘時間。

在資料收集頁面上，您可以查看每個物件的收集狀況。如果某些項目無法正常運作，系統會顯示訊息以顯示發生了多少個問題。如需問題修正方式的判斷協助，您可以查看詳細資料。下列索引標籤會列出潛在問題：

- 依查詢的摘要 – 顯示測試 (例如 Ping 測試) 的狀態。您可以篩選狀態欄中的結果。狀態欄會提供一則訊息，指出在資料收集期間發生了多少次失敗。
- 依受監控物件的摘要 – 顯示每個物件的整體狀態。
- 依查詢類型的摘要 – 顯示收集器查詢類型的狀態，例如 SQL、Secure Shell (SSH) 或 Windows Management Instrumentation (WMI) 呼叫。
- 依問題的摘要 – 顯示發生的所有特殊問題，包括問題名稱和每個問題發生的次數。

The screenshot shows the 'Data collection' page. At the top, there's a status bar indicating 'Collection in progress...' with a progress bar and a 'Stop collection' button. Below this, there are four tabs: 'Summary by query' (selected), 'Summary by monitored object', 'Summary by query type', and 'Summary by issue'. The main table displays collected data with columns: Monitored object address, Collection type, Query name, User name, Engine, Time, and Status. The table shows four rows of data, all with a 'Complete' status. At the bottom, it says 'Total items: 13'.

Monitored object address	Collection type	Query name	User name	Engine	Time	Status
10.100.11.241:22	SSH	Linux CPU Stat	dbmuser	Linux	12-01-2023 03:48:30	Complete
10.100.11.241:22	SSH	Linux MemInfo	dbmuser	Linux	12-01-2023 03:48:29	Complete
10.100.11.241:22	SSH	Linux CPU Info	dbmuser	Linux	12-01-2023 02:57:30	Complete
10.100.11.241:5432	Pgsql	AWS RDS Limitations (Database Level)	FA_Collect_User	PostgreSQL	12-01-2023 02:57:29	Complete

若要匯出收集結果，請選擇匯出為 CSV。

找出問題並解決問題後，請選擇開始收集並重新執行資料收集程序。執行資料收集之後，資料收集器會使用安全連線將收集的資料上傳至 DMS Fleet Advisor 詳細目錄。DMS Fleet Advisor 會將資訊儲存在您的 Amazon S3 儲存體中。如需設定資料轉送憑證的相關資訊，請參閱：[設定資料轉送的憑證](#)。

使用 AWS DMS Fleet Advisor 收集容量和資源使用率指標

您可以透過兩種模式收集中繼資料和效能指標：單次執行或持續監控。DMS 資料收集器會根據您選取的選項，追蹤資料環境中的不同指標。在單次執行期間，DMS 資料收集器只會追蹤來自資料庫和作業系統伺服器的中繼資料指標。在持續監控期間，DMS 資料收集器會追蹤資源的實際使用率。

AWS DMS 在 DMS 資料收集器的單一執行期間，會收集下列中繼資料和指標。

- 作業系統伺服器的可用記憶體
- 作業系統伺服器的可用儲存空間
- 資料庫版本與版次
- 作業系統伺服器的 CPU 數量
- 結構描述數目
- 預存程序數目
- 資料表數目
- 觸發程序數目
- 檢視數目
- 結構描述架構

DMS Fleet Advisor 會使用這些指標來建立資料庫和作業系統伺服器的詳細目錄。此外，DMS Fleet Advisor 也會使用這些中繼資料和指標來分析來源資料庫結構描述。

DMS Fleet Advisor 可以使用資料收集器的單一執行期間收集的指標來產生目標建議。不過，在此情況下，針對過度佈建的來源資料庫，也會過度佈建目標建議。因此，您在 中維護 資源會產生額外費用 AWS 雲端。對於佈建不足的來源資料庫，目標建議也會佈建不足，這可能會導致效能問題。建議您選擇 DMS 資料收集器的中繼資料、資料庫容量和資源使用率模式，以使用持續監控來收集資料。

AWS DMS 在持續監控期間收集下列指標。DMS 資料收集器可執行 1 到 60 天。

- 資料庫伺服器的 I/O 輸送量
- 資料庫伺服器的每秒讀寫次數 (IOPS)
- 作業系統伺服器使用的 CPU 數量
- 作業系統伺服器的記憶體使用量
- 作用中資料庫和作業系統伺服器連線的數量

DMS Fleet Advisor 會使用這些指標產生正確的目標建議，使目標資料庫符合您的效能需求。這可以防止維護中的資源時產生額外的成本 AWS 雲端。

AWS DMS Fleet Advisor 如何收集容量和資源使用率指標？

DMS Fleet Advisor 每分鐘都會收集效能指標。

對於 Oracle 和 SQL Server，DMS Fleet Advisor 會執行 SQL 查詢以擷取每個資料庫指標的值。

對於 MySQL 和 PostgreSQL，DMS Fleet Advisor 會從執行資料庫的作業系統伺服器收集效能指標。在 Windows 中，DMS Fleet Advisor 會執行 WMI Query Language (WQL) 指令碼，並接收 WMI 資料。在 Linux 中，DMS Fleet Advisor 會執行命令以擷取作業系統伺服器的指標。

Important

執行遠端 SQL 指令碼可能會影響生產資料庫的效能。不過，資料收集查詢不包含任何計算邏輯。因此，資料收集程序使用的資料庫資源不太可能超過 1%。

您可以檢視資料收集器為收集指標所執行的所有查詢。若要這樣做，請開啟 `DMSCollector.Collections.json` 檔案。您可以在資料收集器安裝資料夾中的 `etc` 資料夾找到此檔案。預設路徑為 `C:\ProgramData\Amazon\AWS DMS Collector\etc\DMSCollector.Collections.json`。

DMS 資料收集器會使用本機檔案系統作為所有收集資料的暫存儲存空間。DMS 資料收集器會以 JSON 格式儲存收集的資料。您可以在離線模式下使用本機收集器，並在設定資料轉送之前手動檢查或驗證收集的檔案。您可以在資料收集器安裝資料夾中的 `out` 資料夾檢視所有收集的檔案。預設路徑為 `C:\ProgramData\Amazon\AWS DMS Collector\out`。

Important

如果您以離線模式執行 DMS 資料收集器，並將收集的資料儲存在伺服器上超過 14 天，則無法使用 Amazon CloudWatch 顯示這些指標。不過，DMS Fleet Advisor 仍會使用此資料來產生建議。如需 CloudWatch 圖表的詳細資訊，請參閱：[建議詳細資訊](#)。

您也可以在线上模式檢查或驗證收集的資料檔案。DMS 資料收集器會將所有資料轉送至您在 DMS 資料收集器設定中指定的 Amazon S3 儲存貯體。

您可以使用 DMS 資料收集器從內部部署資料庫收集資料。此外，您也可以從 Amazon RDS 和 Aurora 資料庫收集資料。不過，由於 Amazon RDS 或 Aurora 與內部部署的資料庫執行個體之間存在差異，因此您無法在雲端一次執行所有 DMS 資料收集器查詢。由於 DMS 資料收集器會從主機作業系統收集 MySQL 和 PostgreSQL 資料庫的使用率指標，因此這個方法不適用於 Amazon RDS 和 Aurora。

DMS 資料收集器的疑難排解

Important

支援終止通知：2026 年 5 月 20 日，AWS 將結束對 AWS Database Migration Service Fleet Advisor 的支援。2026 年 5 月 20 日之後，您將無法再存取 AWS DMS Fleet Advisor 主控台或 AWS DMS Fleet Advisor 資源。如需詳細資訊，請參閱 [AWS DMS Fleet Advisor 終止支援](#)。

在下列清單中，您可以找到在使用資料收集器收集資料時，若遇到特定問題應採取的動作。

主題

- [故障診斷 中與網路和伺服器連線相關的資料收集問題 AWS DMS](#)
- [故障診斷 中與 Windows Management Instrumentation 相關的資料收集問題 AWS DMS](#)
- [疑難排解與 Windows 網頁編寫器相關的資料收集問題](#)
- [故障診斷 中與 SSL 相關的資料收集問題 AWS DMS](#)

故障診斷 中與網路和伺服器連線相關的資料收集問題 AWS DMS

Important

支援結束通知：2026 年 5 月 20 日，AWS 將結束對 Fleet Advisor 的 AWS Database Migration Service 支援。2026 年 5 月 20 日之後，您將無法再存取 AWS DMS Fleet Advisor 主控台或 AWS DMS Fleet Advisor 資源。如需詳細資訊，請參閱 [AWS DMS Fleet Advisor 終止支援](#)。

如果您遇到與 DMS 資料收集器的網路和伺服器連線相關的問題，請嘗試下列動作。

NET：在 ping 請求期間發生異常。

檢查電腦的名稱，檢查是否處於無法解析為 IP 地址的狀態。

例如，檢查電腦是否已關閉、中斷網路連線或解除委任。

NET：超時

開啟輸入防火牆規則「檔案及印表機共用 (回應要求 - ICMP4-In)」。

* Inbound ICMPv4

NET：DestinationHostUnreachable

檢查電腦的 IP 地址。具體來說，請檢查地址是否與執行 DMS 資料收集器的電腦位於相同的子網路上，以及是否能回應地址解析通訊協定 (ARP) 要求。

如果電腦位於不同的子網路上，則無法將 IP 地址解析為媒體存取控制 (MAC) 地址。

另外，請檢查電腦是否已關閉、中斷網路連線或解除委任。

故障診斷 中與 Windows Management Instrumentation 相關的資料收集問題 AWS DMS

Important

支援結束通知：2026 年 5 月 20 日，AWS 將結束對 Fleet Advisor 的 AWS Database Migration Service 支援。2026 年 5 月 20 日之後，您將無法再存取 AWS DMS Fleet Advisor 主控台或 AWS DMS Fleet Advisor 資源。如需詳細資訊，請參閱 [AWS DMS Fleet Advisor 終止支援](#)。

如果您使用 DMS 資料收集器遇到與 Windows Management Instrumentation 相關的問題，請嘗試下列動作。

WMI：RPC 伺服器無法使用。(異常來自來自 HRESULT: 0x800706BA)

開啟輸入防火牆規則「Windows Management Instrumentation (DCOM-In)」。

* Inbound TCP/IP at local port 135.

此外，請開啟輸入防火牆規則「Windows Management Instrumentation (WMI-In)」。

對於 Windows Server 2008 和更新版本：* Inbound TCP/IP at local port 49152 - 65535。

對於 Windows Server 2003 和更舊版本：* Inbound TCP/IP at local port 1025 - 5000。

WMI：存取遭拒。(異常來自 HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))

請嘗試以下做法：

- 將 DMS 資料收集器使用者新增至 Windows 群組、分散式 COM 使用者或系統管理員。
- 啟動 Windows 管理檢測服務，並將其啟動類型設定為 [自動]。
- 確定您的 DMS 資料收集器使用者名稱格式為 \。

WMI：存取遭拒

將「遠端啟用」許可新增至根 WMI 命名空間上的 DMS 資料收集器使用者。

使用進階設定，並確定該許可套用於「此命名空間和子名稱空間」。

WMI：呼叫已由訊息篩選器取消。(異常來自 HRESULT: 0x80010002...)

重新啟動 Windows Management Instrumentation 服務。

疑難排解與 Windows 網頁編寫器相關的資料收集問題

Important

支援結束通知：2026 年 5 月 20 日，AWS 將結束對 Fleet Advisor 的 AWS Database Migration Service 支援。2026 年 5 月 20 日之後，您將無法再存取 AWS DMS Fleet Advisor 主控台或 AWS DMS Fleet Advisor 資源。如需詳細資訊，請參閱 [AWS DMS Fleet Advisor 終止支援](#)。

如果您使用 DMS 資料收集器遇到與 Windows 網頁編寫器相關的問題，請嘗試下列動作。

WPC：找不到網路路徑

開啟輸入防火牆規則「檔案和印表機共用 (SMB-In)」。

* Inbound TCP/IP at local port 445.

此外，啟動「遠端登錄」服務，並將其啟動類型設定為 [自動]。

WPC：存取遭拒

將 DMS 資料收集器使用者新增至「效能監控器使用者」或「管理員」群組。

WPC：類別不存在

執行 `loader /r` 以重建效能計數器快取，然後重新啟動電腦。

 Note

如需有關使用 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 遷移資料時故障診斷問題的資訊，請參閱[故障診斷和診斷支援](#)。

故障診斷 中與 SSL 相關的資料收集問題 AWS DMS

 Important

支援結束通知：2026 年 5 月 20 日，AWS 將結束對 Fleet Advisor 的 AWS Database Migration Service 支援。2026 年 5 月 20 日之後，您將無法再存取 AWS DMS Fleet Advisor 主控台或 AWS DMS Fleet Advisor 資源。如需詳細資訊，請參閱[AWS DMS Fleet Advisor 終止支援](#)。

如果您使用 DMS 資料收集器遇到與 SSL 相關的問題，請嘗試下列動作。

SSL 錯誤

您的資料庫需要安全的 SSL 連線，而且您尚未開啟連線的驗證 CA 和使用 SSL 選項。請開啟這些選項，並確定您的本機作業系統已安裝資料庫使用的憑證授權單位。如需詳細資訊，請參閱[設定 SSL](#)。


在 AWS DMS Fleet Advisor 中使用庫存進行分析

 Important

支援結束通知：2026 年 5 月 20 日，AWS 將結束對 AWS Database Migration Service Fleet Advisor 的支援。2026 年 5 月 20 日之後，您將無法再存取 AWS DMS Fleet Advisor 主控台或 AWS DMS Fleet Advisor 資源。如需詳細資訊，請參閱[AWS DMS Fleet Advisor 終止支援](#)。

若要檢查潛在資料庫遷移的可行性，您可以使用探索到的資料庫和結構描述詳細目錄。您可以使用這些詳細目錄中的資訊來了解哪些資料庫和結構描述適合遷移。

您可以在主控台上存取資料庫和結構描述庫存清單。若要這麼做，請選擇主控台上的詳細目錄。



DMS Fleet Advisor 會分析您的資料庫模式，以確定不同模式的相似性。此分析不會比較物件的實際程式碼。DMS Fleet Advisor 只會比較結構描述物件 (例如函數和程序) 的名稱，以識別不同資料庫結構描述中的類似物件。

主題

- [在中使用資料庫庫存進行分析 AWS DMS](#)
- [在中使用結構描述庫存進行分析 AWS DMS](#)

在中使用資料庫庫存進行分析 AWS DMS

⚠ Important

支援結束通知：2026 年 5 月 20 日，AWS 將結束對 AWS Database Migration Service Fleet Advisor 的支援。2026 年 5 月 20 日之後，您將無法再存取 AWS DMS Fleet Advisor 主控台或 AWS DMS Fleet Advisor 資源。如需詳細資訊，請參閱 [AWS DMS Fleet Advisor 終止支援](#)。

若要檢視收集資料網路中所有已發現伺服器上的所有資料庫清單，請使用下列程序。

若要檢視收集資料來源網路伺服器上的資料庫清單

1. 在主控台上選擇詳細目錄。

詳細目錄頁面隨即開啟。

2. 選擇 Databases (資料庫) 索引標籤。

已發現的資料庫清單隨即出現。

Inventory Info

Database servers, schema information, and metadata discovered by data collectors.

Analyze inventories
Running the analysis helps in identifying the candidates for migration. All the schemas are analyzed when you take this action, so ensure that the inventory is complete before you run the analysis. This operation can take a few minutes. [Learn more](#)

Databases | Schemas

Databases (7)
Database inventories that were discovered by data collectors.

Find database inventory

	Database	Server	Number of s...	Engine	Engine version	Engine ...
☐	WinServ2016.d...	-	No data	PostgreSQL	-	-
☐	VM-MSSQL14-...	10.11.1.10	44	Microsoft SQL ...	⚠ 2014 (Extended support)	Enterprise
☐	MSSQL01.dbm...	-	No data	Microsoft SQL ...	✅ 2019 (Mainstream support)	Express

- 選擇分析庫存以判斷結構描述屬性，例如相似性和複雜性。處理程序所花費的時間取決於要分析的物件數目，但不會超過一個小時。分析結果可在詳細目錄頁面的結構描述索引標籤上找到。

DMS Fleet Advisor 會分析所有探索資料庫的結構描述，以定義其物件的交集。分析結果以百分比表示。DMS Fleet Advisor 會將超過 50% 交集的結構描述視為重複項目。原始結構描述會識別為找到重複項目的結構描述。這有助於識別要先轉換或遷移的原始結構描述。

系統會一併分析整個詳細目錄，以識別重複的結構描述。

在 中使用結構描述庫存進行分析 AWS DMS

⚠ Important

支援結束通知：2026 年 5 月 20 日，AWS 將結束對 AWS Database Migration Service Fleet Advisor 的支援。2026 年 5 月 20 日之後，您將無法再存取 AWS DMS Fleet Advisor 主控台或 AWS DMS Fleet Advisor 資源。如需詳細資訊，請參閱 [AWS DMS Fleet Advisor 終止支援](#)。

您可以檢視在收集資料的網路中，其伺服器上探索到的資料庫結構描述清單。請執行以下程序。

若要檢視收集資料來源網路伺服器上的結構描述清單

1. 在主控台上選擇詳細目錄。詳細目錄頁面隨即開啟。
2. 選擇結構描述索引標籤。結構描述清單隨即顯示。
3. 選取清單中的結構描述以檢視其相關資訊，包括伺服器、資料庫、大小和複雜度。

您可以檢視每個結構描述的物件摘要，其中提供物件類型、物件數目、物件大小和程式碼行的相關資訊。

4. (選用) 選擇分析庫存以識別重複的結構描述。DMS Fleet Advisor 會分析資料庫結構描述，以定義其物件的交集。
5. 您可以將詳細目錄資訊匯出至 .csv 檔案以供進一步檢閱。

Analysis complete

Schema inventory

DMS > Discover: Inventory

Inventory Info

Database servers, schema information, and metadata discovered by data collectors.

Analyze inventories

Analyze inventories
Running the analysis helps in identifying the candidates for migration. All the schemas are analyzed when you take this action, so ensure that the inventory is complete before you run the analysis. This operation can take a few minutes. [Learn more](#)

Databases
Schemas

Schemas (13)
Schema inventories that were discovered by data collectors.

Find schema inventory

< 1 > ⚙

Schema	Server	Database	Engine	Complexity	Similarity...	Original schema
lsa_tests_src.lsa_tests_src	linuxsql02.db.local	linuxsql02.db.local:3306	MySQL Server	Simple	100	lsa_tests_src_100.lsa_tests_s...
lsa_tests_src_90e_30a.lsa_t...	linuxsql02.db.local	linuxsql02.db.local:3306	MySQL Server	Simple	90	lsa_tests_src_49.lsa_tests_sr...
lsa_tests_src_50.lsa_tests_s...	linuxsql02.db.local	linuxsql02.db.local:3306	MySQL Server	Simple	50	lsa_tests_src_100.lsa_tests_s...
lsa_tests_src_49.lsa_tests_s...	linuxsql02.db.local	linuxsql02.db.local:3306	MySQL Server	Simple	-	None

若要識別要遷移的結構描述並判斷遷移目標，您可以使用 AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) 或 DMS 結構描述轉換。如需詳細資訊，請參閱[在 中使用新的專案精靈 AWS SCT](#)。

識別要遷移的結構描述後，您可以使用 AWS SCT 或 DMS 結構描述轉換來轉換結構描述。如需 DMS 結構描述轉換的詳細資訊，請參閱：[使用 DMS 結構描述轉換轉換資料庫結構描述](#)。

使用 AWS DMS Fleet Advisor 目標建議功能

Important

終止支援通知：2026 年 5 月 20 日，AWS 將終止對 AWS Database Migration Service Fleet Advisor 的支援。2026 年 5 月 20 日之後，您將無法再存取 AWS DMS Fleet Advisor 主控台或 AWS DMS Fleet Advisor 資源。如需詳細資訊，請參閱 [AWS DMS Fleet Advisor 終止支援](#)。

若要探索並選擇最佳遷移目標，您可以在 DMS Fleet Advisor 中為來源內部部署資料庫產生目標建議。建議包含一或多個可能 AWS 的目標引擎，您可以選擇這些引擎來遷移來源現場部署資料庫。從這些可能的目標引擎中，DMS Fleet Advisor 建議單一目標引擎做為適當大小的遷移目的地，並將此目標指出為 DMS 建議。為判斷這個大小適中的遷移目的地，DMS Fleet Advisor 會使用資料收集器收集的詳細目錄中繼資料和指標。

您可以在遷移開始前使用建議來探索遷移選項、節省成本並降低風險。您可以將建議匯出為逗號分隔值 (CSV) 檔案，並與主要利益相關者共用以加速決策。您可以將建議匯出至 AWS 定價計算工具，以進一步最佳化維護成本。如需詳細資訊，請參閱 <https://calculator.aws/#/>。

您無法在 DMS Fleet Advisor 中修改目標建議。因此，您不能使用 DMS Fleet Advisor 進行假設分析。假設分析是變更目標參數的程序，用於了解這些變更如何影響您建議的定價預估。您可以使用建議的目標參數作為中的起點 AWS 定價計算工具，在中執行假設分析 AWS 定價計算工具。如需詳細資訊，請參閱 <https://calculator.aws/#/>。

我們建議您將 DMS Fleet Advisor 建議視為遷移規劃的起點。然後，您可以決定變更建議的執行個體參數，以最佳化資料庫工作負載的成本或效能。

主題

- [建議的目標執行個體](#)
- [DMS Fleet Advisor 如何判斷建議的目標執行個體規格？](#)
- [使用 AWS DMS Fleet Advisor 產生目標建議](#)
- [使用 AWS DMS Fleet Advisor 探索目標建議的詳細資訊](#)
- [使用 AWS DMS Fleet Advisor 匯出目標建議](#)
- [使用 AWS DMS Fleet Advisor 探索和分析遷移限制](#)
- [使用 AWS DMS Fleet Advisor 對目標建議進行故障診斷](#)

建議的目標執行個體

針對目標建議，DMS Fleet Advisor 會考量下列一般用途、記憶體最佳化以及爆量效能的 Amazon RDS 資料庫執行個體。

- db.m5
- db.m6i
- db.r5
- db.r6i
- db.t3
- db.x1
- db.x1e
- db.z1d

如需有關 Amazon RDS 資料庫執行個體類別的相關資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的「[資料庫執行個體類別](#)」。

DMS Fleet Advisor 如何判斷建議的目標執行個體規格？

DMS Fleet Advisor 可根據資料庫容量或使用率產生建議。

- 如果您選擇根據資料庫容量產生建議，則 DMS Fleet Advisor 會將現有資料庫容量對應至最接近執行個體類別的規格。
- 如果您選擇根據資源使用率產生建議，則 DMS Fleet Advisor 會判斷 CPU、記憶體、IO 傳輸量及 IOPS 等測量結果的第 95 個百分位數值。第 95 個百分位數表示 95% 的收集資料低於此值。接著，DMS Fleet Advisor 會將這些值對應到最接近的執行個體類別規格。

為判斷目標資料庫的大小，DMS Fleet Advisor 會收集來源資料庫大小的相關資訊。然後，DMS Fleet Advisor 會建議使用相同大小的目標儲存體。如果您的來源資料庫儲存體已過度佈建，則建議的目標儲存體大小也會過度佈建。

如果您想要使用 遷移資料 AWS DMS，則可能需要增加目標資料庫執行個體的 IOPS 佈建。當 DMS Fleet Advisor 產生目標建議時，服務只會考慮您的來源資料庫測量結果。DMS Fleet Advisor 不會考慮您執行資料遷移任務可能需要的額外 IOPS。如需詳細資訊，請參閱[遷移任務執行緩慢](#)。

為了估算 IOPS 成本，DMS Fleet Advisor 會使用來源 IOPS 使用量的一對一對應作為基準。DMS Fleet Advisor 會將峰值負載視為基準值，而 IOPS 定價則為 100% 使用率。

對於 PostgreSQL 和 MySQL 來源資料庫，DMS Fleet Advisor 可以在目標建議中包含 Aurora 和 Amazon RDS 資料庫執行個體。如果某個 Aurora 組態可對應來源需求，則 DMS Fleet Advisor 會將此選項標示為建議。

使用 AWS DMS Fleet Advisor 產生目標建議

Important

終止支援通知：2026 年 5 月 20 日，AWS 將終止對 AWS Database Migration Service Fleet Advisor 的支援。2026 年 5 月 20 日之後，您將無法再存取 AWS DMS Fleet Advisor 主控台或 AWS DMS Fleet Advisor 資源。如需詳細資訊，請參閱 [AWS DMS Fleet Advisor 終止支援](#)。

完成資料庫和分析叢集的資料收集和清查之後，您可以在 DMS Fleet Advisor 中產生目標建議。若要這麼做，請選擇來源資料庫，然後設定 DMS Fleet Advisor 目標建議功能用來判斷目標執行處理大小的設定值。此外，DMS Fleet Advisor 目標建議功能會使用收集自來源資料庫的容量和使用率測量結果。

若要產生目標建議

1. 登入 AWS 管理主控台 並開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> 的 AWS DMS 主控台。

請務必選擇使用 DMS Fleet Advisor 的 AWS 區域。

2. 在導覽窗格中，選擇評估下的建議，然後選擇產生建議。
3. 在選取來源資料庫面板中，選取要遷移至 AWS 雲端的資料庫名稱核取方塊。

對於搜尋來源資料庫，請輸入資料庫名稱以篩選詳細目錄。

DMS Fleet Advisor 一次最多可產生 100 個資料庫的建議。

4. 對於可用性和耐久性，請選擇偏好的部署選項。

若要計算生產資料庫的目標建議，請選擇生產 (多可用區域)。DMS Fleet Advisor 會在目標建議中包含位於不同可用區域的兩個資料庫執行個體。此多可用區部署選項提供高可用性、資料備援和容錯移轉支援。

如果 Aurora 是建議的目標引擎，而可用性和耐用性是多可用區域部署，則目標建議包括讀取器和寫入器資料庫執行個體。

若要針對用於開發或測試的資料庫計算目標建議，請選擇開發/測試 (單一可用區域)。DMS Fleet Advisor 會在您的目標建議中包含單一資料庫執行個體。此單一可用區部署選項可降低維護成本。

5. 針對目標執行個體大小，請選擇 DMS Fleet Advisor 用來計算目標建議的偏好選項。

若要根據來源資料庫或作業系統伺服器組態計算目標建議，請選擇總容量。DMS Fleet Advisor 會根據來源資料庫或作業系統伺服器的總計 CPU、記憶體和磁碟容量等指標來產生目標建議。DMS Fleet Advisor 接著會將您的資料庫容量指標對應到最接近的 Amazon RDS 資料庫執行個體類別規格。

若要根據來源資料庫或作業系統伺服器的實際使用率計算目標建議，請選擇資源使用率。DMS Fleet Advisor 會根據來源資料庫或作業系統伺服器 CPU、記憶體和磁碟容量的使用量標準來產生目標建議。DMS Fleet Advisor 會根據使用率指標來計算每個指標的第 95 個百分位數。第 95 個百分位數表示 95% 的資料低於此值。接著，DMS Fleet Advisor 會將這些值對應到最接近的 Amazon RDS 資料庫執行個體類別。

我們建議您使用資源使用率選項以取得更準確的建議。若要這麼做，請確定您已收集總容量與資源使用率指標。

6. 選擇 Generate (產生)。

DMS Fleet Advisor 會針對選取的資料庫產生目標建議。對於成功產生的建議，DMS Fleet Advisor 會將狀態設定為已計算。此外，DMS Fleet Advisor 會使用 AWS 定價計算工具 來決定建議目標資料庫執行個體的預估每月成本。現在，您可以進一步探索產生的建議。如需詳細資訊，請參閱[建議詳細資訊](#)。

若要估算資料詳細目錄的每月總成本，請選取您計劃移至雲端的資料庫核取方塊。DMS Fleet Advisor 會在 AWS 雲端中顯示目標資料庫的預估每月總成本和摘要。DMS Fleet Advisor 使用 AWS 價格表 查詢 API 僅提供您的資訊定價詳細資訊。您的實際費用取決於多種因素，包括 AWS 服務的實際使用情況。如需 AWS 服務 定價的詳細資訊，請參閱[雲端服務定價](#)。

使用 AWS DMS Fleet Advisor 探索目標建議的詳細資訊

Important

終止支援通知：2026 年 5 月 20 日，AWS 將終止對 AWS Database Migration Service Fleet Advisor 的支援。2026 年 5 月 20 日之後，您將無法再存取 AWS DMS Fleet Advisor 主控台或 AWS DMS Fleet Advisor 資源。如需詳細資訊，請參閱 [AWS DMS Fleet Advisor 終止支援](#)。

DMS Fleet Advisor 產生目標建議之後，您便可在建議表格中檢視建議遷移目標的主要參數。這些關鍵參數包括目標引擎、執行個體類別、虛擬 CPU 數量、記憶體、儲存空間和儲存空間類型。除了這些參數之外，DMS Fleet Advisor 還會顯示此建議遷移目標的預估每月成本。

每個建議可能包含一或多個可能 AWS 的目標引擎。如果您的建議包含數個目標引擎，則會依建議 AWS DMS 標記其中一個。此外，在建議表格中 AWS DMS 顯示此建議選項的參數和估計每月成本。

若要將目標建議與來源資料庫的使用率和容量進行比較，請進一步探索您的建議。此外，您也可以檢視所選建議的遷移限制。這些限制包括不支援的資料庫功能、動作項目及其他遷移考量事項。

若要進一步探索建議

1. 使用 DMS Fleet Advisor 產生目標建議。如需詳細資訊，請參閱[產生目標建議](#)。
2. 從建議表格中選擇建議名稱。建議頁面隨即開啟。
3. 如果您的建議包含多個目標選項，請為目標建議選擇目標選項。
4. 展開來源使用率和容量區段。DMS Fleet Advisor 會顯示下列指標的資源使用率圖表。
 - CPU 數量
 - 記憶體
 - I/O 輸出量
 - 每秒讀寫次數 (IOPS)
 - 儲存
 - 作用中資料庫伺服器連線的數量

您可以使用這些圖表，將 DMS 資料收集器中的來源資料庫指標與所選目標引擎的指標進行比較。

如果展開來源使用率和容量區段後看不到圖表，請確定已授與 IAM 使用者檢視 Amazon CloudWatch 儀表板的許可。如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的[使用 Amazon CloudWatch 儀表板](#)。

5. 選擇具有所選目標引擎名稱的連結。目標詳細資訊頁面隨即開啟。
6. 若要將目標建議匯出至 CSV，請從動作下拉式清單中選擇匯出至 CSV 選項。
7. 若要匯出目標建議 AWS 定價計算工具，請從動作下拉式清單中選擇使用最佳化成本 AWS 定價計算工具選項。
8. 在組態區段中，比較來源資料庫參數的值與目標引擎的參數。針對目標引擎，DMS Fleet Advisor 會顯示雲端資源的預估每月成本。DMS Fleet Advisor 使用 AWS 價格表查詢 API 僅提供您的資訊

定價詳細資訊。您的實際費用取決於多種因素，包括 AWS 服務的實際使用情況。如需 AWS 服務定價的詳細資訊，請參閱<https://aws.amazon.com/pricing/>雲端服務定價。

9. 在遷移限制區段中，檢視遷移限制。建議您在將來源資料庫遷移至 AWS 雲端時，考慮這些限制。

使用 AWS DMS Fleet Advisor 匯出目標建議

Important

終止支援通知：2026 年 5 月 20 日，AWS 將終止對 AWS Database Migration Service Fleet Advisor 的支援。2026 年 5 月 20 日之後，您將無法再存取 AWS DMS Fleet Advisor 主控台或 AWS DMS Fleet Advisor 資源。如需詳細資訊，請參閱 [AWS DMS Fleet Advisor 終止支援](#)。

產生目標建議之後，您可以將建議清單複本儲存為逗號分隔值 (CSV) 檔案。

若要產生目標建議

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> 開啟 AWS DMS 主控台。

請務必選擇使用 DMS Fleet Advisor 的 AWS 區域。

2. 在導覽窗格中，選擇評估下的建議，然後選取要包含在 CSV 檔案中的建議。
3. 選擇匯出為 CSV、輸入檔案名稱，然後在電腦上選擇要儲存此檔案的資料夾。
4. 開啟 CSV 檔案。

包含建議的 CSV 檔案提供下列資訊。

- CreatedDate – DMS Fleet Advisor 建立目標引擎建議的日期。
- DatabasesId – DMS Fleet Advisor 據以建立此建議的來源資料庫識別碼。
- DeploymentOption – 建議 Amazon RDS 資料庫執行個體的部署選項。
- EngineEdition – 推薦的目標 Amazon RDS 引擎版次。
- EngineName – 目標引擎的名稱。
- InstanceMemory – 建議 Amazon RDS 資料庫執行個體上的記憶體容量。
- InstanceSizingType – 目標執行個體的大小。
- InstanceType – 建議使用的目標 Amazon RDS 執行個體類型。

- InstanceVcpu – 建議 Amazon RDS 資料庫執行個體上的虛擬 CPU 數量。
- Preferred – Boolean 旗標，指出建議使用此目標選項。
- Status – 目標引擎建議的狀態。
- StorageIops – 在建議的 Amazon RDS 資料庫執行個體上，每秒完成的輸入/輸出操作數量 (IOPS)。
- StorageSize – 建議 Amazon RDS 資料庫執行個體的儲存空間大小。
- StorageType – 建議 Amazon RDS 資料庫執行個體的儲存類型。
- WorkloadType – 目標引擎的部署選項，例如多可用區域或單一可用區域部署。

使用 AWS DMS Fleet Advisor 探索和分析遷移限制

Important

終止支援通知：2026 年 5 月 20 日，AWS 將終止對 AWS Database Migration Service Fleet Advisor 的支援。2026 年 5 月 20 日之後，您將無法再存取 AWS DMS Fleet Advisor 主控台或 AWS DMS Fleet Advisor 資源。如需詳細資訊，請參閱 [AWS DMS Fleet Advisor 終止支援](#)。

您可以使用 DMS 資料收集器來探索目標引擎不支援的資料庫功能。若要選擇正確的遷移目標，您應該考慮這些限制。

DMS 資料收集器會探索特定的來源資料庫功能。然後，DMS Fleet Advisor 會分析從遷移角度到指定目標的來源功能，並提供有關限制的其他資訊，並包含解決或避免此限制的建議動作。此外，DMS Fleet Advisor 會計算這些限制的影響。

限制清單可在目標引擎詳細資訊頁面取得。從左側導覽選單的建議頁面導覽至此頁面。從目標清單中，選擇要檢查的目標引擎。限制清單位於頁面底部。

下表為 Amazon RDS for MySQL 不支援的 MySQL 資料庫功能。

限制	Description	影響
身分驗證外掛程式	Amazon RDS 不支援 MySQL 身分驗證外掛程式。	低
將錯誤記錄至系統日誌	Amazon RDS 不支援將錯誤日誌寫入系統日誌。	低

限制	Description	影響
全域交易識別碼	您可以將全域交易識別碼用於所有 RDS for MySQL 5.7 版、RDS for MySQL 8.0.26 版以及更新的 8.0 版本。	低
群組複寫	Amazon RDS 不支援 MySQL 群組複寫外掛程式。	低
InnoDB 資料表空間加密	Amazon RDS 不支援 InnoDB 資料空間加密。	低
InnoDB 保留字詞	InnoDB 是 Amazon RDS for MySQL 的保留字詞。此名稱無法用於 MySQL 資料庫。	低
Keyring 外掛程式	Amazon RDS 不支援 MySQL Keyring 外掛程式。	低
密碼驗證外掛程式	Amazon RDS 不支援 MySQL validate_password 外掛程式。	低
持續的系統變數	Amazon RDS 不支援 MySQL 的持久系統變數。	低
限制存取	Amazon RDS 會將存取權限制在需要進階許可的特定系統程序和資料表。此外，Amazon RDS 不允許使用者利用 Telnet、Secure Shell (SSH) 或 Windows 遠端桌面連線，直接託管資料庫執行個體的存取權。	低
重寫器查詢重寫外掛程式	Amazon RDS 不支援 MySQL 重寫器查詢重寫外掛程式。	低

限制	Description	影響
半同步複寫	Amazon RDS 不支援 MySQL 半同步複寫。	低
可傳輸的資料表空間	Amazon RDS 不支援 MySQL 可傳輸資料表空間功能。	低
X 外掛程式	Amazon RDS 不支援 MySQL X 外掛程式。	低

下表為 Amazon RDS for Oracle 不支援的 Oracle 資料庫功能。

限制	Description	影響
Active Data Guard	Active Data Guard 無法搭配 Oracle 多租戶容器資料庫 (CDB) 使用。	中
自動儲存空間管理	Amazon RDS 不支援 Oracle 自動儲存空間管理 (Oracle ASM)。	中
資料庫活動串流	Amazon RDS 在單一租用戶架構不支援 Oracle 資料庫活動串流。	高
檔案大小限制	RDS Oracle 資料庫執行個體上的單一檔案大小上限為 16 TiB。	中
FTP 和 SFTP	Amazon RDS 不支援 FTP 和 SFTP。	中
混合式分割資料表	Amazon RDS 不支援 Oracle 混合分割資料表。	高

限制	Description	影響
Oracle Data Guard	Amazon RDS 在單一租用戶架構不支援 Oracle Data Guard。	高
Oracle Database Vault	Amazon RDS 不支援 Oracle Database Vault。	高
Oracle DBA 權限資料庫	Amazon RDS 對於 Oracle DBA 權限設有限制。如需詳細資訊，請參閱 Oracle DBA 權限的限制 。	高
Oracle Enterprise Manager	Amazon RDS 在單一租用戶架構不支援 Oracle Enterprise Manager。	高
Oracle Enterprise Manager Agent	Amazon RDS 在單一租用戶架構不支援 Oracle Enterprise Manager Agent。	中
Oracle Enterprise Manager Cloud Control 管理儲存庫	Amazon RDS for Oracle 資料庫執行個體無法用於 Oracle Enterprise Manager Cloud Control 管理儲存庫。	高
Oracle Flashback Database	Amazon RDS Oracle 不支援 Oracle Flashback Database 功能。	高
Oracle Label Security	Amazon RDS 在單一租用戶架構不支援 Oracle Label Security。Oracle Label Security 只能搭配多租用戶容器資料庫 (Oracle CDB) 使用。	高
Oracle Messaging Gateway	Amazon RDS 不支援 Oracle Messaging Gateway。	高

限制	Description	影響
Oracle Snapshot Standby 資料庫	Amazon RDS 不支援 Oracle Snapshot Standby 資料庫。	高
公有同義詞	Amazon RDS 不支援 Oracle 所提供結構描述的公有同義詞。	中
不支援功能的結構描述	Amazon RDS 不支援需要系統權限的 Oracle 功能和元件結構描述。	高
單純的統一稽核	Amazon RDS 不支援單純的統一稽核。您可以在混合模式下使用統一稽核。	中
Workspace Manager	Amazon RDS 不支援 Oracle Database Workspace Manager WMSYS 結構描述。	高

下表為 Amazon RDS for PostgreSQL 不支援的 PostgreSQL 資料庫功能。

限制	Description	影響
並行連線	RDS for PostgreSQL 執行個體的同時連線上限數受到 <code>max_connections</code> 參數限制。	低
最新版本	Amazon RDS 不會自動套用主要版本升級。若要執行主要版本升級，請手動修改資料庫執行個體。如需詳細資訊，請參閱 選擇 PostgreSQL 的主要版本升級 。	低

限制	Description	影響
保留的連線	Amazon RDS 最多保留 3 個連線當作系統維護用途。如果您指定使用者連線參數的值，請將您預期使用的連線數目再加 3。	低
支援的擴充功能	RDS for PostgreSQL 僅支援一部份的 PostgreSQL 資料庫引擎擴充功能。您可以在該 PostgreSQL 版本的預設資料庫參數群組中找到支援的擴充功能清單。您也可以使用 <code>psql</code> 來顯示 <code>rds.extensions</code> 參數，即可看到目前的延伸清單。	低
資料表空間分割或隔離	您無法使用資料表空間進行輸入/輸出分割或隔離。在 RDS for PostgreSQL 中，所有儲存空間都位於單一邏輯磁碟區上。	低

下表為 Amazon RDS for SQL Server 不支援的 SQL Server 資料庫功能。

限制	Description	影響
備份至 Microsoft Azure Blob Storage	RDS for SQL Server 不支援備份到 Microsoft Azure Blob Storage。	中
緩衝集區延伸	RDS for SQL Server 不支援緩衝區延伸。	高
自訂密碼政策	RDS for SQL Server 不支援自訂密碼政策。	中

限制	Description	影響
Data Quality Services	RDS for SQL Server 不支援 SQL Server Data Quality Services (DQS)。	高
資料庫日誌傳送	RDS for SQL Server 不支援資料庫日誌傳送。	高
資料庫名稱	資料庫名稱有下列限制：不能以 rdsadmin 開頭；不能以空格或 Tab 開頭或結尾；不能包含任何建立新行的字元；不能包含單引號 (')。	中
資料庫快照	RDS for SQL Server 不支援資料庫快照。您只能在 Amazon RDS 中使用資料庫執行個體快照。	中
擴充預存程序	RDS for SQL Server 不支援擴充預存程序，包括 xp_cmdshe11 。	高
檔案資料表	RDS for SQL Server 不支援檔案資料表。	中
FILESTREAM 支援	RDS for SQL Server 不提供 FILESTREAM 支援。	中
連結伺服器	RDS for SQL Server 僅提供有限的連結伺服器支援。	高
機器學習服務和 R 服務	RDS for SQL Server 不支援機器學習和 R 服務，因為您需要作業系統存取權才能安裝這些服務。	高

限制	Description	影響
維護計劃	RDS for SQL Server 不支援維護計劃。	高
效能資料收集器	RDS for SQL Server 不支援效能資料收集器。	高
政策型管理	RDS for SQL Server 不支援政策型管理。	中
PolyBase	RDS for SQL Server 不支援 PolyBase。	高
複寫	RDS for SQL Server 不支援複寫。	中
資源管理員	RDS for SQL Server 不支援資源管理員。	高
伺服器層級觸發程序	RDS for SQL Server 不支援伺服器層級的觸發程序。	中
Service Broker 端點	RDS for SQL Server 不支援 Service Broker 端點。	高
SSAS	請留意在 RDS for SQL Server 上執行 SQL Server Analysis Services (SSAS) 的限制。如需詳細資訊，請參閱 限制 。	低
SSIS	請留意在 RDS for SQL Server 上執行 SQL Server Integration Services (SSIS) 的限制。如需詳細資訊，請參閱 限制 。	低

限制	Description	影響
SSRS	請留意在 RDS for SQL Server 上執行 SQL Server Reporting Services (SSRS) 的限制。如需詳細資訊，請參閱 限制 。	低
SQL Server 資料庫執行個體的儲存空間大小	SQL 伺服器一般用途 (SSD) 儲存空間和佈建 IOPS 儲存空間執行個體的儲存空間大小上限為 16 TiB。 SQL Server Magnetic 儲存空間執行個體的儲存空間大小上限為 1 TiB。	高
延展資料庫	RDS for SQL Server 不支援 SQL Server Stretch Database 功能。	中
T-SQL 端點	RDS for SQL Server 不支援所有使用 CREATE ENDPOINT 的操作。	高
TRUSTWORTHY 資料庫屬性	RDS for SQL Server 不支援 TRUSTWORTHY 資料庫屬性，因為該屬性需要 sysadmin 角色。	中

下表包含建議問題清單。DMS Fleet Advisor 會分析來源和目標資料庫功能，並提供這些遷移限制。Blocker 影響的限制表示 DMS Fleet Advisor 無法為來源資料庫產生目標建議。

限制	Description	影響
找不到適當的執行個體	AWS DMS 找不到可做為來源資料庫指標組合適當大小遷移目的地的目標執行個體。	封鎖程式

限制	Description	影響
IOPS 找不到適當的執行個體	來源資料庫使用 IOPS 數量，這超過了可能的目標資料庫執行個體 IOPS 數量上限。	封鎖程式
RAM 找不到適當的執行個體	來源資料庫使用一定 GB 的 RAM，這超過了可能的目標資料庫執行個體的 RAM 大小上限。	封鎖程式
儲存體大小找不到適當的執行個體	來源資料庫使用 TB 的儲存體，超過可能的目標資料庫執行個體儲存體大小上限。	封鎖程式
版本找不到適當的執行個體	來源資料庫具有 Amazon RDS 不支援的版本。	封鎖程式
CPU 核心找不到適當的執行個體	來源資料庫有數個 CPU 核心，這超過了可能的目標資料庫執行個體的 CPU 核心數量上限。	封鎖程式
版本找不到適當的執行個體	您的來源資料庫具有 AWS DMS 無法辨識的版本。	封鎖程式
CPU 參數未定義	DMS 資料收集器不會收集來源資料庫使用的 CPU 相關資訊。請確定您已收集所需的指標和設定的登入資料，以便在資料收集器中轉送資料。請參閱 設定資料轉送的憑證 。	封鎖程式
記憶體參數未定義	DMS 資料收集器不會收集來源資料庫使用的記憶體相關資訊。請確定您已收集所需的指標和設定的登入資料，以便在資料收集器中轉送資料。請參閱 設定資料轉送的憑證 。	封鎖程式

限制	Description	影響
儲存體大小參數未定義	DMS 資料收集器不會收集來源資料庫使用的儲存體大小的相關資訊。請確定您已收集所需的指標和設定的登入資料，以便在資料收集器中轉送資料。請參閱 設定資料轉送的憑證 。	封鎖程式
儲存 IOPS 參數未定義	DMS 資料收集器不會收集來源資料庫使用的儲存 IOPS 指標。請確定您已收集所需的指標和設定的登入資料，以便在資料收集器中轉送資料。	封鎖程式
資料不足	DMS 資料收集器未收集足夠的資料來產生目標建議。請確定您已為資料收集器中的資料轉送設定登入資料。請參閱 設定資料轉送的憑證 。	封鎖程式
資料庫版本未定義	DMS 資料收集器不會收集來源資料庫版本的相關資訊。請確定您已收集所需的指標和設定的登入資料，以便在資料收集器中轉送資料。請參閱 設定資料轉送的憑證 。	封鎖程式
不明錯誤	DMS Fleet Advisor 無法為您的來源資料庫產生目標建議。	封鎖程式

限制	Description	影響
資料庫版本未定義	DMS Fleet Advisor 不會收集來源資料庫版本的相關資訊。DMS Fleet Advisor 建議您為來源資料庫使用最新的資料庫版本。如果您選擇此建議，則必須升級資料庫版本。檢閱來源資料庫產生的目標建議，並確保這些建議符合您的需求。	高
增加 RDS 設定中的資料庫連線數量	您的來源資料庫需要特定數量的連線。根據預設，Amazon RDS 資料庫執行個體的可用連線數目不同。建立 RDS 資料庫執行個體時，請務必變更此預設值。若要這樣做，請更新 <code>max_connections</code> 參數群組中的參數值。	中
目標版本相容	來源資料庫的目標建議使用不同的資料庫版本。您的來源資料庫版本支援與建議目標版本相同的功能。不過，選擇這個新的資料庫版本可能會增加您的費用。	中
儲存輸送量參數未定義	DMS 資料收集器不會收集來源資料庫使用的儲存輸送量指標。檢閱來源資料庫產生的目標建議，並確保這些建議符合您的需求。	中

限制	Description	影響
資料庫連線號碼參數未定義	DMS 資料收集器不會收集來源資料庫使用的連線數相關資訊。檢閱來源資料庫產生的目標建議，並確保這些建議符合您的需求。或者，請求提高配額。	中
資料庫降級版本	您的來源資料庫執行的版本高於 Amazon RDS 資料庫。若要降級資料庫版本，請確定您未使用未在較低版本中實作的功能。或者，使用 Amazon EC2 做為遷移目標。	中
目標版本不同	來源資料庫的目標建議使用不同的資料庫版本。您的來源資料庫版本與建議的目標版本相容。不過，建議的目標資料庫版本不支援來源資料庫版本的一些功能。選擇這個新的資料庫版本可能會增加您的費用。	中

限制	Description	影響
從不支援的版本升級	您的來源資料庫已結束支援階段。若要使用最新的資料庫引擎版本做為目標，請在遷移之前升級資料庫。或者，使用 Amazon EC2 做為遷移目標。 視資料庫引擎而定，請使用下列其中一個連結進一步了解： 升級 MySQL 升級 SQL Server 升級 OracleDB 升級 PostgreSQL	中

使用 AWS DMS Fleet Advisor 對目標建議進行故障診斷

Important

支援結束通知：2026 年 5 月 20 日，AWS 將結束對 AWS Database Migration Service Fleet Advisor 的支援。2026 年 5 月 20 日之後，您將無法再存取 AWS DMS Fleet Advisor 主控台或 AWS DMS Fleet Advisor 資源。如需詳細資訊，請參閱 [AWS DMS Fleet Advisor 終止支援](#)。

在下列清單中，您可以找到 DMS Fleet Advisor 目標建議功能發生問題時要採取的動作。

主題

- [我看不到目標建議的預估價格](#)
- [我看不到資源使用率圖表](#)
- [我看不到指標收集狀態](#)

我看不到目標建議的預估價格

如果您看到狀態為成功之建議的預估每月成本沒有資料，請確定您已授予 IAM 使用者存取 AWS 價格表服務 API 的許可。若要這麼做，您必須建立包含 `pricing:GetProducts` 許可的政策，並將其新增至 IAM 使用者，如 [建立 IAM 資源](#) 中所述。

DMS Fleet Advisor 不會為狀態為失敗的建議計算預估每月成本。

我看不到資源使用率圖表

如果您展開來源使用率和容量區段後看到無法載入指標訊息，請確定已授與 IAM 使用者檢視 Amazon CloudWatch 儀表板的許可。若要這麼做，您必須將必要的政策新增至 IAM 使用者，如 [建立 IAM 資源](#) 中所述。

或者，您可以建立包含

`cloudwatch:GetDashboard`、`cloudwatch:ListDashboards`、`cloudwatch:PutDashboard` 和 `cloudwatch:DeleteDashboards` 許可的自訂政策。如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的 [使用 Amazon CloudWatch 儀表板](#)。

我看不到指標收集狀態

如果您在選擇產生建議時看到指標集合顯示無可用資料，請確定您已收集資料。如需詳細資訊，請參閱 [收集 AWS DMS Fleet Advisor 的資料](#)。

如果您在收集資料後仍遇到此問題，請確認您已授與 IAM 使用者存取 Amazon CloudWatch 的 `cloudwatch:Get*` 許可。DMS Fleet Advisor 會使用服務連結角色，代表您將收集的資料庫效能指標發佈至 CloudWatch。請務必建立服務連結角色以搭配 DMS Fleet Advisor 使用。如需詳細資訊，請參閱 [建立 IAM 資源](#)。

了解 DMS Fleet Advisor 限制

Important

終止支援通知：2026 年 5 月 20 日，AWS 將終止對 AWS Database Migration Service Fleet Advisor 的支援。2026 年 5 月 20 日之後，您將無法再存取 AWS DMS Fleet Advisor 主控台或 AWS DMS Fleet Advisor 資源。如需詳細資訊，請參閱 [AWS DMS Fleet Advisor 終止支援](#)。

使用 DMS Fleet Advisor 的限制包括下列項目：

- DMS Fleet Advisor 會產生一對一的建議。對於每個來源資料庫，DMS Fleet Advisor 會判斷單一目標引擎。DMS Fleet Advisor 不會處理多租戶伺服器，也不會提供在單一目標資料庫執行個體上執行多個資料庫的建議。
- DMS Fleet Advisor 不提供有關可用資料庫版本升級的建議。
- DMS Fleet Advisor 一次可產生最多 100 個資料庫建議。
- 如果您安裝的是 Windows 應用程式的 DMS 資料收集器，請務必同時安裝 .NET Framework 4.8 和 PowerShell 6.0 及更高版本。如需硬體需求的資訊，請參閱：[安裝資料收集器](#)。
- DMS 資料收集器需要在您的網域伺服器上使用 LDAP 通訊協定執行要求的許可。
- DMS 資料收集器需要在 Linux 中執行的 sudo SSH 指令碼。
- DMS 資料收集器需要在 Windows 中執行遠端 PowerShell、Windows Management Instrumentation (WMI)、WMI Query Language (WQL) 和登錄指令碼的許可。
- 對於 MySQL 和 PostgreSQL，DMS Fleet Advisor 無法從您的資料庫收集效能指標。DMS Fleet Advisor 會收集作業系統伺服器指標。因此，您無法根據在 Amazon RDS 和 Aurora 上執行的 MySQL 和 PostgreSQL 資料庫使用率指標產生建議。

使用 DMS 結構描述轉換轉換資料庫結構描述

Note

DMS 結構描述轉換與生成式 AI 功能現已推出。如需詳細資訊，請參閱[檢視 DMS 結構描述轉換的資料庫遷移評估報告](#)及在[DMS 結構描述轉換中轉換資料庫結構描述：step-by-step指南](#)。

AWS Database Migration Service (AWS DMS) 中的 DMS 結構描述轉換可讓不同類型的資料庫之間的資料庫遷移更具可預測性。使用 DMS 結構描述轉換，來評估來源資料提供者遷移的複雜性，並轉換資料庫結構描述和程式碼物件。您接著可將轉換後的程式碼套用至目標資料庫。


DMS 結構描述轉換會自動將來源資料庫結構描述和大部分資料庫程式碼物件轉換為與目標資料庫相容的格式。此轉換包括資料表、檢視、預存程序、函數、資料類型、同義字等。DMS 結構描述轉換無法自動轉換的任何物件都會清楚標示。若要完成遷移，您可以手動轉換這些物件。

從較高的層級來說，[DMS 結構描述轉換](#)會使用下列三個元件運作：執行個體設定檔、資料提供者和遷移專案。執行個體設定檔會指定網路和安全性設定。資料提供者會儲存資料庫連線憑證。遷移專案包含資料提供者、執行個體描述檔和遷移規則。AWS DMS 會使用資料提供者和執行個體描述檔來設計轉換資料庫結構描述和程式碼物件的程序。

如需支援的來源資料庫清單，請參閱 [DMS 結構描述轉換的來源](#)。

如需支援的目標資料庫清單，請參閱 [DMS 結構描述轉換的目標](#)。

下圖說明 DMS 結構描述轉換程序。



使用下列主題，進一步了解如何使用 DMS 結構描述轉換。

主題

- [支援的 AWS 區域](#)
- [結構描述轉換功能](#)
- [結構描述轉換限制](#)
- [開始使用 DMS 結構描述轉換](#)
- [設定用於 DMS 結構描述轉換的網路](#)
- [在 DMS 結構描述轉換中建立來源資料提供者](#)
- [在 DMS 結構描述轉換中建立和設定目標資料提供者](#)
- [虛擬資料提供者](#)
- [以 IDM 結構描述轉換管理遷移專案](#)
- [使用 DMS 結構描述轉換建立資料庫遷移評估報告](#)
- [使用 DMS 結構描述轉換](#)
- [在 DMS 結構描述轉換中使用延伸套件](#)
- [AWS DMS 結構描述轉換和通用 Studio 架構 \(CSF\) 的 API 映射的 IAM 動作](#)

支援的 AWS 區域

您可以在下列中建立 DMS 結構描述轉換遷移專案 AWS 區域。在其他區域中，您可以使用 AWS Schema Conversion Tool。如需的詳細資訊 AWS SCT，請參閱 [AWS Schema Conversion Tool 使用者指南](#)。

區域名稱	區域
Africa (Cape Town)	af-south-1
亞太地區 (香港)	ap-east-1
亞太區域 (孟買)	ap-south-1
亞太地區 (海德拉巴)	ap-south-2
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2

區域名稱	區域
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2
亞太地區 (雅加達)	ap-southeast-3
亞太地區 (墨爾本)	ap-southeast-4
加拿大 (中部)	ca-central-1
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2
Europe (Stockholm)	eu-north-1
歐洲 (米蘭)	eu-south-1
歐洲 (西班牙)	eu-south-2
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1
Europe (Paris)	eu-west-3
以色列 (特拉維夫)	il-central-1
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2
美國西部 (加州北部)	us-west-1
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2

結構描述轉換功能

DMS 結構描述轉換提供以下功能：

- DMS 結構描述轉換會自動管理資料庫遷移專案所需的 AWS 雲端資源。這些資源包括執行個體描述檔、資料提供者和 AWS Secrets Manager 秘密。它們也包含 AWS Identity and Access Management (IAM) 角色、Amazon S3 儲存貯體和遷移專案。
- 您可以使用 DMS 結構描述轉換，來連線到來源資料庫、讀取中繼資料，以及建立資料庫遷移評估報告。您可以接著將報告儲存至 Amazon S3 儲存貯體。您透過這些報告，取得結構描述轉換任務的摘要，以及無法自動轉換為目標資料庫之 DMS 結構描述轉換項目的詳細資訊。資料庫遷移評估報告有助於評估遷移專案 DMS 結構描述轉換可以自動化的程度。這些報告也有助於預估完成轉換所需的手動工作量。如需詳細資訊，請參閱[使用 DMS 結構描述轉換建立資料庫遷移評估報告](#)。
- 連線到來源和目標資料提供者之後，DMS 結構描述轉換可以將現有的來源資料庫結構描述轉換為目標資料庫引擎。您可以從來源資料庫選擇任何結構描述項目加以轉換。在 DMS 結構描述轉換中轉換資料庫程式碼之後，您可以檢閱原始程式碼和轉換後的程式碼。您可以將轉換後的 SQL 程式碼儲存到 Amazon S3 儲存貯體。
- 在轉換來源資料庫結構描述之前，您可以設定轉換規則。您可以使用轉換規則，變更資料欄的資料類型、將物件從某個結構描述移至另一個結構描述，以及變更物件名稱。您可以將轉換規則套用至資料庫、結構描述、資料表和資料欄。如需詳細資訊，請參閱[設定轉換規則](#)。
- 您可以變更轉換設定，以改善轉換程式碼的效能。這些是每個轉換組特有的設定，取決於您在程式碼中使用的來源資料庫的功能。如需詳細資訊，請參閱[指定結構描述轉換設定](#)。
- 在某些情況下，DMS 結構描述轉換無法將來源資料庫功能轉換為同等 Amazon RDS 功能。在這些情況下，DMS 結構描述轉換會在目標資料庫中建立擴充套件，以模擬未轉換的功能。如需詳細資訊，請參閱[使用延伸套件](#)。
- 您可以將轉換後的程式碼和擴充套件結構描述套用至目標資料庫。如需詳細資訊，請參閱[套用轉換後的程式碼](#)。
- DMS 結構描述轉換支援 AWS SCT 最新版本中的所有功能。如需詳細資訊，請參閱[AWS SCT 的最新版本備註](#)。
- 您可以在 DMS 將其遷移至目標資料庫之前編輯轉換後的 SQL 程式碼。如需詳細資訊，請參閱[編輯和儲存轉換後的 SQL 程式碼](#)。

結構描述轉換限制

DMS 結構描述轉換是 AWS Schema Conversion Tool () 的 Web 版本 AWS SCT。DMS 結構描述轉換支援較少的 AWS SCT 資料庫平台，並提供比桌面應用程式更有限的功能。若要轉換資料倉儲結構

描述、大數據架構、應用程式 SQL 程式碼和 ETL 程序，請使用 AWS SCT。如需的詳細資訊 AWS SCT，請參閱 [AWS Schema Conversion Tool 使用者指南](#)。

當您使用 DMS 結構描述轉換進行資料庫結構描述轉換時，適用以下限制：

- 您無法儲存遷移專案並在離線模式中使用該專案。
- 您無法在 DMS 結構描述轉換的遷移專案中編輯來源的 SQL 程式碼。若要編輯來源資料庫的 SQL 程式碼，請使用一般 SQL 編輯器。選擇透過資料庫重新整理，以在遷移專案中新增更新的程式碼。
- DMS 結構描述轉換中的遷移規則不支援資料欄定序的變更。您無法使用遷移規則將物件移至新的結構描述。
- 您無法將篩選條件套用至來源和目標資料庫樹狀目錄，以只顯示符合篩選條件子句的資料庫物件。
- DMS 結構描述轉換延伸套件不包含模擬電子郵件傳送、任務排程和轉換程式碼中其他功能的 AWS Lambda 函數。
- DMS 結構描述轉換不會使用客戶管理的 KMS 金鑰來存取任何客戶 AWS 資源。例如，DMS 結構描述轉換不支援使用客戶管理的 KMS 金鑰存取 Amazon S3 中的客戶資料。

開始使用 DMS 結構描述轉換

若要開始使用 DMS 結構描述轉換，請參考下列教學課程。課程將帶您了解如何設定 DMS 結構描述轉換、建立遷移專案，以及連線至資料提供者。接著，您可以學習遷移複雜性的評估方式，並將來源資料庫轉換為與目標資料庫相容的格式。此外，您可以學習將轉換後的程式碼套用至目標資料庫。

下列教學課程涵蓋先決條件任務，並示範如何將 Amazon RDS for SQL Server 資料庫轉換為 Amazon RDS for MySQL。您可以使用任何支援的來源和目標資料提供者。如需詳細資訊，請參閱 [DMS 結構描述轉換的來源資料提供者](#)。

如需 DMS 結構描述轉換的詳細資訊，請閱讀 [Oracle 到 PostgreSQL](#) 和 [SQL Server 到 MySQL](#) 遷移 step-by-step 遷移演練。

[本影片](#) 介紹 DMS 結構描述轉換使用者介面，並協助您熟悉此服務的核心元件。

主題

- [使用 DMS 結構描述轉換的完整先決條件](#)
- [建立 DMS 結構描述轉換的執行個體描述檔](#)
- [設定資料提供者以進行 DMS 結構描述轉換](#)
- [在 DMS 結構描述轉換中建立遷移專案](#)

- [在 DMS 結構描述轉換中建立評估報告](#)
- [在 DMS 結構描述轉換中轉換您的原始程式碼](#)
- [套用 DMS 結構描述轉換的轉換程式碼](#)
- [清除和疑難排解以使用 DMS 結構描述轉換](#)

使用 DMS 結構描述轉換的完整先決條件

若要設定 DMS 結構描述轉換，請完成下列任務。然後，您就可以設定執行個體設定檔、新增資料提供者，以及建立遷移專案。

主題

- [根據 Amazon VPC 建立 VPC](#)
- [建立 Amazon S3 儲存貯體](#)
- [在中存放資料庫登入資料 AWS Secrets Manager](#)
- [建立 IAM 政策](#)
- [建立 IAM 角色](#)

根據 Amazon VPC 建立 VPC

在此步驟中，您會在 中建立虛擬私有雲端 (VPC) AWS 帳戶。此 VPC 以 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 服務為基礎，其中包含您的 AWS 資源。

若要建立用於 DMS 結構描述轉換的 VPC

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/vpc/>：// 開啟 Amazon VPC 主控台。
2. 選擇建立 VPC。
3. 在建立 VPC 頁面上，輸入下列設定：
 - 要建立的資源 – VPC 和其他項目
 - 自動產生名稱標籤 – 選擇自動產生並輸入全域唯一名稱。例如，輸入 **sc-vpc**。
 - IPv4 CIDR block (IPv4 CIDR 區塊) – **10.0.1.0/24**
 - NAT 閘道 – 在 1 個可用區域中
 - VPC endpoints (VPC 端點) – None (無)

4. 將其餘設定保留為預設值，接著選擇建立 VPC。
5. 選擇子網路，並記下您的公用和私有子網路 ID。

若要連線到 Amazon RDS 資料庫，請建立包含公有子網路的子網路群組。

若要連線到內部部署資料庫，請建立包含私有子網路的子網路群組。如需詳細資訊，請參閱[建立 DMS 結構描述轉換的執行個體描述檔](#)。

6. 選擇 NAT 閘道。選擇您的 NAT 閘道並記下您的彈性 IP 地址。

設定您的網路，以確保 AWS DMS 可以從此 NAT 閘道的公有 IP 地址存取來源內部部署資料庫。如需詳細資訊，請參閱[使用網際網路連線至 VPC](#)。

在 Amazon RDS 上建立執行個體設定檔和目標資料庫時，請使用此 VPC。

建立 Amazon S3 儲存貯體

若要儲存遷移專案中的資訊，請建立 Amazon S3 儲存貯體。DMS 結構描述轉換會使用此 Amazon S3 儲存貯體來儲存包括評估報告、轉換後的 SQL 程式碼、資料庫結構描述物件的相關資訊等內容。

若要為 DMS 結構描述轉換建立 Amazon S3 儲存貯體

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/s3/> 開啟 Amazon S3 主控台。
2. 選擇建立儲存貯體。
3. 在建立儲存貯體頁面上，選取 S3 儲存貯體的全域唯一名稱。例如，輸入 **sc-s3-bucket**。
4. 針對 AWS 區域 選擇您的區域。
5. 針對儲存貯體版本控制，選擇啟用。
6. 將其餘設定保留為預設值，接著選擇建立儲存貯體。

Note

DMS 結構描述轉換 (SC) 僅適用於使用伺服器端加密搭配 Amazon S3 受管金鑰 (SSE-S3) 的 S3 儲存貯體。S3-Managed SC 目前不支援其他加密組態，包括使用 AWS KMS 的伺服器端加密 (SSE-KMS)、客戶提供的金鑰 (SSE-C) 或用戶端加密，並防止其存取 S3 儲存貯體。如果使用不同的加密方法，您必須使用 SSE-S3 建立單獨的 S3 儲存貯體，以便與 DMS 結構描述轉換搭配使用。SSE-S3

在中存放資料庫登入資料 AWS Secrets Manager

將您的來源和目標資料庫登入資料存放在其中 AWS Secrets Manager。請務必將這些秘密複製到 AWS 區域。DMS 結構描述轉換會使用這些密碼來連線至遷移專案中的資料庫。

在中存放資料庫登入資料 AWS Secrets Manager

1. 登入 AWS 管理主控台 並在 <https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/> 開啟 AWS Secrets Manager 主控台。
2. 選擇 Store a new secret (儲存新機密)。
3. 選擇機密類型頁面隨即開啟。針對 Secret type (機密類型)，選擇要儲存的資料庫憑證的類型：
 - Amazon RDS 資料庫的登入資料 – 選擇此選項可儲存 Amazon RDS 資料庫的登入資料。針對憑證，輸入您資料庫的憑證。如需資料庫，請選擇您的資料庫。
 - 其他資料庫的登入資料 – 選擇此選項可儲存來源 Oracle 或 SQL Server 資料庫的登入資料。針對憑證，輸入您資料庫的憑證。
 - 其他類型的機密 – 選擇此選項可僅儲存連線至資料庫所需的使用者名稱和密碼。選擇新增列以新增兩個鍵值對。確保您使用 **username** 和 **password** 索引鍵名稱。對於這些索引鍵的相關值，請輸入資料庫的憑證。
4. 針對加密金鑰，選擇 Secrets Manager 用來加密秘密值的 AWS KMS 金鑰。選擇下一步。
5. 在設定機密頁面上，輸入描述性的機密名稱。例如輸入 **sc-source-secret** 或 **sc-target-secret**。
6. 選擇複製機密，然後在 AWS 區域 選擇您的區域。選擇下一步。
7. 在設定輪換頁面上，選擇下一步。
8. 在 Review (檢閱) 頁面上，檢閱機密詳細資訊，然後選擇 Store (儲存)。

若要儲存來源和目標資料庫的憑證，請重複上述步驟。

建立 IAM 政策

為 DMS 結構描述轉換建立 IAM 政策以存取 Amazon S3

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/iam/> 開啟 IAM 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇政策。
3. 選擇 Create policy (建立政策)。

4. 在選取服務頁面上，從清單中選擇 Amazon S3。
5. 在允許的動作中，選擇 PutObject、GetObject、GetObjectVersion、GetBucketVersioning、GetBucketLocation。
6. 在資源中，指定您在上一節中建立之儲存貯體的 ARN。選擇下一步。
7. 在檢閱和建立頁面上，輸入描述性名稱。例如：sc-s3-policy。然後，選擇建立政策。

為 DMS 結構描述轉換建立 IAM 政策以存取 AWS Secrets Manager

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/iam/> 開啟 IAM 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇政策。
3. 選擇 Create policy (建立政策)。
4. 在選取服務頁面上，從清單中選擇 Secrets Manager。
5. 選擇下一步。新增許可頁面隨即開啟。
6. 在允許的動作中，選擇：GetSecretValue 和 DescribeSecret。
7. 在檢閱和建立頁面上，輸入描述性名稱。例如：sc-secrets-manager-policy。然後，選擇建立政策。

建立 IAM 角色

要在遷移專案中使用的 Create AWS Identity and Access Management (IAM) 角色。DMS 結構描述轉換會使用這些 IAM 角色存取您的 Amazon S3 儲存貯體，以及 AWS Secrets Manager 其中儲存的資料庫憑證。

若要建立可提供 Amazon S3 儲存貯體存取權的 IAM 角色

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/iam/> 開啟 IAM 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Roles (角色)。
3. 選擇 Create Role (建立角色)。
4. 在選取信任的實體頁面中，選擇 AWS 服務。選擇 DMS。
5. 選擇下一步。新增許可頁面隨即開啟。
6. 對於篩選政策，請輸入 **S3**。選擇您在上一節中建立的 sc-s3-policy 政策。
7. 選擇下一步。命名、檢閱和建立頁面隨即開啟。
8. 對於角色名稱，輸入描述性名稱。例如，輸入 **sc-s3-role**。選擇建立角色。

9. 在角色頁面，針對角色名稱輸入 **sc-s3-role**。選擇 sc-s3-role。
10. 在 sc-s3-role 頁面上，選擇信任關係標籤。選擇編輯信任政策。
11. AWS DMS 的區域服務主體格式如下：

```
dms.region-name.amazonaws.com
```

region-name 將取代為您的區域名稱，例如 us-east-1：下列程式碼範例顯示 us-east-1 區域的委託人：

```
dms.us-east-1.amazonaws.com
```

下列程式碼範例顯示存取 AWS DMS 結構描述轉換的信任政策：

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "dms.us-east-1.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

建立提供 存取權的 IAM 角色 AWS Secrets Manager

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/iam/> 開啟 IAM 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Roles (角色)。
3. 選擇 Create Role (建立角色)。
4. 在選取信任的實體頁面中，選擇 AWS 服務。選擇 DMS。
5. 選擇下一步。新增許可頁面隨即開啟。
6. 對於篩選政策，請輸入 s3。選擇您在上一節中建立的 sc-secrets-manager-policy。

7. 選擇下一步。命名、檢閱和建立頁面隨即開啟。
8. 對於角色名稱，輸入描述性名稱。例如，輸入 **sc-secrets-manager-role**。選擇建立角色。
9. 在角色頁面，針對角色名稱輸入 **sc-secrets-manager-role**。選擇 sc-secrets-manager-role。
10. 在 sc-secrets-manager-role 頁面上，選擇信任關係標籤。選擇編輯信任政策。
11. 在編輯信任政策頁面上，編輯角色要使用的信任關係 schema-conversion.dms.amazonaws.com，以及做為信任實體 AWS DMS 的區域服務主體。此 AWS DMS 區域服務主體的格式如下：

```
dms.region-name.amazonaws.com
```

region-name 將取代為您的區域名稱，例如 us-east-1：下列程式碼範例顯示 us-east-1 區域的委託人：

```
dms.us-east-1.amazonaws.com
```

下列程式碼範例顯示存取 AWS DMS 結構描述轉換的信任政策：

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "dms.us-east-1.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

建立與 **dms-vpc-role** CLI 或 AWS DMS API 搭配使用的 IAM AWS 角色

1. 使用下列 IAM 政策建立 JSON 檔案。將 JSON 檔案命名為 dmsAssumeRolePolicyDocument.json。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "dms.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

然後，使用下列命令使用 AWS CLI 建立角色：

```
aws iam create-role --role-name dms-vpc-role --assume-role-policy-document file://
dmsAssumeRolePolicyDocument.json
```

2. **dms-vpc-role** 使用下列命令將 AmazonDMSVPCManagementRole 政策連接至：

```
aws iam attach-role-policy --role-name dms-vpc-role --policy-arn
arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDMSVPCManagementRole
```

建立與 **dms-cloudwatch-logs-role** CLI 或 AWS DMS API 搭配使用的 IAM AWS 角色

1. 使用下列 IAM 政策建立 JSON 檔案。將 JSON 檔案命名為 **dmsAssumeRolePolicyDocument2.json**。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
```

```
        "Principal": {
            "Service": "dms.amazonaws.com"
        },
        "Action": "sts:AssumeRole"
    }
}
```

然後，使用下列命令使用 AWS CLI 建立角色：

```
aws iam create-role --role-name dms-cloudwatch-logs-role --assume-role-policy-
document file://dmsAssumeRolePolicyDocument2.json
```

2. dms-cloudwatch-logs-role 使用下列命令將AmazonDMSCloudWatchLogsRole政策連接至：

```
aws iam attach-role-policy --role-name dms-cloudwatch-logs-role --policy-arn
arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDMSCloudWatchLogsRole
```

建立 DMS 結構描述轉換的執行個體描述檔

建立執行個體設定檔之前，請先為執行個體設定檔設定子網路群組。如需為 AWS DMS 遷移專案建立子網路群組的詳細資訊，請參閱 [建立子網路群組](#)。

您可以遵照下列程序來建立執行個體設定檔。在此執行個體設定檔中，您可以指定 DMS 結構描述轉換專案的網路和安全性設定。

建立執行個體設定檔

1. 登入 AWS 管理主控台 並在 <https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> 開啟 AWS DMS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇執行個體設定檔，然後選擇建立執行個體設定檔。
3. 針對名稱，輸入您執行個體設定檔的唯一名稱。例如，輸入 **sc-instance**。
4. 在網路類型中選擇 IPv4，以建立僅支援 IPv4 定址的執行個體設定檔。若要建立支援 IPv4 和 IPv6 定址的執行個體設定檔，請選擇雙堆疊模式。
5. 在虛擬私有雲端 (VPC) 欄位選擇您在先決條件步驟建立的 VPC。

6. 針對子網路群組，選擇適用於您的執行個體設定檔的資料庫子網路群組。若要連線至 Amazon RDS 資料庫，請使用包含公有子網路的子網路群組。若要連線到內部部署資料庫，請使用內含私有子網路的子網路群組。
7. 選擇建立執行個體設定檔。

若要建立遷移專案，請使用此執行個體設定檔。

設定資料提供者以進行 DMS 結構描述轉換

接下來，請建立描述來源和目標資料庫的資料提供者。對於每個資料提供者，您可以指定資料儲存類型和位置資訊。資料庫憑證不會儲存在資料提供者中。

為內部部署資料庫建立資料提供者

1. 登入 AWS 管理主控台，然後開啟 DMS AWS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇資料提供者，然後選擇建立資料提供者。
3. 對於名稱，輸入來源資料提供者的唯一名稱。例如，輸入 sc-dp。
4. 針對用途，選取結構描述轉換。
5. 針對引擎類型，請選擇資料提供者的資料庫引擎類型。
6. 如果您想要使用結構描述轉換而不連線到目標資料庫，請開啟虛擬模式。如需詳細資訊，請參閱[虛擬資料提供者](#)。
7. 如果開啟虛擬模式，將使用預設值自動預設連線資訊。請注意，虛擬資料提供者只能用作遷移專案或結構描述轉換中的目標。如需虛擬模式的詳細資訊，請參閱[虛擬資料提供者](#)。

如果虛擬模式關閉，請提供來源資料庫的連線資訊。連線參數取決於您的資料庫引擎。如需詳細資訊，請參閱[建立資料提供者](#)。

8. 選取引擎組態。然後選取手動輸入。提供來源資料庫的連線資訊。連線參數取決於您的來源資料庫引擎。如需詳細資訊，請參閱[建立資料提供者](#)。
9. 對於 Secure Socket Layer (SSL) 模式，請選擇 SSL 強制執行的類型。
10. 選擇建立資料提供者。

為 Amazon RDS 資料庫建立資料提供者

1. 登入 AWS 管理主控台，然後開啟 DMS AWS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇資料提供者，然後選擇建立資料提供者。

3. 對於名稱，輸入來源資料提供者的唯一名稱。例如，輸入 `sc-dp`。
4. 針對用途，選取結構描述轉換。
5. 針對引擎類型，請選擇資料提供者的資料庫引擎類型。
6. 如果您想要使用此資料提供者進行結構描述轉換，而不連接到目標資料庫，請開啟虛擬模式。如需虛擬模式的詳細資訊，請參閱 [虛擬資料提供者](#)。
7. 選取引擎組態。選取從清單中選擇 RDS 資料庫執行個體。
8. 對於來自 RDS 的數據庫，選擇瀏覽，然後選擇您的資料庫。DMS 結構描述轉換會自動擷取引擎類型、伺服器名稱和連接埠的相關資訊。
9. 針對 Database name (資料庫名稱)，輸入資料庫的名稱。
10. 對於 Secure Socket Layer (SSL) 模式，請選擇 SSL 強制執行的類型。
11. 選擇建立資料提供者。

在 DMS 結構描述轉換中建立遷移專案

現在，您可以建立遷移專案。在遷移專案中，您可以指定來源和目標資料提供者，以及執行個體設定檔。

若要建立遷移專案

1. 選擇遷移專案，然後選擇建立遷移專案。
2. 針對名稱，輸入您遷移專案的唯一名稱。例如，輸入 `sc-project`。
3. 針對執行個體設定檔選擇 `sc-instance`。
4. 針對來源，選擇瀏覽，然後選擇 `sc-source`。
5. 對於機密 ID，請選擇 `sc-source-secret`。
6. 針對 IAM role (IAM 角色)，選擇 `sc-secrets-manager-role`。
7. 針對目標，選擇瀏覽，然後選擇 `sc-target`。
8. 對於機密 ID，請選擇 `sc-target-secret`。
9. 針對 IAM role (IAM 角色)，選擇 `sc-secrets-manager-role`。
10. 選擇建立遷移專案。

在 DMS 結構描述轉換中建立評估報告

若要評估遷移的複雜性，請建立資料庫遷移評估報告。此報告包含 DMS 結構描述轉換無法自動轉換的所有資料庫物件清單。

若要建立評估報告

1. 選擇遷移專案，然後選擇 **sc-project**。
2. 請選擇結構描述轉換，然後選擇啟動架構轉換
3. 在來源資料庫窗格中，選擇要評估的資料庫結構描述。此外，請選取此結構描述名稱的核取方塊。
4. 在來源資料庫窗格中，選擇動作功能表中的評估。評估對話方塊隨即顯示。
5. 在對話方塊中選擇評估以確認選擇。

摘要標籤會顯示 DMS 結構描述轉換可為資料庫儲存物件和資料庫程式碼物件自動轉換的項目數。

6. 選擇動作項目以查看 DMS 結構描述轉換無法自動轉換的所有資料庫物件清單。檢閱每個項目的建議動作。
7. 若要儲存評估報告的複本，請選擇匯出結果。接下來，選擇下列其中一種格式：CSV 或 PDF。匯出對話方塊隨即顯示。
8. 選擇匯出來確認您的選擇。
9. 選擇 S3 儲存貯體。Amazon S3 主控台隨即開啟。
10. 選擇下載以儲存您的評估報告。

在 DMS 結構描述轉換中轉換您的原始程式碼

您可以使用下列程序轉換來源資料庫結構描述。接著，您可以將轉換後的程式碼儲存為文字檔案中的 SQL 指令碼。

若要轉換資料庫結構描述

1. 在來源資料庫窗格中，選擇要轉換的資料庫結構描述。此外，請選取此結構描述名稱的核取方塊。
2. 在來源資料庫窗格中，選擇動作功能表中的轉換。轉換對話方塊隨即顯示。
3. 在對話方塊中選擇轉換以確認您的選擇。
4. 在來源資料庫窗格中選擇資料庫物件。DMS 結構描述轉換會顯示此物件的原始程式碼和轉換後的程式碼。您可以使用編輯 SQL 功能編輯資料庫物件的轉換後 SQL 程式碼。如需詳細資訊，請參閱[編輯和儲存轉換後的 SQL 程式碼](#)。

5. 在目標資料庫窗格中，選擇轉換後的資料庫結構描述。此外，請選取此結構描述名稱的核取方塊。
6. 在動作中，選擇另存新檔為 SQL。儲存對話方塊隨即顯示。
7. 選擇另存新檔為 SQL 以確認選擇。
8. 選擇 S3 儲存貯體。Amazon S3 主控台隨即開啟。
9. 選擇下載以儲存您的 SQL 指令碼。

套用 DMS 結構描述轉換的轉換程式碼

DMS 結構描述轉換不會立即將轉換的程式碼套用至您的目標資料庫。若要更新目標資料庫，您可以使用在先前步驟建立的 SQL 指令碼。或者，使用下列程序以套用至轉換自 DMS 結構描述轉換的程式碼。

若要套用轉換後的程式碼

1. 在目標資料庫窗格中，選擇轉換後的資料庫結構描述。此外，請選取此結構描述名稱的核取方塊。
2. 在動作中選擇套用變更。套用變更對話方塊隨即顯示。
3. 選擇套用以確認您的選擇。

清除和疑難排解以使用 DMS 結構描述轉換

您可以使用 Amazon CloudWatch 來查看或共享您的 DMS 結構描述轉換日誌。

若要檢閱 DMS 結構描述轉換日記

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/> 開啟 CloudWatch 主控台。
2. 選擇日記、日誌群組。

DMS 結構描述轉換日誌群組的名稱開頭為 dms-tasks-sct。您可以依照建立時間排序日誌群組，以尋找 DMS 結構描述轉換日誌群組。

此外，您的日誌群組名稱包含遷移專案的 Amazon Resource Name (ARN)。您可以在 DMS 結構描述轉換的遷移專案頁面上查看專案的 ARN。請務必在偏好設定中選擇 ARN。

3. 選擇您的日誌群組名稱，然後選擇您的日誌串流的名稱。
4. 在動作中，選擇匯出結果以儲存您的 DMS 結構描述轉換日誌。

在 DMS 結構描述轉換中完成結構描述轉換後，請清理資源。

清除 DMS 結構描述轉換資源

1. 登入 AWS 管理主控台 並開啟 AWS DMS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇遷移專案。
 - a. 選擇 **sc-project**。
 - b. 請選擇結構描述轉換，然後選擇關閉架構轉換
 - c. 選擇刪除並確認您的選擇。
3. 在導覽窗格中，選擇執行個體設定檔。
 - a. 選擇 **sc-instance**。
 - b. 選擇刪除並確認您的選擇。
4. 在導覽窗格中，請選擇資料提供者。
 - a. 選取 **sc-source** 和 **sc-target**。
 - b. 選擇刪除並確認您的選擇。

此外，請務必清除您建立的其他 AWS 資源，例如 Amazon S3 儲存貯體、 中的資料庫秘密、IAM AWS Secrets Manager 角色和虛擬私有雲端 (VPC)。

設定用於 DMS 結構描述轉換的網路

DMS 結構描述轉換會在以 Amazon VPC 服務為基礎的虛擬私有雲端 (VPC) 中建立結構描述轉換執行個體。建立執行個體設定檔時，您必須指定要使用的 VPC。您可以為您的帳戶使用預設 VPC AWS 區域，也可以建立新的 VPC。

您可以透過 DMS 結構描述轉換，使用不同的網路組態來設定來源資料庫和目標資料庫之間的互動。這些設定取決於來源資料提供者的位置和您的網路設定。下列主題提供一般網路組態的說明。

主題

- [針對來源和目標資料提供者使用單一 VPC](#)
- [針對來源和目標資料提供者使用多個 VPC](#)
- [使用 Direct Connect 或 VPN 將網路設定為 VPC](#)
- [使用網際網路連線至 VPC](#)

針對來源和目標資料提供者使用單一 VPC

DMS 結構描述轉換最簡單的網路組態是單一 VPC 組態。在此設定下，您的來源資料提供者、執行個體設定檔和目標資料提供者都位於相同的 VPC 中。您可以使用此組態在 Amazon EC2 執行個體上轉換來源資料庫。

若要使用此設定，請確定執行個體設定檔所使用的 VPC 安全群組具有資料提供者的存取權。例如，您可以允許 VPC 無類別域間路由 (CIDR) 範圍或是網路位址轉譯 (NAT) 閘道的彈性 IP 地址。

針對來源和目標資料提供者使用多個 VPC

如果來源和目標資料提供者位於不同的 VPC 中，您可以在其中一個 VPC 中建立執行個體設定檔。然後使用 VPC 對等互連來連結這兩個 VPC。您可以使用此組態在 Amazon EC2 執行個體上轉換來源資料庫。

VPC 對等互連連線是兩個 VPC 間的聯網連線，允許使用每個 VPC 的私有 IP 地址進行路由，如同位於相同的網路一樣。您可以在自己的 VPCs 之間建立 VPC 對等互連、在另一個 AWS 帳戶中建立 VPC，或在不同的 VPC 之間建立 VPC 對等互連 AWS 區域。如需 VPC 對等互連的詳細資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的 [VPC 對等互連](#)。

若要實作 VPC 對等互連，請遵循《Amazon VPC 使用者指南》中的「[使用 VPC 對等互連連線](#)」中的指示進行操作。請確定任一 VPC 的路由表包含另一個 VPC 的 CIDR 區塊。例如，假設 VPC A 使用目的地 10.0.0.0/16，而 VPC B 使用目的地 172.31.0.0。在這種情況下，VPC A 的路由表應包含 172.31.0.0，而 VPC B 的路由表必須包含 10.0.0.0/16。如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC 對等互連指南》文件中的「[更新 VPC 對等互連的路由表](#)」。

使用 Direct Connect 或 VPN 將網路設定為 VPC

遠端網路可以使用多種選項連線至 VPC，例如 Direct Connect 或軟體或硬體 VPN 連線。您可以使用這些選項將內部網路延伸到 AWS 雲端，藉此整合現有的現場服務。可整合的現場服務包括監控、驗證、安全性、資料或其他系統。透過使用此類型的網路擴充功能，您可以將現場服務無縫連線至託管的資源 AWS，例如 VPC。您可以使用此組態來轉換來源內部部署資料庫。

在此組態中，VPC 安全群組必須包含路由規則，將目標為 VPC CIDR 範圍或特定 IP 地址的流量傳送到主機。此主機必須要能夠橋接 VPC 到現場部署 VPN 之間的流量。在此情況下，NAT 主機會包含其本身的安全群組設定。這些設定必須允許從 VPC CIDR 範圍或安全群組傳入 NAT 執行個體的流量。如需詳細資訊，請參閱《AWS Site-to-Site VPN 使用者指南》中的「[建立站點對站點 VPN 連接](#)」。

使用網際網路連線至 VPC

如果您不使用 VPN 或 Direct Connect 連線到 AWS 資源，則可以使用網際網路連線。此組態會用到具有網際網路閘道的 VPC 私有子網路。閘道包含目標資料提供者和執行個體設定檔。您可以使用此組態來轉換來源內部部署資料庫。

若要將網際網路閘道新增至 VPC，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的[連接網際網路閘道](#)。

VPC 路由表必須包含路由規則，將不是預設流向 VPC 的流量傳送到網際網路閘道。在此組態中，與資料提供者的連線似乎來自 NAT 閘道的公用 IP 地址。如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的[VPC 路由表](#)。

在 DMS 結構描述轉換中建立來源資料提供者

您可以在 DMS 結構描述轉換的遷移專案中使用 Microsoft SQL Server、Oracle、PostgreSQL、MySQL、IBM DB2 for LUW、IBM DB2 for z/OS 和 SAP ASE (Sybase ASE) 資料庫作為來源資料提供者。

請務必將網路設定為允許來源資料提供者和 DMS 結構描述轉換之間的互動。如需詳細資訊，請參閱[設定用於 DMS 結構描述轉換的網路](#)。

主題

- [使用 Microsoft SQL Server 資料庫作為 DMS 結構描述轉換中的來源](#)
- [使用 Oracle 資料庫作為 DMS 結構描述轉換中的來源](#)
- [使用 Oracle 資料倉儲資料庫作為 DMS 結構描述轉換中的來源](#)
- [在 DMS 結構描述轉換中使用 PostgreSQL 資料庫做為來源](#)
- [在 DMS 結構描述轉換中使用 MySQL 資料庫做為來源](#)
- [在 DMS 結構描述轉換中使用適用於 Linux、UNIX 和 Windows 資料庫的 IBM Db2 做為來源](#)
- [在 DMS 結構描述轉換中使用 IBM Db2 for z/OS 資料庫作為來源](#)
- [在 AWS DMS 結構描述轉換中使用 SAP ASE \(Sybase ASE\) 資料庫作為來源](#)

使用 Microsoft SQL Server 資料庫作為 DMS 結構描述轉換中的來源

您可以使用 SQL Server 資料庫作為 DMS 結構描述轉換中的遷移來源。

透過 DMS 結構描述轉換，您可以將資料庫程式碼物件從 SQL Server 轉換為下列目標：

- Aurora MySQL
- Aurora PostgreSQL
- RDS for MySQL
- RDS for PostgreSQL

如需受支援 SQL Server 資料庫版本的相關資訊，請參閱：[DMS 結構描述轉換的來源資料提供者](#)。

如需使用 DMS 結構描述轉換搭配來源 SQL Server 資料庫的詳細資訊，請參閱 [SQL Server 到 MySQL 遷移的逐步解說](#)。

將 Microsoft SQL Server 作為來源的權限

檢視 Microsoft SQL Server 作為來源的必要權限如下所列：

- VIEW DEFINITION
- VIEW DATABASE STATE

VIEW DEFINITION 權限可讓擁有公開存取權的使用者查看物件定義。DMS 結構描述轉換會使用 VIEW DATABASE STATE 權限來檢查 SQL Server Enterprise 版的功能。

對您要轉換其結構描述的每個資料庫重複授予。

此外，請授與 master 資料庫的下列權限：

- VIEW SERVER STATE
- VIEW ANY DEFINITION

DMS 結構描述轉換會使用 VIEW SERVER STATE 權限來收集伺服器設定和組態。請確定您已授與檢視資料提供者的 VIEW ANY DEFINITION 權限。

若要讀取 Microsoft Analysis Services 的相關資訊，請在 master 資料庫上執行下列命令。

```
EXEC master..sp_addsrvrolemember @loginame = N'<user_name>', @rolename = N'sysadmin'
```

在上述範例中，請將 `<user_name>` 預留位置替換為您先前授與必要權限的使用者名稱。

若要讀取 SQL Server 代理程式的相關資訊，請將您的使用者新增至 SQLAgentUser 角色。在 msdb 資料庫上執行下列命令。

```
EXEC sp_addrolemember <SQLAgentRole>, <user_name>;
```

在上述範例中，請將 *<SQLAgentRole>* 預留位置替換為 SQL Server 代理程式角色的名稱。接著將 *<user_name>* 預留位置替換為您先前授與必要權限的使用者名稱。如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的「[將使用者新增至 SQLAgentUser 角色](#)」。

若要偵測日誌傳送，請授與 msdb 資料庫的 SELECT on dbo.log_shipping_primary_databases 權限。

若要使用資料定義語言 (DDL) 複寫的通知方法，請授與來源資料庫的 RECEIVE ON *<schema_name>.<queue_name>* 權限。在此範例中，請將 *<schema_name>* 預留位置替換為您資料庫的結構描述名稱。接著將 *<queue_name>* 預留位置替換為佇列資料表的名稱。

使用 Oracle 資料庫作為 DMS 結構描述轉換中的來源

您可以在 DMS 結構描述轉換中使用 Oracle 資料庫作為遷移來源。

若要連線至 Oracle 資料庫，請使用 Oracle 系統 ID (SID)。若要尋找 Oracle SID，請提交以下查詢至您的 Oracle 資料庫：

```
SELECT sys_context('userenv','instance_name') AS SID FROM dual;
```

您可以使用 DMS 結構描述轉換，將資料庫程式碼物件從 Oracle 資料庫轉換至下列目標：

- Aurora MySQL
- Aurora PostgreSQL
- RDS for MySQL
- RDS for PostgreSQL

如需受支援 Oracle 資料庫版本的相關資訊，請參閱：[DMS 結構描述轉換的來源資料提供者](#)。

如需使用 DMS 結構描述轉換搭配來源 Oracle 資料庫的詳細資訊，請參閱 [Oracle 到 PostgreSQL 遷移的逐步解說](#)。

將 Oracle 作為來源資料庫的權限

將 Oracle 作為的必要權限如下：

- CONNECT

- SELECT_CATALOG_ROLE
- SELECT ANY DICTIONARY
- SELECT ON SYS.ARGUMENT\$

使用 Oracle 資料倉儲資料庫作為 DMS 結構描述轉換中的來源

您可以在 DMS 結構描述轉換中使用 Oracle 資料倉儲資料庫做為遷移來源，將資料庫程式碼物件和應用程式程式碼轉換為 Amazon Redshift。

如需受支援 Oracle 資料庫版本的相關資訊，請參閱 [DMS 結構描述轉換的來源資料提供者](#)。如需使用 DMS 結構描述轉換搭配來源 Oracle 資料庫的詳細資訊，請參閱 [Oracle 到 PostgreSQL 遷移的逐步解說](#)。

使用 Oracle 資料倉儲資料庫做為來源的權限

將 Oracle 資料倉儲做為來源的必要權限如下：

- CONNECT
- SELECT_CATALOG_ROLE
- SELECT ANY DICTIONARY

Oracle 資料倉儲到 Amazon Redshift 轉換設定

如需有關編輯 DMS 結構描述轉換設定的詳細資訊，請參閱 [指定遷移專案的資料架構轉換設定](#)。

Oracle 資料倉儲轉換到 Amazon Redshift 的設定包括下列項目：

- 在已轉換的程式碼中加入所選嚴重性及更高嚴重性之動作項目的註解：此設定會限制已轉換程式碼中動作項目的註解數目。DMS 會在已轉換的程式碼中，針對所選嚴重性及更高嚴重性的動作項目新增註解。

例如，若要將已轉換程式碼中的註解數量降到最低，請選擇僅限錯誤。若要在已轉換的程式碼中包含所有動作項目的註解，請選擇所有訊息。

- 目標 Amazon Redshift 叢集的資料表數目上限：此設定可用於設定 DMS 能套用至目標 Amazon Redshift 叢集的資料表數目上限。Amazon Redshift 的配額會限制不同叢集節點類型的使用資料表。此設定支援下列值：
 - 自動：DMS 會根據節點類型決定要套用至目標 Amazon Redshift 叢集的資料表數目。

- 設定值：手動設定資料表數目。

DMS 會轉換所有的來源資料表，即使資料表數目超過 Amazon Redshift 叢集所能存放的數量也一樣。DMS 會將轉換後的程式碼存放在專案中，而不會將其套用至目標資料庫。如果您在套用轉換後的程式碼時達到資料表的 Amazon Redshift 叢集配額，DMS 便會顯示警告訊息。此外，DMS 會將資料表套用至您的目標 Amazon Redshift 叢集，直到資料表數量達到上限為止。

如需有關 Amazon Redshift 資料表配額的資訊，請參閱 [Amazon Redshift 中的配額和限制](#)。

- 使用 UNION ALL 檢視：此設定可讓您設定 DMS 為單一來源資料表建立的目標資料表數目上限。

Amazon Redshift 不支援資料表分割。為了模擬資料表分割並加快查詢執行速度，DMS 可以將來源資料表的每個分割區遷移到 Amazon Redshift 中的個別資料表。然後，DMS 會建立檢視表，其中包含來自其建立的所有目標資料表的資料。

DMS 會自動判斷來源資料表中的分割區數目。視來源資料表分割的類型而定，此數字可能會超過可套用至 Amazon Redshift 叢集之資料表的配額。若要避免達到此配額，請輸入 DMS 可為單一來源資料表的分割區建立的目標資料表數目上限。預設選項為 368 個資料表，代表用於一年 366 天的分割區，外加兩個用於 NO RANGE 和 UNKNOWN 分割區的資料表。

- 您在 Oracle 程式碼中使用的日期類型格式元素與 Amazon Redshift 中的日期時間格式字串類似：使用此設定轉換資料類型格式化函數，例如 TO_CHAR、TO_DATE 及具有 Amazon Redshift 不支援的日期時間格式元素的 TO_NUMBER。根據預設，DMS 會使用擴充功能套件函式，在已轉換的程式碼中模擬這些不受支援的格式元素。

Oracle 中的日期時間格式模型包含的元素，比 Amazon Redshift 中的日期時間格式字串更多。如果原始程式碼只包含 Amazon Redshift 支援的日期時間格式元素，請設定此值以避免在轉換後的程式碼中使用延伸套件函數。避免延伸函數使轉換後的程式碼執行得更快。

- 您在 Oracle 程式碼中使用的數值格式元素，與 Amazon Redshift 中的數值格式字串類似：使用此設定可轉換 Amazon Redshift 不支援的數值資料類型格式化函數。根據預設，DMS 會使用擴充功能套件函式，在已轉換的程式碼中模擬這些不受支援的格式元素。

Oracle 中的數字格式模型包含比 Amazon Redshift 中的數字格式字串更多的元素。如果原始程式碼僅包含 Amazon Redshift 支援的數字格式元素，請設定此值以避免在已轉換的程式碼中使用延伸套件功能。避免延伸函數使轉換後的程式碼執行得更快。

- 使用 NVL 函數來模擬 Oracle LEAD 和 LAG 函數的行為：如果您的原始程式碼不使用和 LEAD 及 LAG 函數中的偏移量的預設值，DMS 即會使用該 NVL 函數模擬這些函數。依預設，DMS 會針對每次使用 LEAD 和 LAG 函數引發行動項目。使用 NVL 模擬這些函數，可以使轉換後的程式碼執行得更快。

- 模擬主索引鍵和唯一金鑰的行為：設定此設定值可讓 DMS 模擬目標 Amazon Redshift 叢集上主索引鍵和唯一金鑰限制的行為。Amazon Redshift 不會強制執行主要和唯一金鑰限制，而且僅將其用於資訊目的。如果您的原始程式碼使用主要或唯一索引鍵條件約束，請設定此設定值以確保 DMS 模擬其行為。
- 使用壓縮編碼：設定此設定值以將壓縮編碼套用至 Amazon Redshift 資料表資料欄。DMS 會使用預設的 Redshift 演算法自動指派壓縮編碼。如需壓縮編碼的相關資訊，請參閱《Amazon Redshift 資料庫開發人員指南》中的[壓縮編碼](#)。

根據預設，Amazon Redshift 不會將壓縮套用至定義為排序和分佈索引鍵的資料欄。若要將壓縮套用至這些資料欄，請設定使用 KEY 欄的壓縮編碼。您只能在設定使用壓縮編碼時選取此選項。

在 DMS 結構描述轉換中使用 PostgreSQL 資料庫做為來源

您可以在 DMS 結構描述轉換中使用 PostgreSQL 資料庫做為遷移來源。

您可以使用 DMS 結構描述轉換，將資料庫程式碼物件從 PostgreSQL 資料庫轉換為下列目標：

- MySQL
- Aurora MySQL

PostgreSQL 做為來源所需的權限如下：

- CONNECT ON DATABASE <database_name>
- USAGE ON SCHEMA <database_name>
- SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA <database_name>
- SELECT ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA <database_name>

在 DMS 結構描述轉換中使用 MySQL 資料庫做為來源

您可以在 DMS 結構描述轉換中使用 MySQL 資料庫做為遷移來源。

您可以使用 DMS 結構描述轉換，將資料庫程式碼物件從 MySQL 資料庫轉換為下列目標：

- PostgreSQL
- Aurora PostgreSQL

做為來源的 MySQL 所需的權限如下：

- SELECT ON *.*
- SHOW VIEW ON *.*

MySQL 到 PostgreSQL 轉換設定

如需有關編輯 DMS 結構描述轉換設定的詳細資訊，請參閱 [指定遷移專案的資料架構轉換設定](#)。

MySQL 到 PostgreSQL 轉換設定包括下列項目：

- 轉換後 SQL 程式碼中的註解：設定此設定可針對所選嚴重性及更高嚴重性的動作項目，在轉換後的程式碼中新增註解。

有效值：

- 僅限錯誤
- 錯誤和警告
- 所有訊息

在 DMS 結構描述轉換中使用適用於 Linux、UNIX 和 Windows 資料庫的 IBM Db2 做為來源

您可以在 DMS 結構描述轉換中使用適用於 Linux、UNIX 和 Windows 資料庫的 IBM Db2 做為遷移來源。

您可以使用 DMS 結構描述轉換，將適用於 Linux、UNIX 和 Windows Database 的 Db2 資料庫程式碼物件轉換為下列目標：

- Aurora PostgreSQL
- Amazon RDS for PostgreSQL

如需 Linux、UNIX 和 Windows 資料庫版本支援的 IBM Db2 相關資訊，請參閱 [DMS 結構描述轉換的來源資料提供者](#)

將適用於 Linux、UNIX 和 Windows 的 IBM Db2 做為來源資料庫的先決條件

您可以使用下列程式碼範例來檢查 Linux、UNIX 和 Windows 資料庫的來源 IBM Db2 版本：

```
SELECT SERVICE_LEVEL FROM SYSIBMADM.ENV_INST_INFO;
```

來源資料庫適用於 Linux、UNIX 和 Windows 的 IBM Db2 權限

連線至適用於 Linux、UNIX 和 Windows 資料庫的 Db2 以及讀取系統目錄和資料表所需的權限如下：

```
EXECUTE ON PACKAGE NULLID.SYSSH200
EXECUTE ON PACKAGE NULLID.SQLC2026 /* If Db2 LUW runs on a Linux operating system */
EXECUTE ON FUNCTION SYSPROC.ENV_GET_INST_INFO
EXECUTE ON FUNCTION SYSPROC.AUTH_LIST_AUTHORITIES_FOR_AUTHID
EXECUTE ON FUNCTION SYSPROC.AUTH_LIST_GROUPS_FOR_AUTHID
EXECUTE ON FUNCTION SYSPROC.AUTH_LIST_ROLES_FOR_AUTHID
SELECT ON SYSIBMADM.ENV_INST_INFO
SELECT ON SYSIBMADM.ENV_SYS_INFO
SELECT ON SYSIBMADM.PRIVILEGES
SELECT ON SYSCAT.ATTRIBUTES
SELECT ON SYSCAT.CHECKS
SELECT ON SYSCAT.COLIDENTATTRIBUTES
SELECT ON SYSCAT.COLUMNS
SELECT ON SYSCAT.DATAPARTITIONEXPRESSION
SELECT ON SYSCAT.DATAPARTITIONS
SELECT ON SYSCAT.DATATYPEDEP
SELECT ON SYSCAT.DATATYPES
SELECT ON SYSCAT.HIERARCHIES
SELECT ON SYSCAT.INDEXCOLUSE
SELECT ON SYSCAT.INDEXES
SELECT ON SYSCAT.INDEXPARTITIONS
SELECT ON SYSCAT.KEYCOLUSE
SELECT ON SYSCAT.MODULEOBJECTS
SELECT ON SYSCAT.MODULES
SELECT ON SYSCAT.NICKNAMES
SELECT ON SYSCAT.PERIODS
SELECT ON SYSCAT.REFERENCES
SELECT ON SYSCAT.ROUTINEPARMS
SELECT ON SYSCAT.ROUTINES
SELECT ON SYSCAT.ROWFIELDS
SELECT ON SYSCAT.SCHEMATA
SELECT ON SYSCAT.SEQUENCES
SELECT ON SYSCAT.TABCONST
SELECT ON SYSCAT.TABLES
SELECT ON SYSCAT.TRIGGERS
SELECT ON SYSCAT.VARIABLEDEP
```

```
SELECT ON SYSCAT.VARIABLES
SELECT ON SYSCAT.VIEWS
SELECT ON SYSIBM.SYSDUMMY1
```

在 DMS 結構描述轉換中使用 IBM Db2 for z/OS 資料庫作為來源

您可以在 DMS 結構描述轉換中使用 z/OS 資料庫的 IBM Db2 做為遷移來源。

您可以使用 DMS 結構描述轉換，將資料庫程式碼物件從 z/OS 資料庫的 Db2 轉換為下列目標：

- Amazon RDS for Db2
- Amazon RDS for PostgreSQL
- Aurora PostgreSQL

如需 z/OS 資料庫版本支援的 IBM Db2 的詳細資訊，請參閱 [DMS 結構描述轉換的來源資料提供者](#)。

IBM Db2 for z/OS 做為來源資料庫的先決條件

IBM Db2 for z/OS 版本 12 函數層級 100 資料庫版本不支援 IBM Db2 for z/OS 版本 12 的大多數新功能。此資料庫版本支援回溯至 Db2 第 11 版，以及與 Db2 第 11 版共用資料。為了避免轉換 Db2 第 11 版不支援的功能，建議您將 IBM Db2 用於 z/OS 資料庫函數層級 500 或更高版本，做為 AWS DMS SC 的來源。

您可以使用下列程式碼範例來檢查 z/OS 資料庫的來源 IBM Db2 版本：

```
SELECT GETVARIABLE('SYSIBM.VERSION') as version FROM SYSIBM.SYSDUMMY1;
```

請確定此程式碼傳回版本 DSN12015 或更新版本。

您可以使用下列程式碼範例來檢查來源 IBM Db2 中 z/OS 資料庫APPLICATION COMPATIBILITY的特殊註冊值：

```
SELECT CURRENT APPLICATION COMPATIBILITY as version FROM SYSIBM.SYSDUMMY1;
```

請確定此程式碼傳回版本 V12R1M500 或更新版本。

z/OS 作為來源資料庫的 IBM Db2 權限

連線至 z/OS 資料庫和讀取系統目錄和資料表的 Db2 所需的權限如下：

```
SELECT ON SYSIBM.LOCATIONS
SELECT ON SYSIBM.SYSCHECKS
SELECT ON SYSIBM.SYSCOLUMNS
SELECT ON SYSIBM.SYSDATABASE
SELECT ON SYSIBM.SYSDATATYPES
SELECT ON SYSIBM.SYSDUMMY1
SELECT ON SYSIBM.SYSFOREIGNKEYS
SELECT ON SYSIBM.SYSINDEXES
SELECT ON SYSIBM.SYSKEYCOLUSE
SELECT ON SYSIBM.SYSKEYS
SELECT ON SYSIBM.SYSKEYTARGETS
SELECT ON SYSIBM.SYSJAROBJECTS
SELECT ON SYSIBM.SYSPACKAGE
SELECT ON SYSIBM.SYSPARMS
SELECT ON SYSIBM.SYSRELS
SELECT ON SYSIBM.SYSROUTINES
SELECT ON SYSIBM.SYSSEQUENCES
SELECT ON SYSIBM.SYSSEQUENCESDEP
SELECT ON SYSIBM.SYSSYNONYMS
SELECT ON SYSIBM.SYSTABCONST
SELECT ON SYSIBM.SYSTABLES
SELECT ON SYSIBM.SYSTABLESPACE
SELECT ON SYSIBM.SYSTRIGGERS
SELECT ON SYSIBM.SYSVARIABLES
SELECT ON SYSIBM.SYSVIEWS
```

在 AWS DMS 結構描述轉換中使用 SAP ASE (Sybase ASE) 資料庫作為來源

您可以使用 SAP ASE (Sybase ASE) 資料庫做為 DMS 結構描述轉換中的遷移來源。

您可以使用 DMS 結構描述轉換，將資料庫程式碼物件從 SAP ASE (Sybase ASE) 資料庫轉換為下列目標：

- Aurora PostgreSQL
- RDS for PostgreSQL

如需支援的 SAP ASE (Sybase ASE) 資料庫版本的相關資訊，請參閱 [DMS 結構描述轉換的來源資料提供者](#)

SAP ASE (Sybase ASE) 做為來源資料庫的權限

使用 SAP ASE (Sybase ASE) 做為來源資料庫時，需要下列權限：

- 使用主伺服器
- 在 `dbo.spt_values` 上選取
- 在 `asehostname` 上選取

針對要遷移的每個資料庫，授予下列權限：

- `USE db_name` (將 `db_name` 取代為要遷移的資料庫名稱)
- 在 `dbo.sysusers` 上選取
- 在 `dbo.sysobjects` 上選取
- 在 `dbo.sysindexes` 上選取
- 在 `dbo.syscolumns` 上選取
- 在 `dbo.sysreferences` 上選取
- 在 `dbo.syscomments` 上選取
- 在 `dbo.syspartitions` 上選取
- 在 `dbo.syspartitionkeys` 上選取
- 在 `dbo.sysconstraints` 上選取
- 在 `dbo.systypes` 上選取
- 在 `dbo.sysqueryplans` 上選取

在 DMS 結構描述轉換中建立和設定目標資料提供者

您可以在 DMS 結構描述轉換的遷移專案中使用 MySQL、PostgreSQL、Amazon Redshift 和 Amazon RDS for Db2 資料庫作為目標資料提供者。

主題

- [在 DMS 結構描述轉換中使用 MySQL 資料庫作為目標](#)
- [在 DMS 結構描述轉換中使用 PostgreSQL 資料庫作為目標](#)
- [在 DMS 結構描述轉換中使用 Amazon Redshift 叢集做為目標](#)
- [在 DMS 結構描述轉換中使用 Amazon RDS for Db2 資料庫作為目標](#)

在 DMS 結構描述轉換中使用 MySQL 資料庫作為目標

您可以在 DMS 結構描述轉換中使用 MySQL 資料庫作為遷移目標。

如需支援之目標資料庫的相關資訊，請參閱 [DMS 結構描述轉換的目標資料提供者](#)。

將 MySQL 作為目標的權限

將 MySQL 作為目標的必要權限如下：

- CREATE ON *.*
- ALTER ON *.*
- DROP ON *.*
- INDEX ON *.*
- REFERENCES ON *.*
- SELECT ON *.*
- CREATE VIEW ON *.*
- SHOW VIEW ON *.*
- TRIGGER ON *.*
- CREATE ROUTINE ON *.*
- ALTER ROUTINE ON *.*
- EXECUTE ON *.*
- CREATE TEMPORARY TABLES ON *.*
- AWS_LAMBDA_ACCESS (Only valid for Aurora MySQL)
- INSERT, UPDATE ON AWS_ORACLE_EXT.*
- INSERT, UPDATE, DELETE ON AWS_ORACLE_EXT_DATA.*
- INSERT, UPDATE ON AWS_SQLSERVER_EXT.*
- INSERT, UPDATE, DELETE ON AWS_SQLSERVER_EXT_DATA.*
- CREATE TEMPORARY TABLES ON AWS_SQLSERVER_EXT_DATA.*

您可以使用下列程式碼範例來建立資料庫使用者並授與權限。

```
CREATE USER 'user_name' IDENTIFIED BY 'your_password';
```

```
GRANT CREATE ON *.* TO 'user_name';
GRANT ALTER ON *.* TO 'user_name';
GRANT DROP ON *.* TO 'user_name';
GRANT INDEX ON *.* TO 'user_name';
GRANT REFERENCES ON *.* TO 'user_name';
GRANT SELECT ON *.* TO 'user_name';
GRANT CREATE VIEW ON *.* TO 'user_name';
GRANT SHOW VIEW ON *.* TO 'user_name';
GRANT TRIGGER ON *.* TO 'user_name';
GRANT CREATE ROUTINE ON *.* TO 'user_name';
GRANT ALTER ROUTINE ON *.* TO 'user_name';
GRANT EXECUTE ON *.* TO 'user_name';
GRANT CREATE TEMPORARY TABLES ON *.* TO 'user_name';
GRANT AWS_LAMBDA_ACCESS TO 'user_name'; (Only valid for Aurora MySQL)
GRANT INSERT, UPDATE ON AWS_ORACLE_EXT.* TO 'user_name';
GRANT INSERT, UPDATE, DELETE ON AWS_ORACLE_EXT_DATA.* TO 'user_name';
GRANT INSERT, UPDATE ON AWS_SQLSERVER_EXT.* TO 'user_name';
GRANT INSERT, UPDATE, DELETE ON AWS_SQLSERVER_EXT_DATA.* TO 'user_name';
GRANT CREATE TEMPORARY TABLES ON AWS_SQLSERVER_EXT_DATA.* TO 'user_name';
```

在上述範例中，請將 *user_name* 替換為您的使用者名稱。然後，將 *your_password* 替換為一個安全的密碼。

若要使用 Amazon RDS for MySQL 或 Aurora MySQL 作為目標，請將 `lower_case_table_names` 參數設定為 1。此值意味著 MySQL 服務器在處理資料表、索引、觸發程式和資料庫等對象名稱的識別碼時不區分大小寫。如果您已在目標執行個體中開啟二進位記錄功能，請將 `log_bin_trust_function_creators` 參數設定為 1。在這種情況下，您不需要使用 DETERMINISTIC、READS SQL DATA 或 NO SQL 特性來建立已儲存的函數。若要設定這些參數，請建立新的參數群組，或是修改現有的資料庫參數群組。

在 DMS 結構描述轉換中使用 PostgreSQL 資料庫作為目標

您可以在 DMS 結構描述轉換中使用 PostgreSQL 資料庫作為遷移目標。

如需支援之目標資料庫的相關資訊，請參閱 [DMS 結構描述轉換的目標資料提供者](#)。

將 PostgreSQL 作為目標的權限

若要使用 PostgreSQL 做為目標，DMS 結構描述轉換需要下列最低權限。在連線之前，目標資料庫必須存在。對於您要在遷移專案中使用的每個資料庫，將下列權限授予用於遷移的使用者帳戶：

```
GRANT CONNECT ON DATABASE <db_name> TO <user>;
```

```
GRANT CREATE ON DATABASE <db_name> TO <user>;
```

若要使用 Amazon RDS for PostgreSQL 作為目標，DMS 結構描述轉換需要 `rds_superuser` 角色。

若要使用轉換的公用同義字，請使用下列命令來變更資料庫預設搜尋路徑。

```
ALTER DATABASE <db_name> SET SEARCH_PATH = "$user", public_synonyms, public;
```

在此範例中，請將 `<db_name>` 預留位置替換為您的資料庫名稱。

在 PostgreSQL 中，只有結構描述擁有者或 `superuser` 可以刪除結構描述。擁有者可以刪除結構描述和其包含的所有物件，即使結構描述擁有者不具備其中某些物件的擁有權也一樣。

若使用不同的使用者轉換不同的結構描述，並套用至目標資料庫，當 DMS 結構描述轉換無法刪除結構描述時，您可能會遇到錯誤訊息。若要避免此錯誤訊息，請使用 `superuser` 角色。

在 DMS 結構描述轉換中使用 Amazon Redshift 叢集做為目標

您可以在 DMS 結構描述轉換中使用 Amazon Redshift 資料庫做為遷移目標。如需支援之目標資料庫的相關資訊，請參閱 [DMS 結構描述轉換的目標資料提供者](#)。

以 Amazon Redshift 做為目標的權限

使用 Amazon Redshift 做為 DMS 結構描述轉換的目標需要下列權限：

- 在建立於資料庫：允許 DMS 在資料庫中建立新結構描述。
- 建立於結構描述：允許 DMS 在資料庫結構描述中建立物件。
- 授予語言的使用：允許 DMS 在資料庫中建立新的函數和程序。
- 在結構描述 `pg_catalog` 的所有資料表上授予選擇權：提供有關 Amazon Redshift 叢集的使用者系統資訊。
- 在 `pg_class_info` 上授予選擇權：提供有關資料表分佈樣式的使用者資訊。

您可以使用下列程式碼範例來建立資料庫使用者並授與權限。以您自己的值取代範例值。

```
CREATE USER user_name PASSWORD your_password;  
GRANT CREATE ON DATABASE db_name TO user_name;  
GRANT CREATE ON SCHEMA schema_name TO user_name;  
GRANT USAGE ON LANGUAGE plpythonu TO user_name;
```



```
GRANT USAGE ON LANGUAGE plpgsql TO user_name;  
GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA pg_catalog TO user_name;  
GRANT SELECT ON pg_class_info TO user_name;  
GRANT SELECT ON sys_serverless_usage TO user_name;  
GRANT SELECT ON pg_database_info TO user_name;  
GRANT SELECT ON pg_statistic TO user_name;
```

針對要套用轉換後的程式碼或遷移資料的每個目標結構描述，重複 GRANT CREATE ON SCHEMA 作業。

您可以在目標 Amazon Redshift 資料庫上套用延伸套件。延伸套件是附加模組，可模擬將物件轉換到 Amazon Redshift 目標資料庫時所需的來源資料庫函數。如需詳細資訊，請參閱[在 DMS 結構描述轉換中使用延伸套件](#)。

在 DMS 結構描述轉換中使用 Amazon RDS for Db2 資料庫作為目標

您可以使用 Amazon RDS for Db2 資料庫作為 DMS 結構描述轉換中的遷移目標。

如需有關支援的目標資料庫的詳細資訊，請參閱[DMS 結構描述轉換的目標資料提供者](#)。

做為目標的 Amazon RDS for Db2 權限

若要使用 Amazon RDS for Db2 做為目標，DMS 結構描述轉換需要 master_user_role 角色。如需詳細資訊，請參閱《[Amazon Relational Database Service 使用者指南](#)》中的 [Amazon RDS for Db2 預設角色](#)。Amazon Relational Database Service

虛擬資料提供者

AWS Database Migration Service (DMS) 為結構描述轉換中的資料提供者提供虛擬模式。此功能可讓您執行結構描述轉換，而無需連線到目標資料庫、降低基礎設施成本，並提供遷移規劃的彈性。使用虛擬模式，您可以立即開始轉換工作，以在遞交資源之前規劃最佳遷移策略。您可以評估相容性、轉換和檢閱結構描述程式碼，甚至測試不同的目標選項。然後，您可以在準備好時連線到資料庫。虛擬模式支援與 AWS DMS 結構描述轉換相容的所有目標資料庫，包括 MySQL、PostgreSQL、Amazon Redshift 和 Amazon RDS for Db2。

建立虛擬資料提供者

若要建立虛擬資料提供者，只要在建立資料提供者的表單中啟用虛擬模式即可。如需詳細資訊，請參閱[設定 DMS 結構描述轉換的資料提供者](#)。

虛擬資料提供者用量

若要使用虛擬資料提供者，請建立新的遷移專案或修改現有的遷移專案。然後將專案的目標資料提供者設定為您建立的虛擬資料提供者。

若要使用 Secret 和 IAM 角色的虛擬提供者來讀取該秘密的欄位，請使用授予 IAM 角色的任何秘密來成功設定遷移專案。

設定目標提供者之後，請選擇結構描述轉換索引標籤。然後選擇啟動結構描述轉換按鈕。等待專案啟動。

您現在可以將結構描述轉換與虛擬目標資料提供者搭配使用，就像使用實際目標資料提供者一樣。需要連線到實際目標資料庫的動作將會停用，但目標樹狀目錄將可使用另存為 SQL。

從虛擬資料提供者轉換到實際資料提供者

當您準備好繼續進行實際遷移時，您可以轉換到實際資料提供者。

若要從虛擬資料提供者轉換到實際資料提供者，請遵循下列步驟。

1. 登入 AWS 管理主控台，然後開啟 DMS AWS 主控台。
2. 在導覽窗格中，請選擇資料提供者。然後選擇您要修改的資料提供者。
3. 前往相關遷移專案一節，查看使用此虛擬資料提供者的所有遷移專案。
4. 選擇第一個相關聯的專案。
5. 選擇結構描述轉換索引標籤。
6. 檢查選項詳細資訊區段 - 狀態。
7. 如果狀態為開啟，且按鈕關閉結構描述轉換不會變成灰色，請選擇它並等待專案關閉。
8. 對所有剩餘的相關聯遷移專案重複上述步驟。
9. 確認沒有剩餘的開放專案。
10. 返回資料提供者，然後選擇修改。
11. 關閉虛擬模式。
12. 正確填入連線設定。連線參數取決於您的資料庫引擎。如需詳細資訊，請參閱[建立資料提供者](#)。
13. 選擇儲存變更。

Note

儲存變更之後，就無法重新開啟虛擬模式。

14. 返回 DMS AWS 主控台。
15. 在導覽窗格中，選擇遷移專案。然後選擇您要變更資料提供者的遷移專案。
16. 選擇 Modify (修改)。
17. 填入要用來連線至目標資料提供者的秘密。使用正確的秘密，其中包含連線至資料庫所需的登入資料。
18. 填入要用來讀取目標秘密的 IAM 角色。檢查此處指定的 IAM 角色是否正確、在連線登入資料秘密上被授予讀取，並且可供 AWS DMS 結構描述轉換服務使用。
19. 選擇儲存變更。
20. 選擇結構描述轉換索引標籤。
21. 選擇啟動結構描述轉換按鈕。
22. 等待專案啟動。

Important

一旦您停用虛擬模式並儲存此變更資料提供者，此動作就無法復原。您需要提供資料提供者的實際資料庫連線詳細資訊，以及讓 Secret 和 IAM 角色在相關聯的遷移專案中存取 Secret。

在包含已傳輸資料提供者的專案一開始，您將會有轉換結果。只有下列動作可供使用：

- 在節點結構描述上 - 從資料庫重新整理。
- 在資料庫物件上 - 套用變更，然後儲存為 SQL。

套用動作會將轉換後的物件套用至實際資料庫。

從資料庫動作重新整理會從實際資料庫載入資料庫物件。任何未儲存的轉換物件都會遺失。

以 IDM 結構描述轉換管理遷移專案

為結構描述轉換建立執行個體設定檔和相容的資料提供者之後，請建立遷移專案。如需詳細資訊，請參閱 [建立遷移專案](#)。

若要在 DMS 結構描述轉換中使用此新專案，請在遷移專案頁面上，從清單中選擇您的專案。接著，在結構描述轉換索引標籤上，選擇啟動架構轉換。

第一次啟動 DMS 結構描述轉換需要一些設定。AWS Database Migration Service (AWS DMS) 會啟動結構描述轉換執行個體，最多需要五分鐘。此程序也會從來源和目標資料庫讀取中繼資料。第一次啟動成功後，您可以更快速地存取 DMS 結構描述轉換。

Amazon 會在您完成專案後三天內終止遷移專案使用的結構描述轉換執行個體。您可以從用於 DMS 結構描述轉換的 Amazon S3 儲存貯體擷取轉換後的結構描述和評估報告。

指定 DMS 結構描述轉換的遷移專案設定

在建立遷移專案並啟動結構描述轉換後，您可以指定遷移專案設定。您可以變更轉換設定以改善轉換程式碼的效能。此外，您還可以自訂結構定義轉換檢視。

轉換設定取決於您的來源和目標資料庫平台。如需詳細資訊，請參閱[建立來源資料提供者](#)及[建立和設定目標資料提供者](#)。

若要指定來源和目標資料庫窗格中所顯示的結構描述和資料庫，請使用樹狀檢視設定。您可以隱藏空的結構描述、空的資料庫、系統資料庫，以及使用者定義的資料庫或結構描述。

若要在樹狀檢視中隱藏資料庫和結構描述

1. 登入 AWS 管理主控台 並在 <https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> 開啟 AWS DMS 主控台。
2. 選擇遷移專案。遷移專案頁面隨即開啟。
3. 選擇您的遷移專案，並在結構描述轉換索引標籤上選擇啟動架構轉換。
4. 選擇設定。設定頁面隨即開啟。
5. 在樹狀檢視區段中，執行下列動作：
 - 選擇隱藏空白結構描述以隱藏空白結構描述。
 - 選擇隱藏空白資料庫以隱藏空白資料庫。
 - 對於系統資料庫或結構描述，依照名稱選擇要隱藏的系統資料庫和結構描述。
 - 對於使用者定義的資料庫或結構描述，輸入您要隱藏的使用者定義結構描述和資料庫。選擇新增。名稱區分大小寫。

若要新增多個資料庫或結構描述，請使用逗號分隔它們的名稱。若要新增多個具有相似名稱的物件，請使用百分比 (%) 作為萬用字元。此萬用字元會取代資料庫或結構描述名稱中任意數量的符號。

針對來源和目標區段重複上述步驟。

6. 選擇套用，然後選擇確認。

AWS DMS 存取結構描述轉換的日誌

1. 登入 AWS 管理主控台 並在 <https://console.aws.amazon.com/dms/> 開啟 AWS DMS 主控台。
2. 選擇遷移專案。遷移專案頁面隨即開啟。
3. 選擇遷移專案，然後在概觀索引標籤上，從 ARN 欄位複製遷移專案 ID。

The screenshot shows the AWS DMS console interface. At the top, there are two tabs: 'Overview' (selected) and 'Schema conversion'. Below the tabs, the 'Summary' section is visible. It contains the following information:

- Migration project**
- Name**: ora23ai-to-pg163
- ARN**: [arn:aws:dms:eu-central-1:498160209112:migration-project:K32W6ELWVZBRNG6TSAAP3DPGMQ](#)

4. 開啟 CloudWatch 服務。
5. 選擇日誌群組，然後輸入 `dms-tasks-sct-{migration_project_id}`，其中 `{migration_project_id}` 是步驟 3 id 中的。
6. 在日誌群組中，您可以找到具有日誌的日誌串流。

使用 DMS 結構描述轉換建立資料庫遷移評估報告

DMS 結構描述轉換的一個重要部分是其產生的報告，可幫助您轉換結構描述。此資料庫遷移評估報告會摘要列出所有結構描述轉換任務。針對無法轉換為目標資料庫執行個體 DB 引擎的結構描述，其也

會詳細說明其動作項目。您可以在 AWS DMS 主控台中檢視報告，或將此報告的副本儲存為 PDF 或逗號分隔值 (CSV) 檔案。

遷移評估報告包括下列項目：

- 執行摘要
- 建議事項，包括伺服器物件的轉換、備份建議和連結的伺服器變更

當您有 DMS 結構描述轉換無法自動轉換的項目時，報告會提供預估值，顯示為目標資料庫執行個體寫入對等程式碼所需的工作量。

主題

- [建立 DMS 結構描述轉換的資料庫遷移評估報告](#)
- [檢視 DMS 結構描述轉換的資料庫遷移評估報告](#)
- [儲存 DMS 結構描述轉換的資料庫遷移評估報告](#)

建立 DMS 結構描述轉換的資料庫遷移評估報告

建立遷移專案後，請使用下列程序建立資料庫遷移評估報告。

若要建立資料庫遷移評估報告

1. 登入 AWS 管理主控台 並在 <https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> 開啟 AWS DMS 主控台。
2. 選擇遷移專案。遷移專案頁面隨即開啟。
3. 選擇遷移專案，然後選擇結構描述轉換。
4. 選擇啟動架構轉換。結構描述轉換頁面隨即開啟。
5. 在來源資料庫窗格中，選擇您要評估的資料庫結構描述或結構描述項目。若要在報告中包含多個物件，請務必選取所有項目。
6. 選取要評估之所有結構描述物件的核取方塊後，您必須選擇所選物件的父節點。現在可以使用來源資料庫窗格中的動作選單。
7. 在動作選單中選擇評估。出現確認對話方塊。
8. 在對話方塊中選擇評估以確認選擇。

檢視 DMS 結構描述轉換的資料庫遷移評估報告

建立評估報告後，DMS 結構描述轉換會在下列索引標籤中新增資訊：

- 總結
- 動作項目

摘要索引標籤會顯示 DMS 結構描述轉換可自動轉換的項目數目。

動作項目索引標籤會顯示 DMS 結構描述轉換無法自動轉換的項目，並提供如何管理這些項目的相關建議。

評估報告摘要

摘要索引標籤會顯示資料庫遷移評估報告的摘要資訊。其中顯示 DMS 結構描述轉換可以為資料庫儲存物件和資料庫程式碼物件自動轉換的項目數。

在大多數情況下，DMS 結構描述轉換無法將所有結構描述項目自動轉換為目標資料庫引擎。摘要索引標籤會提供預估值，指出在目標資料庫執行個體中建立相當於來源中同等項目之結構描述項目所需的工作量。

若要查看資料庫儲存體物件 (例如資料表、序列、限制、資料類型等) 的轉換摘要，請選擇資料庫儲存物件。

若要查看資料庫程式碼物件 (例如程序、函數、檢視、觸發程序等) 的轉換摘要，請選擇資料庫程式碼物件。

若要變更評估報告的範圍，請在來源資料庫樹狀結構中選取所需的節點。DMS 結構描述轉換會更新評估報告摘要，以符合所選範圍。

評估報告動作項目

動作項目索引標籤包含的項目清單，DMS 結構描述轉換無法將其自動轉換為與目標資料庫引擎相容的格式。對於每個動作項目，DMS 結構描述轉換都會提供問題的說明和建議的動作。DMS 結構描述轉換會將類似的動作項目分組，並顯示出現次數。

若要檢視相關資料庫物件的程式碼，請選取清單中的動作項目。

使用生成式 AI 的評估報告

DMS 結構描述轉換與生成式 AI 透過提供建議來簡化資料庫遷移程序，協助您轉換先前未轉換且通常需要複雜手動轉換的程式碼物件。目前，此功能適用於 Oracle 轉換至 PostgreSQL/Aurora PostgreSQL 和 SQL Server 轉換至 PostgreSQL/Aurora PostgreSQL。

評估報告哪些資料庫程式碼物件是使用生成式 AI 轉換的候選者。您可以將此報告匯出至 PDF，以取得每個動作項目五個物件的簡短清單。您可以將報告匯出至 CSV 檔案，以查看候選項目的完整清單。

當您使用生成式 AI 啟用轉換結構描述並執行轉換時，更新的評估報告會識別使用 AI 成功轉換的物件。這些物件會清楚標示對應的動作項目，讓您輕鬆識別和追蹤 AI 產生的轉換建議。

若要快速找出由生成式 AI 轉換的物件：

1. 導覽至動作項目索引標籤。
2. 在右上角，找到下拉式選單。
3. 從選項中選取 AI 產生。

此篩選方法可讓您有效率地檢視使用此功能成功轉換的所有資料庫物件。

儲存 DMS 結構描述轉換的資料庫遷移評估報告

建立資料庫遷移評估報告後，您可以將此報告的副本儲存為 PDF 或逗號分隔值 (CSV) 檔案。

若要將資料庫遷移評估報告儲存為 PDF 檔案

1. 選擇匯出，然後選擇 PDF。檢閱對話方塊，然後選擇匯出為 PDF。
2. DMS 結構描述轉換會使用 PDF 檔案建立封存，並將此封存儲存在 Amazon S3 儲存貯體中。若要變更 Amazon S3 儲存貯體，請在執行個體設定檔中編輯架構轉換設定。
3. 在 Amazon S3 儲存貯體中開啟評估報告檔案。

若要將資料庫遷移評估報告儲存為 CSV 檔案

1. 選擇匯出，然後選擇 CSV。檢閱對話方塊，然後選擇匯出為 CSV 格式。
2. DMS 結構描述轉換會建立內含 CSV 檔案的封存，並將此封存儲存在 Amazon S3 儲存貯體中。若要變更 Amazon S3 儲存貯體，請在執行個體設定檔中編輯架構轉換設定。
3. 在 Amazon S3 儲存貯體中開啟評估報告檔案。

PDF 檔案同時包含摘要和動作項目資訊。

將評估報告匯出為 CSV 格式時，DMS 結構描述轉換會建立三個 CSV 檔案。

第一個 CSV 檔案會包含與動作項目相關的下列資訊：

- Category
- 頻率
- 動作項目
- 主旨
- Group
- Description
- 文件參考
- 建議的動作
- 折線圖
- 位置
- 來源
- 目標
- 伺服器 IP 地址和連接埠
- 資料庫
- 結構描述

第二個 CSV 檔案的名稱中包含 Action_Items_Summary 尾碼，而且包含下列資訊：

- 結構描述
- 動作項目
- 出現次數
- 學習曲線工作量，也就是設計每個動作項目轉換方法所需的工作量
- 轉換出現之動作項目的工作量，其中顯示遵循設計的方法轉換每個動作項目所需的工作量
- 動作項目描述
- 建議的動作

表示所需工作量多寡的值是根據加權比例，範圍從低 (最少) 到高 (最多)。

第三個 CSV 檔案的名稱中包含 Summary，並包含下列資訊：

- Category
- 物件的數目
- 自動轉換的物件
- 包含簡單動作的物件
- 包含中複雜度動作的物件
- 包含複雜動作的物件
- 程式碼總行數

使用 DMS 結構描述轉換

DMS 結構描述轉換會將您現有的資料庫結構描述和大多數資料庫程式碼物件轉換為與目標資料庫相容的格式。

DMS 結構描述轉換可將您的線上交易處理 (OLTP) 資料庫結構描述轉換為 Amazon RDS for MySQL 或 RDS for PostgreSQL。來源和目標資料庫引擎包含許多不同的特性和功能，而 DMS 結構描述轉換會盡可能嘗試建立對等結構描述。對於無法直接轉換的資料庫物件，DMS 結構描述轉換會提供您要採取的動作清單。

若要轉換資料庫結構描述，請遵循下列程序：

- 轉換資料庫結構描述之前，請先設定轉換規則，以便在轉換期間變更資料庫物件名稱。
- 建立資料庫遷移評估報告，以預估遷移的複雜性。此報告會提供 DMS 結構描述轉換無法自動轉換的結構描述元素詳細資料。
- 轉換您的來源資料庫儲存空間和程式碼物件。DMS 結構描述轉換會建立轉換資料庫物件的本機版本。您可以在遷移專案中存取這些轉換的物件。
- 將轉換後的程式碼儲存至 SQL 檔案，以便檢閱、編輯或處理轉換動作項目。若有需要，也可直接將轉換後的程式碼套用於目標資料庫。

主題

- [在 DMS 結構描述轉換中設定轉換規則](#)
- [在 DMS 結構描述轉換中轉換資料庫結構描述：step-by-step指南](#)
- [使用生成式 AI 轉換資料庫物件](#)
- [指定遷移專案的資料架構轉換設定](#)

- [在 DMS 模式轉換中重新整理資料庫結構描述](#)
- [在 DMS 結構描述轉換中儲存並套用轉換後的程式碼](#)
- [在 Java 應用程式中轉換內嵌 SQL](#)

在 DMS 結構描述轉換中設定轉換規則

在使用 DMS 結構描述轉換將資料庫結構描述進行轉換之前，您可以設定轉換規則。轉換規則可以執行以下作業：將物件名稱變更為小寫或大寫、新增或移除字首或字尾，以及重新命名物件。例如，假設您的來源結構描述中有一組名為 `test_TABLE_NAME` 的資料表。您可以設定在目標結構描述中將 `test_` 字首變更為 `demo_` 字首的規則。

您可以建立轉換規則來執行以下任務：

- 新增、移除或取代字首
- 新增、移除或取代字尾
- 變更資料欄的資料類型
- 將物件名稱變更為小寫或大寫
- 重新命名物件

您可以為以下物件建立轉換規則：

- 結構描述
- 資料表
- 資料行

建立轉換規則

DMS 結構描述轉換會將轉換規則儲存為遷移專案的一部分。您可以在建立遷移專案時設定轉換規則，或稍後進行編輯。

您可以在專案中新增多個轉換規則。在轉換期間，DMS 結構描述轉換會依照您新增的順序來套用轉換規則。

若要建立轉換規則

1. 在建立遷移專案頁面上，選擇新增轉換規則。如需詳細資訊，請參閱 [建立遷移專案](#)。

2. 在規則目標中，選擇套用此規則的資料庫物件類型。
3. 對於來源架構，請選擇輸入結構描述。然後，輸入要套用此規則的來源結構描述、資料表和資料欄的名稱。您可以輸入確切名稱以選擇一個物件，也可以輸入模式以選擇多個物件。使用百分比 (%) 做為萬用字元，取代資料庫物件名稱中任意數量的符號。
4. 針對動作，選擇要執行的任務。
5. 根據規則類型，輸入一或兩個額外的值。例如，若要重新命名物件，請輸入物件的新名稱。若要取代字首，請輸入舊字首和新字首。
6. 選擇新增轉換規則以新增其他轉換規則。

完成新增規則後，請選擇建立遷移專案。

若要複製現有的轉換規則，請選擇複製。若要編輯現有的轉換規則，請從清單中選擇規則。若要刪除現有的轉換規則，請選擇移除。

編輯轉換規則

您可以在遷移專案中新增、移除或編輯現有的轉換規則。由於 DMS 結構描述轉換在啟動結構描述轉換期間會套用轉換規則，因此請務必關閉結構描述轉換，並在編輯完規則後再次將其啟動。

若要編輯轉換規則

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> 開啟 AWS DMS 主控台。
2. 選擇遷移專案，然後選擇您的遷移專案。
3. 請選擇結構描述轉換，然後選擇關閉架構轉換
4. AWS DMS 關閉結構描述轉換之後，請選擇修改以編輯遷移專案設定。
5. 對於轉換規則，請選擇下列其中一個動作：
 - 選擇複製以複製現有的轉換規則，並將其新增至清單結尾。
 - 選擇移除，移除現有的轉換規則。
 - 選擇現有的轉換規則以進行編輯。
6. 完成規則編輯後，選擇儲存變更。
7. 在遷移專案頁面上，從清單中選擇您的專案。請選擇結構描述轉換，然後選擇啟動架構轉換

在 DMS 結構描述轉換中轉換資料庫結構描述：step-by-step 指南

建立遷移專案並連線到來源和目標資料庫之後，您可以將來源資料庫物件轉換為與目標資料庫相容的格式。DMS 結構描述轉換會在左側面板中，以樹狀檢視格式顯示來源資料庫結構描述。

資料庫樹狀結構的每個節點都會延遲加載。當您在樹狀檢視中選擇節點，DMS 結構描述轉換會在此時向來源資料庫請求結構描述資訊。若要更快地載入結構描述資訊，請選擇結構定義，然後從動作功能表選擇載入中繼資料。然後，DMS 結構描述轉換會讀取資料庫中繼資料，並將資訊儲存在 Amazon S3 儲存貯體。您現在可以更快地瀏覽資料庫物件。

您可以轉換整個資料庫結構描述，也可以從來源資料庫中選擇要轉換的任意結構描述項目。如果您選擇的結構描述項目相依於父項目，則 DMS 結構描述轉換也會產生父項目的結構描述。例如，當您選擇要轉換的資料表時，DMS 結構描述轉換會建立轉換後的資料表，以及資料表所在的資料庫結構描述。

轉換資料庫物件

您可以使用「DMS 結構描述轉換」來轉換整個資料庫結構描述，或是個別的資料庫結構描述物件。

若要轉換整個資料庫結構描述

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> 開啟 AWS DMS 主控台。
2. 選擇遷移專案。遷移專案頁面隨即開啟。
3. 選擇遷移專案，然後選擇結構描述轉換。
4. 選擇啟動架構轉換。結構描述轉換頁面隨即開啟。
5. 在來源資料庫窗格中，選取結構描述名稱的核取方塊。
6. 在遷移專案的左窗格中選擇此結構描述。DMS 結構描述轉換會以藍色醒目標示架構名稱，並啟用動作功能表。
7. 在動作中選擇轉換。轉換對話方塊隨即顯示。
8. 在對話方塊中選擇轉換以確認您的選擇。

若要轉換您的來源資料庫物件

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> 開啟 AWS DMS 主控台。
2. 選擇遷移專案。遷移專案頁面隨即開啟。

3. 選擇遷移專案，然後選擇結構描述轉換。
4. 選擇啟動架構轉換。結構描述轉換頁面隨即開啟。
5. 在來源資料庫窗格中，選取您的來源資料庫物件。
6. 選取所有待轉換物件的核取方塊後，請在左側面板中為所有選取的物件選擇父節點。

DMS 結構描述轉換會以藍色醒目目標示父節點，並啟用動作功能表。

7. 在動作中選擇轉換。轉換對話方塊隨即顯示。
8. 在對話方塊中選擇轉換以確認您的選擇。

例如，若要轉換 10 個資料表的其中兩個資料表，請選取要轉換的兩個資料表核取方塊。請注意，動作功能表尚未啟用。選擇資料表節點之後，DMS 結構描述轉換會以藍色醒目目標示其名稱，並啟用動作功能表。然後，您可以從此功能表選擇轉換。


同樣地，若要轉換兩個資料表和三個程序，請選取物件名稱的核取方塊。然後，選擇結構描述節點以啟用動作功能表，然後選擇轉換結構描述。

編輯和儲存轉換後的 SQL 程式碼


結構描述轉換頁面可讓您在資料庫物件中編輯轉換後的 SQL 程式碼。使用下列步驟來編輯您的轉換後 SQL 程式碼、套用變更，然後儲存。

若要編輯、套用變更，並儲存轉換後的 SQL 程式碼

1. 在結構描述轉換頁面中，開啟來源資料提供者窗格中的樹狀檢視，以顯示程式碼物件。



2. 從來源資料提供者窗格中，選擇動作、轉換。確認動作。
3. 轉換完成時，若要檢視轉換後的 SQL，請視需要展開中央窗格。若要編輯轉換後的 SQL，請在目標 SQL 窗格中選擇編輯圖示。



4. 編輯目標 SQL 之後，請選擇頁面頂端的檢查圖示來確認您的變更。確認動作。
5. 在目標資料提供者窗格中，選擇動作、套用變更。確認動作。
6. DMS 會將編輯的程序寫入目標資料存放區。

檢閱已轉換的資料庫物件

轉換來源資料庫物件之後，您可以在專案的左窗格中選擇物件。然後，您可以檢視該物件的原始碼和已轉換的程式碼。對於您在左窗格中選取的物件，DMS 結構描述轉換會自動載入轉換後的程式碼。您也可以查看所選物件的屬性或參數。

DMS 結構描述轉換會自動將轉換後的程式碼儲存為遷移專案的一部分。這些程式碼變更不會套用至目標資料庫。如需將轉換後的程式碼套用至目標資料庫的詳細資訊，請參閱：[套用轉換後的程式碼](#)。若要從遷移專案中移除已轉換的程式碼，請在右側窗格中選取您的目標結構描述，然後從動作中選擇透過資料庫重新整理。

轉換來源資料庫物件之後，您可以在中間下方窗格中看到轉換摘要和動作項目。在建立評估報告時，您可以檢視相同的資訊。評估報告可用來識別和解決 DMS 結構描述轉換無法轉換的結構描述項目。您可以將評估報告摘要和轉換動作項目清單儲存為 CSV 檔案。如需詳細資訊，請參閱[資料庫遷移評估報告](#)。

使用生成式 AI 轉換資料庫物件

DMS 結構描述轉換與生成式 AI 功能透過提供建議來簡化資料庫遷移程序，協助您轉換先前未轉換的程式碼物件，這些物件通常需要複雜的手動轉換。此功能適用於 Oracle 到 PostgreSQL/Aurora PostgreSQL、SQL Server 到 PostgreSQL/Aurora PostgreSQL 和 SAP ASE (Sybase ASE) 到 PostgreSQL/Aurora PostgreSQL 轉換。您可以轉換整個資料庫結構描述或個別資料庫結構描述物件。

Warning

DMS 結構描述轉換中的生成式 AI 功能使用跨區域推論。如需詳細資訊，請參閱[DMS 結構描述轉換中的跨區域推論](#)。

若要使用生成式 AI 轉換來源資料庫物件，請遵循[轉換資料庫物件](#)中的步驟 1 到 6，然後繼續使用下列兩種方法之一：

- 方法 1：從動作功能表中，選取轉換。在出現的轉換對話方塊中，啟用使用生成式 AI 轉換結構描述選項，然後按一下轉換。
- 方法 2：按一下右上角的使用生成式 AI 轉換結構描述。在轉換對話方塊中，確保啟用 選項，然後按一下轉換。

若要隨時在 DMS 結構描述轉換主控台中手動調整此設定：

- 導覽至設定索引標籤。
- 在轉換設定區段中，啟用生成式 AI 選項以核准使用生成式 AI。

Note

支援的區域：

- 亞太地區 (東京) (ap-northeast-1)
- 亞太地區 (大阪) (ap-northeast-3)
- 亞太地區 (雪梨) (ap-southeast-2)
- 加拿大 (中部) (ca-central-1)
- 歐洲 (法蘭克福) (eu-central-1)
- 歐洲 (斯德哥爾摩) (eu-north-1)

- 歐洲 (愛爾蘭) (eu-west-1)
- 歐洲 (倫敦) (eu-west-2)
- 歐洲 (巴黎) (eu-west-3)
- 美國東部 (維吉尼亞北部) (us-east-1)
- 美國東部 (俄亥俄) (us-east-2)
- 美國西部 (奧勒岡) (us-west-2)

Note

支援的轉換路徑：

- Oracle 到 Amazon RDS for PostgreSQL
- Oracle 到 Amazon Aurora PostgreSQL
- Microsoft SQL Server 到 Amazon RDS for PostgreSQL
- Microsoft SQL Server 到 Amazon Aurora PostgreSQL
- SAP ASE (Sybase ASE) 到 Amazon RDS for PostgreSQL
- SAP ASE (Sybase ASE) 到 Amazon Aurora PostgreSQL
- 適用於 Linux、UNIX 和 Windows (LUW) 的 IBM Db2 到 Amazon RDS for PostgreSQL
- 適用於 Linux、UNIX 和 Windows (LUW) 的 IBM Db2 至 Amazon Aurora PostgreSQL
- IBM Db2 for z/OS to Amazon RDS for PostgreSQL
- 適用於 z/OS 到 Amazon Aurora PostgreSQL 的 IBM Db2

生成式 AI 轉換的範圍

生成式 AI 輔助結構描述轉換著重於具有指定動作項目的特定 SQL 元素。所有其他 SQL 元素都會使用預設規則型方法進行轉換。生成式 AI 轉換擴展範圍內的 SQL 元素包括：

轉換方向	動作項目	訊息	語法元素
Oracle 到 Amazon RDS for PostgreSQL	5578	AWS DMS 結構描述轉換無法轉換 SELECT 陳述式	限制以外的所有出現

轉換方向	動作項目	訊息	語法元素
和 Oracle 到 Amazon Aurora PostgreSQL	30415	您的 MERGE 陳述式在 WHERE 子句中包含以目標資料表資料欄中的值為基礎的篩選條件	限制以外的所有出現
	5591	AWS DMS 結構描述轉換無法轉換系統物件	限制以外的所有出現
	5029	AWS DMS 結構描述轉換無法轉換使用具有不支援資料類型的物件	在函數和程序引數中使用不支援 STANDARD.BFILE 資料類型的物件。
	5031	AWS DMS 結構描述轉換無法轉換 CURSOR 表達式	限制以外的所有出現
	5043	AWS DMS 結構描述轉換無法在 SELECT 子句中使用星號轉換階層式查詢	限制以外的所有出現
	5073	PostgreSQL 不支援具有虛擬資料欄的階層式查詢	限制以外的所有出現
	5102	PostgreSQL 不支援 MERGE 陳述式	限制以外的所有出現
	5585	AWS DMS 結構描述轉換無法將外部聯結轉換為關聯的子查詢	限制以外的所有出現

轉換方向	動作項目	訊息	語法元素
	5608	AWS DMS 結構描述轉換無法轉換具有子查詢的 UPDATE 陳述式，該子查詢會傳回 SET 子句中的多個資料欄	限制以外的所有出現
	5619	AWS DMS 結構描述轉換無法轉換系統物件	限制以外的所有出現
	5852	PostgreSQL 僅支援資料表做為 MERGE 陳述式中的目標。	限制以外的所有出現
	5853	AWS DMS 結構描述轉換僅支援資料表、檢視或子查詢做為 MERGE 陳述式 USING 子句中的來源	限制以外的所有出現
	5855	您的 MERGE 陳述式在 WHERE 子句中包含以目標資料表資料欄中的值為基礎的篩選條件	限制以外的所有出現
	9996	發生內部轉換器錯誤	限制以外的所有出現
	9993	由於參考未解決的物件，無法轉換陳述式	限制以外的所有出現
	5598	PostgreSQL 不支援 ROWID	限制以外的所有出現
	5340	AWS DMS 結構描述轉換無法轉換函數	限制以外的所有出現

轉換方向	動作項目	訊息	語法元素
	5071	PostgreSQL 不支援子查詢的 INSERT 陳述式	限制以外的所有出現
	5068	PostgreSQL 不支援子查詢的 DELETE 陳述式	限制以外的所有出現
	5065	PostgreSQL 不支援子查詢的 UPDATE 陳述式	限制以外的所有出現
	5586	AWS DMS 結構描述轉換無法使用 NOCYCLE 子句轉換查詢	限制以外的所有出現
	5351	AWS DMS 結構描述轉換無法轉換物件	限制以外的所有出現
	5077	PostgreSQL 不支援 SELECT 陳述式的 PIVOT 子句	限制以外的所有出現
	5126	PostgreSQL 不支援 MODEL 陳述式	限制以外的所有出現
	5121	PostgreSQL 不支援 FORALL 陳述式	限制以外的所有出現
	5141	AWS DMS 結構描述轉換不支援這種類型的轉換	限制以外的所有出現
	5142	AWS DMS 結構描述轉換無法轉換相同方法的巢狀呼叫	限制以外的所有出現

轉換方向	動作項目	訊息	語法元素
	5245	PostgreSQL 不支援具有巢狀資料表資料欄的檢視	限制以外的所有出現
	5500	AWS DMS 結構描述轉換無法轉換資料庫郵件傳送	限制以外的所有出現
	5501	AWS DMS 結構描述轉換無法轉換排程任務	限制以外的所有出現
	5645	PostgreSQL 不支援多個物件資料表目標的 BULK COLLECT INTO 子句。	限制以外的所有出現
	5665	PostgreSQL 不支援使用 PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION 定義的集合資料類型	限制以外的所有出現
	5637	PostgreSQL 不支援大量收集至 VARRAY 的 VARRAY	限制以外的所有出現
	5594	AWS DMS 結構描述轉換無法轉換日期時間表達式	限制以外的所有出現
	5622	AWS DMS 結構描述轉換會將 參數設定為 true 的 dbms_transaction.local_transaction_id 函數轉換	限制以外的所有出現

轉換方向	動作項目	訊息	語法元素
	5643	PostgreSQL 不支援針對 SELECT 陳述式中的多層集合類型的 BULK COLLECT INTO 子句。	限制以外的所有出現
	5649	PostgreSQL 不支援多層級集合類型的多集運算子。	限制以外的所有出現
	5651	AWS DMS 結構描述轉換無法轉換管道資料表函數	限制以外的所有出現
	5793	AWS DMS 結構描述轉換會使用 GRANT ALL 選項建立佇列	限制以外的所有出現
	5794	PostgreSQL 預設會將佇列模式設定為 ENABLE	限制以外的所有出現
	5795	Amazon Simple Queue Service 不支援處於 DISABLE 模式的佇列	限制以外的所有出現
Microsoft SQL Server 到 Amazon RDS for PostgreSQL 和 Microsoft SQL Server 到 Amazon Aurora PostgreSQL	7610	AWS DMS 結構描述轉換無法轉換不支援的 DDL 陳述式	限制以外的所有出現
	7622	AWS DMS 結構描述轉換無法使用複雜的內嵌函數轉換 DELETE 陳述式	限制以外的所有出現

轉換方向	動作項目	訊息	語法元素
	7624	AWS DMS 結構描述轉換無法從沒有主索引鍵之資料表的內嵌函數轉換 DELETE 陳述式	限制以外的所有出現
	7626	AWS DMS 結構描述轉換無法使用複雜的內嵌函數轉換 UPDATE 陳述式	限制以外的所有出現
	7627	AWS DMS 結構描述轉換無法轉換此語法元素	限制以外的所有出現
	7628	PostgreSQL 不支援 GOTO 陳述式	限制以外的所有出現
	7637	PostgreSQL 不支援全域游標	限制以外的所有出現
	7639	PostgreSQL 不支援動態游標	限制以外的所有出現
	7644	PostgreSQL 不支援 %s 子句	限制以外的所有出現
	7645	PostgreSQL 不支援在連結的伺服器上執行傳遞命令	限制以外的所有出現
	7653	PostgreSQL 不支援 GROUP BY ROLLUP 子句	限制以外的所有出現

轉換方向	動作項目	訊息	語法元素
	7654	PostgreSQL 不支援 GROUP BY CUBE 子句	限制以外的所有出現
	7655	PostgreSQL 不支援 GROUP BY GROUPING SETS 子句	限制以外的所有出現
	7672	PostgreSQL 不支援執行字元字串的 EXECUTE 陳述式	限制以外的所有出現
	7683	如果目標是檢視、具體化檢視或外部資料表，則不支援 MERGE	限制以外的所有出現
	7687	PostgreSQL 不支援 CONTAINS 述詞	限制以外的所有出現
	7688	PostgreSQL 不支援 FREETEXT 述詞	限制以外的所有出現
	7691	PostgreSQL 不支援 WAITFOR TIME 功能	限制以外的所有出現
	7695	PostgreSQL 不支援將程序呼叫為變數	限制以外的所有出現
	7696	AWS DMS 結構描述轉換無法轉換物件，因為未建立 %s 物件	限制以外的所有出現
	7708	AWS DMS 結構描述轉換無法轉換不支援 %s 資料類型的使用情況	限制以外的所有出現

轉換方向	動作項目	訊息	語法元素
	7709	AWS DMS 結構描述 轉換無法轉換對稱金 鑰的使用	限制以外的所有出現
	7773	AWS DMS 結構描述 轉換無法轉換具有日 期的算術操作	限制以外的所有出現
	7774	AWS DMS 結構描述 轉換無法將算術運算 轉換為混合類型的運 算元	限制以外的所有出現
	7794	PostgreSQL 不支援使 用者定義的資料類型	限制以外的所有出現
	7796	PostgreSQL 不支援 UPDATE 陳述式中的 TOP 子句	限制以外的所有出現
	7797	PostgreSQL 不支 援 UPDATE 陳述式 中 OUTPUT 子句的 DELETED 資料欄字首	限制以外的所有出現
	7798	PostgreSQL 不支援 DELETE 陳述式中的 TOP 子句	限制以外的所有出現
	7799	PostgreSQL 不支援 INSERT 運算子中的 TOP 子句	限制以外的所有出現
	7804	PostgreSQL 不支援位 元專屬 OR 運算子	限制以外的所有出現

轉換方向	動作項目	訊息	語法元素
	7805	PostgreSQL 不支援 ! <	限制以外的所有出現
	7806	PostgreSQL 不支援 !> (不大於) 運算子	限制以外的所有出現
	7811	PostgreSQL 不支援 %s 函數。AWS DMS 結構描述轉換會略過轉換程式碼中這個不支援的函數	限制以外的所有出現 , DDL 除外
	7816	PostgreSQL 不支援 XML 資料類型的方法	限制以外的所有出現
	7817	PostgreSQL 不支援 SQL 查詢中的 FOR XML PATH 選項	限制以外的所有出現
	7818	PostgreSQL 不支援具有二進位資料類型的算術操作	限制以外的所有出現
	7819	PostgreSQL 不支援 INSERT...EXECUTE 陳述式	限制以外的所有出現
	7820	PostgreSQL 不支援 VALUE() 方法	限制以外的所有出現
	7824	MERGE 陳述式不支援 RECURSIVE CTE	限制以外的所有出現

轉換方向	動作項目	訊息	語法元素
	7829	AWS DMS 結構描述轉換無法使用 UPDATE 陳述式轉換變數指派	限制以外的所有出現
	7830	AWS DMS 結構描述轉換無法使用 CASE 運算元轉換算術操作	限制以外的所有出現
	7832	AWS DMS 結構描述轉換無法在檢視上轉換 INSTEAD OF 觸發	限制以外的所有出現
	7833	AWS DMS 結構描述轉換無法在目前內容中轉換 @rowcount 函數	限制以外的所有出現
	7836	PostgreSQL 不支援二進位資料的寫入操作	限制以外的所有出現
	7840	AWS DMS 結構描述轉換無法轉換資料庫主控台命令陳述式	限制以外的所有出現
	7904	AWS DMS 結構描述轉換無法轉換 %s 系統物件	限制以外的所有出現
	7905	PostgreSQL 不支援 SELECT 陳述式的 PIVOT 子句	限制以外的所有出現
	7906	PostgreSQL 不支援 SELECT 陳述式的 UNPIVOT 子句	限制以外的所有出現

轉換方向	動作項目	訊息	語法元素
	7909	AWS DMS 結構描述轉換無法轉換 UPDATE(column) 或 COLUMNS_UPDATED 陳述式	限制以外的所有出現
	7916	AWS DMS 結構描述轉換無法使用 INSERT ON CONFLICT 陳述式模擬 MERGE 陳述式	限制以外的所有出現
	7917	PostgreSQL 不支援 %s 函數	限制以外的所有出現
	7918	PostgreSQL 不支援資料表值函數	限制以外的所有出現
	7919	PostgreSQL 不支援具有 %s 指令的 FOR XML	限制以外的所有出現
	7920	PostgreSQL 不支援使用 FOR XML 的 EXPLICIT 模式	限制以外的所有出現
	7925	PostgreSQL 不支援 OPENXML 旗標的百分比字元	限制以外的所有出現
	7927	PostgreSQL 不支援沒有主索引鍵的自我參考資料表的 OUTER 聯結	限制以外的所有出現

轉換方向	動作項目	訊息	語法元素
	7929	AWS DMS 結構描述轉換無法從 EXEC 陳述式轉換 INSERT	限制以外的所有出現
	7939	AWS DMS 結構描述轉換無法轉換 %s JSON 系統函數	限制以外的所有出現
	7940	AWS DMS 結構描述轉換無法轉換 OPENJSON 系統資料表值函數	限制以外的所有出現
	7941	AWS DMS 結構描述轉換無法轉換所有開啟的資料集，因為您有多個開啟的資料集	限制以外的所有出現
	9996	發生內部轉換器錯誤	限制以外的所有出現
SAP ASE (Sybase ASE) 到 Amazon RDS for PostgreSQL 和 SAP ASE (Sybase ASE) 到 Amazon Aurora PostgreSQL	3014	無法轉換函數	限制以外的所有出現
	3016	PostgreSQL 不支援 DML 運算子中的 TOP 選項	限制以外的所有出現
	3021	無法執行算術操作的自動遷移	限制以外的所有出現
	3023	PostgreSQL 不支援具有二進位資料類型的算術操作	限制以外的所有出現
	3025	日期/時間格式無法比對	限制以外的所有出現

轉換方向	動作項目	訊息	語法元素
	3026	不支援使用變數自動轉換運算子 WAITFOR	限制以外的所有出現
	3027	PostgreSQL 不支援 WAITFOR TIME 功能	限制以外的所有出現
	3028	PostgreSQL 不支援 WAITFOR 搭配 指令	限制以外的所有出現
	3061	無法轉換系統物件	限制以外的所有出現
	3064	在 PostgreSQL 中，您不應該在 UPDATE 陳述式的 FROM 子句中重複目標資料表	限制以外的所有出現
	3065	在 FROM 子句和 OUTER JOIN 中具有自我參考資料表的 DELETE 陳述式無法自動轉換	限制以外的所有出現
	3069	無法轉換 陳述式	限制以外的所有出現
	3081	DMS SC 無法轉換不支援的 DDL 陳述式	限制以外的所有出現
	3088	PostgreSQL 不支援全域游標	限制以外的所有出現
	3089	PostgreSQL 不支援動態游標	限制以外的所有出現
	3121	DMS SC 無法轉換不支援資料類型的使用情況	限制以外的所有出現

轉換方向	動作項目	訊息	語法元素
	3122	DMS SC 無法轉換具有日期的算術操作	限制以外的所有出現
	3123	DMS SC 無法使用混合類型的運算元轉換算術操作	限制以外的所有出現
	3146	PostgreSQL 不支援位元專屬 OR 運算子	限制以外的所有出現
	3147	PostgreSQL 不支援 !< (不小於) 運算子	限制以外的所有出現
	3148	PostgreSQL 不支援 !> (不大於) 運算子	限制以外的所有出現
	3150	DMS SC 無法轉換函數	限制以外的所有出現
	3156	PostgreSQL 不支援具有二進位資料類型的算術操作	限制以外的所有出現
	3162	DMS SC 無法使用 UPDATE 陳述式轉換變數指派	限制以外的所有出現
	3163	DMS SC 無法使用 CASE 運算元轉換算術操作	限制以外的所有出現
	3168	PostgreSQL 不支援二進位資料的寫入操作	限制以外的所有出現

轉換方向	動作項目	訊息	語法元素
	3172	DMS SC 無法轉換資料庫主控台命令陳述式	限制以外的所有出現
	3177	DMS SC 無法轉換系統物件	限制以外的所有出現
	3182	DMS SC 無法轉換 UPDATE(column) 或 COLUMNS_UPDATED 陳述式	限制以外的所有出現
	3190	DMS SC 無法轉換函數	限制以外的所有出現
	3191	PostgreSQL 不支援資料表值函數	限制以外的所有出現
	9996	發生內部轉換器錯誤	限制以外的所有出現
適用於 Linux、UNIX 和 Windows (LUW) 的 IBM Db2 到 Amazon RDS for PostgreSQL，以及適用於 Linux、UNIX 和 Windows (LUW) 的 IBM Db2 到 Amazon Aurora PostgreSQL	4506	PostgreSQL 不支援在最上層包含集合操作的檢視定義	限制以外的所有出現
	4523	PostgreSQL 不支援插入至查詢	限制以外的所有出現
	4524	PostgreSQL 不支援在插入陳述式中計算之前傳回值	限制以外的所有出現
	4526	PostgreSQL 不支援 %s 函數	限制以外的所有出現
	4527	PostgreSQL 不支援使用查詢更新資料	限制以外的所有出現

轉換方向	動作項目	訊息	語法元素
	4528	PostgreSQL 不支援在更新陳述式中計算之前傳回值	限制以外的所有出現
	4529	PostgreSQL 不支援在更新陳述式中傳回舊值	限制以外的所有出現
	4531	PostgreSQL 不支援 INCLUDE 資料欄	限制以外的所有出現
	4532	PostgreSQL 不支援插入陳述式中的 INCLUDE 資料欄	限制以外的所有出現
	4533	PostgreSQL 不支援更新陳述式中資料列的數量限制	限制以外的所有出現
	4534	PostgreSQL 不支援使用查詢刪除資料	限制以外的所有出現
	4536	PostgreSQL 不支援刪除陳述式中資料列的數量限制	限制以外的所有出現
	4537	PostgreSQL 不支援 period-specification 子句	限制以外的所有出現
	4538	PostgreSQL 不支援 outer-table-reference	限制以外的所有出現
	4539	PostgreSQL 不支援繼續處理子句	限制以外的所有出現

轉換方向	動作項目	訊息	語法元素
	4541	PostgreSQL 不支援模組	限制以外的所有出現
	4549	PostgreSQL 不支援 `GOTO` 陳述式	限制以外的所有出現
	4556	PostgreSQL 錯誤代碼 類型不是數字，且與 數字類型變數不相容	限制以外的所有出現
	4558	PostgreSQL 不支援類 型檢視	限制以外的所有出現
	4559	PostgreSQL 不支援 `MERGE` 陳述式	限制以外的所有出現
	4572	PostgreSQL 不支援使 用類型方法傳回資料 列的函數	限制以外的所有出現
	4573	PostgreSQL 不支援方 法叫用	限制以外的所有出現
	4575	PostgreSQL 不支援 CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE，不含結構描 述名稱或結構描述名 稱 - SESSION	限制以外的所有出現
	4583	無法轉換系統物件	限制以外的所有出現
	4597	PostgreSQL 沒有與 UTL_MAIL 模組類似 的功能	限制以外的所有出現

轉換方向	動作項目	訊息	語法元素
	4598	PostgreSQL 沒有與 UTL_SMTP 模組類似的功能	限制以外的所有出現
	4605	DMS SC 無法轉換 MERGE 陳述式中不支援的子句	限制以外的所有出現
	4606	DMS SC 無法轉換包含不支援子句的 MERGE 陳述式	限制以外的所有出現
	4612	PostgreSQL 不支援特殊註冊功能	限制以外的所有出現
	9996	發生內部轉換器錯誤	限制以外的所有出現
IBM Db2 for z/OS to Amazon RDS for PostgreSQL 和 IBM Db2 for z/OS to Amazon Aurora PostgreSQL	8507	PostgreSQL 不支援 %s 函數	限制以外的所有出現
	8519	不支援 FETCH 子句	限制以外的所有出現
	8521	不支援定位刪除	限制以外的所有出現
	8542	PostgreSQL 不支援預設命名空間	限制以外的所有出現
	8559	DMS SC 無法轉換包含不支援子句的 MERGE 陳述式	限制以外的所有出現
	8560	PostgreSQL 不支援在 RAISE 陳述式中使用變數或參數	限制以外的所有出現

轉換方向	動作項目	訊息	語法元素
	8563	PostgreSQL 使用不同的間隔資料類型格式 Db2	限制以外的所有出現
	8566	DMS SC 無法轉換從游標擷取的大量和回溯資料	限制以外的所有出現
	8570	DMS SC 無法在 FINAL TABLE 資料表參考中轉換 MERGE 陳述式	限制以外的所有出現
	8581	DMS SC 無法轉換包含不支援子句的 UPDATE 陳述式	限制以外的所有出現
	9996	發生內部轉換器錯誤	限制以外的所有出現

限制

轉換具有生成式 AI 功能的資料庫物件有下列限制：

- AWS 主控台中看不到支援生成式 AI 轉換的資料庫端點。您只能透過將評估報告匯出為 PDF 或 CSV 檔案來檢視它們。
- 作為機率系統，生成式 AI 輔助結構描述轉換可能無法在所有轉換中達到 100% 的準確性。它也可以在一段時間內為相同的 SQL 陳述式產生不同的結果。您必須檢閱並驗證所有轉換輸出。
- 生成式 AI 轉換不支援：
 - 資料表中的 DEFAULT 限制條件
 - 函數或程序參數的 DEFAULT 值
 - 資料表中的 COMPUTE COLUMN
 - TRIGGER
 - 資料欄資料類型
 - 動態 SQL

- INDEX
- CONSTRAINT
- 如果使用多個動作項目轉換來源陳述式，並使用生成式 AI 處理至少一個動作項目，則所有動作項目都會取代為 Oracle 目標上的一個動作項目 5444，以及 Microsoft SQL Server 的 7744。動作項目 9997 是使用生成式 AI 處理後儲存的例外狀況。

 Warning

使用生成式 AI 的轉換需要比基本轉換更長的時間。

每個 AWS 帳戶都有每分鐘配額，限制可使用生成式 AI 轉換的 SQL 陳述式數量。超過此限制的陳述式會在後續幾分鐘內排入佇列進行處理。配額如下：

區域	每個 AWS 帳戶的 SQL 陳述式每分鐘
亞太地區 (東京) (ap-northeast-1)	最多 24 個陳述式
亞太地區 (大阪) (ap-northeast-3)	
亞太地區 (雪梨) (ap-southeast-2)	
加拿大 (中部) (ca-central-1)	
歐洲 (斯德哥爾摩) (eu-north-1)	
歐洲 (愛爾蘭) (eu-west-1)	
歐洲 (倫敦) (eu-west-2)	
歐洲 (巴黎) (eu-west-3)	
美國東部 (俄亥俄) (us-east-2)	最多 40 個陳述式
歐洲 (法蘭克福) (eu-central-1)	
美國東部 (維吉尼亞北部) (us-east-1)	
美國西部 (奧勒岡) (us-west-2)	

指定遷移專案的資料架構轉換設定

建立遷移專案後，您可以在 DMS 結構描述轉換中指定轉換設定。設定結構定義轉換設定可改善轉換後程式碼的效能。

編輯轉換設定的步驟

1. 登入 AWS 管理主控台 並在 <https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> 開啟 AWS DMS 主控台。
2. 選擇遷移專案。遷移專案頁面隨即開啟。
3. 選擇您的遷移專案。請選擇結構描述轉換，然後選擇啟動架構轉換
4. 選擇設定。設定頁面隨即開啟。
5. 在轉換區段中，變更設定。
6. 選擇套用，然後選擇確認。

對於所有轉換配對，您可以在轉換的程式碼中限制具有動作項目的註解數量。若要限制已轉換程式碼中的註解數量，請在遷移專案中開啟轉換設定。

針對已轉換 SQL 程式碼中的註解，選擇動作項目的嚴重性層級。DMS 結構描述轉換會在已轉換的程式碼中，針對所選嚴重性及更高的動作項目新增註解。例如，若要將已轉換程式碼中的註解數量降到最低，請選擇僅限錯誤。

若要在已轉換的程式碼中包含所有動作項目的註解，請選擇所有訊息。

每對來源資料庫和目標資料庫的其他轉換設定都不同。

主題

- [了解 Oracle 到 MySQL 的轉換設定](#)
- [了解 Oracle 到 PostgreSQL 的轉換設定](#)
- [了解 SQL Server 到 MySQL 的轉換設定](#)
- [了解 SQL Server 到 PostgreSQL 的轉換設定](#)
- [了解 PostgreSQL 到 MySQL 轉換設定](#)
- [了解 IBM Db2 for LUW to Amazon RDS for PostgreSQL 轉換設定](#)
- [了解 z/OS 的 IBM Db2 到 Amazon RDS for Db2 轉換設定](#)
- [了解 IBM Db2 for z/OS to Amazon RDS for PostgreSQL 轉換設定](#)
- [了解 SAP ASE \(Sybase ASE\) 到 PostgreSQL 轉換設定](#)

了解 Oracle 到 MySQL 的轉換設定

DMS 結構描述轉換中的 Oracle 到 MySQL 轉換設定包括下列項目：

- 您的來源 Oracle 資料庫可以使用 ROWID 虛擬資料欄。MySQL 不支援類似的功能。DMS 結構描述轉換可以在轉換後程式碼中模擬 ROWID 虛擬資料欄。若要這麼做，請開啟產生資料列 ID 選項。

如果您的來源 Oracle 程式碼不使用 ROWID 虛擬資料欄，請關閉產生資料列 ID 選項。在此情況下，轉換後的程式碼運作得更快。

- 您的原始 Oracle 程式碼可以包含 TO_CHAR、TO_DATE、和 TO_NUMBER 函數，其中包含 MySQL 不支援的參數。根據預設，DMS 結構描述轉換會在轉換後的程式碼中模擬這些參數的使用方式。

當您的來源程式碼缺少 MySQL 不支援的參數時，您可以使用原生的 MySQL TO_CHAR、TO_DATE 和 TO_NUMBER 函數。在此情況下，轉換後的程式碼運作得更快。若要這樣做，請選取下列值：

- 使用原生 MySQL TO_CHAR 函數
- 使用原生 MySQL TO_DATE 函數
- 使用原生 MySQL TO_NUMBER 函數
- 您的資料庫和應用程式可以在不同的時區執行。根據預設，DMS 結構描述轉換會模擬已轉換程式碼中的時區。但是，當您的資料庫和應用程式使用相同的時區時，就不需要此模擬。在此情況下，請選取改善資料庫和應用程式使用相同時區的已轉換程式碼效能。

了解 Oracle 到 PostgreSQL 的轉換設定

DMS 結構描述轉換中的 Oracle 到 PostgreSQL 轉換設定包括下列項目：

- 若要使用生成式 AI 轉換適用的資料庫物件，請啟用生成式 AI 設定。使用生成式 AI 成功轉換的物件將明確識別為動作項目 5444，其中說明：「此轉換使用根據資料中的模式產生預測的機器學習模型。如需詳細資訊，請參閱[the section called “使用生成式 AI 轉換資料庫物件”](#)。
- 您可以轉換目標資料庫不同支援版本的結構描述，而不只是最新版本。若要指定版本，請使用目標引擎版本設定。可用的轉換選項會根據您選擇的引擎版本而有所不同。目前支援 PostgreSQL 第 14 版和第 15 版（具有相同的設定）。請注意，在結構描述轉換期間使用不同於此設定中指定版本的目標引擎版本，可能會在執行套用至目標操作時導致相容性問題和錯誤。
- AWS DMS 可以將 Oracle 具體化視觀表轉換為 PostgreSQL 上的資料表或具體化視觀表。對於具體化視觀表，請選擇來源具體化視觀表的轉換方式。
- 您的來源 Oracle 資料庫可以使用 ROWID 虛擬資料欄。PostgreSQL 不支援類似的功能。DMS 結構描述轉換可以在轉換後程式碼中使用 bigint 或 character varying 資料類型來模擬 ROWID 虛

擬資料欄。若要這麼做，請為資料列 ID 選擇使用 bigint 資料類型來模擬 ROWID 虛擬資料欄，或是使用 character varying 資料類型來模擬 ROWID 虛擬資料欄。

- 若要將 NUMBER 資料類型轉換為最適合的數值資料類型，視精確度和規模而定，您可以選取針對 NUMBER 資料類型的資料欄使用最佳化資料類型映射。
- 如果您的來源 Oracle 程式碼不使用 ROWID 虛擬資料欄，請選擇不產生。在此情況下，轉換後的程式碼運作得更快。
- 您的原始 Oracle 程式碼可以包含 TO_CHAR、TO_DATE、和 TO_NUMBER 函數，其中包含 PostgreSQL 不支援的參數。根據預設，DMS 結構描述轉換會在轉換後的程式碼中模擬這些參數的使用方式。

當您的來源程式碼缺少 PostgreSQL 不支援的參數時，您可以使用原生的 PostgreSQL TO_CHAR、TO_DATE 和 TO_NUMBER 函數。在此情況下，轉換後的程式碼運作得更快。若要這樣做，請選取下列值：

- 使用原生 PostgreSQL TO_CHAR 函數
- 使用原生 PostgreSQL TO_DATE 函數
- 使用原生 PostgreSQL TO_NUMBER 函數
- 您的資料庫和應用程式可以在不同的時區執行。根據預設，DMS 結構描述轉換會模擬已轉換程式碼中的時區。但是，當您的資料庫和應用程式使用相同的時區時，就不需要此模擬。在此情況下，請選取改善資料庫和應用程式使用相同時區的已轉換程式碼效能。
- 若要繼續在轉換後的程式碼中使用序列，請選取使用來源端產生的最後一個值填入轉換後的序列。
- 在某些情況下，您的來源 Oracle 資料庫可能只會在 NUMBER 資料類型的主索引鍵或外部索引鍵資料欄中儲存整數值。在這些情況下，AWS DMS 可以將這些資料欄轉換為 BIGINT 資料類型。這種方法可以提高轉換後程式碼的性能。若要這麼做，請選取將 NUMBER 資料類型的主索引鍵和外部索引鍵資料欄轉換為 BIGINT 資料類型。請確定您的來源未在這些資料行中包含浮點值，以避免資料遺失。
- 若要略過原始程式碼中停用的觸發程序和條件約束，請選擇僅僅轉換作用中觸發程序和條件約束。
- 您可以使用 DMS 結構描述轉換來轉換稱為動態 SQL 的字串變數。您的資料庫程式碼可以變更這些字串變數的值。若要確保 AWS DMS 一律轉換此字串變數的最新值，請選取轉換在稱為常式中建立的動態 SQL 程式碼。
- PostgreSQL 10 和更舊版本不支援程序。如果您不熟悉在 PostgreSQL 中使用程序，AWS DMS 可以將 Oracle 程序轉換為 PostgreSQL 函數。若要這樣做，請選取將程序轉換為函數。
- 欲查看已發生動作項目的其他資訊，您可以將特定功能新增至延伸套件。若要這麼做，請選取新增引發使用者定義例外狀況的延伸套件函數。然後選擇嚴重性層級，以引發使用者定義的例外狀況。請務

必先轉換來源資料庫物件，之後再套用延伸套件結構描述。如需詳細了解延伸套件，請參閱：[使用延伸套件](#)。

- 您的來源 Oracle 資料庫可以包含自動產生名稱的限制條件。如果您的原始程式碼使用這些名稱，請務必選取保留系統產生的限制條件名稱。如果您的原始程式碼使用這些限制條件，但不使用其名稱，請清除此選項以提高轉換速度。
- 如果來源和目標資料庫在不同的時區執行，模擬 SYSDATE 內建 Oracle 函數的函數會傳回與來源函數不同的值。若要確保來源和目標函數傳回相同的值，請選擇設定來源資料庫的時區。
- 您可以在轉換後的程式碼中使用 orafce 延伸模組中的函數。若要這麼做，請針對 Orafce 內建常式選取要使用的函數。如需有關 Orafce 的詳細資訊，請參閱 GitHub 上的 [Orafce](#)。

了解 SQL Server 到 MySQL 的轉換設定

DMS 結構描述轉換中的 SQL Server 到 MySQL 轉換設定包括下列項目：

- 您的來源 SQL Server 資料庫可以將 EXEC 的輸出儲存在資料表中。DMS 結構描述轉換會建立暫存資料表和其他程序來模擬此功能。若要使用此模擬，請選取建立其他常式來處理開放資料集。

了解 SQL Server 到 PostgreSQL 的轉換設定

DMS 結構描述轉換中的 SQL Server 到 PostgreSQL 轉換設定包括下列項目：

- 若要使用生成式 AI 轉換適用的資料庫物件，請啟用生成式 AI 設定。使用生成式 AI 成功轉換的物件將明確識別為動作項目 7744，其中說明：「此轉換使用根據資料中的模式產生預測的機器學習模型。」如需詳細資訊，請參閱[the section called “使用生成式 AI 轉換資料庫物件”](#)。
- 在 SQL Server 中，您可以在不同的資料表中使用相同的索引名稱。但是在 PostgreSQL 中，您在結構描述中使用的所有索引名稱都必須是唯一名稱。若要確保 DMS 結構描述轉換為您的所有索引產生唯一名稱，請選取針對索引產生唯一的名稱。
- PostgreSQL 10 和更舊版本不支援程序。如果您不熟悉在 PostgreSQL 中使用程序，AWS DMS 可以將 SQL Server 程序轉換為 PostgreSQL 函數。若要這樣做，請選取將程序轉換為函數。
- 您的來源 SQL Server 資料庫可以將 EXEC 的輸出儲存在資料表中。DMS 結構描述轉換會建立暫存資料表和其他程序來模擬此功能。若要使用此模擬，請選取建立其他常式來處理開放資料集。
- 您可以定義轉換後程式碼中要用於結構描述名稱的範本。針對結構描述名稱，選擇以下其中一個選項：
 - DB – 使用 SQL 伺服器資料庫名稱作為 PostgreSQL 中的結構描述名稱。
 - SCHEMA – 使用 SQL 伺服器結構描述名稱作為 PostgreSQL 中的結構描述名稱。

- DB_SCHEMA – 使用 SQL 伺服器資料庫和結構描述名稱的組合，作為 PostgreSQL 中的結構描述名稱。
- 您可以在來源運算元的名稱中保留字母大小寫。若要避免將運算元名稱轉換為小寫，請選取避免轉換為小寫以進行區分大小寫的操作。只有在來源資料庫中啟用區分大小寫功能時，此選項才適用。
- 您可以保留來源資料庫中的參數名稱。DMS 結構描述轉換可以在轉換後程式碼的參數名稱中加上雙引號。若要這樣做，請選取保留原始參數名稱。
- 您可以保留來源資料庫的一段常式參數。DMS 結構描述轉換會建立網域，並使用網域來指定一段常式參數。若要這樣做，請選取保留參數長度。
- 若要將不支援的內建物件轉換為 stub 物件，請啟用將不支援的內建物件轉換為 stub 物件設定：
 - 啟用時，DMS SC 會將不支援的內建物件取代為目標資料庫中對應的 stub 物件。此功能會轉換通常由遷移問題 7811 或 7904 封閉的程式碼區段。它會根據 PROCEDURE 程序的來源內建物件類型，VIEW 為檢視或資料表建立 stub 物件。

使用不支援的物件呼叫轉換來源資料庫物件會導致 stub 物件呼叫和遷移問題 7822。

您可以透過在個別結構描述選項中啟用建立 stub 物件，選擇在個別結構描述中建立 stub 物件。選取時，stub 物件會在目標資料庫中名為的特殊結構描述 `aws_sqlserver_stub` 中建立。如果未選取，它們會在與呼叫物件相同的結構描述中建立。

- Stub 常式是根據原始內建的完整名稱來命名。對於 stub 檢視，命名慣例包含系統結構描述名稱 `system_schema_name$builtin_view_name`。

在重新轉換期間，DMS SC 會檢查目標資料庫中現有的 stub 常式。如果具有相同名稱和輸入參數的常式已存在，則不會覆寫它。

轉換後，視需要檢閱和實作 stub 常式的自訂程式碼。

- CTEXT DMS 結構描述轉換中所有字串資料類型設定的資料類型包括下列項目：
 - 若要在從 SQL Server 轉換為 PostgreSQL 時使用不區分大小寫的字串操作的 CTEXT 資料類型，請為所有字串資料類型設定啟用使用 CTEXT。此選項有助於在從不區分大小寫的 SQL Server 遷移到區分大小寫的 PostgreSQL 環境時維持一致的行為。
 - 啟用時，DMS SC 會將來源 SQL Server 資料庫的所有相關字串資料類型轉換為 PostgreSQL CTEXT 中的。這消除了條件中對明確 LOWER () 函數呼叫的需求，並自動將條件式操作中的字串表達式轉換為 CTEXT。
 - 若要判斷 SQL Server 執行個體是否區分大小寫，請執行下列查詢：

```
SELECT SERVERPROPERTY('COLLATION');
```

包含 'CI' 的結果表示不區分大小寫，而 'CS' 表示區分大小寫。

- 在伺服器、資料庫或資料欄層級使用明確區分大小寫的定序設定的情況下，CITEXT轉換可能不適用。

若要使用此功能，請確定CITEXT已安裝模組且可在目標 PostgreSQL 資料庫中使用。

- 使用CITEXT資料類型轉換時，請考慮下列最佳實務：
 - 從不區分大小寫的 SQL Server 遷移時啟用此功能，以在 PostgreSQL 中維持一致的行為。
 - 檢閱您的應用程式程式碼，以確保它不依賴區分大小寫的字串操作。
 - 在遷移後徹底測試您的應用程式，以確認不區分大小寫的行為如預期般維護。

了解 PostgreSQL 到 MySQL 轉換設定

DMS 結構描述轉換中的 PostgreSQL 到 MySQL 轉換設定包括下列項目：

- 轉換後 SQL 程式碼中的註解：此設定包含轉換後程式碼中所選嚴重性及更高之動作項目的註解。此設定支援下列值：
 - 僅限錯誤
 - 錯誤和警告
 - 所有訊息

了解 IBM Db2 for LUW to Amazon RDS for PostgreSQL 轉換設定

Note

AWS 管理主控台不支援在 DMS 結構描述轉換中建立遷移專案，這些轉換使用 IBM Db2 for LUW 做為來源資料提供者，並將 Amazon RDS for PostgreSQL 做為目標資料提供者。請改用 AWS CLI 或 DMS 結構描述轉換 API。

DMS 結構描述轉換中的適用於 Linux、UNIX 和 Windows 的 IBM Db2 到 Amazon RDS for PostgreSQL 轉換設定包括下列項目：

- 轉換後 SQL 程式碼中的註解：此設定包含轉換後程式碼中所選嚴重性及更高之動作項目的註解。此設定支援下列值：
 - 僅限錯誤

- 錯誤和警告
- 所有訊息

了解 z/OS 的 IBM Db2 到 Amazon RDS for Db2 轉換設定

DMS 結構描述轉換中 z/OS 到 Amazon RDS for DB2 轉換設定的 IBM 包括下列項目：

- 轉換後 SQL 程式碼中的註解：此設定包含轉換後程式碼中所選嚴重性及更高之動作項目的註解。此設定支援下列值：
 - 僅限錯誤
 - 錯誤和警告
 - 所有訊息

了解 IBM Db2 for z/OS to Amazon RDS for PostgreSQL 轉換設定

Note

AWS 管理主控台不支援在 DMS 結構描述轉換中建立遷移專案，這些轉換會將 IBM Db2 做為 z/OS 的來源資料提供者，並將 Amazon RDS for PostgreSQL 做為目標資料提供者。請改用 AWS CLI 或 DMS 結構描述轉換 API。

DMS 結構描述轉換中 z/OS 到 Amazon RDS for PostgreSQL 轉換設定的 IBM Db2 包括下列項目：

- 轉換後 SQL 程式碼中的註解：此設定包含轉換後程式碼中所選嚴重性及更高之動作項目的註解。此設定支援下列值：
 - 僅限錯誤
 - 錯誤和警告
 - 所有訊息

了解 SAP ASE (Sybase ASE) 到 PostgreSQL 轉換設定

DMS 結構描述轉換中的 SAP ASE (Sybase ASE) 至 PostgreSQL 轉換設定包括下列項目：

- 若要使用生成式 AI 轉換適用的資料庫物件，請啟用生成式 AI 設定。使用生成式 AI 成功轉換的物件將使用動作項目 3077 明確識別，該項目陳述：「此轉換使用根據資料中的模式產生預測的機器學習模型。」如需詳細資訊，請參閱[使用生成式 AI 轉換資料庫物件](#)。
- 轉換後 SQL 程式碼中的註解：此設定包含轉換後程式碼中所選嚴重性及更高之動作項目的註解。此設定支援下列值：
 - 僅限錯誤
 - 錯誤和警告
 - 所有訊息
- 您可以定義轉換後程式碼中要用於結構描述名稱的範本。針對結構描述名稱，選擇以下其中一個選項：
 - 資料庫 – 在 PostgreSQL 中使用 SAP ASE (Sybase ASE) 資料庫名稱做為結構描述名稱。
 - SCHEMA – 在 PostgreSQL 中使用 SAP ASE (Sybase ASE) 結構描述名稱做為結構描述名稱。
 - DB_SCHEMA – 使用 SAP ASE (Sybase ASE) 資料庫和結構描述名稱的組合做為其中的結構描述名稱。
- 您可以從來源資料庫保留物件名稱的確切大小寫。若要這樣做，請選取將來源資料庫物件名稱視為區分大小寫。關閉此選項時，所有資料庫物件名稱都會轉換為小寫。
- 您可以在不區分大小寫的操作期間，避免將運算元轉換為小寫。DMS 結構描述轉換不會將 LOWER 函數套用至轉換程式碼中的運算元。若要這樣做，請選取避免將運算元轉換為不區分大小寫的操作。未選取此選項時（預設），DMS 結構描述轉換會自動套用 LOWER 函數，在執行不區分大小寫的比較之前將運算元轉換為小寫。
- 在 SAP ASE (Sybase ASE) 中，您可以跨不同資料表建立具有相同名稱的索引。PostgreSQL 要求結構描述中的所有索引名稱都是唯一的。若要確保 AWS 結構描述轉換在遷移期間建立唯一的索引名稱，請選取產生索引的唯一名稱。此選項會自動將字首新增至索引名稱，以防止目標 PostgreSQL 資料庫中的命名衝突。

在 DMS 模式轉換中重新整理資料庫結構描述

建立遷移專案之後，DMS 結構描述轉換會將來源和目標結構描述的相關資訊儲存在此專案中。DMS 結構描述轉換使用延遲載入，僅在需要時載入中繼資料，例如當您在資料庫樹狀結構中選擇節點時。您可以使用急切載入來加快載入結構描述資訊。若要這麼做，請選擇您的結構描述，然後從動作中選擇載入中繼資料。

在您自動或手動將物件載入遷移專案後，DMS 結構描述轉換不會再次使用延遲載入。因此，當您變更物件（例如資料庫中的資料表和程序）時，請務必在遷移專案中重新整理這些物件。

若要從資料庫重新整理結構描述，請選取要重新整理的物件，然後從動作選擇透過資料庫重新整理。您可以重新整理來源和目標資料庫結構描述中的資料庫物件：

- 來源 – 如果您更新來源資料庫的結構描述，請選擇透過資料庫重新整理以使用來源資料庫中最新的結構描述來取代您專案中的結構描述。
- 目標 – 如果您更新目標資料庫的結構描述，DMS 結構描述轉換會使用目標資料庫中最新的結構描述來取代您專案中的結構描述。DMS 結構描述轉換會以目標資料庫中的程式碼取代已轉換的程式碼。在選擇透過資料庫重新整理之前，請確定轉換後的程式碼已套用至目標資料庫。否則，請再次轉換來源資料庫結構描述。

在 DMS 結構描述轉換中儲存並套用轉換後的程式碼

DMS 結構描述轉換將您的來源資料庫物件轉換後，轉換後的程式碼不會立即套用至您的目標資料庫。反之，DMS 結構描述轉換會將轉換後的程式碼儲存於專案中，直到您準備將其套用至目標資料庫。

套用轉換後的程式碼之前，您可以更新來源資料庫程式碼，並再次轉換更新的物件以解決現有的動作項目。如需 DMS 結構描述轉換無法自動轉換的項目詳細資訊，請參閱：[使用 DMS 結構描述轉換建立資料庫遷移評估報告](#)。如需在 DMS 結構描述轉換的遷移專案中重新整理來源資料庫物件的詳細資訊，請參閱：[重新整理資料庫結構](#)。

您可以將程式碼儲存為 SQL 指令碼，而不是直接將轉換的程式碼套用至 DMS 結構描述轉換中的資料庫。您可以檢閱這些 SQL 命令檔、視需要進行編輯，然後手動將這些 SQL 命令檔套用至目標資料庫。

將轉換後的程式碼儲存至 SQL 檔案

您可以將轉換後的結構描述儲存為文字檔案中的 SQL 指令碼。您可以修改已轉換的程式碼，以解決 DMS 結構描述轉換無法自動轉換的動作項目。然後，您可以在目標資料庫上執行更新後的 SQL 指令碼，以將轉換後的程式碼套用到目標資料庫。

若要將轉換的結構描述儲存為 SQL 指令碼

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> 開啟 AWS DMS 主控台。
2. 選擇遷移專案。遷移專案頁面隨即開啟。
3. 選擇遷移專案，然後選擇結構描述轉換。
4. 選擇啟動架構轉換。結構描述轉換頁面隨即開啟。

5. 在右側窗格中，選擇目標資料庫結構描述，或選取要儲存的轉換物件。請確定 DMS 結構描述轉換以藍色醒目標示父節點名稱，並啟動目標資料庫的動作功能表。
6. 針對動作選擇另存新檔為 SQL。儲存對話方塊隨即顯示。
7. 選擇另存新檔為 SQL 以確認選擇。

DMS 結構描述轉換會建立內含 SQL 檔案的封存，並將此封存儲存在 Amazon S3 儲存貯體中。

8. (選用) 編輯執行個體設定檔中的結構描述轉換設定，以變更封存的 S3 儲存貯體。
9. 從您的 S3 儲存貯體開啟 SQL 指令碼。

套用轉換後的程式碼

當您準備好將已轉換的程式碼套用至目標資料庫時，請從您專案的右側窗格選擇資料庫物件。您可以將變更套用至整個資料庫結構描述，或是選定的資料庫結構描述物件。

選取資料庫物件之後，DMS 結構描述轉換會以藍色醒目標示所選節點或父節點的名稱。接著會啟用動作功能表。選擇動作的套用變更。在顯示的對話方塊中，選擇套用以確認您的選擇，並將轉換後的程式碼套用至目標資料庫。

套用延伸套件結構描述

在第一次將轉換的結構描述套用至目標資料庫時，DMS 結構描述轉換也可能會套用延伸套件結構描述。延伸套件結構描述會模擬來源資料庫的系統功能，以供目標資料庫執行轉換後的程式碼時使用。如果轉換後的程式碼使用延伸功能套件的函數，請確定您已套用延伸套件結構描述。

若要將延伸套件手動套用至您的目標資料庫，請選擇動作的套用變更。在顯示的對話方塊中，選擇確認以將延伸套件套用至您的目標資料庫。

建議您不要修改延伸套件結構描述，以免轉換後的程式碼產生非預期的結果。

如需詳細資訊，請參閱[在 DMS 結構描述轉換中使用延伸套件](#)。

在 Java 應用程式中轉換內嵌 SQL

當您使用 AWS DMS 和 DMS 結構描述轉換遷移資料庫時，您可能需要將應用程式中的內嵌 SQL 轉換為與目標資料庫相容。您可以在 IDE 中使用 Amazon Q 自動執行轉換，而不須手動轉換。Amazon Q 會使用 DMS 結構描述轉換的中繼資料，將應用程式中的內嵌 SQL 轉換為與目標資料庫相容的版本。Amazon Q 將偵測應用程式中的 Oracle SQL 程式碼，並將其轉換為 PostgreSQL 語法。如需詳細資訊，請參閱[使用 Amazon Q Developer 在 Java 應用程式中轉換內嵌 SQL](#)。

在 Java 應用程式中下載用於內嵌 SQL 轉換的中繼資料檔案

1. 完成轉換後，請關閉專案並前往存放專案的 S3 儲存貯體。
2. 開啟 資料夾並尋找專案資料夾 (「sct-project」)。
3. 在專案資料夾中下載 物件。這將是 zip 檔案。
4. 使用下載的 zip 檔案做為使用 Amazon Q 轉換的輸入：[使用 Amazon Q Developer 轉換 Java 應用程式中的內嵌 SQL](#)。

在 DMS 結構描述轉換中使用延伸套件

DMS 結構描述轉換中的延伸套件是一個附加模組，用於模擬目標資料庫中不支援的來源資料庫函數。使用延伸套件可確保轉換後的程式碼產生與原始程式碼相同的結果。在安裝延伸套件之前，您必須先轉換您的資料庫結構描述。

每個延伸套件都包含一個資料庫結構描述。此結構描述包含 SQL 函數、程序、資料表和檢視，可模擬特定的線上交易處理 (OLTP) 物件，或不支援的來源資料庫內建函數。

當您轉換您的來源資料庫時，DMS 結構描述轉換會將額外的結構描述新增至您的目標資料庫。此結構描述會實作來源資料庫的 SQL 系統函數，在目標資料庫執行已轉換的程式碼需要這些函數。這個額外的結構描述稱為延伸套件結構描述。

延伸套件結構描述的命名是根據您的來源資料庫，如下所示：

- Microsoft SQL Server – aws_sqlserver_ext
- Oracle – aws_oracle_ext

套用延伸套件的方式有兩種：

- 當您套用已轉換的程式碼時，DMS 結構描述轉換能夠自動套用延伸套件。DMS 結構描述轉換會先套用延伸套件，然後再套用所有其他結構描述物件。
- 您可以手動套用延伸套件。若要這麼做，請在目標資料庫樹狀結構中選擇延伸套件結構描述，然後選擇套用，然後選擇套用延伸套件。

AWS DMS 結構描述轉換和通用 Studio 架構 (CSF) 的 API 映射的 IAM 動作

為 DMS 結構描述轉換和通用 Studio Framework 設定存取控制和撰寫 IAM 許可政策時，請務必了解 API 動作如何對應至 IAM 許可。雖然有些動作在兩個界面之間共用相同的名稱，但其他動作則有很大的差異。

下表列出 API 操作和 IAM 動作之間的正確映射：

API 到 IAM 映射

服務	API	IAM
通用 Studio 架構 (CSF)	CreateMigrationProject	dms:CreateMigrationProject
	DeleteMigrationProject	dms>DeleteMigrationProject
	ModifyMigrationProject	dms:UpdateMigrationProject
	DescribeMigrationProjects	dms:ListMigrationProjects
	CreateInstanceProfile	dms:CreateInstanceProfile
	DeleteInstanceProfile	dms>DeleteInstanceProfile
	ModifyInstanceProfile	dms:UpdateInstanceProfile
	DescribeInstanceProfiles	dms:ListInstanceProfiles
	CreateDataProvider	dms:CreateDataProvider
	DeleteDataProvider	dms>DeleteDataProvider
	ModifyDataProvider	dms:UpdateDataProvider
	DescribeDataProviders	dms:ListDataProviders
DMS 結構描述轉換	ModifyConversionConfiguration	dms : dms.UpdateConversionConfiguration

服務	API	IAM
	DescribeConversionConfiguration	dms : DescribeConversionConfiguration
	StartMetadataModelImport	dms : StartMetadataModelImport
	ExportMetadataModelAssessment	dms:ExportMetadataModelAssessment
	StartMetadataModelConversion	dms:StartMetadataModelConversion
	StartMetadataModelExportAsScript	dms:StartMetadataModelExportAsScripts
	StartMetadataModelExportToTarget	dms:StartMetadataModelExportToTarget
	StartExtensionPackAssociation	dms:AssociateExtensionPack
	DescribeMetadataModelConversions	dms:ListMetadataModelConversions
	DescribeMetadataModelExportsToTarget	dms:ListMetadataModelExports
	DescribeMetadataModelExportsAsScript	dms:ListMetadataModelExports
	DescribeMetadataModelImports	dms:DescribeMetadataModelImports
	DescribeMetadataModelAssessments	dms:ListMetadataModelAssessments
	DescribeExtensionPackAssociations	dms:ListExtensionPacks

使用 將資料庫遷移至其 Amazon RDS 對等項目 AWS DMS

AWS Database Migration Service (AWS DMS) 中的同質資料遷移可簡化自我管理內部部署資料庫到其 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) 對等項目的遷移。例如，您可以使用同質資料遷移，將內部部署 PostgreSQL 資料庫遷移到 Amazon RDS for PostgreSQL 或 Aurora PostgreSQL。對於同質資料遷移，AWS DMS 會使用原生資料庫工具來提供簡單且高效能like-to-like遷移。


同質資料遷移是無伺服器，這表示 AWS DMS 會自動擴展遷移所需的資源。透過同質資料遷移，您可以遷移資料、資料表分割區、資料類型和次要物件 (例如函數、預存程序等)。

就較高的層級來說，同質資料遷移會與執行個體設定檔、資料提供者和遷移專案一起運作。當您使用相同類型的相容來源和目標資料提供者建立遷移專案時，AWS DMS 部署資料遷移執行所在的無伺服器環境。接著，AWS DMS 連線至來源資料提供者、讀取來源資料、傾印磁碟上的檔案，以及使用原生資料庫工具還原資料。如需執行個體設定檔、資料提供者和遷移專案的詳細資訊，請參閱[在中使用資料提供者、執行個體描述檔和遷移專案 AWS DMS](#)。

如需支援的來源資料庫清單，請參閱 [DMS 同質資料遷移的來源](#)。

如需支援的目標資料庫清單，請參閱 [DMS 同質資料遷移的目標](#)。

下圖說明同質資料遷移的運作方式。



下列各節提供使用同質資料遷移的相關資訊。

主題

- [支援的 AWS 區域](#)
- [功能](#)
- [同質資料遷移的限制](#)

- [中的同質資料遷移程序概觀 AWS DMS](#)
- [在 中設定同質資料遷移 AWS DMS](#)
- [在 中建立同質資料遷移的來源資料提供者 AWS DMS](#)
- [建立和設定目標資料庫以使用 AWS DMS 結構描述轉換](#)
- [在 中執行同質資料遷移 AWS DMS](#)
- [針對 中的同質資料遷移進行故障診斷 AWS DMS](#)

支援的 AWS 區域

您可以在下列內容中執行同質資料遷移 AWS 區域。

區域名稱	區域
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2
美國西部 (加州北部)	us-west-1
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2
加拿大 (中部)	ca-central-1
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2
亞太地區 (大阪)	ap-northeast-3
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2
亞太地區 (雅加達)	ap-southeast-3

區域名稱	區域
亞太地區 (墨爾本)	ap-southeast-4
亞太地區 (香港)	ap-east-1
亞太區域 (孟買)	ap-south-1
亞太地區 (海德拉巴)	ap-south-2
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2
Europe (Stockholm)	eu-north-1
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1
歐洲 (倫敦)	eu-west-2
歐洲 (巴黎)	eu-west-3
歐洲 (米蘭)	eu-south-1
歐洲 (西班牙)	eu-south-2
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1
Middle East (Bahrain)	me-south-1
以色列 (特拉維夫)	il-central-1
Africa (Cape Town)	af-south-1

功能

同質資料遷移具備以下功能：

- AWS DMS 會自動管理 中 AWS 雲端 同質資料遷移所需的運算和儲存資源。當您開始資料遷移時，會在無伺服器環境中 AWS DMS 部署這些資源。

- AWS DMS 使用原生資料庫工具，在相同類型的資料庫之間啟動完全自動化的遷移。
- 您可以使用同質資料遷移來遷移資料以及次要物件，例如分割區、函數、預存程序等。
- 您可以在下列三種遷移模式中執行同質資料遷移：完全載入、持續複寫，以及具有持續複寫的完全載入。
- 對於同質資料遷移，您可以使用內部部署、Amazon EC2 和 Amazon RDS 資料庫作為來源。您可以選擇 Amazon RDS 或 Amazon Aurora 作為同質資料遷移的遷移目標。
- 同質資料遷移僅支援 PostgreSQL、MongoDB 和 Amazon DocumentDB 遷移的目標資料表準備模式。如需詳細資訊，請參閱[the section called “目標資料表準備模式”](#)。
- 您可以使用同質資料遷移，將資料從 MySQL 型僅供讀取複本遷移至 Amazon RDS 或 Aurora 執行個體

同質資料遷移的限制

使用同質資料遷移時有下列限制：

- AWS DMS 同質資料遷移中的選擇規則支援取決於來源資料庫引擎和遷移類型。PostgreSQL 和 MongoDB 相容來源支援所有遷移類型的選擇規則，而 MySQL 來源僅支援 Full Load 遷移類型的選擇規則。
- 同質資料遷移不提供資料驗證的內建工具。
- 搭配 PostgreSQL 使用同質資料遷移時，會將檢視做為資料表 AWS DMS 遷移至目標資料庫。
- 同質資料遷移只會在 MySQL 引擎的持續資料複寫期間擷取結構描述層級變更。對於其他引擎，如果您在來源資料庫中建立新的資料表，則 AWS DMS 無法遷移此資料表。若要遷移此新資料表，請重新啟動資料遷移。
- 您無法在 中使用同質資料遷移 AWS DMS，將資料從較高的資料庫版本遷移至較低的資料庫版本。
- 同質資料遷移不支援在 VPC 次要 CIDR 範圍中建立與資料庫執行個體的連線。
- 您不能使用 8081 連接埠從資料提供者進行同質遷移。
- 同質資料遷移會將加密的 MySQL 資料庫和資料表遷移為目標資料庫上的未加密。這是因為 RDS for MySQL 不支援使用 Keyring 外掛程式加密。如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的 [MySQL Keyring 外掛程式不支援的文件](#)。

中的同質資料遷移程序概觀 AWS DMS

您可以在 中使用同質資料遷移 AWS DMS，在相同類型的兩個資料庫之間遷移資料。使用下列工作流程以建立和執行資料遷移。

1. 建立 required AWS Identity and Access Management (IAM) 政策和角色。如需詳細資訊，請參閱[建立 IAM 資源](#)。
2. 設定來源和目標資料庫，並使用同質資料遷移所需的最低許可來建立資料庫使用者 AWS DMS。如需詳細資訊，請參閱[建立來源資料提供者](#)及[建立和設定目標資料庫](#)。
3. 將您的來源和目標資料庫登入資料存放在其中 AWS Secrets Manager。如需詳細資訊，請參閱《AWS Secrets Manager 使用者指南》中的「[步驟 1：建立機密](#)」。
4. 在 AWS DMS 主控台中建立子網路群組、執行個體描述檔和資料提供者。如需詳細資訊，請參閱[建立子網路群組](#)、[建立執行個體設定檔](#)及[建立資料提供者](#)。
5. 使用您在上一個步驟中建立的資源來建立遷移專案。如需詳細資訊，請參閱[建立遷移專案](#)。
6. 建立、設定和啟動資料遷移。如需詳細資訊，請參閱[建立資料遷移](#)。
7. 完成完全載入或進行中複寫之後，您便可開始切換為使用新的目標資料庫。
8. 清除您的資源。Amazon 會在您完成遷移後的三天內終止遷移專案中的資料遷移。不過，您需要手動刪除這類資源，例如執行個體描述檔、資料提供者、IAM 政策和角色，以及其中的秘密 AWS Secrets Manager。

如需 中同質資料遷移的詳細資訊 AWS DMS，請閱讀 [PostgreSQL 到 Amazon RDS for PostgreSQL 遷移step-by-step遷移說明](#)。

[此影片](#)介紹 中的同質資料遷移 AWS DMS，並協助您熟悉此功能。

在 中設定同質資料遷移 AWS DMS

若要在 中設定同質資料遷移 AWS DMS，請完成下列先決條件任務。

主題

- [在 中建立同質資料遷移所需的 IAM 資源 AWS DMS](#)
- [在 中設定同質資料遷移的網路 AWS DMS](#)
- [VPC 對等互連網路組態](#)

在 中建立同質資料遷移所需的 IAM 資源 AWS DMS

若要執行同質資料遷移，您必須在帳戶中建立 IAM 政策和 IAM 角色，才能與其他 AWS 服務互動。在本節中，您將會建立這些必要的 IAM 資源。

主題

- [在中建立同質資料遷移的 IAM 政策 AWS DMS](#)
- [在中為同質資料遷移建立 IAM 角色 AWS DMS](#)

在中建立同質資料遷移的 IAM 政策 AWS DMS

若要存取資料庫並使用 遷移資料，AWS DMS您可以為同質資料遷移建立無伺服器環境。此外，會在 Amazon CloudWatch 中 AWS DMS 儲存每個資料遷移的日誌、指標和進度。若要建立資料遷移專案，AWS DMS 需要存取這些服務。

在此步驟中，您會建立 IAM 政策，AWS DMS 提供 Amazon EC2 和 CloudWatch 資源的存取權。接下來，請建立 IAM 角色並連接政策。

在中建立同質資料遷移的 IAM 政策 AWS DMS

1. 登入 AWS 管理主控台 並開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/iam/> 的 IAM 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇政策。
3. 選擇 Create policy (建立政策)。
4. 在建立政策頁面中，選擇 JSON 索引標籤。
5. 將以下 JSON 貼至編輯器中。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:dms-data-migration-*"
```



```
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:dms-data-migration-*:log-stream:dms-data-migration-*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

6. 選擇下一步。
7. 針對 **HomogeneousDataMigrationsPolicy** 政策名稱輸入 `HomogeneousDataMigrationsPolicy`，然後選擇建立政策。

在 中為同質資料遷移建立 IAM 角色 AWS DMS

在此步驟中，您會建立 IAM 角色，AWS DMS 提供 AWS Secrets Manager、Amazon EC2 和 CloudWatch 的存取權。

建立 IAM 角色時，您還必須建立 `dms-vpc-role`。如需詳細資訊，請參閱《[Amazon Relational Database Service 使用者指南](#)》中的為 [建立 IAM 角色 AWS DMS 以管理 Amazon VPC](#)。Amazon Relational Database Service

在 中為同質資料遷移建立 IAM 角色 AWS DMS

1. 登入 AWS 管理主控台 並開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/iam/> 的 IAM 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Roles (角色)。
3. 選擇 Create Role (建立角色)。
4. 在選取受信任實體頁面上，針對信任的實體類型選擇 AWS 服務。在其他 AWS 服務的使用案例中，選擇 DMS
5. 選取 DMS 核取方塊，然後選擇下一步。

6. 在新增許可頁面上，選擇您之前建立的 `HomogeneousDataMigrationsPolicy`。
7. 在命名、檢閱和建立頁面上的角色名稱輸入 **`HomogeneousDataMigrationsRole`**，然後選擇建立角色。
8. 選擇更新政策。

在中設定同質資料遷移的網路 AWS DMS

透過 AWS DMS，您可以為同質資料遷移建立無伺服器環境，該遷移使用依賴網路介面的網路連線模型。對於每個資料遷移，AWS DMS 會在執行個體描述檔 DMS 子網路群組中定義的其中一個子網路中指派私有 IP。此外，如果執行個體描述檔設定為公開存取，則可能會指派非靜態公有 IP。執行個體描述檔中使用的子網路應同時提供來源和目標主機的存取權，如資料提供者所定義。此存取權可以在本機 VPC 內或透過 VPC 對等互連、Direct Connect、VPN 等建立。

此外，對於持續資料複寫，您必須設定來源和目標資料庫之間的互動。這些設定取決於來源資料提供者的位置和您的網路設定。下列各節提供常見網路組態的說明。

主題

- [使用單一虛擬私有雲端 \(VPC\) 設定網路](#)
- [使用不同的虛擬私有雲端 \(VPCs\) 設定網路](#)
- [使用 Direct Connect 或 VPN 設定 VPC 的網路](#)
- [使用 DNS 解析網域端點](#)

使用單一虛擬私有雲端 (VPC) 設定網路

在此組態中，AWS DMS 會連線至私有網路中的來源和目標資料提供者。

當來源和目標資料提供者位於相同 VPC 時的網路設定步驟

1. 使用來源和目標資料提供者使用的 VPC 和子網路，在 AWS DMS 主控台中建立子網路群組。如需詳細資訊，請參閱[建立子網路群組](#)。
2. 使用您建立的 VPC 和子網路群組，在 AWS DMS 主控台中建立執行個體描述檔。此外，請選擇來源和目標資料提供者使用的 VPC 安全群組。如需詳細資訊，請參閱[建立執行個體設定檔](#)。
3. 確保用於來源和目標資料庫的安全群組允許從連接到資料遷移或複寫子網路群組中指定之子網路 CIDR 區塊所用執行個體描述檔的安全群組進行連線。

此組態不要求您使用公用 IP 地址進行資料遷移。

使用不同的虛擬私有雲端 (VPCs) 設定網路

在此組態中，AWS DMS 會使用私有網路連線至您的來源或目標資料提供者。對於其他資料提供者，AWS DMS 會使用公有網路。請根據執行個體設定檔相同 VPC 中所擁有的資料提供者，選擇下列其中一種組態。

透過私有網路連線

1. 使用來源資料提供者使用的 VPC 和子網路，在 AWS DMS 主控台中建立子網路群組。如需詳細資訊，請參閱[建立子網路群組](#)。
2. 使用您建立的 VPC 和子網路群組，在 AWS DMS 主控台中建立執行個體描述檔。此外，請選擇來源資料提供者使用的 VPC 安全群組。如需詳細資訊，請參閱[建立執行個體設定檔](#)。
3. 設定來源和目標資料庫 VPC VPCs 對等互連。如需詳細資訊，請參閱[使用 VPC 互連連線](#)。
4. 如果您打算直接使用端點而非私有 IPs，請務必啟用雙向的 DNS 解析。如需詳細資訊，請參閱[啟用 VPC 對等互連的 DNS 解析](#)。
5. 允許從來源資料庫 VPC 的 CIDR 區塊存取目標資料庫安全群組。如需詳細資訊，請參閱[使用安全群組控制存取](#)。
6. 允許從目標資料庫 VPC 的 CIDR 區塊存取目標資料庫安全群組。如需詳細資訊，請參閱[使用安全群組控制存取](#)。

透過公有網路連線

如果您的資料庫接受來自任何地址的連線：

1. 使用 VPC 和公有子網路在 AWS DMS 主控台中建立子網路群組。如需詳細資訊，請參閱[建立子網路群組](#)。
2. 使用您建立的 VPC 和子網路群組，在 AWS DMS 主控台中建立執行個體描述檔。將執行個體描述檔的公開可用選項設定為開啟。

如果您需要可與資料遷移相關聯的持久性公有 IP 地址：

1. 使用 VPC 和私有子網路在 AWS DMS 主控台中建立子網路群組。如需詳細資訊，請參閱[建立子網路群組](#)。
2. 使用您建立的 VPC 和子網路群組，在 AWS DMS 主控台中建立執行個體描述檔。將執行個體描述檔的公開可用選項設定為關閉。
3. 設定 NAT 閘道。如需詳細資訊，請參閱[使用 NAT 閘道](#)。

4. NAT 閘道的設定路由表。如需詳細資訊，請參閱 [NAT 閘道使用案例](#)。
5. 允許從資料庫安全群組中 NAT Gateway 的公有 IP 地址存取。如需詳細資訊，請參閱 [使用安全群組控制存取](#)。

使用 Direct Connect 或 VPN 設定 VPC 的網路

您可以透過 Direct Connect 或 VPN 連線（軟體或硬體）將遠端網路連接到 VPC。這些選項可讓您將內部網路擴展到現有的內部部署服務，例如監控、身分驗證、安全性和資料系統與您的 AWS 資源 AWS 雲端整合。對於此組態，您的 VPC 安全群組必須包含路由規則，將流量導向能夠將 VPC 流量橋接至內部部署 VPN 的主機。您可以使用 VPC CIDR 範圍或特定 IP 地址來指定此流量。NAT 主機必須設定自己的安全群組，以允許從 VPC CIDR 範圍或安全群組到 NAT 執行個體的流量，確保 VPC 與內部部署基礎設施之間的無縫通訊。如需詳細資訊，請參閱《[AWS Site-to-Site VPN 使用者指南](#)》中的 [站台對站台 VPN 程序入門的步驟 5](#)。AWS Site-to-Site

使用 DNS 解析網域端點

對於同質遷移中的 DNS AWS DMS 解析，服務主要使用 Amazon ECS DNS 解析程式來解析網域端點。如果您需要其他 DNS 解析功能，Amazon Route 53 Resolver 可作為替代解決方案。如需詳細資訊，請參閱《Amazon [Route 53 使用者指南](#)》中的 [Route 53 Resolver 入門](#)。如需使用內部部署名稱伺服器搭配 Amazon Route 53 Resolver 設定端點解析的詳細資訊，請參閱 [the section called “使用自己的內部部署名稱伺服器”](#)。

Note

如果您的資料遷移日誌顯示「啟動連線 - 網路模型：VPC 對等互連」訊息，請參閱 [the section called “VPC 對等互連網路組態”](#) 主題。

VPC 對等互連網路組態

使用 AWS DMS，您可以建立無伺服器環境，以根據 Amazon VPC 服務在虛擬私有雲端 (VPC) 中進行同質資料遷移。建立執行個體設定檔時，您必須指定要使用的 VPC。您可以為您的帳戶使用預設 VPC AWS 區域，也可以建立新的 VPC。

對於每個資料遷移，會與您用於執行個體描述檔的 VPC AWS DMS 建立 VPC 對等互連。接著，在與執行個體描述檔相關聯的安全群組中 AWS DMS 新增 CIDR 區塊。由於會將公有 IP 地址 AWS DMS 連接至執行個體描述檔，因此使用相同執行個體描述檔的所有資料遷移都具有相同的公有 IP 地址。當資料遷移停止或失敗時，AWS DMS 會刪除 VPC 對等互連。

為了避免 CIDR 區塊與您執行個體描述檔 VPC 的 VPC 重疊，AWS DMS 會使用下列其中一個 CIDR 區塊的/24字首：10.0.0.0/8、172.16.0.0/12和 192.168.0.0/16。例如，如果您平行執行三個資料遷移，則 AWS DMS 會使用下列 CIDR 區塊來建立 VPC 對等互連。

- 192.168.0.0/24 – 用於第一次資料遷移
- 192.168.1.0/24 – 用於第二次資料遷移
- 192.168.2.0/24 – 用於第三次資料遷移

您可以使用不同的網路組態來設定來源和目標資料庫之間的互動 AWS DMS。此外，對於持續資料複寫，您必須設定來源和目標資料庫之間的互動。這些設定取決於來源資料提供者的位置和您的網路設定。下列各節提供常見網路組態的說明。

主題

- [使用單一虛擬私有雲端 \(VPC\) 設定網路](#)
- [使用不同的虛擬私有雲端 \(VPCs\) 設定網路](#)
- [使用內部部署來源資料提供者](#)
- [設定持續資料複寫](#)

使用單一虛擬私有雲端 (VPC) 設定網路

在此組態中，AWS DMS 會連線至私有網路中的來源和目標資料提供者。

當來源和目標資料提供者位於相同 VPC 時的網路設定步驟

1. 使用來源和目標資料提供者使用的 VPC 和子網路，在 AWS DMS 主控台中建立子網路群組。如需詳細資訊，請參閱[建立子網路群組](#)。
2. 使用您建立的 VPC 和子網路群組，在 AWS DMS 主控台中建立執行個體描述檔。此外，請選擇來源和目標資料提供者使用的 VPC 安全群組。如需詳細資訊，請參閱[建立執行個體設定檔](#)。

此組態不要求您使用公用 IP 地址進行資料遷移。

使用不同的虛擬私有雲端 (VPCs) 設定網路

在此組態中，AWS DMS 會使用私有網路連線至您的來源或目標資料提供者。對於其他資料提供者，AWS DMS 會使用公有網路。請根據執行個體設定檔相同 VPC 中所擁有的資料提供者，選擇下列其中一種組態。

若要為來源資料提供者設定私有網路，並為目標資料提供者設定公用網路

1. 使用來源資料提供者使用的 VPC 和子網路，在 AWS DMS 主控台中建立子網路群組。如需詳細資訊，請參閱[建立子網路群組](#)。
2. 使用您建立的 VPC 和子網路群組，在 AWS DMS 主控台中建立執行個體描述檔。此外，請選擇來源資料提供者使用的 VPC 安全群組。如需詳細資訊，請參閱[建立執行個體設定檔](#)。
3. 開啟您的遷移專案。在資料遷移索引標籤上，選擇您的資料遷移。記下詳細資訊索引標籤上連線與安全性下的公用 IP 地址。
4. 允許目標資料庫安全群組中資料遷移的公用 IP 地址進行存取。如需詳細資訊，請參閱《Amazon Relational Database Service 使用者指南》中的「[使用安全群組控制存取](#)」。

若要為來源資料提供者設定公用網路，並為目標資料提供者設定私有網路

1. 使用目標資料提供者使用的 VPC 和子網路，在 AWS DMS 主控台中建立子網路群組。如需詳細資訊，請參閱[建立子網路群組](#)。
2. 使用您建立的 VPC 和子網路群組，在 AWS DMS 主控台中建立執行個體描述檔。此外，請選擇目標資料提供者使用的 VPC 安全群組。如需詳細資訊，請參閱[建立執行個體設定檔](#)。
3. 開啟您的遷移專案。在資料遷移索引標籤上，選擇您的資料遷移。記下詳細資訊索引標籤上連線與安全性下的公用 IP 地址。
4. 允許來源資料庫安全群組中資料遷移的公用 IP 地址進行存取。如需詳細資訊，請參閱《Amazon Relational Database Service 使用者指南》中的「[使用安全群組控制存取](#)」。

使用內部部署來源資料提供者

在此組態中，AWS DMS 會連線至公有網路內的來源資料提供者。AWS DMS 會使用私有網路來連線至您的目標資料提供者。

Note

對於同質資料遷移，AWS DMS 會連線到公有網路中的來源資料庫。不過，不一定可以連線到公有網路中的來源資料庫。如需詳細資訊，請參閱[使用 AWS DMS 同質資料遷移和 Network Load Balancer 透過私有網路將內部部署 MySQL 資料庫遷移至 Amazon Aurora MySQL](#)。

若要設定來源內部部署資料提供者的網路

1. 使用目標資料提供者使用的 VPC 和子網路，在 AWS DMS 主控台中建立子網路群組。如需詳細資訊，請參閱[建立子網路群組](#)。
2. 使用您建立的 VPC 和子網路群組，在 AWS DMS 主控台中建立執行個體描述檔。此外，請選擇目標資料提供者使用的 VPC 安全群組。如需詳細資訊，請參閱[建立執行個體設定檔](#)。
3. 開啟您的遷移專案。在資料遷移索引標籤上，選擇您的資料遷移。記下詳細資訊索引標籤上連線與安全性下的公用 IP 地址。
4. 允許在 AWS DMS 中從遷移資料的公用 IP 地址存取來源資料庫。

AWS DMS 在 VPC 安全群組的中建立傳入或傳出規則。請確定您沒有將這些規則刪除，因為此動作可能會導致資料遷移失敗。您可以在 VPC 安全群組中設定自己的規則。建議您在規則中加入說明，以方便管理。

設定持續資料複寫

若要執行完全載入和變更資料擷取 (CDC) 或變更資料擷取 (CDC) 類型的資料遷移，您必須允許來源和目標資料庫之間的連線。

若要設定來源與目標資料庫之間可公開存取的連線

1. 記下來源和目標資料庫的公用 IP 地址。
2. 允許從目標資料庫的公用 IP 地址存取來源資料庫。
3. 允許從來源資料庫的公用 IP 地址存取目標資料庫。

若要設定來源資料庫和目標資料庫之間可在單一 VPC 中私有存取的連線

1. 記下來源和目標資料庫的私有 IP 地址。

Important

如果來源和目標資料庫位於不同的 VPC 或不同網路中，則來源和目標資料庫只能使用公用 IP 地址。您只能在資料提供者中使用公用主機名稱或 IP 地址。

2. 允許從目標資料庫的安全群組存取來源資料庫。
3. 允許從來源資料庫的安全群組存取目標資料庫。

在 中建立同質資料遷移的來源資料提供者 AWS DMS

AWS DMS 結構描述轉換支援下列資料庫做為[同質資料遷移](#)專案的來源資料提供者：Microsoft SQL Server、Oracle、PostgreSQL、MySQL、適用於 z/OS 的 IBM DB2 和 SAP ASE (Sybase ASE)。

如需支援的資料庫版本，請參閱 [DMS 同質資料遷移的來源資料提供者](#)。

來源資料提供者可以是內部部署、Amazon EC2 或 Amazon RDS 資料庫。

主題

- [在 中使用 MySQL 相容資料庫做為同質資料遷移的來源 AWS DMS](#)
- [在 中使用 PostgreSQL 資料庫做為同質資料遷移的來源 AWS DMS](#)
- [在 中使用 MongoDB 相容資料庫做為同質資料遷移的來源 AWS DMS](#)

在 中使用 MySQL 相容資料庫做為同質資料遷移的來源 AWS DMS

您可以使用與 MySQL 相容的資料庫 (MySQL 或 MariaDB) 作為 AWS DMS 中 [同質資料遷移](#) 的來源。在這種情況下，您的來源資料提供者可以是內部部署、Amazon EC2、RDS for MySQL 或 MariaDB 資料庫。

若要執行同質資料遷移，您的資料庫使用者必須具有複製所有來源資料表和次要物件的 SELECT 權限。對於變更資料擷取 (CDC) 任務，此使用者也必須擁有 REPLICATION CLIENT (MariaDB 10.5.2 以上版本的 BINLOG MONITOR) 和 REPLICATION SLAVE 權限。對於完全載入的資料遷移，您不需要這兩個權限。

使用以下指令碼在 MySQL 資料庫中建立具有所需許可的資料庫使用者。為您遷移到的所有資料庫執行 GRANT 查詢 AWS。

```
CREATE USER 'your_user'@'%' IDENTIFIED BY 'your_password';

GRANT REPLICATION SLAVE, REPLICATION CLIENT ON *.* TO 'your_user'@'%;
GRANT SELECT, RELOAD, LOCK TABLES, SHOW VIEW, EVENT, TRIGGER ON *.* TO 'your_user'@'%;

GRANT BACKUP_ADMIN ON *.* TO 'your_user'@'%;
```

在上述範例中，將每個#####取代為您自己的資訊。如果您的來源 MySQL 資料庫版本低於 8.0，則可以跳過該 GRANT BACKUP_ADMIN 命令。

使用以下指令碼在 MariaDB 資料庫中建立具有所需許可的資料庫使用者。為您遷移到的所有資料庫執行 GRANT 查詢 AWS。

```
CREATE USER 'your_user'@'%' IDENTIFIED BY 'your_password';
GRANT SELECT, RELOAD, LOCK TABLES, REPLICATION SLAVE, BINLOG MONITOR, SHOW VIEW ON *.*
TO 'your_user'@'%';
```

在上述範例中，將每個#####取代為您自己的資訊。

下列各節說明自我管理和 AWS 管理 MySQL 資料庫的特定組態先決條件。

主題

- [使用自我管理的 MySQL 相容資料庫作為同質資料遷移](#)
- [使用 AWS 管理的 MySQL 相容資料庫做為 中同質資料遷移的來源 AWS DMS](#)
- [使用 MySQL 相容資料庫作為同質資料遷移來源的限制](#)

使用自我管理的 MySQL 相容資料庫作為同質資料遷移

本節說明如何設定在內部部署或 Amazon EC2 執行個體上託管的 MySQL 相容資料庫。

檢查來源 MySQL 或 MariaDB 資料庫的版本。請確定 AWS DMS 支援來源 MySQL 或 MariaDB 資料庫版本，如中所述[DMS 同質資料遷移的來源](#)。

若要使用 CDC，請確保有啟用二進位記錄。若要啟用二進位記錄，您必須在 MySQL 或 MariaDB 資料庫的 my.ini (Windows) 或 my.cnf (UNIX) 檔案中設定以下參數。

參數	Value
server-id	將此參數值設為 1 或更大。
log-bin	將路徑設定到二進位日誌檔，例如 log-bin=E:\MySQL_Logs\BinLog。不要包含副檔名。
binlog_format	將此參數設為 ROW。我們建議在複寫期間進行此設定，因為在某些情況下，當 binlog_format 設定為 STATEMENT 時，可能會導致資料複製到目標時產生不一致。當 binlog_format 設定為 MIXED 時，由於資料庫引擎會自動切換到 STATEMENT 型記錄，因此資料庫引擎也會將類似的 inconsistent 資料寫入目標。

參數	Value
expire_logs_days	將此參數值設為 1 或更大。為避免過度使用磁碟空間，建議您不要使用預設值 0。
binlog_checksum	將此參數設為 NONE。
binlog_row_image	將此參數設為 FULL。
log_slave_updates	如果您使用 MySQL 或 MariaDB 複寫作為來源，請將此參數設為 TRUE。

使用 AWS 管理的 MySQL 相容資料庫做為 中同質資料遷移的來源 AWS DMS

本節說明如何設定您的 Amazon RDS for MySQL 和 Amazon RDS for MariaDB 資料庫執行個體。

當您使用 AWS 受管 MySQL 或 MariaDB 資料庫做為同質資料遷移的來源時 AWS DMS，請確定您有下列 CDC 的先決條件：

- 若要啟用適用於 RDS for MySQL 和 MariaDB 的二進位日誌，請在執行個體層級啟用自動備份。若要為 Aurora MySQL 叢集啟用二進位日誌，請變更參數群組中 binlog_format 的變數。您無需啟用 Aurora MySQL 叢集的自動備份。

接下來將 binlog_format 參數設為 ROW。

如需設定自動備份的詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》的「[啟用自動備份](#)」。

如需有關為 Amazon RDS for MySQL 或 MariaDB 資料庫設定二進位日誌的詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的「[設定二進位日誌格式](#)」。

如需為 Aurora MySQL 叢集設定二進位日誌的詳細資訊，請參閱[如何開啟 Amazon Aurora MySQL 叢集的二進位記錄？](#)。

- 確保二進位日誌可供使用 AWS DMS。由於 AWS 受管 MySQL 和 MariaDB 資料庫會盡快清除二進位日誌，因此您應該增加日誌保持可用的時間長度。例如，執行下列命令將日誌保留期增加為 24 小時。

```
call mysql.rds_set_configuration('binlog retention hours', 24);
```

- 將 `binlog_row_image` 參數設為 `Full`。
- 將 `binlog_checksum` 參數設為 `NONE`。
- 如果您使用 Amazon RDS MySQL 或 MariaDB 複本作為來源，請在讀取複本上啟用備份，並確保將 `log_slave_updates` 參數設為 `TRUE`。

使用 MySQL 相容資料庫作為同質資料遷移來源的限制

使用 MySQL 相容資料庫作為同質資料遷移的來源時，存在下列限制：

- 同質遷移任務不支援 MariaDB 物件 (例如序列)。
- 從 MariaDB 遷移到 Amazon RDS MySQL/ Aurora MySQL 可能會因不相容的物件差異而失敗。
- 用於連線到資料來源的使用者名稱具有以下限制：
 - 長度可有 2 到 64 個字元。
 - 不能有空格。
 - 可以包含以下字元：a-z、A-Z、0-9 和底線 (`_`)。
 - 必須以 a-z 或 A-Z 開頭。
- 您用來連線到資料來源的密碼具有以下限制：
 - 長度可有 1 到 128 個字元。
 - 不能包含下列任何項目：單引號 (`'`)、雙引號 (`"`)、分號 (`;`) 或空格。
- AWS DMS 同質資料遷移會在目標 Amazon RDS 執行個體上建立未加密的 MySQL 和 MariaDB 物件，即使來源物件已加密。RDS for MySQL 不支援加密物件所需的 MySQL `keyring_aws` AWS Keyring 外掛程式。請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的 [MySQL Keyring 外掛程式不支援的文件](#)
- AWS DMS 即使來源資料包含資料，也不會使用的全域交易識別符 (GTIDs) 進行資料複製。

在 中 使用 PostgreSQL 資料庫做為同質資料遷移的來源 AWS DMS

在 AWS DMS 中使用 PostgreSQL 資料庫作為 [同質資料遷移](#) 的來源。在這種情況下，您的來源資料提供者可以是內部部署、Amazon EC2 或 RDS for PostgreSQL 資料庫。

若要執行同質資料遷移，請為您 AWS DMS 為 PostgreSQL 來源資料庫在 中 指定的資料庫使用者授予超級使用者許可。資料庫使用者必須具有超級使用者許可，才能存取來源中的複製特定功能。若要進行完全載入的資料遷移，您的資料庫使用者需要有資料表的 `SELECT` 許可才能遷移資料。

使用下列指令碼在 PostgreSQL 來源資料庫中建立具有所需權限的資料庫使用者。為您遷移到的所有資料庫執行 GRANT 查詢 AWS。

```
CREATE USER your_user WITH LOGIN PASSWORD 'your_password';  
ALTER USER your_user WITH SUPERUSER;  
GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA schema_name TO your_user;
```

在上述範例中，將每個#####取代為您自己的資訊。

AWS DMS 支援對具有主索引鍵的 PostgreSQL 資料表進行 CDC。如果資料表沒有主索引鍵，則預先寫入日誌 (WAL) 不包含資料庫資料列的前映像。您可以在這裡使用其他組態設定，並使用資料表複本身分識別作為因應措施。但是，這種方法可能會產生額外的日誌。我們建議您僅在仔細測試之後，才使用資料表複本身分識別作為因應措施。如需詳細資訊，請參閱[使用 PostgreSQL 資料庫作為 DMS 來源時的其他組態設定](#)。

下列各節說明自我管理和 AWS 管理 PostgreSQL 資料庫的特定組態先決條件。

主題

- [在 中使用自我管理的 PostgreSQL 資料庫做為同質資料遷移的來源 AWS DMS](#)
- [在 中使用 AWS 受管 PostgreSQL 資料庫做為同質資料遷移的來源 AWS DMS](#)
- [使用 PostgreSQL 相容資料庫作為同質資料遷移來源的限制](#)

在 中使用自我管理的 PostgreSQL 資料庫做為同質資料遷移的來源 AWS DMS

本節說明如何設定託管於內部部署或 Amazon EC2 執行個體上的 PostgreSQL 資料庫。

請檢查來源 PostgreSQL 資料庫的版本。請確定 AWS DMS 支援您的來源 PostgreSQL 資料庫版本，如中所述[DMS 同質資料遷移的來源](#)。

同質資料遷移可支援使用邏輯複寫的變更資料擷取 (CDC)。若要在自我管理 PostgreSQL 來源資料庫上開啟邏輯複寫，請在 postgresql.conf 組態檔案中設定下列參數和值：

- 將 wal_level 設定為 logical。
- 將 max_replication_slots 設為大於 1 的值。

將 max_replication_slots 值設定為您想要執行的任務數量。例如，若要執行 5 項任務，則需要設定至少 5 個插槽。只要任務啟動並保持開啟，插槽立即自動開啟，即使任務不再執行。請務必手動刪除開啟的插槽。

- 將 max_wal_senders 設為大於 1 的值。

`max_wal_senders` 參數設定可以同時執行的任務數量。

- `wal_sender_timeout` 參數會將失效超過指定毫秒數的複寫連線結束。預設為 60000 毫秒 (60 秒)。將值設定為 0 (零) 會停用逾時機制，且此設定對 DMS 有效。

某些參數是靜態值，您只能在伺服器啟動時進行設定。在重新啟動伺服器之前，對於組態檔案項目所做的任何變更都會忽略。如需詳細資訊，請參閱 [PostgreSQL 文件](#)。

在 中使用 AWS 受管 PostgreSQL 資料庫做為同質資料遷移的來源 AWS DMS

本節說明如何設定您的 Amazon RDS for PostgreSQL 資料庫執行個體。

使用 PostgreSQL 資料庫執行個體 AWS 的主要使用者帳戶做為 PostgreSQL 來源資料提供者的使用者帳戶，以進行同質資料遷移 AWS DMS。主要使用者帳戶擁有能讓它設定 CDC 所需要的角色。如果您使用主要使用者帳戶以外的帳戶，則此帳戶必須有 `rds_superuser` 角色和 `rds_replication` 角色。授權來管理邏輯槽和利用邏輯槽來串流資料的 `rds_replication` 角色

使用下列程式碼範例授與 `rds_superuser` 和 `rds_replication` 角色。

```
GRANT rds_superuser to your_user;  
GRANT rds_replication to your_user;
```

在上述範例中，請將 *your_user* 取代為您的資料庫使用者名稱。

若要開啟邏輯複寫，請將資料庫參數群組中的 `rds.logical_replication` 參數設定為 1。此靜態參數需要重新啟動資料庫執行個體才會生效。

使用 PostgreSQL 相容資料庫作為同質資料遷移來源的限制

使用 PostgreSQL 相容資料庫作為同質資料遷移的來源時，存在下列限制：

- 用於連線到資料來源的使用者名稱具有以下限制：
 - 長度可有 2 到 64 個字元。
 - 不能有空格。
 - 可以包含以下字元：a-z、A-Z、0-9 和底線 (`_`)。
 - 必須以 a-z 或 A-Z 開頭。
- 您用來連線到資料來源的密碼具有以下限制：
 - 長度可有 1 到 128 個字元。
 - 不能包含下列任何項目：單引號 (`'`)、雙引號 (`"`)、分號 (`;`) 或空格。

在 中使用 MongoDB 相容資料庫做為同質資料遷移的來源 AWS DMS

您可以使用 MongoDB 相容資料庫做為同質資料遷移的來源 AWS DMS。在這種情況下，您的來源資料提供者可以是內部部署、適用於 MongoDB 資料庫的 Amazon EC2 或 Amazon DocumentDB（具有 MongoDB 相容性）資料庫。

如需支援的資料庫版本，請參閱 [DMS 同質資料遷移的來源資料提供者](#)。

下列各節說明自我管理 MongoDB 資料庫和 AWS 受管 Amazon DocumentDB 資料庫的特定組態先決條件。

主題

- [使用自我管理的 MongoDB 資料庫做為 中同質資料遷移的來源 AWS DMS](#)
- [在 中使用 Amazon DocumentDB 資料庫做為同質資料遷移的來源 AWS DMS](#)
- [使用 MongoDB 相容資料庫做為同質資料遷移來源的功能](#)
- [使用 MongoDB 相容資料庫做為同質資料遷移來源的限制](#)
- [使用 MongoDB 相容資料庫做為同質資料遷移來源的最佳實務](#)

使用自我管理的 MongoDB 資料庫做為 中同質資料遷移的來源 AWS DMS

本節說明如何設定內部部署或 Amazon EC2 執行個體上託管的 MongoDB 資料庫。

檢查來源 MongoDB 資料庫的版本。請確定 AWS DMS 支援來源 MongoDB 資料庫版本，如中所述[DMS 同質資料遷移的來源資料提供者](#)。

若要使用 MongoDB 來源執行同質資料遷移，您可以建立具有根權限的使用者帳戶，或僅具有資料庫上遷移許可的使用者。如需建立使用者的詳細資訊，請參閱 [使用 MongoDB 做為 來源時所需的許可 AWS DMS](#)。

若要搭配 MongoDB 使用持續複寫或 CDC，AWS DMS 需要存取 MongoDB 操作日誌 (oplog)。如需詳細資訊，請參閱[為 CDC 設定 MongoDB 複本集](#)。

如需 MongoDB 身分驗證方法的詳細資訊，請參閱 [使用 MongoDB 做為 來源時的安全需求 AWS DMS](#)。

對於做為來源的 MongoDB，同質資料遷移支援 Amazon DocumentDB 支援的所有資料類型。

對於 MongoDB 做為來源，若要將使用者登入資料存放在 Secrets Manager 中，您需要使用其他類型的秘密類型，以純文字提供登入資料。如需詳細資訊，請參閱[使用秘密存取 AWS Database Migration Service 端點](#)。

下列程式碼範例示範如何使用純文字存放資料庫秘密。

```
{
  "username": "dbuser",
  "password": "dbpassword"
}
```

在 中 使用 Amazon DocumentDB 資料庫做為同質資料遷移的來源 AWS DMS

本節說明如何設定 Amazon DocumentDB 資料庫執行個體，以用作同質資料遷移的來源。

使用 Amazon DocumentDB 執行個體的主使用者名稱做為 MongoDB 相容來源資料提供者的使用者帳戶，以進行同質資料遷移 AWS DMS。主要使用者帳戶擁有能讓它設定 CDC 所需要的角色。如果您使用主使用者帳戶以外的帳戶，則帳戶必須具有根角色。如需以根帳戶建立使用者的詳細資訊，請參閱 [設定許可以使用 Amazon DocumentDB 作為來源](#)。

若要開啟邏輯複寫，請將資料庫 `change_stream_log_retention_duration` 參數群組中的 參數設定為適合您交易工作負載的設定。變更此靜態參數需要重新啟動資料庫執行個體才能生效。開始所有任務類型的資料遷移之前，包括僅完全載入，請為指定資料庫中的所有集合啟用 Amazon DocumentDB 變更串流，或僅為選取的集合啟用 Amazon DocumentDB 變更串流。如需為 Amazon DocumentDB 啟用變更串流的詳細資訊，請參閱《Amazon DocumentDB 開發人員指南》中的 [啟用變更串流](#)。

Note

AWS DMS 使用 Amazon DocumentDB 變更串流來擷取持續複寫期間的變更。如果 Amazon DocumentDB 在 DMS 讀取變更串流之前從變更串流清除記錄，您的任務將會失敗。我們建議設定 `change_stream_log_retention_duration` 參數以保留變更至少 24 小時。

若要使用 Amazon DocumentDB 進行同質資料遷移，請將使用者登入資料存放在 Secrets Manager 中的 Amazon DocumentDB 資料庫登入資料下。

使用 MongoDB 相容資料庫做為同質資料遷移來源的功能

- 您可以在完全載入階段遷移 Amazon DocumentDB 支援的所有次要索引。
- AWS DMS 會平行遷移集合。同質資料遷移會根據集合中每個文件的平均大小，在執行時間計算區段，以獲得最佳效能。
- DMS 可以複寫您在 CDC 階段建立的次要索引。DMS 支援 MongoDB 6.0 版中的此功能。
- DMS 支援巢狀層級大於 97 的文件。

使用 MongoDB 相容資料庫做為同質資料遷移來源的限制

- 文件不能有字\$首為 的欄位名稱。
- AWS DMS 不支援時間序列集合遷移。
- AWS DMS 在 CDC create階段不支援 drop、或 rename collection DDL 事件。
- AWS DMS 不會在 _id 欄位的集合中聲稱不一致的資料類型。例如，下列不支援的集合具有 _id 欄位的多種資料類型。

```
rs0 [direct: primary] test> db.collection1.aggregate([
...   {
...     $group: {
...       _id: { $type: "$_id" },
...       count: { $sum: 1 }
...     }
...   }
... ])
[ { _id: 'string', count: 6136 }, { _id: 'objectId', count: 848033 } ]
```

- 對於僅限 CDC 的任務，AWS DMS 僅支援immediate啟動模式。
- AWS DMS 不支援 UTF8 字元無效的文件。
- AWS DMS 不支援碎片集合。

使用 MongoDB 相容資料庫做為同質資料遷移來源的最佳實務

- 對於同一 MongoDB 執行個體上託管的多個大型資料庫和集合，我們建議您使用每個資料庫和集合的選擇規則，在多個資料遷移任務和專案之間分割任務。您可以調整資料庫和集合區段，以獲得最高效能。

建立和設定目標資料庫以使用 AWS DMS 結構描述轉換

您可以使用 MySQL 相容、PostgreSQL 和 Amazon DocumentDB 資料庫做為同質資料遷移的目標資料提供者 AWS DMS。

如需支援的資料庫版本，請參閱 [DMS 同質資料遷移的目標資料提供者](#)。

您的目標資料提供者可以是 Amazon RDS 資料庫執行個體或是 Amazon Aurora 資料庫叢集。請注意，目標資料提供者的資料庫版本必須等於或高於來源資料提供者的資料庫版本。

主題

- [在 中使用 MySQL 相容資料庫做為同質資料遷移的目標 AWS DMS](#)
- [在 中使用 PostgreSQL 資料庫做為同質資料遷移的目標 AWS DMS](#)
- [在 中使用 Amazon DocumentDB 資料庫做為同質資料遷移的目標 AWS DMS](#)

在 中使用 MySQL 相容資料庫做為同質資料遷移的目標 AWS DMS

您可以在 AWS DMS 中使用 MySQL 相容資料庫作為同質資料遷移的遷移目標。

AWS DMS 需要特定許可，才能將資料遷移到目標 Amazon RDS for MySQL 或 MariaDB 或 Amazon Aurora MySQL 資料庫。使用以下指令碼在 MySQL 目標資料庫中建立具有所需許可的資料庫使用者。

在此範例中，將每個#####取代為您自己的資訊。如果您的目標 MariaDB 資料庫版本低於 10.5，則可以略過 GRANT SLAVE MONITOR 命令。

```
CREATE USER 'your_user'@%' IDENTIFIED BY 'your_password';

GRANT ALTER, CREATE, DROP, INDEX, INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT, CREATE VIEW, CREATE
ROUTINE, ALTER ROUTINE, EVENT, TRIGGER, EXECUTE, REFERENCES ON *.* TO 'your_user'@%';
GRANT REPLICATION SLAVE, REPLICATION CLIENT ON *.* TO 'your_user'@%'; GRANT SLAVE
MONITOR ON *.* TO 'your_user'@%';
```

在上述範例中，將每個#####取代為您自己的資訊。

使用以下指令碼在 MariaDB 資料庫中建立具有所需許可的資料庫使用者。為您遷移到的所有資料庫執行 GRANT 查詢 AWS。

```
CREATE USER 'your_user'@%' IDENTIFIED BY 'your_password';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, INDEX, ALTER, CREATE VIEW, CREATE
ROUTINE, ALTER ROUTINE, EVENT, TRIGGER, EXECUTE, SLAVE MONITOR, REPLICATION SLAVE ON
*.* TO 'your_user'@%';
```

在上述範例中，將每個#####取代為您自己的資訊。

Note

在 Amazon RDS 中，當您開啟 MySQL/Maria 資料庫執行個體的自動備份時，也會連帶開啟二進位記錄功能。啟用這些設定後，在目標資料庫上建立次要物件 (例如函數、程序和觸發條

件) 時，您的資料遷移工作可能會失敗，並顯示下列錯誤。如果您的目標資料庫已啟用二進位記錄，在開始工作之前，請將資料庫參數群組中的 `log_bin_trust_function_creators` 設定為 `true`。

```
ERROR 1419 (HY000): You don't have the SUPER privilege and binary logging is
enabled (you might want to use the less safe log_bin_trust_function_creators
variable)
```

使用 MySQL 相容資料庫做為同質資料遷移目標的限制

使用 MySQL 相容資料庫作為同質資料遷移的目標時，存在下列限制：

- 用於連線到資料來源的使用者名稱具有以下限制：
 - 長度可有 2 到 64 個字元。
 - 不能有空格。
 - 可以包含以下字元：a-z、A-Z、0-9 和底線 (`_`)。
 - 不能包含連字號 (`-`)。
 - 必須以 a-z 或 A-Z 開頭。
- 您用來連線到資料來源的密碼具有以下限制：
 - 長度可有 1 到 128 個字元。
 - 不能包含下列任何項目：單引號 (`'`)、雙引號 (`"`)、分號 (`;`) 或空格。

在 中使用 PostgreSQL 資料庫做為同質資料遷移的目標 AWS DMS

您可以在 AWS DMS 中使用 PostgreSQL 資料庫作為同質資料遷移的遷移目標。

AWS DMS 需要特定許可，才能將資料遷移到目標 Amazon RDS for PostgreSQL 或 Amazon Aurora PostgreSQL 資料庫。使用以下指令碼在 PostgreSQL 目標資料庫中建立具有所需許可的資料庫使用者。

```
CREATE USER your_user WITH LOGIN PASSWORD 'your_password';
GRANT USAGE ON SCHEMA schema_name TO your_user;
GRANT CONNECT ON DATABASE db_name TO your_user;
GRANT CREATE ON DATABASE db_name TO your_user;
GRANT CREATE ON SCHEMA schema_name TO your_user;
```

```
GRANT UPDATE, INSERT, SELECT, DELETE, TRUNCATE ON ALL TABLES IN SCHEMA schema_name
TO your_user;

#For "Full load and change data capture (CDC)" and "Change data capture
(CDC)" data migrations, setting up logical replication requires rds_superuser
privileges
GRANT rds_superuser TO your_user;
```

在上述範例中，將每個#####取代為您自己的資訊。

若要為您的 RDS for PostgreSQL 目標開啟邏輯複寫，請將資料庫參數群組中的 `rds.logical_replication` 參數設定為 1。此靜態參數需要重新啟動資料庫執行個體或資料庫叢集才會生效。有些參數是靜態的，而且您只能在伺服器 start. AWS DMS ignores 時設定這些參數。請忽略資料庫參數群組中其項目的變更，直到您重新啟動伺服器為止。

PostgreSQL 使用觸發條件來實作外部索引鍵限制。在完全載入階段期間，一次 AWS DMS 載入一個資料表。建議您在完全載入期間關閉目標資料庫上的外來索引鍵限制。若要這麼做，請使用下列其中一個方法：

- 暫時關閉執行個體的所有觸發條件，並完成完全載入。
- 變更 PostgreSQL 中 `session_replication_role` 參數的值。

在任何指定的時間，觸發可為下列狀態之一：`origin`、`replica`、`always` 或 `disabled`。當您將 `session_replication_role` 參數設定為 `replica` 時，只有處於 `replica` 狀態的觸發程序會保持作用中。否則，觸發會保持非作用中。

使用 PostgreSQL 相容資料庫做為同質資料遷移目標的限制

使用 PostgreSQL 相容資料庫作為同質資料遷移的目標時，存在下列限制：

- 用於連線到資料來源的使用者名稱具有以下限制：
 - 長度可有 2 到 64 個字元。
 - 不能有空格。
 - 可以包含以下字元：`a-z`、`A-Z`、`0-9` 和底線 (`_`)。
 - 必須以 `a-z` 或 `A-Z` 開頭。
- 您用來連線到資料來源的密碼具有以下限制：
 - 長度可有 1 到 128 個字元。
 - 不能包含下列任何項目：單引號 (`'`)、雙引號 (`"`)、分號 (`;`) 或空格。

在 中使用 Amazon DocumentDB 資料庫做為同質資料遷移的目標 AWS DMS

您可以使用 Amazon DocumentDB（與 MongoDB 相容性）資料庫和 DocumentDB Elastic 叢集做為同質資料遷移的遷移目標 AWS DMS。

若要為 Amazon DocumentDB 目標執行同質資料遷移，您可以建立具有管理員權限的使用者帳戶，或僅在資料庫上具有讀取/寫入許可的使用者以進行遷移。

同質資料遷移支援 Amazon DocumentDB 支援的所有 BSON 資料類型。如需這些資料類型的清單，請參閱《Amazon DocumentDB 開發人員指南》中的[資料類型](#)。

若要使用 DocumentDB Elastic 叢集的碎片功能從來源遷移非碎片集合，請在開始資料遷移任務之前建立碎片集合以進行遷移。如需 Amazon DocumentDB Elastic 叢集中碎片集合的詳細資訊，請參閱《Amazon DocumentDB 開發人員指南》中的[步驟 5：碎片集合](#)。

對於 Amazon DocumentDB 目標，AWS DMS 支援 none 或 require SSL 模式。

在 中執行同質資料遷移 AWS DMS

您可以使用 [同質資料遷移](#) 中的 AWS DMS 將資料從來源資料庫遷移至 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)、Amazon Aurora 或 Amazon DocumentDB 上的對等引擎。會使用來源和目標資料庫中的原生資料庫工具來 AWS DMS 自動化資料遷移程序。

為同質資料遷移建立執行個體設定檔和相容的資料提供者之後，請建立遷移專案。如需詳細資訊，請參閱 [建立遷移專案](#)。

下列各節說明如何建立、設定和執行同質資料遷移。

主題

- [在 中建立資料遷移 AWS DMS](#)
- [同質資料遷移的選擇規則](#)
- [在 中管理資料遷移 AWS DMS](#)
- [在 中監控資料遷移 AWS DMS](#)
- [中的同質資料遷移狀態 AWS DMS](#)
- [在 中使用同質資料遷移從 MySQL 資料庫遷移資料 AWS DMS](#)

- [在 中使用同質資料遷移從 PostgreSQL 資料庫遷移資料 AWS DMS](#)
- [在 中使用同質資料遷移從 MongoDB 資料庫遷移資料 AWS DMS](#)
- [目標資料表準備模式](#)

在 中建立資料遷移 AWS DMS

使用相同類型的相容資料提供者建立遷移專案後，您便可使用此專案進行同質資料遷移。如需詳細資訊，請參閱 [建立遷移專案](#)。

若要開始使用同質資料遷移，請建立新的資料遷移。您可以在單一遷移專案中建立多個不同類型的同質資料遷移。

AWS DMS 具有您可以為 建立的同質資料遷移數目上限 AWS 帳戶。如需 AWS DMS 服務配額的相關資訊，請參閱下一節的[配額AWS Database Migration Service](#)。

在建立資料遷移之前，請確保必要的資源已妥善設定，例如來源和目標資料庫、IAM 政策和角色、執行個體設定檔以及資料提供者。如需詳細資訊，請參閱[建立 IAM 資源](#)、[建立執行個體設定檔](#)及 [建立資料提供者](#)。

此外，同質資料遷移不建議用於將資料從較高的資料庫版本遷移至較低的資料庫版本。請檢查當成來源和目標資料提供者的資料庫版本，並視需要升級目標資料庫版本。

若要建立遷移任務

1. 登入 AWS 管理主控台 並在 <https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> 開啟 AWS DMS 主控台。
2. 選擇遷移專案。遷移專案頁面隨即開啟。
3. 選擇您的遷移專案，然後在資料遷移索引標籤上選擇建立資料遷移。
4. 針對名稱，輸入資料遷移的名稱。請確定資料遷移的名稱未重複，以便輕鬆識別。
5. 針對複寫類型，選擇您要設定的資料遷移類型。您可以選擇以下其中一個選項。
 - 完全載入 — 遷移現有的來源資料。
 - 完全載入和變更資料擷取 (CDC) — 遷移現有的來源資料並複寫持續變更。
 - 變更資料擷取 (CDC) — 複寫持續變更。
6. 選取開啟 CloudWatch 日誌的核取方塊，以將資料遷移日誌儲存在 Amazon CloudWatch 中。如果您未選擇此選項，則無法在遷移資料遷移失敗時查看日誌檔案。

7. (選用) 展開 Advanced settings (進階設定)。針對任務數量，輸入 AWS DMS 可用來將來源資料遷移至目標的平行執行緒數量。
8. 對於 IAM 服務角色，請選擇您在先決條件中建立的 IAM 角色。如需詳細資訊，請參閱[在中為同質資料遷移建立 IAM 角色 AWS DMS](#)。
9. 設定變更資料擷取 (CDC) 類型資料遷移的開始模式。您可以選擇以下其中一個選項。

- 立即 — 當您開始資料遷移時，隨即開始進行中複寫。
- 正在使用原生起點 — 從指定點開始進行中複寫。

對於 PostgreSQL 資料庫，請針對插槽名稱輸入邏輯複寫插槽的名稱，然後輸入原生起點的交易日誌序號。

對於 MySQL 資料庫，請輸入日誌序號 (LSN) 的交易日誌序號。

10. 設定變更資料擷取 (CDC) 或完全載入和變更資料擷取 (CDC) 類型資料遷移的停止模式。您可以選擇下列其中一個選項。
- 請勿停止 CDC - AWS DMS 繼續持續複寫，直到您停止資料遷移為止。
 - 使用伺服器時間點 — 在指定的時間 AWS DMS 停止持續複寫。

如果選擇此選項，請在停止日期和時間輸入您要自動停止進行中複寫的日期和時間。

11. 選擇建立資料遷移。

AWS DMS 會建立您的資料遷移，並將其新增至遷移專案中資料遷移索引標籤的清單。您可以在此查看資料遷移的狀態。如需詳細資訊，請參閱[遷移狀態](#)。

Important

對於完全載入和完全載入和變更資料擷取 (CDC) 類型的資料遷移，會 AWS DMS 刪除目標資料庫上的所有資料、資料表和其他資料庫物件。請確定您有目標資料庫的備份。

AWS DMS 建立資料遷移後，此資料遷移的狀態會設為就緒。若要遷移資料，您必須手動啟動資料遷移。需要時，請從清單中選擇資料遷移。接著針對動作，選擇開始。如需詳細資訊，請參閱[管理資料遷移](#)。

首次啟動同質資料遷移需要一些 setup。會為您的資料遷移 AWS DMS 建立無伺服器環境。此程序最多需要 15 分鐘的時間。在您停止並重新啟動資料遷移後，AWS DMS 不會再次建立環境，而且您可以更快地存取資料遷移。

同質資料遷移的選擇規則

您可以使用選取規則來選擇要包含在複寫中的結構描述、資料表或兩者。

建立資料遷移任務時，請選擇新增選擇規則。

針對規則設定，提供下列值：

- 結構描述：選擇輸入結構描述。
- 結構描述名稱：提供您要複寫的結構描述名稱，或%用作萬用字元。
- 資料表名稱：：提供您要複寫的資料表名稱，或%用作萬用字元。

根據預設，DMS 支援的唯一規則動作是 Include，DMS 支援的唯一萬用字元是 %。

Note

AWS DMS 同質資料遷移的選擇規則支援會根據來源資料庫引擎和所選遷移類型的組合而有所不同。PostgreSQL 和 MongoDB 相容來源允許所有遷移類型的選擇規則，而 MySQL 來源僅支援 Full Load 遷移類型的選擇規則。

Example遷移結構描述中的所有資料表

以下範例會從名為 dmsst 的結構描述，將您來源中的所有資料表遷移到目標端點。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-action": "include",
      "object-locator": {
        "schema-name": "dmsst",
        "table-name": "%"
      },
      "filters": [],
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1"
    }
  ]
}
```

Example 遷移結構描述中的部分資料表

下列範例會將名稱開頭為 的所有資料表collectionTest，從來源dmsst中名為 的結構描述遷移到目標端點。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-action": "include",
      "object-locator": {
        "schema-name": "dmsst",
        "table-name": "collectionTest%"
      },
      "filters": [],
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1"
    }
  ]
}
```

Example 從多個結構描述遷移特定資料表

下列範例會將部分資料表從來源Test中名為 dmsst和 的多個結構描述遷移到目標端點。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-action": "include",
      "object-locator": {
        "schema-name": "dmsst",
        "table-name": "collectionTest1"
      },
      "filters": [],
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1"
    },
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-action": "include",
      "object-locator": {
        "schema-name": "Test",

```



```
        "table-name": "products"
      },
      "filters": [],
      "rule-id": "2",
      "rule-name": "2"
    }
  ]
}
```

在 中管理資料遷移 AWS DMS

建立資料遷移之後，AWS DMS 不會自動開始遷移資料。您可以在需要時手動開始資料遷移。

在開始資料遷移之前，您可以修改資料遷移的所有設定。開始資料遷移後，您就無法變更複寫類型。若要使用其他複寫類型，請建立新的資料遷移。

若要開始資料遷移

1. 登入 AWS 管理主控台 並在 [https : //https://console.aws.amazon.com/dms/v2/](https://console.aws.amazon.com/dms/v2/) 開啟 AWS DMS 主控台。
2. 選擇遷移專案。遷移專案頁面隨即開啟。
3. 選擇您的遷移專案。在資料遷移索引標籤上，選擇您的資料遷移。資料遷移的摘要頁面隨即開啟。
4. 針對 Actions (動作)，選擇 Start (啟動)。

之後，會為您的資料遷移 AWS DMS 建立無伺服器環境。此程序最多需要 15 分鐘的時間。

開始資料遷移後，會將其狀態 AWS DMS 設定為開始。AWS DMS 用於資料遷移的下一個狀態取決於您在資料遷移設定中選擇的複寫類型。如需詳細資訊，請參閱[遷移狀態](#)。

若要修改資料遷移

1. 登入 AWS 管理主控台 並在 [https : //https://console.aws.amazon.com/dms/v2/](https://console.aws.amazon.com/dms/v2/) 開啟 AWS DMS 主控台。
2. 選擇遷移專案。遷移專案頁面隨即開啟。
3. 選擇您的遷移專案。在資料遷移索引標籤上，選擇您的資料遷移。資料遷移的摘要頁面隨即開啟。
4. 選擇 Modify (修改)。
5. 設定您的資料遷移。

 Important

如果您已開始資料遷移，則無法變更複寫類型。

6. 若要在 Amazon CloudWatch 中檢視您的資料遷移日誌，請選取開啟 CloudWatch 日誌的核取方塊。
7. 選擇儲存變更。

AWS DMS 開始資料遷移後，您可以停止它。需要時，請在資料遷移索引標籤上選擇您的資料遷移。針對動作，選擇停止。

停止資料遷移後，會將其狀態 AWS DMS 設定為停止。接下來，AWS DMS 會將此資料遷移的狀態設定為已停止。在 AWS DMS 停止資料遷移後，您可以修改、繼續、重新啟動或刪除資料遷移。

若要繼續資料複製，請在資料遷移索引標籤上選擇您停止的資料遷移。接著，從動作選擇繼續處理。

若要重新開始資料載入，請在資料遷移索引標籤上選擇您停止的資料遷移。接著，針對動作，選擇 Restart. AWS DMS deletes 所有來自目標資料庫的資料，並從頭開始資料遷移。

您可以刪除已停止或尚未開始的資料遷移。若要刪除資料遷移，請從資料遷移索引標籤上進行選擇。然後，針對動作，選擇刪除。若要刪除遷移專案，請停止並刪除所有資料遷移。

在中監控資料遷移 AWS DMS

開始同質資料遷移之後，您可以監視其狀態和進度。大型資料集 (數百 GB 等) 的資料遷移需要數小時才能完成。為保持資料遷移的可靠性、可用性與高效能，請定期監控資料遷移的進度。

檢查資料遷移的狀態和進度

1. 登入 AWS 管理主控台 並在 <https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> 開啟 AWS DMS 主控台。
2. 選擇遷移專案。遷移專案頁面隨即開啟。
3. 選擇您的遷移專案，並導覽至資料遷移索引標籤。
4. 檢視您資料遷移的狀態欄。如需此資料欄值的詳細資訊，請參閱：[遷移狀態](#)。
5. 對於執行中的資料遷移，遷移進度欄會顯示遷移資料的百分比。

若要檢查資料遷移的詳細資料

1. 登入 AWS 管理主控台 並在 <https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> 開啟 AWS DMS 主控台。
2. 選擇遷移專案。遷移專案頁面隨即開啟。
3. 選擇您的遷移專案。在資料遷移索引標籤上，選擇您的資料遷移。
4. 在詳細資訊索引標籤上，您可以查看遷移進度。主要可查看的指標如下。
 - 公有 IP 地址 – 資料遷移的公有 IP 地址。您需要使用此值設定網路。如需詳細資訊，請參閱[設定網路](#)。
 - 已載入的表格 – 已成功載入的表格數量。
 - 載入中的表格 – 目前正在載入的表格數量。
 - 已排入佇列的表格 – 目前等待載入的表格數量。
 - 內容有誤的表格 – 無法載入的表格數量。
 - 經過時間 – 開始資料遷移後所經過的時間量。
 - CDC 延遲 – 在來源資料表上發生變更，以及 將此變更 AWS DMS 套用至目標資料表之間經過的平均時間。
 - 已開始遷移 – 此資料遷移開始的時間。
 - 已停止遷移 – 此資料遷移停止的時間。
5. 若要檢視資料遷移的日誌檔案，請選擇同質資料遷移設定下的檢視 CloudWatch 日誌。您可以在建立或修改資料遷移時開啟 CloudWatch 日誌。如需詳細資訊，請參閱[建立資料遷移](#)及[管理資料遷移](#)。

您可以使用 Amazon CloudWatch 警示或事件來緊密地追蹤您的資料遷移。如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的「[什麼是 Amazon CloudWatch、Amazon CloudWatch Events 及 Amazon CloudWatch Logs？](#)」。請注意，使用 Amazon CloudWatch 需支付費用。

對於同質資料遷移，會在 Amazon CloudWatch 中 AWS DMS 包含下列指標。

指標	Description
OverallCDCLatency	CDC 階段期間的整體延遲。 對於 MySQL 資料庫，此指標會顯示來源二進位日誌中變更到此變更複寫之間經過的秒數。

指標	Description
	對於 PostgreSQL 資料庫，此指標會顯示 <code>pg_stat_subscription</code> 檢視 <code>last_msg_receipt_time</code> 和 <code>last_msg_send_time</code> 之間經過的秒數。 單位：秒
StorageConsumption	資料遷移所耗用的儲存空間。 單位：位元組

中的同質資料遷移狀態 AWS DMS

對於您執行的每個資料遷移，會在 AWS DMS 主控台中 AWS DMS 顯示狀態。可用狀態如下列清單所列。

- **Creating** – AWS DMS 正在建立資料遷移。
- **Ready** – 資料遷移已準備好開始。
- **Starting** – AWS DMS 正在為您的資料遷移建立無伺服器環境。此程序最多需要 15 分鐘的時間。
- **Load running** – AWS DMS 正在執行完全載入遷移。
- **Load complete, replication ongoing** – AWS DMS 完成完全載入，現在會複寫進行中的變更。只會 AWS DMS 將此狀態用於完全載入和變更資料擷取 (CDC) 類型的資料遷移。
- **Replication ongoing** – AWS DMS 正在複寫進行中的變更。只會 AWS DMS 將此狀態用於變更資料擷取 (CDC) 類型的遷移。
- **Reloading target** – AWS DMS 正在重新啟動資料遷移，並執行指定的遷移類型。
- **Stopping** – AWS DMS 正在停止資料遷移。在您選擇停止動作功能表上的資料遷移之後，會 AWS DMS 設定此狀態。
- **Stopped** – AWS DMS 已停止資料遷移。
- **Failed** – 資料遷移失敗。請參閱日誌檔案以取得詳細資訊。

若要檢視日誌檔案，請在資料遷移索引標籤上選擇您的資料遷移。接下來，請選擇同質資料遷移設定下的檢視 CloudWatch 日誌。

 Important

如果您在建立資料遷移時選取開啟 CloudWatch 日誌核取方塊，則可以檢視日誌檔案。

- **Deleting** – AWS DMS 正在刪除資料遷移。在您選擇刪除動作功能表上的資料遷移之後，會 AWS DMS 設定此狀態。
- **Maintenance** - 在與資料遷移任務相關聯的基礎無伺服器容器上部署新映像時，將任務 AWS DMS 設為維護模式狀態。

在 中 使用同質資料遷移從 MySQL 資料庫遷移資料 AWS DMS

您可以使用 [同質資料遷移](#) 將自我管理的 MySQL 資料庫遷移到 RDS for MySQL 或 Aurora MySQL。AWS DMS 會為您的資料遷移建立無伺服器環境。對於不同類型的資料遷移，AWS DMS 會使用不同的原生 MySQL 資料庫工具。

對於完全載入類型的同質資料遷移，AWS DMS 會使用 `mydumper` 從來源資料庫讀取資料，並將其存放在連接至無伺服器環境的磁碟上。在 AWS DMS 讀取您的所有來源資料後，它會使用目標資料庫中的 `myloader` 來還原您的資料。

對於完全載入和變更資料擷取 (CDC) 類型的同質資料遷移，AWS DMS 會使用 `mydumper` 從來源資料庫讀取資料，並將其存放在連接至無伺服器環境的磁碟上。在 AWS DMS 讀取您的所有來源資料後，它會使用目標資料庫中的 `myloader` 來還原您的資料。AWS DMS 完成完全載入後，它會設定 binlog 複寫，並將 binlog 位置設定為完全載入的開始。

對於變更資料擷取 (CDC) 類型的同質資料遷移，AWS DMS 需要原生 CDC 起點才能啟動複寫。如果您提供原生 CDC 起點，則會 AWS DMS 擷取該時間點的變更。或者，若在資料遷移設定中選擇立即，便可在實際資料遷移開始時自動擷取複寫的起點。

 Note


若要讓僅限 CDC 遷移正常運作，所有來源資料庫的結構描述和物件都必須已存在於目標資料庫中。不過，目標可以包含不存在於來源上的物件。

您可以使用下面的程式碼範例來取得您 MySQL 資料庫中的目前日誌序號 (LSN)。

```
show master status
```

這個查詢會傳回一個 binlog 檔案名稱和位置。對於原生起點，請使用 binlog 檔案名稱和位置的組合。例如 `mysql-bin-changelog.000024:373`。在此範例中，`mysql-bin-changelog.000024` 是 binlog 檔案名稱，`373` 是 AWS DMS 開始擷取變更的位置。

下圖顯示使用中的同質資料遷移 AWS DMS 將 MySQL 資料庫遷移至 RDS for MySQL 或 Aurora MySQL 的程序。



在 中使用同質資料遷移從 PostgreSQL 資料庫遷移資料 AWS DMS

您可以使用 [同質資料遷移](#) 將自我管理的 PostgreSQL 資料庫遷移到 RDS for PostgreSQL 或 Aurora PostgreSQL。AWS DMS 會為您的資料遷移建立無伺服器環境。對於不同類型的資料遷移，AWS DMS 將使用不同的原生 PostgreSQL 資料庫工具。

對於完全載入類型的同質資料遷移，AWS DMS 會使用 `pg_dump` 從您的來源資料庫讀取資料，並將其存放在連接到無伺服器環境的磁碟上。在 AWS DMS 讀取您的所有來源資料後，它會使用目標資料庫中的 `pg_restore` 來還原您的資料。

對於完全載入和變更資料擷取 (CDC) 類型的同質資料遷移，AWS DMS 會使用從您的來源資料庫 `pg_dump` 讀取沒有資料表資料的結構描述物件，並將其存放在連接到無伺服器環境的磁碟上。然後，它會 `pg_restore` 在目標資料庫中使用來還原您的結構描述物件。AWS DMS 完成 `pg_restore` 程序後，它會自動切換到發佈者和訂閱者模型以進行邏輯複寫，Initial Data Synchronization 並可選擇將初始資料表資料直接從來源資料庫複製到目標資料庫，然後啟動持續複寫。在此模型中，一或多個訂閱用戶訂閱了發布者節點上的一或多個發布項目。

對於變更資料擷取 (CDC) 類型的同質資料遷移，AWS DMS 需要原生起點才能開始複寫。如果您提供原生起點，則會 AWS DMS 擷取該時間點的變更。或者，若在資料遷移設定中選擇立即，便可在實際資料遷移開始時自動擷取複寫的起點。

 Note

若要讓僅限 CDC 遷移正常運作，所有來源資料庫的結構描述和物件都必須已存在於目標資料庫中。不過，目標可以包含不存在於來源上的物件。

您可以使用下列程式碼範例，取得 PostgreSQL 資料庫中的原生起始點。


```
select confirmed_flush_lsn from pg_replication_slots where  
slot_name='migrate_to_target';
```

此查詢會使用 PostgreSQL 資料庫中的 pg_replication_slots 檢視來擷取日誌序號 (LSN) 值。

在 AWS DMS 將 PostgreSQL 同質資料遷移的狀態設定為已停止、失敗或刪除後，不會移除發佈者和複寫。如果您不想繼續遷移，請使用下列命令刪除複寫插槽和發布者。

```
SELECT pg_drop_replication_slot('migration_subscriber_{ARN}');  
DROP PUBLICATION publication_{ARN};
```

下圖顯示使用 中的同質資料遷移 AWS DMS 將 PostgreSQL 資料庫遷移至 RDS for PostgreSQL 或 Aurora PostgreSQL 的程序。



使用 PostgreSQL 資料庫做為同質資料遷移來源的最佳實務

- 若要加速 FLCDC 任務訂閱者端的初始資料同步，您必須調整 `max_logical_replication_workers` 和 `max_sync_workers_per_subscription`。增加這些值可增強資料表同步速度。
- `max_logical_replication_workers` – 指定邏輯複寫工作者的最大數量。這包括訂閱者端的套用工作者和資料表同步工作者。
- `max_sync_workers_per_subscription` – 增加 `max_sync_workers_per_subscription` 只會影響平行同步的資料表數量，不會影響每個資料表的工作者數量。

Note

`max_logical_replication_workers` 不應超過 `max_worker_processes`，且 `max_sync_workers_per_subscription` 應小於或等於 `max_logical_replication_workers`。

- 若要遷移大型資料表，請考慮使用選取規則將其分割成不同的任務。例如，您可以將大型資料表劃分為個別任務，將小型資料表劃分為另一個單一任務。
- 在訂閱者端監控磁碟和 CPU 用量，以維持最佳效能。

在 中使用同質資料遷移從 MongoDB 資料庫遷移資料 AWS DMS

您可以使用 [同質資料遷移](#) 將自我管理的 MongoDB 資料庫遷移至 Amazon DocumentDB。會為您的資料遷移 AWS DMS 建立無伺服器環境。對於不同類型的資料遷移，AWS DMS 使用不同的原生 MongoDB 資料庫工具。

對於完全載入類型的同質資料遷移，AWS DMS 會使用 從來源資料庫 `mongodump` 讀取資料，並將其存放在連接至無伺服器環境的磁碟上。在 AWS DMS 讀取您的所有來源資料後，它會 `mongorestore` 在目標資料庫中使用 來還原您的資料。


對於完全載入和變更資料擷取 (CDC) 類型的同質資料遷移，AWS DMS 會使用 從來源資料庫 `mongodump` 讀取資料，並將其存放在連接到無伺服器環境的磁碟上。在 AWS DMS 讀取您的所有來源資料後，它會 `mongorestore` 在目標資料庫中使用 來還原您的資料。AWS DMS 完成完全載入後，會自動切換到發佈者和訂閱者模型以進行邏輯複寫。在此模型中，我們建議調整 `oplog` 的大小，以保留變更至少 24 小時。

對於變更資料擷取 (CDC) 類型的同質資料遷移，請在資料遷移設定 `immediately` 中選擇 `立即`，以在實際資料遷移開始時自動擷取複寫的起點。

Note

對於任何新的或重新命名的集合，您需要為這些集合建立新的資料遷移任務，做為同質資料遷移。對於與 MongoDB 相容的來源，AWS DMS 不支援 `create`、`rename` 和 `drop collection` 操作。

下圖顯示在 中使用同質資料遷移 AWS DMS 將 MongoDB 資料庫遷移至 Amazon DocumentDB 的程序。



目標資料表準備模式

您可以在 PostgreSQL、MongoDB 和 Amazon DocumentDB 遷移 AWS DMS 主控台的進階設定索引標籤下選擇建立資料遷移任務時，選取目標資料表準備模式。

在目標上捨棄資料表

在目標模式的捨棄資料表中，AWS DMS 同質遷移會捨棄目標資料表，並在開始遷移之前重新建立它們。此方法可確保目標資料表在遷移開始時是空的。在同質遷移期間，會在載入資料之前 AWS DMS 建立所有次要物件，包括來源資料表中繼資料中定義的索引，以確保有效的資料遷移。

在目標模式中使用捨棄資料表時，您可能需要設定目標資料庫。例如，使用 PostgreSQL 目標時，基於安全考量 AWS DMS，無法建立結構描述使用者。在此情況下，您必須預先建立結構描述使用者以符合來源，AWS DMS 允許建立資料表，並在遷移開始時將其指派給與來源類似的角色。

截斷

在截斷模式中，AWS DMS 同質遷移會在遷移開始之前截斷所有現有的目標資料表。這會保留資料表結構。此模式適用於預先建立目標結構描述的完全載入或完全載入加上 CDC 遷移。對於 Amazon DocumentDB 目標，如果集合不存在，會在遷移期間 AWS DMS 建立沒有索引的集合。

不執行任何動作

在什麼都不做模式中，AWS DMS 同質遷移會假設目標資料表已預先建立。如果目標資料表不是空的，資料衝突可能會在遷移期間發生，這可能會導致 DMS 任務錯誤。在此模式中，資料表結構保持不變，並保留任何現有的資料。當目標資料表已從來源回填，且持續複寫用於同步來源和目標時，什麼

都不做模式適用於僅限 CDC 的任務。對於 Amazon DocumentDB 目標，如果集合不存在，會 AWS DMS 建立沒有次要索引的集合。此外，將資料從 MongoDB 碎片收集遷移至 Amazon DocumentDB 時，在完全載入階段無法使用任何操作模式。

針對 中的同質資料遷移進行故障診斷 AWS DMS

在下列清單中，您可以找到在 AWS DMS 中進行同質資料遷移遇到問題時要採取的動作。

主題

- [我無法在 中建立同質資料遷移 AWS DMS](#)
- [我無法在 中啟動同質資料遷移 AWS DMS](#)
- [在 中執行資料遷移時，我無法連線至目標資料庫 AWS DMS](#)
- [AWS DMS 在 PostgreSQL 中將檢視遷移為資料表](#)

我無法在 中建立同質資料遷移 AWS DMS

如果您收到錯誤訊息，指出 選擇建立資料遷移後，AWS DMS 無法連線至資料提供者，請確定您已設定必要的 IAM 角色。如需詳細資訊，請參閱[建立 IAM 角色](#)。

如果您已設定 IAM 角色，但仍收到此錯誤訊息，請在金鑰組態中將此 IAM 角色新增至您的 AWS KMS 金鑰使用者。如需詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的「[允許金鑰使用者使用 KMS 金鑰](#)」。

我無法在 中啟動同質資料遷移 AWS DMS

如果您在遷移專案中啟動資料遷移時收到 Failed 狀態，請檢查來源和目標資料提供者的版本。若要執行此操作，請在 MySQL 或 PostgreSQL 資料庫中執行 `SELECT VERSION();` 查詢。請務必使用支援的資料庫版本。

如需支援的來源資料庫清單，請參閱 [DMS 同質資料遷移的來源](#)。

如需支援的目標資料庫清單，請參閱 [DMS 同質資料遷移的目標](#)。

如果您使用的資料庫版本不受支援，請升級來源或目標資料庫，然後再試一次。

在 AWS DMS 主控台中檢查資料遷移的錯誤訊息。若要這麼做，請開啟您的遷移專案，然後選擇資料遷移。在詳細資訊索引標籤上，確認一般下的前次失敗訊息。

最後，分析 CloudWatch 日誌。若要這麼做，請開啟您的遷移專案，然後選擇資料遷移。在詳細資訊索引標籤上，選擇檢視 CloudWatch 記錄。

在 中執行資料遷移時，我無法連線至目標資料庫 AWS DMS

如果您收到無法連線至目標的錯誤訊息，請執行下列動作。

1. 請確定附加至來源和目標資料庫的安全群組包含任何輸入和輸出流量的規則。如需詳細資訊，請參閱 [the section called “進行中複寫”](#)。
2. 驗證網路存取控制清單 (ACL) 和路由表規則。
3. 您的資料庫必須允許從您建立的 VPC 存取。在 VPC 安全群組中新增公用 IP 地址，並在防火牆中允許輸入連線。
4. 在遷移專案的資料遷移索引標籤上，選擇您的資料遷移。記下詳細資訊索引標籤上連線與安全性下的公用 IP 地址。接下來，允許從來源和目標資料庫中資料遷移的公用 IP 地址進行存取。
5. 對於持續資料複寫，請確定您的來源和目標資料庫可以相互通訊。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Virtual Private Cloud 使用者指南》中的 [使用安全群組控制到資源的流量](#)。

AWS DMS 在 PostgreSQL 中將檢視遷移為資料表

同質資料遷移不支援將檢視遷移為 PostgreSQL 中的檢視。對於 PostgreSQL，會將檢視 AWS DMS 遷移為資料表。

在 中使用資料提供者、執行個體描述檔和遷移專案 AWS DMS

當您使用 DMS 結構描述轉換和同質資料遷移時 AWS Database Migration Service，您會使用遷移專案。AWS DMS 遷移專案則會使用子網路群組、執行個體設定檔和資料提供者。

子網是您的 VPC 中的 IP 地址範圍。複寫子網路群組包含來自執行個體描述檔可以使用之不同可用區域的子網路。請注意，複寫子網路群組是 DMS 資源，與 Amazon VPC 和 Amazon RDS 使用的子網路群組不同。

執行個體設定檔會指定執行遷移專案之無伺服器環境的網路和安全性設定。

資料提供者會儲存資料庫的資料存放區類型和位置資訊。將資料提供者新增至遷移專案後，您會提供來自的資料庫登入資料 AWS Secrets Manager。AWS DMS 會使用此資訊來連線至您的資料庫。

建立資料提供者、執行個體描述檔和其他 AWS 資源之後，您可以建立遷移專案。遷移專案說明您的執行個體描述檔、來源和目標資料提供者，以及來自其中的秘密 AWS Secrets Manager。您可以為不同的來源和目標資料提供者建立多個遷移專案。

您可以在遷移專案中執行大部分的工作。對於 DMS 結構描述轉換，您可以使用遷移專案來評估來源資料提供者的物件，並將其轉換為與目標資料庫相容的格式。然後，您可以將轉換後的程式碼套用至目標資料提供者，或將其另存為 SQL 指令碼。對於同質資料遷移，您可以使用遷移專案，將資料從來源資料庫遷移至 AWS 雲端中相同類型的目標資料庫。

中的遷移專案僅限無 AWS DMS 伺服器。AWS DMS 會自動為您的遷移專案佈建雲端資源。

AWS DMS 具有您可以為建立的執行個體描述檔、資料提供者和遷移專案數量上限 AWS 帳戶。如需 AWS DMS 服務配額的相關資訊，請參閱下一節：[的配額AWS Database Migration Service](#)。

主題

- [為 AWS DMS 遷移專案建立子網路群組](#)
- [建立的執行個體描述檔 AWS Database Migration Service](#)
- [在中建立資料提供者 AWS Database Migration Service](#)
- [在中建立遷移專案 AWS Database Migration Service](#)
- [在中管理遷移專案 AWS Database Migration Service](#)

為 AWS DMS 遷移專案建立子網路群組

建立執行個體設定檔之前，請先為執行個體設定檔設定子網路群組。

建立子網路群組

1. 登入 AWS 管理主控台 並在 <https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> 開啟 AWS DMS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇子網路群組，然後選擇建立子網路群組。
3. 在名稱中輸入子網路群組的唯一名稱。
4. 在描述中輸入子網路群組的簡短描述。
5. 在 VPC 中，選擇在至少兩個可用區域中具有至少一個子網路的 VPC。
6. 在新增子網路中，選擇要在子網路群組中包含的子網路。您必須在至少兩個可用區域內選擇子網路。

若要連線至 Amazon RDS 資料庫，請將公有子網路新增至子網路群組。若要連線至內部部署資料庫，請將私有子網路新增至子網路群組。

7. 選擇 Create subnet group (建立子網路群組)。

建立的執行個體描述檔 AWS Database Migration Service

您可以在 AWS DMS 主控台中建立多個執行個體描述檔。請務必針對您在 AWS DMS 中建立的每個遷移專案，選取要使用的執行個體設定檔。

建立執行個體設定檔

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> 開啟 AWS DMS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇執行個體設定檔。
3. 選擇建立執行個體設定檔。
4. 在建立執行個體設定檔頁面上，在執行個體設定檔的名稱中輸入描述性值。
5. 在網路類型中選擇雙重堆疊模式，來建立支援 IPv4 和 IPv6 定址的執行個體設定檔。保留預設選項，以建立僅支援 IPv4 定址的執行個體設定檔。
6. 接下來，選擇虛擬私有雲端 (VPC) 以執行所選網路類型的執行個體。然後為執行個體設定檔選擇子網路群組和 VPC 安全群組。

若要連線至 Amazon RDS 資料庫，請使用適合您 RDS 設定的子網路組態，無論是公有或私有。若要連線至內部部署資料庫，如果 使用私有子網路群組，並確保您的網路已設定為允許透過 NAT 閘道的公有 IP 地址 AWS DMS 存取來源內部部署資料庫。如需詳細資訊，請參閱[根據 Amazon VPC 建立 VPC](#)。

7. (選用) 在為 DMS 結構描述轉換建立遷移專案時，對於結構描述轉換設定 - 選用，選擇 Amazon S3 儲存貯體來儲存遷移專案中的資訊。然後選擇提供此 Amazon S3 儲存貯體存取權的 AWS Identity and Access Management (IAM) 角色。如需詳細資訊，請參閱[建立 Amazon S3 儲存貯體](#)。
8. 選擇建立執行個體設定檔。

建立執行個體設定檔後，您就可以加以修改或刪除。

若要修改執行個體設定檔

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> 開啟 AWS DMS 主控台。
2. 選擇執行個體設定檔。執行個體設定檔頁面隨即開啟。
3. 選擇 [執行個體設定檔]，然後選擇修改。
4. 更新執行個體設定檔的名稱，編輯 VPC 或 Amazon S3 儲存貯體設定。
5. 選擇儲存變更。

刪除執行個體設定檔

1. 登入 AWS 管理主控台 並開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> 的 AWS DMS 主控台。
2. 選擇執行個體設定檔。執行個體設定檔頁面隨即開啟。
3. 選擇執行個體設定檔，然後選擇刪除。
4. 選擇刪除以確認選擇。

在 中建立資料提供者 AWS Database Migration Service

您可以建立資料提供者，並在 AWS DMS 遷移專案中使用它們。資料提供者可以是在內部部署或 Amazon EC2 執行個體上執行的自我管理引擎。此外，資料提供者可以是完全受管引擎，例如 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) 或 Amazon Aurora。

您可以為每個資料庫建立單一資料提供者。您可以在多個遷移專案中使用單一資料提供者。

在建立遷移專案之前，請確定您已建立至少兩個資料提供者。其中一個資料提供者必須採用 AWS 服務。您無法使用 AWS DMS 轉換結構描述，或將資料遷移至內部部署資料庫。

下列程序說明如何在 AWS DMS 主控台精靈中建立資料提供者。

若要建立資料提供者

1. 登入 AWS 管理主控台，然後開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> 的 AWS DMS 主控台。
2. 選擇資料提供者。資料提供者頁面隨即開啟。
3. 選擇建立資料提供者。下表說明相關設定。

選項	Action
組態	選擇是否手動輸入資料提供者的相關資訊，還是使用 Amazon RDS 資料庫執行個體。
名稱	輸入資料提供者的名稱。確保為資料提供者使用唯一的名稱，以便您可以輕鬆識別此資料提供者。
引擎類型	選擇資料庫提供者的資料庫引擎類型。
伺服器名稱	輸入資料庫伺服器的網域名稱服務 (DNS) 名稱或 IP 地址。用於同質複製之資料提供者的伺服器名稱必須以英數字元當開頭，並且只能包含英數字元、連字號 (-)、句點 (.) 或底線 (_)。
連接埠	輸入用於連接到資料庫伺服器的連接埠。
服務 ID (SID) 或服務名稱	輸入 Oracle 系統 ID (SID)。若要尋找 Oracle SID，請提交以下查詢至您的 Oracle 資料庫： SELECT sys_context('userenv','instance_name') AS SID FROM dual;
資料庫名稱	輸入此資料提供者的資料庫名稱。用於同質複製之資料提供者的資料庫名稱最多可以有 63 個字元，且不能包含空格。

選項	Action
Secure Socket Layer (SSL) 模式	如果您要開啟此資料提供者的連線加密，請選擇 SSL 模式。根據您選取的模式，您可能需要提供憑證和伺服器憑證資訊。如需詳細資訊，請參閱 搭配使用 SSL AWS Database Migration Service 。
身分驗證方式	對於 MongoDB 來源，使用 AWS DMS 來驗證端點連線的身分驗證模式。
驗證來源	對於 MongoDB 來源，用來驗證身分驗證憑證的 MongoDB 資料庫名稱。
身分驗證機制	對於 MongoDB 來源，MongoDB 用來加密密碼的身分驗證方法。

4. 選擇建立資料提供者。

建立資料提供者之後，請務必在 AWS Secrets Manager 中新增資料庫連線憑證。

在 中建立遷移專案 AWS Database Migration Service

在 中建立遷移專案之前 AWS DMS，請確定您建立下列資源：

- 描述來源和目標資料庫的資料提供者
- 存放於 的資料庫登入資料的秘密 AWS Secrets Manager
- 提供 Secrets Manager 存取權的 AWS Identity and Access Management (IAM) 角色
- 包含網路和安全性設定的執行個體設定檔

建立遷移專案

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> 開啟 AWS DMS 主控台。
2. 選擇遷移專案。遷移專案頁面隨即開啟。
3. 選擇建立遷移專案。下表說明相關設定。

選項	Action
名稱	輸入遷移專案的名稱。確保為遷移專案使用唯一的名稱，以便您可以輕鬆識別此專案。
執行個體設定檔	選擇要用於遷移專案的執行個體設定檔。
來源	選擇瀏覽，然後選擇來源資料提供者。
祕密 ID	在儲存來源資料庫憑證的 Secrets Manager 中選擇祕密的 Amazon Resource Name (ARN)。
IAM 角色	選擇 IAM 角色，以便在 Secrets Manager 中提供對來源資料庫憑證的存取權。
目標	選擇瀏覽，然後選擇您的目標資料提供者。
祕密 ID	在 Secrets Manager 中選擇儲存目標資料庫憑證的祕密 ARN。
IAM 角色	選擇 IAM 角色，以便在 Secrets Manager 中提供對目標資料庫憑證的存取權。
轉換規則	(選用) 如果您為 DMS 結構描述轉換建立遷移專案，請選擇新增轉換規則以設定轉換規則。轉換規則可讓您根據指定的規則變更物件名稱。如需詳細資訊，請參閱 設定轉換規則 。

4. 選擇建立遷移專案。

AWS DMS 建立遷移專案後，您可以在 DMS 結構描述轉換或同質資料遷移中使用此專案。若要開始使用遷移專案，請在遷移專案頁面上從清單中選擇專案。

在中管理遷移專案 AWS Database Migration Service

建立遷移專案後，您就可以加以修改或刪除。例如，若要變更來源或目標資料提供者，請修改遷移專案。

您只能在關閉結構描述轉換或資料遷移操作後，修改或刪除遷移專案。若要這麼做，請從清單中選擇遷移專案，然後選擇結構描述轉換或資料遷移。接下來，在 DMS 結構描述轉換中選擇關閉結構描述轉

換，然後確認您的選擇。在同質資料遷移中選擇資料遷移，然後在動作選單上選擇停止。編輯遷移專案後，您可以啟動架構轉換或重新開始資料遷移。

若要修改遷移專案

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> 開啟 AWS DMS 主控台。
2. 選擇遷移專案。遷移專案頁面隨即開啟。
3. 選擇遷移專案，然後選擇修改。
4. 更新專案名稱、編輯執行個體設定檔，或變更來源和目標資料提供者。(選用) 新增或編輯在轉換期間變更物件名稱的遷移規則。
5. 選擇儲存變更。

若要刪除遷移專案

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> 開啟 AWS DMS 主控台。
2. 選擇遷移專案。遷移專案頁面隨即開啟。
3. 選擇遷移專案，然後選擇刪除。
4. 選擇刪除以確認選擇。

AWS 自我管理資料庫來源的零 ETL 整合

AWS 零 ETL 整合是一種全受管解決方案，可從多個操作和交易資料庫來源，在 Amazon Redshift、Amazon S3 和 Amazon S3 Tables 中提供交易和操作資料。使用零 ETL，您可以透過現有的 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 來源端點，將資料從 MySQL、PostgreSQL、SQL Server 和 Oracle 等自我管理來源資料庫複製到 Amazon Redshift。自動同步可避免傳統擷取、轉換和載入 (ETL) 程序。它也可以啟用即時分析和 AI 工作負載。如需詳細資訊，請參閱《Amazon Redshift 管理指南》中的[零 ETL 整合](#)。

零 ETL 整合提供下列優點：

- 即時資料複製 – 從 Oracle 資料庫持續資料同步至 Amazon Redshift，並將延遲降至最低。
- 消除複雜的 ETL 管道 – 不需要建置和維護自訂資料整合解決方案。
- 降低營運開銷 – 透過 AWS APIs 自動化設定和管理。
- 簡化的資料整合架構 – 自我管理資料庫與 AWS 分析服務之間的無縫整合。
- 增強安全性 – 內建加密和 IAM 存取控制。

零 ETL 整合如何適用於自我管理的資料庫來源

您可以使用先前為自我管理資料庫建立的現有 AWS DMS 端點，或建立新的端點。

- 使用 AWS Glue 主控台或 [CLI](#) 建立與 Amazon Redshift 作為 AWS Glue 目錄中目標的零 ETL 整合。您可以在建立零 ETL 整合時指定結構描述和資料表篩選條件。
- 與整合相關的其他唯讀資源會自動在 AWS DMS 服務中建立。這些資源包括零 ETL 引擎，用於啟動完全載入和持續資料變更程序，以與 Amazon Redshift 目標資料庫同步資料。
- 您可以在建立整合來源、建立零 ETL 整合以及建立 Amazon Redshift 資料倉儲時，控制資料的加密。
- 整合會監控資料管道的運作狀態，並在可能的情況下從問題中復原。
- 您可以建立從相同類型的來源至單一 Amazon Redshift 資料倉儲的整合，以便跨多個應用程式衍生整體洞察。

複製資料後，您可以使用 Amazon Redshift 的分析功能。例如，內建機器學習 (ML)、具體化視觀表、資料共用，以及直接存取多個資料存放區和資料湖。對於資料工程師，零 ETL 整合提供對時間敏感資料的存取，否則可能會因為複雜資料管道中的間歇性錯誤而延遲。您可以在交易資料上執行分析查詢和 ML 模型，以針對時效性事件和商業決策衍生及時的深入分析。

您可以建立 Amazon Redshift 事件通知訂閱，以便在任何零 ETL 整合發生問題時自動收到通知。若要檢視整合相關事件通知的清單，請參閱 [Amazon EventBridge 的零 ETL 整合事件通知](#)。建立訂閱的最簡單方法是使用 Amazon Simple Notification Service 主控台。如需建立和訂閱 Amazon SNS 主題的詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Notification Service 開發人員指南》中的 [Amazon SNS 入門](#)。

建立整合前的來源資料庫組態

設定零 ETL 整合之前，您必須根據資料庫引擎的需求正確設定來源資料庫。每個引擎都有特定的組態需求和限制。

SQL Server

- 如需組態需求，請參閱[使用 Microsoft SQL Server 資料庫做為來源 AWS DMS](#)。
- 如需變更資料擷取 (CDC) 需求，請參閱[從 SQL Server 擷取持續複寫的資料變更](#)。

Note

RDS SQL Server 和 Azure SQL Server 無法用作自我管理零 ETL 整合的來源。

Oracle

- 如需組態需求和限制，請參閱[使用 Oracle 資料庫做為來源 AWS DMS](#)。

MySQL

- 如需組態需求和限制，請參閱[使用 MySQL 相容資料庫做為的來源 AWS DMS](#)。

PostgreSQL

- 如需組態需求和限制，請參閱[使用 PostgreSQL 資料庫做為 AWS DMS 來源](#)。
- 使用自我管理的 PostgreSQL 資料庫做為來源時，適用下列限制：
 - 對於自我管理的 PostgreSQL 來源，您必須在建立來源端點時，於 PostgreSQL 端點設定 `false` 中將 `CaptureDdls` 設定為 `false`。若要設定此參數，請在建立來源端點時使用下列項目：

```
--postgre-sql-settings '{"CaptureDdls": false}'
```

如果您未將 `CaptureDdl` 設定為 `false`，則任務可能無法成功啟動。

- `CaptureDdl` 當設為 `false`，在複寫期間對來源資料庫執行的 DDL 操作（例如 `CREATE TABLE`、`ALTER TABLE` 和 `DROP TABLE`）將不會擷取或複寫至目標。

設定零 ETL 整合的 IAM 許可和加密

若要建立和管理零 ETL 整合，您需要設定適當的 IAM 許可、AWS Key Management Service (AWS KMS) 加密金鑰和資源政策。本節提供設定必要安全元件的指引。

先決條件

在建立零 ETL 整合之前，請確定您有下列項目：

- 具有適當許可的 IAM 使用者或角色，以建立和管理整合
- 設定自我管理資料庫的 AWS DMS 來源端點。如需詳細資訊，請參閱[the section called “建立整合前的來源資料庫組態”](#)。
- 做為目標的 Amazon Redshift 佈建叢集或無伺服器命名空間
- 網路組態，包括 VPC 子網路和安全群組

建立 KMS 金鑰

首先，建立客戶受管 AWS KMS 金鑰來加密零 ETL 整合中的資料。下列範例會建立對稱加密金鑰：

```
aws kms create-key \
  --description "On-prem Zero-ETL Integration Encryption Key" \
  --key-usage ENCRYPT_DECRYPT \
  --key-spec SYMMETRIC_DEFAULT \
  --region region
```

請注意 Arn 回應中的 `KeyId` 和 `AccountId`，因為在設定金鑰政策和建立整合時需要它們。

輸出範例：

```
{
  "KeyMetadata": {
    "AWSAccountId": "account-id",
    "KeyId": "4e2c14f8-7abe-4aec-851a-379f6ed973a8",
```

```

    "Arn": "arn:aws:kms:region:account-id:key/4e2c14f8-7abe-4aec-851a-379f6ed973a8",
    "CreationDate": 1763155061.148,
    "Enabled": true,
    "Description": "Zero-ETL Integration Encryption Key",
    "KeyUsage": "ENCRYPT_DECRYPT",
    "KeyState": "Enabled",
    "Origin": "AWS_KMS",
    "KeyManager": "CUSTOMER",
    "CustomerMasterKeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
    "KeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
    "EncryptionAlgorithms": [
        "SYMMETRIC_DEFAULT"
    ],
    "MultiRegion": false
  }
}

```

設定 KMS 金鑰政策

建立 KMS 金鑰後，請設定金鑰政策，以允許 Amazon Redshift AWS Glue 和服務使用金鑰進行加密和解密操作。金鑰政策必須將必要的許可授予服務主體，並包含將在整合建立期間使用的加密內容。

下列範例顯示零 ETL 整合的金鑰政策：

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "key-default-1",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Enable IAM User Permissions",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::account-id:root"
      },
      "Action": "kms:*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "Allows the Redshift and glue service principal to add a grant to a KMS key",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {

```

```

        "Service": [
            "redshift.amazonaws.com",
            "glue.amazonaws.com"
        ],
        "Action": "kms:CreateGrant",
        "Resource": "*",
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "kms:EncryptionContext:context-key": "context-value"
            },
            "ForAllValues:StringEquals": {
                "kms:GrantOperations": [
                    "Decrypt",
                    "GenerateDataKey",
                    "CreateGrant",
                    "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
                    "ReEncryptTo"
                ]
            }
        }
    }
}

```

kms:EncryptionContext 條件必須符合您在建立整合時指定的其他加密內容。您可以使用 AWS KMS 主控台或下列 CLI 命令來更新金鑰政策：

```

aws kms put-key-policy \
  --key-id key-id \
  --policy-name default \
  --policy file://kms-key-policy.json

```

建立 IAM 使用者並設定 AWS CLI

建立將用於管理零 ETL 整合的 IAM 使用者，並使用適當的登入資料設定 AWS CLI。

1. 建立 IAM 使用者：

```
aws iam create-user --user-name cli-user
```

2. 為使用者建立存取金鑰：


```
aws iam create-access-key --user-name cli-user
```

SecretAccessKey 從輸出儲存 AccessKeyId 和 `SecretAccessKey`，因為您需要它們來設定 AWS CLI。

建立和連接 IAM 政策

建立授予零 ETL 整合操作許可的 IAM 政策。政策應包含 AWS Glue AWS DMS、Amazon Redshift AWS KMS 和 的許可。

將下列政策儲存至檔案（例如 `/tmp/zetl-policy.json`）：

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ZetlGlueIntegrationAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:CreateIntegration",
        "glue:ModifyIntegration",
        "glue>DeleteIntegration",
        "glue:DescribeIntegrations",
        "glue:DescribeInboundIntegrations"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "DMSIntegrationAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dms:CreateOutboundIntegration",
        "dms:ModifyOutboundIntegration",
        "dms:CreateEndpoint",
        "dms:DescribeEndpoints",
        "dms:ModifyEndpoint",
        "dms>DeleteEndpoint",
        "dms:TestConnection"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

```

    "Sid": "ZetlRedshiftFullAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "redshift:*",
        "redshift-serverless:*",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:Get*",
        "sns:List*",
        "cloudwatch:Describe*",
        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:List*",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:EnableAlarmActions",
        "cloudwatch:DisableAlarmActions",
        "tag:GetResources",
        "tag:UntagResources",
        "tag:GetTagValues",
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:TagResources"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "ZetlRedshiftDataAPI",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:ListStatements",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:ListDatabases",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables",
        "redshift-data:DescribeTable"
    ],
    "Resource": "*"
}

```

```

    },
    {
      "Sid": "ZetlKMSAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:CreateKey",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:ListKeys",
        "kms:CreateAlias",
        "kms:ListAliases",
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "ZetlSecretsManagerAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager>DeleteSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "secretsmanager:GetResourcePolicy",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy",
        "secretsmanager:ValidateResourcePolicy"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

建立政策並將其連接至 IAM 使用者：

```

aws iam create-policy \
  --policy-name ZetlCustomPolicy \
  --policy-document file:///tmp/zetl-policy.json

```

```
aws iam attach-user-policy \  
  --policy-arn arn:aws:iam::account-id:policy/ZetlCustomPolicy \  
  --user-name cli-user
```

設定 AWS CLI 設定檔

使用在先前步驟中建立的使用者登入資料來設定 AWS CLI 設定檔：

```
aws configure set aws_access_key_id ACCESS_KEY_ID --profile cli-user  
aws configure set aws_secret_access_key SECRET_ACCESS_KEY --profile cli-user  
aws configure set region region --profile cli-user  
aws configure set output json --profile cli-user
```

測試設定檔組態：

```
aws sts get-caller-identity --profile cli-user
```

輸出應會顯示使用者帳戶 ID、使用者 ID 和 ARN，確認設定檔已正確設定。

建立 Redshift 資源政策

建立 Amazon Redshift 資源政策，以授權 AWS DMS 來源端點建立與您的 Amazon Redshift 命名空間的傳入整合。此政策會連接到 Amazon Redshift 命名空間，並控制哪些來源可以將資料複製到其中。

下列範例示範如何為 Amazon Redshift 命名空間建立資源政策：

```
aws redshift put-resource-policy \  
  --policy '{  
    "Version": "2012-10-17",  
    "Statement": [  
      {  
        "Effect": "Allow",  
        "Principal": {  
          "Service": ["redshift.amazonaws.com"]  
        },  
        "Action": ["redshift:AuthorizeInboundIntegration"],  
        "Condition": {  
          "StringEquals": {  
            "aws:SourceArn": "arn:aws:dms:region:account-id:endpoint:endpoint-id"  
          }  
        }  
      }  
    ]  
  }
```

```

    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "account-id"
      },
      "Action": [
        "redshift:CreateInboundIntegration",
        "redshift:ModifyInboundIntegration"
      ]
    }
  ]
}' \
--resource-arn arn:aws:redshift:region:account-id:namespace:namespace-id \
--region region

```

取代下列預留位置：

- *region* – 資源所在的 AWS 區域
- *account-id* – AWS 您的帳戶 ID
- *endpoint-id* – AWS DMS 來源端點的 ID
- *namespace-id* – Amazon Redshift 命名空間的 ID

範例：建立與加密的零 ETL 整合

設定必要的許可和加密金鑰之後，您可以使用 AWS Glue API 建立零 ETL 整合。下列範例示範如何使用 KMS 加密，從 MySQL 來源建立與 Amazon Redshift 目標的整合：

```

aws glue create-integration \
  --integration-name mysql-onprem-integration \
  --source-arn arn:aws:dms:region:account-id:endpoint:source-endpoint-id \
  --target-arn arn:aws:redshift:region:account-id:namespace:namespace-id \
  --description "MySQL to Redshift integration" \
  --integration-config '{"SourceProperties":{"SubnetIds":"subnet-id1,subnet-id2,subnet-id3","VpcSecurityGroupIds":"sg-id"}}' \
  --data-filter "include: mysql.*" \
  --kms-key-id arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id \
  --additional-encryption-context '{"context-key": "context-value"}' \
  --profile cli-user \
  --region region

```

命令包含下列金鑰參數：

- `--integration-name` – 整合的唯一名稱
- `--source-arn` – AWS DMS 來源端點的 ARN
- `--target-arn` – Amazon Redshift 命名空間的 ARN
- `--integration-config` – 網路組態，包括子網路 IDs 和安全群組
- `--data-filter` – 指定要複寫的結構描述和資料表
- `--kms-key-id` – 加密 AWS KMS 金鑰的 ARN
- `--additional-encryption-context` – 加密內容金鑰/值對必須符合 KMS 金鑰政策（例如 `{"context-key": "context-value"}`）
- `--profile` – 要使用的 AWS CLI 設定檔（先前建立的 `cli-user` 設定檔）

成功建立後，命令會傳回整合詳細資訊，包括整合 ARN、狀態和組態參數。輸出範例：

```
{
  "SourceArn": "arn:aws:dms:region:account-id:endpoint:endpoint-id",
  "TargetArn": "arn:aws:redshift:region:account-id:namespace:namespace-id",
  "IntegrationName": "mysql-onprem-integration",
  "IntegrationArn": "arn:aws:glue:region:account-id:integration:integration-id",
  "KmsKeyId": "arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id",
  "AdditionalEncryptionContext": {
    "context-key": "context-value"
  },
  "Status": "CREATED",
  "CreateTime": 1763234086.001,
  "DataFilter": "include: mysql.*",
  "IntegrationConfig": {
    "SourceProperties": {
      "SubnetIds": "subnet-id1,subnet-id2,subnet-id3",
      "VpcSecurityGroupIds": "sg-id"
    }
  }
}
```

安全最佳實務

設定零 ETL 整合時，請遵循下列安全最佳實務：

- 使用最低權限存取 – 僅授予建立和管理整合所需的最低許可。盡可能考慮使用資源層級許可。

- 啟用加密 – 一律使用客戶受管 AWS KMS 金鑰來加密整合資料。指定加密內容以提供額外的安全性。
- 定期輪換憑證 – 如果使用 IAM 使用者存取金鑰，請定期輪換憑證。請考慮改為使用具有臨時登入資料的 IAM 角色。
- 監控存取 – AWS CloudTrail 用於監控與整合建立和管理相關的 API 呼叫。
- 限制網路存取 – 設定 VPC 安全群組，將網路存取限制為僅必要資源。
- 使用資源政策 – 實作 Amazon Redshift 資源政策，以控制哪些來源可以建立與資料倉儲的整合。
- 標籤資源 – 將標籤套用至整合和相關資源，以獲得更好的組織和成本追蹤。

的最佳實務 AWS Database Migration Service

若要最有效地使用 AWS Database Migration Service (AWS DMS)，請參閱本節有關遷移資料最有效方式的建議。

主題

- [的遷移規劃 AWS Database Migration Service](#)
- [轉換結構描述](#)
- [檢閱 AWS DMS 公有文件](#)
- [執行概念驗證](#)
- [改善 AWS DMS 遷移的效能](#)
- [使用自己的內部部署名稱伺服器](#)
- [遷移大型二進位物件 \(LOB\)](#)
- [改善使用列篩選遷移大型資料表時的效能](#)
- [進行中複寫](#)
- [降低來源資料庫的負載](#)
- [減少目標資料庫的瓶頸](#)
- [在遷移期間使用資料驗證](#)
- [使用指標監控您的 AWS DMS 任務](#)
- [事件和通知](#)
- [使用任務日誌針對遷移問題進行故障診斷](#)
- [使用時間歷程針對複寫任務進行疑難排解](#)
- [變更 Oracle 目標的使用者和結構描述](#)
- [變更 Oracle 目標的資料表和索引資料表空間](#)
- [升級複寫執行個體版本](#)
- [了解遷移成本](#)

的遷移規劃 AWS Database Migration Service

使用 規劃資料庫遷移時 AWS Database Migration Service，請考慮下列事項：

- 若要將來源和目標資料庫連線至 AWS DMS 複寫執行個體，請設定網路。要這麼做很簡單，就像在與複寫執行個體相同的虛擬私有雲端 (VPC) 中連接兩個 AWS 資源一樣簡單。其可以適用於更複雜的組態，例如透過虛擬私有網路 (VPN)，將內部部署資料庫連接到 Amazon RDS 資料庫執行個體。如需詳細資訊，請參閱[資料庫遷移的網路組態](#)。
- 來源和目標端點 – 請確定您知道來源資料庫中需要遷移到目標資料庫的資訊和資料表。AWS DMS 支援基本結構描述遷移，包括建立資料表和主索引鍵。不過，AWS DMS 不會在目標資料庫中自動建立次要索引、外部索引鍵、使用者帳戶等。視來源和目標資料庫引擎而定，您可能需要設定補充記錄或修改來源或目標資料庫的其他設定。如需詳細資訊，請參閱[資料遷移的來源](#)及[資料遷移的目標](#)。
- 結構描述和程式碼遷移 – AWS DMS 不執行結構描述或程式碼轉換。您可以使用 Oracle SQL Developer、MySQL Workbench 和 pgAdmin III 等工具轉換結構描述。若要將現有的結構描述轉換為不同的資料庫引擎，您可以使用 AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT)。其可以建立目標結構描述，也可以產生和建立整個結構描述：資料表、索引、檢視等。您也可以使用此工具將 PL/SQL 或 TSQL 轉換成 PgSQL 和其他格式。如需的詳細資訊 AWS SCT，請參閱[AWS SCT 使用者指南](#)。
- 不受支援的資料類型：確保將來源資料類型轉換成目標資料庫的同等資料類型。如需受支援資料類型的詳細資訊，請參閱資料存放區的來源或目標區段。
- 診斷支援指令碼結果：規劃移轉時，建議您執行診斷支援指令碼。透過這些指令碼的結果，您可以找到與潛在遷移失敗相關的進階資訊。

如果資料庫有可用的支援指令碼，請使用下一節中對應指令碼主題中的連結下載該指令碼。驗證並檢閱指令碼之後，您可以根據本機環境中指令碼主題中所述的程序來執行指令碼。當指令碼執行完成時，您就可以檢閱結果。我們建議您執行這些指令碼，作為任何疑難排解工作的第一步。與 AWS 支援團隊合作時，這些結果可能很有用。如需詳細資訊，請參閱[在中使用診斷支援指令碼 AWS DMS](#)。

- 預遷移評估：預遷移評估會評估資料庫遷移任務的指定元件，以協助找出可能導致遷移任務無法如期執行的任何問題。透過使用此評估，您就可以在執行新任務或修改的任務前找出潛在問題。如需使用預遷移評估的詳細資訊，請參閱[啟用和使用任務的預遷移評估](#)。

轉換結構描述

AWS DMS 不會執行結構描述或程式碼轉換。如果您想要將現有的結構描述轉換為不同的資料庫引擎，您可以使用 AWS SCT。會將來源物件、資料表、索引、檢視、觸發和其他系統物件 AWS SCT 轉換為目標資料定義語言 (DDL) 格式。您也可以使用 AWS SCT 將大部分的應用程式程式碼，例如 PL/SQL 或 TSQL，轉換為同等的目標語言。

您可以從取得 AWS SCT 免費下載 AWS。如需的詳細資訊 AWS SCT，請參閱[AWS SCT 《使用者指南》](#)。

如果您的來源端點與目標端點位於相同的資料庫引擎上，則可以使用 Oracle SQL Developer、MySQL Workbench 或 PgAdmin4 等工具來移動結構描述。

檢閱 AWS DMS 公有文件

強烈建議您在第一次遷移之前，先瀏覽來源和目標端點的 AWS DMS 公有文件頁面。本文件可協助您找出遷移的先決條件，並在開始之前了解目前的限制。如需詳細資訊，請參閱[使用 AWS DMS 端點](#)。

在遷移期間，公有文件可協助您疑難排解的任何問題 AWS DMS。文件中的頁面故障診斷可協助您解決使用 AWS DMS 和所選端點資料庫的常見問題。如需詳細資訊，請參閱[對中的遷移任務進行故障診斷 AWS Database Migration Service](#)。

執行概念驗證

為了協助您在資料庫遷移的早期階段發現環境的相關問題，我們建議您執行小型測試遷移。這樣做也可以幫助您設定更實際的遷移時間表。此外，您可能需要執行完整規模的測試遷移，以測量 AWS DMS 是否可以透過網路處理資料庫的輸送量。在此期間，我們會建議您進行基準測試並最佳化初始完整載入和進行中複寫。這樣做可以幫助您了解網路延遲以及評估整體效能。

此時，您還能夠了解資料描述檔以及資料庫的大小 (包括以下內容)：

- 大型、中型和小型的資料表有多少。
- AWS DMS 如何處理資料類型和角色集轉換。
- 具有大型物件 (LOB) 欄的資料表數目。
- 執行測試遷移需要多久的時間。

改善 AWS DMS 遷移的效能

有許多因素會影響 AWS DMS 遷移的效能：

- 來源的資源可用性。
- 可用網路輸送量。
- 複寫伺服器的資源容量。

- 要擷取變更之目標的能力。
- 來源資料的類型和分佈。
- 要遷移的物件數。

您可以使用以下所述的部分或所有最佳實務來提升效能。您是否可以使用這些實務其中之一，取決於具體的使用案例。您可以找到以下一些限制：

佈建適當的複寫伺服器

AWS DMS 是在 Amazon EC2 執行個體上執行的受管服務。此服務會連線至來源資料庫、讀取來源資料、格式化資料以供目標資料庫使用，以及將資料載入目標資料庫。

此處理的大部分皆發生在記憶體中。但是，大型交易可能需要將一部分緩衝到磁碟。快取交易和日誌檔案也會寫入磁碟。在下面的區段中，您可以找到在選擇複寫伺服器時要留意的考量。

CPU

AWS DMS 專為異質遷移而設計，但也支援同質遷移。若要執行同質遷移，請先將每個來源資料類型轉換為其同等 AWS DMS 資料類型。然後將每個 AWS DMS 類型的資料轉換為目標資料類型。您可以在《AWS DMS 使用者指南》中找到每個資料庫引擎的轉換參考資料。

為了 AWS DMS 讓以最佳方式執行這些轉換，CPU 必須在轉換發生時可用。超載 CPU 並且缺乏足夠 CPU 資源可能導致遷移速度變慢，還可能導致其他副作用。

複寫執行個體類別

某些較小的執行個體類別便已足夠用於測試服務或較小的遷移。若遷移涉及大量資料表，或是您想要執行多個同時複寫任務，請您考慮使用其中一個較大的執行個體。較大的執行個體可能是個好主意，因為此服務會消耗一定數量的記憶體和 CPU。

AWS DMS 支援 R5 和 C5 執行個體類別

R5 執行個體類別是記憶體優化執行個體，旨在為於記憶體內部處理大型資料集的工作負載提供快速效能。使用的持續遷移或複寫高輸送量交易系統，有時 AWS DMS 可能會耗用大量的 CPU 和記憶體。R5 執行個體為每個 vCPU 提供比 R4 多出 5% 的記憶體，而最大的大小可提供 768 GiB 的記憶體。此外，與 R4 相比，R5 執行個體的每 GiB 價格提高 10%，而且 CPU 效能提高約 20%。

C5 執行個體類別已針對運算密集型工作負載進行最佳化，並以每個運算比率的低價格提供符合成本效益的高效能。其可實現明顯更高的網路效能。Elastic Network Adapter (ENA) 為 C5 執行個體提供高達 25 Gbps 的網路頻寬，以及高達 14 Gbps 的專用頻寬給 Amazon EBS。AWS DMS 可能

使用 CPU 密集型，尤其是在執行異質遷移和複寫時，例如從 Oracle 遷移到 PostgreSQL。C5 執行個體在這些情況下便是個良好的選擇。

儲存

根據執行個體類別，複寫伺服器可能包含 50 GB 或 100 GB 的資料儲存。此儲存用於日誌檔，以及載入期間收集的任何快取變更。如果來源系統正在忙碌中或需要大量交易，您可能需要增加儲存空間。如果您在複寫伺服器上執行多項任務，則可能還需要增加儲存空間。不過，預設的量通常就足夠了。

中的所有儲存磁碟區 AWS DMS 都是 GP2 或一般用途固態硬碟 (SSDs)。GP2 磁碟區具有每秒三個 I/O 操作 (IOPS) 的基本效能，並且能夠以額度的方式爆增至高達 3,000 IOPS。根據經驗法則，請檢查複寫執行個體的 ReadIOPS 和 WriteIOPS 指標。請確定這些值的總和不會超過該磁碟區的基本效能。

Multi-AZ

選擇多可用區執行個體可保護遷移，避免儲存失敗。大多數遷移是暫時的，預期執行的時間不長。如果您使用 AWS DMS 進行持續複寫，選擇異地同步備份執行個體可在發生儲存體問題時改善可用性。

在「完整載入」期間使用單一可用區或多可用區複寫執行個體，且發生容錯移轉或主機取代時，完整載入任務預期會失敗。對於未完成或處於錯誤狀態的剩餘資料表，您可以從故障點重新開始任務。

平行載入多個資料表

根據預設，一次 AWS DMS 載入八個資料表。當您使用非常大的複寫伺服器 (例如 dms.c4.xlarge 或較大的執行個體) 時，可以稍微增加此值來查看某項效能提升。不過，在某個時間點上，增加這種並行處理會降低效能。如果您的複寫伺服器相對較小 (例如 dms.t2.medium)，建議您降低平行載入的資料表數目。

若要在 中變更此號碼 AWS 管理主控台，請開啟 主控台，選擇任務，選擇建立或修改任務，然後選擇進階設定。在調校設定下，變更要平行載入的資料表數目上限選項。

若要使用 變更此數字 AWS CLI，請在 下變更 MaxFullLoadSubTasks 參數TaskSettings。

使用平行完整載入

您可以根據分割區和子分割區，使用來自 Oracle、Microsoft SQL Server、MySQL、Sybase 和 IBM Db2 LUW 來源，來使用平行載入。這樣做可以改善整體完整載入持續時間。此外，在執行 AWS DMS 遷移任務時，您可以加快大型或分割區資料表的遷移速度。若要這樣做，請將資料表分割成區段，並在相同的遷移任務中平行載入區段。

若要使用平行載入，請使用 `parallel-load` 選項建立 `table-settings` 類型的資料表對應規則。在 `table-settings` 規則中，請指定您要平行載入的資料表選取條件。若要指定選取條件，請將 `parallel-load` 的 `type` 元素設為以下其中一項：

- `partitions-auto`
- `subpartitions-auto`
- `partitions-list`
- `ranges`
- `none`

如需這些設定的詳細資訊，請參閱[資料表和集合設定規則與操作](#)。

使用索引、觸發程序和參考完整性限制

索引、觸發條件和參考完整性限制條件會影響您的遷移效能，並造成遷移失敗。這些限制影響遷移的方式取決於複寫任務是完整載入任務，還是進行中複寫 (變更資料擷取，即 CDC) 任務。

如需完全載入任務，建議您丟棄主索引鍵索引、次要索引、參考完整性限制條件和資料處理語言 (DML) 觸發條件。或者，您可以將建立時間延後至完整載入任務完成之後。您在完整載入任務期間不需要索引，如果索引存在，則會產生維護額外負荷。由於完全載入任務會一次載入群組的資料表，因此違反了參考完整性限制條件。同樣地，插入、更新和刪除觸發程序可能會造成錯誤，例如，若針對先前大量載入的資料表觸發了資料列插入。其他類型的觸發條件也會因新增的處理而影響效能。

如果資料磁碟區相對較小且額外的遷移時間不是您考量的因素，您可以在完整載入任務之前建置主索引鍵和輔助索引。參考完整性限制和觸發程序應一律關閉。

若為完整載入 + CDC 任務，建議您在 CDC 階段之前新增輔助索引。由於 AWS DMS 使用邏輯複寫，請確保具有支援 DML 操作的次要索引，以防止完整資料表掃描。您可以在 CDC 階段之前暫停複寫任務，以在繼續任務之前建立索引並建立參考完整性限制。

您應該在切換之前啟用觸發程序。

關閉備份和交易記錄

遷移到 Amazon RDS 資料庫時，最好能夠先關閉目標的備份和多可用區，直到您準備好進行切換為止。同樣地，在遷移到非 Amazon RDS 系統時，關閉目標的任何記錄直到切換後通常是不錯的主意。

使用多個任務

使用多個任務進行單一遷移有時可提升效能。如果您有一組不參與一般交易的資料表，則可能可以將遷移劃分為多個任務。交易一致性的維護會在任務中進行，因此，個別任務中的資料表不得參與

共同的交易，這點很重要。此外，每個任務會獨立讀取交易串流，因此請小心不要對來源資料庫施加過多壓力。

您可以使用多個任務來建立個別的複寫串流。如此一來，您就可以平行進行來源的讀取、複寫執行個體上的程序，以及對目標資料庫的寫入。

最佳化變更處理

根據預設，會在交易模式中 AWS DMS 處理變更，以保留交易完整性。如果您能夠承受交易完整性的臨時失誤，則可以改用批次最佳化套用選項。此選項可有效率地分組交易，並為了提高效率以批次方式加以套用。使用批次最佳化的套用選項幾乎總是違反參考完整性限制。因此，我們建議您在遷移過程中關閉這些限制，並在切換過程中再次開啟這些限制。

使用自己的內部部署名稱伺服器

通常，AWS DMS 複寫執行個體會使用 Amazon EC2 執行個體中的網域名稱系統 (DNS) 解析程式來解析網域端點。但是，如果您使用 Amazon Route 53 Resolver，就可以使用自己的內部部署名稱伺服器來解析特定端點。使用此工具，您可以在內部部署與 AWS 使用傳入和傳出端點、轉送規則和私有連線之間查詢。使用內部部署名稱伺服器的好處包括在防火牆後方增強的安全性以及易用性。


如果您有傳入端點，您可以使用源自內部部署的 DNS 查詢來解析 AWS 託管網域。若要設定端點，您可透過在要提供解析程式的每個子網路中指派 IP 地址。若要在內部部署 DNS 基礎設施與之間建立連線 AWS，請使用 Direct Connect 或虛擬私有網路 (VPN)。

傳出端點會連線到內部部署名稱伺服器。名稱伺服器只會授予在允許清單中包含並在傳出端點中設定之 IP 地址的存取權。您名稱伺服器的 IP 地址是目標 IP 地址。當您為傳出端點選擇安全群組時，請選擇複寫執行個體所使用的相同安全群組。

若要將特定網域轉送至名稱伺服器，請使用轉送規則。傳出端點可處理多個轉送規則。轉送規則的範圍是虛擬私有雲端 (VPC)。透過使用與 VPC 相關聯的轉送規則，您可以佈建 AWS 雲端的邏輯隔離區段。從這個邏輯上隔離的區段中，您可以在虛擬網路中啟動 AWS 資源。

您可以將在內部部署 DNS 基礎設施中託管的網域設為條件式轉送規則，此規則會設定傳出 DNS 查詢。當對其中一個網域進行查詢時，規則會觸發嘗試將 DNS 請求轉送到該規則所設伺服器的動作。同樣地，需要透過 Direct Connect 或 VPN 的私有連線。

下圖顯示 Route 53 解析程式的架構。



如需 Route 53 DNS Resolver 的更多資訊，請參閱《Amazon Route 53 開發人員指南》中的[開始使用 Route 53 解析程式](#)。

搭配 使用 Amazon Route 53 Resolver AWS DMS

您可以為 建立內部部署名稱伺服器 AWS DMS，以使用 解析端點[Amazon Route 53 Resolver](#)。

根據 AWS DMS Route 53 為 建立內部部署名稱伺服器

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/route53/> 開啟 Route 53 主控台。
2. 在 Route 53 主控台上，選擇您要設定 Route 53 Resolver AWS 的區域。Route 53 解析程式是區域特有的。
3. 選擇查詢方向 (傳入、傳出或兩者)。
4. 提供傳入查詢組態：
 - a. 輸入端點名稱並選擇 VPC。
 - b. 從 VPC 指派一或多個子網路 (例如，選擇兩個以提供可用性)。
 - c. 指派特定 IP 地址作為端點使用，或是讓 Route 53 解析程式自動指派。
5. 為您的內部部署網域建立規則，讓 VPC 內的工作負載可以將 DNS 查詢路由至您的 DNS 基礎設施。
6. 輸入內部部署 DNS 伺服器的一或多個 IP 地址。
7. 提交規則。

建立所有項目後，VPC 便會與傳入和傳出規則建立關聯，並且可以開始路由流量。

如需 Route 53 解析程式的更多資訊，請參閱《Amazon Route 53 開發人員指南》中的[開始使用 Route 53 解析程式](#)。

遷移大型二進位物件 (LOB)

一般而言，會以兩個階段 AWS DMS 遷移 LOB 資料：

1. AWS DMS 在目標資料表中建立新的資料列，並將相關聯的 LOB 值以外的所有資料填入資料列。
2. AWS DMS 會使用 LOB 資料更新目標資料表中的資料列。

這個 LOB 遷移程序需要在遷移期間，目標資料表上的所有 LOB 資料行都必須是可為 null。即使來源資料表上的 LOB 資料行不可為 null，也是如此。如果 AWS DMS 建立目標資料表，預設會將 LOB 資料欄設為 nullable。在某些情況下，您可能會使用其他機制 (例如匯入或匯出)，來建立目標資料表。在這類情況下，請確定 LOB 欄可為 Null，然後再開始遷移任務。

此要求有一個例外狀況。假設您從 Oracle 來源執行同質遷移到 Oracle 目標，並選擇 Limited Lob mode (有限 LOB 模式)。在這種情況下，整個資料列是一次填入，包括任何 LOB 值。在這種情況下，如果需要，AWS DMS 可以建立具有非空值限制條件的目標資料表 LOB 資料欄。

使用有限 LOB 模式

AWS DMS 當您的遷移包含 LOB 值時，會使用兩種方法來平衡效能和便利性：

1. Limited LOB mode (有限 LOB 模式) 可遷移最多到使用者指定大小限制 (預設為 32 KB) 的所有 LOB 值。大於大小限制的 LOB 值則必須手動遷移。Limited LOB mode (有限 LOB 模式) 是所有遷移任務的預設值，通常可提供最佳效能。不過，請確保 LOB 大小上限參數的設定正確無誤。將此參數設為所有資料表的最大 LOB 大小。
2. Full LOB mode (完整 LOB 模式) 可遷移資料表中的所有 LOB 資料 (無論大小為何)。Full LOB mode (完整 LOB 模式) 便於移動資料表中的所有 LOB 資料，但此程序可能會大幅影響效能。

對於某些資料庫引擎，例如 PostgreSQL，AWS DMS 處理 JSON 資料類型，例如 LOBs。請確定如果您選擇的是有限 LOB 模式，則 LOB 大小上限選項將設定為不會導致 JSON 資料遭截斷的值。

AWS DMS 提供使用大型物件資料類型 (BLOBs、CLOBs 和 NCLOBs) 的完整支援。下列來源端點具有完整的 LOB 支援：

- Oracle
- Microsoft SQL Server
- ODBC

下列目標端點具有完整的 LOB 支援：

- Oracle
- Microsoft SQL Server

下列目標端點具有有限的 LOB 支援。您無法針對這個目標端點使用有限 LOB 大小。

- Amazon Redshift
- Amazon S3

對於具有完整 LOB 支援的端點，您還可以設定 LOB 資料類型的大小限制。

改善 LOB 效能

遷移 LOB 資料時，您可以指定下列不同的 LOB 最佳化設定。

每個資料表 LOB 設定

使用每個資料表 LOB 設定，您就可以覆寫部份或所有資料表的任務層級 LOB 設定。若要執行此操作，請在 `table-settings` 規則中定義 `lob-settings`。以下是包含一些較大的 LOB 值的範例表。

```
SET SERVEROUTPUT ON
CREATE TABLE TEST_CLOB
(
  ID NUMBER,
  C1 CLOB,
  C2 VARCHAR2(4000)
);
DECLARE
bigtextstring CLOB := '123';
iINT;
BEGIN
WHILE Length(bigtextstring) <= 60000 LOOP
bigtextstring := bigtextstring || '000000000000000000000000000000000000';
END LOOP;
```

```
INSERT INTO TEST_CLOB (ID, C1, C2) VALUES (0, bigtextstring,'AnyValue');
END;
/
SELECT * FROM TEST_CLOB;
COMMIT
```

接下來，建立遷移任務，並使用新 `lob-settings` 規則修改資料表的 LOB 處理。此 `bulk-max-size` 值會決定 LOB 大小上限 (KB)。如果其大於指定的大小，將會遭到截斷。

```
{
  "rules": [{
    "rule-type": "selection",
    "rule-id": "1",
    "rule-name": "1",
    "object-locator": {
      "schema-name": "HR",
      "table-name": "TEST_CLOB"
    },
    "rule-action": "include"
  },
  {
    "rule-type": "table-settings",
    "rule-id": "2",
    "rule-name": "2",
    "object-locator": {
      "schema-name": "HR",
      "table-name": "TEST_CLOB"
    },
    "lob-settings": {
      "mode": "limited",
      "bulk-max-size": "16"
    }
  }
]
```

即使此 AWS DMS 任務是使用 建立的 `FullLobMode : true`，每個資料表的 LOB 設定 AWS DMS 也會直接將這個特定資料表中的 LOB 資料截斷為 16,000。您可以檢查任務日誌以確認此操作。

```
721331968: 2018-09-11T19:48:46:979532 [SOURCE_UNLOAD] W: The value of column 'C' in
table
'HR.TEST_CLOB' was truncated to length 16384
```

內嵌 LOB 設定

當您建立 AWS DMS 任務時，LOB 模式會決定如何處理 LOBs。

完整 LOB 模式和有限 LOB 模式，每有其優缺點。內嵌 LOB 模式結合完整 LOB 模式和有限 LOB 模式的優點。

當您需要同時複寫小型和大型 LOB，而且大部分 LOB 都很小時，就可以使用內嵌 LOB 模式。當您選擇此選項時，在完全載入期間，AWS DMS 任務會內嵌傳輸小型 LOBs，這更有效率。AWS DMS 任務會透過從來源資料表執行查詢來傳輸大型 LOBs。

在變更處理期間，會透過從來源資料表執行查詢，來複寫小型和大型 LOB。

當您使用內嵌 LOB 模式時，AWS DMS 任務會檢查所有 LOB 大小，以決定要內嵌傳輸哪些大小。會使用完整 LOB 模式複寫大於指定大小的 LOB。因此，如果您知道大部分 LOB 都大於指定的設定，建議不要使用此選項。而是允許無限制的 LOB 大小。

您可以在任務設定中使用屬性來設定此選項，`InlineLobMaxSize`只有在 `FullLobMode` 設為 `true` 時才能使用。`InlineLobMaxSize` 的預設值為 0，範圍介於 1–102400 KB (100 MB)。`InlineLobMaxSize` 將設定為大於 32Kb 的值可能會導致記憶體壓力和效能降低，具體取決於工作負載。

例如，您可以使用下列 AWS DMS 任務設定。在這裡，將 `InlineLobMaxSize` 設為值 5 會導致所有小於或等於 5 KiB (5,120 位元組) 的 LOB 皆以內嵌方式傳輸。

```
{
  "TargetMetadata": {
    "TargetSchema": "",
    "SupportLobs": true,
    "FullLobMode": true,
    "LobChunkSize": 64,
    "LimitedSizeLobMode": false,
    "LobMaxSize": 32,
    "InlineLobMaxSize": 5,
    "LoadMaxFileSize": 0,
    "ParallelLoadThreads": 0,
    "ParallelLoadBufferSize": 0,
    "BatchApplyEnabled": false,
    "TaskRecoveryTableEnabled": false},
  . . .
}
```

資源配置

- 選取適當的複寫執行個體大小，確保配置足夠的儲存空間以進行 LOB 處理。如需詳細資訊，請參閱[選取複寫執行個體的最佳大小](#)。
- 確保目標對於包含 LOB 資料欄的資料表具有足夠的可用空間。
- 為具有不同特性LOBs 建立個別任務，以最佳化效能：
 - 經常更新的 LOBs與很少修改LOBs
 - 大型 LOBs與小型 LOBs
 - 經常存取的資料表與不常存取的資料表

改善使用列篩選遷移大型資料表時的效能

如果您想要改善在遷移大型資料表時的效能，則可以將遷移分成多個任務。若要使用資料列篩選將遷移分成多個任務，請使用索引鍵或分割區索引鍵。比方說，如果您有一個 1 到 8,000,000 的整數主索引鍵 ID，則可以使用資料列篩選建立八個任務，每個遷移 100 萬筆記錄。

若要在主控台中套用資料列篩選：

1. 開啟 AWS 管理主控台。
2. 選擇任務，然後建立新任務。
3. 選擇資料表對應索引標籤，然後展開選擇規則。
4. 選擇新增選擇規則。您可以立即使用小於或等於、大於或等於、等於或介於兩個值之間的範圍條件，來新增資料欄篩選條件。如需欄篩選的詳細資訊，請參閱[從主控台指定資料表選取及轉換](#)。

如果您有一個依日期分割的大型分割資料表，則可以根據日期遷移資料。例如，假設您有一個依月份分割的資料表，而且只更新了當月的資料。在這種情況下，您可以針對每個靜態月份分割區建立完整載入任務，並針對目前更新的分割區建立完整載入 + CDC 任務。

如果您的資料表具有單欄主索引鍵或唯一索引，您可以使用範圍類型的平行載入讓 AWS DMS 任務分割資料表，以平行載入資料。如需詳細資訊，請參閱[資料表和集合設定規則與操作](#)。

進行中複寫

AWS DMS 持續複寫資料，讓來源和目標資料庫保持同步。其只會複寫有限數量的資料定義語言 (DDL) 陳述式。AWS DMS 不會傳播項目，例如索引、使用者、權限、預存程序，以及其他與資料表資料無直接關聯的資料庫變更。

如果您計劃使用進行中複寫，則在建立複寫執行個體時，設定多可用區選項。您可透過選擇多可用區選項，取得複寫執行個體的高可用性和容錯移轉支援。不過，此選項可能會影響效能，而且在將變更套用至目標系統時可能會拖慢複寫速度。

在升級來源或目標資料庫之前，建議您停止在這些資料庫上執行的任何 AWS DMS 任務。升級完成後繼續任務。

在持續複寫期間，識別來源資料庫系統和 AWS DMS 複寫執行個體之間的網路頻寬至關重要。確定網路在進行中複寫期間不會造成任何瓶頸。

識別來源資料庫系統上每小時變更和封存日誌產生速率也很重要。這麼做可協助您了解進行中複寫期間可能獲得的輸送量。

降低來源資料庫的負載

AWS DMS 會在來源資料庫上使用一些資源。在完全載入任務期間，AWS DMS 會針對每個平行處理的資料表執行來源資料表的完整資料表掃描。此外，作為遷移一部分建立的每個任務都會在 CDC 程序中查詢來源資料庫是否有變更。若要 AWS DMS 讓對某些來源執行 CDC，例如 Oracle，您可能需要增加寫入資料庫變更日誌的資料量。

如果您發現來源資料庫不堪負載，則可以為遷移降低任務數或每個任務的資料表數目。每個任務都是獨立取得來源變更，因此合併任務可以降低變更擷取的工作負載。

減少目標資料庫的瓶頸

在遷移期間，請嘗試移除任何在目標資料庫上競爭寫入資源的程序：

- 關閉不必要的觸發程序。
- 在初始載入期間關閉輔助索引，稍後在進行中複寫期間重新開啟次要索引。
- 使用 Amazon RDS 資料庫時，建議您在切換前關閉備份和多可用區。
- 遷移至非 RDS 系統時，建議您在切換前關閉目標上的任何記錄。

在遷移期間使用資料驗證

若要確保資料正確地從來源遷移至目標，我們極力建議您使用資料驗證。如果您開啟任務的資料驗證，會在對資料表執行完全載入後立即 AWS DMS 比較來源和目標資料。

資料驗證適用於下列資料庫，只要 AWS DMS 支援它們做為來源和目標端點：

- Oracle
- PostgreSQL
- MySQL
- MariaDB
- Microsoft SQL Server
- Amazon Aurora MySQL-Compatible Edition
- Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible Edition
- IBM Db2 LUW
- Amazon Redshift

如需詳細資訊，請參閱[AWS DMS 資料驗證](#)。

使用指標監控您的 AWS DMS 任務

您有數個選項，可用來透過 AWS DMS 主控台監控任務的指標：

主機指標

您可以在每個特定複寫執行個體的 CloudWatch 指標索引標籤上找到主機指標。您可以在此監控複寫執行個體的大小是否適當。

複寫任務指標

您可以在每個特定任務的 CloudWatch 指標索引標籤上找到複寫任務的指標，包括傳入和認可的變更，以及複寫主機和來源/目標資料庫之間的延遲。

資料表指標

您可以在每個個別任務的資料表統計資料索引標籤中找到個別資料表指標。這些指標包括以下數字：

- 在完整載入期間載入的資料列。
- 自任務開始後插入、更新和刪除。
- 自任務開始以來的 DDL 操作。

如需指標監控的詳細資訊，請參閱[監控 AWS DMS 任務](#)。

事件和通知

AWS DMS 使用 Amazon SNS 在 AWS DMS 事件發生時提供通知，例如建立或刪除複寫執行個體。您可以採用 Amazon SNS 為 AWS 區域支援的任何形式使用這些通知。其中可能包括電子郵件訊息、文字訊息或對 HTTP 端點的呼叫。

如需詳細資訊，請參閱[在中使用 Amazon SNS 事件和通知 AWS Database Migration Service](#)。

使用任務日誌針對遷移問題進行故障診斷

在某些情況下，AWS DMS 可能會遇到僅出現在任務日誌中的警告或錯誤訊息的問題。特別是，因為外部索引鍵違規而導致的資料截斷問題或資料列拒絕只會寫入任務日誌中。因此，在遷移資料庫時，請務必檢閱任務日誌。若要檢視任務日誌，請在建立任務的過程中設定 Amazon CloudWatch。

如需詳細資訊，請參閱[使用 Amazon CloudWatch 監控複寫任務](#)。

使用時間歷程針對複寫任務進行疑難排解

若要疑難排解 AWS DMS 遷移問題，您可以使用 Time Travel。如需時間歷程的詳細資訊，請參閱[時間歷程任務設定](#)。

當您使用時間歷程時，請注意下列考量：

- 若要避免 DMS 複寫執行個體的額外負荷，請僅針對需要偵錯的任務開啟「時間歷程」。
- 當您使用歷程對可能執行數天的複寫任務進行疑難排解時，請監控複寫執行個體指標的資源負荷。此方法特別適用於長時間在來源資料庫上執行高交易負載的情況。如需詳細資訊，請參閱[監控 AWS DMS 任務](#)。
- 當時間歷程任務設定 `EnableRawData` 設為 `true` 時，DMS 複寫期間的任務記憶體用量可能會高於未開啟時間歷程的使用量。如果「時間歷程」的開啟時間很長，請監控任務。
- 目前，您只能在任務層級開啟「時間歷程」。對所有資料表的變更都會記錄在「時間歷程」日誌中。如果您要針對具有高交易量之資料庫中的特定資料表進行疑難排解，請建立個別的任務。

變更 Oracle 目標的使用者和結構描述

當您使用 Oracle 做為目標時，會將資料 AWS DMS 遷移至目標端點使用者擁有的結構描述。

例如，假設您將名為 PERFDATA 的結構描述遷移到 Oracle 目標端點，而且目標端點使用者名稱是 MASTER。AWS DMS 將連接到 Oracle 目標當作 MASTER，並將 PERFDATA 中的資料庫物件填入 MASTER 結構描述中。

若要覆寫此行為，請提供結構描述轉換。例如，若要將 PERFDATA 結構描述物件遷移到目標端點上的 PERFDATA 結構描述，請使用以下轉換。

```
{
  "rule-type": "transformation",
  "rule-id": "2",
  "rule-name": "2",
  "object-locator": {
    "schema-name": "PERFDATA"
  },
  "rule-target": "schema",
  "rule-action": "rename",
  "value": "PERFDATA"
}
```

如需轉型的詳細資訊，請參閱[使用 JSON 指定資料表選擇及轉換](#)。

變更 Oracle 目標的資料表和索引資料表空間

使用 Oracle 做為目標時，會將所有資料表和索引 AWS DMS 遷移至目標中的預設資料表空間。例如，假設您的來源是 Oracle 以外的資料庫引擎。所有目標資料表和索引都會遷移到相同的預設資料表空間。

若要覆寫此行為，請提供對應的資料表空間轉換。例如，假設您希望將資料表和索引遷移到 Oracle 目標中的資料表和索引資料表空間，而且是以來源中的結構描述命名資料表空間。在這種情況下，您可以使用類似如下的轉換。其中，來源中的結構描述名為 INVENTORY，目標中對應的資料表和索引資料表空間則名為 INVENTORYTBL 及 INVENTORYIDX。

```
{
  "rule-type": "transformation",
  "rule-id": "3",
  "rule-name": "3",
  "rule-action": "rename",
  "rule-target": "table-tablespace",
  "object-locator": {
    "schema-name": "INVENTORY",
```



```
    "table-name": "%",
    "table-tablespace-name": "%"
  },
  "value": "INVENTORYTBL"
},
{
  "rule-type": "transformation",
  "rule-id": "4",
  "rule-name": "4",
  "rule-action": "rename",
  "rule-target": "index-tablespace",
  "object-locator": {
    "schema-name": "INVENTORY",
    "table-name": "%",
    "index-tablespace-name": "%"
  },
  "value": "INVENTORYIDX"
}
```

如需轉型的詳細資訊，請參閱[使用 JSON 指定資料表選擇及轉換](#)。

當 Oracle 同時是來源和目標時，您可以設定 Oracle 來源額外連線屬性，來保留現有的資料表或索引資料表空間指派：`enableHomogenousTablespace=true`。如需詳細資訊，請參閱[使用 Oracle 做為來源時的端點設定 AWS DMS](#)。

升級複寫執行個體版本

AWS 會定期發行複 AWS DMS 寫引擎軟體的新版本，並提供新功能和效能改善。每個複寫引擎軟體的版本都有其各自的版本編號。在將複寫執行個體升級至更新版本之前，測試執行生產工作負載的現有 AWS DMS 複寫執行個體版本至關重要。如需可用版本升級的相關詳細資訊，請參閱[AWS DMS 版本備註](#)。

了解遷移成本

AWS Database Migration Service 可協助您以低成本 AWS 輕鬆安全地遷移資料庫。您只需為複寫執行個體和任何額外的日誌儲存空間付費。每個資料庫遷移執行個體都包含足夠儲存空間，可容納交換空間、複寫日誌和資料快取，以供大部分複寫使用，而入站資料傳輸是免費的。

在初始載入期間或尖峰負載期間，您可能需要更多資源。您可以使用雲端監控指標密切監控複寫執行個體資源使用率。然後，您可以根據使用情況縱向擴展和縮減複寫執行個體大小。

如需估算遷移成本的詳細資訊，請參閱：


- [AWS Database Migration Service 定價](#)
- [AWS 定價計算器](#)

使用 AWS DMS Serverless

AWS DMS Serverless 是一項功能，可提供自動佈建、擴展、內建高可用性和pay-for-use模式，以提高操作敏捷性並最佳化成本。Serverless 功能可免去複寫執行個體管理任務，例如容量預估、佈建、成本最佳化，以及管理複寫引擎版本和修補。

使用 AWS DMS Serverless，類似於的目前功能 AWS DMS（在此文件中稱為 AWS DMS 標準），您可以使用端點建立來源和目標連線。建立來源和目標端點之後，您可以建立複寫組態，其中包括指定複寫的組態設定。您可以透過啟動、停止、修改或刪除複寫來加以管理。每個複寫都具備您可以根據資料庫遷移需求進行的設定。您可以使用 JSON 檔案或的 AWS DMS 區段來指定這些設定 AWS 管理主控台。如需複寫設定的詳細資訊，請參閱[使用 AWS DMS 端點](#)。開始複寫之後，AWS DMS 無伺服器會連線至來源資料庫，並收集資料庫中繼資料以分析複寫工作負載。使用此中繼資料，會 AWS DMS 計算和佈建所需的容量，並啟動資料複寫。

下圖顯示無 AWS DMS 伺服器複寫程序。



Note

AWS DMS Serverless 目前的引擎版本為 [3.5.4](#)

檢視下列主題，以探索有關無 AWS DMS 伺服器的詳細資訊。


主題

- [AWS DMS 無伺服器元件](#)
- [AWS DMS 無伺服器限制](#)
- [AWS DMS 無伺服器預遷移。](#)

AWS DMS 無伺服器元件

若要管理執行複寫所需的資源，AWS DMS Serverless 具有精細狀態，可顯示服務所採取的不同內部動作。當您開始複寫時，AWS DMS Serverless 會計算容量負載、佈建計算的容量，並根據下列複寫狀態開始資料複寫。

下圖顯示無 AWS DMS 伺服器複寫的狀態轉換。



- 開始複製之後的第一個狀態為初始化。在這種狀態下，所有必要的參數都經過初始化。
- 緊接下來的狀態包括正在準備中繼資料資源、正在測試連線和正在擷取中繼資料。在這些狀態下，AWS DMS Serverless 會連線至您的來源資料庫，以取得預測所需容量所需的資訊。

- 當複寫狀態為測試連線時，AWS DMS Serverless 會驗證是否已成功設定與來源和目標資料庫的連線。
- 正在測試連線後的複寫狀態為正在擷取中繼資料。在這裡，AWS DMS 會擷取計算容量所需的資訊。
- 一旦 AWS DMS 擷取必要的資訊，下一個狀態是計算容量。系統會在此計算執行複寫所需的基礎資源大小。
- 正在計算容量之後的狀態轉換為正在佈建容量。當複寫處於此狀態時，AWS DMS Serverless 會初始化基礎運算資源。
- 成功佈建所有資源之後的複寫狀態為正在啟動複寫。在此狀態下，AWS DMS Serverless 會開始複寫資料。複寫的階段包括下列項目：
 - 完全載入：在此階段中，DMS 會像複寫開始時一樣複寫來源資料存放區。
 - CDC（初始）：在此階段中，DMS 會將變更複寫至完全載入階段期間發生的來源資料存放區。DMS 只會在 `StopTaskCachedChangesNotApplied` 任務設定為 `false` 時執行此階段。
 - CDC（進行中）：在初始 CDC 階段之後，DMS 會在來源資料庫發生變更時複寫變更。如果 `StopTaskCachedChangesApplied` 任務設定為 `false`，DMS 只會在初始 CDC 階段之後繼續執行複寫。
- 最終狀態為執行中。在執行中狀態下，資料的複寫正在進行中。
- 您停止的複寫會進入已停止狀態。對於成功完成的僅完全載入複寫任務，複寫可以進入停止狀態。這些情況需要考慮在停止或失敗狀態下恢復或重新啟動複寫：
 - 您無法重新啟動未在 48 小時內啟動的複寫，因為 AWS DMS 取消佈建資源。

本主題包含下列章節。

- [支援的端點](#)
- [建立無伺服器複寫](#)
- [修改無 AWS DMS 伺服器複寫](#)
- [計算組態](#)
- [了解無 AWS DMS 伺服器中的自動擴展](#)
- [監控無 AWS DMS 伺服器複寫](#)
- [用於將 Oracle 完全載入 Amazon Redshift 和 Amazon S3 遷移的增強輸送量](#)
- [了解 AWS DMS Serverless 中的 Storage Autoscaling](#)

對於 AWS DMS Serverless，AWS DMS 主控台的左側導覽面板有新的選項 Serverless 複寫。若是無伺服器複寫，您可以指定複寫 (而非複寫執行個體類型或任務)，來定義複寫。此外，您還可以指定 DMS 為複寫佈建的最大和最小 DMS 容量單位 (DCU)。DCU 是 2GB 的 RAM。會針對您複寫目前正在使用的每個 DCU 向您的帳戶 AWS DMS 收費。如需 AWS DMS 定價的相關資訊，請參閱 [AWS Database Migration Service 定價](#)。

AWS DMS 然後，會自動根據您的資料表映射和工作負載的預測大小來佈建複寫資源。此容量單位是您指定之最小與最大容量單位值範圍內的值。

支援的端點

使用 AWS DMS Serverless，您不需要選擇和管理引擎版本，因為服務會處理該設定。AWS DMS Serverless 支援下列來源：

- MongoDB
- Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)
- Microsoft SQL Server
- 與 PostgreSQL 相容的資料庫
- 與 MySQL 相容的資料庫
- MariaDB
- Oracle
- Amazon S3
- IBM Db2

AWS DMS Serverless 支援下列目標：

- Microsoft SQL Server
- PostgreSQL
- 與 MySQL 相容的資料庫
- Oracle
- Amazon S3
- Amazon Redshift
- Amazon DynamoDB
- Amazon Kinesis Data Streams
- Amazon Managed Streaming for Apache Kafka

- Amazon OpenSearch Service
- Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)
- Amazon Neptune

作為 AWS DMS Serverless 的一部分，您可以存取主控台命令，這些命令可讓您建立、設定、啟動和管理無 AWS DMS 伺服器複寫。若要使用主控台的無伺服器複寫區段執行這些命令，您必須執行下列其中一項作業：

- 設定要連接該政策的新 AWS Identity and Access Management (IAM) 政策和 IAM 角色。
- 使用 AWS CloudFormation 範本提供您需要的存取權。

AWS DMS Serverless 需要服務連結角色 (SLR) 存在於您的帳戶中。AWS DMS 會管理此角色的建立和使用。如需確定您擁有必要 SLR 的詳細資訊，請參閱 [的服務連結角色 AWS DMS](#)。

建立無伺服器複寫

若要在兩個現有 AWS DMS 端點之間建立無伺服器複寫，請執行下列動作。如需建立 AWS DMS 端點的資訊，請參閱 [來源與目標端點](#)。

建立無伺服器複寫

1. 登入 AWS 管理主控台 並開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> 的 AWS DMS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇無伺服器複寫，然後選擇建立複寫。
3. 在建立複寫頁面上，指定無伺服器複寫組態：

選項	Action
名稱	輸入用於識別複寫的名稱，例如 DMS-replication 。
描述性 Amazon Resource Name (ARN)- 選用	您可以使用此選用參數來提供複寫的說明。
來源資料庫端點	選擇帳戶中現有的端點。請注意，無 AWS DMS 伺服器僅支援 AWS DMS 標準支援的端點類型子集。

選項	Action
目標資料庫端點	選擇帳戶中現有的端點。請注意，無 AWS DMS 伺服器僅支援 AWS DMS 標準支援的端點類型子集。
複寫類型	根據需求選擇複寫類型： - 完全載入：僅 AWS DMS 遷移現有資料。 - 完全載入和變更資料擷取 (CDC)：AWS DMS 遷移複寫期間發生的現有資料和變更。 - 變更資料擷取 (CDC)：AWS DMS 只會遷移在您開始複寫之後發生的變更。

在設定區段中，設定複寫所需的設定。

在資料資料表對應段落中，設定資料表對應來定義規則，以選取和篩選正在複寫的資料。在您指定映射前，請確認您已檢閱您來源及目標資料庫的資料類型映射文件區段。如需來源和目標資料庫的資料類型映射資訊，請參閱 [使用 AWS DMS 端點](#) 主題中來源和目標端點類型的資料類型區段。

在運算設定區段中，進行下列設定。如需運算組態設定的相關資訊，請參閱[計算組態](#)。

選項	Action
VPC	選擇現有 VPC。
Subnet group (子網路群組)	選擇現有的子網路群組。
VPC 安全群組	如果尚未選擇，請選擇預設值。
AWS KMS 金鑰	選擇適當的 KMS 金鑰。如需 KMS 金鑰的資訊，請參閱 AWS Key Management Service API 參考中的 建立金鑰 。
部署	保持原樣。
可用區域	保持原樣。
最小 DMS 容量單位 (DCU) - (選用)	保留空白以使用預設值 1 DCU。

選項	Action
最大 DMS 容量單位 (DCU)	選擇 16 DCU。

依原樣保持維護設定。

4. 選擇建立複寫。

AWS DMS 會建立無伺服器複寫來執行遷移。

修改無 AWS DMS 伺服器複寫

若要修改複寫組態，請使用 `modify-replication-config` 動作。您只能修改處於 `CREATED`、`STOPPED` 或 `FAILED` 狀態的 AWS DMS 複寫組態。如需 `modify-replication-config` 動作的相關資訊，請參閱 AWS Database Migration Service API 參考中的 [ModifyReplicationConfig](#)。

使用 修改無伺服器複寫組態 AWS 管理主控台

1. 登入 AWS 管理主控台 並在 <https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> 開啟 AWS DMS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇無伺服器複寫。
3. 選擇您想要修改的複寫。下表說明您可以根據複寫目前狀態進行的修改。

設定	Description	允許的狀態
名稱	您可以變更複寫的名稱。輸入包含 8 到 16 個可列印的 ASCII 字元 (/、" 和 @ 除外)，作為複寫的名稱。在您選取的 AWS 區域中，帳戶名稱應是唯一的。您可以選擇將一些詳細資訊新增至名稱，例如包含您正在執行 AWS 的區域和任務，例如： west2-mysql12mysql-config1 。	ReplicationState 是 <code>CREATED</code> 、 <code>STOPPED</code> 或 <code>FAILED</code> 。
來源資料庫端點	選擇新的現有來源端點作為複寫的來源。	當 Provision State 是 <code>null</code> 時，Replicati

設定	Description	允許的狀態
		onState 是 CREATED 或 FAILED。
目標資料庫端點	選擇新的現有目標端點作為複寫的目標。	當 Provision State 是 null 時, ReplicationState 是 CREATED 或 FAILED。
複寫類型	您可以修改無伺服器複寫的類型。	當 Provision State 是 null 時, ReplicationState 是 CREATED 或 FAILED。
複寫設定	您可以修改複寫設定值，包括目標資料表準備模式、是否要在複寫中包含 LOB 資料欄、LOB 大小上限、驗證和記錄。如需詳細資訊，請參閱 任務設定 。	ReplicationState 是 CREATED、STOPPED 或 FAILED。
資料表對應	您可以修改無伺服器複寫的資料表對應設定，包括選擇規則和轉換規則。如需詳細資訊，請參閱 資料表映射 。	ReplicationState 是 CREATED、STOPPED 或 FAILED。

設定	Description	允許的狀態
計算組態	您可以修改無伺服器複寫的運算組態設定，包括網路設定、資源擴展設定和維護設定。如需運算組態設定的相關資訊，請參閱 計算組態 。	- 您可以在 ReplicationState 為 CREATED、STOPPED 或 FAILED 時修改下列擴展、維護和網路設定： - MinCapacityUnits - MaxCapacityUnits - MultiAZ - PreferredMaintenanceWindow - VpcSecurityGroupIds - 您可以在 ProvisionState 是 null 時 ReplicationState 是 CREATED 或 FAILED 時修改下列網路和安全性設定： - AvailabilityZone - DnsNameServers - KmsKeyId - ReplicationSubnetGroupId

Note

當任務狀態開始或執行時，您無法修改與 DMS 任務相關聯的端點。

計算組態

您可以使用「運算組態」參數或主控台區段來設定複寫佈建。運算組態物件中的欄位包括以下內容：

選項	Description
MinCapacityUnits	這是 AWS DMS 將佈建的 DMS 容量單位 (DCU) 數量下限。這也是自動擴展可以縮減的最小 DCU。
MaxCapacityUnits	這是 AWS DMS 可佈建的最大 DMS 容量單位 (DCU)，具體取決於複寫的容量預測。這也是自動擴展可擴展的最大 DCU。
KmsKeyId	要用來加密複寫儲存體的加密金鑰和連線資訊。如果您選擇（預設）aws/dms，AWS DMS 會使用與您的帳戶和相關聯的預設 KMS 金鑰 AWS 區域。會顯示描述、您的帳戶號碼、金鑰的 ARN。如需如何使用加密金鑰的詳細資訊，請參閱 設定加密金鑰並指定 AWS KMS 許可 。在本教學課程中，將（預設）aws/dms 保持選擇的狀態。
ReplicationSubnetGroupId	在所選 VPC 中建立複寫的複寫子網路群組。如果來源資料庫位於 VPC 中，請選擇包含來源資料庫的子網路群組，作為複寫的位置。如需複寫子網路群組的詳細資訊，請參閱 建立複寫子網路群組 。
VpcSecurityGroupIds	複寫執行個體會在 VPC 中建立。如果來源資料庫位於 VPC 中，請選取可提供資料庫所在之資料庫執行個體存取的 VPC 安全群組。
PreferredMaintenanceWindow	此參數會定義每週可進行系統維護的時段，以國際標準時間 (UTC) 表示。預設值是從每個 8 小時時段隨機選取的 30 分鐘時段 AWS 區域，隨機發生在一週中的某一天。

選項	Description
MultiAZ	設定此選用參數，在另一個可用區域中建立複寫的備用複本，以取得容錯移轉支援。若您想要使用變更資料擷取 (CDC) 或進行中複寫，建議您啟用此選項。

了解無 AWS DMS 伺服器中的自動擴展

在您佈建複寫且處於 RUNNING 狀態後，AWS DMS 服務會管理基礎資源的容量，以適應不斷變化的工作負載。此管理會根據下列複寫設定來擴展複寫資源：

- MinCapacityUnits
- MaxCapacityUnits

複寫會在超過使用率上限閾值的一段時間後縱向擴展，並在容量使用率低於最低容量使用率閾值較長一段時間時縮減。

Note

進行完全載入時，無伺服器複寫無法自動縮減規模。

在無 AWS DMS 伺服器中調整自動擴展

若要調整複寫自動擴展參數，建議您 MaxCapacityUnits 將設定為最大值，並讓 AWS DMS 管理資源的佈建。建議您選擇最大的 DCU 最大容量設定，以便從自動擴展中獲得最大的好處，以適應交易量的尖峰。如果複寫持續使用最大 DCU，定價計算器會顯示每月最高成本。最大 DCU 不代表實際成本，因為您只需支付使用的容量費用。

如果您的複寫未以完整容量使用其資源，AWS DMS 將逐步取消佈建資源以節省您的成本。但是，由於佈建和取消佈建資源需要一些時間，因此建議您將 MinCapacityUnits 設為可以處理複寫工作負載中預期的任何突然峰值的值。這可避免您的複寫佈建不足，同時 AWS DMS 會佈建更高工作負載層級的資源。

如果佈建不足的複寫容量上限設定太低而無法滿足資料需求，或最小容量太低，無法應付複製工作負載的突然激增，您可能會看到 CapacityUtilization 指標始終是其最大值。這可能會導致複寫失敗。如果您的複寫因資源佈建不足而失敗，會在複寫日誌中 AWS DMS 建立 out-of-memory 事件。當

因複寫工作負載或調校組態突然遽增而發生out-of-memory的情況時，系統具有內建的自動調整規模功能來處理情況並恢復處理。不過，此自動復原機制不是立即的，可能需要一些時間才能生效。為了更快復原，您可以修改任務組態來採取手動動作，特別是透過增加 MinCapacityUnits 值，然後繼續任務。相較於等待自動擴展程序，此手動介入可更快速地解決out-of-memory錯誤。

監控無 AWS DMS 伺服器複寫

AWS 提供數種工具來監控無 AWS DMS 伺服器複寫，以及回應潛在事件：

- [AWS DMS 無伺服器複寫指標](#)
- [AWS DMS 無伺服器複寫日誌](#)

AWS DMS 無伺服器複寫指標

無伺服器複寫監控包含下列統計資料的 Amazon CloudWatch 指標。這些統計資料會依每個無伺服器複寫分組。

指標	單位	Description
CapacityUtilization	百分比	無伺服器複寫使用的記憶體百分比
CDCIncomingChanges	百分比	某個時間點等待套用至目標的變更事件總數。請注意，這和來源端點交易變更率的測量不同。此指標的大量數字通常表示 AWS DMS 無法及時套用擷取的變更，從而導致高目標延遲。
CDCLatencySource	秒鐘	從來源端點擷取到的最後一個事件，與 AWS DMS 執行個體目前系統時間戳記之間的時間隔 (秒)。CDCLatencySource 代表來源與複寫執行個體之間的延遲。高 CDCLatencySource 意味著從來源擷取變更的過程遭到延遲。若要識別進行中複寫中的延遲，您可以與 CDCLatencyTarget 一起檢視此指標。如果 CDCLatencySource 和 CDCLatencyTarget 都很高，請先調查 CDCLatencySource。 當來源與複寫之間沒有複寫延遲時，CDCLatencySource 可以是 0。當複寫嘗試讀取來源交易日誌中的下一個事件，而且與上次從來源讀取相比沒有新事件

指標	單位	Description
		時，CDCLatencySource 也可能變成零。發生此狀況時，此複寫會將 CDCLatencySource 重設為 0。
CDCLatencyTarget	秒鐘	等待遞交到目標的第一個事件時間戳記，與 AWS DMS 執行個體目前時間戳記間的間隔 (秒)。目標延遲是指複寫執行個體伺服器時間與轉送至目標元件的最舊未確認事件識別碼之間的差異。換句話說，目標延遲是複寫執行個體與 TRG 端點套用但尚未確認的最舊事件 (99%) 之間的時間戳記差異。當 CDCLatencyTarget 很高時，表示將變更事件套用至目標的程序已延遲。若要識別進行中複寫中的延遲，您可以與 CDCLatencySource 一起檢視此指標。如果 CDCLatencyTarget 很高，但 CDCLatencySource 不高，請調查是否有以下情況： • 目標中沒有主索引鍵或索引 • 目標或複寫執行個體中發生資源瓶頸 • 複寫和目標之間存在網路問題
CDCThroughputBandwidthTarget	KB/秒	針對目標傳輸的傳出資料 (單位為每秒 KB 數)。CDCThroughputBandwidth 會記錄抽樣點上傳輸的傳出資料。若找不到網路流量，則該值為零。因為 CDC 不會發出長時間執行的交易，因此可能不會記錄網路流量。
CDCThroughputRowsSource	資料列/秒	來自來源的傳入變更 (單位為每秒資料列數)。
CDCThroughputRowsTarget	資料列/秒	目標的傳出變更 (單位為每秒資料列數)。
FullLoadThroughputBandwidthTarget	KB/秒	從完全載入之目標中傳輸的傳出資料 (單位為每秒 KB 數)。
FullLoadThroughputRowsTarget	資料列/秒	完全載入中目標的傳出變更 (單位為每秒資料列數)。

AWS DMS 無伺服器複寫日誌

您可以使用 Amazon CloudWatch 在 AWS DMS 遷移程序期間記錄複寫資訊。您需要在選取複寫設定時啟用記錄。

無伺服器複寫會將狀態日誌上傳到 CloudWatch 帳戶，以提高複寫進度的可見性，並協助進行疑難排解。

AWS DMS 會將無伺服器連結日誌上傳至字首為 `dms-serverless-replication-<your replication config resource ID>` 的專用日誌群組。在這個日誌群組中，存在名為 `dms-serverless-replication-orchestrator-<your replication config resource ID>` 的日誌串流。此日誌串流會報告複寫的複寫狀態以及相關聯的訊息，提供進一步詳細資料，說明其在此階段所執行的工作。如需日誌項目的範例，請參閱下列[無伺服器複寫日誌範例](#)。

Note

AWS DMS 在您執行複寫之前，不會建立日誌群組或串流。如果您只建立複寫，AWS DMS 不會建立日誌群組或串流。

若要檢視已執行之複寫的日誌，請按照下列步驟進行：

1. 開啟 AWS DMS 主控台，然後從導覽窗格中選擇無伺服器複寫。無伺服器複寫對話方塊隨即出現。
2. 移至組態區段，然後在「一般」資料欄中選擇檢視無伺服器日誌。CloudWatch 日誌群組隨即開啟。

如果您的複寫失敗，會 AWS DMS 建立複寫狀態為 `failed` 的日誌項目，以及說明失敗原因的訊息。您應該檢查 CloudWatch 日誌，作為針對失敗複寫進行疑難排解的第一步。

Note

如同 AWS DMS 標準，您可以選擇對資料遷移本身的進度啟用更精細的記錄，也就是基礎複寫任務發出的日誌。如下列 JSON 範例所示，您可以在複寫設定中啟用這些日誌，方法是將 Logging 欄位中的 `EnableLogging` 設為 `true`：

```
{
  "Logging": {
    "EnableLogging": true
  }
}
```

```
}  
}
```

如果您啟用這些日誌，則只會在無伺服器複寫 running 階段期間開始顯示這些日誌。這些日誌會出現在與先前的日誌串流相同的日誌群組下，但會出現在新的日誌串流 `dms-serverless-serv-res-id-{unique identifier}` 下。如需如何解譯無伺服器複寫日誌的相關資訊，請參閱下節。

無伺服器複寫日誌範例

本節包含無伺服器複寫的日誌項目範例。

範例：複寫開始

當您執行無伺服器複寫時，會 AWS DMS 建立類似下列的日誌項目：

```
{'replication_state':'initializing', 'message': 'Initializing the replication workflow.'}
```

範例：複寫失敗

如果複寫的其中一個端點未正確設定，會 AWS DMS 建立類似下列的日誌項目：

```
{'replication_state':'failed', 'message': 'Test connection failed for endpoint X.',  
  'failure_message': 'X'}
```

如果您在失敗後在日誌中看到此訊息，請確定指定的端點狀況良好且設定是正確的。

用於將 Oracle 完全載入 Amazon Redshift 和 Amazon S3 遷移的增強輸送量

AWS DMS 大幅改善從 Oracle 到 Amazon Redshift 和 Amazon S3 的完全載入遷移輸送量效能。DMS 會自動為其資料表映射中沒有自訂 `parallel-load` 選項的資料表啟用此功能。對於具有自訂平行載入選項的資料表，DMS 無伺服器會根據指定的資料表映射組態來分配資料表負載。若要使用增強輸送量，請執行下列動作：

- 提供不參考分割區或邊界的選擇規則。例如，如果資料表映射中的資料表設定包含 `parallel-load`，DMS Serverless 將不會使用增強輸送量功能。如需詳細資訊，請參閱[選取規則與動作](#)。
- 將 `MaxFileSize` 和 `WriteBufferSize` 設定為 64 MB。如需詳細資訊，請參閱[使用 Amazon Redshift 做為目標時的端點設定 AWS DMS](#)。

- 我們建議`true`針對具有稀疏資料的資料存放區`CompressCsvFiles`將 設定為 `true`，`false`以及針對具有密集資料的資料存放區將 設定為 `false`。
- 將下列任務設定設為 `0`：
 - `ParallelLoadThreads`
 - `ParallelLoadQueuesPerThread`
 - `ParallelApplyThreads`
 - `ParallelApplyQueuesPerThread`
 - `ParallelLoadBufferSize`
- `MaxFullLoadSubTasks` 設定為 `49`以支援平行資料遷移。
- 將 `LOB mode` 設定為 `inline`。如需詳細資訊，請參閱[設定 AWS DMS 任務中來源資料庫的 LOB 支援](#)。

AWS DMS 不會為下列複寫提供增強的輸送量效能：

- 使用平行載入搭配資料表的複寫。如需詳細資訊，請參閱[在選取的資料表、檢視和集合使用平行載入](#)。
- 具有資料轉換規則的複寫。
- 具有篩選條件規則的複寫。
- 具有轉換規則的複寫。
- 以 Amazon Redshift Serverless 做為目標的複寫。

了解 AWS DMS Serverless 中的 Storage Autoscaling

當您啟動複寫程序時，AWS DMS Serverless 會為複寫配置 100GB 的初始儲存體。儲存主要由日誌檔案和快取交易所使用。針對快取交易，儲存僅會在快取交易需要寫入磁碟時使用。因此，AWS DMS Serverless 不會使用大量儲存。某些例外包括：

- 會產生大量交易負載的大型資料表。載入大型資料表可能需要一些時間，因此快取交易很可能在載入大型資料表期間寫入磁碟。
- 設定為在載入快取交易前暫停的任務。在此情況下，在資料表的所有交易完成之前，交易會先快取。使用此組態，快取的交易可能會耗用公平數量的儲存空間。
- 使用載入至 Amazon Redshift 之資料表設定的任務。當 Amazon Aurora 是目標時，此組態不是問題。

因此，AWS DMS Serverless 每 15 分鐘監控一次儲存體使用率。一旦配置的儲存體使用 90%，AWS DMS Serverless 會使用額外的儲存體擴展複寫。如果使用 100% 的複寫儲存體，且在呼叫程序之前或期間複寫任務失敗，DMS Serverless 會在擴展成功完成後繼續任務。

Note

- 當您繼續先前停止的任務時，任何未完成的資料表都會從頭開始重新啟動完全載入操作。
- 在儲存擴展事件期間，DMS 任務效能不會受到影響。
- 兩個儲存體自動擴展事件之間沒有冷卻時間。

AWS DMS 無伺服器限制

AWS DMS Serverless 有下列限制：

- 您只能修改處於 CREATED、STOPPED 或 FAILED 狀態的 AWS DMS 複寫組態。如需可在哪些條件下變更哪些設定的相關資訊，請參閱 [修改無 AWS DMS 伺服器複寫](#)。
- 您只能刪除處於 STOPPED、或 FAILED 狀態的 AWS DMS 複寫組態。
- 與複寫執行個體不同，無 AWS DMS 伺服器複寫沒有管理任務的公有 IP 地址。您可以使用主控台管理無伺服器複寫。
- 此無 AWS DMS 伺服器版本不支援 AWS DMS 標準支援的所有來源和目標端點類型。如需支援的引擎類型清單，請參閱 [AWS DMS 無伺服器元件](#)。
- 無伺服器複寫需要使用 VPC 端點存取相依性。您必須使用 VPC 端點來存取下列端點類型：
 - Amazon Amazon S3
 - Amazon Kinesis
 - AWS Secrets Manager
 - Amazon DynamoDB
 - Amazon Redshift
 - Amazon OpenSearch Service

如需設定 VPC 端點的相關資訊，請參閱 [設定的 VPC 端點 AWS DMS](#)。

- AWS DMS serverless 不支援檢視。
- AWS DMS Serverless 不支援 DB2 端點的 SSL 連線。
- AWS DMS Serverless 不支援設定自訂 CDC 起點。

- 當複寫任務處於取消佈建狀態時，與資料表和複寫統計資料相關的中繼資料會遺失。

AWS DMS 無伺服器預遷移。

AWS DMS Serverless 包含遷移前評估功能，有助於在開始資料庫遷移之前識別潛在問題。透過執行遷移前評估，您可以偵測並解決組態問題或相容性問題，這些問題可能會阻止無伺服器複寫成功。如需詳細資訊，請參閱[個別評估](#)。

與 AWS DMS 標準不同，AWS DMS Serverless 會自動將遷移前評估結果存放在系統管理的 Amazon S3 儲存貯體中，因此您不需要指定自訂儲存貯體。

AWS DMS Serverless 提供下列選用設定，以支援遷移前評估：

- ResultLocationFolder**：AWS DMS 您要存放此評估執行結果的 Amazon S3 儲存貯體中的資料夾。
- ResultEncryptionMode**：支援的值為 SSE_KMS 和 SSE_S3。如果未提供這些值，則檔案不會靜態加密。如需詳細資訊，請參閱[建立 AWS KMS 金鑰以加密 Amazon S3 目標物件](#)。
- ResultKmsKeyArn**：您在 ResultEncryptionMode 設定為 時指定的客戶 KMS 加密金鑰 ARN SSE_KMS。
- IncludeOnly**：以空格分隔的名稱清單，列出您要包含的特定個別評估。這些名稱來自支援 進行相關聯遷移的個別評估 AWS DMS 的預設清單。
- Exclude**：以空格分隔的名稱清單，列出您要排除的特定個別評估。這些名稱來自 AWS DMS 支援 進行相關聯遷移的個別評估預設清單。
- FailOnAssessmentFailure**：您可以設定為 true（預設設定）或 的可設定設定 false。使用此設定在評估失敗時，停止自動啟動複寫。這可協助您評估導致複寫無法成功執行的問題。

使用 KMS 金鑰加密檔案

若要使用客戶受管金鑰 SSE-KMS 設定 DMS Serverless 預遷移評估，請新增政策陳述式，在 KMS 金鑰上授予 DMS 服務連結角色，以在評估程序期間啟用資料的安全加密和解密。您必須設定 kms:GenerateDataKey 和 kms:Decrypt 許可。請參閱以下範例：

```
{
  "Sid": "AccessForDMSServerlessPremigration",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
```

```
    "AWS": "arn:aws:iam::<CustomerAccountId>:role/aws-service-role/  
dms.amazonaws.com/AWSServiceRoleForDMSServerless"  
  },  
  "Action": [  
    "kms:Decrypt",  
    "kms:GenerateDataKey*"  
  ],  
  "Resource": "*"   
}
```

限制


無伺服器預遷移有下列限制：

- AWS DMS 當您呼叫 describe-replications API 時，Serverless 只會保留最新的遷移前評估結果。當從立即顯示中移除較舊的評估執行時，對應的結果檔案仍可在 S3 結果儲存貯體中存取。
- 無法選擇自訂 S3 儲存貯體來存放評估結果。
- 預檢不支援重新映射結構描述、資料表、資料欄的轉換。

使用 AWS DMS 複寫執行個體

當您建立 AWS DMS 複寫執行個體時，會根據 Amazon VPC 服務，在虛擬私有雲端 (VPC) 中的 Amazon EC2 執行個體上 AWS DMS 建立它。您可以使用此複寫執行個體執行資料庫遷移。您可以透過使用複寫執行個體，在選擇多可用區選項時，使用多可用區部署取得高可用性及容錯移轉支援。

在異地同步備份部署中，AWS DMS 會自動佈建和維護不同可用區域中複寫執行個體的同步待命複本。主要複寫執行個體會在待命複本的可用區域間進行同步複寫。此方法可提供資料備援，排除 I/O 凍結，並降低延遲遽增。



AWS DMS 使用複寫執行個體連線至來源資料存放區、讀取來源資料，以及格式化資料以供目標資料存放區使用。複寫執行個體也會將資料載入目標資料存放區。此處理的大部分皆發生在記憶體中。但是，大型交易可能需要將一部分緩衝到磁碟。快取交易和日誌檔案也會寫入磁碟。

您可以在下列 AWS 區域中建立 AWS DMS 複寫執行個體。

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	dms.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		dms-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	dms.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		dms-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	dms.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		dms-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	dms.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		dms-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
Africa (Cape Town)	af-south-1	dms.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	dms.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	dms.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	dms.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	dms.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	dms.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	dms.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (紐西蘭)	ap-southeast-6	dms.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	dms.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	dms.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	dms.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太地區 (悉尼)	ap-southeast-2	dms.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	dms.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	dms.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	dms.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	dms.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dms-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	dms.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dms-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	dms.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	dms.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	dms.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	dms.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	dms.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	dms.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	dms.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	dms.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	dms.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	dms.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	dms.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	dms.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	dms.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	dms.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	dms.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS DMS 支援名為的特殊 AWS 區域 AWS GovCloud (US)，旨在允許美國政府機構和客戶將敏感工作負載移至雲端。AWS GovCloud (US) 處理美國政府的特定法規和合規要求。如需詳細資訊 AWS GovCloud (US)，請參閱[什麼是 AWS GovCloud \(US\)？](#)

您可以在以下內容找到複寫執行個體的更詳細資訊。

主題

- [為您的遷移選擇正確的 AWS DMS 複寫執行個體](#)
- [選取複寫執行個體的最佳大小](#)
- [使用複寫引擎版本](#)
- [公有和私有複寫執行個體](#)
- [IP 位址和網路類型](#)
- [設定複寫執行個體的網路](#)
- [設定複寫執行個體的加密金鑰](#)
- [建立複寫執行個體](#)
- [修改複寫執行個體](#)
- [重新開機複寫執行個體](#)
- [刪除複寫執行個體](#)
- [使用 AWS DMS 維護時段](#)

為您的遷移選擇正確的 AWS DMS 複寫執行個體

AWS DMS 在 Amazon EC2 執行個體上建立複寫執行個體。AWS DMS 目前支援複寫執行個體的 T3, C5, C6i, R5 和 R6i Amazon EC2 執行個體類別：

- T3 執行個體是下一代爆量一般用途執行個體類型。此類型可提供 CPU 基準效能，而且只要有所需要，就可大幅提升 CPU 用量。T3 執行個體在運算、記憶體和網路資源之間取得平衡，非常適合

CPU 使用率中等、遇到暫時使用量峰值的應用程式。當工作負載運作低於基準閾值時，T3 執行個體會累積 CPU 額度。每個獲得的 CPU 額度，都讓 T3 執行個體有機會在需要時以完整的 CPU 核心效能爆量一分鐘。

T3 執行個體可隨時按需要在 unlimited 模式中爆量。如需 unlimited 模式的詳細資訊，請參閱[使用爆量效能執行個體的無限制模式](#)。

- C5 執行個體是新一代執行個體類型，可以每個運算比率低廉的價格提供具成本效益的高效能，以執行進階運算密集型工作負載。這包括高效能 Web 伺服器、高效能運算 (HPC)、批次處理、廣告放送、可高度擴展的多人遊戲和視訊編碼等工作負載。其他工作負載 C5 執行個體適用於包括科學建模、分散式分析以及機器和深度學習推論。C5 執行個體可與所選的 Intel 和 AMD 的處理器搭配使用。
- 與同類的 Gen5 執行個體相比，C6i 執行個體可為各種工作負載提供高達 15% 更佳的運算價格效能，以及提供絕不中斷的記憶體加密。C6i 執行個體非常適合運算密集型工作負載 (例如批次處理、分散式分析、高效能運算 (HPC)、廣告投放、可高度擴展的多人遊戲和視訊編碼)。
- R5 執行個體是 Amazon EC2 的新一代記憶體優化執行個體類型。R5 執行個體非常適合記憶體密集型應用程式 (例如高效能資料庫、分散式 Web 規模記憶體快取、中型記憶體資料庫、即時大數據分析和其他企業應用程式)。使用 持續遷移或複寫高輸送量交易系統 AWS DMS，也會耗用大量 CPU 和記憶體。
- 與同類的 Gen5 執行個體相比，R6i 執行個體可為各種工作負載提供高達 15% 更佳的運算價格效能，以及提供絕不中斷的記憶體加密。R6i 執行個體經過 SAP 認證，非常適合 SQL 和 noSQL 資料庫等工作負載、Memcached 和 Redis OSS 等分散式 Web 擴展記憶體內快取、SAP HANA 等記憶體內資料庫，以及 Hadoop 和 Spark 叢集等即時大數據分析。
- 相較於上一代相當的執行個體，C7i 執行個體可提供更好的運算效能。對於 AWS DMS 工作負載，C7i 執行個體擅長加速資料轉換程序、處理運算繁重的結構描述轉換，以及在大量遷移任務期間維持一致的輸送量。這些執行個體提供需要持續 CPU 效能的理想運算效能平衡。
- R7i 執行個體可提供比上一代相同執行個體更佳的運算效能，結合高記憶體容量，適用於記憶體密集型工作負載。對於 AWS DMS 工作負載，R7i 執行個體特別適合涉及處理大量並行資料庫交易的大型資料庫的任務，可有效處理記憶體密集型複寫案例和需要大量記憶體緩衝的複雜資料驗證程序。

每個複寫執行個體都具備特定的記憶體及 vCPU 組態。下表顯示每個複寫執行個體類型的組態。如需定價資訊，請參閱 [AWS Database Migration Service 服務定價頁面](#)。

一般用途複寫執行個體類

Type	vCPU	記憶體 (GiB)
dms.t3.micro	2	1
dms.t3.small	2	2
dms.t3.medium	2	4
dms.t3.large	2	8

運算最佳化複寫執行個體類型

Type	vCPU	記憶體 (GiB)
dms.c5.large	2	4
dms.c5.xlarge	4	8
dms.c5.2xlarge	8	16
dms.c5.4xlarge	16	32
dms.c5.9xlarge	36	72
dms.c5.12xlarge	48	96
dms.c5.18xlarge	72	144
dms.c5.24xlarge	96	192
dms.c6i.large	2	4
dms.c6i.xlarge	4	8
dms.c6i.2xlarge	8	16
dms.c6i.4xlarge	16	32
dms.c6i.8xlarge	32	64

Type	vCPU	記憶體 (GiB)
dms.c6i.12xlarge	48	96
dms.c6i.16xlarge	64	128
dms.c6i.24xlarge	96	192
dms.c6i.32xlarge	128	256
dms.c7i.large	2	4
dms.c7i.xlarge	4	8
dms.x7i.2xlarge	8	16
dms.x7i.4xlarge	16	32
dms.x7i.8xlarge	32	64
dms.x7i.12xlarge	48	96
dms.x7i.16xlarge	64	128
dms.x7i.24xlarge	96	192
dms.x7i.48xlarge	192	384

記憶體最佳化複寫執行個體類型

Type	vCPU	記憶體 (GiB)
dms.r5.large	2	16
dms.r5.xlarge	4	32
dms.r5.2xlarge	8	64
dms.r5.4xlarge	16	128

Type	vCPU	記憶體 (GiB)
dms.r5.8xlarge	32	256
dms.r5.12xlarge	48	384
dms.r5.16xlarge	64	512
dms.r5.24xlarge	96	768
dms.r6i.large	2	16
dms.r6i.xlarge	4	32
dms.r6i.2xlarge	8	64
dms.r6i.4xlarge	16	128
dms.r6i.8xlarge	32	256
dms.r6i.12xlarge	48	384
dms.r6i.16xlarge	64	512
dms.r6i.24xlarge	96	768
dms.r6i.32xlarge	128	1024
dms.r7i.large	2	16
dms.r7i.xlarge	4	32
dms.r7i.2xlarge	8	64
dms.r7i.4xlarge	16	128
dms.r7i.8xlarge	32	256
dms.r7i.12xlarge	48	384
dms.r7i.16xlarge	64	512

Type	vCPU	記憶體 (GiB)
dms.r7i.24xlarge	96	768
dms.r7i.48xlarge	192	1536

上表列出所有 AWS DMS 複寫執行個體類型，但您區域中可用的類型可能會有所不同。若要查看您所在地區可用的複寫執行個體類型，您可以執行下列 [AWS CLI](#) 命令：

```
aws dms describe-orderable-replication-instances --region your_region_name
```

主題

- [決定要使用的執行個體類別](#)
- [使用爆量效能執行個體的無限制模式](#)

決定要使用的執行個體類別

為了協助判斷哪些複寫執行個體類別最適合您，讓我們來看看 AWS DMS 使用的變更資料擷取 (CDC) 程序。

假設您執行完全載入加上 CDC 任務 (大量載入加上持續進行的複寫)。在這種情況下，任務會擁有自己的 SQLite 儲存庫，來儲存中繼資料及其他資訊。在 AWS DMS 開始完全載入之前，會發生下列步驟：

- AWS DMS 開始擷取從來源引擎的交易日誌遷移的資料表變更（我們稱之為快取變更）。在完全載入完成後，這些快取變更便會在目標上收集及套用。根據快取變更的量，這些變更可直接從已先收集他們的記憶體套用，其大小上限為所設定的閾值。或者，若變更無法保存在記憶體中，則會先將其寫入磁碟，然後再從磁碟加以套用。
- 套用快取變更後，預設會在目標執行個體上 AWS DMS 啟動交易套用程序。

在套用的快取變更階段和持續複寫階段期間，AWS DMS 會使用兩個串流緩衝區，每個緩衝區一個用於傳入和傳出資料。AWS DMS 也會使用稱為排序程式的重要元件，這是另一個記憶體緩衝區。以下是排序程式元件的兩個重要用途 (但該元件仍有其他用途)：

- 它會追蹤所有交易，確保只將重要的交易轉送至傳出緩衝區。
- 它會確保轉送交易的遞交順序與來源上相同。

如您所見，我們在 AWS DMS 中 CDC 的此架構內有三個重要的記憶體緩衝區。若這些緩衝區中有任何一個緩衝區面臨記憶體壓力，遷移便可能會發生效能問題，造成故障。

當您將具有大量每秒交易數 (TPS) 的繁重工作負載插入此架構時，您便會了解到 R5 和 R6i 執行個體所提供額外記憶體的用途。您可以使用 R5 和 R6i 執行個體，在記憶體中保留大量的交易，避免在進行中複寫期間發生記憶體壓力問題。

使用爆量效能執行個體的無限制模式

設定為 unlimited 的爆量效能執行個體 (例如 T3 執行個體)，在任何期間皆可隨需提供高 CPU 使用率。執行個體每小時定價可自動涵蓋所有 CPU 使用率峰值。如果在累計 24 小時的期間或執行個體的生命週期期間 (以較短者為準)，執行個體的 CPU 平均使用率等於或低於基準，則執行個體的每小時定價將自動涵蓋所有 CPU 使用率峰值。

針對絕大多數的一般用途工作負載，設定為 unlimited 的執行個體可提供足夠效能，而不需支付任何額外費用。如果執行個體需要長時間以更高的 CPU 使用率執行，也可使用每 vCPU 小時的其他固定費率來執行。如需 T3 執行個體定價的相關資訊，請參閱 [AWS Database Migration Service](#) 中的「T3 CPU 額度」。

如需 T3 執行個體 unlimited 模式的詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的 [爆量效能執行個體的無限制模式](#)。

Important

如果您使用 [AWS 免費方案](#) 優惠下的 dms.t3.micro 執行個體並在 unlimited 模式下使用，則可能需要支付費用。特別是當累計 24 小時期間內的平均使用率超過該執行個體的基準使用率，就可能會產生費用。如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的 [基準使用率](#)。

T3 執行個體預設會啟動為 unlimited。如果 24 小時期間內的平均 CPU 使用量超過基準，則剩餘額度會產生費用。在某些情況下，您可能會以 unlimited 的形式啟動 T3 Spot 執行個體，並計劃立即短期使用這些應用程式。如果您這麼做，但沒有累積 CPU 額度的閒置時間，則剩餘額度可能會產生費用。建議您在標準模式下啟動 T3 Spot 執行個體，以免需要支付更高的費用。如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的 [剩餘額度可能產生費用](#)、[T3 Spot 執行個體](#) 和 [爆量效能執行個體的標準模式](#)。

選取複寫執行個體的最佳大小

選擇適當的複寫執行個體取決於使用案例的多個因素。為了協助了解複寫執行個體資源的使用方式，請參閱以下討論。它涵蓋了完全載入 + CDC 任務的常用案例。

在完全載入任務期間，會個別 AWS DMS 載入資料表。根據預設，一次會載入八個資料表。會在完全載入任務期間 AWS DMS 擷取來源的持續變更，以便稍後可在目標端點上套用變更。這些變更會快取在記憶體中；如果可用記憶體耗盡，變更就會快取到磁碟。當資料表的完全載入任務完成時，會 AWS DMS 立即將快取的變更套用至目標資料表。

在套用資料表的所有未完成快取變更之後，目標端點會處於交易一致狀態。此時，目標與來源端點與上次快取變更同步。AWS DMS 然後開始在來源與目標之間進行持續複寫。若要這樣做，會從來源交易日誌 AWS DMS 進行變更操作，並以交易一致的方式將其套用至目標。（此程序假設未選取批次最佳化套用。如果可能，會透過複寫執行個體上的記憶體 AWS DMS 串流進行中的變更。否則，會將變更 AWS DMS 寫入複寫執行個體上的磁碟，直到可套用至目標為止。

您可以在某種程度上控制複寫執行個體如何處理變更處理，以及如何在該程序中使用記憶體。如需如何調整變更處理的詳細資訊，請參閱[變更處理調校設定](#)。

應考慮的因素

記憶體和磁碟空間是為使用案例選取適當複寫執行個體的關鍵因素。您可以在下方找到討論，了解要分析以選擇複寫執行個體的使用案例特性。

- 資料庫和資料表大小

資料磁碟區有助於判斷任務組態，以最佳化完全載入效能。例如，對於兩個 1 TB 結構描述，您可以將資料表分割成四個 500 GB 的任務，並平行執行這些任務。可能的平行處理原則取決於複寫執行個體中可用的 CPU 資源。這就是為什麼建議您了解資料庫和資料表的大小，以最佳化完全載入效能的原因。這麼做有助於判斷您可能面臨的任務數量。

- 大型物件

遷移範圍中存在的資料類型可能會影響效能。特別是，大型物件 (LOB) 會影響效能和記憶體耗用量。若要遷移 LOB 值，請 AWS DMS 執行兩個步驟的程序。首先，將資料列 AWS DMS 插入沒有 LOB 值的目標。其次，更新具有 LOB 值的資料 AWS DMS 列。這會影響記憶體，因此請務必識別來源中的 LOB 資料欄並分析其大小。

- 載入頻率和交易大小

載入頻率和每秒交易數 (TPS) 皆會影響記憶體使用量。大量的 TPS 或資料操作語言 (DML) 活動皆會導致記憶體的使用率升高。發生這種情況是因為 DMS 會快取變更，直到將變更套用至目標為止。在 CDC 期間，這會導致交換 (由於記憶體溢位而寫入實體磁碟)，因而導致延遲。

- 資料表索引鍵和參考完整性

資料表索引鍵的相關資訊會判斷您用來遷移資料的 CDC 模式 (批次套用或交易套用)。一般而言，交易套用比批次套用慢。對於長期執行的交易，可能會有許多遷移變更。當您使用交易套用時，相較於批次套用，AWS DMS 可能需要更多記憶體來儲存變更。如果您遷移不含主索引鍵的資料表，批次套用將失敗，且 DMS 任務會移至交易套用模式。在 CDC 期間，當資料表之間的參考完整性處於作用中狀態時，預設 AWS DMS 會使用交易套用。如需批次套用與交易套用相比的相關資訊，請參閱[如何使用 DMS 批次套用功能來改善 CDC 複寫效能？](#)。

使用這些指標來判斷您是否需要對複寫執行個體進行運算最佳化或是進行記憶體最佳化。

常見問題

您可能會遇到下列常見問題，這些問題會在遷移期間造成複寫執行個體上的資源爭用。如需複寫執行個體指標的相關資訊，請參閱[複寫執行個體指標](#)。

- 如果複寫執行個體中的記憶體不足，這會導致將資料寫入磁碟。從磁碟讀取可能會造成延遲，您可以透過將複寫執行個體調整為具有足夠的記憶體來避免延遲。
- 指派給複寫執行個體的磁碟大小可能小於所需的大小。當記憶體中的資料溢出時，便會使用磁碟大小；您也可使用此磁碟大小來儲存任務日誌。IOPS 上限也取決於此大小。
- 執行多個任務或具有高度平行處理的任務會影響複寫執行個體的 CPU 耗用量。這會拖慢任務的處理速度，並導致延遲。

最佳實務

調整複寫執行個體大小时，請考慮這兩種最常見的最佳實務。如需詳細資訊，請參閱[的最佳實務 AWS Database Migration Service](#)。

1. 調整工作負載的大小，並了解其是運算能力密集型還是記憶體密集型的工作負載。您可以以此為基礎，判斷複寫執行個體的類別和大小：
 - AWS DMS 會在記憶體中處理 LOBs。此操作需要一定數量的記憶體。
 - 任務數目和執行緒數會影響 CPU 耗用量。在完全載入操作期間避免使用超過八個 `MaxFullLoadSubTasks`。

2. 當您於完全載入期間有很高的工作負載時，請提高指派給複寫執行個體的磁碟空間。這樣做可讓複寫執行個體使用所指派的 IOPS 上限。

上述的指導方針並未涵蓋所有可能的案例。當您決定複寫執行個體的大小時，務必考慮特定使用案例的具體情況。

先前的測試顯示 CPU 和記憶體會因不同的工作負載而異。特別是 LOB 會影響記憶體，而任務計數或平行處理會影響 CPU。執行遷移之後，請監控複寫執行個體的 CPU、可釋放記憶體、可用儲存體和 IOPS。根據您收集的資料，可以視需要擴展或縮減複寫執行個體大小。

使用複寫引擎版本

複寫引擎是在複寫執行個體上執行的核心 AWS DMS 軟體，並執行您指定的遷移任務。AWS 會定期發行複 AWS DMS 寫引擎軟體的新版本，並具有新功能和效能改善。每個複寫引擎軟體的版本都擁有各自的版本編號，以和其他版本進行區別。

啟動新的複寫執行個體時，除非您另有指定，否則它會執行最新的 AWS DMS 引擎版本。如需詳細資訊，請參閱[使用 AWS DMS 複寫執行個體](#)。

如果您有目前正在執行的複寫執行個體，您可以將其升級至較新的引擎版本。(AWS DMS 不支援引擎版本降級。) 如需複寫引擎版本的詳細資訊，請參閱[AWS DMS 版本備註](#)。

使用主控台升級引擎版本

您可以使用 升級 AWS DMS 複寫執行個體 AWS 管理主控台。

使用主控台升級複寫執行個體

1. 在 <https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> 開啟 AWS DMS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Replication instances (複寫執行個體)。
3. 選擇您的複寫引擎，然後選擇 Modify (修改)。
4. 針對引擎版本，選擇您想要的版本編號，然後選擇修改。

 Note

建議您在升級複寫執行個體之前停止所有任務。如果您不停止任務，AWS DMS 會在升級之前自動停止任務。如果您手動停止此任務，則需要在升級完成後手動開始任務。升級複寫執行個體可能需要數分鐘。當執行個體準備就緒時，其狀態會變更為 available (可用)。

使用 升級引擎版本 AWS CLI

您可以使用 升級 AWS DMS 複寫執行個體 AWS CLI，如下所示。

使用 升級複寫執行個體 AWS CLI

1. 使用以下命令判斷您複寫執行個體的 Amazon Resource Name (ARN)。

```
aws dms describe-replication-instances \  
--query "ReplicationInstances[*].  
[ReplicationInstanceIdentifier,ReplicationInstanceArn,ReplicationInstanceClass]"
```

在輸出中，記下您要升級的複寫執行個體 ARN，例如：arn:aws:dms:us-east-1:123456789012:rep:6EFQQ06U6EDPRCPKLNPL2SCEEY

2. 使用以下命令判斷有哪些可用的複寫執行個體版本。

```
aws dms describe-orderable-replication-instances \  
--query "OrderableReplicationInstances[*].[ReplicationInstanceClass,EngineVersion]"
```

在輸出中，記下複寫執行個體類別可用的引擎版本編號。您應該會在步驟 1 的輸出中看見此資訊。

3. 使用以下命令升級複寫執行個體。

```
aws dms modify-replication-instance \  
--replication-instance-arn arn \  
--engine-version n.n.n
```

以先前步驟中實際的複寫執行個體 ARN 取代前面的 *arn*。

使用您想要的引擎版本編號取代 *n.n.n*，例如：3.4.5

 Note

升級複寫執行個體可能需要數分鐘。您可以使用以下命令檢視複寫執行個體的狀態。

```
aws dms describe-replication-instances \
--query "ReplicationInstances[*].
[ReplicationInstanceIdentifier,ReplicationInstanceStatus]"
```

當複寫執行個體準備就緒時，其狀態會變更為 available (可用)。

公有和私有複寫執行個體

您可以指定複寫執行個體是否具備公有或私有 IP 地址，可讓執行個體用來連線到來源和目標資料庫。

私有複寫執行個體具有您無法從複寫網路外部存取的私有 IP 地址。當來源和目標資料庫都位於連線至複寫執行個體之虛擬私有雲端 (VPC) 的相同網路中時，您可以使用私有執行個體。網路可以使用虛擬私有網路 (VPN) Direct Connect 或 VPC 對等互連連接到 VPC。

VPC 對等連接是在兩個 VPC 之間的網路連線。其允許使用每個 VPC 的私有 IP 地址進行路由，就像位於相同網路一樣。如需 VPC 對等互連的詳細資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的 [VPC 對等互連](#)。

公有複寫執行個體可以使用複寫執行個體的 VPC 安全群組，以及複寫執行個體的公有 IP 地址或 NAT 閘道的公用 IP 地址。這些來自網路的連線可讓您用於資料遷移。

IP 位址和網路類型

AWS DMS 一律會在 Amazon Virtual Private Cloud (VPC) 中建立複寫執行個體。建立 VPC 時，您可以決定要使用的 IP 地址：IPv4、IPv6 或兩者。然後，當您建立或修改複寫執行個體時，您可以使用雙重堆疊模式指定使用 IPv4 地址通訊協定或 IPv6 地址通訊協定。

IPv4 地址

當您建立 VPC 時，必須以無類別域間路由 (CIDR) 區塊的格式，為 VPC 指定 IPv4 地址的範圍，例如，10.0.0.0/16。子網路群組會定義此 CIDR 區塊中的 IP 地址範圍。這些 IP 地址可為私有或公有。

私有 IPv4 地址是無法在網際網路存取的 IP 地址。您可使用私有 IPv4 地址，在相同 VPC 中的複寫執行個體及其他資源 (例如 Amazon EC2 執行個體) 之間進行通訊。每個複寫執行個體具有用於在 VPC 中通訊的私有 IP 地址。

公有 IP 地址是可從網際網路存取的 IPv4 地址。您可以使用公有地址，以在複寫執行個體與網際網路上的資源之間進行通訊。您會控制複寫執行個體是否接收公有 IP 地址。

雙重堆疊模式和 IPv6 地址

如果資源必須透過 IPv6 與複寫執行個體進行通訊，請使用雙重堆疊模式。如要使用雙重堆疊模式，請確保與複寫執行個體關聯之子網路群組中的每個子網路皆有一個與之關聯的 IPv6 CIDR 區塊。您可建立新的複寫子網路群組或修改現有複寫子網路群組，以滿足此要求。每個 IPv6 地址都是全域唯一的。會自動從 Amazon 的 IPv6 地址集區自動指派 VPC 的 IPv6 CIDR 區塊。您無法自行選擇範圍。

DMS 停用私有雙重堆疊模式複寫執行個體之 IPv6 端點的網際網路閘道存取。DMS 這麼做是為了確保 IPv6 端點為私有，且僅可從 VPC 內存取。

您可以使用 AWS DMS 主控台來建立或修改複寫執行個體，並在網路類型區段中指定雙堆疊模式。下圖顯示主控台內的 Network type (網路類型) 區段。

Connectivity and security

Network type - new [Info](#)

To use dual-stack mode, make sure that you associate an IPv6 CIDR block with a subnet in the VPC you specify.

☐ IPv4

Replication instance with an IPv4 network type that supports IPv4 addressing.

☒ Dual-stack mode

Replication instance with a dual network type that supports both IPv4 and IPv6 addressing.

參考

- 如需 IPv4 和 IPv6 地址的詳細資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的 [IP 定址](#)。
- 如需使用雙重堆疊模式建立複寫執行個體的詳細資訊，請參閱[建立複寫執行個體](#)。
- 如需修改複寫執行個體的詳細資訊，請參閱[修改複寫執行個體](#)。

設定複寫執行個體的網路

AWS DMS 一律會根據 Amazon VPC 在 VPC 中建立複寫執行個體。您可以指定您複寫執行個體所在的 VPC。您可以針對您的帳戶和 AWS 區域使用預設 VPC，也可以建立新的 VPC。

請確保配置複寫執行個體 VPC 的彈性網路介面與安全群組相關聯。此外，請確定此安全群組的規則允許所有連接埠上的所有流量離開 (輸出) VPC。此方法可允許複寫執行個體與來源和目標資料庫端點通

訊，只要在端點上啟用正確的輸入規則即可。我們建議您使用端點的預設設定，允許在所有連接埠上輸出到所有地址。

來源和目標端點會透過連線到 VPC 或位於 VPC 內部，來存取 VPC 內部的複寫執行個體。資料庫端點必須包含網路存取控制清單 (ACL) 和安全群組規則 (若適用的話)，允許來自複寫執行個體的傳入存取。設定方式取決於您使用的網路組態。您可以使用複寫執行個體 VPC 安全群組、複寫執行個體的私有或公有 IP 地址，或是 NAT 閘道的公有 IP 地址。這些來自網路的連線可讓您用於資料遷移。

Note

由於 IP 地址可能會因基礎設施的變更而變更，因此建議您使用 VPC CIDR 範圍，或透過 NAT GW 關聯的彈性 IP 路由複寫執行個體輸出流量。如需建立 VPC (包括 CIDR 區塊) 的詳細資訊，請參閱《Amazon Virtual Private Cloud 使用者指南》中的[使用 VPC 和子網路](#)。如需彈性 IP 地址的相關資訊，請參閱《Amazon Elastic Compute Cloud 使用者指南》中的[彈性 IP 地址](#)。

資料庫遷移的網路組態

您可以搭配 AWS Database Migration Service 使用數種不同的網路組態。以下是用於資料庫遷移的網路常見組態。

主題


- [所有資料庫遷移元件皆位於單一 VPC 的組態](#)
- [使用多個 VPC 的組態](#)
- [使用共用 VPC 的組態](#)
- [使用 Direct Connect 或 VPN 將網路設定為 VPC](#)
- [使用網際網路的網路對 VPC 組態](#)
- [不在 VPC 內的 RDS 資料庫執行個體對使用 ClassicLink 的 VPC 中資料庫執行個體的組態](#)
- [連線至 AWS 服務之網路的組態](#)
- [使用 VPC 端點連線至 AWS 服務的網路連線組態](#)
- [使用網際網路連線至 AWS 服務的網路連線組態](#)

可行的話，建議您在與目標端點相同的區域中，以及在與目標端點相同的 VPC 或子網路中建立 DMS 複寫執行個體。

所有資料庫遷移元件皆位於單一 VPC 的組態

最簡單的資料庫遷移網路，便是讓來源端點、複寫執行個體和目標端點皆位於相同的 VPC 內。若來源和目標端點位於 Amazon RDS 資料庫執行個體或 Amazon EC2 執行個體上，這便是個不錯的選擇。

下圖會顯示組態，其中 Amazon EC2 執行個體上的資料庫會連線到複寫執行個體，並且資料會遷移到 Amazon RDS 資料庫執行個體。




用於此組態的 VPC 安全群組必須在資料庫連接埠上允許從複寫執行個體輸入。您可以使用幾種方式執行此動作。您可以確保複寫執行個體所使用的安全群組已輸入此端點。或者，您也可以允許複寫執行個體的 VPC CIDR 範圍、NAT GW 彈性 IP 或私有 IP 地址 (如果您使用的話)。但是我們不建議您使用複寫執行個體的私有 IP 地址，因為如果複寫 IP 地址變更，複寫就可能會中斷。

使用多個 VPC 的組態

若來源端點和目標端點位於不同的 VPC，您可以在其中一個 VPC 中建立複寫執行個體。然後使用 VPC 對等互連來連結兩個 VPC。

VPC 對等互連連線是兩個 VPC 間的聯網連線，允許使用每個 VPC 的私有 IP 地址進行路由，就像它們位於相同的網路。您可以在自己的 VPCs 之間建立 VPC 對等互連、在其他 AWS 帳戶中建立 VPC，或在不同 AWS 區域中建立 VPC。如需 VPC 對等互連的詳細資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的 [VPC 對等互連](#)。

下圖顯示使用 VPC 對等互連的範例組態。在此處，VPC 中 Amazon EC2 執行個體上的來源資料庫會使用 VPC 對等互連連線到 VPC。此 VPC 包含複寫執行個體和 Amazon RDS 資料庫執行個體上的目標資料庫。



若要實作 VPC 對等互連，請遵循 Amazon 虛擬私有雲端、VPC 對等互連文件中的 [使用 VPC 對等互連](#) 中的指示。請確定某個 VPC 的路由表包含另一個 VPC 的 CIDR 區塊。例如，如果 VPC A 使用的是

目的地 10.0.0/16，而 VPC B 使用的是目的地 172.31.0.0，則 VPC A 的路由表應包含 172.31.0.0，而 VPC B 的路由表必須包含 10.0.0.0/16。如需詳細資訊，請參閱 Amazon Virtual Private Cloud、VPC 對等互連文件中的[更新 VPC 對等互連的路由表](#)。

用於此組態的 VPC 安全群組必須在資料庫連接埠上允許從複寫執行個體輸入，或者允許在對等互連 VPC 的 CIDR 區塊上輸入。

使用共用 VPC 的組態

AWS DMS 會將與組織中參與客戶帳戶共用的子網路視為相同帳戶中的一般子網路。以下是 AWS DMS 如何處理 VPCs、子網路，以及如何使用共用 VPCs 的說明。

您可以透過建立 `ReplicationSubnetGroup` 物件，將網路組態設定為在自訂子網路或 VPC 中運作。建立 `ReplicationSubnetGroup` 時，您可以選擇從帳戶中的特定 VPC 指定子網路。您指定的子網路清單必須包含位於不同可用區域中的至少兩個子網路，而且所有子網路都必須位於相同的 VPC 中。建立 `ReplicationSubnetGroup` 時，客戶只會指定子網路。AWS DMS 會代表您判斷 VPC，因為每個子網路只會連結到一個 VPC。

建立 AWS DMS `ReplicationInstance` 或 `ReplicationConfig` 時，您可以選擇指定或無伺服器複寫操作所在的 `ReplicationSubnetGroup` 和 `ReplicationInstance` 或 VPC 安全群組。如果未指定，AWS DMS 請選擇客戶預設 `ReplicationSubnetGroup`（如果未針對預設 VPC 中的所有子網路指定，則代表您 AWS DMS 建立）和預設 VPC 安全群組。

您可以選擇在指定的可用區域或 `ReplicationSubnetGroup` 中的任何可用區域中執行遷移。當 AWS DMS 嘗試建立複寫執行個體或啟動無伺服器複寫時，它會將子網路的可用區域轉譯為核心服務帳戶中的可用區域，以確保即使兩個帳戶之間的可用區域映射不相同，我們在正確的可用區域中啟動執行個體。

如果您使用共用 VPC，則需要確保建立的 `ReplicationSubnetGroup` 物件，會對應至您希望透過共用 VPC 使用的子網路。建立 `ReplicationInstance` 或 `ReplicationConfig` 時，您必須為共用 VPC 指定 `ReplicationSubnetGroup`，並指定您透過 `Create` 請求為共用 VPC 建立的 VPC 安全群組。

請注意下列與使用共用 VPC 相關的事項：

- VPC 擁有者無法與參與者共用資源，但參與者可以在擁有者的子網路中建立服務資源。
- VPC 擁有者無法存取參與者建立的資源（例如複寫執行個體），因為所有資源都是帳戶特定的。不過，只要您在共用 VPC 中建立複寫執行個體，只要複寫端點或任務具有正確的許可，就可以存取 VPC 中的資源，而不論擁有帳戶為何。

- 資源是帳戶特定的，因此其他參與者無法存取其他帳戶擁有的資源。您無權授予其他帳戶許可，讓他們存取在共用 VPC 中使用您帳戶建立的資源。

使用 Direct Connect 或 VPN 將網路設定為 VPC

遠端網路可以使用多種選項連線至 VPC，例如 AWS Direct Connect 或軟體或硬體 VPN 連線。這些選項常透過將內部網路擴充至 AWS 雲端，來整合現有的現場服務，例如監控、身分驗證、安全、資料及其他系統。透過使用此類網路擴充，您便可以順暢地連線到 AWS 託管資源 (例如 VPC)。


下圖顯示一個組態，其中來源端點是企業資料中心內的現場部署資料庫。其會使用 Direct Connect 或 VPN 連線到包含複寫執行個體及 Amazon RDS 資料庫執行個體上目標資料庫的 VPC。



在此組態中，VPC 安全群組必須包含路由規則，將目標為 VPC CIDR 範圍或特定 IP 地址的流量傳送到主機。此主機必須要能夠橋接 VPC 到現場部署 VPN 之間的流量。在此情況下，NAT 主機會包含其本身的安全群組設定。這些設定必須允許從複寫執行個體的 VPC CIDR 範圍、私有 IP 地址或安全群組傳入 NAT 執行個體的流量。但是我們不建議您使用複寫執行個體的私有 IP 地址，因為如果複寫 IP 地址變更，複寫就可能中斷。

使用網際網路的網路對 VPC 組態

如果您不使用 VPN 或 Direct Connect 連線到 AWS 資源，您可以使用網際網路來遷移資料庫。在此情況下，您可以遷移至 Amazon EC2 執行個體或 Amazon RDS 資料庫執行個體。此組態涉及帶有網際網路閘道 VPC 內的公有複寫執行個體，其中包含目標端點和複寫執行個體。



若要將網際網路閘道新增至 VPC，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的[連接網際網路閘道](#)。

VPC 路由表必須包含路由規則，將不是預設流向 VPC 的流量傳送到網際網路閘道。在此組態中，與端點的連線看起來就像是來自複寫執行個體的公有 IP 地址，而非私有 IP 地址。如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的[VPC 路由表](#)。


不在 VPC 內的 RDS 資料庫執行個體對使用 ClassicLink 的 VPC 中資料庫執行個體的組態

我們將於 2022 年 8 月 15 日淘汰 EC2-Classic。建議您從 EC2-Classic 遷移至 VPC。如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的[從 EC2-Classic 遷移至 VPC](#)，以及部落格文章[EC2-Classic Networking is Retiring – Here's How to Prepare](#)。

您可以使用 ClassicLink 搭配代理伺服器，將不是位於 VPC 中的 Amazon RDS 資料庫執行個體連線到 VPC 內部的 DMS 複寫伺服器及資料庫執行個體。

ClassicLink 可讓您將 EC2-Classic 資料庫執行個體連結至相同 AWS 區域內您帳戶中的 VPC。在您建立連結後，來源資料庫執行個體便可以使用私有 IP 地址與 VPC 內部的複寫執行個體通訊。

VPC 中的複寫執行個體無法使用 ClassicLink 直接存取 EC2-Classic 平台上的來源資料庫執行個體，因此您必須使用代理伺服器。代理伺服器會將來源資料庫執行個體連線到包含複寫執行個體和目標資料庫執行個體的 VPC。代理伺服器使用 ClassicLink 連線到 VPC。代理伺服器上的連接埠轉送則會允許在來源資料庫執行個體和 VPC 中的目標資料庫執行個體之間進行通訊。



搭配 AWS Database Migration Service 使用 ClassicLink

您可以將不在 VPC 中的 Amazon RDS 資料庫執行個體連線至 VPC 中的 AWS DMS 複寫伺服器和資料庫執行個體。若要這麼做，您可以將 Amazon EC2 ClassicLink 與代理伺服器搭配使用。

以下程序會說明如何為此目的使用 ClassicLink。此程序會將不在 VPC 中的 Amazon RDS 來源資料庫執行個體連線至包含 AWS DMS 複寫執行個體和目標資料庫執行個體的 VPC。

- 在 VPC AWS 中建立 DMS 複寫執行個體。(所有複寫執行個體都是在 VPC 中建立)。
- 將 VPC 安全群組與複寫執行個體和目標資料庫執行個體建立關聯。當兩個執行個體共享同一個 VPC 安全群組時，根據預設，他們便可以互相通訊。
- 在 EC2 Classic 執行個體上設定代理伺服器。
- 使用 ClassicLink 在代理伺服器和 VPC 間建立連線。
- 為來源和目標資料庫建立 AWS DMS 端點。
- 建立 AWS DMS 任務。

使用 ClassicLink 將並未位於 VPC 中資料庫執行個體上的資料庫遷移到 VPC 內資料庫執行個體上的資料庫

1. 建立 AWS DMS 複寫執行個體並指派 VPC 安全群組：

- a. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> 開啟 AWS DMS 主控台。

如果您以 AWS Identity and Access Management (IAM) 使用者身分登入，請確定您具有存取的適當許可 AWS DMS。如需資料庫移轉所需許可的詳細資訊，請參閱[使用所需的 IAM 許可 AWS DMS](#)。

- b. 在 Dashboard (儀表板) 頁面上，選擇 Replication Instance (複寫執行個體)。遵循[步驟 1：使用 AWS DMS 主控台建立複寫執行個體](#)中的說明建立複寫執行個體。
 - c. 建立 DMS AWS 複寫執行個體之後，請開啟 EC2 服務主控台。從導覽窗格選擇網路介面。
 - d. 選擇 DMSNetworkInterface，然後從動作選單中選擇變更安全群組。
 - e. 選擇您希望用於複寫執行個體和目標資料庫執行個體的安全群組。
2. 將最後一個步驟的安全群組與目標資料庫執行個體建立關聯：
- a. 開啟 Amazon RDS 服務主控台。從導覽窗格中選擇執行個體。
 - b. 選擇目標資料庫執行個體。對於執行個體動作，選擇修改。
 - c. 針對安全群組參數，選擇您在先前步驟中使用的安全群組。
 - d. 選擇繼續，然後選擇修改資料庫執行個體。
3. 步驟 3：使用 NGINX 在 EC2 Classic 執行個體上設定代理伺服器。使用您選擇的 AMI 啟動 EC2 Classic 執行個體。以下範例是以 AMI Ubuntu Server 14.04 LTS (HVM) 為基礎。

在 EC2 Classic 執行個體上設定代理伺服器

- a. 連線到 EC2 Classic 執行個體，並使用下列命令安裝 NGINX：

```
Prompt> sudo apt-get update
Prompt> sudo wget http://nginx.org/download/nginx-1.9.12.tar.gz
Prompt> sudo tar -xvzf nginx-1.9.12.tar.gz
Prompt> cd nginx-1.9.12
Prompt> sudo apt-get install build-essential
Prompt> sudo apt-get install libpcre3 libpcre3-dev
Prompt> sudo apt-get install zlib1g-dev
Prompt> sudo ./configure --with-stream
```

```
Prompt> sudo make
Prompt> sudo make install
```

- b. 使用以下代碼編輯 NGINX 精靈檔案，`/etc/init/nginx.conf`：

```
# /etc/init/nginx.conf - Upstart file

description "nginx http daemon"
author "email"

start on (filesystem and net-device-up IFACE=lo)
stop on runlevel [!2345]

env DAEMON=/usr/local/nginx/sbin/nginx
env PID=/usr/local/nginx/logs/nginx.pid

expect fork
respawn
respawn limit 10 5

pre-start script
    $DAEMON -t
    if [ $? -ne 0 ]
        then exit $?
    fi
end script

exec $DAEMON
```

- c. 在 `/usr/local/nginx/conf/nginx.conf` 建立 NGINX 組態檔案。在組態檔案中，新增以下內容：

```
# /usr/local/nginx/conf/nginx.conf - NGINX configuration file

worker_processes 1;

events {
    worker_connections 1024;
}
```

```
stream {
    server {
        listen DB instance port number;
        proxy_pass DB instance identifier:DB instance port number;
    }
}
```

- d. 使用下列命令，從命令列啟動 NGINX：

```
Prompt> sudo initctl reload-configuration
Prompt> sudo initctl list | grep nginx
Prompt> sudo initctl start nginx
```

4. 在代理伺服器 and 包含目標資料庫執行個體及複寫執行個體的目標 VPC 間建立 ClassicLink 連線：
 - a. 開啟 EC2 主控台，並選擇正在執行代理伺服器的 EC2 Classic 執行個體。
 - b. 在動作中，選擇 ClassicLink，然後選擇連結至 VPC。
 - c. 選擇您在此程序中先前使用的安全群組。
 - d. 選擇連結至 VPC。
5. 步驟 5：使用 AWS 中的程序建立 DMS 端點[步驟 2：指定來源與目標端點](#)。指定來源端點時，您必須使用代理的內部 EC2 DNS 主機名稱作為伺服器名稱。
6. 使用 AWS 中的程序建立 DMS 任務[步驟 3：建立任務並遷移資料](#)。

連線至 AWS 服務之網路的組態

若要連接 AWS 服務，請使用網際網路連線或 Virtual Private Cloud (VPC) 端點。這適用於下列情況：

您的來源或目標端點使用下列 AWS 服務：

- AWS Secrets Manager
- Amazon Simple Storage Service


您的目標端點是一種 AWS 服務，例如：

- Amazon S3

- Amazon Kinesis
- Amazon DynamoDB
- Amazon Redshift
- Amazon OpenSearch Service
- Amazon Athena

使用 VPC 端點連線至 AWS 服務的網路連線組態

VPC 端點可在 AWS 資源之間提供安全連線，將 VPC 資源連線至 AWS 服務，而不需要網際網路存取。私有子網路中的應用程式可以存取 AWS 服務，同時保留在 AWS 網路中，提高安全性並減少延遲。請參閱下圖：



如需詳細資訊，請參閱[將 VPC 端點設定為 AWS DMS 來源和目標端點](#)，以及[設定 AWS DMS 秘密管理員 VPC 端點](#)。

使用網際網路連線至 AWS 服務的網路連線組態

複寫執行個體需要網際網路存取，才能在資料遷移期間與 AWS 資源連線。

如需 VPC 內私有和公有子網路的詳細資訊，請參閱《Amazon Virtual Private Cloud 使用者指南》中的[範例：具有私有子網路中伺服器 and NAT 的 VPC](#)。您必須確保 測試您的網路組態是否與任何必要的服務連線。

建立複寫子網路群組

作為用於資料庫遷移網路的一部分，您需要指定虛擬私有雲端 (VPC) 中您計劃使用的子網路。此 VPC 必須以 Amazon VPC 服務為基礎。子網路是指定可用區域中您 VPC 內的一個 IP 地址範圍。這些子網路可以分佈在 VPC 所在 AWS 區域的可用區域之間。

在 DMS AWS 主控台中建立複寫執行個體或執行個體描述檔時，您可以使用您選擇的子網路。

您可以建立複寫子網路群組來定義要使用的子網路。您必須指定至少兩個可用區域內的子網路。

建立複寫子網路群組

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> 開啟 AWS DMS 主控台。

如果您以 IAM 使用者身分登入，請確認您具備適當的許可來存取 AWS DMS。如需資料庫移轉所需許可的詳細資訊，請參閱[使用所需的 IAM 許可 AWS DMS](#)。

2. 在導覽窗格中選擇 Subnet groups (子網路群組)。
3. 選擇 Create subnet group (建立子網路群組)。
4. 在建立複寫子網路群組頁面上，指定複寫子網路群組資訊。下表說明相關設定。

選項	Action
名稱	輸入包含 8 到 16 個可列印的 ASCII 字元 (但 /、" 和 @ 除外)，作為複寫子網路群組名稱。您所選 AWS 區域的帳戶名稱應該是唯一的。您可以選擇將一些智慧新增至名稱，例如包含您正在執行 AWS 的區域和任務，例如 DMS-default-VPC 。
Description	輸入複寫子網路群組的簡短描述。

選項	Action
VPC	選擇您希望用於資料庫遷移的 VPC。請記得，在至少兩個可用區域內，VPC 必須擁有至少一個子網路。
新增子網路	選擇您希望包含在複寫子網路群組中的子網路。您必須選擇至少兩個可用區域內的子網路。

5. 選擇 Create subnet group (建立子網路群組)。

使用 DNS 解析網域端點

通常，AWS DMS 複寫執行個體會使用 Amazon EC2 執行個體中的網域名稱系統 (DNS) 解析程式來解析網域端點。如果您需要 DNS 解析，則可以使用 Amazon Route 53 Resolver。如需使用 Route 53 DNS Resolver 的相關資訊，請參閱 [Route 53 Resolver 入門](#)。

如需如何使用自己的內部部署名稱伺服器，使用 Amazon Route 53 Resolver 解析特定端點的相關資訊，請參閱[使用自己的內部部署名稱伺服器](#)。

設定複寫執行個體的加密金鑰

AWS DMS 會加密複寫執行個體所使用的儲存體和端點連線資訊。若要加密複寫執行個體所使用的儲存體，AWS DMS 會使用您 AWS 帳戶獨有 AWS KMS key 的。您可以使用 AWS Key Management Service () 檢視和管理此 KMS 金鑰AWS KMS。您可以使用帳戶 (aws/dms) 中的預設 KMS 金鑰或使用所建立的 KMS 金鑰。如果您有現有的 AWS KMS 加密金鑰，您也可以使用該金鑰進行加密。

您可以提供 KMS 金鑰識別符來加密 AWS DMS 資源，藉此指定自己的加密金鑰。指定您自己的加密金鑰時，用來執行資料庫遷移的使用者帳戶也必須要能夠存取該金鑰。如需建立您自己加密金鑰，並允許使用者存取該加密金鑰的詳細資訊，請參閱 [AWS KMS 開發人員指南](#)。

如果您未指定 KMS 金鑰識別符，則 AWS DMS 會使用預設加密金鑰。KMS 會為您的帳戶 AWS 建立 AWS DMS 的預設加密金鑰。AWS 您的帳戶在每個 AWS 區域都有不同的預設加密金鑰。

若要管理用於加密 AWS DMS 資源的金鑰，您可以使用 AWS KMS。您可以在導覽窗格中 AWS 管理主控台 搜尋 KMS，在 AWS KMS 中找到。

AWS KMS 結合了安全、高可用性的硬體和軟體，以提供針對雲端擴展的金鑰管理系統。使用 AWS KMS，您可以建立加密金鑰並定義控制如何使用這些金鑰的政策。AWS KMS 支援 AWS CloudTrail，因此您可以稽核金鑰使用情況，以確認金鑰是否適當使用。您的 AWS KMS 金鑰可以與 AWS DMS

和其他支援的 AWS 服務搭配使用。支援的 AWS 服務包括 Amazon RDS、Amazon S3、Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 和 Amazon Redshift。

當您使用特定加密金鑰建立 AWS DMS 資源時，您無法變更這些資源的加密金鑰。建立 AWS DMS 資源之前，請務必判斷您的加密金鑰需求。

建立複寫執行個體

遷移資料庫的第一項任務是建立複寫執行個體。複寫執行個體需要具有足夠儲存空間和處理能力，才能執行您指派的任務，並將資料從來源資料庫遷移至目標資料庫。此執行個體的大小需求取決於遷移的資料量、執行個體需要執行的任務。如需複寫執行個體的詳細資訊，請參閱[使用 AWS DMS 複寫執行個體](#)。

使用 AWS 主控台建立複寫執行個體

1. 在 AWS DMS 主控台的導覽窗格中選擇複寫執行個體，然後選擇建立複寫執行個體。
2. 在 Create replication instance (建立複寫執行個體) 頁面上指定您的複寫執行個體資訊。下表說明您可以進行的設定。

選項	Action
名稱	輸入包含 8 到 16 個可列印的 ASCII 字元 (/、" 和 @ 除外)，作為複寫執行個體的名稱。在您選取的 AWS 區域中，帳戶名稱應是唯一的。您可以選擇將一些智慧新增至名稱，例如包含您正在執行 AWS 的區域和任務，例如 west2-mysql2mysql-instance1 。
描述性 Amazon Resource Name (ARN) - 選填	用來覆寫預設 DMS ARN 的易記名稱。您無法在建立後修改此名稱。
Description	輸入複寫執行個體的簡短描述。
執行個體類別	選擇具有遷移所需組態的執行個體類別。請注意，執行個體必須有足夠的儲存、網路和處理能力，以成功完成遷移。如需如何判斷哪個執行個體類別最符合您遷移所需的詳細資訊，請參閱 使用 AWS DMS 複寫執行個體 。
引擎版本	在 AWS DMS 主控台中，您可以選擇您想要的任何支援的引擎版本。除非您在 中指定不同的引擎版本 AWS

選項	Action
	CLI，否則複寫執行個體會 AWS DMS 執行最新的非 Beta 版複寫引擎 AWS CLI。
高可用性	使用此選用參數，在另一個可用區域中建立複寫執行個體的備用複本，以取得容錯移轉支援。若您想要使用變更資料擷取 (CDC) 或進行中複寫，建議您啟用此選項。
配置儲存 (GiB)	儲存主要由日誌檔案和快取交易所使用。針對快取交易，儲存僅會在快取交易需要寫入磁碟時使用。因此，AWS DMS 不會使用大量儲存。某些例外包括： - 會產生大量交易負載的大型資料表。載入大型資料表可能需要一些時間，因此快取交易很可能在載入大型資料表期間寫入磁碟。 - 設定為在載入快取交易前暫停的任務。在此情況下，在資料表的所有交易完成之前，交易會先快取。使用這項組態，快取交易可能會消耗相當大的儲存。 - 使用載入至 Amazon Redshift 之資料表設定的任務。不過，當目標是 Amazon Aurora 時，此組態不會有問題。 在大多數情況下，預設的儲存配置足夠使用。但是，留意與儲存空間相關的指標始終是個好主意。如果您發現耗用量超過預設配置，請務必縱向擴展儲存空間。
Network type (網路類型)	DMS 支援 IPv4 定址通訊協定網路類型，並支援在雙重堆疊模式下 IPv4 和 IPv6 定址通訊協定網路類型。如果您有任何資源必須透過 IPv6 定址通訊協定與複寫執行個體進行通訊，請使用雙重堆疊模式。如需雙重堆疊模式限制的相關資訊，請參閱 Amazon Relational Database Service 使用者指南中的 雙重堆疊網路資料庫執行個體限制。

選項	Action
VPC	選擇您要使用的 VPC。若您的來源或目標資料庫位於 VPC 中，請選擇該 VPC。如果來源與目標資料庫位於不同的 VPC，請確保兩者都位於公有子網路並可公開存取。然後選擇複寫執行個體所在的 VPC。此複寫執行個體必須能夠存取來源 VPC 中的資料。如果來源和目標資料庫都不在 VPC 中，請選擇複寫執行個體所在的 VPC。
Replication Subnet Group (複寫子網路群組)	在所選 VPC 中選擇要在其中建立複寫執行個體的複寫子網路群組。如果您的來源資料庫位於 VPC 中，請選擇包含來源資料庫的子網路，做為複寫執行個體的位置。如需複寫子網路群組的詳細資訊，請參閱 建立複寫子網路群組 。
可公開存取	如果您希望從網際網路存取複寫執行個體，請選擇此選項。預設值是可公開存取的，一旦選擇了該選項，您就無法在建立複寫執行個體之後修改此值。

3. 選擇 Advanced (進階) 標籤，設定網路字串和加密設定的值 (如需要)。下表說明相關設定。

選項	Action
Availability zone (可用區域)	選擇來源資料庫所在的可用區域。
VPC Security group(s) (VPC 安全群組)	複寫執行個體會 VPC 中建立。如果來源資料庫位於 VPC 中，請選擇可提供資料庫所在之資料庫執行個體存取的 VPC 安全群組。
KMS 金鑰	選擇要用來加密複寫儲存體的加密金鑰和連線資訊。如果您選擇 (預設) aws/dms，則會使用與您的帳戶和 AWS 區域相關聯的 default AWS Key Management Service (AWS KMS) 金鑰。會顯示描述、您的帳戶號碼、金鑰的 ARN。如需如何使用加密金鑰的詳細資訊，請參閱 設定加密金鑰並指定 AWS KMS 許可 。

4. 指定 Maintenance (維護) 設定。下表說明相關設定。如需維護設定的詳細資訊，請參閱[使用 AWS DMS 維護時段](#)。

選項	Action
自動版本升級	AWS DMS 不會區分主要和次要版本。例如，從版本 3.4.x 升級到 3.5.x 不被視為主要升級，因此所有變更都應具備回溯相容性。 啟用自動版本升級時，DMS 會在維護時段期間自動升級複寫執行個體的版本 (如果複寫執行個體的版本已遭取代)。 啟用 AutoMinorVersionUpgrade 時，DMS 會在您建立複寫執行個體時使用目前的預設引擎版本。例如，如果您將引擎版本設定為較目前預設版本更低的版本號碼，則 DMS 會使用預設版本。 如果在建立複寫執行個體時未啟用 AutoMinorVersionUpgrade，DMS 會使用引擎版本參數指定的引擎版本。
Maintenance window (維護時段)	選擇每週可進行系統維護的時段，以國際標準時間 (UTC) 表示。 預設：從每個 AWS 區域的 8 小時時段中隨機選取的 30 分鐘時段，隨機發生在一週中的某一天。

5. 選擇 Create replication instance (建立複寫執行個體)。

修改複寫執行個體

您可以修改複寫執行個體的設定，例如變更執行個體類別或增加儲存體。

當您修改複寫執行個體時，您可以立即套用變更。欲立即套用變更，請在 AWS 管理主控台中選擇立即套用選項。或者，在呼叫時使用 `--apply-immediately` 參數 AWS CLI，或在使用 DMS API `true` 時將 `ApplyImmediately` 參數設定為。

若您未選擇立即套用變更，則系統會將變更內容放入待定修改佇列。在下一次維護時段期間，系統便會套用佇列中的任何待定變更。

Note

若您選擇立即套用變更，則系統會一併套用待定修改佇列中的任何變更內容。若有任何擱置中的修改需要停機時間，選擇 **Apply changes immediately** (立即套用變更) 便可能會造成未預期的停機時間。

使用 AWS 主控台修改複寫執行個體

1. 登入 AWS 管理主控台 並在 <https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> 開啟 AWS DMS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 **Replication instances** (複寫執行個體)。
3. 選擇您想要修改的複寫執行個體。下表會說明您可以進行的修改。

選項	Action
名稱	您可以變更複寫執行個體的名稱。輸入包含 8 到 16 個可列印的 ASCII 字元 (/、" 和 @ 除外)，作為複寫執行個體的名稱。在您選取的 AWS 區域中，帳戶名稱應是唯一的。您可以選擇將一些智慧新增至名稱，例如包含您正在執行 AWS 的區域和任務，例如 west2-mysql2mysql-instance1 。
Description	修訂或輸入複寫執行個體的簡短描述。
執行個體類別	您可以變更執行個體類別。選擇具有遷移所需組態的執行個體類別。變更執行個體類別會導致複寫執行個體重新開機。此重新開機會在下一次的維護時段期間發生，或是立即發生 (如果您選擇的是立即套用變更選項)。 如需如何判斷哪個執行個體類別最符合您遷移所需的詳細資訊，請參閱使用 AWS DMS 複寫執行個體。
引擎版本	您可以升級複寫執行個體使用的引擎版本。升級複寫引擎版本會導致複寫執行個體在升級期間關機。

選項	Action
異地同步備份	您可以變更此選項來在另一個可用區域建立您複寫執行個體的待命複本，做為容錯移轉支援，或是移除此選項。若您想要使用變更資料擷取 (CDC)、進行中複寫，建議您啟用此選項。
配置儲存 (GiB)	儲存主要由日誌檔案和快取交易所使用。針對快取交易，儲存僅會在快取交易需要寫入磁碟時使用。因此，AWS DMS 不會使用大量儲存。某些例外包括： • 會產生大量交易負載的大型資料表。載入大型資料表可能需要一些時間，因此快取交易很可能在載入大型資料表期間寫入磁碟。 • 設定為在載入快取交易前暫停的任務。在此情況下，在資料表的所有交易完成之前，交易會先快取。使用這項組態，快取交易可能會消耗相當大的儲存。 • 使用載入至 Amazon Redshift 之資料表設定的任務。不過，當目標是 Amazon Aurora 時，此組態不會有問題。 在大多數情況下，預設的儲存配置足夠使用。但是，保持注意和儲存相關的指標，並且在發現您所使用的資源超過預設配置時，向上擴展您的儲存，是不錯的做法。
Network type (網路類型)	DMS 支援 IPv4 定址通訊協定網路類型，並支援在雙重堆疊模式下 IPv4 和 IPv6 定址通訊協定網路類型。當您擁有必須使用 IPv6 定址通訊協定網路類型與複寫執行個體通訊的資源時，請選擇雙重堆疊模式。如需雙重堆疊模式限制的相關資訊，請參閱 Amazon Relational Database Service 使用者指南中的 雙重堆疊網路資料庫執行個體限制 。
VPC 安全群組	複寫執行個體會 VPC 中建立。如果來源資料庫位於 VPC 中，請選擇可提供資料庫所在之資料庫執行個體存取的 VPC 安全群組。

選項	Action
自動版本升級	AWS DMS 不會區分主要和次要版本。例如，從版本 3.4.x 升級到 3.5.x 不被視為主要升級，因此所有變更都應具備回溯相容性。啟用自動版本升級時，DMS 會在維護時段期間自動升級複寫執行個體的版本 (如果複寫執行個體的版本已遭取代)。 啟用自動版本升級時，DMS 會在您建立複寫執行個體時使用目前的預設引擎版本。例如，如果您將引擎版本設定為較目前預設版本更低的版本號碼，則 DMS 會使用預設版本。 如果在建立複寫執行個體時未啟用自動版本升級，DMS 會使用引擎版本參數所指定的引擎版本。
Maintenance window (維護時段)	選擇每週可進行系統維護的時段，以國際標準時間 (UTC) 表示。 預設：從每個 AWS 區域的 8 小時時段中隨機選取的 30 分鐘時段，隨機發生在一週中的某一天。
Apply changes immediately (立即套用變更)	選擇此選項來立即套用您所做的任何修改。根據您選擇的設定，選擇此選項可能會使複寫執行個體立即重新開機。 如果您在 AWS DMS 套用變更時選擇測試連線，就會看到錯誤訊息。將變更 AWS DMS 套用至複寫執行個體之後，請再次選擇測試連線。
在下個排定的維護時段再套用變更	如果您希望 DMS 等到下個排定的維護時段再套用變更，請選擇此選項。

修改複寫執行個體時的最佳實務

修改複寫執行個體時，遵循這些最佳實務有助於確保成功更新，並將對遷移工作流程的影響降至最低。在修改之前、期間和之後採取下列關鍵步驟，以在整個過程中維持資料完整性和營運效率。

計劃修改時間：

- 您可以立即套用變更，或為下一個維護時段排程變更。
- 在低流量期間排程，將影響降至最低。

修改前步驟：

- 停止所有作用中的複寫任務。
- 確認所有任務都已成功停止。
- 記錄目前的組態任務設定。

在修改期間：

- 監控修改進度。
- 等待「可用」狀態再繼續。

修改後步驟：

- 繼續所有先前停止的任務。
- 確認任務正確執行。

重新開機複寫執行個體

您可以重新啟動 AWS DMS 複寫執行個體以重新啟動複寫引擎。重新開機會造成複寫執行個體暫時中斷，而在此期間執行個體的狀態會設為 Rebooting (重新開機中)。如果 AWS DMS 執行個體設定為異地同步備份，則可以使用容錯移轉執行重新啟動。重新啟動完成時會建立 AWS DMS 事件。

如果您的 AWS DMS 執行個體是異地同步備份部署，您可以在重新啟動時強制從一個 AWS 可用區域進行計劃容錯移轉。當您強制 AWS DMS 執行個體的計劃容錯移轉時，在自動切換到另一個可用區域中的待命執行個體之前，會 AWS DMS 關閉目前執行個體上的作用中連線。使用計劃的容錯移轉重新啟動可協助您模擬 AWS DMS 執行個體的計劃容錯移轉事件，例如擴展複寫執行個體類別時。

Note

重新啟動後強制從某一可用區域容錯移轉到另一個可用區域，可能在數分鐘內都不會反映此可用區域的變更。此延遲會出現在 AWS 管理主控台，以及對 AWS CLI 和 AWS DMS API 的呼叫中。

如果在重新啟動發生時，複寫執行個體上正在執行遷移任務，則不會發生資料遺失，但任務會停止，且任務狀態會變更為錯誤狀態。

如果遷移任務中的資料表正處於大量載入 (完全載入階段) 的過程，且尚未開始，則這些任務會進入錯誤狀態。但是，在當時已完成的資料表會保持在已完成的狀態。在完全載入階段期間發生重新啟動時，我們建議您執行下列其中一個步驟。

- 將處於已完成狀態的資料表從任務中移除，然後使用剩餘的資料表重新開始任務。
- 新建任務，內含處於錯誤狀態的資料表以及處於待完成狀態的資料表。

若遷移任務中的資料表正處於進行中複寫階段，則任務會在重新開機完成後繼續。

如果複 AWS DMS 寫執行個體的狀態不是可用狀態，則無法重新啟動複寫執行個體。您的 AWS DMS 執行個體可能因多種原因而無法使用，例如先前請求的修改或維護時段動作。重新啟動 AWS DMS 複寫執行個體所需的時間通常很短（不到 5 分鐘）。

使用 AWS 主控台重新啟動複寫執行個體

若要重新啟動複寫執行個體，請使用 AWS 主控台。

使用 AWS 主控台重新啟動複寫執行個體

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> 開啟 AWS DMS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Replication instances (複寫執行個體)。
3. 選擇想要重新啟動的複寫執行個體。
4. 選擇 Reboot (重新啟動)。將複寫執行個體重新開機對話方塊隨即開啟。
5. 若您已針對多可用區部署設定複寫執行個體，並且您希望容錯移轉至另一個 AWS 可用區域，請選取要使用規劃的容錯移轉重新開機嗎？的對話方塊。
6. 選擇 Reboot (重新啟動)。

使用 CLI 重新開機複寫執行個體

若要重新啟動複寫執行個體，請使用 AWS CLI [reboot-replication-instance](#) 命令搭配下列參數：

- `--replication-instance-arn`

Example 簡單的重新開機範例

下列 AWS CLI 範例會重新啟動複寫執行個體。

```
aws dms reboot-replication-instance \  
--replication-instance-arn arn of my rep instance
```

Example 使用容錯移轉簡單重新開機的範例

下列 AWS CLI 範例會重新啟動具有容錯移轉的複寫執行個體。

```
aws dms reboot-replication-instance \  
--replication-instance-arn arn of my rep instance \  
--force-planned-failover
```

使用 API 重新開機複寫執行個體

若要重新啟動複寫執行個體，請使用 AWS DMS API [RebootReplicationInstance](#) 動作搭配下列參數：

- ReplicationInstanceArn = *arn of my rep instance*

Example 簡單的重新開機範例

以下程式碼範例會重新開機複寫執行個體。

```
https://dms.us-west-2.amazonaws.com/  
?Action=RebootReplicationInstance  
&DBInstanceArn=arn of my rep instance  
&SignatureMethod=HmacSHA256  
&SignatureVersion=4  
&Version=2014-09-01  
&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256  
&X-Amz-Credential=AKIADQKE4SARGYLE/20140425/us-east-1/dms/aws4_request  
&X-Amz-Date=20140425T192732Z  
&X-Amz-SignedHeaders=content-type;host;user-agent;x-amz-content-sha256;x-amz-date  
&X-Amz-Signature=1dc9dd716f4855e9bdf188c70f1cf9f6251b070b68b81103b59ec70c3e7854b3
```

Example 使用容錯移轉簡單重新開機的範例

下列程式碼範例會重新啟動複寫執行個體，並容錯移轉至另一個 AWS 可用區域。

```
https://dms.us-west-2.amazonaws.com/  
?Action=RebootReplicationInstance
```

```
&DBInstanceArn=arn of my rep instance
&ForcePlannedFailover=true
&SignatureMethod=HmacSHA256
&SignatureVersion=4
&Version=2014-09-01
&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Credential=AKIADQKE4SARGYLE/20140425/us-east-1/dms/aws4_request
&X-Amz-Date=20140425T192732Z
&X-Amz-SignedHeaders=content-type;host;user-agent;x-amz-content-sha256;x-amz-date
&X-Amz-Signature=1dc9dd716f4855e9bdf188c70f1cf9f6251b070b68b81103b59ec70c3e7854b3
```

刪除複寫執行個體

您可以在使用完畢後刪除 AWS DMS 複寫執行個體。若您有仍在使用複寫執行個體的遷移任務，您必須停止並刪除任務，才能刪除複寫執行個體。

如果您關閉 AWS 帳戶，與帳戶相關聯的所有 AWS DMS 資源和組態都會在兩天後刪除。這些資源包含所有複寫執行個體、來源及目標端點組態、複寫任務及 SSL 憑證。如果您在兩天後決定 AWS DMS 再次使用，您可以重新建立所需的資源。

如果複寫執行個體符合刪除的所有條件，且長時間維持在 DELETING 狀態，請聯絡支援人員以針對此問題進行疑難排解。

使用 AWS 主控台刪除複寫執行個體

若要刪除複寫執行個體，請使用 AWS 主控台。

使用 AWS 主控台刪除複寫執行個體

1. 登入 AWS 管理主控台 並在 <https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> 開啟 AWS DMS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Replication instances (複寫執行個體)。
3. 選擇您要刪除的複寫執行個體。
4. 選擇 刪除。
5. 在對話方塊中，選擇 Delete (刪除)。

使用 CLI 刪除複寫執行個體

若要刪除複寫執行個體，請使用 AWS CLI [delete-replication-instance](#) 命令搭配下列參數：

- `--replication-instance-arn`

Example刪除範例

下列 AWS CLI 範例會刪除複寫執行個體。

```
aws dms delete-replication-instance \  
--replication-instance-arn arn of my rep instance
```

使用 API 刪除複寫執行個體

若要刪除複寫執行個體，請使用 AWS DMS API [DeleteReplicationInstance](#) 動作搭配下列參數：

- `ReplicationInstanceArn` = *arn of my rep instance*

Example刪除範例

以下程式碼範例會刪除複寫執行個體。

```
https://dms.us-west-2.amazonaws.com/  
?Action=DeleteReplicationInstance  
&DBInstanceArn=arn of my rep instance  
&SignatureMethod=HmacSHA256  
&SignatureVersion=4  
&Version=2014-09-01  
&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256  
&X-Amz-Credential=AKIADQKE4SARGYLE/20140425/us-east-1/dms/aws4_request  
&X-Amz-Date=20140425T192732Z  
&X-Amz-SignedHeaders=content-type;host;user-agent;x-amz-content-sha256;x-amz-date  
&X-Amz-Signature=1dc9dd716f4855e9bdf188c70f1cf9f6251b070b68b81103b59ec70c3e7854b3
```

使用 AWS DMS 維護時段

每個 AWS DMS 複寫執行個體都有每週維護時段，在此期間會套用任何可用的系統變更。您可以將維護時段視為執行修改及軟體修補作業的時機。

如果 AWS DMS 判斷特定週內需要維護，維護會在您建立複寫執行個體時選擇的 30 分鐘維護時段內進行。會在 30 分鐘維護時段內 AWS DMS 完成大部分的維護。但是，較大的變更則可能需要更長的時間。

維護現有遷移任務的影響

在執行個體上執行 AWS DMS 遷移任務時，套用修補程式時會發生下列事件：

- 若遷移任務中的資料表仍處於複寫持續進行變更階段 (CDC)，AWS DMS 會將任務暫停片刻，並在套用修補程式後繼續任務。套用修補程式後，遷移便會從插斷的位置繼續進行。
- 如果 AWS DMS 將資料表遷移為遷移現有資料的一部分，或遷移現有資料並複寫持續的變更任務，則 DMS 會停止，然後在套用修補程式時重新啟動處於完全載入階段的所有資料表的遷移。DMS 也會停止，並在套用修補程式時，繼續所有處於 CDC 階段的資料表。

變更維護時段設定

您可以使用 AWS 管理主控台、AWS CLI、或 AWS DMS API 變更維護時段時間範圍。

使用此主控台變更維護時段設定

您可以使用 AWS 管理主控台變更維護時段的時間範圍。

使用此主控台變更慣用的維護時段

1. 登入 AWS 管理主控台 並在 <https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> 開啟 AWS DMS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Replication instances (複寫執行個體)。
3. 選擇您希望修改的複寫執行個體，並選擇 Modify (修改)。
4. 展開 Maintenance (維護) 標籤，然後選擇您維護時段的日期和時間。
5. 選擇 Apply changes immediately (立即套用變更)。
6. 選擇 Modify (修改)。

使用 CLI 變更維護時段設定

若要調整偏好的維護時段，請使用 AWS CLI [modify-replication-instance](#) 命令搭配下列參數。

- `--replication-instance-identifier`
- `--preferred-maintenance-window`

Example

下列 AWS CLI 範例會將維護時段設定為星期二上午 4：00 到 4：30。data at rest。

```
aws dms modify-replication-instance \  
--replication-instance-identifier myrepinstance \  
--preferred-maintenance-window Tue:04:00-Tue:04:30
```

使用 API 變更維護時段設定

若要調整偏好的維護時段，請使用 AWS DMS API [ModifyReplicationInstance](#) 動作搭配下列參數。

- ReplicationInstanceIdentifier = *myrepinstance*
- PreferredMaintenanceWindow = *Tue:04:00-Tue:04:30*

Example

以下程式碼範例會將維護時段設為星期二的早上 4:00–4:30。data at rest。

```
https://dms.us-west-2.amazonaws.com/  
?Action=ModifyReplicationInstance  
&DBInstanceIdentifier=myrepinstance  
&PreferredMaintenanceWindow=Tue:04:00-Tue:04:30  
&SignatureMethod=HmacSHA256  
&SignatureVersion=4  
&Version=2014-09-01  
&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256  
&X-Amz-Credential=AKIADQKE4SARGYLE/20140425/us-east-1/dms/aws4_request  
&X-Amz-Date=20140425T192732Z  
&X-Amz-SignedHeaders=content-type;host;user-agent;x-amz-content-sha256;x-amz-date  
&X-Amz-Signature=1dc9dd716f4855e9bdf188c70f1cf9f6251b070b68b81103b59ec70c3e7854b3
```


使用 AWS DMS 端點

端點提供資料存放區的連線、資料存放區類型和位置資訊。AWS Database Migration Service 會使用此資訊來連線至資料存放區，並將資料從來源端點遷移至目標端點。您可以使用端點設定來指定端點的其他連線屬性。這些設定可以控制日誌記錄、檔案大小，以及其他參數；如需端點設定的詳細資訊，請參閱資料存放區的文件區段。

您可以在下列內容找到端點的詳細資訊。

主題

- [來源與目標端點](#)
- [資料遷移的來源](#)
- [資料遷移的目標](#)
- [設定的 VPC 端點 AWS DMS](#)
- [支援的 DDL 陳述式 AWS DMS](#)
- [進階端點組態](#)

來源與目標端點

您可以在建立複寫執行個體時建立來源與目標端點，或者，您可以在建立複寫執行個體之後建立端點。來源和目標資料存放區可位於 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 執行個體、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) 資料庫執行個體或現場部署資料庫中。（請注意，您的其中一個端點必須位於 AWS 服務上。您無法使用 AWS DMS 從內部部署資料庫遷移到另一個內部部署資料庫。）

下列程序假設您已選擇 DMS AWS 主控台精靈。請注意，您也可以從 AWS DMS 主控台的導覽窗格中選取端點，然後選取建立端點來執行此步驟。使用主控台精靈時，您可以在相同的頁面中建立來源與目標端點。未使用主控台精靈時，您必須分別建立每個端點。

使用 AWS 主控台指定來源或目標資料庫端點

1. 在連線來源與目標資料庫端點頁面中，指定來源或目標資料庫的連線資訊。下表說明相關設定。

組態選項	組態設定
端點類型	選擇此端點為來源或目標端點。

組態選項	組態設定
選取 RDS 資料庫執行個體	如果端點是 Amazon RDS 資料庫執行個體，請選擇此選項。
端點識別碼	輸入您想要用來識別端點的名稱。建議您將端點類型包含在名稱中，例如 oracle-source 或 PostgreSQL-target 。所有複寫執行個體的名稱都必須是唯一的。
描述性 Amazon Resource Name (ARN) - 選擇性	提供名稱以覆寫預設 DMS ARN。此設定是選用的。
來源引擎以及目標引擎	選擇要做為端點的資料庫引擎類型。
存取端點資料庫	選擇您要用來指定端點資料庫憑證的選項： • 選擇 AWS Secrets Manager：如下所示，使用 AWS Secrets Manager 中定義的秘密，以祕密地提供憑證。如需建立這些秘密以及啟用 AWS DMS 存取秘密存取角色的詳細資訊，請參閱 使用秘密存取 AWS Database Migration Service 端點。 • 手動提供存取資訊：請如下所示，使用您直接輸入的純文字憑證。 • IAM 身分驗證 – IAM 做為身分驗證類型，而不是 Amazon RDS 資料庫執行個體的使用者名稱和密碼。
選擇 AWS Secrets Manager	設定下列秘密憑證。
秘密 ID	為您在 AWS Secrets Manager 中針對端點資料庫存取建立的秘密，輸入完整的 Amazon Resource Name (ARN)、部分 ARN 或易記名稱。
IAM 角色	輸入您在 IAM 中建立之秘密存取角色的 ARN，以代表您為秘密 ID 識別的 secret 提供 AWS DMS 存取權。如需與建立秘密存取角色相關的詳細資訊，請參閱 使用秘密存取 AWS Database Migration Service 端點 。

組態選項	組態設定
Oracle 自動儲存體管理 (ASM) 的秘密 ID	(僅適用於使用 Oracle ASM 的 Oracle 來源端點) 為您在 AWS Secrets Manager 中針對 Oracle ASM 存取建立的秘密，輸入完整 Amazon Resource Name (ARN)、部分 ARN 或易記名稱。此秘密通常是為了在與秘密 ID 所識別之秘密相同的伺服器上存取 Oracle ASM 所建立。
Oracle ASM 的 IAM 角色	(僅限使用 Oracle ASM 的 Oracle 來源端點) 輸入您在 IAM 中建立的秘密存取角色的 ARN，以代表您為 Oracle 自動儲存管理 (ASM) 的秘密 ID 識別的 secret 提供 AWS DMS 存取權。
手動提供存取資訊	設定下列純文字憑證。
伺服器名稱	輸入伺服器名稱。若是現場部署資料庫，這可能是 IP 地址或公開主機名稱。若是 Amazon RDS 資料庫執行個體，這可能是資料庫執行個體的端點 (也稱為 DNS 名稱) 例如 mysqlsrvinst.abcd12345678.us-west-2.rds.amazonaws.com 。
連接埠	輸入資料庫使用的連接埠。
Secure Socket Layer (SSL) 模式	如果您希望為此端點啟用連線加密，請選擇 SSL 模式。根據您選取的模式，系統可能會要求您提供憑證和伺服器憑證資訊。
使用者名稱	輸入具允許資料遷移所需許可的使用者名稱。如需所需許可的資訊，請參閱本使用者指南的來源或目標資料庫引擎安全性一節。
密碼	輸入具所需許可的帳戶密碼。AWS DMS 來源和目標端點的密碼有字元限制，視資料庫引擎而定。如需詳細資訊，請參閱下表。
資料庫名稱	對於某些資料庫引擎，您想要用作為端點資料庫的資料庫名稱。

下表列出端點密碼中不支援的字元，以及所列資料庫引擎的秘密管理員秘密。如果您想要在端點密碼中使用逗號 (,)，請使用 中提供的 Secrets Manager 支援 AWS DMS 來驗證對 AWS DMS 執行個體的存取。如需詳細資訊，請參閱[使用秘密存取 AWS Database Migration Service 端點](#)。

對於此資料庫引擎	端點密碼和秘密管理員秘密不支援下列字元
全部	{ }
Microsoft Azure，僅作為來源	;
Microsoft SQL Server	, ;
與 MySQL 相容，包括 MySQL、MariaDB 和 Amazon Aurora MySQL	;
Oracle	,
PostgreSQL、Amazon Aurora PostgreSQL 相容版本和 Amazon Aurora Serverless 僅作為 Aurora PostgreSQL 相容版本的目標	; + %
Amazon Redshift，僅作為目標	, ;

- 視需要選擇端點設定和 AWS KMS key。您可以選擇執行測試以測試端點連線。下表說明相關設定。

組態選項	組態設定
端點設定	在此選取任何其他連線的參數。如需端點設定的相關資訊，請參閱來源引擎或目標引擎 (在步驟 1 中指定) 的文件一節。 對於使用 Oracle ASM 的 Oracle 來源端點，如果您在步驟 1 中選擇手動提供存取資訊，則可能還需要輸入端點設定值，以指定 Oracle ASM 使用者憑證。如需與

組態選項	組態設定
	這些 Oracle ASM 端點設定相關的詳細資訊，請參閱 使用 Oracle LogMiner 或 AWS DMS Binary Reader for CDC 。
AWS KMS key	選擇要用來加密複寫儲存體的加密金鑰和連線資訊。如果您選擇（預設）aws/dms，則會使用與您的帳戶和 AWS 區域相關聯的預設 AWS Key Management Service (AWS KMS) 金鑰。如需如何使用加密金鑰的詳細資訊，請參閱 設定加密金鑰並指定 AWS KMS 許可 。
測試端點連線 (選用)	新增 VPC 和複寫執行個體名稱。若要測試連線，請選擇執行測試。

在 中使用 Amazon RDS 端點的 IAM 身分驗證 AWS DMS

AWS Identity and Access Management (IAM) 資料庫身分驗證透過 AWS IAM 憑證管理資料庫存取，為您的 Amazon RDS 資料庫提供增強的安全性。IAM 身分驗證不使用傳統的資料庫密碼，而是使用 AWS 登入資料產生短期身分驗證字符，有效期為 15 分鐘。這種方法可大幅提高安全性，無需將資料庫密碼儲存在應用程式程式碼中、降低憑證暴露的風險，並透過 IAM 提供集中式存取管理。它還利用現有的 AWS IAM 角色和政策來簡化存取管理，讓您能夠使用與其他 AWS 服務相同的 IAM 架構來控制資料庫存取。

AWS DMS 現在支援在 Amazon RDS 上連線至 MySQL、PostgreSQL、Aurora PostgreSQL、Aurora MySQL 或 MariaDB 端點時，針對執行 DMS 3.6.1 版或更新版本的複寫執行個體進行 IAM 身分驗證。為這些引擎建立新的端點時，您可以選擇 IAM 身分驗證並指定 IAM 角色，而不是提供資料庫登入資料。此整合不需要為遷移任務管理和存放資料庫密碼，因此可增強安全性。

在 中設定 Amazon RDS 端點的 IAM 身分驗證 AWS DMS

建立端點時，您可以為 Amazon RDS 資料庫設定 IAM 身分驗證。若要設定 IAM 身分驗證，請執行下列動作：

DMS 主控台

1. 確保 Amazon RDS 和資料庫使用者已啟用 IAM 身分驗證。如需詳細資訊，請參閱《Amazon Relational Database Service [Database Service 使用者指南](#)》中的啟用和停用 IAM 資料庫身分驗證。
2. 導覽至 IAM 主控台，使用下列政策建立 IAM 角色：

政策

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "rds-db:connect"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

信任政策：

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "dms.amazonaws.com"
        ]
      }
    }
  ]
}
```

```
    },
    "Action": "sts:AssumeRole"
  }
]
}
```

3. 在[AWS DMS 主控台](#)的端點組態期間，導覽至存取端點資料庫區段，然後選取 IAM 身分驗證。
4. 在 RDS 資料庫身分驗證的 IAM 角色下拉式功能表中，選取具有適當許可的 IAM 角色以存取資料庫。

如需詳細資訊，請參閱[建立來源和目標端點](#)。

AWS CLI

1. 確保 Amazon RDS 和資料庫使用者已啟用 IAM 身分驗證。如需詳細資訊，請參閱《Amazon Relational Database Service [Database Service 使用者指南](#)》中的啟用和停用 IAM 資料庫身分驗證。
2. 導覽至 AWS CLI、建立 IAM 角色，並允許 DMS 擔任該角色：

政策：

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "rds-db:connect"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

信任政策：

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "dms.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

3. 執行下列命令來匯入憑證並下載 PEM 檔案。如需詳細資訊，請參閱 [《Amazon Relational Database Service 使用者指南》](#) 中的 [下載 Amazon RDS 的憑證套件](#)。Amazon Relational Database Service

```
aws dms import-certificate --certificate-identifier rdsglobal --certificate-pem
file://~/global-bundle.pem
```

4. 執行下列命令來建立 IAM 端點：

- 對於 PostgreSQL/Aurora PostgreSQL 端點（當 `sslmode` 設定為 `required`，不需要 `--certificate-arn` 旗標）：

```
aws dms create-endpoint --endpoint-identifier <endpoint-name> --endpoint-
type <source/target> --engine-name <postgres/aurora-postgres> --username <db
username with iam auth privileges> --server-name <db server name> --port <port
number> --ssl-mode <required/verify-ca/verify-full> --postgres-sql-settings
"{\"ServiceAccessRoleArn\": \"role arn created from step 2 providing permissions
for iam authentication\", \"AuthenticationMethod\": \"iam\", \"DatabaseName\":
\"database name\"}" --certificate-arn <if sslmode is verify-ca/verify full use
cert arn generated in step 3, otherwise this parameter is not required>
```

- 對於 MySQL、MariaDB 或 Aurora MySQL 端點：


```
aws dms create-endpoint --endpoint-identifier <endpoint-name> --endpoint-type
<source/target> --engine-name <mysql/mariadb/aurora> --username <db username
with iam auth privileges> --server-name <db server name> --port <port number>
--ssl-mode <verify-ca/verify-full> --my-sql-settings "{\"ServiceAccessRoleArn
\": \"role arn created from step 2 providing permissions for iam authentication
\", \"AuthenticationMethod\": \"iam\", \"DatabaseName\": \"database name\"}" --
certificate-arn <cert arn from previously imported cert in step 3>
```

5. 針對所需的複寫執行個體執行測試連線，以建立執行個體端點關聯，並確認一切設定正確：

```
aws dms test-connection --replication-instance-arn <replication instance arn> --
endpoint-arn <endpoint arn from previously created endpoint in step 4>
```

Note

使用 IAM 身分驗證時，測試連線中提供的複寫執行個體必須位於 3.6.1 AWS DMS 版或更新版本。

限制

AWS DMS 搭配 Amazon RDS 端點使用 IAM 身分驗證時有下列限制：

- 目前，Amazon RDS PostgreSQL 和 Amazon Aurora PostgreSQL 執行個體不支援具有 IAM 身分驗證的 CDC 連線。如需詳細資訊，請參閱《Amazon Relational Database Service 使用者指南》中的 [IAM 資料庫身分驗證限制](#)。

資料遷移的來源

AWS Database Migration Service (AWS DMS) 可以使用許多最熱門的資料引擎做為資料複寫的來源。資料庫來源可以是在 Amazon EC2 執行個體或內部部署資料庫上執行的自我管理引擎。或者，它可以是 AWS 服務上的資料來源，例如 Amazon RDS 或 Amazon S3。

如需有效來源的完整清單，請參閱 [AWS DMS 的來源](#)。

主題

- [使用 Oracle 資料庫做為的來源 AWS DMS](#)
- [使用 Microsoft SQL Server 資料庫做為的來源 AWS DMS](#)

- [使用 Microsoft Azure SQL 資料庫做為 的來源 AWS DMS](#)
- [使用 Microsoft Azure SQL 受管執行個體做為 的來源 AWS DMS](#)
- [使用 Microsoft Azure Database for PostgreSQL 彈性伺服器做為 的來源 AWS DMS](#)
- [使用 Microsoft Azure Database for MySQL 彈性伺服器做為 的來源 AWS DMS](#)
- [使用 OCI MySQL Heatwave 做為 的來源 AWS DMS](#)
- [使用 Google Cloud for MySQL 做為 的來源 AWS DMS](#)
- [使用 Google Cloud for PostgreSQL 做為 的來源 AWS DMS](#)
- [使用 PostgreSQL 資料庫做為 AWS DMS 來源](#)
- [使用 MySQL 相容資料庫做為 的來源 AWS DMS](#)
- [使用 SAP ASE 資料庫做為 的來源 AWS DMS](#)
- [使用 MongoDB 做為 的來源 AWS DMS](#)
- [使用 Amazon DocumentDB \(與 MongoDB 相容\) 做為 的來源 AWS DMS](#)
- [使用 Amazon S3 做為 的來源 AWS DMS](#)
- [使用適用於 Linux、Unix、Windows 和 Amazon RDS 資料庫 \(Db2 LUW\) 的 IBM Db2 作為 的來源 AWS DMS](#)
- [針對 z/OS 資料庫使用 IBM Db2 做為 的來源 AWS DMS](#)

使用 Oracle 資料庫做為 的來源 AWS DMS

您可以使用 從一或多個 Oracle 資料庫遷移資料 AWS DMS。使用 Oracle 資料庫作為來源，您可以將資料遷移到 AWS DMS 支援的任何目標。

AWS DMS 支援下列 Oracle 資料庫版本：

- Oracle Enterprise Edition
- Oracle Standard Edition
- Oracle Enterprise 版
- Oracle Personal 版

如需 AWS DMS 支援做為來源的 Oracle 資料庫版本的資訊，請參閱 [的來源 AWS DMS](#)。

您可以使用 Secure Sockets Layer (SSL) 加密 Oracle 端點與複寫執行個體之間的連線。如需使用 SSL 搭配 Oracle 端點的詳細資訊，請參閱 [Oracle 端點的 SSL 支援](#)。

AWS DMS 支援使用 Oracle 透明資料加密 (TDE) 來加密來源資料庫中的靜態資料。如需如何將 Oracle TDE 與 Oracle 來源端點搭配使用的詳細資訊，請參閱[支援使用 Oracle 做為來源的加密方法 AWS DMS](#)。

AWS 支援搭配 Oracle 端點（和所有其他端點類型）使用 TLS 1.2 版和更新版本，並建議使用 TLS 1.3 版或更新版本。

請依照下列步驟，將 Oracle 資料庫設定為 AWS DMS 來源端點：

1. 建立具有適當許可的 Oracle 使用者 AWS DMS，以存取您的 Oracle 來源資料庫。
2. 建立符合您選擇之 Oracle 資料庫組態的 Oracle 來源端點。若要建立僅完全載入的任務，則不需要任何進一步的組態。
3. 若要建立處理變更資料擷取的任務（僅限 CDC 或完全載入和 CDC 任務），請選擇 Oracle LogMiner 或 AWS DMS Binary Reader 來擷取資料變更。選擇 LogMiner 或 Binary Reader 會決定一些後續許可和組態選項。如要比較 LogMiner 和 Binary Reader，請參閱下一節。

 Note

如需完全載入任務、僅限 CDC 任務以及完全載入和 CDC 任務的詳細資訊，請參閱[建立任務](#)

如需使用 Oracle 來源資料庫和的其他詳細資訊 AWS DMS，請參閱下列各節。

主題

- [使用 Oracle LogMiner 或 AWS DMS Binary Reader for CDC](#)
- [為設定自我管理或受管 Oracle AWS來源資料庫的工作流程 AWS DMS 設定 Oracle 來源資料庫](#)
- [使用自我管理的 Oracle 資料庫做為的來源 AWS DMS](#)
- [使用受 AWS管 Oracle 資料庫做為的來源 AWS DMS](#)
- [使用 Oracle 做為來源的限制 AWS DMS](#)
- [Oracle 端點的 SSL 支援](#)
- [支援使用 Oracle 做為來源的加密方法 AWS DMS](#)
- [支援使用 Oracle 做為來源的壓縮方法 AWS DMS](#)
- [使用 Oracle 作為來源複寫巢狀資料表 AWS DMS](#)
- [使用 Oracle 做為來源時，在 Oracle ASM 上存放 REDO AWS DMS](#)
- [使用 Oracle 做為來源時的端點設定 AWS DMS](#)

- [Oracle 的來源資料類型](#)

使用 Oracle LogMiner 或 AWS DMS Binary Reader for CDC

在 中 AWS DMS，有兩種方法可在執行 Oracle 的變更資料擷取 (CDC) 作為來源時讀取重做日誌：Oracle LogMiner 和 AWS DMS Binary Reader。LogMiner 是一個 API，用於讀取線上重做日誌和存檔重做日誌檔案。Binary Reader 是一種直接讀取和剖析原始重做日誌檔案 AWS DMS 的方法。這些方法具有下列特徵。

功能	LogMiner	Binary Reader
輕鬆設定	是	否
降低對來源系統 I/O 和 CPU 的影響	否	是
更好的 CDC 效能	否	是
支援 Oracle 資料表叢集	是	否
支援所有類型的 Oracle 混合直欄式壓縮 (HCC)	是	部分 Binary Reader 對於使用 CDC 的任務不支援 QUERY LOW。完全支援所有其他 HCC 類型。
僅在 Oracle 12c 中支援 LOB 資料欄	否 (Oracle 12c 中的 LogMiner 不提供 LOB 支援。)	是
支援僅影響 LOB 資料欄的 UPDATE 陳述式	否	是
支援 Oracle 透明資料加密 (TDE)	部分 使用 Oracle LogMiner 時，	部分 Binary Reader 僅支援自我管理的

功能	LogMiner	Binary Reader
	AWS DMS 不支援 Amazon RDS for Oracle 資料欄層級的 TDE 加密。	Oracle 資料庫的 TDE。
支援所有 Oracle 壓縮方法	是	否
支援 XA 交易	否	是
RAC	是	是
	不建議，因為效能原因和一些內部 DMS 限制。	強烈建議使用

Note

根據預設，AWS DMS 會使用 Oracle LogMiner for (CDC)。
 AWS DMS 使用 Oracle 來源資料庫時，支援透明資料加密 (TDE) 方法。如果您指定的 TDE 登入資料不正確，AWS DMS 遷移任務不會失敗，這可能會影響加密資料表的持續複寫。如需指定 TDE 憑證的詳細資訊，請參閱[支援使用 Oracle 做為來源的加密方法 AWS DMS](#)。

搭配使用 LogMiner 的主要優點 AWS DMS 包括：

- LogMiner 支援大部分的 Oracle 選項，例如加密選項和壓縮選項。Binary Reader 不支援所有 Oracle 選項，特別是壓縮和大多數加密選項。
- 如果還原日誌使用 Oracle Automatic Storage Management (ASM) 來管理，LogMiner 提供的組態較為簡單，尤其是相較於 Binary Reader 的直接存取設定而言。
- LogMiner 支援資料表叢集以供使用 AWS DMS。Binary Reader 不支援。

搭配使用 Binary Reader 的主要優點 AWS DMS 如下：

- 針對有大量變更的遷移，LogMiner 可能對託管 Oracle 來源資料庫電腦的 I/O 或 CPU 有一些影響。Binary Reader 遭受到 I/O 或 CPU 影響的機會較小，因為是直接挖掘日誌，而不是進行多個資料庫查詢。
- 針對有大量變更的遷移，CDC 效能在使用 Binary Reader 時通常會比使用 Oracle LogMiner 時更好。
- Binary Reader 在 Oracle 12c 版中支援 LOB 的 CDC。LogMiner 不支援。

一般而言，除非您有以下其中一種情況，否則都是使用 Oracle LogMiner 遷移您的 Oracle 資料庫：

- 您需要在來源 Oracle 資料庫執行數項遷移任務。
- 來源 Oracle 資料庫的變更量或還原日誌量很大，或您進行變更且也正在使用 Oracle ASM。

Note

如果您在使用 Oracle LogMiner 和 AWS DMS Binary Reader 之間變更，請務必重新啟動 CDC 任務。

Oracle 來源資料庫的 CDC 組態

若要讓 Oracle 來源端點連線至資料庫以進行變更資料擷取 (CDC) 任務，您可能需要指定額外的連線屬性。對於完全載入和 CDC 任務或僅限 CDC 任務，情況都是如此。您指定的額外連線屬性取決於您用來存取重做日誌的方法：Oracle LogMiner 或 AWS DMS Binary Reader。

您可在建立來源端點時，指定額外的連線屬性。如果您有多個連線屬性設定，請使用分號 (無額外空格) 分隔這些設定 (如 `oneSetting;thenAnother`)。

AWS DMS 根據預設，會使用 LogMiner。您不一定要指定額外的連線屬性才能加以使用。

若要使用 Binary Reader 存取還原日誌，請新增以下額外的連線屬性。

```
useLogMinerReader=N;useBfile=Y;
```

針對額外連線屬性使用以下格式，來存取透過 Binary Reader 使用 ASM 的伺服器。

```
useLogMinerReader=N;useBfile=Y;asm_user=asm_username;asm_server=RAC_server_ip_address:port_number+ASM;
```

將來源端點 Password 請求參數同時設定為 Oracle 使用者密碼和 ASM 密碼，並以逗號分隔，如下所示。

```
oracle_user_password,asm_user_password
```

在 Oracle 來源使用 ASM 的情況，您可以使用 Binary Reader 中的高效能選項，進行大規模的交易處理。這些選項包括額外連線屬性，以指定平行執行緒數量 (parallelASMReadThreads) 和預先讀取緩衝區 (readAheadBlocks) 數量。同時設定這些屬性可以大幅提升 CDC 任務的效能。下列設定可為大部分 ASM 組態提供好結果。

```
useLogMinerReader=N;useBfile=Y;asm_user=asm_username;asm_server=RAC_server_ip_address:port_number;asm_server_name=+ASM;parallelASMReadThreads=6;readAheadBlocks=150000;
```

如需額外連線屬性所支援的值的詳細資訊，請參閱 [使用 Oracle 做為來源時的端點設定 AWS DMS](#)。

此外，對於具有使用 ASM 之 Oracle 來源的 CDC 任務，其效能取決於您選擇的其他設定。這些設定包括您的 AWS DMS 額外連線屬性，以及用來設定 Oracle 來源的 SQL 設定。如需 Oracle 來源使用 ASM 之額外連線屬性的詳細資訊，請參閱 [使用 Oracle 做為來源時的端點設定 AWS DMS](#)

您還需要選擇適當的 CDC 起點。通常執行此操作時，您會想要識別交易處理點，以擷取從中開始 CDC 的最早開啟交易。否則，CDC 任務可能會遺漏先前開啟的交易。對於 Oracle 來源資料庫，您可以根據 Oracle 系統變更編號 (SCN) 來選擇 CDC 原生起點，以識別此最早的開啟交易。如需詳細資訊，請參閱 [從 CDC 起點開始執行複寫](#)。

如需將自我管理的 Oracle 資料庫設為來源之 CDC 的詳細資訊，請參閱 [使用 Oracle LogMiner 存取重做日誌時所需的帳戶權限](#)、[使用 AWS DMS Binary Reader 存取重做日誌時所需的帳戶權限](#)和[使用 Binary Reader 搭配 Oracle ASM 時所需的其他帳戶權限](#)。

如需將 AWS 受管 Oracle 資料庫的 CDC 設定為來源的詳細資訊，請參閱 [設定 CDC 任務以將 Binary Reader 與的 RDS for Oracle 來源搭配使用 AWS DMS](#)和 [在 中使用 Amazon RDS Oracle Standby \(僅供讀取複本 \) 作為搭配適用於 CDC 的 Binary Reader 的來源 AWS DMS](#)。

為 設定自我管理或受管 Oracle AWS來源資料庫的工作流程 AWS DMS

為 設定自我管理或受管 Oracle AWS來源資料庫的工作流程 AWS DMS

若要設定自我管理的來源資料庫執行個體，請根據您執行 CDC 的方式，使用下列工作流程步驟。

針對此工作流程步驟	如果您使用 LogMiner 執行 CDC，請執行此操作	如果您使用 Binary Reader 執行 CDC，請執行此操作
授予 Oracle 帳戶權限。	請參閱 的自我管理 Oracle 來源所需的使用者帳戶權限 AWS DMS 。	請參閱 的自我管理 Oracle 來源所需的使用者帳戶權限 AWS DMS 。
使用 CDC 為複寫準備來源資料庫。	請參閱 使用 為 CDC 準備 Oracle 自我管理來源資料庫 AWS DMS 。	請參閱 使用 為 CDC 準備 Oracle 自我管理來源資料庫 AWS DMS 。
授予 CDC 所需的其他 Oracle 使用者權限。	請參閱 使用 Oracle LogMiner 存取重做日誌時所需的帳戶權限 。	請參閱 使用 AWS DMS Binary Reader 存取重做日誌時所需的帳戶權限 。
對於具有 ASM 的 Oracle 執行個體，授予存取 ASM 進行 CDC 所需的其他使用者帳戶權限。	沒有其他動作。AWS DMS 支援 Oracle ASM，沒有其他帳戶權限。	請參閱 使用 Binary Reader 搭配 Oracle ASM 時所需的其他帳戶權限 。
如果您尚未這麼做，請將任務設定為使用 LogMiner 或 Binary Reader 進行 CDC。	請參閱 使用 Oracle LogMiner 或 AWS DMS Binary Reader for CDC 。	請參閱 使用 Oracle LogMiner 或 AWS DMS Binary Reader for CDC 。
將 Oracle Standby 設為 CDC 的來源。	AWS DMS 不支援 Oracle Standby 做為來源。	請參閱 在 中使用自我管理的 Oracle 待命做為來源與適用於 CDC 的 Binary Reader AWS DMS 。

使用下列工作流程步驟來設定受管 Oracle AWS來源資料庫執行個體。

針對此工作流程步驟	如果您使用 LogMiner 執行 CDC，請執行此操作	如果您使用 Binary Reader 執行 CDC，請執行此操作
授予 Oracle 帳戶權限。	如需詳細資訊，請參閱 的 受管 Oracle AWS來源上所需的使用者帳戶權限 AWS DMS 。	如需詳細資訊，請參閱 的 受管 Oracle AWS來源上所需的使用者帳戶權限 AWS DMS 。

針對此工作流程步驟	如果您使用 LogMiner 執行 CDC，請執行此操作	如果您使用 Binary Reader 執行 CDC，請執行此操作
使用 CDC 為複寫準備來源資料庫。	如需詳細資訊，請參閱 設定 AWS 的 受管 Oracle 來源 AWS DMS 。	如需詳細資訊，請參閱 設定 AWS 的 受管 Oracle 來源 AWS DMS 。
授予 CDC 所需的其他 Oracle 使用者權限。	不需額外的帳戶權限。	如需詳細資訊，請參閱 設定 CDC 任務以將 Binary Reader 與的 RDS for Oracle 來源搭配使用 AWS DMS 。
如果您尚未這麼做，請將任務設定為使用 LogMiner 或 Binary Reader 進行 CDC。	如需詳細資訊，請參閱 使用 Oracle LogMiner 或 AWS DMS Binary Reader for CDC 。	如需詳細資訊，請參閱 使用 Oracle LogMiner 或 AWS DMS Binary Reader for CDC 。
將 Oracle Standby 設為 CDC 的來源。	AWS DMS 不支援 Oracle Standby 做為來源。	如需詳細資訊，請參閱 在中使用 Amazon RDS Oracle Standby（僅供讀取複本）作為搭配適用於 CDC 的 Binary Reader 的來源 AWS DMS 。

使用自我管理的 Oracle 資料庫做為 的來源 AWS DMS

自我管理資料庫是您可以設定和控制的資料庫，可以是本機內部部署資料庫執行個體或 Amazon EC2 上的資料庫。接下來，您可以了解使用自我管理的 Oracle 資料庫時所需的權限和組態 AWS DMS。

的自我管理 Oracle 來源所需的使用者帳戶權限 AWS DMS

若要使用 Oracle 資料庫做為 中的來源 AWS DMS，請將下列權限授予 Oracle 端點連線設定中指定的 Oracle 使用者。

Note

授予權限時，請使用物件實際名稱，而不是各物件的同義詞。例如，使用 V_\$OBJECT (含底線)，而非 V\$OBJECT (不含底線)。

```

GRANT CREATE SESSION TO dms_user;
GRANT SELECT ANY TRANSACTION TO dms_user;
GRANT SELECT ON V_$ARCHIVED_LOG TO dms_user;
GRANT SELECT ON V_$LOG TO dms_user;
GRANT SELECT ON V_$LOGFILE TO dms_user;
GRANT SELECT ON V_$LOGMNR_LOGS TO dms_user;
GRANT SELECT ON V_$LOGMNR_CONTENTS TO dms_user;
GRANT SELECT ON V_$DATABASE TO dms_user;
GRANT SELECT ON V_$THREAD TO dms_user;
GRANT SELECT ON V_$PARAMETER TO dms_user;
GRANT SELECT ON V_$NLS_PARAMETERS TO dms_user;
GRANT SELECT ON V_$TIMEZONE_NAMES TO dms_user;
GRANT SELECT ON V_$TRANSACTION TO dms_user;
GRANT SELECT ON V_$CONTAINERS TO dms_user;
GRANT SELECT ON ALL_INDEXES TO dms_user;
GRANT SELECT ON ALL_OBJECTS TO dms_user;
GRANT SELECT ON ALL_TABLES TO dms_user;
GRANT SELECT ON ALL_USERS TO dms_user;
GRANT SELECT ON ALL_CATALOG TO dms_user;
GRANT SELECT ON ALL_CONSTRAINTS TO dms_user;
GRANT SELECT ON ALL_CONS_COLUMNS TO dms_user;
GRANT SELECT ON ALL_TAB_COLS TO dms_user;
GRANT SELECT ON ALL_IND_COLUMNS TO dms_user;
GRANT SELECT ON ALL_ENCRYPTED_COLUMNS TO dms_user;
GRANT SELECT ON ALL_LOG_GROUPS TO dms_user;
GRANT SELECT ON ALL_TAB_PARTITIONS TO dms_user;
GRANT SELECT ON SYS.DBA_REGISTRY TO dms_user;
GRANT SELECT ON SYS.OBJ$ TO dms_user;
GRANT SELECT ON DBA_TABLESPACES TO dms_user;
GRANT SELECT ON DBA_OBJECTS TO dms_user; -- Required if the Oracle version is earlier
    than 11.2.0.3.
GRANT SELECT ON SYS.ENC$ TO dms_user; -- Required if transparent data encryption (TDE)
    is enabled. For more information on using Oracle TDE with AWS DMS, see #### Oracle ##
    ##### AWS DMS.
GRANT SELECT ON GV_$TRANSACTION TO dms_user; -- Required if the source database is
    Oracle RAC in AWS DMS versions 3.4.6 and higher.
GRANT SELECT ON V_$DATAGUARD_STATS TO dms_user; -- Required if the source database
    is Oracle Data Guard and Oracle Standby is used in the latest release of DMS version
    3.4.6, version 3.4.7, and higher.
GRANT SELECT ON V_$DATABASE_INCARNATION TO dms_user;

```

使用特定的資料表清單時，為每個複寫資料表授予下列其他權限。

```
GRANT SELECT on any-replicated-table to dms_user;
```

授予其他下列權限以使用驗證功能。

```
GRANT EXECUTE ON SYS.DBMS_CRYPTO TO dms_user;
```

如果您使用 Binary Reader 而不是 LogMiner，請授予其他以下權限。

```
GRANT SELECT ON SYS.DBA_DIRECTORIES TO dms_user;
```

授予額外的下列權限以公開檢視。

```
GRANT SELECT on ALL_VIEWS to dms_user;
```

若要公開檢視，您還必須將 `exposeViews=true` 額外的連線屬性新增至來源端點。

使用無伺服器複寫時，授予額外的下列權限。

```
GRANT SELECT on dba_segments to dms_user;  
GRANT SELECT on v_$tablespace to dms_user;  
GRANT SELECT on dba_tab_subpartitions to dms_user;  
GRANT SELECT on dba_extents to dms_user;
```

如需無伺服器複寫的相關資訊，請參閱[使用 AWS DMS Serverless](#)。

使用 Oracle 特定的預遷移評估時，授予額外的下列權限。

```
GRANT SELECT on gv_$parameter to dms_user;  
GRANT SELECT on v_$instance to dms_user;  
GRANT SELECT on v_$version to dms_user;  
GRANT SELECT on gv_$ASM_DISKGROUP to dms_user;  
GRANT SELECT on gv_$database to dms_user;  
GRANT SELECT on dba_db_links to dms_user;  
GRANT SELECT on gv_$log_History to dms_user;  
GRANT SELECT on gv_$log to dms_user;  
GRANT SELECT ON DBA_TYPES TO dms_user;  
GRANT SELECT ON DBA_USERS to dms_user;  
GRANT SELECT ON DBA_DIRECTORIES to dms_user;  
GRANT EXECUTE ON SYS.DBMS_XMLGEN TO dms_user;
```

如需 Oracle 特定預遷移評估的相關資訊，請參閱 [Oracle 評估](#)。

處理 Oracle Standby 之開啟交易的先決條件

使用 3.4.6 版和更新 AWS DMS 版本時，請執行下列步驟來處理 Oracle Standby 的開啟交易。

1. 在主要資料庫 **DMS_USER** 上建立名為 AWSDMS_DBLINK 的資料庫連結，將使用資料庫連結來連線至主要資料庫。請注意，資料庫連結是從待命執行個體執行，以查詢主要資料庫上執行的開啟交易。請參閱以下範例。

```
CREATE PUBLIC DATABASE LINK AWSDMS_DBLINK
CONNECT TO DMS_USER IDENTIFIED BY DMS_USER_PASSWORD
USING '(DESCRIPTION=
        (ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=PRIMARY_HOST_NAME_OR_IP)(PORT=PORT))
        (CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=SID))
)';
```

2. 確認已如下列範例所示，使用 **DMS_USER** 來建立資料庫連結的連線。

```
select 1 from dual@AWSDMS_DBLINK
```

使用 為 CDC 準備 Oracle 自我管理來源資料庫 AWS DMS

執行下列動作，準備將自我管理的 Oracle 資料庫作為執行 CDC 任務的來源：

- [驗證 AWS DMS 是否支援來源資料庫版本](#).
- [確保 ARCHIVELOG 模式處於開啟狀態](#).
- [設定補充記錄](#).

驗證 AWS DMS 是否支援來源資料庫版本

執行類似下列範例的查詢，以確認 AWS DMS 支援目前版本的 Oracle 來源資料庫。

```
SELECT name, value, description FROM v$parameter WHERE name = 'compatible';
```

此處的 name、value 和 description 是資料庫中某處的欄，資料庫會根據 name 值進行查詢。如果此查詢執行時沒有錯誤，AWS DMS 支援資料庫的目前版本，您可以繼續遷移。如果查詢引發錯誤，AWS DMS 不支援目前版本的資料庫。若要繼續遷移，請先將 Oracle 資料庫轉換為支援的版本 AWS DMS。

確保 ARCHIVELOG 模式處於開啟狀態

您可以使用兩種不同的模式來執行 Oracle：ARCHIVELOG 模式和 NOARCHIVELOG 模式。若要執行 CDC 任務，請在 ARCHIVELOG 模式中執行此資料庫。若要知道資料庫是否處於 ARCHIVELOG 模式，請執行以下查詢。

```
SQL> SELECT log_mode FROM v$database;
```

如果傳回的是 NOARCHIVELOG 模式，請按照 Oracle 指示將資料庫設為 ARCHIVELOG。

設定補充記錄

若要擷取持續變更，會要求您在 Oracle AWS DMS 來源資料庫上啟用最少的補充記錄。此外，您還需要啟用資料庫中每個複寫資料表的補充記錄。

根據預設，會在所有複寫的資料表上 AWS DMS 新增 PRIMARY KEY 補充記錄。若要允許 AWS DMS 新增 PRIMARY KEY 補充記錄，請為每個複寫的資料表授予下列權限。

```
ALTER on any-replicated-table;
```

您可以使用 AWS DMS 額外的連線屬性來停用新增的預設 PRIMARY KEY 補充記錄 `addSupplementalLogging`。如需詳細資訊，請參閱 [使用 Oracle 做為來源時的端點設定 AWS DMS](#)。

如果您的複寫任務使用不參考主索引鍵資料欄的 WHERE 子句更新資料表，請務必開啟補充記錄。

若要手動設定補充記錄

1. 執行下列查詢，以確認已啟用資料庫的補充記錄。

```
SELECT supplemental_log_data_min FROM v$database;
```

如果傳回的結果是 YES 或 IMPLICIT，則會啟用資料庫的補充記錄。

如果不是，請執行下列命令，以啟用資料庫的補充記錄。

```
ALTER DATABASE ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA;
```

2. 確定已為每個複寫資料表新增必要的補充記錄。

考慮下列各項：

- 如果將 ALL COLUMNS 補充記錄新增至資料表，就不需要新增其他記錄。
- 如果有主索引鍵，請新增主索引鍵的補充記錄。您可以使用格式，在主索引鍵本身上新增補充記錄，或在資料庫主索引鍵資料欄上新增補充記錄，來做到這一點。

```
ALTER TABLE Tablename ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA (PRIMARY KEY) COLUMNS;  
ALTER DATABASE ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA (PRIMARY KEY) COLUMNS;
```

- 如果沒有主索引鍵且資料表具有單一唯一索引，請將唯一索引的所有資料行新增至補充記錄檔。

```
ALTER TABLE TableName ADD SUPPLEMENTAL LOG GROUP LogGroupName  
(UniqueIndexColumn1[, UniqueIndexColumn2] ...) ALWAYS;
```

使用 SUPPLEMENTAL LOG DATA (UNIQUE INDEX) COLUMNS 不會將唯一索引欄新增至日誌。

- 如果沒有主索引鍵，且資料表具有多個唯一索引，會 AWS DMS 選取字母順序遞增清單中的第一個唯一索引。您需要如同前一個項目，在選取索引的資料欄上新增補充記錄。

使用 SUPPLEMENTAL LOG DATA (UNIQUE INDEX) COLUMNS 不會將唯一索引欄新增至日誌。

- 如果沒有主索引鍵且沒有唯一索引，請在所有資料行上新增補充記錄。

```
ALTER TABLE TableName ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA (ALL) COLUMNS;
```

在某些情況下，目標資料表的主索引鍵或唯一的索引，和來源資料表的主索引鍵或唯一的索引不相同。在這些情況下，請手動在來源資料表資料欄中新增補充記錄，以構成目標資料表的主索引鍵或唯一的索引。

而且，如果您變更目標資料表的主索引鍵，請在目標唯一索引的資料行中新增補充記錄，而不是新增在來源主索引鍵或唯一索引的資料行中。

如果已定義資料表的篩選條件或轉換，您可能需要啟用其他記錄。

考慮下列各項：

- 如果將 ALL COLUMNS 補充記錄新增至資料表，就不需要新增其他記錄。
- 如果資料表有唯一的索引或主索引鍵，在與篩選條件或轉換有關的每個資料欄中新增補充記錄。但僅限若這些資料欄和主索引鍵或唯一索引的資料欄不相同，才這麼做。

- 如果轉換只包含一個資料欄，請勿將此資料欄新增至補充記錄群組。例如，對於轉換 A+B，請在 A 欄和 B 欄上新增補充記錄。但是，對於轉換 `substring(A,10)`，請不要在資料行 A 上新增補充記錄。
- 若要在主索引鍵或唯一索引資料欄和其他篩選或轉換的資料欄上設定補充記錄，您可以設定 `USER_LOG_GROUP` 補充記錄。請在主索引鍵或唯一索引資料欄和其他已篩選或轉換的特定資料欄上新增此記錄。

例如，若要使用資料欄 NAME，複寫以主索引鍵 ID 命名為 `TEST.LOGGING` 的資料表和篩選條件，您可以執行類似下列命令，以建立日誌群組補充記錄。

```
ALTER TABLE TEST.LOGGING ADD SUPPLEMENTAL LOG GROUP TEST_LOG_GROUP (ID, NAME) ALWAYS;
```

使用 Oracle LogMiner 存取重做日誌時所需的帳戶權限

若要使用 Oracle LogMiner 存取還原日誌，請將下列權限授予 Oracle 端點連線設定中指定的 Oracle 使用者。

```
GRANT EXECUTE on DBMS_LOGMNR to dms_user;  
GRANT SELECT on V_$LOGMNR_LOGS to dms_user;  
GRANT SELECT on V_$LOGMNR_CONTENTS to dms_user;  
GRANT LOGMINING to dms_user; -- Required only if the Oracle version is 12c or higher.
```

使用 AWS DMS Binary Reader 存取重做日誌時所需的帳戶權限

若要使用 AWS DMS Binary Reader 存取重做日誌，請將下列權限授予 Oracle 端點連線設定中指定的 Oracle 使用者。

```
GRANT SELECT on v_$transportable_platform to dms_user;    -- Grant this privilege if the  
redo logs are stored in Oracle Automatic Storage Management (ASM) and AWS DMS accesses  
them from ASM.  
GRANT CREATE ANY DIRECTORY to dms_user;                  -- Grant this privilege to  
allow AWS DMS to use Oracle BFILE read file access in certain cases. This access is  
required when the replication instance does not have file-level access to the redo  
logs and the redo logs are on non-ASM storage.  
GRANT EXECUTE on DBMS_FILE_TRANSFER to dms_user;          -- Grant this privilege to  
copy the redo log files to a temporary folder using the CopyToTempFolder method.  
GRANT EXECUTE on DBMS_FILE_GROUP to dms_user;
```

Binary Reader 使用包括 Oracle 目錄的 Oracle 檔案功能。每個 Oracle 目錄物件都包含要處理之重做日誌檔的資料夾名稱。這些 Oracle 目錄不會在檔案系統層級顯示。相反地，它們是在 Oracle 資料庫層級建立的邏輯目錄。您可以在 Oracle ALL_DIRECTORIES 檢視中檢視它們。

如果您想要 AWS DMS 建立這些 Oracle 目錄，請授予先前指定的 CREATE ANY DIRECTORY 權限。會 AWS DMS 建立具有 DMS_ 字首的目錄名稱。如果您不授予 CREATE ANY DIRECTORY 權限，請手動建立對應的目錄。在部分情況下，當您手動建立 Oracle 目錄時，Oracle 來源端點中指定的 Oracle 使用者不是建立這些目錄的使用者。在這些情況下，請同時授予 READ on DIRECTORY 權限。

Note

AWS DMS CDC 不支援未設定為使用自動重做傳輸服務的 Active Dataguard Standby。

在某些情況下，您可以使用 Oracle 受管檔案 (OMF) 來儲存日誌。或者來源端點處於 ADG，因此您無法授予 CREATE ANY DIRECTORY 權限。在這些情況下，請在開始 AWS DMS 複寫任務之前，使用所有可能的日誌位置手動建立目錄。如果 AWS DMS 找不到預期的預先建立目錄，任務會停止。此外，AWS DMS 不會刪除它在 ALL_DIRECTORIES 檢視中建立的項目，因此請手動刪除它們。

使用 Binary Reader 搭配 Oracle ASM 時所需的其他帳戶權限

若要使用 Binary Reader 存取 Automatic Storage Management (ASM) 中的還原日誌，請將下列權限授予 Oracle 端點連線設定中指定的 Oracle 使用者。

```
SELECT ON v_$transportable_platform
SYSASM -- To access the ASM account with Oracle 11g Release 2 (version 11.2.0.2) and
higher, grant the Oracle endpoint user the SYSASM privilege. For older supported
Oracle versions, it's typically sufficient to grant the Oracle endpoint user the
SYSDBA privilege.
```

您可以開啟命令提示字元並呼叫下列其中一個陳述式，以驗證 ASM 帳戶存取權，視您之前指定的 Oracle 版本而定。

如果您需要 SYSDBA 權限，請使用以下內容。

```
sqlplus asmuser/asmpassword@asmserver as sysdba
```

如果您需要 SYSASM 權限，請使用以下內容。

```
sqlplus asmuser/asmpassword@asmserver as sysasm
```


在 中使用自我管理的 Oracle 待命做為來源與適用於 CDC 的 Binary Reader AWS DMS

若要將 Oracle Standby 執行個體設定為使用 Binary Reader 進行 CDC 的來源，請從下列先決條件開始：

- AWS DMS 目前僅支援 Oracle Active Data Guard Standby。
- 請確定 Oracle Data Guard 組態使用以下項目：
 - 還原傳輸服務，用於自動傳輸還原資料。
 - 套用服務以自動將還原套用至待命資料庫。

為了確認這些要求得到滿足，請執行以下查詢。

```
SQL> select open_mode, database_role from v$database;
```

從該查詢的輸出中，確認待命資料庫是以 READ ONLY 模式開啟，並自動套用還原。例如：

OPEN_MODE	DATABASE_ROLE
READ ONLY WITH APPLY	PHYSICAL STANDBY

將 Oracle Standby 執行個體設定為使用 Binary Reader 進行 CDC 的來源

1. 授予存取待命日誌檔所需的其他權限。

```
GRANT SELECT ON v_$standby_log TO dms_user;
```

2. 使用 AWS 管理主控台 或 AWS CLI 建立 Oracle Standby 的來源端點。建立端點時，請指定下列額外的連線屬性。

```
useLogminerReader=N;useBfile=Y;
```

Note

在 中 AWS DMS，您可以使用額外的連線屬性來指定是否要從封存日誌遷移，而非重做日誌。如需詳細資訊，請參閱[使用 Oracle 做為來源時的端點設定 AWS DMS](#)。

3. 設定封存的日誌目的地。

不含 ASM 之 Oracle 來源的 DMS Binary Reader 會使用 Oracle 目錄來存取封存的還原日誌。如果資料庫設定為使用快速復原區域 (FRA) 作為封存日誌目的地，則封存還原檔案的位置不是固定的。每天產生封存還原日誌，都會導致在 FRA 中使用目錄名稱格式 YYYY_MM_DD 建立新目錄。例如：

```
DB_RECOVERY_FILE_DEST/SID/archivelog/YYYY_MM_DD
```

當 DMS 需要存取新建立的 FRA 目錄中的封存還原檔案，且將主要讀寫資料庫用作為來源時，DMS 會如下所示，建立新的 Oracle 目錄或取代現有的 Oracle 目錄。

```
CREATE OR REPLACE DIRECTORY dmsrep_taskid AS 'DB_RECOVERY_FILE_DEST/SID/archivelog/YYYY_MM_DD';
```

當待命資料庫作為來源使用時，DMS 無法建立或取代 Oracle 目錄，因為資料庫處於唯讀模式。但是，您可以選擇執行以下其中一個額外步驟：

- a. 在 Oracle 不會建立每日子目錄的這類組態中，修改 log_archive_dest_id_1 以使用實際路徑 (而不是 FRA)：

```
ALTER SYSTEM SET log_archive_dest_1='LOCATION=full directory path'
```

然後，建立要由 DMS 使用的 Oracle 目錄物件：

```
CREATE OR REPLACE DIRECTORY dms_archived_logs AS 'full directory path';
```

- b. 建立其他封存日誌目的地，以及指向該目的地的 Oracle 目錄物件。例如：

```
ALTER SYSTEM SET log_archive_dest_3='LOCATION=full directory path';  
CREATE DIRECTORY dms_archived_log AS 'full directory path';
```

然後將額外的連線屬性新增至任務來源端點：

```
archivedLogDestId=3
```

- c. 手動預先建立由 DMS 使用的 Oracle 目錄物件。

```
CREATE DIRECTORY dms_archived_log_20210301 AS 'DB_RECOVERY_FILE_DEST/SID/archivelog/2021_03_01';
```

```
CREATE DIRECTORY dms_archived_log_20210302 AS 'DB_RECOVERY_FILE_DEST>/SID>/archive/2021_03_02';  
...
```

- d. 建立每日執行並建立所需目錄的 Oracle 排程器作業。
4. 設定線上日誌目的地。

使用待命重做日誌建立指向作業系統目錄的 Oracle 目錄：

```
CREATE OR REPLACE DIRECTORY STANDBY_REDO_DIR AS '<full directory path>';  
GRANT READ ON DIRECTORY STANDBY_REDO_DIR TO <dms_user>;
```

在 中使用 Oracle Cloud Infrastructure (OCI) 上的使用者受管資料庫做為 CDC 的來源 AWS DMS

使用者管理的資料庫是您設定和控制的資料庫，例如在虛擬機器 (VM)、裸機或 Exadata 伺服器上建立的 Oracle 資料庫。或者，您可以設定和控制專用基礎架構上執行的資料庫，例如 Oracle 雲端基礎架構 (OCI)。下列資訊說明在 AWS DMS 中使用 OCI 上的 Oracle 使用者管理資料庫作為來源進行變更資料擷取 (CDC) 時，所需的權限和組態。

將 OCI 代管使用者管理的 Oracle 資料庫設定為來源以進行變更資料擷取

1. 授予 OCI 上自我管理 Oracle 來源資料庫所需的使用者帳戶權限。如需詳細資訊，請參閱[自我管理 Oracle 來源端點的帳戶權限](#)。
2. 授予使用 Binary Reader 存取還原日誌時所需的帳戶權限。如需詳細資訊，請參閱[使用 Binary Reader 時所需的帳戶權限](#)。
3. 新增將 Oracle Automatic Storage Management (ASM) 與 Binary Reader 搭配使用時所需的帳戶權限。如需詳細資訊，請參閱[將 Oracle ASM 與 Binary Reader 搭配使用時所需的其他帳戶權限](#)。
4. 設定補充記錄。如需詳細資訊，請參閱[設定補充記錄](#)。
5. 設定 TDE 加密。如需詳細資訊，請參閱[使用 Oracle 資料庫作為來源端點時的加密方法](#)。

從 Oracle 雲端基礎架構 (OCI) 上的 Oracle 來源資料庫複寫資料時，請留意以下限制。

限制

- DMS 不支援使用 Oracle LogMiner 存取重做日誌。
- DMS 不支援自治資料庫。

使用受 AWS 管 Oracle 資料庫做為的來源 AWS DMS

AWS 受管資料庫是位於 Amazon RDS、Amazon Aurora 或 Amazon S3 等 Amazon 服務的資料庫。您可以在下面找到使用 AWS 受管 Oracle 資料庫時需要設定的權限和組態 AWS DMS。

的受管 Oracle AWS 來源上所需的使用者帳戶權限 AWS DMS

將下列權限授予 Oracle 來源端點定義中指定的 Oracle 使用者帳戶。

Important

針對 *dms_user* 和 *any-replicated-table* 等所有參數值，除非您使用區分大小的識別碼來指定值，否則 Oracle 會假設值為全大寫。例如，假設您建立 *dms_user* 值而不使用引號，如在 CREATE USER *myuser* 或 CREATE USER MYUSER 中。在這種情況下，Oracle 會識別值並將其儲存為全大寫 (MYUSER)。如果您使用引號 (如在 CREATE USER "MyUser" 或 CREATE USER 'MyUser' 中)，Oracle 會識別並儲存您指定的區分大小寫的值 (MyUser)。

```
GRANT CREATE SESSION to dms_user;
GRANT SELECT ANY TRANSACTION to dms_user;
GRANT SELECT on DBA_TABLESPACES to dms_user;
GRANT SELECT ON any-replicated-table to dms_user;
GRANT EXECUTE on rdsadmin.rdsadmin_util to dms_user;
-- For Oracle 12c or higher:
GRANT LOGMINING to dms_user; - Required only if the Oracle version is 12c or higher.
```

此外，如下所示，使用 Amazon RDS 程序 rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object 對 SYS 物件授予 SELECT 與 EXECUTE 許可。如需詳細資訊，請參閱[將 SELECT 或 EXECUTE 權限授與 SYS 物件](#)。

```
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('ALL_VIEWS', 'dms_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('ALL_TAB_PARTITIONS', 'dms_user',
'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('ALL_INDEXES', 'dms_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('ALL_OBJECTS', 'dms_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('ALL_TABLES', 'dms_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('ALL_USERS', 'dms_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('ALL_CATALOG', 'dms_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('ALL_CONSTRAINTS', 'dms_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('ALL_CONS_COLUMNS', 'dms_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('ALL_TAB_COLS', 'dms_user', 'SELECT');
```

```
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('ALL_IND_COLUMNS', 'dms_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('ALL_LOG_GROUPS', 'dms_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$ARCHIVED_LOG', 'dms_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$LOG', 'dms_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$LOGFILE', 'dms_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$DATABASE', 'dms_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$THREAD', 'dms_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$PARAMETER', 'dms_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$NLS_PARAMETERS', 'dms_user',
'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$TIMEZONE_NAMES', 'dms_user',
'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$TRANSACTION', 'dms_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$CONTAINERS', 'dms_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_REGISTRY', 'dms_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('OBJ$', 'dms_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('ALL_ENCRYPTED_COLUMNS', 'dms_user',
'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$LOGMNR_LOGS', 'dms_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$LOGMNR_CONTENTS', 'dms_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBMS_LOGMNR', 'dms_user', 'EXECUTE');

-- (as of Oracle versions 12.1 and higher)
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('REGISTRY$SQLPATCH', 'dms_user',
'SELECT');

-- (for Amazon RDS Active Dataguard Standby (ADG))
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$STANDBY_LOG', 'dms_user', 'SELECT');

-- (for transparent data encryption (TDE))

exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('ENC$', 'dms_user', 'SELECT');

-- (for validation with LOB columns)
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBMS_CCRYPTO', 'dms_user', 'EXECUTE');

-- (for binary reader)
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_DIRECTORIES', 'dms_user', 'SELECT');

-- Required when the source database is Oracle Data guard, and Oracle Standby is used
in the latest release of DMS version 3.4.6, version 3.4.7, and higher.
```

```
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$DATAGUARD_STATS', 'dms_user',  
'SELECT');
```

如需使用 Amazon RDS Active Dataguard Standby (ADG) 搭配 AWS DMS 的詳細資訊，請參閱 [在中使用 Amazon RDS Oracle Standby（僅供讀取複本）作為搭配適用於 CDC 的 Binary Reader 的來源 AWS DMS](#)。

如需搭配 Oracle TDE 使用的詳細資訊 AWS DMS，請參閱 [支援使用 Oracle 做為來源的加密方法 AWS DMS](#)。

處理 Oracle Standby 之開啟交易的先決條件

使用 3.4.6 版和更新 AWS DMS 版本時，請執行下列步驟來處理 Oracle Standby 的開啟交易。

1. 在主要資料庫 **DMS_USER** 上建立名為 AWSDMS_DBLINK 的資料庫連結，將使用資料庫連結來連線至主要資料庫。請注意，資料庫連結是從待命執行個體執行，以查詢主要資料庫上執行的開啟交易。請參閱以下範例。

```
CREATE PUBLIC DATABASE LINK AWSDMS_DBLINK  
CONNECT TO DMS_USER IDENTIFIED BY DMS_USER_PASSWORD  
USING '(DESCRIPTION=  
    (ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=PRIMARY_HOST_NAME_OR_IP)(PORT=PORT))  
    (CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=SID))  
)';
```

2. 確認已如下列範例所示，使用 **DMS_USER** 來建立資料庫連結的連線。

```
select 1 from dual@AWSDMS_DBLINK
```

設定 AWS 的 受管 Oracle 來源 AWS DMS

使用 AWS 受管 Oracle 資料庫做為來源之前 AWS DMS，請為 Oracle 資料庫執行下列任務：

- 啟用自動備份。如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的 [啟用自動備份](#)。
- 設定補充記錄。
- 設定存檔。封存 Amazon RDS for Oracle 資料庫執行個體的重做日誌 AWS DMS，可讓使用 Oracle LogMiner 或 Binary Reader 擷取日誌資訊。

若要設定封存

1. 執行 `rdsadmin.rdsadmin_util.set_configuration` 命令以設定封存。

例如，若要將封存的還原日誌保留 24 小時，請執行下列命令。

```
exec rdsadmin.rdsadmin_util.set_configuration('archivelog retention hours',24);
commit;
```

Note

需要遞交命令，變更才會生效。

2. 請確定儲存體有足夠的空間可供封存的還原日誌在指定的保留期間使用。例如，如果保留期間為 24 小時，請計算一般交易處理小時內累積的封存還原日誌總大小，再將該值乘以 24。將此計算的 24 小時總計與可用儲存空間進行比較，並決定您的儲存空間是否足以處理完整的 24 小時交易處理。

若要設定補充記錄

1. 請執行下列命令以啟用資料庫層級的補充記錄。

```
exec rdsadmin.rdsadmin_util.alter_supplemental_logging('ADD');
```

2. 請執行下列命令以啟用主索引鍵補充記錄。

```
exec rdsadmin.rdsadmin_util.alter_supplemental_logging('ADD','PRIMARY KEY');
```

3. (選用) 在資料表層級啟用金鑰層級補充記錄。

啟用金鑰層級補充記錄時，來源資料庫會產生一小部分開銷。因此，如果您僅遷移資料表的子集，建議您在資料表層級啟用金鑰層級補充記錄。若要在資料表層級啟用金鑰層級補充記錄，請執行下列命令。

```
alter table table_name add supplemental log data (PRIMARY KEY) columns;
```

設定 CDC 任務以將 Binary Reader 與的 RDS for Oracle 來源搭配使用 AWS DMS

您可以設定 AWS DMS 使用適用於 CDC 的 Binary Reader 存取來源 Amazon RDS for Oracle 執行個體重做日誌。

Note

若要使用 Oracle LogMiner，具備最低限度的使用者帳戶權限就夠了。如需詳細資訊，請參閱的 [受管 Oracle AWS來源上所需的使用者帳戶權限 AWS DMS](#)。

若要使用 AWS DMS Binary Reader，請 AWS DMS 根據您的版本指定 Oracle 來源端點的其他設定和額外連線屬性。

以下版本的 Amazon RDS for Oracle 中提供 Binary Reader 支援：

- Oracle 11.2：11.2.0.4V11 版和更高版本
- Oracle 12.1：12.1.0.2.V7 版和更高版本
- Oracle 12.2：所有版本
- Oracle 18.0：所有版本
- Oracle 19.0：所有版本

使用 Binary Reader 設定 CDC

1. 以主要使用者身分登入 Amazon RDS for Oracle 來源資料庫，然後執行下列預存程序以建立伺服器層級的目錄。

```
exec rdsadmin.rdsadmin_master_util.create_archive_log_dir;  
exec rdsadmin.rdsadmin_master_util.create_online_log_dir;
```

2. 授予以下 Oracle 使用者帳戶權限，此權限會用來存取 Oracle 來源端點。

```
GRANT READ ON DIRECTORY ONLINELOG_DIR TO dms_user;  
GRANT READ ON DIRECTORY ARCHIVELOG_DIR TO dms_user;
```

3. 在 Amazon RDS Oracle 來源端點上，設定額外的連線屬性：

- 對於 RDS Oracle 11.2 和 12.1 版，請進行以下設定。


```
useLogminerReader=N;useBfile=Y;accessAlternateDirectly=false;useAlternateFolderForOnline=
oraclePathPrefix=/rdsdbdata/db/{$DATABASE_NAME}_A/;usePathPrefix=/rdsdbdata/
log/;replacePathPrefix=true;
```

- 對於 RDS Oracle 12.2、18.0 和 19.0 版，請進行以下設定。

```
useLogminerReader=N;useBfile=Y;
```

Note

請確保多個屬性設定的分號分隔符號 (;) 後沒有空格 (例如 oneSetting; thenAnother)。

如需設定 CDC 任務的詳細資訊，請參閱[Oracle 來源資料庫的 CDC 組態](#)。

在 中使用 Amazon RDS Oracle Standby（僅供讀取複本）作為搭配適用於 CDC 的 Binary Reader 的來源 AWS DMS

在 AWS DMS 中使用 Binary Reader 進行 CDC 時，請確認使用 Amazon RDS for Oracle Standby 作為來源的以下先決條件：

- 使用 Oracle 主要使用者來設定 Binary Reader。
- 確定 AWS DMS 目前僅支援使用 Oracle Active Data Guard Standby。

執行此作業之後，請使用下列程序，在使用 Binary Reader 進行 CDC 時，使用 RDS for Oracle Standby 作為來源。

在使用 Binary Reader 進行 CDC 時，將 RDS for Oracle Standby 設定為來源

1. 以主要使用者身分登入 RDS for Oracle 主要執行個體。
2. 依照 Amazon RDS 使用者指南中的說明執行下列預存程序，以建立伺服器層級目錄。

```
exec rdsadmin.rdsadmin_master_util.create_archivelog_dir;
exec rdsadmin.rdsadmin_master_util.create_onlinelog_dir;
```

3. 識別在步驟 2 中建立的目錄。

```
SELECT directory_name, directory_path FROM all_directories
```

```
WHERE directory_name LIKE ( 'ARCHIVELOG_DIR_%' )
      OR directory_name LIKE ( 'ONLINELOG_DIR_%' )
```

例如，上述程式碼會顯示類似下列的目錄清單。

DIRECTORY_NAME	DIRECTORY_PATH
ARCHIVELOG_DIR_A	/rdsdbdata/db/ORCL_A/arch
ARCHIVELOG_DIR_B	/rdsdbdata/db/ORCL_B/arch
ONLINELOG_DIR_A	/rdsdbdata/db/ORCL_A/onlineolog
ONLINELOG_DIR_B	/rdsdbdata/db/ORCL_B/onlineolog

- 將先前目錄的 Read 權限授予用來存取 Oracle Standby 的 Oracle 使用者帳戶。

```
GRANT READ ON DIRECTORY ARCHIVELOG_DIR_A TO dms_user;
GRANT READ ON DIRECTORY ARCHIVELOG_DIR_B TO dms_user;
GRANT READ ON DIRECTORY ONLINELOG_DIR_A TO dms_user;
GRANT READ ON DIRECTORY ONLINELOG_DIR_B TO dms_user;
```

- 在主要執行個體上執行封存日誌切換。這樣做可確保對 ALL_DIRECTORIES 所做的變更也會移植到 Oracle Standby。
- 在 Oracle Standby 上執行 ALL_DIRECTORIES 查詢，以確認已套用變更。
- 使用 管理主控台 或 AWS Command Line Interface () 建立 Oracle Standby 的 AWS DMS 來源端點 AWS CLI。建立端點時，請指定下列額外連線屬性。

```
useLogminerReader=N;useBfile=Y;archivedLogDestId=1;additionalArchivedLogDestId=2
```

- 建立端點之後，請在主控台的建立端點頁面上使用測試端點連線，或使用 AWS CLI test-connection 命令來驗證已建立連線。

使用 Oracle 做為來源的限制 AWS DMS

使用 Oracle 資料庫做為 AWS DMS 來源時，有下列限制：

- AWS DMS 支援 3.5.0 版和更新 AWS DMS 版本的 Oracle Extended 資料類型。
- AWS DMS 不支援長物件名稱（超過 30 個位元組）。
- AWS DMS 不支援以函數為基礎的索引。

- 如果您管理補充記錄，並在任何資料欄上執行轉換，請確定已啟用所有欄位和資料欄的補充記錄。如需設定補充記錄的相關資訊，請參閱下列主題：
 - 對於自我管理的 Oracle 來源資料庫，請參閱[設定補充記錄](#)。
 - 如需 AWS 受管 Oracle 來源資料庫，請參閱 [設定 AWS 的 受管 Oracle 來源 AWS DMS](#)。
- AWS DMS 不支援多租戶容器根資料庫 (CDB\$ROOT)。其確實支援使用 Binary Reader 的 PDB。
- AWS DMS 不支援延遲限制。
- AWS DMS 3.5.3 版及更高版本完全支援安全 LOBs。
- AWS DMS 支援所有支援的 Oracle 第 `rename table table-name to new-table-name` 11 版及更高版本的語法。任何 Oracle 10 版來源資料庫皆不支援此語法。
- AWS DMS 不會複寫 DDL 陳述式的結果 `ALTER TABLE ADD column data_type DEFAULT default_value`。不會將 `default_value` 複寫至目標，而是將新的資料欄設定為 NULL。
- 使用 3 AWS DMS .4.7 版或更新版本時，若要複寫分割區或子分割區操作所產生的變更，請在啟動 DMS 任務之前執行下列動作。
 - 手動建立分割資料表結構 (DDL)；
 - 確保 Oracle 來源和 Oracle 目標上的 DDL 是相同的；
 - 設定額外的連線屬性 `enableHomogenousPartitionOps=true`。

如需 `enableHomogenousPartitionOps` 的相關資訊，請參閱 [使用 Oracle 做為來源時的端點設定 AWS DMS](#)。此外，請注意，在 FULL+CDC 任務上，DMS 不會複寫在快取變更中擷取的資料變更。在該使用案例中，請在 Oracle 目標上重新建立資料表結構，然後重新載入有問題的資料表。

3.4.7 AWS DMS 版之前：

DMS 不會複寫分割區或子分割區操作 (ADD、EXCHANGE、DROP 和) 所產生的資料變更 TRUNCATE。這類更新可能會在複寫期間造成下列錯誤：

- 對於 ADD 操作，更新和刪除新增資料可能會引發「0 則資料列受影響」警告。
- 對於 DROP 和 TRUNCATE 操作，新插入可能會導致「複寫」錯誤。
- EXCHANGE 操作可能會導致「0 行受影響」警告和「重複」錯誤。

若要複寫由分割區或子分割區操作所產生的變更，請重新載入有問題的資料表。新增空白分割區之後，新增的分割區上的操作會像平常一樣複寫到目標。

- AWS DMS 3.4 之前的 版本不支援在來源上執行 `CREATE TABLE AS` 陳述式所導致的目標資料變更。不過，會在目標上建立新的資料表。

- AWS DMS 不會擷取 Oracle DBMS_REDEFINITION 套件所做的變更，例如資料表中繼資料和 OBJECT_ID 欄位。
- 啟用有限大小 LOB 模式時，Oracle 來源上的空 BLOB/CLOB 資料欄會複寫為 NULL 值。啟用完整 LOB 模式時，它們會複寫為空字串 ('')。
- 使用 Oracle 11 LogMiner 擷取變更時，字符串長度大於 1982 的 CLOB 資料行上的更新將遺失，且不會更新目標。
- 在變更資料擷取 (CDC) 期間，AWS DMS 不支援批次更新定義為主索引鍵的數值資料欄。
- AWS DMS 不支援特定 UPDATE 命令。下列範例是不支援的 UPDATE 命令。

```
UPDATE TEST_TABLE SET KEY=KEY+1;
```

這裡，TEST_TABLE 是資料表名稱，而 KEY 是定義為主索引鍵的數值資料行。

- AWS DMS 不支援載入 LONG 和 LONG RAW 資料欄的完整 LOB 模式。相反地，您可以使用有限 LOB 模式，將這些資料類型遷移至 Oracle 目標。在有限的 LOB 模式中，會將任何您設定為長於 64 KB 的 LONG 或 LONG RAW 資料欄的資料 AWS DMS 截斷為 64 KB。
- AWS DMS 不支援載入 XMLTYPE 資料欄的完整 LOB 模式。相反地，您可以使用有限的 LOB 模式，將 XMLTYPE 資料欄遷移至 Oracle 目標。在有限 LOB 模式中，DMS 會截斷任何大於使用者定義之「LOB 大小上限」變數的資料。「LOB 大小上限」的建議值上限為 100MB。
- AWS DMS 不會複寫名稱包含撇號的資料表。
- AWS DMS 支援具體化視觀表的 CDC。但是 DMS 不支援任何其他檢視的 CDC。
- AWS DMS 對於具有溢位區段的索引組織資料表，不支援 CDC。
- AWS DMS 不支援將 enableHomogenousPartitionOps 設為 true，依參考分割之資料表 Drop Partition 的操作 true。
- 當您使用 Oracle LogMiner 存取重做日誌時，AWS DMS 具有下列限制：
 - 僅限 Oracle 12，AWS DMS 不會將任何變更複寫至 LOB 資料欄。
 - AWS DMS 使用 Oracle LogMiner 時不支援複寫中的 XA 交易。
 - Oracle LogMiner 不支援可插入資料庫 (PDB) 的連線。若要連線到 PDB，請使用 Binary Reader 存取重做日誌。
 - 不支援 SHRINK SPACE 操作。
- 當您使用 Binary Reader 時，AWS DMS 具有下列限制：
 - 它不支援資料表叢集。
 - 其支援僅資料表層級的 SHRINK SPACE 操作。這個層級包括完整的資料表、分割區和子分割區。
 - 它不支援使用索引鍵壓縮對索引組織資料表進行變更。

- 它不支援在原始裝置上實作線上重做日誌。
- Binary Reader 僅支援自我管理 Oracle 資料庫的 TDE，因為 RDS for Oracle 不支援 TDE 加密金鑰的錢包密碼擷取。
- AWS DMS 不支援使用 Oracle Automatic Storage Management (ASM) 代理連線到 Amazon RDS Oracle 來源。
- AWS DMS 不支援虛擬資料欄。
- AWS DMS 不支援以 ROWID 資料欄為基礎的 ROWID 資料類型或具體化檢視。

AWS DMS 部分支援 Oracle 具體化檢視。對於完全載入，DMS 可以執行 Oracle 具體化視觀表的完全載入複本。DMS 會將具體化視觀表作為基礎資料表複製到目標系統，並忽略具體化視觀表中的任何 ROWID 資料欄。對於進行中複寫 (CDC)，DMS 會嘗試將變更複寫到具體化視觀表資料，但結果可能不理想。特別是，如果「具體化視觀表」經過完整重新整理，DMS 會針對所有資料列複寫個別的刪除，然後針對所有資料列複寫個別插入。這是一個非常耗費資源的練習，對於具有大量資料列的具體化視觀表的效能可能不佳。對於具體化視觀表進行快速重新整理的進行中複寫，DMS 會嘗試處理並複寫快速重新整理資料變更。在任一情況下，DMS 都會略過具體化視觀表中的任何 ROWID 資料欄。

- AWS DMS 不會載入或擷取全域暫存資料表。
- 對於使用複寫的 S3 目標，請在每個資料欄上啟用補充記錄，以便來源資料列更新可以擷取每個資料欄值。範例如下：`alter table yourtablename add supplemental log data (all) columns;`
- 無法在目標上複寫資料列的更新，其具有包含 null 的複合唯一索引鍵。
- AWS DMS 不支援在相同的來源端點上使用多個 Oracle TDE 加密金鑰。每個端點只能有一個 TDE 加密金鑰名稱「securityDbEncryptionName」的屬性，而此金鑰只能有一個 TDE 密碼。
- 從 Amazon RDS for Oracle 複寫時，只有加密的資料表空間和使用 Oracle LogMiner 時才支援 TDE。
- AWS DMS 不支援快速連續的多個資料表重新命名操作。
- 使用 Oracle 19.0 做為來源時，AWS DMS 不支援下列功能：
 - 資料保護 DML 重新導向
 - 分割混合式資料表
 - 僅限結構描述的 Oracle 帳戶
- AWS DMS 不支援遷移 或 類型的資料表BIN\$或檢視DR\$。
- 從 Oracle 18.x 開始，AWS DMS 不支援從 Oracle Express Edition (Oracle Database XE) 進行變更資料擷取 (CDC)。

- 從 CHAR 資料欄遷移資料時，DMS 會截斷任何結尾空格。
- AWS DMS 不支援從應用程式容器複寫。
- AWS DMS 不支援執行 Oracle Flashback Database 和還原點，因為這些操作會影響 Oracle Redo Log 檔案的一致性。
- 在 3.5.3 AWS DMS 版之前，下列情況下不支援具有平行執行選項的直接載入 INSERT 程序：
 - 包含 255 個以上資料欄的未壓縮資料表
 - 資料列大小超過 8K
 - Exadata HCC 資料表
 - 在 Big Endian 平台上執行的資料庫
- 不含主索引鍵或唯一索引鍵的來源資料表需要啟用 ALL COLUMN 補充記錄。其會建立更多還原日誌活動，並且可能會增加 DMS CDC 延時。
- AWS DMS 不會從來源資料庫中的隱藏資料欄遷移資料。若要在遷移範圍中包含這些資料欄，請使用 ALTER TABLE 陳述式將這些資料欄設為可見。
- 對於所有 Oracle 版本，AWS DMS 不會複寫 XMLTYPE 和 LOB 資料欄 UPDATE 的操作結果。
- AWS DMS 不支援從具有暫時有效性限制的資料表複寫。
- 如果 Oracle 來源在完全載入任務期間無法使用，即使資料遷移仍不完整，仍 AWS DMS 可能會在多次重新連線嘗試後將任務標記為已完成。在此案例中，目標資料表僅包含連線遺失之前遷移的記錄，可能會建立來源與目標系統之間的資料不一致。若要確保資料完整性，您必須完全重新啟動完全載入任務，或重新載入受連線中斷影響的特定資料表。

Oracle 端點的 SSL 支援

AWS DMS Oracle 端點支援 none 和 SSL 模式的 verify-ca SSL V3。若要搭配 Oracle 端點使用 SSL，上傳適用於端點的 Oracle 錢包，而不是 .pem 憑證檔案。

主題

- [為 Oracle SSL 使用現有憑證](#)
- [為 Oracle SSL 使用自我簽署的憑證](#)

為 Oracle SSL 使用現有憑證

若要使用現有的 Oracle 用戶端安裝從 CA 憑證檔案建立 Oracle 錢包，請執行下列步驟。

使用 Oracle SSL 的現有 Oracle 用戶端安裝搭配 AWS DMS

1. 執行下列命令，將 ORACLE_HOME 系統變數設為您的 dbhome_1 目錄位置。

```
prompt>export ORACLE_HOME=/home/user/app/user/product/12.1.0/dbhome_1
```

2. 附加 \$ORACLE_HOME/lib 至 LD_LIBRARY_PATH 系統變數。

```
prompt>export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$ORACLE_HOME/lib
```

3. 在 \$ORACLE_HOME/ssl_wallet 建立 Oracle 錢包的目錄。

```
prompt>mkdir $ORACLE_HOME/ssl_wallet
```

4. 將 CA 憑證 .pem 檔案放在 ssl_wallet 目錄中。若是使用 Amazon RDS，您可以下載由 Amazon RDS 託管之 rds-ca-2015-root.pem 根 CA 憑證檔案。如需下載此檔案的相關資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的[使用 SSL/TLS 加密與資料庫執行個體的連線](#)。
5. 如果您的 CA 憑證包含多個 PEM 檔案（例如 Amazon RDS 全域或區域套件），您必須將其分割成單獨的檔案，並使用下列 bash 指令碼將其新增至 Oracle 錢包。此指令碼需要兩個參數輸入：CA 憑證的路徑和先前建立的 Oracle 錢包資料夾的路徑。

```
#!/usr/bin/env bash

certnum=$(grep -c BEGIN <(cat $1))

cnt=0
temp_cert=""
while read line
do
if [ -n "$temp_cert" -a "$line" == "-----BEGIN CERTIFICATE-----" ]
then
cnt=$(expr $cnt + 1)
printf "\rImporting certificate # $cnt of $certnum"
orapki wallet add -wallet "$2" -trusted_cert -cert <(echo -n "${temp_cert}") -
auto_login_only 1>/dev/null 2>/dev/null
temp_cert=""
```

```
fi
temp_cert+="$line"$'\n'
done < <(cat $1)

cnt=$(expr $cnt + 1)
printf "\rImporting certificate # $cnt of $certnum"
orapki wallet add -wallet "$2" -trusted_cert -cert <(echo -n "${temp_cert}") -
auto_login_only 1>/dev/null 2>/dev/null
echo ""
```

當您完成上述步驟時，您就可以透過指定 `certificate-wallet` 參數，來使用 `ImportCertificate` API 呼叫匯入錢包檔案。如果您在建立或修改 Oracle 端點時選取 `verify-ca` 做為 SSL 模式，您就可以接著使用匯入的錢包憑證。

Note

Oracle 錢包是二進位檔案。AWS DMS 會依原狀接受這些檔案。

為 Oracle SSL 使用自我簽署的憑證

若要針對 Oracle SSL 使用自我簽署憑證，請執行下列步驟 (假設 Oracle 錢包密碼為 `oracle123`)。

搭配 使用 Oracle SSL 的自我簽署憑證 AWS DMS

1. 建立您要用來處理自簽憑證的目錄。

```
mkdir -p /u01/app/oracle/self_signed_cert
```

2. 變更為您在上一個步驟中建立的目錄。

```
cd /u01/app/oracle/self_signed_cert
```

3. 建立根金鑰。

```
openssl genrsa -out self-rootCA.key 2048
```

4. 使用您在上一個步驟中建立的根金鑰來自簽根憑證。

```
openssl req -x509 -new -nodes -key self-rootCA.key
```



```
-sha256 -days 3650 -out self-rootCA.pem
```

使用以下輸入參數。

- Country Name (2 letter code) [XX] , 例如 : AU
- State or Province Name (full name) [], 例如 : NSW
- Locality Name (e.g., city) [Default City] , 例如 : Sydney
- Organization Name (e.g., company) [Default Company Ltd] , 例如 : AmazonWebService
- Organizational Unit Name (e.g., section) [], 例如 : DBeng
- Common Name (e.g., your name or your server's hostname) [], 例如 : aws
- Email Address [], 例如 : abcd.efgh@amazonweb-service.com

5. 建立 Oracle 資料庫的 Oracle 錢包目錄。

```
mkdir -p /u01/app/oracle/wallet
```

6. 建立新的 Oracle 錢包。

```
orapki wallet create -wallet "/u01/app/oracle/wallet" -pwd oracle123 -  
auto_login_local
```

7. 將根憑證新增至 Oracle 錢包。

```
orapki wallet add -wallet "/u01/app/oracle/wallet" -pwd oracle123 -trusted_cert  
-cert /u01/app/oracle/self_signed_cert/self-rootCA.pem
```

8. 列出 Oracle 錢包的內容。此清單應該包含根憑證。

```
orapki wallet display -wallet /u01/app/oracle/wallet -pwd oracle123
```

例如，這可能會顯示類似以下內容。

```
Requested Certificates:  
User Certificates:  
Trusted Certificates:  
Subject:          CN=aws,OU=DBeng,O= AmazonWebService,L=Sydney,ST=NSW,C=AU
```

9. 使用 ORAPKI 公用程式來產生憑證簽署請求 (CSR)。

```
orapki wallet add -wallet "/u01/app/oracle/wallet" -pwd oracle123  
-dn "CN=aws" -keysize 2048 -sign_alg sha256
```

10. 執行下列命令。

```
openssl pkcs12 -in /u01/app/oracle/wallet/ewallet.p12 -nodes -out /u01/app/oracle/  
wallet/nonoracle_wallet.pem
```

其輸出如下所示。

```
Enter Import Password:  
MAC verified OK  
Warning unsupported bag type: secretBag
```

11. 放入 'dms' 做為通用名稱。

```
openssl req -new -key /u01/app/oracle/wallet/nonoracle_wallet.pem -out certdms.csr
```

使用以下輸入參數。

- Country Name (2 letter code) [XX] , 例如 : AU
- State or Province Name (full name) [], 例如 : NSW
- Locality Name (e.g., city) [Default City] , 例如 : Sydney
- Organization Name (e.g., company) [Default Company Ltd] , 例如 : AmazonWebService
- Organizational Unit Name (e.g., section) [], 例如 : aws
- Common Name (e.g., your name or your server's hostname) [], 例如 : aws
- Email Address [], 例如 : abcd.efgh@amazonweb-service.com

確保這與步驟 4 不同。您可以執行此操作，如範例所示，將組織單位名稱變更為不同的名稱。

輸入要與憑證請求一起傳送的其他屬性。

- A challenge password [], 例如 : oracle123
- An optional company name [], 例如 : aws

12. 取得憑證簽章。

```
openssl req -noout -text -in certdms.csr | grep -i signature
```

這篇貼文的簽章金鑰是 sha256WithRSAEncryption。

13. 執行下列命令來產生憑證 (.crt) 檔案。

```
openssl x509 -req -in certdms.csr -CA self-rootCA.pem -CAkey self-rootCA.key  
-CAcreateserial -out certdms.crt -days 365 -sha256
```

其顯示的輸出如下所示。

```
Signature ok  
subject=/C=AU/ST=NSW/L=Sydney/O=awsweb/OU=DBeng/CN=aws  
Getting CA Private Key
```

14. 將憑證新增至錢包。

```
orapki wallet add -wallet /u01/app/oracle/wallet -pwd oracle123 -user_cert -cert  
certdms.crt
```

15. 檢視錢包。其應有兩個項目。請參閱下列程式碼。

```
orapki wallet display -wallet /u01/app/oracle/wallet -pwd oracle123
```

16. 設定 sqlnet.ora 檔案 (\$ORACLE_HOME/network/admin/sqlnet.ora)。

```
WALLET_LOCATION =  
  (SOURCE =  
    (METHOD = FILE)  
    (METHOD_DATA =  
      (DIRECTORY = /u01/app/oracle/wallet/)  
    )  
  )  
  
SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES = (NONE)  
SSL_VERSION = 1.0  
SSL_CLIENT_AUTHENTICATION = FALSE  
SSL_CIPHER_SUITES = (SSL_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA)
```

17. 停止 Oracle 接聽程式。

```
lsnrctl stop
```

18. 在 `listener.ora` 檔案 (`$ORACLE_HOME/network/admin/listener.ora`) 中新增 SSL 項目。

```
SSL_CLIENT_AUTHENTICATION = FALSE
WALLET_LOCATION =
  (SOURCE =
    (METHOD = FILE)
    (METHOD_DATA =
      (DIRECTORY = /u01/app/oracle/wallet/)
    )
  )

SID_LIST_LISTENER =
  (SID_LIST =
    (SID_DESC =
      (GLOBAL_DBNAME = SID)
      (ORACLE_HOME = ORACLE_HOME)
      (SID_NAME = SID)
    )
  )

LISTENER =
  (DESCRIPTION_LIST =
    (DESCRIPTION =
      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = localhost.localdomain)(PORT = 1521))
      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCPS)(HOST = localhost.localdomain)(PORT = 1522))
      (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1521))
    )
  )
```

19. 設定 `tnsnames.ora` 檔案 (`$ORACLE_HOME/network/admin/tnsnames.ora`)。

```
<SID>=
(DESCRIPTION=
  (ADDRESS_LIST =
    (ADDRESS=(PROTOCOL = TCP)(HOST = localhost.localdomain)(PORT =
1521))
  )
  (CONNECT_DATA =
    (SERVER = DEDICATED)
```

```

                (SERVICE_NAME = <SID>)
            )
        )

<SID>_ssl=
(DESCRIPTION=
    (ADDRESS_LIST =
        (ADDRESS=(PROTOCOL = TCPS)(HOST = localhost.localdomain)(PORT =
1522))
    )
    (CONNECT_DATA =
        (SERVER = DEDICATED)
        (SERVICE_NAME = <SID>)
    )
)

```

20. 重新啟動 Oracle 接聽程式。

```
lsnrctl start
```

21. 顯示 Oracle 接聽程式狀態。

```
lsnrctl status
```

22. 使用 sqlplus 和 SSL tnsnames 項目來測試從 localhost 到資料庫的 SSL 連線。

```
sqlplus -L ORACLE_USER@SID_ssl
```

23. 驗證您已使用 SSL 成功連線。

```

SELECT SYS_CONTEXT('USERENV', 'network_protocol') FROM DUAL;

SYS_CONTEXT('USERENV', 'NETWORK_PROTOCOL')
-----
tcps

```

24. 將目錄變更為包含自簽憑證的目錄。

```
cd /u01/app/oracle/self_signed_cert
```

25. 建立新的用戶端 Oracle 錢包 AWS DMS 以供使用。

```
orapki wallet create -wallet ./ -auto_login_only
```

26. 將自簽根憑證新增至 Oracle 錢包。

```
orapki wallet add -wallet ./ -trusted_cert -cert self-rootCA.pem -auto_login_only
```

27. 列出 Oracle 錢包的內容 AWS DMS 以供使用。此清單應該包含自簽根憑證。

```
orapki wallet display -wallet ./
```

其輸出如下所示。

```
Trusted Certificates:
Subject:          CN=aws,OU=DBEng,O=AmazonWebService,L=Sydney,ST=NSW,C=AU
```

28. 上傳您剛建立的 Oracle 錢包 AWS DMS。

支援使用 Oracle 做為來源的加密方法 AWS DMS

在下表中，您可以找到使用 Oracle 來源資料庫時 AWS DMS 支援的透明資料加密 (TDE) 方法。

重做日誌存取方法	TDE 資料表空間	TDE 資料行
Oracle LogMiner	是	是
Binary Reader	是	是

AWS DMS 在資料欄層級和資料表空間層級上使用 Binary Reader 時，支援 Oracle TDE。若要搭配使用 TDE 加密 AWS DMS，請先識別存放 TDE 加密金鑰和 TDE 密碼的 Oracle 錢包位置。然後為 Oracle 來源端點識別正確的 TDE 加密金鑰和密碼。

識別並指定 TDE 加密的加密金鑰和密碼

1. 執行下列查詢，以尋找 Oracle 資料庫主機上的 Oracle 加密錢包。

```
SQL> SELECT WRL_PARAMETER FROM V$ENCRYPTION_WALLET;

WRL_PARAMETER
```

```
-----
/u01/oracle/product/12.2.0/dbhome_1/data/wallet/
```

在此處，/u01/oracle/product/12.2.0/dbhome_1/data/wallet/ 便是指錢包的位置。

2. 取得非 CDB 或 CDB 來源的主金鑰 ID，如下所示：

a. 對於非 CDB 來源，請執行下列查詢以擷取主加密金鑰 ID：

```
SQL> select rownum, key_id, activation_time from v$encryption_keys;
```

ROWNUM	KEY_ID	ACTIVATION_TIME
1	AeKask0XZU+Nvysf1CYBEVwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	04-SEP-24
10.20.56.605200	PM +00:00	
2	AV7WU9uhoU8rv8daE/HNnSwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	10-AUG-21
07.52.03.966362	PM +00:00	
3	AckpoJ/f+k8xvzJ+gSuoVH4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	14-SEP-20
09.26.29.048870	PM +00:00	

如果您計劃從過去某個時間點開始 CDC，啟用時間很有用。例如，使用上述結果，您可以使用 ROWNUM 2 中的主金鑰 ID，從 10-AUG-21 07.52.03 PM 到 14-SEP-20 09.26.29 PM 之間的某個時間點開始 CDC。當任務在 2014-SEP-20 日下午 09.26.29 當天或之後發生重做失敗時，您必須修改來源端點、在 ROWNUM 3 中提供主金鑰 ID，然後繼續任務。

b. 對於 CDB 來源 DMS 需要 CDB\$ROOT 主加密金鑰。連線至 CDB\$ROOT 並執行下列查詢：

```
SQL> select rownum, key_id, activation_time from v$encryption_keys where con_id = 1;
```

ROWNUM	KEY_ID	ACTIVATION_TIME
1	Aa2E/Vwb5U+zv5hCncS5ErMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	29-AUG-24
12.51.19.699060	AM +00:00	

3. 從命令行列出來源 Oracle 資料庫主機上的加密錢包項目。

```
$ mkstore -wrl /u01/oracle/product/12.2.0/dbhome_1/data/wallet/ -list
Oracle Secret Store entries:
ORACLE.SECURITY.DB.ENCRYPTION.AWGDC9glSk8Xv+3bVveiVSgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
ORACLE.SECURITY.DB.ENCRYPTION.AY1mRA80XU9Qvzo3idU40H4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
ORACLE.SECURITY.DB.ENCRYPTION.MASTERKEY
```

```
ORACLE.SECURITY.ID.ENCRYPTION.
ORACLE.SECURITY.KB.ENCRYPTION.
ORACLE.SECURITY.KM.ENCRYPTION.AY1mRA80XU9Qvzo3idU40H4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
```

尋找內含您在步驟 2 (AWGDC9g1Sk8Xv+3bVveiVSg) 中找到之主金鑰 ID 的項目。此項目是 TDE 加密金鑰名稱。

4. 檢視您於之前步驟中找到的項目詳細資訊。

```
$ mkstore -wrl /u01/oracle/product/12.2.0/dbhome_1/data/wallet/ -viewEntry
ORACLE.SECURITY.DB.ENCRYPTION.AWGDC9g1Sk8Xv+3bVveiVSgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Oracle Secret Store Tool : Version 12.2.0.1.0
Copyright (c) 2004, 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Enter wallet password:
ORACLE.SECURITY.DB.ENCRYPTION.AWGDC9g1Sk8Xv+3bVveiVSgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
= AEMAASAASGYs0phWHfNt9J5mEMkkegGFid4LLfQszDojgDzbfoYDEACv0x3pJC+UGD/
PdtE2jLIcBQcAeHgJChQGLA==
```

輸入錢包密碼以查看結果。

在這裡，'=' 右邊的值是 TDE 密碼。

5. 透過設定 securityDbEncryptionName 額外的連線屬性，指定 Oracle 來源端點的 TDE 加密金鑰名稱。

```
securityDbEncryptionName=ORACLE.SECURITY.DB.ENCRYPTION.AWGDC9g1Sk8Xv
+3bVveiVSgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
```

6. 在主控台上提供此金鑰的相關 TDE 密碼，作為 Oracle 來源密碼值的一部份。使用下列順序格式化以 TDE 密碼值結尾的逗號分隔密碼值。

```
Oracle_db_password,ASM_Password,AEMAASAASGYs0phWHfNt9J5mEMkkegGFid4LLfQszDojgDzbfoYDEACv0x3pJC
+UGD/PdtE2jLIcBQcAeHgJChQGLA==
```

無論您的 Oracle 資料庫組態為何，請依此順序指定密碼值。例如，如果您使用的是 TDE，但 Oracle 資料庫並未使用 ASM，請依照下列逗號分隔順序指定密碼值。

```
Oracle_db_password,,AEMAASAASGYs0phWHfNt9J5mEMkkegGFid4LLfQszDojgDzbfoYDEACv0x3pJC
+UGD/PdtE2jLIcBQcAeHgJChQGLA==
```


如果您指定的 TDE 登入資料不正確，AWS DMS 遷移任務不會失敗。不過，任務也不會讀取或套用持續複寫變更至目標資料庫。開始任務後，請監控主控台遷移任務頁面上的資料表統計資料，以確定變更已複寫。

如果 DBA 在任務執行時變更 Oracle 資料庫的 TDE 憑證值，則任務會失敗。錯誤訊息包含新的 TDE 加密金鑰名稱。若要指定新值並重新開始任務，請使用上述程序。

Important

您無法操控在 Oracle Automatic Storage Management (ASM) 位置中建立的 TDE 錢包，因為 `cp`、`mv`、`orapki` 和 `mkstore` 這類作業系統層級命令會損毀在 ASM 位置儲存的錢包檔案。此限制僅適用於在 ASM 位置儲存的 TDE 錢包檔案，但不適用於在本機作業系統目錄中儲存的 TDE 錢包檔案。

若要使用 OS 層級命令操作在 ASM 中儲存的 TDE 錢包，請如下所示，建立本機金鑰存放區，並將 ASM 金鑰存放區合併至本機金鑰存放區：

1. 建立本機金鑰存放區。

```
ADMINISTER KEY MANAGEMENT create keystore file system wallet location
identified by wallet password;
```

2. 將 ASM 金鑰存放區合併至本機金鑰存放區中。

```
ADMINISTER KEY MANAGEMENT merge keystore ASM wallet location identified
by wallet password into existing keystore file system wallet location
identified by wallet password with backup;
```

然後，若要列出加密錢包項目和 TDE 密碼，請對本機金鑰存放區執行步驟 3 和 4。

支援使用 Oracle 做為來源的壓縮方法 AWS DMS

在下表中，您可以找到使用 Oracle 來源資料庫時 AWS DMS 支援哪些壓縮方法。如下表所示，壓縮支援取決於您的 Oracle 資料庫版本，以及是否將 DMS 設定為使用 Oracle LogMiner 來存取重做日誌。

版本	基本	OLTP	HCC (來自 Oracle 11g R2 或更新版本)	其他
Oracle 10	否	N/A	不適用	否
Oracle 11 或更新版本：Oracle LogMiner	是	是	是	是：透過 Oracle LogMiner 支援的任何壓縮方法。
Oracle 11 或更新版本：Binary Reader	是	是	是：如需詳細資訊，請參閱下列注意事項。	是

Note

當 Oracle 來源端點設定為使用 Binary Reader 時，僅支援全負載任務的 HCC 壓縮方法的 Query Low 層級。

使用 Oracle 作為 來源複寫巢狀資料表 AWS DMS

AWS DMS 支援複寫包含巢狀資料表或已定義類型的資料欄的 Oracle 資料表。若要啟用此功能，請將下列額外連線屬性的設定新增至 Oracle 來源端點。

```
allowSelectNestedTables=true;
```

AWS DMS 從 Oracle 巢狀資料表將目標資料表建立為目標上的一般父資料表和子資料表，而無唯一限制。若要存取目標上的正確資料，請加入父資料表和子資料表。若要執行此操作，請先手動在目標子資料表中的 NESTED_TABLE_ID 資料行上建立非唯一索引。然後，您可以使用 ON 子句中的 NESTED_TABLE_ID 資料行，搭配對應至子資料表名稱的父資料行。此外，建立這類索引可改善更新或刪除目標子資料表資料時的效能 AWS DMS。如需範例，請參閱 [目標上父項和子項資料表的聯結範例](#)。

建議您設定任務在完全載入完成後停止。然後，針對目標上的所有複寫的子資料表，建立這些非唯一的索引，並繼續任務。

如果已擷取的巢狀資料表新增至現有的父資料表（已擷取或未擷取），會正確 AWS DMS 處理它。不過，不會建立對應的目標資料表的非唯一索引。在這種情況下，如果目標子資料表變得非常大，效能可能會受到影響。在這種情況下，建議您停止任務、建立索引，然後繼續任務。

將巢狀資料表複寫到目標之後，讓 DBA 在父資料表和對應的子資料表上執行聯結，以扁平化資料。

將 Oracle 巢狀資料表複寫為來源的事前準備

請確定您複寫所有複寫的巢狀資料的父資料表。在資料表映射中包含父資料表（包含巢狀資料表欄的資料表）和子 AWS DMS 資料表（即巢狀）。

支援的 Oracle 巢狀資料表類型做為來源

AWS DMS 支援下列 Oracle 巢狀資料表類型做為來源：

- 資料類型
- 使用者定義的物件

Oracle 巢狀資料表做為來源的 AWS DMS 支援限制

AWS DMS 支援 Oracle 巢狀資料表做為來源時有下列限制：

- AWS DMS 僅支援一個層級的資料表巢狀化。
- AWS DMS 資料表映射不會檢查是否已選取父資料表和子資料表或資料表進行複寫。也就是說，可以選擇沒有子資料表的父資料表或沒有父資料表的子資料表。

如何將 Oracle 巢狀資料表 AWS DMS 複寫為來源

AWS DMS 會將父資料表和巢狀資料表複寫到目標，如下所示：

- AWS DMS 會建立與來源相同的父資料表。然後就能將父項中的巢狀資料表定義為 RAW(16)，並在其 NESTED_TABLE_ID 資料行中包含對父系巢狀資料表的參考。
- AWS DMS 會建立與巢狀來源相同的子資料表，但具有名為的額外資料欄NESTED_TABLE_ID。此資料行與對應父項巢狀資料行的類型和值相同，且具有相同的意義。

目標上父項和子項資料表的聯結範例

若要扁平化父項資料表，請在父項和子項資料表之間執行關連，如下列範例所示：

1. 建立 Type 資料表。

```
CREATE OR REPLACE TYPE NESTED_TEST_T AS TABLE OF VARCHAR(50);
```

2. 建立有句如前述定義的 NESTED_TEST_T 類型資訊行的父項資料表。

```
CREATE TABLE NESTED_PARENT_TEST (ID NUMBER(10,0) PRIMARY KEY, NAME NESTED_TEST_T)
  NESTED TABLE NAME STORE AS NAME_KEY;
```

3. 使用具有 NAME_KEY 子項資料表的聯結來扁平化資料表 NESTED_PARENT_TEST，其中子項資料表中的 CHILD.NESTED_TABLE_ID 符合 PARENT.NAME。

```
SELECT ... FROM NESTED_PARENT_TEST PARENT, NAME_KEY CHILD WHERE CHILD.NESTED_
TABLE_ID = PARENT.NAME;
```

使用 Oracle 做為來源時，在 Oracle ASM 上存放 REDO AWS DMS

對於產生高 REDO 的 Oracle 來源而言，在 Oracle ASM 上存放 REDO 可以提升效能，尤其是在 RAC 組態中，因為您可以設定 DMS，將 ASM REDO 讀取分散至所有 ASM 節點。

若要運用此組態，請使用 asmServer 連線屬性。例如，下列連線字串會將 DMS REDO 讀取分散到 3 個 ASM 節點：

```
asmServer=(DESCRIPTION=(CONNECT_TIMEOUT=8)(ENABLE=BROKEN)(LOAD_BALANCE=ON)(FAILOVER=ON)
  (ADDRESS_LIST=
    (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=asm_node1_ip_address)(PORT=asm_node1_port_number))
    (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=asm_node2_ip_address)(PORT=asm_node2_port_number))
    (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=asm_node3_ip_address)(PORT=asm_node3_port_number)))
  (CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=+ASM)))
```

使用 NFS 儲存 Oracle REDO 時，請務必確定已套用適用的 DNFS (直接 NFS) 用戶端修補程式，特別是任何處理 Oracle 錯誤 25224242 的修補程式。如需其他資訊，請檢閱下列有關直接 NFS 用戶端相關修補程式 ([直接 NFS 用戶端的建議修補程式](#)) 的 Oracle 發行集。

此外，若要改善 NFS 讀取效能，建議您如下列範例所示，增加 NFS 磁碟區 fstab 中的 rsize 和 wsize 值。

```
NAS_name_here:/ora_DATA1_archive /u09/oradata/DATA1 nfs
  rw,bg,hard,nointr,tcp,nfsvers=3,_netdev,
  timeo=600,rsize=262144,wsiz=262144
```

另外，請如下方式調整 `tcp-max-xfer-size` 值：

```
vserver nfs modify -vserver vserver -tcp-max-xfer-size 262144
```

使用 Oracle 做為來源時的端點設定 AWS DMS

您可以使用端點設定來設定 Oracle 來源資料庫，類似於使用額外的連線屬性。當您使用 AWS DMS 主控台或使用中的 `create-endpoint` 命令搭配 `--oracle-settings '{"EndpointSetting": "value", ...}'` JSON 語法來建立來源端點時[AWS CLI](#)，您可以指定設定。

下列資料表顯示您可以在將 Oracle 作為來源搭配使用的端點設定。

名稱	描述
<code>AccessAlternateDirectly</code>	將此屬性設定為 <code>false</code>，以使用 Binary Reader 擷取作為來源之 Amazon RDS for Oracle 的變更資料。這會通知 DMS 執行個體不透過任何使用直接檔案存取的指定路徑字首替換來存取重做日誌。如需詳細資訊，請參閱設定 CDC 任務以將 Binary Reader 與的 RDS for Oracle 來源搭配使用 AWS DMS。 預設值：<code>true</code> 有效值：<code>true/false</code> 範例：<code>--oracle-settings '{"AccessAlternateDirectly": false}'</code>
<code>AdditionalArchivedLogDestId</code>	在主要-待命設定中設定具有 <code>ArchivedLogDestId</code> 的此屬性。使用 Oracle Data Guard 資料庫作為來源時，此屬性在切換時很有用。在此情況下，AWS DMS 需要知道要從哪個目的地取得封存重做日誌，才能讀取變更。之所以需要這麼做是因為在切換後，之前的主要執行個體現在是待命執行個體。 雖然 AWS DMS 支援使用 Oracle <code>RESETLOGS</code> 選項來開啟資料庫，<code>RESETLOGS</code> 除非必要，否則永遠不要使用。如需 <code>RESETLOGS</code> 的相關資訊，請參閱《Oracle 資料庫備份與復原使用者指南》中的RMAN 資料修復概念。 有效值：封存目的地 ID

名稱	描述
	範例：<code>--oracle-settings '{"AdditionalArchivedLogDestId": 2}'</code>
AddSupplementalLogging	設定此屬性，以設定 Oracle 資料庫的資料表層級補充記錄。此屬性會根據資料表中繼資料，在針對遷移工作選取的所有資料表上啟用下列其中一項作業： • 主索引鍵資料欄補充記錄 • 唯一索引鍵資料欄補充記錄 • 所有資料欄補充記錄 預設值：false 有效值：true/false 範例：<code>--oracle-settings '{"AddSupplementalLogging": false}'</code>  Note 如果使用此選項，您仍需要啟用前文所介紹的資料庫層級補充記錄。
AllowSelectNestedTables	將此屬性設定為 true 以啟用包含巢狀資料表或已定義類型欄位的 Oracle 資料表的複寫。如需詳細資訊，請參閱使用 Oracle 作為來源複寫巢狀資料表 AWS DMS。 預設值：false 有效值：true/false 範例：<code>--oracle-settings '{"AllowSelectNestedTables": true}'</code>

名稱	描述
ArchivedLogDestId	指定封存的重做日誌之目的地 ID。此值應該與 v\$archived_log 檢視中 dest_id 資料行的數字相同。如果您使用其他還原日誌目的地，建議您使用 AdditionalArchivedLogDestId 屬性指定其他目的地 ID。這樣做可確保一開始就存取正確的日誌，提升效能。 預設值：1 有效值：數值 範例：--oracle-settings '{"ArchivedLogDestId": 1}'
ArchivedLogsOnly	當此欄位設定為 Y 時，AWS DMS 只會存取封存的重做日誌。如果封存的重做日誌僅存放在 Oracle ASM 上，則需要授予 AWS DMS 使用者帳戶 ASM 權限。 預設值：N 有效值：Y/N 範例：--oracle-settings '{"ArchivedLogsOnly": Y}'
asmUsePLSQLArray (僅 ECA)	使用 BinaryReader 擷取來源變更時，請使用此額外連線屬性 (ECA)。此設定可讓 DMS 在每個單一讀取執行緒的 ASM 層級緩衝 50 次讀取，同時使用 parallelASMReadThreads 屬性控制執行緒數目。當您設定此屬性時，AWS DMS 二進位讀取器會使用匿名 PL/SQL 區塊來擷取重做資料，並將其作為大型緩衝區傳回至複寫執行個體。這樣可以減少往返來源的次數。這可大幅改善來源擷取效能，但會導致 ASM 執行個體上的 PGA 記憶體耗用量升高。如果記憶體目標不夠，則可能會出現穩定性問題。您可以使用下列公式，來預估單一 DMS 任務的 ASM 執行個體 PGA 記憶體使用總量： $\text{number\_of\_redo\_threads} * \text{parallelASMReadThreads} * 7 \text{ MB}$ 預設值：false 有效值：true/false ECA 範例：asmUsePLSQLArray=true;

名稱	描述
ConvertTimestampWithZoneToUTC	將此屬性設為 true 可將「TIMESTAMP WITH TIME ZONE」和「TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE」資料欄的時間戳記值轉換為 UTC。依預設，此屬性的值為「false」，而且會使用來源資料庫時區複寫資料。 預設值：false 有效值：true/false 範例：--oracle-settings '{"ConvertTimestampWithZoneToUTC": true}'
EnableHomogenousPartitionOps	將此屬性設為 true，可針對 Oracle 同質遷移啟用 Oracle 分割區和子分割區 DDL 操作的複寫。 請注意，此功能和增強功能已在 3.4.7 AWS DMS 版中推出。 預設值：false 有效值：true/false 範例：--oracle-settings '{"EnableHomogenousPartitionOps": true}'
EnableHomogenousTablespace	設定此屬性可啟用同質資料表空間複寫，並在目標上相同資料表空間下建立現有的資料表或索引。 預設值：false 有效值：true/false 範例：--oracle-settings '{"EnableHomogenousTablespace": true}'

名稱	描述
EscapeCharacter	將此屬性設為逸出字元。此逸出字元可讓資料表對應運算式中的單一萬用字元發揮如同一般字元的作用。如需詳細資訊，請參閱資料表映射中的萬用字元。 預設值：Null 有效值：萬用字元以外的任何字元 範例：--oracle-settings '{"EscapeCharacter": "#"}'  Note 您只能針對資料表名稱使用 escapeCharacter 。其不會從結構描述名稱或資料欄名稱逸出字元。
ExposeViews	使用此屬性從檢視提取資料一次，但您無法將其用於進行中複寫。當您從檢視擷取資料時，檢視會顯示為目標結構描述上的資料表。 預設值：false 有效值：true/false 範例：--oracle-settings '{"ExposeViews": true}'
ExtraArchivedLogDestIds	為一個或多個封存的重做日誌指定一個或多個目的地的 ID。這些 ID 是 v \$archived_log 檢視中 dest_id 資料欄的值。在主要到單一設定或主要到多個待命設定中，搭配使用此設定和 ArchivedLogDestId 額外連線屬性。 使用 Oracle Data Guard 資料庫作為來源時，此設定在切換時很有幫助。在此情況下，AWS DMS 需要從哪些目的地取得封存重做日誌以讀取變更的相關資訊。AWS DMS 需要此資訊，因為在切換前一個主要執行個體之後是待命執行個體。 有效值：封存目的地 ID 範例：--oracle-settings '{"ExtraArchivedLogDestIds": 1}'

名稱	描述
FailTasksOnLobTruncation	當設為 <code>true</code> 時，如果 LOB 資料行的實際大小大於指定的 <code>LobMaxSize</code>，此屬性會導致任務失敗。 如果任務設為有限 LOB 模式，且此選項設為 <code>true</code>，則任務會失敗，而不是截斷 LOB 資料。 預設值：<code>false</code> 有效值：布林值 範例：<code>--oracle-settings '{"FailTasksOnLobTruncation": true}'</code>
filterTransactionsOfUser (僅 ECA)	使用此額外連線屬性 (ECA)，可讓 DMS 在使用 LogMiner 複寫 Oracle 中的資料時，忽略來自指定使用者的交易。您可以傳遞逗號分隔的使用者名稱值，但這些字母必須是人大寫。 ECA 範例：<code>filterTransactionsOfUser= <i>USERNAME</i>;</code>

名稱	描述
NumberDat aTypeScale	指定小數位數。您可以選取小數位數上限 38，或者可以針對 FLOAT 選取 -1，或是針對 VARCHAR 選取 -2。根據預設，NUMBER 資料類型會轉換為精確度為 38、小數位數為 10。 預設值：10 有效值：-2 到 38 (VARCHAR 為 -2、FLOAT 為 -1) 範例：--oracle-settings '{"NumberDataTypeScale": 12}'  Note 選取精確度組合 -1 (FLOAT) 或 -2 (VARCHAR)。DMS 支援 Oracle 支援的任何精確度-小數位數組合。如果精確度為 39 或以上，請選取 -2 (VARCHAR)。Oracle 資料庫的 NumberDat aTypeScale 設定僅用於 NUMBER 資料類型 (沒有明確的精確度和小數位數定義)。您必須注意，不正確設定此設定時，可能會發生精確度損失。
OpenTrans actionWindow	提供以分鐘為單位的時間範圍，以檢查僅限 CDC 任務的任何開啟交易。  Note 當您將 OpenTransactionWindow 設定為 1 或更高版本時，DMS 會使用 SCN_TO_TIMESTAMP 將 SCN 值轉換為時間戳記值。由於 Oracle 資料庫限制，如果您指定太舊的 SCN 做為 CDC 起點，SCN_TO_TIMESTAMP 將會失敗並發生錯誤 ORA-08181，而且您無法啟動僅限 CDC 的任務。 預設值：0 有效值：從 0 到 240 的整數 範例：openTransactionWindow=15;

名稱	描述
OraclePathPrefix	將此字串屬性設定為所需值，以使用 Binary Reader 擷取作為來源之 Amazon RDS for Oracle 的變更資料。這個值會指定存取重做日誌所用的預設 Oracle 根。如需詳細資訊，請參閱設定 CDC 任務以將 Binary Reader 與的 RDS for Oracle 來源搭配使用 AWS DMS。 預設值：無 有效值：/rdsdbdata/db/ORCL_A/ 範例：--oracle-settings '{"OraclePathPrefix": " / <i>rdsdbdata/db/ORCL_A/</i> "'
ParallelASMReadThreads	設定此屬性來變更 DMS 為使用 Oracle Automatic Storage Management (ASM) 執行變更資料擷取 (CDC) 而設定的執行緒數目。您可以指定介於 2 (預設值) 與 8 (最大值) 之間的整數值。使用此屬性與 ReadAheadBlocks 屬性搭配。如需詳細資訊，請參閱設定 CDC 任務以將 Binary Reader 與的 RDS for Oracle 來源搭配使用 AWS DMS。 預設值：2 有效值：從 2 到 8 的整數 範例：--oracle-settings '{"ParallelASMReadThreads": 6;}'
ReadAheadBlocks	設定此屬性來變更 DMS 為使用 Oracle Automatic Storage Management (ASM) 和非 ASM NAS 儲存體執行 CDC 而設定的預先讀取區塊數目。您可以指定介於 1000 (預設值) 和 2,000,000 (最大值) 之間的整數值。使用此屬性與 ParallelASMReadThreads 屬性搭配。如需詳細資訊，請參閱設定 CDC 任務以將 Binary Reader 與的 RDS for Oracle 來源搭配使用 AWS DMS。 預設值：1000 有效值：從 1000 到 2,000,000 的整數 範例：--oracle-settings '{"ReadAheadBlocks": 150000}'

名稱	描述
ReadTableSpaceName	當設為 true 時，此屬性支援資料表空間複寫。 預設值：false 有效值：布林值 範例：--oracle-settings '{"ReadTableSpaceName": true}'
ReplacePathPrefix	將此屬性設定為 true，以使用 Binary Reader 擷取作為來源之 Amazon RDS for Oracle 的變更資料。此設定會通知 DMS 執行個體使用指定的 UsePathPrefix 設定來取代預設的 Oracle 根，以存取重做日誌。如需詳細資訊，請參閱設定 CDC 任務以將 Binary Reader 與的 RDS for Oracle 來源搭配使用 AWS DMS。 預設值：false 有效值：true/false 範例：--oracle-settings '{"ReplacePathPrefix": true}'
RetryInterval	指定重新傳送查詢之前，系統要等待的秒數。 預設值：5 有效值：從 1 開始的數值 範例：--oracle-settings '{"RetryInterval": 6}'

名稱	描述
SecurityDbEncryptionName	指定用於 Oracle 來源資料庫中資料行和資料表空間的透明資料加密 (TDE) 的金鑰名稱。如需在 Oracle 來源端點上設定此屬性及其關聯密碼的詳細資訊，請參閱 支援使用 Oracle 做為來源的加密方法 AWS DMS。 預設值："" 有效值：字串 範例：--oracle-settings '{"SecurityDbEncryptionName": "ORACLE.SECURITY.DB.ENCRYPTION.Adg8m2dhkU/0v/m5QUaaNJEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"}'
SpatialSdo2GeoJsonFunctionName	針對移轉至 PostgreSQL 目標的 Oracle 版本 12.1 或較早來源，請使用此屬性將 SDO_GEOMETRY 轉換為 GEOJSON 格式。 根據預設，會 AWS DMS 呼叫使用者必須存在且可存取的SDO2GEOJSON 自訂 函數 AWS DMS 。或者，您也可以建立自己的自訂函數，模仿 SDOGEOJSON 的操作並設定 SpatialSdo2GeoJsonFunctionName 進行呼叫。 預設值：SDO2GEOJSON 有效值：字串 範例：--oracle-settings '{"SpatialSdo2GeoJsonFunctionName": "myCustomSDO2GEOJSONFunction"}'

名稱	描述
StandbyDelayTime	使用此屬性指定以分鐘為單位的備用系統同步延遲時間。如果來源是 Active Data Guard 待命資料庫，請使用此屬性指定主要資料庫和待命資料庫之間的時間延遲。 在 AWS DMS 中，您可以建立 Oracle CDC 任務，該任務使用 Active Data Guard 待命執行個體作為複寫進行中變更的來源。這麼做讓您不必再連線到可能負責生產的作用中資料庫。 預設值：0 有效值：數值 範例：--oracle-settings '{"StandbyDelayTime": 1}' 注意：使用 DMS 3.4.6、3.4.7 及更高版本時，可選擇使用此連線設定。在最新版本的 DMS 3.4.6 和 3.4.7 版中，<i>dms_user</i> 應該具有 V_\$DATAGUARD_STATS 的 select 許可，可允許 DMS 計算待命延遲時間。
UseAlternateFolderForOnline	將此屬性設定為 true，以使用 Binary Reader 擷取作為來源之 Amazon RDS for Oracle 的變更資料。這會通知 DMS 執行個體使用任何指定的字首替換來存取所有線上重做日誌。如需詳細資訊，請參閱設定 CDC 任務以將 Binary Reader 與的 RDS for Oracle 來源搭配使用 AWS DMS。 預設值：false 有效值：true/false 範例：--oracle-settings '{"UseAlternateFolderForOnline": true}'

名稱	描述
UseBfile	將此屬性設定為 Y，以使用 Binary Reader 公用程式擷取變更資料。將 UseLogminerReader 設定為 N 以便將此屬性設定為 Y。若要搭配使用 Binary Reader 和作為來源的 Amazon RDS for Oracle，您需要設定額外屬性。如需此設定和使用 Oracle Automatic Storage Management (ASM) 的詳細資訊，請參閱使用 Oracle LogMiner 或 AWS DMS Binary Reader for CDC。 附註：將此值設定為額外連線屬性 (ECA) 時，有效值為「Y」和「N」。將此值設為端點設定時，有效值為 true 和 false。 預設值：N 有效值：Y/N (將此值設為 ECA 時)；true /false (將此值設為端點設定時)。 範例：--oracle-settings '{"UseBfile": Y}'
UseLogminerReader	將此屬性設定為 Y，使用 LogMiner 公用程式 (預設) 擷取變更資料。如果要 AWS DMS 將重做日誌存取為二進位檔案，請將此選項設為 N。將此選項設為 N 時，請同時新增設定 useBfile =Y。如需此設定值和使用 Oracle Automatic Storage Management (ASM) 的相關資訊，請參閱使用 Oracle LogMiner 或 AWS DMS Binary Reader for CDC。 附註：將此值設定為額外連線屬性 (ECA) 時，有效值為「Y」和「N」。將此值設為端點設定時，有效值為 true 和 false。 預設值：Y 有效值：Y/N (將此值設為 ECA 時)；true /false (將此值設為端點設定時)。 範例：--oracle-settings '{"UseLogminerReader": Y}'

名稱	描述
UsePathPrefix	將此字串屬性設定為所需值，以使用 Binary Reader 擷取作為來源之 Amazon RDS for Oracle 的變更資料。這個值會指定取代預設 Oracle 根所用的路徑字首，以存取重做日誌。如需詳細資訊，請參閱設定 CDC 任務以將 Binary Reader 與的 RDS for Oracle 來源搭配使用 AWS DMS。 預設值：無 有效值：/rdsdbdata/log/ 範例：--oracle-settings '{"UsePathPrefix": " <i>/rdsdbdata/log/</i> "'

Oracle 的來源資料類型

的 Oracle 端點 AWS DMS 支援大多數 Oracle 資料類型。下表顯示使用時支援的 Oracle 來源資料類型，AWS DMS 以及與 AWS DMS 資料類型的預設映射。

Note

除了 LONG 和 LONG RAW 資料類型之外，從 Oracle 來源複寫到 Oracle 目標 (同質複寫) 時，所有來源和目標資料類型都是相同的。但 LONG 的資料類型將對應到 CLOB，而 LONG RAW 資料類型將對應到 BLOB。

如需如何檢視從目標映射的資料類型資訊，請參閱您要使用的目標端點一節。

如需 AWS DMS 資料類型的詳細資訊，請參閱 [AWS Database Migration Service 的資料類型](#)。

Oracle 資料類型	AWS DMS 資料類型
BINARY_FLOAT	REAL4
BINARY_DOUBLE	REAL8
BINARY	BYTES
FLOAT (P)	如果精確度小於或等於 24，請使用 REAL4。

Oracle 資料類型	AWS DMS 資料類型
	如果精確度大於 24，請使用 REAL8。
NUMBER (P,S)	當小數位數大於 0 時，請使用 NUMERIC。 當小數位數為 0 時： • 且精確度少於或等於 2 時，請使用 INT1。 • 且精確度大於 2 及小於或等於 4 時，請使用 INT2。 • 且精確度大於 4 及小於或等於 9 時，請使用 INT4。 • 且精確度大於 9 時，請使用 NUMERIC。 • 且精確度大於或等於小數位數時，請使用 NUMERIC。 當小數位數小於 0 時，請使用 REAL8。
DATE	DATETIME
INTERVAL_YEAR TO MONTH	STRING (使用間隔 year_to_month 指示)
INTERVAL_DAY TO SECOND	STRING (使用間隔 day_to_second 指示)
TIMESTAMP	DATETIME
TIMESTAMP WITH TIME ZONE	STRING (使用 timestamp_with_timezone 指示)
TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE	STRING (使用 timestamp_with_local_timezone 指示)
CHAR	STRING
VARCHAR2	• 當長度大於 4,000 個位元組時，CLOB • 當長度為 4,000 個位元組或更少時 STRING
NCHAR	WSTRING

Oracle 資料類型	AWS DMS 資料類型
NVARCHAR2	- 當長度大於 4,000 個位元組時為 NCLOB - 當長度為 4,000 個位元組或更少時寫入
RAW	BYTES
REAL	REAL8
BLOB	BLOB 若要搭配使用此資料類型 AWS DMS，您必須針對特定任務啟用 BLOB 資料類型的使用。僅在包含主索引鍵的資料表中 AWS DMS 支援 BLOB 資料類型。
CLOB	CLOB 若要搭配使用此資料類型 AWS DMS，您必須針對特定任務啟用 CLOB 資料類型的使用。在 CDC 期間，僅在包含主索引鍵的資料表中 AWS DMS 支援 CLOB 資料類型。
NCLOB	NCLOB 若要搭配使用此資料類型 AWS DMS，您必須針對特定任務啟用使用 NCLOB 資料類型。在 CDC 期間，僅在包含主索引鍵的資料表中 AWS DMS 支援 NCLOB 資料類型。

Oracle 資料類型	AWS DMS 資料類型
LONG	CLOB 批次最佳化套用模式 (TurboStream CDC 模式) 中不支援 LONG 資料類型。 若要搭配此資料類型使用 AWS DMS，請為特定任務啟用 LOBs。 在 CDC 或完全載入期間，僅 AWS DMS 支援具有主索引鍵的資料表中的 LOB 資料類型。 此外，AWS DMS 不支援載入 LONG 資料欄的完整 LOB 模式。相反地，您可以使用有限 LOB 模式，將 LONG 資料欄遷移至 Oracle 目標。在有限的 LOB 模式中，會將任何您設定為長於 64 KB 的 LONG 資料欄的資料 AWS DMS 截斷為 64 KB。如需中 LOB 支援的詳細資訊 AWS DMS，請參閱 設定 AWS DMS 任務中來源資料庫的 LOB 支援
LONG RAW	BLOB 批次最佳化套用模式 (TurboStream CDC 模式) 中不支援 LONG RAW 資料類型。 若要搭配此資料類型使用 AWS DMS，請為特定任務啟用 LOBs。 在 CDC 或完全載入期間，僅 AWS DMS 支援具有主索引鍵的資料表中的 LOB 資料類型。 此外，AWS DMS 不支援載入 LONG RAW 資料欄的完整 LOB 模式。相反地，您可以使用有限 LOB 模式，將 LONG RAW 資料欄遷移至 Oracle 目標。在有限 LOB 模式中，AWS DMS 會將長度超過 64 KB、您設定為 LONG RAW 資料欄的任何資料截斷為 64 KB。如需中 LOB 支援的詳細資訊 AWS DMS，請參閱 設定 AWS DMS 任務中來源資料庫的 LOB 支援
XMLTYPE	CLOB

Oracle 資料類型	AWS DMS 資料類型
SDO_GEOMETRY	BLOB (當 Oracle 到 Oracle 移轉時) CLOB (當 Oracle 到 PostgreSQL 遷移時)

不支援做為下列資料類型資料欄來源的 Oracle 資料表，也無法複寫。以這些資料類型複寫資料資料行會產生 null 資料行。

- BFILE
- ROWID
- REF
- UROWID
- 使用者定義的資料類型
- ANYDATA
- VARRAY

 Note

不支援虛擬資料行。

移轉 Oracle 空間資料類型

空間資料可識別空間中，物件或位置的幾何圖形資訊。在 Oracle 資料庫中，空間物件的幾何描述儲存在類型為 SDO_GEOMETRY 的物件中。在此物件中，幾何描述儲存在使用者定義資料表的單一欄中的單一系列中。

AWS DMS 支援將 Oracle 類型 SDO_GEOMETRY 從 Oracle 來源遷移至 Oracle 或 PostgreSQL 目標。

當您使用 遷移 Oracle 空間資料類型時 AWS DMS，請注意下列考量：

- 移轉至 Oracle 目標時，請務必手動傳輸包含類型資訊的 USER_SDO_GEOM_METADATA 項目。
- 從 Oracle 來源端點遷移至 PostgreSQL 目標端點時，會 AWS DMS 建立目標資料欄。這些資料行具有預設幾何圖形和地理類型資訊，資訊中的 2D 維度和空間參考識別碼 (SRID) 等於零 (0)。例如，GEOMETRY, 2, 0。

- 對於遷移至 PostgreSQL 目標的 Oracle 版本 12.1 或更早的來源，請使用 `SDO2GEOMETRY` 函數或 `spatialSdo2GeoJsonFunctionName` 額外連線屬性，將 `SDO_GEOMETRY` 物件轉換為 `GEOMETRY` 格式。如需詳細資訊，請參閱[使用 Oracle 做為來源時的端點設定 AWS DMS](#)。
- AWS DMS 僅支援完整 LOB 模式的 Oracle 空間資料欄遷移。AWS DMS 不支援有限 LOB 或內嵌 LOB 模式。如需 LOB 模式的詳細資訊，請參閱[設定 AWS DMS 任務中來源資料庫的 LOB 支援](#)。
- 由於 AWS DMS 僅支援遷移 Oracle 空間資料欄的完整 LOB 模式，因此資料欄的資料表需要主索引鍵和唯一索引鍵。如果資料表沒有主索引鍵和唯一索引鍵，則會從遷移中略過資料表。

使用 Microsoft SQL Server 資料庫做為的來源 AWS DMS

使用從一或多個 Microsoft SQL Server 資料庫遷移資料 AWS DMS。使用 SQL Server 資料庫做為來源，您可以將資料遷移至另一個 SQL Server 資料庫，或遷移至其他 AWS DMS 支援的其中一個資料庫。

如需 AWS DMS 支援做為來源之 SQL Server 版本的資訊，請參閱[的來源 AWS DMS](#)。

SQL Server 資料庫可安裝在您網路的任何電腦上。使用 AWS DMS 需要有具有所選任務類型來源資料庫適當存取權限的 SQL Server 帳戶。如需詳細資訊，請參閱[SQL Server 任務的許可](#)。

AWS DMS 支援從 SQL Server 的具名執行個體遷移資料。建立來源端點時，您可以在伺服器名稱中使用以下符號。

```
IPAddress\InstanceName
```

例如，以下是正確的來源端點伺服器名稱。在此，名稱的第一部分是伺服器的 IP 地址，第二部分是 SQL Server 執行個體名稱 (在本範例中為 `SQLTest`)。

```
10.0.0.25\SQLTest
```

此外，取得您的 SQL Server 具名執行個體接聽的連接埠號碼，並使用它來設定 AWS DMS 來源端點。

Note

連接埠 1433 是 Microsoft SQL 伺服器的預設值。但是，每次 SQL Server 啟動時都會變更的動態連接埠，以及用來透過防火牆連線至 SQL Server 的特定靜態連接埠號碼也經常使用。因此，當您建立 AWS DMS 來源端點時，想要知道 SQL Server 具名執行個體的實際連接埠號碼。

您可以使用 SSL 加密您 SQL Server 端點與複寫執行個體之間的連線。如需使用 SSL 搭配 SQL Server 端點的詳細資訊，請參閱[搭配使用 SSL AWS Database Migration Service](#)。

您可以使用 CDC 從 SQL Server 資料庫進行持續遷移。如需為 CDC 設定來源 SQL 伺服器資料庫的詳細資訊，請參閱[從 SQL Server 擷取持續複寫的資料變更](#)。

如需使用 SQL Server 來源資料庫和 的其他詳細資訊 AWS DMS，請參閱以下內容。

主題

- [使用 SQL Server 做為 來源的限制 AWS DMS](#)
- [SQL Server 任務的許可](#)
- [使用來自 SQL Server 來源進行中複寫 \(CDC\) 的先決條件](#)
- [支援的 SQL Server 壓縮方法](#)
- [使用自我管理 SQL Server AlwaysOn 可用群組](#)
- [使用 SQL Server 做為 來源時的端點設定 AWS DMS](#)
- [SQL Server 的來源資料類型](#)
- [從 SQL Server 擷取持續複寫的資料變更](#)

使用 SQL Server 做為 來源的限制 AWS DMS

使用 SQL Server 資料庫做為 AWS DMS來源時有下列限制：

- 資料行的身分屬性不會遷移到目標資料庫資料行。
- SQL Server 端點不支援使用具有稀疏資料欄的資料表。
- 不支援 Windows 驗證。
- 不複寫 SQL Server 計算欄位的變更。
- 不支援時態資料表。
- 不支援 SQL Server 分割區切換。
- 使用 WRITETEXT 和 UPDATETEXT 公用程式時，AWS DMS 不會擷取套用至來源資料庫的事件。
- 不支援以下資料處理語言 (DML) 模式。

```
SELECT * INTO new_table FROM existing_table
```

- 使用 SQL Server 做為來源時，不支援資料行層級的加密。

- AWS DMS 不支援 SQL Server 2008 或 SQL Server 2008 R2 做為來源的伺服器層級稽核。這是因為 SQL Server 2008 和 2008 R2 的已知問題。例如，執行下列命令會導致 AWS DMS 失敗。

```
USE [master]
GO
ALTER SERVER AUDIT [my_audit_test-20140710] WITH (STATE=on)
GO
```

- 使用 SQL Server 做為來源時，完整 lob 模式不支援幾何和地理資料欄。請改用有限 lob 模式或將 InlineLobMaxSize 任務設定設為使用內嵌 lob 模式。
- 在複寫任務中使用 Microsoft SQL Server 來源資料庫時，如果您移除任務，系統不會移除 SQL Server 複寫發布者定義。Microsoft SQL Server 系統管理員必須從 Microsoft SQL Server 中刪除這些定義。
- 支援僅完全載入任務，從結構描述繫結和非結構描述繫結檢視遷移資料。
- 不支援使用 sp_rename 重新命名資料表 (例如 sp_rename 'Sales.SalesRegion', 'SalesReg;'))
- 不支援使用 sp_rename 重新命名欄 (例如 sp_rename 'Sales.Sales.Region', 'RegID', 'COLUMN';)
- AWS DMS 不支援變更處理來設定和取消設定資料欄預設值 (搭配 ALTER TABLE 陳述式使用 ALTER COLUMN SET DEFAULT 子句)。
- AWS DMS 不支援變更處理以設定資料欄 nullability (使用 ALTER COLUMN [SET|DROP] NOT NULL 子句搭配 ALTER TABLE 陳述式)。
- 使用 SQL Server 2012 和 SQL Server 2014，當使用 DMS 複寫搭配可用群組時，無法將分佈資料庫放置在可用群組中。SQL 2016 支援將分佈資料庫放置在可用群組，但在合併、雙向或對等式複寫拓撲所用的分佈資料庫除外。
- 對於分割資料表，AWS DMS 不支援每個分割區的不同資料壓縮設定。
- 將值插入至 SQL Server 空間資料類型 (GEOGRAPHY 和 GEOMETRY) 時，您可以忽略空間參考系統識別碼 (SRID) 屬性或指定不同的數字。使用空間資料類型複寫資料表時，會將 SRID AWS DMS 取代為預設 SRID (GEOMETRY 為 0，GEOGRAPHY 為 4326)。
- 如果未針對 MS-REPLICATION 或 MS-CDC 設定資料庫，您仍可擷取沒有主索引鍵的資料表，但系統只會擷取 INSERT/DELETE DML 事件。系統會忽略 UPDATE 和 TRUNCATE TABLE 事件。
- 不支援 Columnstore 索引。
- 不支援記憶體最佳化資料表 (使用記憶體內 OLTP)。
- 使用包含多個資料行的主索引鍵複寫資料表時，不支援在完全載入期間更新主索引鍵資料行。

- 不支援延遲持久性。
- 因為 RDS 執行備份的方式，readBackupOnly=true 端點設定 (額外的連線屬性) 不適用於 RDS for SQL Server 來源執行個體。
- RDS 使用者沒有執行 SQL Server 預存程序 (sp_repldone) 的存取權，因此 EXCLUSIVE_AUTOMATIC_TRUNCATION 不適用於 Amazon RDS SQL Server 來源執行個體。
- AWS DMS 不會擷取截斷的命令。
- AWS DMS 不支援從開啟加速資料庫復原 (ADR) 的資料庫複寫。
- AWS DMS 不支援在單一交易中擷取資料定義語言 (DDL) 和資料處理語言 (DML) 陳述式。
- AWS DMS 不支援複寫資料層應用程式套件 (DACPAC)。
- 包含主索引鍵或唯一索引以及更新多個資料列的 UPDATE 陳述式，可能會在您將變更套用至目標資料庫時造成衝突。例如，當目標資料庫將更新套用為 INSERT 和 DELETE 陳述式 (而不是單一 UPDATE 陳述式) 時，就可能發生這種情況。使用批次最佳化套用模式時，資料表可能會遭忽略。使用交易式套用模式時，UPDATE 作業可能會導致違反限制。若要避免此問題，請重新載入相關資料表。或者，在「套用例外」控制資料表 (dmslogs.awsdms_apply_exceptions) 中找出有問題的記錄，然後在目標資料庫中手動編輯這些記錄。如需詳細資訊，請參閱[變更處理調校設定](#)。
- AWS DMS 不支援資料表和結構描述的複寫，其中名稱包含下列集合中的特殊字元。

```
\\ -- \n \" \b \r ' \t ;
```

- 不支援資料遮罩。在沒有遮罩的情況下 AWS DMS 遷移遮罩的資料。
- AWS DMS 最多可複寫 32,767 個具有主索引鍵的資料表，每個資料表最多可複寫 1,000 個資料欄。這是因為會為每個複寫資料表 AWS DMS 建立 SQL Server 複寫文章，而 SQL Server 複寫文章具有這些限制。
- 使用變更資料擷取 (CDC) 時，您必須將組成唯一索引的所有資料欄定義為 NOT NULL。如果不符合此需求，則會導致 SQL Server 系統錯誤 22838。
- 如果 SQL Server 從作用中交易日誌封存到備份日誌，或從作用中交易日誌截斷它們，您可能會遺失事件。

以下限制在存取備份交易日誌時適用：

- 不支援加密備份。
- 不支援儲存在 URL 或 Windows Azure 上的備份。
- AWS DMS doe 不支援直接從其他共用資料夾的檔案層級直接處理交易日誌備份。
- 對於 Amazon RDS for Microsoft SQL Server 以外的雲端 SQL Server 來源，僅 AWS DMS 支援使用作用中交易日誌的持續複寫 (CDC)。您無法搭配 CDC 使用備份日誌。如果 SQL 伺服器將它們從

作用中交易日誌封存到備份日誌，或在 DMS 讀取之前從作用中交易日誌截斷它們，您可能會遺失事件。

- 對於 Amazon RDS for Microsoft SQL Server 來源，AWS DMS 3.5.2 及更新版本僅支援使用作用中交易日誌進行持續複寫 (CDC)，因為 DMS 無法使用 CDC 存取備份日誌。如果 RDS for SQL Server 從作用中交易日誌封存到備份日誌，或在 DMS 讀取之前從作用中交易日誌截斷它們，您可能會遺失事件。此限制不適用於 3.5.3 版及更高 AWS DMS 版本。
- AWS DMS 不支援 Amazon RDS Proxy for SQL Server 的 CDC 做為來源。
- 如果 SQL Server 來源在完全載入任務期間無法使用，AWS DMS 可能會在多次重新連線嘗試後將任務標記為已完成，即使資料遷移仍不完整。在此案例中，目標資料表僅包含連線遺失之前遷移的記錄，可能會建立來源與目標系統之間的資料不一致。若要確保資料完整性，您必須完全重新啟動完全載入任務，或重新載入受連線中斷影響的特定資料表。

SQL Server 任務的許可

主題

- [僅限完全載入任務的許可](#)
- [具有進行中複寫任務的許可](#)

僅限完全載入任務的許可

若要執行僅限完全載入任務，需要下列許可。請注意，AWS DMS 不會建立 dms_user 登入。如需建立 SQL Server 登入的相關資訊，請參閱 Microsoft 文件中的[建立資料庫使用者](#)主題。

```
USE db_name;

CREATE USER dms_user FOR LOGIN dms_user;
ALTER ROLE [db_datareader] ADD MEMBER dms_user;
GRANT VIEW DATABASE STATE to dms_user;
GRANT VIEW DEFINITION to dms_user;

USE master;

GRANT VIEW SERVER STATE TO dms_user;
```

具有進行中複寫任務的許可

您可以使用 DMS 設定自我管理的 SQL Server 執行個體進行持續複寫，無論是否使用 sysadmin 角色。對於無法授予 sysadmin 角色的 SQL Server 執行個體，請確定 DMS 使用者具有如下所述的權限。

從自我管理 SQL Server 資料庫設定持續複寫的許可

1. 使用 SQL Server Management Studio (SSMS) 或如先前中所述，使用密碼身分驗證建立新的 SQL Server 帳戶[僅限完全載入任務的許可](#)，例如 self_managed_user。
2. 執行下列 GRANT 命令：

```
GRANT VIEW SERVER STATE TO self_managed_user;

USE msdb;
    GRANT SELECT ON msdb.dbo.backupset TO self_managed_user;
    GRANT SELECT ON msdb.dbo.backupmediafamily TO self_managed_user;
    GRANT SELECT ON msdb.dbo.backupfile TO self_managed_user;

USE db_name;
    CREATE USER self_managed_user FOR LOGIN self_managed_user;
    ALTER ROLE [db_owner] ADD MEMBER self_managed_user;
    GRANT VIEW DEFINITION to self_managed_user;
```

3. 除了上述許可之外，使用者還需要下列其中一項：
- 使用者必須是 sysadmin 固定伺服器角色的成員
 - 組態和許可，如 [在可用群組環境中的 SQL Server 上設定進行中複寫：而不使用 sysadmin 角色](#) 或 中所述 [在獨立 SQL Server 上設定進行中複寫：沒有 sysadmin 角色](#)，取決於您的來源組態。

從雲端 SQL Server 資料庫設定持續複寫的許可

雲端託管 SQL Server 執行個體是在 Amazon RDS for Microsoft SQL Server、Azure SQL 受管執行個體或 DMS 支援的任何其他受管雲端 SQL Server 執行個體上執行的執行個體。

使用 SQL Server Management Studio (SSMS) 或如先前中所述，使用密碼身分驗證建立新的 SQL Server 帳戶[僅限完全載入任務的許可](#)，例如 rds_user。

執行下列授予命令。

```
GRANT VIEW SERVER STATE TO rds_user;
```

對於 Amazon RDS for Microsoft SQL Server 來源，DMS 3.5.3 版及更高版本支援讀取交易日誌備份。為了確保 DMS 能夠存取日誌備份，除了上述之外，還可以在 RDS SQL Server 來源上授予 master 使用者權限或下列權限：

```
USE msdb;
GRANT EXEC ON msdb.dbo.rds_dms_tlog_download TO rds_user;
GRANT EXEC ON msdb.dbo.rds_dms_tlog_read TO rds_user;
GRANT EXEC ON msdb.dbo.rds_dms_tlog_list_current_lsn TO rds_user;
GRANT EXEC ON msdb.dbo.rds_task_status TO rds_user;

USE db_name;
CREATE USER rds_user FOR LOGIN rds_user;
ALTER ROLE [db_owner] ADD MEMBER rds_user;
GRANT VIEW DEFINITION to rds_user;
```

對於 Amazon Azure SQL 受管執行個體，請授予下列權限：

```
GRANT SELECT ON msdb.dbo.backupset TO rds_user;
GRANT SELECT ON msdb.dbo.backupmediafamily TO rds_user;
GRANT SELECT ON msdb.dbo.backupfile TO rds_user;
```

使用來自 SQL Server 來源進行中複寫 (CDC) 的先決條件

您可以對內部部署或 Amazon EC2 的自我管理 SQL Server 資料庫，或 Amazon RDS 或 Microsoft Azure SQL 受管執行個體的雲端資料庫上，使用進行中複寫 (變更資料擷取，也就是 CDC)。

在 SQL Server 資料庫做為 AWS DMS 時使用進行中複寫，會特別提出下列要求：

- 您必須針對完整備份設定 SQL Server，而且必須先執行備份，再開始複寫資料。
- 復原模型必須設定為 Bulk logged (大量記錄) 或 Full (完整)。
- 不支援將 SQL Server 備份到多個磁碟。如果將備份定義為透過不同磁碟將資料庫備份寫入多個檔案，則 AWS DMS 無法讀取資料且 AWS DMS 任務失敗。
- 針對自我管理 SQL Server 來源，當您移除任務時，不會移除 DMS CDC 任務使用的來源 SQL Server 複寫發布者定義。SQL Server 系統管理員必須從 SQL Server 刪除這些自我管理來源的定義。

- 在 CDC 期間，AWS DMS 需要查詢 SQL Server 交易日誌備份以讀取變更。AWS DMS 不支援使用非原生格式的第三方備份軟體建立的 SQL Server 交易日誌備份。若要支援使用原生格式並使用第三方備份軟體建立的交易日誌備份，請將 `use3rdPartyBackupDevice=Y` 連線屬性新增至來源端點。
- 針對自我管理 SQL Server 來源，請注意，在近期建立的資料表發行前，SQL Server 不會擷取其變更。當資料表新增至 SQL Server 來源時，AWS DMS 管理建立發佈。不過，此程序可能需要幾分鐘。此延遲期間對新建立資料表的操作，不會擷取或複寫到目標。
- AWS DMS 變更資料擷取需要在 SQL Server 中開啟完整交易記錄。若要在 SQL Server 中開啟完整交易記錄，請啟用 MS-REPLICATION 或 CHANGE DATA CAPTURE (CDC)。
- 在 MS CDC 擷取作業處理這些變更前，都不會將 SQL Server tlog 項目標示為重複使用。
- 不支援記憶體最佳化資料表的 CDC 操作。此限制適用於 SQL Server 2014 (初次引入功能的版本) 和更高版本。
- AWS DMS 根據預設，變更資料擷取需要 Amazon EC2 或現場部署 SQL 伺服器上的分發資料庫做為來源。因此，請確定您已啟動分發者，同時為具有主索引鍵的資料表設定 MS 複寫。

支援的 SQL Server 壓縮方法

請注意，AWS DMS 中下列與支援 SQL Server 壓縮方法的相關資訊：

- AWS DMS 支援 SQL Server 2008 版及更新版本中的資料列/頁面壓縮。
- AWS DMS 不支援 Vardecimal 儲存格式。
- AWS DMS 不支援稀疏資料欄和單欄式結構壓縮。

使用自我管理 SQL Server AlwaysOn 可用群組

SQL Server Always On 可用群組功能提供高可用性和災難復原，可作為資料庫鏡像的企業級替代方案。

在 AWS DMS 中，您可以從單一主要或次要可用性群組複本遷移變更。

使用主要可用群組複本

若要使用主要可用性群組做為 AWS DMS 中的來源，請執行下列動作：

1. 啟用可用性複本之所有 SQL Server 執行個體的分佈選項。如需詳細資訊，請參閱 [在自我管理的 SQL 伺服器上設定進行中複寫](#)。

- 在 AWS DMS 主控台中，開啟 SQL Server 來源資料庫設定。針對伺服器名稱，指定為可用群組接聽程式設定的網域名稱服務 (DNS) 名稱或 IP 地址。

當您第一次啟動 AWS DMS 任務時，可能需要比平常更長的時間才能開始。較慢的原因是因為可用群組伺服器正在複寫資料表文章的建立。

使用次要可用群組複本

若要使用次要可用性群組做為中的來源 AWS DMS，請執行下列動作：

- 使用與 AWS DMS 來源端點使用者所使用的相同登入資料來連線至個別複本。
- 確保您的 AWS DMS 複寫執行個體可以解析所有現有複本的 DNS 名稱，並連接到它們。您可以使用下列 SQL 查詢來取得所有複本的 DNS 名稱。

```
select ar.replica_server_name, ar.endpoint_url from sys.availability_replicas ar
JOIN sys.availability_databases_cluster adc
ON adc.group_id = ar.group_id AND adc.database_name = '<source_database_name>';
```

- 建立來源端點時，請為端點的伺服器名稱或端點祕密的伺服器地址指定可用群組接聽程式的 DNS 名稱。如需可用群組接聽程式的詳細資訊，請參閱 SQL Server 文件中的[什麼是可用群組接聽程式？](#)。

您可以使用公有 DNS 伺服器或內部部署 DNS 伺服器，來解析可用群組接聽程式、主要複本和次要複本。若要使用內部部署 DNS 伺服器，請設定 Amazon Route 53 Resolver。如需詳細資訊，請參閱[使用自己的內部部署名稱伺服器](#)。

- 請將下列連線額外屬性新增至來源端點。

額外連線屬性	Value	備註
applicationIntent	ReadOnly	如果沒有此 ODBC 設定，會將複寫任務路由至主要可用群組複本。如需詳細資訊，請參閱 SQL Server 文件中的 高可用性、災難復原的 SQL Server 原生用戶端支援 。
multiSubnetFailover	yes	如需詳細資訊，請參閱 SQL Server 文件中的 高可用性、災難復原的 SQL Server 原生用戶端支援 。

額外連線屬性	Value	備註
alwaysOnS haredSync hedBackup IsEnabled	false	如需詳細資訊，請參閱 使用 SQL Server 做為來源時的端點設定 AWS DMS 。
activateSafeguard	false	如需詳細資訊，請參閱下列 限制 。
setUpMsCd cForTables	false	如需詳細資訊，請參閱下列 限制 。

5. 啟用可用群組中所有複本上之分佈選項。將所有節點新增至分發者清單。如需詳細資訊，請參閱[設定分佈](#)。
6. 在主要讀寫複本上執行下列查詢，以啟用資料庫的發布功能。您只針對資料庫執行一次此查詢。

```
sp_replicationdboption @dbname = N'<source DB name>', @optname = N'publish', @value = N'true';
```

限制

下列是使用次要可用群組複本的限制：

- AWS DMS 使用唯讀可用性群組複本做為來源時，不支援保護。如需詳細資訊，請參閱[使用 SQL Server 做為來源時的端點設定 AWS DMS](#)。
- AWS DMS 使用唯讀可用性群組複本做為來源時，不支援 setUpMsCdcForTables 額外的連線屬性。如需詳細資訊，請參閱[使用 SQL Server 做為來源時的端點設定 AWS DMS](#)。
- AWS DMS 從 3.4.7 版開始，可以使用自我管理次要可用性群組複本做為持續複寫（變更資料擷取或 CDC）的來源資料庫。不支援 Cloud SQL Server 異地同步備份僅供讀取複本。如果您使用舊版 AWS DMS，請確定您使用主要可用性群組複本做為 CDC 的來源資料庫。

容錯移轉至其他節點

如果您將端點 ApplicationIntent 的額外連線屬性設定為 ReadOnly，您的 AWS DMS 任務會連線至具有最高唯讀路由優先順序的唯讀節點。然後，當優先順序最高的唯讀節點無法使用時，其會容錯移轉至可用群組中的其他唯讀節點。如果您未設定 ApplicationIntent，您的 AWS DMS 任務只會連線到可用性群組中的主要（讀取/寫入）節點。

使用 SQL Server 做為來源時的端點設定 AWS DMS

您可以使用端點設定來設定 SQL Server 來源資料庫，類似於使用額外的連線屬性。您可以在使用 AWS DMS 主控台或使用中的 `create-endpoint` 命令搭配 `--microsoft-sql-server-settings '{"EndpointSetting": "value", ...}'` JSON 語法來建立來源端點時[AWS CLI](#)指定設定。

下列資料表顯示您可以在將 SQL Server 作為來源搭配使用的端點設定。

名稱	描述
ActivateSafeguard	此屬性會開啟或關閉「保護」。如需「保護」的相關資訊，請參閱下列SafeguardPolicy。 預設值：true 有效值：{false、true} 範例：'{"ActivateSafeguard": true}'
AlwaysOnSharedSynchedBackupIsEnabled	此屬性會調整從做為 Always On 可用性群組叢集一部分託管的 SQL Server 來源資料庫遷移 AWS DMS 時的行為。 AWS DMS 對設定為在 Always On 叢集中執行的 SQL Server 來源資料庫具有增強支援。在此情況下，AWS DMS 會嘗試追蹤交易備份是否正在 Always On 叢集中的節點進行，而不是從來源資料庫執行個體託管所在的節點進行。在遷移任務啟動時，AWS DMS 會嘗試連線到叢集中的每個節點，但如果無法連線到任何一個節點，就會失敗。 如果您需要 AWS DMS 輪詢 Always On 叢集中的所有節點以進行交易備份，請將此屬性設定為 false。 預設值：true 有效值：true 或 false 範例：'{"AlwaysOnSharedSynchedBackupIsEnabled": false}'

名稱	描述
"ApplicationIntent": "readonly"	此 ODBC 驅動程式屬性設定會導致 SQL Server 將複寫任務路由到優先順序最高的唯讀節點。如果沒有此設定，SQL Server 會將複寫任務路由至主要讀寫節點。
ConnectionTimeout	使用此額外的連線屬性 (ECA)，以秒為單位設定 SQL Server 執行個體的端點連線逾時。預設值為 10 秒。ECA 範例：ConnectionTimeout=30 。
EnableNonSysadminWrapper	當您在沒有 sysadmin 使用者的獨立 SQL 伺服器上設定進行中複寫時，請使用此端點設定。3.4.7 版和更新 AWS DMS 版本支援此參數。如需在獨立 SQL 伺服器上設定進行中複寫的相關資訊，請參閱從 SQL Server 擷取持續複寫的資料變更。 預設值：false 有效值：true、false 範例：'{"EnableNonSysadminWrapper": true}'
ExecuteTimeout	使用這個額外連線屬性 (ECA)，來設定 SQL Server 執行個體的用戶端陳述式逾時 (以秒為單位)。預設值為 60 秒。 範例：'{"ExecuteTimeout": 100}'
FatalOnSimpleModel	當設定為 true 時，這個設定會在將 SQL Server 資料庫復原模式設定 simple 為時產生嚴重錯誤。 預設值：false 有效值：true 或 false 範例：'{"FatalOnSimpleModel": true}'

名稱	描述
ForceLobLookup	對內嵌 LOB 強制執行查詢。 預設值：false 有效值：true、false 範例：'{"ForceLobLookup": false}'
"MultiSubnetFailover": "Yes"	此 ODBC 驅動程式屬性可協助 DMS 在可用群組容錯移轉的情況下連線至新的主要。此屬性是針對連線中斷或接聽程式 IP 地址不正確的情況所設計。在這些情況下，會 AWS DMS 嘗試連線到與可用群組接聽程式相關聯的所有 IP 地址。
ReadBackupOnly	使用此屬性需要 sysadmin 權限。當此屬性設定為 true 時，AWS DMS 只會在進行中複寫期間讀取交易日誌備份的變更，而不會讀取作用中的交易日誌檔案。將此參數設定為 true 可讓您控制在完全載入和進行中複寫任務期間控制作用中交易日誌檔的成長。不過，此參數可以將一些來源延遲新增至進行中複寫。 有效值：true 或 true。預設值為 false。 範例：'{"ReadBackupOnly": true}'  Note 由於 RDS 執行備份的方式，此參數無法在 Amazon RDS SQL Server 來源執行個體上運作。

名稱	描述
SafeguardPolicy	為了獲得最佳效能，AWS DMS 會嘗試從作用中的交易日誌 (TLOG) 擷取所有未讀取的變更。不過，有時因為截斷，作用中的 TLOG 可能不包含所有未讀取的變更。發生這種情況時，會 AWS DMS 存取日誌備份以擷取缺少的變更。若要將存取日誌備份的需求降到最低，請使用下列其中一種方法 AWS DMS 避免截斷： 1. RELY_ON_SQL_SERVER_REPLICATION_AGENT (在資料庫中開始交易)：這是的預設值 AWS DMS。 使用此設定時，AWS DMS 需要執行 SQL Server 日誌讀取器代理程式，AWS DMS 才能從作用中 TLOG 移動標記為要複寫的交易。請注意，如果日誌讀取器代理程式是未執的狀態，作用中的 TLOG 可能會變滿，造成來源資料庫切換至唯讀模式，直到您能夠解決問題為止。如果您需要為以外的目的在資料庫中啟用 Microsoft 複寫 AWS DMS，則必須選擇此設定。 當您使用此設定時，會透過建立名為的資料表來 AWS DMS 最小化日誌備份讀取，awsdms_truncation_safeguard 並透過模擬資料庫中開啟的交易來防止 TLOG 截斷。這樣可避免資料庫在五分鐘內 (依預設) 截斷事件並將其移至備份日誌。請確定資料表未包含在任何維護計劃中，否則可能會導致維護作業失敗。如果沒有使用 Start Transactions 資料庫選項設定的任務，您就可以放心地刪除資料表。 2. EXCLUSIVE_AUTOMATIC_TRUNCATION (專用 sp_repldone 於單一任務)：當您使用此設定時，AWS DMS 可完全控制將日誌項目標記為 ready for truncation 使用的複寫代理程式程序 sp_repldone。透過此設定，AWS DMS 不會像使用 RELY_ON_SQL_SERVER_REPLICATION_AGENT (預設) 設定一樣使用虛擬交易。只有在來源資料庫 AWS DMS 上的以外的任何其他用途不使用 MS 複寫時，您才能使用此設定。此外，使用

名稱	描述
	此設定時，只有一個 AWS DMS 任務可以存取資料庫。如果您需要對相同的資料庫執行平行 AWS DMS 任務，請使用 <code>RELY_ON_SQL_SERVER_REPLICATION_AGENT</code>。 - 此設定需要在資料庫中停止日誌讀取器代理程式。如果 Log Reader 代理程式在任務啟動時正在執行，AWS DMS 任務會強制它停止。或者，您可以在開始任務之前手動停止日誌讀取器代理程式。 - 搭配 MS-CDC 使用此方法時，您應該停止並停用 MS-CDC 擷取和 MS-CDC 清理作業。 - 當 Microsoft SQL Server Migration 任務在遠端 Distributor 機器上執行時，您無法使用此設定，因為 AWS DMS 無法存取遠端機器。 <code>EXCLUSIVE_AUTOMATIC_TRUNCATION</code> 不適用於 Amazon RDS for SQL Server 來源執行個體，因為 Amazon RDS 使用者沒有執行 <code>sp_repldone</code> 預存程序的存取權。 - 如果您將 <code>SafeguardPolicy</code> 設為 <code>EXCLUSIVE_AUTOMATIC_TRUNCATION</code>，而不使用 <code>sysadmin</code> 角色，則必須將 <code>dbo.syscategories</code> 和 <code>dbo.sysjobs</code> 物件的許可授予 <code>dmsuser</code> 使用者。 預設值：<code>RELY_ON_SQL_SERVER_REPLICATION_AGENT</code> 有效值：<code>{EXCLUSIVE_AUTOMATIC_TRUNCATION、RELY_ON_SQL_SERVER_REPLICATION_AGENT}</code> 範例：<code>'{"SafeguardPolicy": "EXCLUSIVE_AUTOMATIC_TRUNCATION"}'</code>

名稱	描述
SetUpMsCdcForTables	此屬性會針對來源資料庫和任務對應中未啟用 MS-Replication 的資料表開啟 MS-CDC。將此值設定為 true，會在來源資料庫上執行 sp_cdc_enable_db 預存程序，然後在來源資料庫中未啟用 MS-Replication 之任務中的每個資料表上執行 sp_cdc_enable_table 預存程序。如需開啟分佈的詳細資訊，請參閱在自我管理的 SQL 伺服器上設定進行中複寫。 有效值：{true、false} 範例：'{"SetUpMsCdcForTables": true}'
TlogAccessMode	指示用來擷取 CDC 資料的模式。 預設值：PreferTlog 有效值：BackupOnly 、PreferBackup 、PreferTlog 、TlogOnly 範例：'{"TlogAccessMode": "PreferTlog"}'
Use3rdPartyBackupDevice	將此屬性設定為 Y 時，如果以原生格式建立第三方交易日誌備份，AWS DMS 會對其進行處理。

SQL Server 的來源資料類型

使用 SQL Server 做為來源的資料遷移 AWS DMS 支援大多數 SQL Server 資料類型。下表顯示使用時支援的 SQL Server 來源資料類型，AWS DMS 以及來自 AWS DMS 資料類型的預設映射。

如需如何檢視從目標映射的資料類型資訊，請參閱您要使用的目標端點一節。

如需 AWS DMS 資料類型的詳細資訊，請參閱 [AWS Database Migration Service 的資料類型](#)。

SQL Server 資料類型	AWS DMS 資料類型
BIGINT	INT8

SQL Server 資料類型	AWS DMS 資料類型
BIT	BOOLEAN
DECIMAL	NUMERIC
INT	INT4
MONEY	NUMERIC
NUMERIC (p,s)	NUMERIC
SMALLINT	INT2
SMALLMONEY	NUMERIC
TINYINT	UINT1
REAL	REAL4
FLOAT	REAL8
DATETIME	DATETIME
DATETIME2 (SQL Server 2008 和更高版本)	DATETIME
SMALLDATETIME	DATETIME
DATE	DATE
TIME	TIME
DATETIMEOFFSET	WSTRING
CHAR	STRING
VARCHAR	STRING

SQL Server 資料類型	AWS DMS 資料類型
VARCHAR (max)	CLOB TEXT 若要搭配 使用此資料類型 AWS DMS，您必須針對特定任務啟用 CLOB 資料類型的使用。 針對 SQL Server 資料表，即使未變更 SQL Server 中 LOB 資料欄值的 UPDATE 陳述式，也會 AWS DMS 更新目標中的 LOB 資料欄。 在 CDC 期間，僅在包含主索引鍵的資料表中 AWS DMS 支援 CLOB 資料類型。
NCHAR	WSTRING
NVARCHAR (長度)	WSTRING
NVARCHAR (max)	NCLOB NTEXT 若要搭配 使用此資料類型 AWS DMS，您必須針對特定任務啟用 SupportLobs。如需啟用 Lob 支援的詳細資訊，請參閱設定 AWS DMS 任務中來源資料庫的 LOB 支援。 針對 SQL Server 資料表，即使未變更 SQL Server 中 LOB 資料欄值的 UPDATE 陳述式，也會 AWS DMS 更新目標中的 LOB 資料欄。 在 CDC 期間，僅在包含主索引鍵的資料表中 AWS DMS 支援 CLOB 資料類型。
BINARY	BYTES
VARBINARY	BYTES

SQL Server 資料類型	AWS DMS 資料類型
VARBINARY (max)	BLOB IMAGE 針對 SQL Server 資料表，即使未變更 SQL Server 中 LOB 資料欄值的 UPDATE 陳述式，也會 AWS DMS 更新目標中的 LOB 資料欄。 若要搭配 使用此資料類型 AWS DMS，您必須針對特定任務啟用 BLOB 資料類型的使用。 AWS DMS 僅在包含主索引鍵的資料表中支援 BLOB 資料類型。
TIMESTAMP	BYTES
UNIQUEIDENTIFIER	STRING
HIERARCHYID	複寫到 SQL Server 目標端點時請使用 HIERARCHYID。 複寫到所有其他目標端點時使用 WSTRING (250)。
XML	NCLOB 針對 SQL Server 資料表，即使未變更 SQL Server 中 LOB 資料欄值的 UPDATE 陳述式，也會 AWS DMS 更新目標中的 LOB 資料欄。 若要搭配 使用此資料類型 AWS DMS，您必須針對特定任務啟用使用 NCLOB 資料類型。 在 CDC 期間，僅在包含主索引鍵的資料表中 AWS DMS 支援 NCLOB 資料類型。

SQL Server 資料類型	AWS DMS 資料類型
GEOMETRY	複寫到支援此資料類型的目標端點時，請使用 GEOMETRY。 複寫到不支援此資料類型的目標端點時，請使用 CLOB。
GEOGRAPHY	複寫到支援此資料類型的目標端點時，請使用 GEOGRAPHY。 複寫到不支援此資料類型的目標端點時，請使用 CLOB。

AWS DMS 不支援包含具有下列資料類型之欄位的資料表。

- CURSOR
- SQL_VARIANT
- TABLE

Note

使用者定義的資料類型是否受支援，依其基本類型而定。例如，以 DATETIME 為基礎的使用者定義資料類型，視為 DATETIME 資料類型處理。

從 SQL Server 擷取持續複寫的資料變更

本主題說明如何在 SQL Server 來源上設定 CDC 複寫。

主題

- [在內部部署或 Amazon EC2 上擷取自我管理 SQL Server 的資料變更](#)
- [設定雲端 SQL Server 資料庫執行個體的進行中複寫](#)

在內部部署或 Amazon EC2 上擷取自我管理 SQL Server 的資料變更

若要從來源 Microsoft SQL Server 資料庫擷取變更，請確定資料庫已設定為完整備份。在完整復原模式或大量記錄模式下設定資料庫。

對於自我管理的 SQL Server 來源，AWS DMS 會使用下列項目：

MS-Replication

針對具有主索引鍵的資料表擷取變更。您可以為來源 SQL Server 執行個體上的 AWS DMS 端點使用者提供 sysadmin 權限，以自動設定此項目。或者，您可以遵循本節中的步驟來準備來源，並使用沒有 AWS DMS 端點 sysadmin 權限的使用者。

MS-CDC

針對不具有主索引鍵的資料表擷取變更。必須在資料庫層級啟用 MS-CDC，而且是針對所有資料表個別啟用。

設定 SQL Server 資料庫進行中複寫 (CDC) 時，您可以執行下列其中一項：

- 使用 sysadmin 角色設定進行中複寫。
- 設定進行中複寫不使用 sysadmin 角色。

Note

您可以使用下列指令碼來尋找沒有主索引鍵或唯一索引鍵的所有資料表：

```
USE [DBname]
SELECT SCHEMA_NAME(schema_id) AS schema_name, name AS table_name
FROM sys.tables
WHERE OBJECTPROPERTY(object_id, 'TableHasPrimaryKey') = 0
      AND OBJECTPROPERTY(object_id, 'TableHasUniqueCnst') = 0
ORDER BY schema_name, table_name;
```

在自我管理的 SQL 伺服器上設定進行中複寫

本節包含的相關資訊說明的是，在使用或不使用 sysadmin 角色的自我管理 SQL 伺服器上如何設定進行中複寫。

主題

- [在自我管理的 SQL Server 上設定進行中複寫：使用 sysadmin 角色](#)
- [在獨立 SQL Server 上設定進行中複寫：沒有 sysadmin 角色](#)
- [在可用群組環境中的 SQL Server 上設定進行中複寫：而不使用 sysadmin 角色](#)

在自我管理的 SQL Server 上設定進行中複寫：使用 sysadmin 角色

AWS DMS SQL Server 的持續複寫對具有主索引鍵的資料表使用原生 SQL Server 複寫，並為沒有主索引鍵的資料表變更資料擷取 (CDC)。

在設定進行中複寫之前，請參閱[使用來自 SQL Server 來源進行中複寫 \(CDC\) 的先決條件](#)。

對於具有主索引鍵的資料表，通常 AWS DMS 可以在來源上設定所需的成品。不過，針對自我管理的 SQL Server 來源執行個體，必須先手動設定 SQL Server 分佈。執行此操作後，具有 sysadmin 許可的 AWS DMS 來源使用者可以自動為具有主索引鍵的資料表建立發佈。

若要檢查是否已設定分發，請執行下列命令。

```
sp_get_distributor
```

如果資料欄分佈的結果是 NULL，則表示尚未設定分佈。您可以使用下列程序設定分佈。

設定分佈

1. 使用 SQL Server Management Studio (SSMS) 工具連線至 SQL Server 來源資料庫。
2. 開啟複寫資料夾的內容 (按一下滑鼠右鍵) 選單，然後選擇設定分佈。[設定分佈精靈] 隨即顯示。
3. 按照精靈的指示輸入預設值，然後建立分佈。

設定 CDC

AWS DMS 如果您未使用唯讀複本，3.4.7 版和更新版本可以自動為您的資料庫和所有資料表設定 MS CDC。若要使用此功能，請將 `SetupMsCdcForTables` ECA 設定為 `true`。如需 ECA 的相關資訊，請參閱[端點設定](#)。

對於 3.4.7 AWS DMS 以前的版本，或作為來源的唯讀複本，請執行下列步驟：

1. 對於沒有主索引鍵的資料表，請為資料庫設定 MS-CDC。若要這麼做，請使用已指派 sysadmin 角色的帳戶，並執行下列命令。

```
use [DBname]
EXEC sys.sp_cdc_enable_db
```

2. 接下來，為每個來源資料表設定 MS-CDC。針對有唯一索引鍵、但沒有主索引鍵的每個資料表，執行以下查詢以設定 MS-CDC。

```
exec sys.sp_cdc_enable_table
@source_schema = N'schema_name',
@source_name = N'table_name',
@index_name = N'unique_index_name',
@role_name = NULL,
@supports_net_changes = 1
GO
```

3. 針對沒有主索引鍵、也沒有唯一索引鍵的每個資料表，執行以下查詢以設定 MS-CDC。

```
exec sys.sp_cdc_enable_table
@source_schema = N'schema_name',
@source_name = N'table_name',
@role_name = NULL
GO
```

如需設定特定資料表 MS-CDC 的詳細資訊，請參閱 [SQL Server 文件](#)。

在獨立 SQL Server 上設定進行中複寫：沒有 sysadmin 角色

此章節描述如何設定獨立 SQL Server 資料庫來源的進行中複寫，此資料庫不需要使用者帳戶擁有 sysadmin 權限。

Note

執行本節中的步驟後，非系統管理員 DMS 使用者將會擁有執行下列動作的權限：

- 從線上交易記錄檔讀取變更
- 從交易記錄備份檔讀取變更的磁碟存取權
- 新增或變更 DMS 使用的出版物
- 將文章新增至出版物

1. 如 [從 SQL Server 擷取持續複寫的資料變更](#) 中所述，設定用於複寫的 Microsoft SQL Server。
2. 在來源資料庫上啟用 MS-REPLICATION。此操作可以手動完成，也可以透過以 sysadmin 使用者身分執行任務一次來完成。
3. 使用下列指令碼在來源資料庫上建立 awsdms 結構描述：

```
use master
go
create schema awsdms
go

-- Create the table valued function [awsdms].[split_partition_list] on the Master
  database, as follows:
USE [master]
GO

set ansi_nulls on
go

set quoted_identifier on
go

if (object_id('[awsdms].[split_partition_list]','TF')) is not null

drop function [awsdms].[split_partition_list];

go

create function [awsdms].[split_partition_list]

(
  @plist varchar(8000), --A delimited list of partitions
  @dlim nvarchar(1) --Delimiting character
)

returns @partitionsTable table --Table holding the BIGINT values of the string
  fragments

(
```

```
pid bigint primary key

)

as

begin

declare @partition_id bigint;

declare @dml_pos integer;

declare @dml_len integer;

set @dml_len = len(@dml);

while (charindex(@dml,@plist)>0)

begin

set @dml_pos = charindex(@dml,@plist);

set @partition_id = cast( ltrim(rtrim(substring(@plist,1,@dml_pos-1))) as bigint);

insert into @partitionsTable (pid) values (@partition_id)

set @plist = substring(@plist,@dml_pos+@dml_len,len(@plist));

end

set @partition_id = cast (ltrim(rtrim(@plist)) as bigint);

insert into @partitionsTable (pid) values ( @partition_id );

return

end

GO
```

4. 使用下列指令碼在 Master 資料庫上建立 [awsdms].[rtm_dump_dblog] 程序：

```
use [MASTER]
```

```
go

if (object_id('[awsdms].[rtm_dump_dblog]','P')) is not null drop procedure
[awsdms].[rtm_dump_dblog];
go

set ansi_nulls on
go

set quoted_identifier on
GO

CREATE procedure [awsdms].[rtm_dump_dblog]

(

@start_lsn varchar(32),

@seqno integer,

@filename varchar(260),

@partition_list varchar(8000), -- A comma delimited list: P1,P2,... Pn

@programmed_filtering integer,

@minPartition bigint,

@maxPartition bigint

)

as begin

declare @start_lsn_cmp varchar(32); -- Stands against the GT comparator

SET NOCOUNT ON -- - Disable "rows affected display"

set @start_lsn_cmp = @start_lsn;
```

```
if (@start_lsn_cmp) is null

set @start_lsn_cmp = '00000000:00000000:0000';

if (@partition_list is null)

begin

RAISERROR ('Null partition list waspassed',16,1);

return

end

if (@start_lsn) is not null

set @start_lsn = '0x'+@start_lsn;

if (@programmed_filtering=0)


SELECT

[Current LSN],

[operation],

[Context],

[Transaction ID],

[Transaction Name],

[Begin Time],

[End Time],

[Flag Bits],

[PartitionID],

[Page ID],
```



```
[Slot ID],

[RowLog Contents 0],

[Log Record],

[RowLog Contents 1]

FROM

fn_dump_dblog (

    @start_lsn, NULL, N'DISK', @seqno, @filename,

    default, default, default, default, default, default, default,

    default, default, default, default, default, default, default,

    default, default, default, default, default, default, default,

    default, default, default, default, default, default, default,

    default, default, default, default, default, default, default,

    default, default, default, default, default, default, default,

    default, default, default, default, default, default, default,

    default, default, default, default, default, default, default,

    default, default, default, default, default, default, default)

where [Current LSN] collate SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS > @start_lsn_cmp collate

    SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS

and

(

    ( [operation] in ('LOP_BEGIN_XACT','LOP_COMMIT_XACT','LOP_ABORT_XACT') )

or

    ( [operation] in ('LOP_INSERT_ROWS','LOP_DELETE_ROWS','LOP_MODIFY_ROW') )
```

```
and

( ( [context] in ('LCX_HEAP','LCX_CLUSTERED','LCX_MARK_AS_GHOST') ) or ([context] =
'LCX_TEXT_MIX' and (datalength([RowLog Contents 0]) in (0,1))))

and [PartitionID] in ( select * from master.awsdfs.split_partition_list
(@partition_list,', '))

)

or

([operation] = 'LOP_HOBT_DDL')

)

else

SELECT

[Current LSN],

[operation],

[Context],

[Transaction ID],

[Transaction Name],

[Begin Time],

[End Time],

[Flag Bits],

[PartitionID],

[Page ID],

[Slot ID],
```

```
[RowLog Contents 0],

[Log Record],

[RowLog Contents 1] -- After Image

FROM

fn_dump_dblog (

    @start_lsn, NULL, N'DISK', @seqno, @filename,

    default, default, default, default, default, default, default,

    default, default, default, default, default, default, default,

    default, default, default, default, default, default, default,

    default, default, default, default, default, default, default,

    default, default, default, default, default, default, default,

    default, default, default, default, default, default, default,

    default, default, default, default, default, default, default,

    default, default, default, default, default, default, default,

    default, default, default, default, default, default, default)

where [Current LSN] collate SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS > @start_lsn_cmp collate

    SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS

and

(

    ( [operation] in ('LOP_BEGIN_XACT', 'LOP_COMMIT_XACT', 'LOP_ABORT_XACT') )

or

    ( [operation] in ('LOP_INSERT_ROWS', 'LOP_DELETE_ROWS', 'LOP_MODIFY_ROW') )
```

```
and

( ( [context] in ('LCX_HEAP','LCX_CLUSTERED','LCX_MARK_AS_GHOST') ) or ([context] =
'LCX_TEXT_MIX' and (datalength([RowLog Contents 0]) in (0,1))))

and ([PartitionID] is not null) and ([PartitionID] >= @minPartition and
[PartitionID]<=@maxPartition)

)

or

([operation] = 'LOP_HOBT_DDL')

)

SET NOCOUNT OFF -- Re-enable "rows affected display"

end

GO
```

5. 使用下列指令碼在 Master 資料庫上建立憑證：

```
Use [master]
Go

CREATE CERTIFICATE [awsdms_rtm_dump_dblog_cert] ENCRYPTION BY PASSWORD =
N'@5trongpassword'

WITH SUBJECT = N'Certificate for FN_DUMP_DBLOG Permissions';
```

6. 使用下列指令碼從憑證建立登入：

```
Use [master]
Go

CREATE LOGIN awsdms_rtm_dump_dblog_login FROM CERTIFICATE
[awsdms_rtm_dump_dblog_cert];
```

7. 使用下列指令碼將登入新增至 sysadmin 伺服器角色：

```
ALTER SERVER ROLE [sysadmin] ADD MEMBER [awsdms_rtm_dump_dblog_login];
```

8. 透過以下指令碼，使用該憑證將簽章新增至 [master].[awsdms].[rtm_dump_dblog]：

```
Use [master]
GO
ADD SIGNATURE
TO [master].[awsdms].[rtm_dump_dblog] BY CERTIFICATE [awsdms_rtm_dump_dblog_cert]
WITH PASSWORD = '@5trongpassword';
```

Note

如果您重新建立預存程序，則需要再次新增簽章。

9. 使用下列指令碼，在 Master 資料庫上建立 [awsdms].[rtm_position_1st_timestamp]：

```
use [master]
if object_id('[awsdms].[rtm_position_1st_timestamp]','P') is not null
DROP PROCEDURE [awsdms].[rtm_position_1st_timestamp];
go
create procedure [awsdms].[rtm_position_1st_timestamp]
(
    @dbname                sysname,          -- Database name
    @seqno                 integer,          -- Backup set sequence/position number
within file
    @filename               varchar(260),    -- The backup filename
    @1stTimeStamp           varchar(40)      -- The timestamp to position by
)
as begin

    SET NOCOUNT ON          -- Disable "rows affected display"

    declare @firstMatching table
    (
        cLsn varchar(32),
        bTim datetime
    )

    declare @sql nvarchar(4000)
    declare @nl char(2)
    declare @tb char(2)
```

```
declare @fnameVar          nvarchar(254) = 'NULL'

set @nl   = char(10); -- New line
set @tb   = char(9)    -- Tab separator


if (@filename is not null)
set @fnameVar = '''+@filename +'''

set @sql='use ['+@dbname+'];'+@nl+
'select top 1 [Current LSN],[Begin Time]'+@nl+
'FROM fn_dump_dblog (NULL, NULL, NULL, '+ cast(@seqno as varchar(10))+','+'
@fnameVar+', '+@nl+
@tb+'default, default, default, default, default, default, default, default,'+@nl+
@tb+'default, default, default, default, default, default, default, default,'+@nl+
@tb+'default, default, default, default, default, default, default, default,'+@nl+
@tb+'default, default, default, default, default, default, default, default,'+@nl+
@tb+'default, default, default, default, default, default, default, default,'+@nl+
@tb+'default, default, default, default, default, default, default, default,'+@nl+
@tb+'default, default, default, default, default, default, default, default,'+@nl+
@tb+'default, default, default, default, default, default, default, default,'+@nl+
@tb+'default, default, default, default, default, default, default, default,'+@nl+
'where operation=''LOP_BEGIN_XACT'' '+@nl+
'and [Begin Time]>= cast(''+'''+@lstTimeStamp+'''+'' as datetime)'+@nl

--print @sql
delete from @firstMatching
insert into @firstMatching exec sp_executesql @sql      -- Get them all

select top 1 cLsn as [matching LSN],convert(varchar,bTim,121) as [matching
Timestamp] from @firstMatching;

SET NOCOUNT OFF           -- Re-enable "rows affected display"

end
GO
```

10. 使用下列指令碼在 Master 資料庫上建立憑證：

```
Use [master]
Go
CREATE CERTIFICATE [awsdms_rtm_position_1st_timestamp_cert]
ENCRYPTION BY PASSWORD = '@5trongpassword'
WITH SUBJECT = N'Certificate for FN_POSITION_1st_TIMESTAMP Permissions';
```

11. 使用下列指令碼從憑證建立登入：

```
Use [master]
Go
CREATE LOGIN awsdms_rtm_position_1st_timestamp_login FROM CERTIFICATE
[awsdms_rtm_position_1st_timestamp_cert];
```

12. 使用下列指令碼將登入新增至 sysadmin 角色：

```
ALTER SERVER ROLE [sysadmin] ADD MEMBER [awsdms_rtm_position_1st_timestamp_login];
```

13. 使用下列指令碼，使用該憑證將簽章新增至 [master].[awsdms].[rtm_position_1st_timestamp]：

```
Use [master]
GO
ADD SIGNATURE
TO [master].[awsdms].[rtm_position_1st_timestamp]
BY CERTIFICATE [awsdms_rtm_position_1st_timestamp_cert]
WITH PASSWORD = '@5trongpassword';
```

14. 使用下列指令碼，授與 DMS 使用者執行新預存程序的存取權：

```
use master
go
GRANT execute on [awsdms].[rtm_position_1st_timestamp] to dms_user;
```

15. 在下列每個資料庫中建立具有下列許可和角色的使用者：

 Note

您應該在每個複本上建立具有相同 SID 的 dmsnosysadmin 使用者帳戶。下列 SQL 查詢可協助驗證每個複本上的 dmsnosysadmin 帳戶 SID 值。如需建立使用者的相關資訊，請參閱 [Microsoft SQL 伺服器說明文件](#) 中的 [CREATE USER \(Transact-SQL\)](#)。如需針對 Azure SQL 資料庫建立 SQL 使用者帳戶的詳細資訊，請參閱 [作用中異地複寫](#)。

```
use master
go
grant select on sys.fn_dblog to [DMS_user]
grant view any definition to [DMS_user]
grant view server state to [DMS_user]--(should be granted to the login).
```

```
grant execute on sp_repldone to [DMS_user]
grant execute on sp_replincrementlsn to [DMS_user]
grant execute on sp_addpublication to [DMS_user]
grant execute on sp_addarticle to [DMS_user]
grant execute on sp_articlefilter to [DMS_user]
grant select on [awsdms].[split_partition_list] to [DMS_user]
grant execute on [awsdms].[rtm_dump_dblog] to [DMS_user]
```

```
use msdb
go
grant select on msdb.dbo.backupset to self_managed_user
grant select on msdb.dbo.backupmediafamily to self_managed_user
grant select on msdb.dbo.backupfile to self_managed_user
```

在來源資料庫上執行下列指令碼：

```
use Source_DB
Go
EXEC sp_addrolemember N'db_owner', N'DMS_user'
```

16. 最後，將額外連線屬性 (ECA) 新增至來源 SQL Server 端點：

```
enableNonSysadminWrapper=true;
```

在可用群組環境中的 SQL Server 上設定進行中複寫：而不使用 sysadmin 角色

本節描述如何在可用性群組環境中設定 SQL Server 資料庫來源的持續複寫，此資料庫不要求使用者帳戶須擁有 sysadmin 權限。

Note

執行本節中的步驟後，非系統管理員 DMS 使用者將會擁有執行下列動作的權限：

- 從線上交易記錄檔讀取變更
- 從交易記錄備份檔讀取變更的磁碟存取權
- 新增或變更 DMS 使用的出版物
- 將文章新增至出版物

在可用群組環境中不使用 sysadmin 使用者的情況下設定進行中複寫

1. 如 [從 SQL Server 擷取持續複寫的資料變更](#) 中所述，設定用於複寫的 Microsoft SQL Server。
2. 在來源資料庫上啟用 MS-REPLICATION。此操作可以手動完成，也可以透過使用 sysadmin 使用者執行任務一次來完成。

 Note

您應該將 MS-REPLICATION 分發者設定為本機，或以允許透過關聯的連結伺服器存取非 sysadmin 使用者的方式進行。

3. 如果已啟用在單一任務內專用 sp_repldone 端點選項，請停止 MS-REPLICATION 日誌讀取器作業。
4. 在每個複本上執行以下步驟：
 1. 在主資料庫中建立 [awsdms][awsdms] 結構描述：

```
CREATE SCHEMA [awsdms]
```

2. 在 Master 資料庫上建立 [awsdms].[split_partition_list] 資料表值函數：

```
USE [master]
GO

SET ansi_nulls on
GO

SET quoted_identifier on
GO

IF (object_id('[awsdms].[split_partition_list]','TF')) is not null
    DROP FUNCTION [awsdms].[split_partition_list];
GO

CREATE FUNCTION [awsdms].[split_partition_list]
(
    @plist varchar(8000),      --A delimited list of partitions
    @dlim nvarchar(1)         --Delimiting character
)
RETURNS @partitionsTable table --Table holding the BIGINT values of the string
fragments
```

```

(
    pid bigint primary key
)
AS
BEGIN
    DECLARE @partition_id bigint;
    DECLARE @dlm_pos integer;
    DECLARE @dlm_len integer;
    SET @dlm_len = len(@dlm);
    WHILE (charindex(@dlm,@plist)>0)
    BEGIN
        SET @dlm_pos = charindex(@dlm,@plist);
        SET @partition_id = cast( ltrim(rtrim(substring(@plist,1,@dlm_pos-1))) as
        bigint);
        INSERT into @partitionsTable (pid) values (@partition_id)
        SET @plist = substring(@plist,@dlm_pos+@dlm_len,len(@plist));
    END
    SET @partition_id = cast (ltrim(rtrim(@plist)) as bigint);
    INSERT into @partitionsTable (pid) values ( @partition_id );
    RETURN
END
GO

```

3. 在 Master 資料庫上建立 [awsdms].[rtm_dump_dblog] 程序：

```

USE [MASTER]
GO

IF (object_id('[awsdms].[rtm_dump_dblog]','P')) is not null
    DROP PROCEDURE [awsdms].[rtm_dump_dblog];
GO

SET ansi_nulls on
GO

SET quoted_identifier on
GO

CREATE PROCEDURE [awsdms].[rtm_dump_dblog]
(
    @start_lsn          varchar(32),
    @seqno              integer,
    @filename           varchar(260),
    @partition_list     varchar(8000), -- A comma delimited list: P1,P2,... Pn

```

```

@programmed_filtering integer,
@minPartition          bigint,
@maxPartition          bigint
)
AS
BEGIN

    DECLARE @start_lsn_cmp varchar(32); -- Stands against the GT comparator

    SET NOCOUNT ON -- Disable "rows affected display"

    SET @start_lsn_cmp = @start_lsn;
    IF (@start_lsn_cmp) is null
        SET @start_lsn_cmp = '00000000:00000000:0000';

    IF (@partition_list is null)
        BEGIN
            RAISERROR ('Null partition list was passed',16,1);
            return
            --set @partition_list = '0,';    -- A dummy which is never matched
        END

    IF (@start_lsn) is not null
        SET @start_lsn = '0x'+@start_lsn;

    IF (@programmed_filtering=0)
        SELECT
            [Current LSN],
            [operation],
            [Context],
            [Transaction ID],
            [Transaction Name],
            [Begin Time],
            [End Time],
            [Flag Bits],
            [PartitionID],
            [Page ID],
            [Slot ID],
            [RowLog Contents 0],
            [Log Record],
            [RowLog Contents 1] -- After Image
        FROM
            fn_dump_dblog (
                @start_lsn, NULL, N'DISK', @seqno, @filename,

```

```

default, default, default, default, default, default, default,
default, default, default, default, default, default, default,
default, default, default, default, default, default, default,
default, default, default, default, default, default, default,
default, default, default, default, default, default, default,
default, default, default, default, default, default, default,
default, default, default, default, default, default, default,
default, default, default, default, default, default, default)
WHERE
    [Current LSN] collate SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS > @start_lsn_cmp collate
SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS -- This aims for implementing FN_DBLOG based on GT
comparator.
    AND
    (
        ( [operation] in ('LOP_BEGIN_XACT','LOP_COMMIT_XACT','LOP_ABORT_XACT') )
        OR
        ( [operation] in ('LOP_INSERT_ROWS','LOP_DELETE_ROWS','LOP_MODIFY_ROW')
          AND
            ( ( [context] in ('LCX_HEAP','LCX_CLUSTERED','LCX_MARK_AS_GHOST') )
or ([context] = 'LCX_TEXT_MIX') )
          AND
            [PartitionID] in ( select * from master.awsdfs.split_partition_list
(@partition_list,','))
        )
        OR
        ([operation] = 'LOP_HOBT_DDL')
    )
ELSE
    SELECT
        [Current LSN],
        [operation],
        [Context],
        [Transaction ID],
        [Transaction Name],
        [Begin Time],
        [End Time],
        [Flag Bits],
        [PartitionID],
        [Page ID],
        [Slot ID],
        [RowLog Contents 0],
        [Log Record],
        [RowLog Contents 1] -- After Image

```

```

FROM
    fn_dump_dblog (
        @start_lsn, NULL, N'DISK', @seqno, @filename,
        default, default, default, default, default, default, default, default,
        default, default, default, default, default, default, default, default,
        default, default, default, default, default, default, default, default,
        default, default, default, default, default, default, default, default,
        default, default, default, default, default, default, default, default,
        default, default, default, default, default, default, default, default,
        default, default, default, default, default, default, default, default,
        default, default, default, default, default, default, default, default)
    WHERE [Current LSN] collate SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS > @start_lsn_cmp
    collate SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS -- This aims for implementing FN_DBLOG
    based on GT comparator.
    AND
    (
        ( [operation] in ('LOP_BEGIN_XACT','LOP_COMMIT_XACT','LOP_ABORT_XACT') )
        OR
        ( [operation] in ('LOP_INSERT_ROWS','LOP_DELETE_ROWS','LOP_MODIFY_ROW')
        AND
            ( ( [context] in ('LCX_HEAP','LCX_CLUSTERED','LCX_MARK_AS_GHOST') )
        or ([context] = 'LCX_TEXT_MIX') )
        AND ([PartitionID] is not null) and ([PartitionID] >= @minPartition and
        [PartitionID]<=@maxPartition)
        )
        OR
        ([operation] = 'LOP_HOBT_DDL')
    )
    SET NOCOUNT OFF -- Re-enable "rows affected display"
END
GO

```

4. 在 Master 資料庫上建立憑證：

```

USE [master]
GO
CREATE CERTIFICATE [awsdms_rtm_dump_dblog_cert]
    ENCRYPTION BY PASSWORD = N'@hardpassword1'
    WITH SUBJECT = N'Certificate for FN_DUMP_DBLOG Permissions'

```

5. 從憑證建立登入：

```
USE [master]
GO
CREATE LOGIN awsdms_rtm_dump_dblog_login FROM CERTIFICATE
[awsdms_rtm_dump_dblog_cert];
```

6. 將登入新增至 sysadmin 伺服器角色：

```
ALTER SERVER ROLE [sysadmin] ADD MEMBER [awsdms_rtm_dump_dblog_login];
```

7. 透過此憑證，將簽章新增至 [master].[awsdms].[rtm_dump_dblog] 程序：

```
USE [master]
GO

ADD SIGNATURE
TO [master].[awsdms].[rtm_dump_dblog]
BY CERTIFICATE [awsdms_rtm_dump_dblog_cert]
WITH PASSWORD = '@hardpassword1';
```

 Note

如果您重新建立預存程序，則需要再次新增簽章。

8. 在 Master 資料庫上建立 [awsdms].[rtm_position_1st_timestamp] 程序：

```
USE [master]
IF object_id('[awsdms].[rtm_position_1st_timestamp]','P') is not null
    DROP PROCEDURE [awsdms].[rtm_position_1st_timestamp];
GO
CREATE PROCEDURE [awsdms].[rtm_position_1st_timestamp]
(
    @dbname          sysname,          -- Database name
    @seqno           integer,          -- Backup set sequence/position number
    within file
    @filename         varchar(260),    -- The backup filename
    @1stTimeStamp     varchar(40)      -- The timestamp to position by
)
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON          -- Disable "rows affected display"
```

```

DECLARE @firstMatching table
(
    cLsn varchar(32),
    bTim datetime
)
DECLARE @sql nvarchar(4000)
DECLARE @nl char(2)
DECLARE @tb char(2)
DECLARE @fnameVar sysname = 'NULL'

SET @nl = char(10); -- New line
SET @tb = char(9) -- Tab separator

IF (@filename is not null)
    SET @fnameVar = '''+@filename +'''
SET @filename = '''+@filename +'''
SET @sql='use ['+@dbname+'];'+@nl+
    'SELECT TOP 1 [Current LSN],[Begin Time]'+@nl+
    'FROM fn_dump_dblog (NULL, NULL, NULL, '+ cast(@seqno as varchar(10))+','+
@filename +','+@nl+
    @tb+'default, default, default, default, default, default, default, default,'+@nl+
    @tb+'default, default, default, default, default, default, default, default,'+@nl+
    @tb+'default, default, default, default, default, default, default, default,'+@nl+
    @tb+'default, default, default, default, default, default, default, default,'+@nl+
    @tb+'default, default, default, default, default, default, default, default,'+@nl+
    @tb+'default, default, default, default, default, default, default, default,'+@nl+
    @tb+'default, default, default, default, default, default, default, default,'+@nl+
    @tb+'default, default, default, default, default, default, default, default,'+@nl+
    'WHERE operation=''LOP_BEGIN_XACT''' +@nl+
    'AND [Begin Time]>= cast(''+'''+@lstTimeStamp+'''+'' as datetime)'+@nl

--print @sql
DELETE FROM @firstMatching
INSERT INTO @firstMatching exec sp_executesql @sql -- Get them all
SELECT TOP 1 cLsn as [matching LSN],convert(varchar,bTim,121) AS[matching
Timestamp] FROM @firstMatching;

SET NOCOUNT OFF -- Re-enable "rows affected display"

END
GO

```

9. 在 Master 資料庫上建立憑證：

```
USE [master]
GO
CREATE CERTIFICATE [awsdms_rtm_position_1st_timestamp_cert]
    ENCRYPTION BY PASSWORD = N'@hardpassword1'
    WITH SUBJECT = N'Certificate for FN_POSITION_1st_TIMESTAMP Permissions';
```

10. 從憑證建立登入：

```
USE [master]
GO
CREATE LOGIN awsdms_rtm_position_1st_timestamp_login FROM CERTIFICATE
    [awsdms_rtm_position_1st_timestamp_cert];
```

11. 將登入新增至 sysadmin 伺服器角色：

```
ALTER SERVER ROLE [sysadmin] ADD MEMBER
    [awsdms_rtm_position_1st_timestamp_login];
```

12. 使用憑證將簽章新增至 [master].[awsdms].[rtm_position_1st_timestamp] 程序：

```
USE [master]
GO
ADD SIGNATURE
    TO [master].[awsdms].[rtm_position_1st_timestamp]
    BY CERTIFICATE [awsdms_rtm_position_1st_timestamp_cert]
    WITH PASSWORD = '@hardpassword1';
```

Note

如果您重新建立預存程序，則需要再次新增簽章。

13. 在下列每個資料庫中建立具有下列許可/角色的使用者：

Note

您應該在每個複本上建立具有相同 SID 的 dmsnosysadmin 使用者帳戶。下列 SQL 查詢可協助驗證每個複本上的 dmsnosysadmin 帳戶 SID 值。如需建立使用者的相關資訊，請參閱 [Microsoft SQL 伺服器說明文件](#) 中的 [CREATE USER \(Transact-SQL\)](#)。如需針對 Azure SQL 資料庫建立 SQL 使用者帳戶的詳細資訊，請參閱 [作用中異地複寫](#)。


```
SELECT @@servername servername, name, sid, create_date, modify_date
FROM sys.server_principals
WHERE name = 'dmsnosysadmin';
```

14.在每個複本的主資料庫上授予許可：

```
USE master
GO

GRANT select on sys.fn_dblog to dmsnosysadmin;
GRANT view any definition to dmsnosysadmin;
GRANT view server state to dmsnosysadmin -- (should be granted to the login).
GRANT execute on sp_repldone to dmsnosysadmin;
GRANT execute on sp_replincrementlsn to dmsnosysadmin;
GRANT execute on sp_addpublication to dmsnosysadmin;
GRANT execute on sp_addarticle to dmsnosysadmin;
GRANT execute on sp_articlefilter to dmsnosysadmin;
GRANT select on [awsdms].[split_partition_list] to dmsnosysadmin;
GRANT execute on [awsdms].[rtm_dump_dblog] to dmsnosysadmin;
GRANT execute on [awsdms].[rtm_position_1st_timestamp] to dmsnosysadmin;
```

15.在每個複本上 msdb 資料庫授予許可：

```
USE msdb
GO
GRANT select on msdb.dbo.backupset TO self_managed_user
GRANT select on msdb.dbo.backupmediafamily TO self_managed_user
GRANT select on msdb.dbo.backupfile TO self_managed_user
```

16.將 db_owner 角色新增至 dmsnosysadmin 來源資料庫。由於資料庫已同步處理，因此您只能在主要複本上新增角色。

```
use <source DB>
GO
EXEC sp_addrolemember N'db_owner', N'dmsnosysadmin'
```

設定雲端 SQL Server 資料庫執行個體的進行中複寫

本節說明如何在雲端託管的 SQL Server 資料庫執行個體上設定 CDC。雲端託管的 SQL 伺服器執行個體是在 Amazon RDS for SQL Server、Azure SQL 受管執行個體或任何其他受管雲端 SQL Server 執行個體上執行的執行個體。如需每種資料庫類型之進行中複寫限制的相關資訊，請參閱[使用 SQL Server 做為來源的限制 AWS DMS](#)。

在設定進行中複寫之前，請參閱[使用來自 SQL Server 來源進行中複寫 \(CDC\) 的先決條件](#)。

與自我管理的 Microsoft SQL Server 來源不同，Amazon RDS for SQL Server 不支援 MS-Replication。因此，AWS DMS 需要對具有或沒有主索引鍵的資料表使用 MS-CDC。

Amazon RDS 不會授予 sysadmin 權限，以設定 AWS DMS 用於來源 SQL Server 執行個體中持續變更的複寫成品。請務必如下列程序所示，為 Amazon RDS 執行個體開啟 MS-CDC (使用主要使用者權限)。

在雲端 SQL Server 資料庫執行個體上啟用 MS-CDC

1. 在資料庫層級執行以下其中一種查詢。

如果是 RDS for SQL Server 資料庫執行個體，請使用此查詢。

```
exec msdb.dbo.rds_cdc_enable_db 'DB_name'
```

對於 Azure SQL 受管資料庫執行個體，請使用此查詢。

```
USE DB_name
GO
EXEC sys.sp_cdc_enable_db
GO
```

2. 針對有主索引鍵的每個資料表，執行以下查詢以啟用 MS-CDC。

```
exec sys.sp_cdc_enable_table
@source_schema = N'schema_name',
@source_name = N'table_name',
@role_name = NULL,
@supports_net_changes = 1
GO
```

針對有唯一索引鍵、但沒有主索引鍵的每個資料表，執行以下查詢以啟用 MS-CDC。

```
exec sys.sp_cdc_enable_table
@source_schema = N'schema_name',
@source_name = N'table_name',
@index_name = N'unique_index_name',
@role_name = NULL,
@supports_net_changes = 1
GO
```

針對沒有主索引鍵、也沒有唯一索引鍵的每個資料表，執行以下查詢以啟用 MS-CDC。

```
exec sys.sp_cdc_enable_table
@source_schema = N'schema_name',
@source_name = N'table_name',
@role_name = NULL
GO
```

3. 設定保留期間：

- 對於使用 DMS 3.5.3 版及更高版本複製的 RDS for SQL Server 執行個體，請確定保留期間設定為預設值 5 秒。如果您要從 DMS 3.5.2 及更新版本升級至 DMS 3.5.3 及更新版本，請在任務在新的或升級的執行個體上執行後變更輪詢間隔值。下列指令碼會將保留期間設定為 5 秒：

```
use dbname
EXEC sys.sp_cdc_change_job @job_type = 'capture' ,@pollinginterval = 5
exec sp_cdc_stop_job 'capture'
exec sp_cdc_start_job 'capture'
```

- 參數 `@pollinginterval` 的測量單位為秒，建議值設定為 86399。這表示當 `@pollinginterval = 86399` 時，交易日誌會保留變更 86,399 秒 (一天)。此程序 `exec sp_cdc_start_job 'capture'` 會啟動設定。

Note

對於某些版本的 SQL Server，如果將 `pollinginterval` 的值設定為超過 3599 秒，就會將值重設為預設值 (五秒)。發生這種情況時，T-Log 項目會被清除，然後 AWS DMS 才能讀取它們。若要判斷哪些 SQL Server 版本會受到這個已知問題的影響，請參閱 [這篇 Microsoft 知識庫文章](#)。

如果您將 Amazon RDS 與異地同步備份搭配使用，請確保您也將次要設定為具有正確的值，以防容錯移轉。

```
exec rdsadmin..rds_set_configuration 'cdc_capture_pollinginterval' , <5 or preferred value>
```

維護複 AWS DMS 寫任務停止超過一小時的保留期

Note

使用 DMS 3.5.3 及更高版本複寫 RDS for SQL Server 來源時，不需要下列步驟。

1. 使用以下命令，停止截斷交易日誌的任務。

```
exec sp_cdc_stop_job 'capture'
```

2. 在 AWS DMS 主控台上尋找您的任務，並繼續任務。
3. 選擇監控索引標籤，接著勾選 CDCLatencySource 指標。
4. 一旦 CDCLatencySource 指標等於 0 (零) 並停在該階段，請使用下列命令重新開始截斷交易日誌的作業。

```
exec sp_cdc_start_job 'capture'
```

請記得開始截斷 SQL Server 交易日誌的任務。否則，SQL Server 執行個體上的儲存空間可能會填滿。

使用 RDS for SQL Server 做為來源時的建議設定 AWS DMS

For AWS DMS 3.5.3 及更高版本

Note

對於您在發行 DMS 3.5.3 版之後建立或修改的端點，預設會啟用 RDS for SQL Server 日誌備份功能的初始版本。若要對現有端點使用此功能，請修改端點而不進行任何變更。

AWS DMS 3.5.3 版推出支援從日誌備份讀取。DMS 主要依賴從作用中交易日誌讀取來複寫事件。如果交易在 DMS 可以從作用中日誌中讀取之前進行備份，任務會隨需存取 RDS 備份，並從後續備份日誌中讀取，直到趕上作用中交易日誌為止。為了確保 DMS 可以存取日誌備份，請將 RDS 自動化備份保留期設定為至少一天。如需有關設定自動備份保留期的資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的[備份保留期](#)。

存取日誌備份的 DMS 任務會使用 RDS 執行個體上的儲存體。請注意，任務只會存取複寫所需的日誌備份。Amazon RDS 會在幾個小時內移除這些下載的備份。此移除不會影響保留在 Amazon S3 或 Amazon RDS RESTORE DATABASE 功能的 Amazon RDS 備份。如果您想要使用 DMS 複寫，建議您在 RDS for SQL Server 來源上配置額外的儲存空間。估算所需儲存量的一種方法是識別 DMS 將從中開始或繼續複寫的備份，並使用 RDS `tlog backup` 中繼資料函數新增所有後續備份的檔案大小。如需 `tlog backup` 函數的詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的[列出可用的交易日誌備份](#)。

或者，您可以選擇根據 Amazon RDS 執行個體的 CloudWatch `FreeStorageSpace` 指標啟用儲存體自動擴展和/或觸發儲存體擴展。

強烈建議您不要在交易日誌備份中太早開始或繼續，因為這可能會導致 SQL Server 執行個體上的儲存體填滿。在這種情況下，建議啟動完全載入。從交易日誌備份複寫比從作用中交易日誌讀取還慢。如需詳細資訊，請參閱[RDS for SQL Server 的交易日誌備份處理](#)。

請注意，存取日誌備份需要額外權限。如需詳細資訊，請參閱 中的詳細說明[從雲端 SQL Server 資料庫設定持續複寫的許可](#)。在任務開始複寫之前，請確定您授予這些權限。

For AWS DMS 3.5.2 及更新版本

當您使用 Amazon RDS for SQL Server 做為來源時，MS-CDC 擷取任務依賴參數 `maxscans` 和 `maxtrans`。這些參數會管理 MS-CDC 擷取對交易日誌執行的掃描數量上限，以及每次掃描處理的交易數量。

對於交易數目大於 `maxtrans*maxscans` 的資料庫，提高 `polling_interval` 值可能會導致作用中交易日誌記錄不斷累積。反過來，此累積會導致交易日誌變大。

請注意，AWS DMS 不依賴 MS-CDC 擷取任務。MS-CDC 擷取作業會將交易日誌項目標記為已處理。這可讓交易日誌備份作業從交易日誌中移除項目。

我們建議您監控交易日誌的大小，以及 MS-CDC 作業是否成功。如果 MS-CDC 任務失敗，交易日誌可能會過度增長並導致 AWS DMS 複寫失敗。您可以使用來源資料庫中的 `sys.dm_cdc_errors` 動態管理檢視，來監控 MS-CDC 擷取作業錯誤。您可以使用 `DBCC SQLPERF (LOGSPACE)` 管理命令來監控交易日誌大小。

若要解決 MS-CDC 造成的交易日誌增加

1. 檢查資料庫 Log Space Used % 的 AWS DMS 是否正在複寫，並驗證它是否持續增加。

```
DBCC SQLPERF(LOGSPACE)
```

2. 識別封鎖交易日誌備份程序的項目。

```
Select log_reuse_wait, log_reuse_wait_desc, name from sys.databases where name =  
db_name();
```

如果 log_reuse_wait_desc 值等於 REPLICATION，則日誌備份保留是由 MS-CDC 中的延時所造成。

3. 增加 maxtrans 和 maxscans 參數值，以提高擷取作業所處理的事件數目。

```
EXEC sys.sp_cdc_change_job @job_type = 'capture' ,@maxtrans = 5000, @maxscans = 20  
exec sp_cdc_stop_job 'capture'  
exec sp_cdc_start_job 'capture'
```

若要解決此問題，請設定 maxscans 和 的值，maxtrans 讓 maxtrans*maxscans 等於每天從來源資料庫 AWS DMS 複寫之資料表所產生的平均事件數。

如果您將這些參數設定為高於建議值，擷取作業會處理交易日誌中的所有事件。如果您將這些參數設定為低於建議值，MS-CDC 延時會增加，而且交易日誌也會增加。

由於工作負載中的變更會產生不同數量的事件，因此找出 maxscans 和 maxtrans 適當的值可能很困難。在此情況下，建議您設定 MS-CDC 延時的監控。如需詳細資訊，請參閱 SQL Server 文件中的[監控程序](#)。然後根據監控結果動態設定 maxtrans 和 maxscans。

如果 AWS DMS 任務找不到繼續或繼續任務所需的日誌序號 (LSNs)，則任務可能會失敗，並需要完全重新載入。

Note

使用從 RDS for SQL Server 來源 AWS DMS 複寫資料時，您可能會在 Amazon RDS 執行個體的停止啟動事件後嘗試繼續複寫時發生錯誤。這是因為 SQL Server 代理程式程序會在停止啟動事件之後重新啟動時，重新啟動擷取作業程序。這會略過 MS-CDC 輪詢間隔。

因此，在交易磁碟區低於 MS-CDC 擷取任務處理的資料庫上，這可能會導致資料處理或標記為複寫和備份，然後 AWS DMS 可以從停止的位置繼續，導致下列錯誤：

```
[SOURCE_CAPTURE ]E: Failed to access LSN '0000dbd9:0006f9ad:0003' in  
the backup log sets since BACKUP/LOG-s are not available. [1020465]  
(sqlserver_endpoint_capture.c:764)
```

若要緩解此問題，請依照先前的建議設定 maxtrans 和 maxscans 值。

使用 Microsoft Azure SQL 資料庫做為 的來源 AWS DMS

使用 時 AWS DMS，您可以使用 Microsoft Azure SQL Database 做為來源，就像使用 SQL Server 一樣。AWS DMS 支援做為來源，與在內部部署或 Amazon EC2 執行個體上執行之 SQL Server 支援的資料庫版本清單相同。

如需詳細資訊，請參閱[使用 Microsoft SQL Server 資料庫做為 的來源 AWS DMS](#)。

Note

AWS DMS 不支援使用 Azure SQL Database 進行變更資料擷取操作 (CDC)。

使用 Microsoft Azure SQL 受管執行個體做為 的來源 AWS DMS

使用 時 AWS DMS，您可以使用 Microsoft Azure SQL 受管執行個體做為來源，方法與 SQL Server 相同。AWS DMS 支援做為來源的資料庫版本清單，與在內部部署或 Amazon EC2 執行個體上執行的 SQL Server 所支援的資料庫版本清單相同。

如需詳細資訊，請參閱[使用 Microsoft SQL Server 資料庫做為 的來源 AWS DMS](#)。

使用 Microsoft Azure Database for PostgreSQL 彈性伺服器做為 的來源 AWS DMS

透過 AWS DMS，您可以使用 Microsoft Azure Database for PostgreSQL 彈性伺服器做為來源，方法與 PostgreSQL 大致相同。

如需有關 AWS DMS 支援 做為來源的 Microsoft Azure Database for PostgreSQL 彈性伺服器版本的資訊，請參閱 [的來源 AWS DMS](#)。

設定 Microsoft Azure for PostgreSQL 彈性伺服器，以進行邏輯複寫和解碼

您可以在資料庫遷移期間，在 Microsoft Azure Database for PostgreSQL 彈性伺服器中使用邏輯複寫和解碼功能。

如需邏輯解碼，DMS 會使用 `test_decoding` 或 `pglogical` 外掛程式。如果 `pglogical` 外掛程式在來源 PostgreSQL 資料庫上是可用的狀態，則 DMS 會使用 `pglogical` 建立複寫槽，否則會使用 `test_decoding` 外掛程式。

若要將 Microsoft Azure for PostgreSQL 彈性伺服器設為 DMS 的來源端點，請執行下列步驟：

1. 開啟入口網站上的伺服器參數頁面。
2. 將 `wal_level` 伺服器參數設為 `LOGICAL`。
3. 如果您要使用 `pglogical` 擴充功能，請將 `shared_preload_libraries` 和 `azure.extensions` 參數設為 `pglogical`。
4. 將 `max_replication_slots` 參數設為您計劃同時執行的 DMS 任務數目上限。在 Microsoft Azure 中，此參數的預設值為 10。此參數的最大值取決於 PostgreSQL 執行個體的可用記憶體，允許每 GB 記憶體介於 2 到 8 個複寫槽。
5. 將 `max_wal_senders` 參數設為大於 1 的值。`max_wal_senders` 參數設定可以同時執行的任務數量。預設值為 10。
6. 將 `max_worker_processes` 參數值設定為至少 16。否則，您可能會看到以下錯誤：

```
WARNING: out of background worker slots.
```

7. 儲存變更。重新啟動伺服器以套用變更。
8. 確認 PostgreSQL 執行個體允許來自連線資源的網路流量。
9. 使用下列命令，授予現有使用者複寫許可，或建立具有複寫許可的新使用者。

- 使用下列命令授予現有使用者複寫許可：

```
ALTER USER <existing_user> WITH REPLICATION;
```

- 使用下列命令建立具有複寫許可的新使用者：

```
CREATE USER aws_dms_user PASSWORD 'aws_dms_user_password';  
GRANT azure_pg_admin to aws_dms_user;  
ALTER ROLE aws_dms_user REPLICATION LOGIN;
```


如需使用 PostgreSQL 進行邏輯複寫的詳細資訊，請參閱以下主題：

- [使用邏輯複寫啟用變更資料擷取 \(CDC\)](#)
- [如何使用原生 CDC 起點，以設定 PostgreSQL 來源的 CDC 載入](#)
- [Azure Database for PostgreSQL 資料庫文件](#)中的[適用於 PostgreSQL - 彈性伺服器的 Azure 資料庫中的邏輯複寫和邏輯解碼](#)。

使用 Microsoft Azure Database for MySQL 彈性伺服器做為 的來源 AWS DMS

透過 AWS DMS，您可以使用 Microsoft Azure Database for MySQL 彈性伺服器做為來源，方法與 MySQL 大致相同。

如需有關 AWS DMS 支援 做為來源的 Microsoft Azure Database for MySQL 彈性伺服器版本的資訊，請參閱 [的來源 AWS DMS](#)。

如需搭配 使用客戶受管 MySQL 相容資料庫的詳細資訊 AWS DMS，請參閱 [使用自我管理的 MySQL 相容資料庫做為 的來源 AWS DMS](#)。

使用 Azure MySQL 做為 來源的限制 AWS Database Migration Service

- Azure MySQL 彈性伺服器系統變數的預設值 `sql_generate_invisible_primary_key` 為 ON，而伺服器會自動將產生的不可見主索引鍵 (GIPK) 新增至任何在沒有明確主索引鍵的情況下建立的資料表。AWS DMS 不支援持續複寫具有 GIPK 限制的 MySQL 資料表。

使用 OCI MySQL Heatwave 做為 的來源 AWS DMS

透過 AWS DMS，您可以使用 OCI MySQL Heatwave 做為來源，方法與 MySQL 大致相同。使用 OCI MySQL Heatwave 作為來源，需要進行一些額外的組態變更。

如需 AWS DMS 支援做為來源的 OCI MySQL Heatwave 版本的資訊，請參閱 [的來源 AWS DMS](#)。

設定用於邏輯複寫的 OCI MySQL Heatwave

若要將 OCI MySQL Heatwave 執行個體設定為 DMS 的來源端點，請執行下列動作：

1. 登入 OCI 主控台，然後開啟左上角的主漢堡選單 (≡)。
2. 選擇資料庫、資料庫系統。

3. 開啟組態選單。
4. 選擇建立組態。
5. 輸入組態名稱，例如 **dms_configuration**。
6. 選擇目前的 OCI MySQL Heatwave 執行個體的形狀。您可以在執行個體的資料庫系統組態：形狀區段下方的資料庫系統組態屬性索引標籤中找到該形狀。
7. 在使用者變數區段中，選取 `binlog_row_value_options` 系統變數。預設值為 `PARTIAL_JSON`。清除這個值。
8. 選擇建立按鈕。
9. 開啟 OCI MySQLHeatwave 執行個體，然後選擇編輯按鈕。
10. 在組態區段中，選擇變更組態按鈕，然後選擇您在步驟 4 中建立的形狀組態。
11. 當變更生效時，執行個體便已準備就緒，可進行邏輯複寫。

使用 Google Cloud for MySQL 做為的來源 AWS DMS

透過 AWS DMS，您可以使用 Google Cloud for MySQL 做為來源，方法與 MySQL 大致相同。

如需 AWS DMS 支援做為來源的 GCP MySQL 版本的資訊，請參閱 [的來源 AWS DMS](#)。

如需詳細資訊，請參閱[使用 MySQL 相容資料庫做為的來源 AWS DMS](#)。

Note

3.4.6 AWS DMS 版提供 GCP MySQL 8.0 作為來源的支援。

AWS DMS 不支援 MySQL 執行個體 `verify-full` 的 GCP SSL 模式。

`Allow only SSL connections` 不支援 GCP MySQL 安全設定，因為它需要伺服器端和用戶端憑證驗證。AWS DMS 僅支援伺服器端憑證驗證。

AWS DMS 支援 `binlog_checksum` 資料庫旗標的預設 GCP CloudSQL for MySQL 值 `CRC32`。

使用 Google Cloud for PostgreSQL 做為的來源 AWS DMS

透過 AWS DMS，您可以使用 Google Cloud for PostgreSQL 做為來源，方法與自我管理的 PostgreSQL 資料庫大致相同。

如需 AWS DMS 支援做為來源的 GCP PostgreSQL 版本的資訊，請參閱 [的來源 AWS DMS](#)。

如需詳細資訊，請參閱[使用 PostgreSQL 資料庫做為 AWS DMS 來源](#)。

設定 Google Cloud for PostgreSQL 以進行邏輯複寫和解碼

您可以在資料庫遷移期間，在 Google Cloud SQL for PostgreSQL 中使用邏輯複寫和解碼功能。

如需邏輯解碼，DMS 會使用下列其中一個外掛程式：

- `test_decoding`
- `pglogical`

如果 `pglogical` 外掛程式在來源 PostgreSQL 資料庫上是可用的狀態，則 DMS 會使用 `pglogical` 建立複寫槽，否則會使用 `test_decoding` 外掛程式。

請注意下列有關搭配使用邏輯解碼的事項 AWS DMS：

1. 使用 Google Cloud SQL for PostgreSQL 時，請將 `cloudsql.logical_decoding` 旗標設為 `on` 以啟用邏輯解碼。
2. 若要啟用 `pglogical`，請將 `cloudsql.enable_pglogical` 旗標設為 `on`，然後重新啟動資料庫。
3. 若要使用邏輯解碼功能，您可以建立具有 `REPLICATION` 屬性的 PostgreSQL 使用者。當您使用 `pglogical` 擴充功能時，使用者必須具備 `cloudsqlsuperuser` 角色。若要建立具有 `cloudsqlsuperuser` 角色的使用者，請執行下列動作：

```
CREATE USER new_aws_dms_user WITH REPLICATION
IN ROLE cloudsqlsuperuser LOGIN PASSWORD 'new_aws_dms_user_password';
```

若要對現有使用者設定此屬性，請執行下列動作：

```
ALTER USER existing_user WITH REPLICATION;
```

4. 將 `max_replication_slots` 參數設為您計劃同時執行的 DMS 任務數目上限。在 Google Cloud SQL 中，此參數的預設值為 10。此參數的最大值取決於 PostgreSQL 執行個體的可用記憶體，允許每 GB 記憶體介於 2 到 8 個複寫槽。

如需使用 PostgreSQL 進行邏輯複寫的詳細資訊，請參閱以下主題：

- [使用邏輯複寫啟用變更資料擷取 \(CDC\)](#)

- [如何使用原生 CDC 起點，以設定 PostgreSQL 來源的 CDC 載入](#)
- 在 [Cloud SQL for PostgreSQL 文件](#) 中 [設定邏輯複寫和解碼](#)。

使用 PostgreSQL 資料庫做為 AWS DMS 來源

您可以使用從一或多個 PostgreSQL 資料庫遷移資料 AWS DMS。使用 PostgreSQL 資料庫作為來源，您可以將資料遷移至其他 PostgreSQL 資料庫或其他受支援的資料庫之一。

如需 AWS DMS 支援做為來源的 PostgreSQL 版本的資訊，請參閱 [的來源 AWS DMS](#)。

AWS DMS 支援 PostgreSQL 用於這些類型的資料庫：

- 現場部署資料庫
- Amazon EC2 執行個體上的資料庫
- Amazon RDS 資料庫執行個體上的資料庫
- 以 Amazon Aurora PostgreSQL 相容版本為基礎的資料庫執行個體上的資料庫
- 以 Amazon Aurora PostgreSQL 相容無伺服器版本為基礎的資料庫執行個體上的資料庫

Note

DMS 支援 Amazon Aurora PostgreSQL：無伺服器 V1 僅作為完全載入的來源。但是您可以使用 Amazon Aurora PostgreSQL：無伺服器 V2 作為完全載入、完全載入 + CDC 和僅限 CDC 任務的來源。

您可以使用 Secure Sockets Layer (SSL)，加密 PostgreSQL 端點與複寫執行個體之間的連線。如需使用 SSL 搭配 PostgreSQL 端點的詳細資訊，請參閱 [搭配使用 SSL AWS Database Migration Service](#)。

使用 PostgreSQL 作為來源時的額外安全要求，是指定的使用者帳戶必須是 PostgreSQL 資料庫中的註冊使用者。

若要將 PostgreSQL 資料庫設定為 AWS DMS 來源端點，請執行下列動作：

- 建立具有適當許可的 PostgreSQL 使用者，以提供 PostgreSQL 來源資料庫的 AWS DMS 存取權。

Note

- 如果 PostgreSQL 來源資料庫是自我管理的，請參閱 [在 中使用自我管理 PostgreSQL 資料庫做為來源 AWS DMS](#) 以取得詳細資訊。
- 如果 PostgreSQL 來源資料庫是由 Amazon RDS 管理，請參閱 [使用 AWS 受管 PostgreSQL 資料庫做為 DMS 來源](#) 以取得詳細資訊。

- 建立符合您所選的 PostgreSQL 資料庫組態的 PostgreSQL 來源端點。
- 建立一個或一組遷移資料表的任務。

如果要建立僅完全載入的任務，則不需要任何進一步的端點組態。

建立用於變更資料擷取的任務 (僅限 CDC 或完全載入和 CDC 任務) 之前，請參閱 [使用自我管理 PostgreSQL 資料庫做為 AWS DMS 來源來啟用 CDC](#) 或 [使用 啟用具有 AWS 受管 PostgreSQL 資料庫執行個體的 CDC AWS DMS](#)。

主題

- [在 中使用自我管理 PostgreSQL 資料庫做為來源 AWS DMS](#)
- [使用 AWS 受管 PostgreSQL 資料庫做為 DMS 來源](#)
- [使用邏輯複寫啟用變更資料擷取 \(CDC\)](#)
- [如何使用原生 CDC 起點，以設定 PostgreSQL 來源的 CDC 載入](#)
- [使用 從 PostgreSQL 遷移至 PostgreSQL AWS DMS](#)
- [使用 從 Babelfish for Amazon Aurora PostgreSQL 遷移 AWS DMS](#)
- [從 PostgreSQL 來源資料庫移除 AWS DMS 成品](#)
- [使用 PostgreSQL 資料庫作為 DMS 來源時的其他組態設定](#)
- [作為 PostgreSQL 來源的僅供讀取複本](#)
- [使用 MapBooleanAsBoolean PostgreSQL 端點設定](#)
- [使用 PostgreSQL 做為 DMS 來源時的端點設定和額外連線屬性 \(ECAs\)](#)
- [使用 PostgreSQL 資料庫作為 DMS 來源的限制](#)
- [PostgreSQL 的來源資料類型](#)

在 中使用自我管理 PostgreSQL 資料庫做為來源 AWS DMS

使用自我管理的 PostgreSQL 資料庫做為來源，您可以將資料遷移至另一個 PostgreSQL 資料庫，或其中一個支援的其他目標資料庫 AWS DMS。資料庫來源可以是在 Amazon EC2 執行個體上執行的內部部署資料庫或自我管理引擎。您可以使用資料庫執行個體來進行完全載入任務，以及變更資料擷取 (CDC) 任務。

使用自我管理 PostgreSQL 資料庫做為 AWS DMS 來源的先決條件

從自我管理的 PostgreSQL 來源資料庫遷移資料之前，請執行下列動作：

- 請確定您使用的是 9.4.x 版或更高版本的 PostgreSQL 資料庫。
- 對於完全載入加上 CDC 任務或僅 CDC 任務，請將超級使用者許可授予針對 PostgreSQL 來源資料庫指定的使用者帳戶。此使用者帳戶需要超級使用者許可，才能存取來源中的複寫特定功能。DMS 使用者帳戶需要所有資料欄的 SELECT 許可，才能成功遷移資料表。如果資料欄缺少許可，DMS 會使用一般 DMS 資料類型映射建立目標資料表，這會導致中繼資料差異和任務失敗。
- 將 AWS DMS 複寫伺服器的 IP 地址新增至 pg_hba.conf 組態檔案，並啟用複寫和通訊端連線。範例如下。

```
# Replication Instance
host all all 12.3.4.56/00 md5
# Allow replication connections from localhost, by a user with the
# replication privilege.
host replication dms 12.3.4.56/00 md5
```

PostgreSQL 的 pg_hba.conf 組態文件控制用戶端身分驗證。(HBA 代表以主機為基礎的身分驗證。) 按照傳統做法，檔案會儲存在資料庫叢集的資料目錄中。

- 如果您要使用 將資料庫設定為邏輯複寫的來源，AWS DMS 請參閱 [使用自我管理 PostgreSQL 資料庫做為 AWS DMS 來源來啟用 CDC](#)

Note

有些 AWS DMS 交易會在 DMS 引擎再次使用它們之前閒置一段時間。透過使用 PostgreSQL 9.6 版和更高版本的參數 `idle_in_transaction_session_timeout`，可讓您將閒置交易變成逾時而失敗。使用 AWS DMS 時不要結束閒置交易。

使用自我管理 PostgreSQL 資料庫做為 AWS DMS 來源來啟用 CDC

AWS DMS 支援使用邏輯複寫進行變更資料擷取 (CDC)。若要啟用自我管理 PostgreSQL 來源資料庫的邏輯複寫，請在 `postgresql.conf` 組態檔中設定下列參數和值：

- 設定 `wal_level = logical`。
- 將 `max_replication_slots` 設為大於 1 的值。

將 `max_replication_slots` 值設定為您想要執行的任務數量。例如，若要執行 5 項任務，則需要設定至少 5 個插槽。只要任務啟動並保持開啟，插槽立即自動開啟，即使任務不再執行。請務必手動刪除開啟的插槽。請注意，如果 DMS 建立了插槽，則 DMS 會在刪除任務時自動捨棄複寫插槽。

- 將 `max_wal_senders` 設為大於 1 的值。

`max_wal_senders` 參數設定可以同時執行的任務數量。

- `wal_sender_timeout` 參數會將失效超過指定毫秒數的複寫連線結束。內部部署 PostgreSQL 資料庫的預設值為 60000 毫秒 (60 秒)。將值設定為 0 (零) 會停用逾時機制，而且是 DMS 的有效設定。

將 `wal_sender_timeout` 設為非零值時，使用 CDC 的 DMS 任務至少需要 10000 毫秒 (10 秒)，如果值小於 10000，則會失敗。將值保持在 5 分鐘以內，以避免在 DMS 複寫執行個體的異地同步備份容錯移轉期間造成延遲。

某些參數是靜態值，您只能在伺服器啟動時進行設定。在重新啟動伺服器之前，會忽略其在組態檔 (針對自我管理的資料庫) 或資料庫參數群組 (針對 RDS for PostgreSQL 資料庫) 中對項目所做的任何變更。如需詳細資訊，請參閱 [PostgreSQL 文件](#)。

如需啟用 CDC 的詳細資訊，請參閱[使用邏輯複寫啟用變更資料擷取 \(CDC\)](#)。

使用 AWS 受管 PostgreSQL 資料庫做為 DMS 來源

您可以使用 AWS 受管 PostgreSQL 資料庫執行個體做為的來源 AWS DMS。您可以使用 AWS 受管的 PostgreSQL 來源，同時執行完全載入任務和變更資料擷取 (CDC) 任務。

使用 AWS 受管 PostgreSQL 資料庫做為 DMS 來源的先決條件

從 AWS 受管 PostgreSQL 來源資料庫遷移資料之前，請執行下列動作：

- 我們建議您使用具有 PostgreSQL 資料庫執行個體最低必要許可的 AWS 使用者帳戶，做為 PostgreSQL 來源端點的使用者帳戶 AWS DMS。不建議使用主帳戶。此帳戶必須具有

`rds_superuser` 角色和 `rds_replication` 角色。授權來管理邏輯槽和利用邏輯槽來串流資料的 `rds_replication` 角色

請務必從您使用之帳戶的主要使用者帳戶建立數個物件。如需建立這些物件的相關資訊，請參閱[不使用主要使用者帳戶遷移 Amazon RDS for PostgreSQL 資料庫](#)。

- 如果來源資料庫位於虛擬私有雲端 (VPC) 中，請選取可提供資料庫所在之資料庫執行個體存取的 VPC 安全群組。DMS 複寫執行個體必須這樣做，才能成功連線到來源資料庫執行個體。當資料庫和 DMS 複寫執行個體位於相同的 VPC 中時，請將適當的安全群組新增至其本身的輸入規則。

 Note

有些 AWS DMS 交易會在 DMS 引擎再次使用它們之前閒置一段時間。透過使用 PostgreSQL 9.6 版和更高版本的參數 `idle_in_transaction_session_timeout`，可讓您將閒置交易變成逾時而失敗。使用 AWS DMS 時不要結束閒置交易。

使用 啟用具有 AWS 受管 PostgreSQL 資料庫執行個體的 CDC AWS DMS

AWS DMS 當資料庫執行個體設定為使用邏輯複寫時，支援 Amazon RDS PostgreSQL 資料庫上的 CDC。下表摘要說明每個 AWS 受管 PostgreSQL 版本的邏輯複寫相容性。

PostgreSQL 版本	AWS DMS 完全載入支援	AWS DMS CDC 支援
Aurora PostgreSQL 2.1 版 (與 PostgreSQL 10.5 版相容 (或更低版本))。	是	否
Aurora PostgreSQL 2.2 版 (與 PostgreSQL 10.6 版 相容 (或更高版本))。	是	是
與 PostgreSQL 10.21 相容 (或更高版本) 的 RDS for PostgreSQL	是	是

啟用 RDS PostgreSQL 資料庫執行個體的邏輯複寫

1. 使用 PostgreSQL 資料庫執行個體 AWS 的主要使用者帳戶做為 PostgreSQL 來源端點的使用者帳戶。主要使用者帳戶擁有能讓它設定 CDC 所需要的角色。

如果您使用主要使用者帳戶以外的帳戶，務必從主帳戶為您要使用的帳戶建立數個物件。如需詳細資訊，請參閱[不使用主要使用者帳戶遷移 Amazon RDS for PostgreSQL 資料庫](#)。

2. 將您資料庫叢集參數群組中的 `rds.logical_replication` 參數設為 1。此靜態參數需要重新啟動資料庫執行個體才會生效。套用此參數時，AWS DMS 會設定 `wal_level`、`max_wal_senders`、`max_replication_slots` 和 `max_connections` 參數。這些參數變更會產生更多 Write Ahead Log (WAL)，因此您應在使用邏輯複寫插槽時才設定 `rds.logical_replication` 參數。
3. `wal_sender_timeout` 參數會將失效超過指定毫秒數的複寫連線結束。受 AWS 管 PostgreSQL 資料庫的預設值為 30000 毫秒 (30 秒)。將值設定為 0 (零) 會停用逾時機制，而且是 DMS 的有效設定。

將 `wal_sender_timeout` 設為非零值時，使用 CDC 的 DMS 任務至少需要 10000 毫秒 (10 秒)，如果值介於 0 和 10000 之間，則會失敗。將值保持在 5 分鐘以內，以避免在 DMS 複寫執行個體的異地同步備份容錯移轉期間造成延遲。

4. 請確定資料庫叢集參數群組中的 `max_worker_processes` 參數值等於或大於 `max_logical_replication_workers`、`autovacuum_max_workers` 和 `max_parallel_workers` 的合併值總計。背景工作者程序的數量如果很多，可能會影響小型執行個體上的應用程式工作負載。因此，如果您將 `max_worker_processes` 設為高於預設值，請監控資料庫的效能。
5. 使用 Aurora PostgreSQL 做為具有 CDC 的來源時，請將 `synchronous_commit` 設定為 ON。

使用 PostgreSQL MultiAZ 資料庫叢集僅供讀取複本進行 CDC（持續複寫）

1. 將資料庫 CLUSTER `sync_replication_slots` 參數群組中的 `rds.logical_replication` 參數設定為 1。此靜態參數需要重新啟動資料庫執行個體才能生效。
2. 執行下列命令以在 Writer 上建立 `awsdms_ddl_audit` 資料表，並將 `objects_schema` 為要使用的結構描述名稱：

```
CREATE TABLE objects_schema.awsdms_ddl_audit
(
  c_key      bigserial primary key,
```

```

c_time    timestamp,    -- Informational
c_user    varchar(64),  -- Informational: current_user
c_txn     varchar(16),  -- Informational: current transaction
c_tag     varchar(24),  -- Either 'CREATE TABLE' or 'ALTER TABLE' or 'DROP TABLE'
c_oid     integer,      -- For future use - TG_OBJECTID
c_name    varchar(64),  -- For future use - TG_OBJECTNAME
c_schema  varchar(64),  -- For future use - TG_SCHEMA_NAME. For now - holds
current_schema
c_ddlqry  text          -- The DDL query associated with the current DDL event
);

```

3. 執行下列命令來建立 `awsdms_intercept_ddl` 函數，並將 `objects_schema` 為要使用的結構描述名稱：

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION objects_schema.awsdms_intercept_ddl()
  RETURNS event_trigger
LANGUAGE plpgsql
SECURITY DEFINER
AS $$
  declare _qry text;
BEGIN
  if (tg_tag='CREATE TABLE' or tg_tag='ALTER TABLE' or tg_tag='DROP TABLE' or
  tg_tag = 'CREATE TABLE AS') then
    SELECT current_query() into _qry;
    insert into objects_schema.awsdms_ddl_audit
    values
    (
      default,current_timestamp,current_user,cast(TXID_CURRENT()as
      varchar(16)),tg_tag,0,'',current_schema,_qry
    );
    delete from objects_schema.awsdms_ddl_audit;
  end if;
END;
$$;

```

4. 執行下列命令來建立 `awsdms_intercept_ddl` 事件觸發：

```

CREATE EVENT TRIGGER awsdms_intercept_ddl ON ddl_command_end EXECUTE PROCEDURE
objects_schema.awsdms_intercept_ddl();

```

確保存取這些事件的所有使用者和角色都具有必要的 DDL 許可。例如：

```
grant all on public.awsdms_ddl_audit to public;
grant all on public.awsdms_ddl_audit_c_key_seq to public;
```

5. 在寫入器上建立複寫槽：

```
SELECT * FROM pg_create_logical_replication_slot('dms_read_replica_slot',
'test_decoding', false, true);
```

6. 確保 複寫槽在 Reader 上可用：

```
select * from pg_catalog.pg_replication_slots where slot_name =
'dms_read_replica_slot';
```

slot_name	plugin	slot_type	datoid	database	temporary	active	active_pid	xmin	catalog_xmin	restart_lsn	confirmed_flush_lsn	wal_status	safe_wal_size	two_phase	inactive_since	conflicting	invalidation_reason	failover	syncd
dms_read_replica_slot	test_decoding	logical	5	postgres	false	false				0/180011B8	0/180011F0	reserved		false					

7. 為僅供讀取複本建立 DMS 來源端點，並透過額外連線屬性設定邏輯複寫槽名稱：

```
slotName=dms_read_replica_slot;
```

8. 建立並啟動 CDC/FL+CDC 任務。

Note

對於 CDC/FL+CDC 遷移，DMS 會將任務開始時間視為 CDC 開始位置。複寫槽中所有較舊LSNs 都會遭到忽略。

不使用主要使用者帳戶遷移 Amazon RDS for PostgreSQL 資料庫

在某些情況下，您可能不會對您用來作為來源的 Amazon RDS PostgreSQL 資料庫執行個體使用主要使用者帳戶。在這些情況下，您會建立多個物件來擷取資料定義語言 (DDL) 事件。您要在主帳戶以外的帳戶中建立這些物件，然後在主要使用者帳戶中建立觸發。

Note

如果在來源端點上將 `CaptureDdl` 端點設為 `false`，您即不必在來源資料庫中建立以下資料表和觸發程序。

請使用下列程序建立這些物件。

建立物件

1. 選擇要建立物件的結構描述。預設結構描述為 `public`。確認結構描述存在且可讓 *OtherThanMaster* 帳戶存取。
2. 使用主帳戶以外的使用者帳戶 (此處為 *OtherThanMaster* 帳戶) 登入 PostgreSQL 資料庫執行個體。
3. 執行以下命令建立資料表 `awsdms_ddl_audit`，以要使用之結構描述名稱取代以下程式碼中的 *objects_schema*。

```
CREATE TABLE objects_schema.awsdms_ddl_audit
(
  c_key      bigserial primary key,
  c_time     timestamp,      -- Informational
  c_user     varchar(64),    -- Informational: current_user
  c_txn      varchar(16),    -- Informational: current transaction
  c_tag      varchar(24),    -- Either 'CREATE TABLE' or 'ALTER TABLE' or 'DROP TABLE'
  c_oid      integer,        -- For future use - TG_OBJECTID
  c_name     varchar(64),    -- For future use - TG_OBJECTNAME
  c_schema   varchar(64),    -- For future use - TG_SCHEMA_NAME. For now - holds
  current_schema
  c_ddlqry   text            -- The DDL query associated with the current DDL event
);
```

- 執行以下命令建立函數 `awsdms_intercept_ddl`，以要使用的結構描述名稱取代以下程式碼中的 `objects_schema`。

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION objects_schema.awsdms_intercept_ddl()
    RETURNS event_trigger
LANGUAGE plpgsql
SECURITY DEFINER
    AS $$
    declare _qry text;
BEGIN
    if (tg_tag='CREATE TABLE' or tg_tag='ALTER TABLE' or tg_tag='DROP TABLE' or
    tg_tag = 'CREATE TABLE AS') then
        SELECT current_query() into _qry;
        insert into objects_schema.awsdms_ddl_audit
        values
        (
            default,current_timestamp,current_user,cast(TXID_CURRENT()as
            varchar(16)),tg_tag,0,' ',current_schema,_qry
        );
        delete from objects_schema.awsdms_ddl_audit;
    end if;
END;
$$;
```

- 登出 *OtherThanMaster* 帳戶，再以獲指派 `rds_superuser` 角色的帳戶登入。
- 執行以下命令建立事件觸發 `awsdms_intercept_ddl`。

```
CREATE EVENT TRIGGER awsdms_intercept_ddl ON ddl_command_end
EXECUTE PROCEDURE objects_schema.awsdms_intercept_ddl();
```

- 請確定存取這些事件的所有使用者和角色都具有必要的 DDL 許可。例如：

```
grant all on public.awsdms_ddl_audit to public;
grant all on public.awsdms_ddl_audit_c_key_seq to public;
```

完成上述程序後，您可以使用 *OtherThanMaster* 帳戶建立 AWS DMS 來源端點。

Note

這些事件由 CREATE TABLE、ALTER TABLE 和 DROP TABLE 陳述式觸發。

使用邏輯複寫啟用變更資料擷取 (CDC)

您可以使用 PostgreSQL 的原生邏輯複寫功能，在進行適用於 PostgreSQL 來源的資料庫遷移期間啟用變更資料擷取 (CDC)。您可以將此功能與自我管理的 PostgreSQL 以及 Amazon RDS for PostgreSQL SQL 資料庫執行個體搭配使用。此方法可縮短停機時間，並協助確保目標資料庫與來源 PostgreSQL 資料庫保持同步。

AWS DMS 支援具有主索引鍵的 CDC for PostgreSQL 資料表。如果資料表沒有主索引鍵，預先寫入日誌 (WAL) 不會在資料庫資料列的影像之前包含。在此情況下，DMS 無法更新此資料表。您可以在此時使用其他組態設定，並使用資料表複本身分識別作為因應措施。但是，這種方法可能會產生額外的日誌。我們建議您僅在仔細測試之後，才使用資料表複本身分識別作為因應措施。如需詳細資訊，請參閱[使用 PostgreSQL 資料庫作為 DMS 來源時的其他組態設定](#)。

Note

REPLICA IDENTITY FULL 支援邏輯解碼外掛程式，但不支援 pglogical 外掛程式。如需詳細資訊，請參閱[pglogical 文件](#)。

對於完全載入和僅限 CDC 和 CDC 的任務，AWS DMS 會使用邏輯複寫插槽來保留複寫的 WAL 日誌，直到日誌解碼為止。在完全載入和 CDC 任務或 CDC 任務的重新啟動 (非繼續) 時，會重新建立複寫插槽。

Note

對於邏輯解碼，DMS 會擇一使用 test_decoding 或 pglogical 外掛程式。如果 pglogical 外掛程式在來源 PostgreSQL 資料庫上是可用的狀態，則 DMS 會使用 pglogical 建立複寫插槽，否則將使用 test_decoding 外掛程式。如需 test-decoding 外掛程式的詳細資訊，請參閱[PostgreSQL 文件](#)。

如果將資料庫參數 max_slot_wal_keep_size 設為非預設值，且複寫插槽的 restart_lsn 落在目前 LSN 後面的次數超過大小，則 DMS 任務會因必要的 WAL 檔案移除而失敗。

設定 pglogical 外掛程式

pglogical 外掛程式會實作為 PostgreSQL 擴充功能，是用於選擇性資料複寫的邏輯複寫系統和模型。下表說明支援 pglogical 外掛程式的來源 PostgreSQL 資料庫版本。

PostgreSQL 來源	支援 pglogical
自我管理的 PostgreSQL 9.4 版或更高版本	是
Amazon RDS PostgreSQL 9.5 或更低版本	否
Amazon RDS PostgreSQL 9.6 或更高版本	是
Aurora PostgreSQL 1.x 到 2.5.x	否
Aurora PostgreSQL 2.6.x 及更高版本	是
Aurora PostgreSQL 3.3.x 及更高版本	是

在設定 pglogical 以搭配 使用之前 AWS DMS，請先在 PostgreSQL 來源資料庫上啟用變更資料擷取 (CDC) 的邏輯複寫。

- 如需在自我管理 PostgreSQL 來源資料庫上啟用 CDC 邏輯複寫的相關資訊，請參閱[使用自我管理 PostgreSQL 資料庫做為 AWS DMS 來源來啟用 CDC](#)
- 如需在 AWS 受管 PostgreSQL 來源資料庫上啟用 CDC 邏輯複寫的相關資訊，請參閱[使用 啟用具有 AWS 受管 PostgreSQL 資料庫執行個體的 CDC AWS DMS](#)。

在 PostgreSQL 來源資料庫上啟用邏輯複寫之後，請使用下列步驟設定 pglogical 以與 DMS 搭配使用。

使用 pglogical 外掛程式在 PostgreSQL 來源資料庫上使用 進行邏輯複寫 AWS DMS

1. 在來源 PostgreSQL 資料庫上建立 pglogical 擴充功能：

a. 設定正確的參數：

- 對於自我管理的 PostgreSQL 資料庫，請設定資料庫參數 `shared_preload_libraries= 'pglogical'`。

- 對於 Amazon RDS 上的 PostgreSQL 和 Amazon Aurora PostgreSQL 相容版本資料庫，請在相同的 RDS 參數群組中將參數 `shared_preload_libraries` 設定為 `pglogical`。
- 重新啟動 PostgreSQL 來源資料庫。
 - 在 PostgreSQL 資料庫上，執行命令 (`create extension pglogical;`)
- 執行下列命令來確認 `pglogical` 是否安裝成功：

```
select * FROM pg_catalog.pg_extension
```

您現在可以建立 AWS DMS 任務，為 PostgreSQL 來源資料庫端點執行變更資料擷取。

Note

如果您沒有在 PostgreSQL 來源資料庫上啟用 `pglogical`，則預設情況下 AWS DMS 會使用 `test_decoding` 外掛程式。啟用 `pglogical` 進行邏輯解碼時，預設 AWS DMS 會使用 `pglogical`。但是您可以設定額外的連接屬性 (`PluginName`) 以改用 `test_decoding` 外掛程式。

如何使用原生 CDC 起點，以設定 PostgreSQL 來源的 CDC 載入

建立端點時，您可以將 `slotName` 額外連線屬性設定為現有邏輯複寫插槽的名稱，便可將原生 CDC 起點和 PostgreSQL 作為來源。此邏輯複寫插槽會保留從建立端點時開始的持續變更，因此它支援從前一個時間點進行複寫。

PostgreSQL 會將資料庫變更寫入 WAL 檔案，這只有在 AWS DMS 成功讀取邏輯複寫插槽的變更之後才會捨棄。使用邏輯複寫插槽可以保護已記錄的變更，使其免於接受複寫引擎使用之前遭到刪除。

不過，依照不同的變更速率和使用比率，保留在邏輯複寫插槽中的變更可能會提高的磁碟使用率。建議您在使用邏輯複寫插槽時，於來源 PostgreSQL 執行個體中設定空間使用量警示。如需設定 `slotName` 額外連線屬性的相關資訊，請參閱 [使用 PostgreSQL 做為 DMS 來源時的端點設定和額外連線屬性 \(ECAs\)](#)。

下列程序更詳細說明這個方法。

如何使用原生 CDC 起點，以設定 PostgreSQL 來源端點的 CDC 載入

- 識別您想要用作為起始點之先前複寫任務 (父項任務) 所使用的邏輯複寫插槽。然後查詢來源資料庫上的 `pg_replication_slots` 檢視，以確保此插槽沒有任何作用中的連線。如果是這樣，請在繼續之前解決並關閉。

對於下列步驟，假設您的邏輯複寫插槽為

abc1d2efghijk_34567890_z0yx98w7_6v54_32ut_1srq_1a2b34c5d67ef。

2. 建立新的來源端點，包括下列額外的連線屬性設定：

```
slotName=abc1d2efghijk_34567890_z0yx98w7_6v54_32ut_1srq_1a2b34c5d67ef;
```

3. 使用主控台 AWS CLI 或 AWS DMS API 建立新的僅限 CDC 任務。例如，您可以使用 CLI，執行以下 `create-replication-task` 命令。

```
aws dms create-replication-task --replication-task-identifier postgresql-slot-name-test
--source-endpoint-arn arn:aws:dms:us-west-2:012345678901:endpoint:ABCD1EFGHIJK2LMNOPQRST3UV4
--target-endpoint-arn arn:aws:dms:us-west-2:012345678901:endpoint:ZYX9WVUTSRQ0NM8LKJIHGF7ED6
--replication-instance-arn arn:aws:dms:us-west-2:012345678901:rep:AAAAAAAAAAAA5BB4CCC3DDDD2EE
--migration-type cdc --table-mappings "file://mappings.json" --cdc-start-position
"4AF/B00000D0"
--replication-task-settings "file://task-pg.json"
```

在上述命令中，會設定下列選項：

- `source-endpoint-arn` 選項會設為您為在步驟 2 中建立的新值。
- `replication-instance-arn` 選項會設為與步驟 1 的父項任務相同的值。
- `table-mappings` 和 `replication-task-settings` 選項會設為與步驟 1 中父項任務相同的值。
- `cdc-start-position` 選項會設為起始位置值。若要尋找此起始位置，請查詢來源資料庫上的 `pg_replication_slots` 檢視，或檢視步驟 1 中父項任務的主控制台詳細資訊。如需詳細資訊，請參閱[決定 CDC 原生起點](#)。

若要在使用 AWS DMS 主控台建立新的僅限 CDC 任務時啟用自訂 CDC 啟動模式，請執行下列動作：

- 在任務設定區段中，針對來源交易的 CDC 開始模式，選擇啟用自訂 CDC 開始模式。
- 對於來源交易的自訂 CDC 起點，請選擇指定日誌序號。指定系統變更編號，或選擇指定復原檢查點，然後提供復原檢查點。

當此 CDC 任務執行時，如果指定的邏輯複寫槽不存在，會 AWS DMS 引發錯誤。如果未使用 `cdc-start-position` 的有效設定建立任務，也會引發錯誤。

將原生 CDC 起點與 `pglogical` 外掛程式搭配使用時，您想要使用新的複寫插槽時，請先完成下列設定步驟，然後再建立 CDC 任務。

使用先前未建立為另一個 DMS 任務一部分的新複寫插槽

1. 如下所示建立複寫插槽：

```
SELECT * FROM pg_create_logical_replication_slot('replication_slot_name',
'pglogical');
```

2. 資料庫建立複寫插槽之後，請取得並記下此插槽的 `restart_lsn` 和 `confirmed_flush_lsn` 值：

```
select * from pg_replication_slots where slot_name like 'replication_slot_name';
```

請注意，在複寫插槽之後建立的 CDC 任務的原生 CDC 開始位置不能早於 `confirmed_flush_lsn` 值。

若要取得有關 `restart_lsn` 和 `confirmed_flush_lsn` 的相關資訊，請參閱 [pg_replication_slots](#)

3. 建立 `pglogical` 節點。

```
SELECT pglogical.create_node(node_name := 'node_name', dsn := 'your_dsn_name');
```

4. 使用 `pglogical.create_replication_set` 函數建立兩個複寫集。第一個複寫集會追蹤具有主索引鍵之資料表的更新和刪除。第二個複寫集只會追蹤插入，名稱與第一個複寫集的名稱相同，但新增了前綴 `i`。

```
SELECT pglogical.create_replication_set('replication_slot_name', false, true, true,
false);
SELECT pglogical.create_replication_set('ireplication_slot_name', true, false,
false, true);
```

5. 將資料表新增至複寫集。

```
SELECT pglogical.replication_set_add_table('replication_slot_name',  
      'schemaname.tablename', true);  
SELECT pglogical.replication_set_add_table('ireplication_slot_name',  
      'schemaname.tablename', true);
```

6. 建立來源端點時，請依照下列設定額外連線屬性 (ECA)。

```
PluginName=PGLOGICAL;slotName=slot_name;
```

您現在可以使用新的複寫插槽，使用 PostgreSQL 原生起點建立僅限 CDC 的任務。如需 pglogical 外掛程式的詳細資訊，請參閱 [pglogical 3.7 文件](#)

使用 從 PostgreSQL 遷移至 PostgreSQL AWS DMS

當您從 PostgreSQL 以外的資料庫引擎遷移至 PostgreSQL 資料庫時，幾乎一律 AWS DMS 是最適合使用的遷移工具。但是，從 PostgreSQL 資料庫遷移到 PostgreSQL 資料庫時，PostgreSQL 工具會更有效率。

使用 PostgreSQL 原生工具遷移資料

在下列情況中，建議您使用 PostgreSQL 資料庫遷移工具，例如 pg_dump：

- 您有一項從來源 PostgreSQL 資料庫遷移到目標 PostgreSQL 資料庫的同質遷移。
- 您想要遷移整個資料庫。
- 原生工具可讓您以最短的停機時間來遷移資料。

pg_dump 公用程式會使用 COPY 命令，建立 PostgreSQL 資料庫的結構描述和資料傾印。pg_dump 產生的傾印指令碼會將資料載入相同名稱的資料庫中，並重新建立資料表、索引和外部索引鍵。若要將資料還原至不同名稱的資料庫，請使用 pg_restore 命令和 -d 參數。

如果您要將資料從 EC2 上執行的 PostgreSQL 來源資料庫遷移到 Amazon RDS for PostgreSQL 的目標，您可以使用 pglogical 外掛程式。

如需將 PostgreSQL 資料庫匯入 Amazon RDS for PostgreSQL 或 Amazon Aurora PostgreSQL 相容版本的詳細資訊，請參閱 <https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/PostgreSQL.Procedural.Importing.html>。

使用 DMS 將資料從 PostgreSQL 遷移至 PostgreSQL

AWS DMS 可以將資料從內部部署的來源 PostgreSQL 資料庫遷移到目標 Amazon RDS for PostgreSQL 或 Aurora PostgreSQL 執行個體。核心或基本 PostgreSQL 資料類型最常遷移成功。

Note

將分區資料表從 PostgreSQL 來源複寫到 PostgreSQL 目標時，您不需要提及父資料表作為 DMS 任務中選擇條件的一部分。提及父資料表會導致目標上子資料表中的資料重複，而可能會導致 PK 違規。只要在資料表對應選擇條件中選取子資料表，就會自動填入父資料表。

來源資料庫上支援但目標上不支援的資料類型可能無法成功遷移。如果資料類型未知，會將某些資料類型 AWS DMS 串流為字串。有些資料類型（如 XML 和 JSON），小型檔案移轉會成功，但大型文件會失敗。

執行資料類型遷移時，請注意下列事項：

- 在某些情況下，PostgreSQL NUMERIC(p, s) 資料類型不會指定任何精確度和比例。對於版本 3.4.2 及更早版本的 DMS，DMS 根據預設會使用精確度 28 和小數位數 6，即 NUMERIC(28,6)。舉例來說，來源的值 0.611111104488373 會轉換為 PostgreSQL 目標的 0.611111。
- 具有 ARRAY 資料類型的資料表必須有主索引鍵。缺少主索引鍵之 ARRAY 資料類型的資料表會在完全載入間暫停。

下表顯示來源 PostgreSQL 資料類型以及它們是否可成功遷移：

資料類型	遷移成功	部分遷移	不會遷移	說明
INTEGER	X			
SMALLINT	X			
BIGINT	X			
NUMERIC/DECIMAL(p,s)		X		其中 $0 < p < 39$ ，且 $0 < s$

資料類型	遷移成功	部分遷移	不會遷移	說明
NUMERIC/DECIMAL		X		其中 p>38 或 p=s=0
REAL	X			
DOUBLE	X			
SMALLSERIAL	X			
SERIAL	X			
BIGSERIAL	X			
MONEY	X			
CHAR		X		沒有指定的精確度
CHAR(n)	X			
VARCHAR		X		沒有指定的精確度
VARCHAR(n)	X			
TEXT	X			
BYTEA	X			
TIMESTAMP	X			正無限大值和負無限大值分別截斷為 '9999-12-31 23:59:59' 和 '4713-01-01 00:00:00 BC'。

資料類型	遷移成功	部分遷移	不會遷移	說明
TIMESTAMP WITH TIME ZONE		X		
DATE	X			
TIME	X			
TIME WITH TIME ZONE	X			
INTERVAL		X		
BOOLEAN	X			
ENUM			X	
CIDR	X			
INET			X	
MACADDR			X	
TSVECTOR			X	
TSQUERY			X	
XML		X		
POINT	X			PostGIS 空間資料類型
LINE			X	
LSEG			X	
BOX			X	
PATH			X	
POLYGON	X			PostGIS 空間資料類型

資料類型	遷移成功	部分遷移	不會遷移	說明
CIRCLE			X	
JSON		X		
ARRAY	X			需要主索引鍵
COMPOSITE			X	
RANGE			X	
LINESTRING	X			PostGIS 空間資料類型
MULTIPOINT	X			PostGIS 空間資料類型
MULTILINESTRING	X			PostGIS 空間資料類型
MULTIPOLYGON	X			PostGIS 空間資料類型
GEOMETRYCOLLECTION	X			PostGIS 空間資料類型

遷移 PostGIS 空間資料類型

空間資料可識別空間中，物件或位置的幾何圖形資訊。PostgreSQL 物件關聯式資料庫支援 PostGIS 空間資料類型。

遷移 PostgreSQL 空間資料物件之前，請確定 PostGIS 外掛程式可在全域層級啟用。這樣做可確保 為 PostgreSQL 目標資料庫執行個體 AWS DMS 建立確切的來源空間資料欄。

對於 PostgreSQL 到 PostgreSQL 同質遷移，AWS DMS 支援 PostGIS 幾何和地理（地理座標）資料物件類型和子類型的遷移，如下所示：

- POINT
- LINESTRING

- POLYGON
- MULTIPOINT
- MULTILINESTRING
- MULTIPOLYGON
- GEOMETRYCOLLECTION

使用 從 Babelfish for Amazon Aurora PostgreSQL 遷移 AWS DMS

您可以使用 將 Babelfish for Aurora PostgreSQL 來源資料表遷移至任何支援的目標端點 AWS DMS。

當您使用 DMS 主控台、API 或 CLI 命令建立 AWS DMS 來源端點時，請將來源設定為 Amazon Aurora PostgreSQL，並將資料庫名稱設定為 **babelfish_db**。在端點設定區段中，確定 DatabaseMode 設定為 Babelfish，BabelfishDatabaseName 設定為來源 Babelfish T-SQL 資料庫的名稱。不使用 Babelfish TCP 連接埠 **1433**，而是使用 Aurora PostgreSQL TCP 連接埠 **5432**。

您必須在遷移資料之前建立資料表，以確保 DMS 使用正確的資料類型和資料表中繼資料。如果您在執行遷移之前未在目標上建立資料表，DMS 可能會建立具有不正確資料類型和許可的資料表。

將轉換規則新增至遷移任務

當您為 Babelfish 來源建立遷移任務時，您需要包含轉換規則，以確保 DMS 使用預先建立的目標資料表。

如果您在定義 Babelfish for PostgreSQL 叢集時設定多資料庫遷移模式，請將重新命名結構描述名稱的轉換規則新增至 T-SQL 結構描述。例如，如果 T-SQL 結構描述名稱為 dbo，而 Babelfish for PostgreSQL 結構描述名稱為 mydb_dbo，dbo 請使用轉換規則將結構描述重新命名為 。若要尋找 PostgreSQL 結構描述名稱，請參閱《Amazon Aurora 使用者指南》中的 [Babelfish 架構](#)。

如果您使用單一資料庫模式，則不需要使用轉換規則來重新命名資料庫結構描述。PostgreSQL 結構描述名稱具有 one-to-one 映射。

下列轉換規則範例示範如何將結構描述名稱從 mydb_dbo 後重新命名為 dbo：

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "transformation",
      "rule-id": "566251737",
```



```

        "rule-name": "566251737",
        "rule-target": "schema",
        "object-locator": {
            "schema-name": "mydb_dbo"
        },
        "rule-action": "rename",
        "value": "dbo",
        "old-value": null
    },
    {
        "rule-type": "selection",
        "rule-id": "566111704",
        "rule-name": "566111704",
        "object-locator": {
            "schema-name": "mydb_dbo",
            "table-name": "%"
        },
        "rule-action": "include",
        "filters": []
    }
]
}

```

搭配 Babelfish 資料表使用 PostgreSQL 來源端點的限制

搭配 Babelfish 資料表使用 PostgreSQL 來源端點時，適用下列限制：

- DMS 僅支援從 Babelfish 16.2/15.6 版和更新版本以及 DMS 3.5.3 版和更新版本進行遷移。
- DMS 不會將 Babelfish 資料表定義變更複寫至目標端點。此限制的解決方法是先在目標上套用資料表定義變更，然後在 Babelfish 來源上變更資料表定義。
- 當您使用 BYTEA 資料類型建立 Babelfish 資料表時，DMS 會在遷移至 SQL Server 做為目標時將其轉換為 varbinary(max) 資料類型。
- DMS 不支援二進位資料類型的完整 LOB 模式。請改為對二進位資料類型使用有限的 LOB 模式。
- DMS 不支援 Babelfish 做為來源的資料驗證。
- 對於目標資料表準備模式任務設定，請僅使用不執行或截斷模式。請勿使用刪除目標中的資料表模式。在目標上使用捨棄資料表時，DMS 可能會建立資料類型不正確的資料表。
- 使用持續複寫 (CDC 或完全載入和 CDC) 時，請將 PluginName 額外連線屬性 (ECA) 設定為 TEST_DECODING。
- DMS 不支援 Babelfish 做為來源之分割資料表的複寫 (CDC 或完全載入和 CDC)。

從 PostgreSQL 來源資料庫移除 AWS DMS 成品

若要擷取 DDL 事件，會在遷移任務開始時，在 PostgreSQL 資料庫中 AWS DMS 建立各種成品。當任務完成後，您可能想要移除這些成品。

若要移除成品，請發出以下陳述式 (依出現順序)，其中 {AmazonRDSMigration} 是成品建立所在的結構描述。如要捨棄結構描述，請務必小心謹慎。絕對不要捨棄操作的結構描述，尤其是不公開的。

```
drop event trigger awsdms_intercept_ddl;
```

事件觸發不屬於特定結構描述。

```
drop function {AmazonRDSMigration}.awsdms_intercept_ddl()  
drop table {AmazonRDSMigration}.awsdms_ddl_audit  
drop schema {AmazonRDSMigration}
```

使用 PostgreSQL 資料庫作為 DMS 來源時的其他組態設定

從 PostgreSQL 資料庫遷移資料時，您有兩種方式可以新增額外的組態設定：

- 您可以在額外連線屬性新增值，擷取 DDL 事件和指定要建立操作 DDL 資料庫成品的結構描述。如需詳細資訊，請參閱[使用 PostgreSQL 做為 DMS 來源時的端點設定和額外連線屬性 \(ECAs\)](#)。
- 您可以覆寫連線字串參數。請選擇下列其中一個選項：
 - 指定內部 AWS DMS 參數。因為很少需要這種參數，所以不會在使用者介面公開。
 - 為特定資料庫用戶端指定傳遞（傳遞）值。在傳遞給資料庫用戶端的連線 sting 中 AWS DMS 包含傳遞參數。
- 透過使用 PostgreSQL 9.4 版及更新版本中的資料表層級參數 REPLICATION IDENTITY，您可以控制在預寫日誌 (WAL) 中寫入的資訊。特別是，其會對於識別已更新或刪除的資料列的 WALs 執行此操作。REPLICATION IDENTITY FULL 會記錄資料列中所有資料欄的舊值。將 REPLICATION IDENTITY FULL 用於每個資料表時請小心，因為 FULL 可能產生額外不必要的 WAL 數量。如需詳細資訊，請參閱[ALTER TABLE-REPLICATION IDENTITY](#)

作為 PostgreSQL 來源的僅供讀取複本

在中使用 PostgreSQL 僅供讀取複本做為 CDC 來源 AWS DMS，以減少主要資料庫負載。此功能可從 PostgreSQL 16.x 取得，且需要 3 AWS DMS .6.1 版或更新版本。使用僅供讀取複本處理 CDC 可減少對主要資料庫的操作影響。

Note

Amazon RDS PostgreSQL 16.x 版對三可用區域 (TAZ) 組態中的僅供讀取複本邏輯複寫有限制。如需 TAZ 部署中的完整僅供讀取複本邏輯複寫支援，您必須使用 PostgreSQL 17.x 版或更新版本。

先決條件

使用僅供讀取複本做為 CDC 來源之前 AWS DMS，您必須在主要資料庫執行個體及其僅供讀取複本上啟用邏輯複寫，以在僅供讀取複本上建立邏輯解碼。執行下列動作：

- 在主要資料庫執行個體及其僅供讀取複本以及任何其他必要的資料庫參數上啟用邏輯複寫。如需詳細資訊，請參閱[使用 AWS 受管 PostgreSQL 資料庫做為 DMS 來源](#)。
- 對於僅限 CDC 的任務，在主要（寫入器）執行個體上建立複寫槽。如需詳細資訊，請參閱[使用原生 CDC 起點設定 PostgreSQL 來源的 CDC 負載](#)。此動作是必要的，因為僅供讀取複本不支援建立複寫槽。
- 對於 PostgreSQL 16 版，必須在僅供讀取複本上手動建立插槽。
- 對於 PostgreSQL 第 17 版及更高版本，複寫插槽必須在主要上建立，並自動同步到僅供讀取複本。
- 使用完全載入 + CDC 或僅限 CDC 任務時，AWS DMS 可以自動管理主要執行個體上的邏輯複寫槽，但不能管理僅供讀取複本上的邏輯複寫槽。對於 PostgreSQL 第 16 版僅供讀取複本，您必須在重新啟動任務（而非繼續）之前手動捨棄並重新建立複寫槽。略過此步驟可能會導致任務失敗或不正確的 CDC 開始位置。從 PostgreSQL 第 17 版起，主要執行個體的邏輯槽同步會自動化此程序。

完成先決條件後，您可以使用端點設定中的僅供讀取複本來源SlotName複寫來設定 AWS DMS 來源端點，並使用原生 CDC 起點來設定 AWS DMS 任務。如需詳細資訊，請參閱[使用 PostgreSQL 做為 DMS 來源時的端點設定和額外連線屬性 \(ECAs\)](#)，以及[使用原生 CDC 起點設定 PostgreSQL 來源的 CDC 負載](#)。

使用 MapBooleanAsBoolean PostgreSQL 端點設定

您可以使用 PostgreSQL 端點設定，將布林值作為布林值從 PostgreSQL 來源對應至 Amazon Redshift 目標。根據預設，BOOLEAN 型別會以 varchar(5) 遷移。您可以如下列範例所示，指定 MapBooleanAsBoolean 讓 PostgreSQL 將布林值型別以 boolean 遷移。

```
--postgre-sql-settings '{"MapBooleanAsBoolean": true}'
```

請注意，您必須同時在來源和目標端點上進行此設定，該設定才會生效。

由於 MySQL 沒有 BOOLEAN 類型，因此將 BOOLEAN 資料遷移至 MySQL 時，請使用轉換規則而非此設定。

使用 PostgreSQL 做為 DMS 來源時的端點設定和額外連線屬性 (ECAs)

您可以使用端點設定和額外的連線屬性 (ECAs) 來設定 PostgreSQL 來源資料庫。當您使用 AWS DMS 主控台或使用中的 `create-endpoint` 命令搭配 `--postgre-sql-settings` `'{"EndpointSetting": "value", ...}'` JSON 語法來建立來源端點時[AWS CLI](#)，您可以指定端點設定。

下表顯示您可以搭配 PostgreSQL 做為來源使用的端點設定和 ECAs。

屬性名稱	描述
CaptureDdls	若要擷取 DDL 事件，會在任務開始時，在 PostgreSQL 資料庫中 AWS DMS 建立各種成品。您稍後可以移除這些成品，如從 PostgreSQL 來源資料庫移除 AWS DMS 成品中所述。 如果這個值設定為 <code>false</code>，您不必在來源資料庫中建立資料表或觸發程序。 已擷取串流的 DDL 事件。 預設值：<code>true</code> 有效值：<code>true/false</code> 範例：<code>--postgre-sql-settings '{"CaptureDdls": true}'</code>
ConsumeMonotonicEvents	用於控制複寫具有重複日誌序號 (LSN) 之整體交易的方式。如果此參數是 <code>false</code>，則會在目標上消耗並複寫具有重複 LSN 的事件。如果此參數是 <code>true</code>，則只會複寫第一個事件，而不會在目標上消耗或複寫具有重複 LSN 的事件。 預設值：<code>false</code>

屬性名稱	描述
	有效值：false/true 範例：--postgre-sql-settings '{"ConsumeMonotonicEvents": true}'
DdlArtifactsSchema	設定操作 DDL 資料庫成品建立所用的結構描述。 預設值：公有 有效值：字串 範例：--postgre-sql-settings '{"DdlArtifactsSchema": " <i>xyzddlschema</i> }'
DisableUnicodeSourceFilter	針對傳入來源端點資料欄值上的選擇規則篩選條件的值，停用 Unicode 來源篩選條件與 PostgreSQL。根據預設，DMS 會使用 Unicode 字串執行來源篩選條件比較，這可能會導致查詢忽略文字欄中的索引並減慢遷移速度。 只有在使用選擇規則篩選條件時，才應該停用 Unicode 支援，該篩選條件位於已編製索引的來源資料庫中的文字欄上。 預設值：false 有效值：true/false 範例：--postgre-sql-settings '{"DisableUnicodeSourceFilter": " <i>true</i> }'
ExecuteTimeout	設定 PostgreSQL 執行個體的用戶端陳述式逾時，以秒為單位。預設值為 60 秒。 範例：--postgre-sql-settings '{"ExecuteTimeout": 100}'

屬性名稱	描述
FailTasksOnLobTruncation	當設為 <code>true</code> 時，如果 LOB 資料行的實際大小大於指定的 <code>LobMaxSize</code>，此值會造成任務失敗。 如果任務設為有限 LOB 模式，且此選項設為 <code>true</code>，則任務會失敗，而不是截斷 LOB 資料。 預設值：<code>false</code> 有效值：布林值 範例：<code>--postgre-sql-settings '{"FailTasksOnLobTruncation": true}'</code>
fetchCacheSize	此額外連線屬性 (ECA) 會設定游標在完全載入操作期間將擷取的資料列數目。視複寫執行個體中的可用資源而定，您可以調整為更高或更低的值。 預設值：<code>10000</code> 有效值：數值 ECA 範例：<code>fetchCacheSize=10000;</code>
HeartbeatEnable	WAL 活動訊號功能模擬虛擬交易，因此閒置的邏輯複寫槽不會保留舊的 WAL 日誌，導致來源上儲存完整情況。此活動訊號讓 <code>restart_lsn</code> 保持移動，並且避免儲存已滿的案例。 預設值：<code>false</code> 有效值：<code>true/false</code> 範例：<code>--postgre-sql-settings '{"HeartbeatEnable": true}'</code>

屬性名稱	描述
HeartbeatFrequency	設定 WAL 活動訊號頻率 (以分鐘為單位)。 預設值：5 有效值：數值 範例：--postgre-sql-settings '{"HeartbeatFrequency": 1}'
HeartbeatSchema	設定建立活動訊號成品的結構描述。 預設值：public 有效值：字串 範例：--postgre-sql-settings '{"HeartbeatSchema": "xyzheartbeatschema"}'
MapJsonbAsClob	根據預設，將 JSONB AWS DMS 映射至 NCLOB。您可以指定 MapJsonbAsClob 讓 PostgreSQL 將 JSONB 類型遷移為 CLOB。 範例：--postgre-sql-settings='{"MapJsonbAsClob": "true"}'
MapLongVarcharAs	根據預設，將 VARCHAR AWS DMS 映射至 WSTRING。您可以指定 MapLongVarcharAs 讓 PostgreSQL 將 VARCHAR(N) 類型 (其中 N 大於 16387) 遷移至下列類型： • WSTRING • CLOB • NCLOB 範例：--postgre-sql-settings='{"MapLongVarcharAs": "CLOB"}'

屬性名稱	描述
MapUnboundedNumericAsString	此參數會將具有無界限 NUMERIC 資料類型的資料欄視為 STRING，以便在不遺失數值精確度的情況下成功遷移。此參數僅適用於從 PostgreSQL 來源複寫到 PostgreSQL 目標，或是具有 PostgreSQL 相容性的資料庫。 預設值：false 有效值：false/true 範例：--postgre-sql-settings '{"MapUnboundedNumericAsString": true}' 由於使用此參數會進行從數值到字串再回到數值的轉換，因此可能會導致某些複寫效能降低。DMS 3.4.4 及更新版本支援此參數  Note MapUnboundedNumericAsString 只能在 PostgreSQL 來源端點和目標端點中同時使用。在 CDC 期間，在來源 PostgreSQL 端點上使用 MapUnboundedNumericAsString 會將精確度限制為 28 位。在目標端點上使用 MapUnboundedNumericAsString 將以精確度 28 位小數點 6 位遷移資料。請勿將 MapUnboundedNumericAsString 搭配非 PostgreSQL 目標使用。
PluginName	指定用於建立複寫位置的外掛程式。 有效值：pglogical 、 test_decoding 範例：--postgre-sql-settings '{"PluginName": "test_decoding"}'

屬性名稱	描述
SlotName	針對 PostgreSQL 來源執行個體的 CDC 負載，設定先前所建邏輯複寫插槽的名稱。 與 AWS DMS API <code>CdcStartPosition</code> 請求參數搭配使用時，此屬性也會啟用使用原生 CDC 起點。DMS 會在開始 CDC 載入任務之前，驗證指定的邏輯複寫位置是否存在。它也會驗證該任務是否以 <code>CdcStartPosition</code> 的有效設定建立。如果指定的插槽不存在或任務沒有有效的 <code>CdcStartPosition</code> 設定，DMS 會引發錯誤。 如需設定 <code>CdcStartPosition</code> 請求參數的詳細資訊，請參閱決定 CDC 原生起點。如需使用 <code>CdcStartPosition</code> 的詳細資訊，請參閱 AWS Database Migration Service API 參考 中的 <code>CreateReplicationTask</code>、<code>StartReplicationTask</code> 和 <code>ModifyReplicationTask</code> API 操作的文件。 有效值：字串 範例：<code>--postgre-sql-settings '{"SlotName": "abc1d2efghijk_34567890_z0yx98w7_6v54_32ut_1srq_1a2b34c5d67ef"}'</code>
unboundedVarcharMaxSize	此額外連線屬性 (ECA) 定義了定義為類型 <code>VarChar</code> 的資料欄大小上限，而沒有長度上限指標。預設值為 8000 位元組。最大值為 10485760 位元組。

使用 PostgreSQL 資料庫作為 DMS 來源的限制

使用 PostgreSQL 做為 AWS DMS 來源時，有下列限制：

- AWS DMS 無法使用 Amazon RDS for PostgreSQL 10.4 或 Amazon Aurora PostgreSQL 10.4 做為來源或目標。
- 擷取的資料表必須有主索引鍵。如果資料表沒有主索引鍵，會 AWS DMS 忽略該資料表的 DELETE 和 UPDATE 記錄操作。如需因應措施，請參閱[使用邏輯複寫啟用變更資料擷取 \(CDC\)](#)。

備註：我們不建議在沒有主索引鍵/唯一索引的情況下進行遷移，否則應考量其他限制，例如「不」批次套用功能、完整 LOB 功能、資料驗證，以及無法有效率地複寫至 Redshift 目標。

- AWS DMS 會忽略嘗試更新主索引鍵區段。在這些情況下，目標會將更新識別為一個未更新任何資料列的項目。不過，因為無法預測在 PostgreSQL 中更新主索引鍵的結果，所以例外狀況資料表中不會寫入任何記錄。
- AWS DMS 不支援從時間戳記執行開始程序變更選項。
- AWS DMS 不會複寫分割區或子分割區操作 (ADD、DROP 或) 所產生的變更 TRUNCATE。
- 複寫同名但每個名稱大小寫不盡相同的多份資料表 (例如 table1、TABLE1 和 Table1)，會造成無法預測的行為。由於此問題，AWS DMS 不支援這種複寫類型。
- 在大多數情況下，AWS DMS 支援資料表的 CREATE、ALTER 和 DROP DDL 陳述式變更處理。如果資料表保留在內部函數或程序內文區塊或其他巢狀建構中，AWS DMS 則不支援此變更處理。

例如，不擷取以下變更。

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION attu.create_distributors1() RETURNS void
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
create table attu.distributors1(did serial PRIMARY KEY,name
varchar(40) NOT NULL);
END;
$$;
```

- 目前 PostgreSQL 來源中的 boolean 資料類型會以具有不一致值的 bit 資料類型形式，遷移至 SQL Server 目標。作為解決方法，使用資料欄的 VARCHAR(1) 資料類型預先建立資料表（或 AWS DMS 建立資料表）。然後讓下游處理將「F」視為 False，將「T」視為 True。
- AWS DMS 不支援 TRUNCATE 操作的變更處理。
- OID LOB 資料類型不會遷移到目標。
- AWS DMS 僅支援同質遷移的 PostGIS 資料類型。
- 如果來源是在內部部署或在 Amazon EC2 執行個體上的 PostgreSQL 資料庫，請確保 test_decoding 輸出外掛程式會安裝在來源端點。您可以在 PostgreSQL contrib 套件找到這個外掛程式。如需 test_decoding 外掛程式的詳細資訊，請參閱 [PostgreSQL 文件](#)。
- AWS DMS 不支援變更處理來設定和取消設定資料欄預設值（在 ALTER TABLE 陳述式上使用 ALTER COLUMN SET DEFAULT 子句）。
- AWS DMS 不支援變更處理以設定資料欄 nullability（使用 ALTER TABLE 陳述式上的 ALTER COLUMN 【SET|DROP】 NOT NULL 子句）。

- 啟用邏輯複寫時，每個交易保留在記憶體中的變更數目上限為 4 MB。之後，變更會溢出到磁碟。結果 ReplicationSlotDiskUsage 會增加，restart_lsn 在交易完成或中止並且回復完成前不會有所進展。由於這個交易很長，回復所需時間可能很久。因此，在啟用邏輯複寫時，請避免長時間執行的交易或許多子交易。相反地，請將交易分解為幾個較小的交易。

在 Aurora PostgreSQL 第 13 版及更新版本上，您可以調校 logical_decoding_work_mem 參數，以控制 DMS 何時溢出將資料變更為磁碟。如需詳細資訊，請參閱 [Aurora PostgreSQL 中的溢出檔案](#)。

- 具有 ARRAY 資料類型的資料表必須有主索引鍵。缺少主索引鍵之 ARRAY 資料類型的資料表會在完全載入間暫停。
- AWS DMS 不支援遷移與資料表分割或資料表 [繼承相關的資料表](#) 中繼資料。當 AWS DMS 遇到分割的資料表或使用繼承的資料表時，會觀察到下列行為：
 - AWS DMS 識別和報告涉及來源資料庫上分割或繼承的父資料表和子資料表。
 - 在目標上建立資料表：在目標資料庫中，將資料表 AWS DMS 建立為標準（非分割、非繼承）資料表，保留所選資料表的結構和屬性，但不會保留分割或繼承邏輯。
 - 在繼承資料表中記錄差異：對於使用繼承的資料表，AWS DMS 不會在填入父資料表時區分屬於子資料表的記錄。因此，它不會使用 SQL 查詢搭配語法，例如：SELECT * FROM ONLY parent_table_name。
- 若要將分割資料表從 PostgreSQL 來源複寫到 PostgreSQL 目標，請先在目標手動建立父資料表和子資料表。然後，要另外定義任務，以複寫到那些資料表。在這種情況下，要將任務組態設定為先截斷再載入。
- PostgreSQL NUMERIC 資料類型的大小不固定。根據預設，當傳輸資料類型為 NUMERIC 但沒有精確度和小數位數的資料時，DMS 使用 NUMERIC(28,6) (精確度為 28 和小數位數為 6)。舉例來說，來源的值 0.611111104488373 會轉換為 PostgreSQL 目標的 0.611111。
- AWS DMS 僅支援 Aurora PostgreSQL Serverless V1 作為完全載入任務的來源。AWS DMS 支援 Aurora PostgreSQL Serverless V2 作為完全載入、完全載入和 CDC 以及僅限 CDC 任務的來源。
- AWS DMS 不支援複寫具有以 coalesce 函數建立之唯一索引的資料表。
- 如果來源和目標上的主索引鍵定義不相符，複寫結果可能無法預測。
- 使用平行載入功能時，不支援根據分割或子分割進行資料表分段。如需平行載入的詳細資訊，請參閱 [在選取的資料表、檢視和集合使用平行載入](#)
- AWS DMS 不支援延遲限制條件。
- AWS DMS 3.4.7 版支援 PostgreSQL 14.x 作為具有下列限制的來源：
 - AWS DMS 不支援兩個階段遞交的變更處理。
 - AWS DMS 不支援邏輯複寫來串流長時間進行中的交易。

- AWS DMS 不支援 Amazon RDS Proxy for PostgreSQL 的 CDC 做為來源。
- 使用不包含主索引鍵資料欄的[來源篩選條件](#)時，將不會擷取 DELETE 操作。
- 如果來源資料庫也是另一個第三方複寫系統的目標，則 DDL 變更可能不會在 CDC 期間遷移。因為這種情況可以防止 awsdms_intercept_ddl 事件觸發程序遭到觸發。若要解決這種情況，請依照下列方式修改來源資料庫上的觸發程序：

```
alter event trigger awsdms_intercept_ddl enable always;
```

- AWS DMS 不支援複寫對來源資料庫中主索引鍵定義所做的變更。如果在作用中複寫任務期間變更主索引鍵結構，則對受影響資料表的後續變更不會複寫至目標。
- 在做為指令碼一部分的 DDL 複寫中，每個指令碼的 DDL 命令總數上限為 8192，每個指令碼的行總數上限為 8192。
- AWS DMS 不支援具體化視觀表。
- 對於使用僅供讀取複本做為來源的完全載入和 CDC 任務，AWS DMS 無法在僅供讀取複本上建立複寫槽。

PostgreSQL 的來源資料類型

下表顯示使用時支援的 PostgreSQL 來源資料類型，AWS DMS 以及與 AWS DMS 資料類型的預設映射。

如需如何檢視從目標映射的資料類型資訊，請參閱您要使用的目標端點一節。

如需 AWS DMS 資料類型的詳細資訊，請參閱 [AWS Database Migration Service 的資料類型](#)。

PostgreSQL 資料類型	DMS 資料類型
INTEGER	INT4
SMALLINT	INT2
BIGINT	INT8
NUMERIC (p,s)	如果精確度是從 0 到 38，則使用 NUMERIC。 如果精確度是 39 或更多，則使用 STRING。
DECIMAL(P,S)	如果精確度是從 0 到 38，則使用 NUMERIC。

PostgreSQL 資料類型	DMS 資料類型
	如果精確度是 39 或更多，則使用 STRING。
REAL	REAL4
DOUBLE	REAL8
SMALLSERIAL	INT2
SERIAL	INT4
BIGSERIAL	INT8
MONEY	NUMERIC(38,4)
	MONEY 資料類型會映射到 SQL Server 的 FLOAT。
CHAR	WSTRING (1)
CHAR(N)	WSTRING (n)
VARCHAR(N)	WSTRING (n)
TEXT	NCLOB
CITEXT	NCLOB
BYTEA	BLOB
TIMESTAMP	DATETIME
TIMESTAMP WITH TIME ZONE	DATETIME
DATE	DATE
TIME	TIME
TIME WITH TIME ZONE	TIME

PostgreSQL 資料類型	DMS 資料類型
INTERVAL	STRING (128) : 1 YEAR、2 MONTHS、3 DAYS、4 HOURS、5 MINUTES、6 SECONDS
BOOLEAN	CHAR (5) false 或 true
ENUM	STRING (64)
CIDR	STRING (50)
INET	STRING (50)
MACADDR	STRING (18)
BIT(n)	STRING (n)
BIT VARYING (n)	STRING (n)
UUID	STRING
TSVECTOR	CLOB
TSQUERY	CLOB
XML	CLOB
POINT	STRING (255) "(x,y)"
LINE	STRING (255) "(x,y,z)"
LSEG	STRING (255) "((x1,y1),(x2,y2))"
BOX	STRING (255) "((x1,y1),(x2,y2))"
PATH	CLOB "((x1,y1),(xn,yn))"
POLYGON	CLOB "((x1,y1),(xn,yn))"
CIRCLE	STRING (255) "(x,y),r"

PostgreSQL 資料類型	DMS 資料類型
JSON	NCLOB
JSONB	NCLOB
ARRAY	NCLOB
COMPOSITE	NCLOB
HSTORE	NCLOB
INT4RANGE	STRING (255)
INT8RANGE	STRING (255)
NUMRANGE	STRING (255)
STRRANGE	STRING (255)

使用適用於 PostgreSQL 的 LOB 來源資料類型

PostgreSQL 欄大小會影響 PostgreSQL LOB 資料類型到 AWS DMS 資料類型的轉換。若要使用此欄，請採取以下 AWS DMS 資料類型的下列步驟：

- BLOB：在任務建立時，將將 LOB 大小限制為以下值設為最大 LOB 大小 (KB) 值。
- CLOB：複寫處理作為 UTF8 字元的每個字元。因此，尋找資料欄中最長字元文字的長度，此處顯示為 `max_num_chars_text`。使用此長度可指定將 LOB 大小限制為以下值的值。如果資料包含 4 位元組的字元，乘以 2 來指定 Limit LOB size to (將 LOB 大小限制為) 值 (以位元組為單位)。在此案例中，Limit LOB size to (將 LOB 大小限制為) 等於 `max_num_chars_text` 乘以 4。
- NCLOB：複寫處理作為雙位元組字元的每個字元。因此，尋找資料欄 (`max_num_chars_text`) 中最長字元文字的長度，並乘以 2。您這樣做是為了指定將 LOB 大小限制為以下值的值。在此案例中，Limit LOB size to (將 LOB 大小限制為) 等於 `max_num_chars_text` 乘以 4。如果資料包含 4 位元組字元，則再次乘以 2。在此案例中，Limit LOB size to (將 LOB 大小限制為) 等於 `max_num_chars_text` 乘以 4。

使用 MySQL 相容資料庫做為 的來源 AWS DMS

您可以使用 AWS Database Migration Service 從任何 MySQL 相容資料庫 (MySQL、MariaDB 或 Amazon Aurora MySQL) 遷移資料。

如需有關 AWS DMS 支援做為來源的 MySQL 版本的資訊，請參閱 [的來源 AWS DMS](#)。

您可以使用 SSL 加密您 MySQL 相容端點與複寫執行個體之間的連線。如需在與 MySQL 相容之端點使用 SSL 的詳細資訊，請參閱[搭配 使用 SSL AWS Database Migration Service](#)。

在以下各節中，「自我管理」一詞適用於安裝在內部部署或 Amazon EC2 上的任何資料庫。「AWS 管理的」一詞適用於 Amazon RDS、Amazon Aurora 或 Amazon S3 上的任何資料庫。

如需使用 MySQL 相容資料庫和 的其他詳細資訊 AWS DMS，請參閱下列各節。

主題

- [使用 從 MySQL 遷移至 MySQL AWS DMS](#)
- [使用任何 MySQL 相容資料庫做為 的來源 AWS DMS](#)
- [使用自我管理的 MySQL 相容資料庫做為 的來源 AWS DMS](#)
- [使用 AWS 管理的 MySQL 相容資料庫做為 的來源 AWS DMS](#)
- [使用 MySQL 資料庫做為 來源的限制 AWS DMS](#)
- [支援 XA 交易](#)
- [使用 MySQL 做為 來源時的端點設定 AWS DMS](#)
- [MySQL 的來源資料類型](#)

Note

設定 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 映射規則時，請務必避免將萬用字元 (%) 用於資料庫或結構描述名稱。反之，您必須僅明確指定需要遷移的使用者建立資料庫。使用萬用字元包含遷移程序中的所有資料庫，包括目標執行個體上不需要的系統資料庫。由於 MySQL Amazon RDS 主要使用者缺少將資料匯入目標系統資料庫的必要許可，因此嘗試遷移這些系統資料庫會失敗。

使用 從 MySQL 遷移至 MySQL AWS DMS

對於異質遷移，當您從 MySQL 以外的資料庫引擎遷移到 MySQL 資料庫時，AWS DMS 幾乎總是最適合使用的遷移工具。但是對於從 MySQL 資料庫遷移至 MySQL 資料庫的同質遷移，我們建議您使用同質資料遷移專案。相較於 AWS DMS，同質資料遷移會使用原生資料庫工具，來提供更好的資料遷移效能和準確性。

使用任何 MySQL 相容資料庫做為 的來源 AWS DMS

開始使用 MySQL 資料庫做為來源之前 AWS DMS，請確定您有下列先決條件。這些先決條件適用於自我管理或 AWS 受管來源。

您必須擁有具有複寫管理員角色 AWS DMS 的 帳戶。此角色需要以下權限：

- REPLICATION CLIENT：僅 CDC 任務需要此權限。換言之，完全載入任務不需要此權限。

Note

對於 MariaDB 10.5.2+ 版，您可以使用 BINLOG MONITOR – 這是 REPLICATION CLIENT 的替代項目。

- REPLICATION SLAVE：僅 CDC 任務需要此權限。換言之，完全載入任務不需要此權限。
- SUPER：僅 MySQL 5.6.6 版以前的版本需要此權限。

AWS DMS 使用者也必須具有指定用於複寫之來源資料表的 SELECT 權限。

如果您使用 MySQL 特定的預遷移評估，請授予下列權限：

```
grant select on mysql.user to <dms_user>;
grant select on mysql.db to <dms_user>;
grant select on mysql.tables_priv to <dms_user>;
grant select on mysql.role_edges to <dms_user> #only for MySQL version 8.0.11 and
higher
grant select on performance_schema.replication_connection_status to <dms_user>;
#Required for primary instance validation - MySQL version 5.7 and higher only
```

如果您使用 RDS 來源並計劃執行 MySQL 特定的預遷移評估，請新增下列許可：

```
grant select on mysql.rds_configuration to <dms_user>; #Required for binary log
retention check
```

如果參數BatchEnable為 true，則需要授予：

```
grant create temporary tables on `<schema>`.* to <dms_user>;
```

使用自我管理的 MySQL 相容資料庫做為的來源 AWS DMS

您可以使用以下自我管理 MySQL 相容資料庫做為 AWS DMS的來源：

- MySQL Community Edition
- MySQL Standard Edition
- MySQL Enterprise Edition
- MySQL Cluster Carrier Grade Edition
- MariaDB Community Edition
- MariaDB Enterprise Edition
- MariaDB 資料行存放區

若要使用 CDC，請確保啟用二進位記錄。若要啟用二進位記錄，您必須在 MySQL 的 my.ini (Windows) 或 my.cnf (UNIX) 檔案中設定以下參數。

參數	Value
server_id	將此參數值設為 1 或更大。
log-bin	將路徑設定到二進位日誌檔，例如 log-bin=E:\MySql_Logs\BinLog。不要包含副檔名。
binlog_format	將此參數設為 ROW。我們建議在複寫期間進行此設定，因為在某些情況下，當將 binlog_format 設為 STATEMENT 時，可能會在將資料複寫到目標時造成不一致。將 binlog_format 設為 MIXED 時，資料庫引擎也會將類似不一致的資料寫入目標，因為資料庫引擎會自動切換到以 STATEMENT 為基礎的記錄，進而導致在目標資料庫上寫入不一致的資料。
expire_logs_days	將此參數值設為 1 或更大。為避免過度使用磁碟空間，建議您不要使用預設值 0。
binlog_checksum	針對 NONE DMS 3.4.7 版或更舊版本，將此參數設為。

參數	Value
binlog_row_image	將此參數設為 FULL。
log_slave_updates	如果您使用 MySQL 或 MariaDB 僅供讀取複本做為來源，請將此參數設為 TRUE。

如果您使用 MySQL 或 MariaDB 僅供讀取複本做為使用遷移現有資料之 DMS 遷移任務的來源，並複寫持續變更模式，則可能會遺失資料。在下列情況下，DMS 不會在完全載入或 CDC 期間寫入交易：

- DMS 任務開始之前，交易已遞交至主要執行個體。
- 在 DMS 任務啟動之前，交易尚未遞交至複本，因為主要執行個體與複本之間存在延遲。

主要執行個體與複本之間的延遲越長，資料遺失的可能性就越大。

如果您的來源使用 NDB (叢集化) 資料庫引擎，即必須設定以下參數，對使用該儲存引擎的資料表啟用 CDC。將這些變更新增至 MySQL 的 `my.ini` (Windows) 或 `my.cnf` (UNIX) 檔案。

參數	Value
ndb_log_bin	將此參數設為 ON。這個值可確保叢集化資料表的變更都會記錄到二進位日誌。
ndb_log_update_as_write	將此參數設為 OFF。這個值避免在二進位日誌中將 UPDATE 陳述式編寫為 INSERT 陳述式。
ndb_log_updated_only	將此參數設為 OFF。這個值可確保二進位日誌包含整個資料列，不僅是變更的資料行。

使用 AWS 管理的 MySQL 相容資料庫做為的來源 AWS DMS

您可以使用下列 AWS 受管 MySQL 相容資料庫做為的來源 AWS DMS：

- MySQL Community Edition
- MariaDB Community Edition
- Amazon Aurora MySQL-Compatible Edition

使用 AWS 受管 MySQL 相容資料庫做為的來源時 AWS DMS，請確定您有下列 CDC 的先決條件：

- 若要為適用於 MySQL 的 RDS 和適用於 MariaDB 的 RDS 啟用二進位日誌，請在執行個體層級啟用自動備份。若要為 Aurora MySQL 叢集啟用二進位日誌，請變更參數群組中的變數 `binlog_format`。

如需設定自動備份的相關資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的[使用自動備份](#)。

如需為 Amazon RDS for MySQL 資料庫設定二進位記錄功能的相關資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的[設定二進位記錄格式](#)。

如需為 Aurora MySQL 叢集設定二進位記錄的相關資訊，請參閱[如何為 Amazon Aurora MySQL 叢集開啟二進位記錄功能？](#)。

- 如果您打算使用 CDC，請開啟二進位記錄功能。如需為 Amazon RDS for MySQL 資料庫設定二進位記錄功能的相關資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的[設定二進位記錄格式](#)。
- 確保二進位日誌可供使用 AWS DMS。由於 AWS 受管 MySQL 相容資料庫會盡快清除二進位日誌，因此您應該增加日誌保持可用的時間長度。例如，執行下列命令將日誌保留期增加為 24 小時。

```
call mysql.rds_set_configuration('binlog retention hours', 24);
```

- 將 `binlog_format` 參數設為 "ROW"。

Note

在 MySQL 或 MariaDB 上，`binlog_format` 是動態參數，因此您不必重新啟動，新值便會生效。不過，新值只會套用至新的工作階段。如果您為了複寫目的而將 `binlog_format` 切換到 ROW，如果那些工作階段在您變更值之前已開始，則資料庫仍然可以使用 MIXED 格式建立後續的二進位日誌。這可能會 AWS DMS 阻止正確擷取來源資料庫上的所有變更。當您變更 MariaDB 或 MySQL 資料庫上的 `binlog_format` 設定時，請務必重新啟動資料庫以關閉所有現有的工作階段，或重新啟動任何執行 DML (資料操作語言) 操作的應用程式。將 `binlog_format` 參數變更為後，強制資料庫重新啟動所有工作階段，ROW 可確保資料庫使用正確的格式寫入所有後續來源資料庫變更，讓 AWS DMS 可以正確擷取這些變更。

- 將 `binlog_row_image` 參數設為 "Full"。
- 將 "NONE" DMS 3.4.7 版或更舊版本的 `binlog_checksum` 參數設為。如需在 Amazon RDS MySQL 中設定參數的詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的[使用自動備份](#)。

- 如果您使用 Amazon RDS MySQL 或 Amazon RDS MariaDB 僅供讀取複本作為來源，則請在僅供讀取複本上啟用備份，並確保將 `log_slave_updates` 參數設為 `TRUE`。

使用 MySQL 資料庫做為 來源的限制 AWS DMS

使用 MySQL 資料庫做為來源時，請考慮下列事項：

- 不支援 Amazon RDS MySQL 5.5 版或較舊版本的變更資料擷取 (CDC)。針對 Amazon RDS MySQL，您必須使用 5.6、5.7 或 8.0 版才能啟用 CDC。若為自我管理 MySQL 5.5 來源，則可支援 CDC。
- 對於 CDC，`CREATE TABLE`、`ADD COLUMN` 和 `DROP COLUMN` 變更資料欄資料類型，且支援 `renaming a column`。但是，不支援 `DROP TABLE`、`RENAME TABLE` 和對其他屬性 (例如資料欄預設值、資料欄可為 Null 性、字元集等) 進行的更新。
- 對於來源上的分割資料表，當您將目標資料表準備模式設定為在目標上捨棄資料表時，會在 MySQL 目標上 AWS DMS 建立沒有任何分割區的簡單資料表。若要將分割資料表遷移到目標的分割資料表，請在目標 MySQL 資料庫上預先建立分割資料表。
- 關聯式目標不支援使用 `ALTER TABLE table_name ADD COLUMN column_name` 陳述式將資料欄新增至資料表的開頭 (FIRST) 或中間 (AFTER)。資料行一律新增到資料表結尾處。當目標為 Amazon S3 或 Amazon Kinesis Data Streams 時，支援使用 FIRST 或 AFTER 新增資料欄。
- 當資料表名稱包含大小寫字元，而來源引擎託管在檔案名稱不區分大小寫的作業系統上時，不支援 CDC。範例是使用 HFS+ 的 Microsoft Windows 或 OS X。
- 您可以使用 Aurora MySQL 相容版本無伺服器 v1 進行完全載入，但無法將其用於 CDC。這是因為您無法滿足 MySQL 的先決條件。如需詳細資訊，請參閱 [參數群組和 Aurora Serverless 第 1 版](#)。

Aurora MySQL 相容版本 Serverless v2 支援 CDC。

- 資料行中的 `AUTO_INCREMENT` 屬性不會遷移到目標資料庫資料行。
- 當二進位日誌不儲存在標準區塊儲存時，不支援擷取變更。例如，當二進位日誌存放在 Amazon S3 上時，CDC 無法運作。
- AWS DMS 根據預設，會使用 InnoDB 儲存引擎建立目標資料表。如果您需要使用 InnoDB 以外的儲存引擎，您必須手動建立資料表，並使用 [do nothing \(不執行任何動做\)](#) 模式遷移到它。
- 除非 DMS 遷移任務模式是遷移現有資料，AWS DMS 否則您無法使用 Aurora MySQL 複本做為的來源，僅限完全載入。
- 如果 MySQL 相容來源在完全載入期間停止，任務 AWS DMS 不會因錯誤而停止。任務成功結束，但目標與來源可能不同步。如果發生這種情況，請重新啟動任務或重新載入受影響的資料表。

- 不遷移建立在部分資料行值的索引。例如，目標中不會建立索引 `CREATE INDEX first_ten_chars ON customer (name(10))`。
- 在某些情況下，任務設定不複製 LOB ("SupportLobs" 在任務設定中為 `false`，或在任務主控台中選擇 "Don't include LOB columns" (請勿包含 LOB 資料欄))。在這些情況下，AWS DMS 不會將任何 MEDIUMBLOB、LONGBLOB、MEDIUMTEXT 和 LONGTEXT 資料欄遷移到目標。

BLOB、TINYBLOB、TEXT 和 TINYTEXT 資料行不受影響，會遷移到目標。

- MariaDB 來源和目標資料庫上不支援暫時時間資料表或系統版本控制的資料表。
- 如果在兩個 Amazon RDS Aurora MySQL 叢集之間進行遷移，則 RDS Aurora MySQL 來源端點必須是讀取/寫入執行個體，而不是複本執行個體。
- AWS DMS 目前不支援 MariaDB 的檢視遷移。
- AWS DMS 不支援 MySQL 分割資料表的 DDL 變更。若要在 CDC 期間略過分割區 DDL 變更的資料表暫停，請將 `skipTableSuspensionForPartitionDdl` 設為 `true`。
- AWS DMS 僅支援 3.5.0 版和更新版本的 XA 交易。舊版不支援 XA 交易。AWS DMS 不支援 MariaDB 10.6 版或更新版本中的 XA 交易。如需詳細資訊，請參閱[the section called “支援 XA 交易”](#)以下內容。
- AWS DMS 即使來源資料包含 GTIDs 進行複製。
- AWS DMS 不支援 Aurora MySQL 增強型二進位日誌。
- AWS DMS 不支援二進位日誌交易壓縮。
- AWS DMS 不會使用 InnoDB 儲存引擎為 MySQL 資料庫傳播 ON DELETE CASCADE 和 ON UPDATE CASCADE 事件。對於這些事件，MySQL 不會產生 binlog 事件來反映子資料表上的梯級操作。因此，AWS DMS 無法將對應的變更複製至子資料表。如需詳細資訊，請參閱[未遷移的索引、外部索引鍵或梯級更新或刪除](#)。
- AWS DMS 不會擷取運算 (VIRTUAL 和 GENERATED ALWAYS) 資料欄的變更。若要解決這個限制，您可以執行以下操作：
 - 在目標資料庫中預先建立目標資料表，並使用 `DO_NOTHING` 或 `TRUNCATE_BEFORE_LOAD` 完全載入任務設定建立 AWS DMS 任務。
 - 新增轉換規則，以從任務範圍移除計算資料欄。如需轉型規則的詳細資訊，請參閱[轉換規則與動作](#)。
- 由於內部 MySQL 限制，AWS DMS 可以處理大小不超過 4GB BINLOGs。大於 4GB BINLOGs 可能會導致 DMS 任務失敗或其他無法預測的行為。您必須減少交易的大小，以避免 BINLOGs 大於 4GB。
- AWS DMS 不支援結構描述、資料表和資料欄名稱中的反引號 (``) 或單引號 (')。

- AWS DMS 不會從來源資料庫中的隱藏資料欄遷移資料。若要將這些資料欄包含在遷移範圍中，請使用 ALTER TABLE 陳述式讓這些資料欄可見。

支援 XA 交易

延伸架構 (XA) 交易是這種交易，可用來將來自多個交易資源的一系列操作分組為單一、可靠的全域交易。XA 交易使用兩階段遞交通訊協定。一般而言，存在開啟 XA 交易時擷取變更可能會導致資料遺失。如果您的資料庫不使用 XA 交易，您可以使用 IgnoreOpenXaTransactionsCheck 失能值 忽略此許可和組態 TRUE。若要從具有 XA 交易的來源開始複寫，請執行下列動作：

- 確定 AWS DMS 端點使用者具有下列許可：

```
grant XA_RECOVER_ADMIN on *.* to 'userName'@'%';
```

- 將端點設定 IgnoreOpenXaTransactionsCheck 設為 false。

Note

AWS DMS 不支援 MariaDB 來源資料庫 10.6 版或更新版本上的 XA 交易。

使用 MySQL 做為 來源時的端點設定 AWS DMS

您可以使用端點設定來設定 MySQL 來源資料庫，類似於使用額外的連線屬性。當您使用 AWS DMS 主控台或使用 `create-endpoint` 命令搭配 `--my-sql-settings '{"EndpointSetting": "value", ...}'` JSON 語法來建立來源端點時[AWS CLI](#)，您可以指定設定。

下列資料表顯示您可以在將 MySQL 作為來源搭配使用的端點設定。

名稱	描述
ConnectionTimeout	使用此額外的連線屬性 (ECA)，以秒為單位設定 MySQL 執行個體的端點連線逾時。預設值為 10 秒。ECA 範例：ConnectionTimeout=30 。
EventsPollInterval	指定資料庫閒置時，二進位日誌之新變更/事件的檢查頻率。 預設值：5

名稱	描述
	有效值：1-60 範例：--my-sql-settings '{"Events PollInterval": 5}' 在此範例中，會每五秒 AWS DMS 檢查二進位日誌中的變更。
ExecuteTimeout	對於 3.4.7 版和更新 AWS DMS 版本，會以秒為單位設定 MySQL 來源端點的用戶端陳述式逾時。 預設值：60 範例：--my-sql-settings '{"ExecuteTimeout": 1500}'
ServerTimezone	指定來源 MySQL 資料庫的時區。 範例：--my-sql-settings '{"ServerTimezone": " <i>US/Pacific</i> }'
AfterConnectScript	指定 AWS DMS 連線至端點後立即執行的指令碼。無論 SQL 陳述式成功或失敗，遷移任務都會繼續執行。 有效值：一或多個有效的 SQL 陳述式，由分號開頭。 範例：--my-sql-settings '{"AfterConnectScript": "ALTER SESSION SET CURRENT_SCHEMA=system"}'
CleanSourceMetadataOnMismatch	發生不相符時，清除和重新建立複寫執行個體的資料表中繼資料資訊。例如，在資料表中執行更改 DDL 的情況，可能會造成在複寫執行個體的快取資料表資訊不同。布林值。 預設值：false 範例：--my-sql-settings '{"CleanSourceMetadataOnMismatch": false}'

名稱	描述
skipTableSuspensionForPartitionDdl	AWS DMS 不支援 MySQL 分割資料表的 DDL 變更。對於 3.4.6 版和更新 AWS DMS 版本，將此設定為在 CDC。AWS DMS ignores partitioned-table-related DDL 期間 true 略過分割區 DDL 變更的資料表停用，並繼續處理進一步的二進位日誌變更。 預設值：false 範例：--my-sql-settings '{"skipTableSuspensionForPartitionDdl": true}'
IgnoreOpenXaTransactionsCheck	對於 3.5.0 版和更新 AWS DMS 版本，指定任務是否應該在啟動時忽略開啟的 XA 交易。如果來源具有 XA 交易，請將此設為 false。 預設值：true 範例：--my-sql-settings '{"IgnoreOpenXaTransactionsCheck": false}'

MySQL 的來源資料類型

下表顯示使用時支援的 MySQL 資料庫來源資料類型，AWS DMS 以及來自 AWS DMS 資料類型的預設映射。

如需如何檢視從目標映射的資料類型資訊，請參閱您要使用的目標端點一節。

如需 AWS DMS 資料類型的詳細資訊，請參閱 [AWS Database Migration Service 的資料類型](#)。

MySQL 資料類型	AWS DMS 資料類型
INT	INT4
BIGINT	INT8
MEDIUMINT	INT4

MySQL 資料類型	AWS DMS 資料類型
TINYINT	INT1
SMALLINT	INT2
UNSIGNED TINYINT	UINT1
UNSIGNED SMALLINT	UINT2
UNSIGNED MEDIUMINT	UINT4
UNSIGNED INT	UINT4
UNSIGNED BIGINT	UINT8
DECIMAL(10)	NUMERIC (10,0)
BINARY	BYTES(1)
BIT	BOOLEAN
BIT(64)	BYTES(8)
BLOB	BYTES(65535)
LOB	BLOB
MEDIUMBLOB	BLOB
TINYBLOB	BYTES(255)
DATE	DATE
DATETIME	DATETIME 複寫沒有括號值的 DATETIME (不含毫秒)。複寫具有括號值為 1 到 5 (例如 DATETIME(5)) 的 DATETIME (含毫秒)。 複寫 DATETIME 資料欄時，目標上的時間保持不變。其不會轉換為 UTC。

MySQL 資料類型	AWS DMS 資料類型
TIME	STRING
TIMESTAMP	DATETIME 複寫 TIMESTAMP 資料欄時，會將時間轉換為目標上的 UTC。
YEAR	INT2
DOUBLE	REAL8
FLOAT	REAL(DOUBLE) 如果 FLOAT 值不在以下範圍內，請使用轉換將 FLOAT 對應至 STRING。如需轉型的詳細資訊，請參閱 轉換規則與動作 。 支援的 FLOAT 範圍是 -1.79E+308 到 -2.23E-308、0，以及 2.23E-308 到 1.79E+308
VARCHAR (45)	WSTRING (45)
VARCHAR (2000)	WSTRING (2000)
VARCHAR (4000)	WSTRING (4000)
VARBINARY (4000)	BYTES (4000)
VARBINARY (2000)	BYTES (2000)
CHAR	WSTRING
TEXT	WSTRING
LONGTEXT	NCLOB
MEDIUMTEXT	NCLOB
TINYTEXT	WSTRING(255)

MySQL 資料類型	AWS DMS 資料類型
GEOMETRY	BLOB
POINT	BLOB
LINESTRING	BLOB
POLYGON	BLOB
MULTIPOINT	BLOB
MULTILINESTRING	BLOB
MULTIPOLYGON	BLOB
GEOMETRYCOLLECTION	BLOB
ENUM	WSTRING (##) 在這裡，## 是 ENUM 中最長值的長度。
SET	WSTRING (##) 在這裡，## 是 SET 中所有值的總長度 (包括逗號)。
JSON	CLOB

Note

在某些情況下，您可以使用值「零」(也就是 0000-00-00)，來指定 DATETIME 和 TIMESTAMP 資料類型。如果這樣做，請確定複製任務中的目標資料庫支援 DATETIME 和 TIMESTAMP 資料類型的「零」值。否則，這些值在目標上會記錄為 null。

使用 SAP ASE 資料庫做為 的來源 AWS DMS

您可以使用 從先前稱為 Sybase 的 SAP Adaptive Server Enterprise (ASE) 資料庫遷移資料 AWS DMS。使用 SAP ASE 資料庫做為來源，您可以將資料遷移到任何其他支援 AWS DMS 的目標資料庫。

如需 AWS DMS 支援做為來源的 SAP ASE 版本資訊，請參閱 [的來源 AWS DMS](#)。

如需使用 SAP ASE 資料庫和 的其他詳細資訊 AWS DMS，請參閱下列各節。

主題

- [使用 SAP ASE 資料庫做為 來源的先決條件 AWS DMS](#)
- [使用 SAP ASE 做為 來源的限制 AWS DMS](#)
- [使用 SAP ASE 做為 來源所需的許可 AWS DMS](#)
- [移除截斷點](#)
- [使用 SAP ASE 做為 來源時的端點設定 AWS DMS](#)
- [SAP ASE 的來源資料類型](#)

使用 SAP ASE 資料庫做為 來源的先決條件 AWS DMS

若要讓 SAP ASE 資料庫成為 的來源 AWS DMS，請執行下列動作：

- 使用 `sp_setreptable` 命令啟用資料表的 SAP ASE 複寫。如需詳細資訊，請參閱 [Sybase 資訊中心封存](#)。
- 停用 SAP ASE 資料庫上的 RepAgent。如需詳細資訊，請參閱[停止和停用主要資料庫中的 RepAgent 執行緒](#)。
- 若要在針對非拉丁字元 (例如中文) 設定之 Windows EC2 執行個體上，複寫到 SAP ASE 15.7 版，請在目標電腦上安裝 SAP ASE 15.7 SP121。

Note

對於進行中的變更資料擷取 (CDC) 複寫，DMS 會執行 `dbcc logtransfer` 與 `dbcc log` 以從交易日誌讀取資料。

使用 SAP ASE 做為 來源的限制 AWS DMS

使用 SAP ASE 資料庫做為 AWS DMS來源時，有下列限制：

- 每個 SAP ASE 資料庫只能執行一個具有進行中複寫或 CDC AWS DMS 的任務。您可以同時執行多個僅限完全載入的任務。
- 您無法重新命名資料表。例如，下列命令會失敗。

```
sp_rename 'Sales.SalesRegion', 'SalesReg;
```

- 您無法重新命名資料行。例如，下列命令會失敗。

```
sp_rename 'Sales.Sales.Region', 'RegID', 'COLUMN';
```

- 位在二進位資料類型字串尾端的零值，在複寫到目標資料庫會被截斷。例如，來源資料表的 `0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000` 會成為目標資料表的 `0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001`。
- 如果資料庫預設值設定為不允許 NULL 值，會使用不允許 NULL 值的資料欄 AWS DMS 建立目標資料表。因此，如果完全載入或 CDC 複寫任務包含空值，則會 AWS DMS 擲出錯誤。您可以使用下列命令允許來源資料庫使用 NULL 值，以避免這些錯誤。

```
sp_dboption database_name, 'allow nulls by default', 'true'
go
use database_name
CHECKPOINT
go
```

- 不支援 reorg rebuild 索引命令。
- AWS DMS 不支援叢集或使用 MSA (多站台可用性) / Warm Standby 做為來源。
- 在對應規則中使用 AR_H_TIMESTAMP 轉換標頭表達式時，不會擷取新增資料欄的毫秒數。
- 在 CDC 期間執行合併操作會導致無法復原的錯誤。若要使目標恢復同步，請執行完全載入。
- 使用資料列鎖定配置的資料表不支援回復觸發事件。
- AWS DMS 從來源 SAP 資料庫捨棄任務範圍內的資料表後，無法繼續複寫任務。如果 DMS 複寫任務已停止並執行任何 DML 操作 (INSERT、UPDATE、DELETE)，則在捨棄資料表後，您必須重新開始複寫任務。

使用 SAP ASE 做為 來源所需的許可 AWS DMS

若要使用 SAP ASE 資料庫做為 AWS DMS 任務中的來源，您需要授予許可。在 SAP ASE 資料庫中授予 AWS DMS 資料庫定義中指定的使用者帳戶下列許可：

- sa_role
- replication_role
- sybase_ts_role
- 根據預設，當您需要執行sp_setreptable預存程序的許可時，會 AWS DMS 啟用 SAP ASE 複寫選項。如果您想要直接從資料庫端點而非透過 AWS DMS 本身在資料表sp_setreptable上執行，您可以使用enableReplication額外的連線屬性。如需詳細資訊，請參閱[使用 SAP ASE 做為 來源時的端點設定 AWS DMS](#)。

移除截斷點

當任務啟動時，會在syslogshold系統檢視中 AWS DMS 建立\$replication_truncation_point項目，表示複寫程序正在進行中。當 AWS DMS 正常運作時，它會根據已複製到目標的資料量，定期推進複寫截斷點。

建立\$replication_truncation_point項目後，請讓 AWS DMS 任務持續執行，以防止資料庫日誌變得過大。如果您想要永久停止 AWS DMS 任務，請發出下列命令來移除複寫截斷點：

```
dbcc settrunc('ltm','ignore')
```

截斷點移除後，您就無法繼續 AWS DMS 任務。日誌會繼續自動截斷在檢查點 (如已設定自動截斷)。

使用 SAP ASE 做為 來源時的端點設定 AWS DMS

您可以使用端點設定來設定 SAP ASE 來源資料庫，類似於使用額外的連線屬性。您可以在使用 AWS DMS 主控台或使用中的 create-endpoint命令搭配 --sybase-settings '{"EndpointSetting": "value", ...}' JSON 語法來建立來源端點時[AWS CLI](#)指定設定。

下列資料表顯示您可以在將 SAP ASE 作為來源搭配使用的端點設定。

名稱	描述
Charset	將此屬性設定為對應於國際字元集的 SAP ASE 名稱。有些字元集需要將端點設定Provider設為 Adaptive Server Enterprise 16.0.02.00 Full 。

名稱	描述
	預設值：iso_1
	範例：--sybase-settings '{"Charset": "utf8"}'
	有效值：
	• acsii_8 • big5hk • cp437 • cp850 • cp852 • cp852 • cp855 • cp857 • cp858 • cp860 • cp864 • cp866 • cp869 • cp874 • cp932 • cp936 • cp950 • cp1250 • cp1251 • cp1252 • cp1253 • cp1254 • cp1255 • cp1256

名稱	描述
	• cp1257 • cp1258 • deckanji • euccns • eucgb • eucjis • eucksc • gb18030 • greek8 • iso_1 • iso88592 • iso88595 • iso88596 • iso88597 • iso88598 • iso88599 • iso15 • kz1048 • koi8 • roman8 • iso88599 • sjis • tis620 • turkish8 • utf8
	如需有關 SAP ASE 資料庫中支援字元集的其他問題，請參閱 Adaptive Server Enterprise：支援的字元集 。

名稱	描述
EnableReplication	如果您想要在資料庫結束而非通過的資料表sp_setrep table 上啟用，請設定此屬性 AWS DMS。 預設值：true 有效值：true 或 false 範例：--sybase-settings '{"Enable Replication": false}'
EncryptPassword	如果您已在來源資料庫啟用 "net password encryption reqd"，請設定此屬性。 預設值：0 有效值：0、1 或 2 範例：--sybase-settings '{"EncryptPassword": 1}' 如需這些參數值的詳細資訊，請參閱 Adaptive Server Enterprise：使用 EncryptPassword 連線字串屬性。
Provider	如果您想要針對 ASE 15.7 版及更新版本使用 Transport Layer Security (TLS) 1.2，請設定此屬性。請注意，AWS 需要 TLS 1.2 版或更新版本，並建議使用 1.3 版。 預設值：Adaptive Server Enterprise 有效值：Adaptive Server Enterprise 16.03.06、Adaptive Server Enterprise 16.0.02.00 Full 範例：--sybase-settings '{"Provider": "Adaptive Server Enterprise 16.03.06"}'

SAP ASE 的來源資料類型

如需使用 AWS DMS 時支援的 SAP ASE 來源資料類型清單，以及來自 AWS DMS 資料類型的預設映射，請參閱下表。AWS DMS 不支援具有使用者定義類型 (UDT) 資料類型資料欄的 SAP ASE 來源資料表。使用此資料類型複寫的資料行會建立為 NULL。

如需如何檢視目標之映射資料類型的資訊，請參閱您目標端點的[資料遷移的目標](#)一節。

如需 AWS DMS 資料類型的詳細資訊，請參閱 [AWS Database Migration Service 的資料類型](#)。

SAP ASE 資料類型	AWS DMS 資料類型
BIGINT	INT8
UNSIGNED BIGINT	UINT8
INT	INT4
UNSIGNED INT	UINT4
SMALLINT	INT2
UNSIGNED SMALLINT	UINT2
TINYINT	UINT1
DECIMAL	NUMERIC
NUMERIC	NUMERIC
FLOAT	REAL8
DOUBLE	REAL8
REAL	REAL4
MONEY	NUMERIC
SMALLMONEY	NUMERIC
DATETIME	DATETIME

SAP ASE 資料類型	AWS DMS 資料類型
BIGDATETIME	DATETIME(6)
SMALLDATETIME	DATETIME
DATE	DATE
TIME	TIME
BIGTIME	TIME
CHAR	STRING
UNICHAR	WSTRING
NCHAR	WSTRING
VARCHAR	STRING
UNIVARCHAR	WSTRING
NVARCHAR	WSTRING
BINARY	BYTES
VARBINARY	BYTES
BIT	BOOLEAN
TEXT	CLOB
UNITEXT	NCLOB
IMAGE	BLOB

使用 MongoDB 做為的來源 AWS DMS

如需 AWS DMS 支援做為來源的 MongoDB 版本資訊，請參閱 [的來源 AWS DMS](#)。

請注意下列與 MongoDB 版本支援有關的事項：

- AWS DMS 3.4.5 版和更新版本支援 MongoDB 4.2 版和 4.4 版。
- AWS DMS 3.4.5 和更新版本以及 MongoDB 4.2 和更新版本支援分散式交易。如需 MongoDB 分散式交易的詳細資訊，請參閱 [MongoDB 文件](#) 中的 [交易](#)。
- AWS DMS 3.5.0 及更新版本不支援 3.6 之前的 MongoDB 版本。
- AWS DMS 3.5.1 版和更新版本支援 MongoDB 5.0 版。
- AWS DMS 3.5.2 版和更新版本支援 MongoDB 6.0 版。
- AWS DMS 3.5.4 版和更新版本支援 MongoDB 7.0 版和 8.0 版。

如果您不熟悉 MongoDB，請注意以下重要的 MongoDB 資料庫概念：

- MongoDB 中的記錄是一份文件，是由欄位/值對組成的資料結構。欄位值可以包含其他文件、陣列和文件的陣列。文件約相當於關聯式資料庫資料表中的資料列。
- MongoDB 的集合是一組文件，約相當於關聯式資料庫資料表。
- MongoDB 的資料庫是一組集合，大致相當於關聯式資料庫中的結構描述。
- MongoDB 文件在內部以壓縮格式儲存為二進位 JSON (BSON) 檔案，此格式包含文件中每個欄位的類型。每份文件都有唯一的 ID。

AWS DMS 使用 MongoDB 做為來源、文件模式或資料表模式時，支援兩種遷移模式。您可以指定建立 MongoDB 端點時要使用的遷移模式，或從 AWS DMS 主控台設定中繼資料模式參數。或者，您可以在端點組態面板中選取 `_id as a separate column` 核取記號按鈕，以建立第二個名為 `_id` 的資料欄，作為主索引鍵。

遷移模式的選擇會影響目標資料的結果格式，請見下文說明。

文件模型

在文件模式中，MongoDB 文件是依原狀遷移，這表示文件資料合併成目標資料表中的單一資料行，名為 `_doc`。當您使用 MongoDB 做為來源端點時，文件模式是預設設定。

例如，請考慮 MongoDB 集合中稱為 `myCollection` 的下列文件。

```
db.myCollection.find()
{ "_id" : ObjectId("5a94815f40bd44d1b02bdfe0"), "a" : 1, "b" : 2, "c" : 3 }
{ "_id" : ObjectId("5a94815f40bd44d1b02bdfe1"), "a" : 4, "b" : 5, "c" : 6 }
```

使用文件模式將資料遷移到關聯式資料庫資料表之後，資料結構如下所示。MongoDB 文件中的資料欄位會合併到 `_doc` 資料行。

oid_id	_doc
5a94815f40bd44d1b02bdfe0	{ "a" : 1, "b" : 2, "c" : 3 }
5a94815f40bd44d1b02bdfe1	{ "a" : 4, "b" : 5, "c" : 6 }

您可以選擇性地將額外連線屬性 `extractDocID` 設為 `true`，建立第二個資料行，命名為 `"_id"`，作用如同主索引鍵。如果您要使用 CDC，請將此參數設為 `true`。

搭配產生 [多文件交易](#) 的來源使用 CDC 時，`ExtractDocId` 參數必須設定為 `true`。如果未啟用此參數，AWS DMS 任務會在遇到多文件交易時失敗。

在文件模式中，AWS DMS 會管理集合的建立和重新命名，如下所示：

- 如果您將新的集合新增至來源資料庫，AWS DMS 會為集合建立新的目標資料表，並複寫任何文件。
- 如果您重新命名來源資料庫的現有集合，AWS DMS 不會重新命名目標資料表。

如果目標端點是 Amazon DocumentDB，請以文件模式執行遷移。

資料表模式

在資料表模式中，會將 MongoDB 文件中的每個最上層欄位 AWS DMS 轉換為目標資料表中的資料欄。如果欄位為巢狀，請將巢狀值 AWS DMS 扁平化為單一資料欄。AWS DMS 然後將索引鍵欄位和資料類型新增至目標資料表的資料欄集。

對於每個 MongoDB 文件，會將每個索引鍵和類型 AWS DMS 新增至目標資料表的資料欄集。例如，使用資料表模式，會將先前的範例 AWS DMS 遷移至下表。

oid_id	a	b	c
5a94815f40bd44d1b02bdfe0	1	2	3
5a94815f40bd44d1b02bdfe1	4	5	6

巢狀值會扁平化到包含以點分隔之索引鍵名稱的資料行。資料行名為以句號分隔的扁平化欄位名稱串連。例如，將具有巢狀值等欄位的 JSON 文件 AWS DMS 遷移{"a" : {"b" : {"c": 1}}}}至名為 a.b.c。

若要建立目標資料欄，AWS DMS 會掃描指定數量的 MongoDB 文件，並建立一組所有欄位及其類型。AWS DMS 然後使用此集來建立目標資料表的資料欄。如果您使用主控台建立或修改 MongoDB 來源端點，您可以指定要掃描的文件數量。預設值為 1000 份文件。如果您使用 AWS CLI，則可以使用額外的連線屬性 docsToInvestigate。

在資料表模式中，會像這樣 AWS DMS 管理文件和集合：

- 當您將文件新增至現有的集合時，會複寫文件。如果欄位不存在於目標中，則不複寫這些欄位。
- 當您更新文件時，會複寫更新的文件。如果欄位不存在於目標中，則不複寫這些欄位。
- 完全支援刪除文件。
- CDC 任務完成時，新增新的集合不會在目標上產生新的資料表。
- 在變更資料擷取 (CDC) 階段中，AWS DMS 不支援重新命名集合。

主題

- [使用 MongoDB 做為來源時所需的許可 AWS DMS](#)
- [為 CDC 設定 MongoDB 複本集](#)
- [使用 MongoDB 做為來源時的安全需求 AWS DMS](#)
- [將 MongoDB 集合分段並平行遷移](#)
- [使用 MongoDB 做為來源時遷移多個資料庫 AWS DMS](#)
- [使用 MongoDB 做為來源的限制 AWS DMS](#)
- [使用 MongoDB 做為來源時的端點組態設定 AWS DMS](#)
- [MongoDB 的來源資料類型](#)

使用 MongoDB 做為來源時所需的許可 AWS DMS

對於使用 MongoDB 來源的 AWS DMS 遷移，您可以建立具有根權限的使用者帳戶，或僅在資料庫上具有遷移許可的使用者。

以下程式碼建立的使用者會成為根帳戶。

```
use admin
```

```
db.createUser(  
  {  
    user: "root",  
    pwd: "password",  
    roles: [ { role: "root", db: "admin" } ]  
  }  
)
```

對於 MongoDB 3.x 來源，以下程式碼會在要遷移的資料庫上建立具有最基本權限的使用者。

```
use database_to_migrate  
db.createUser(  
  {  
    user: "dms-user",  
    pwd: "password",  
    roles: [ { role: "read", db: "local" }, "read"]  
  }  
)
```

對於 MongoDB 4.x 來源，下面的程式碼會建立具有最基本權限的使用者。

```
{ resource: { db: "", collection: "" }, actions: [ "find", "changeStream" ] }
```

例如，在「admin」資料庫中建立下列角色。

```
use admin  
db.createRole(  
  {  
    role: "changestreamrole",  
    privileges: [  
      { resource: { db: "", collection: "" }, actions: [ "find","changeStream" ] }  
    ],  
    roles: []  
  }  
)
```

建立角色後，在要遷移的資料庫中建立使用者。

```
use test  
> db.createUser(  
  {  
    user: "dms-user12345",
```



```
pwd: "password",  
roles: [ { role: "changestreamrole", db: "admin" }, "read"]  
})
```

為 CDC 設定 MongoDB 複本集

若要搭配 MongoDB 使用持續複寫或 CDC，AWS DMS 需要存取 MongoDB 操作日誌 (oplog)。若要建立 oplog，您需要部署複本集 (若無)。如需詳細資訊，請參閱 [MongoDB 文件](#)。

您可以使用 CDC 且以 MongoDB 複本集的主要或次要節點做為來源端點。

將獨立的執行個體轉換成複本集

1. 使用命令列，連線到 mongo。

```
mongo localhost
```

2. 停止 mongod 服務。

```
service mongod stop
```

3. 使用以下命令重新啟動 mongod：

```
mongod --replSet "rs0" --auth -port port_number
```

4. 使用下列命令測試複本集連線：

```
mongo -u root -p password --host rs0/localhost:port_number  
--authenticationDatabase "admin"
```

如果計劃執行文件模式遷移，請在建立 MongoDB 端點時選取選項 `_id` as a separate column。選取此選項會建立第二個資料行，名為 `_id`，做為主索引鍵。需要此第二欄 AWS DMS，以支援資料處理語言 (DML) 操作。

Note

AWS DMS 使用 操作日誌 (oplog) 來擷取進行中複寫期間的變更。如果 MongoDB 在 AWS DMS 讀取記錄之前從 oplog 中清除記錄，則任務會失敗。我們建議調整 oplog 的大小，以將變更保留至少 24 小時。

使用 MongoDB 做為來源時的安全需求 AWS DMS

AWS DMS 支援 MongoDB 的兩種身分驗證方法。這兩種身分驗證方法用於加密密碼，所以它們只能在 `authType` 參數設為 `PASSWORD` 時使用。

MongoDB 身分驗證方法如下所示：

- MONGODB-CR – 適用於往前相容性
- SCRAM-SHA-1 – 使用 MongoDB 3.x 和 4.0 版時的預設值

如果未指定身分驗證方法，AWS DMS 會使用 MongoDB 來源版本的預設方法。

將 MongoDB 集合分段並平行遷移

為了改善遷移任務的效能，MongoDB 來源端點在資料表對應中支援兩個平行完全載入選項。

換句話說，您可以在 JSON 設定中為平行完全載入，使用自動分段或包含資料表對應的範圍分割，以平行遷移集合。使用自動分割，您可以指定的條件 AWS DMS，以自動分割來源以進行每個執行緒中的遷移。透過範圍分割，您可以告知 DMS AWS DMS 在每個執行緒中遷移的每個區段的特定範圍。如需這些設定的詳細資訊，請參閱[資料表和集合設定規則與操作](#)。

使用自動分段範圍平行遷移 MongoDB 資料庫

您可以指定為 AWS DMS 每個執行緒自動分割 (區段) 資料的條件，以平行方式遷移文件。特別是，您可以指定每個執行緒要遷移的文件數目。使用此方法，會 AWS DMS 嘗試最佳化區段邊界，以取得每個執行緒的最大效能。

您可以使用下列資料表對應中的資料表設定選項來指定分段條件。

資料表設定選項	Description
"type"	(必要) 設定 "partitions-auto" 以將 MongoDB 作為來源。
"number-of-partitions"	(選用) 用於遷移的分割 (區段) 總數。預設為 16。
"collection-count-from-meta-data"	(選用) 如果此選項設為 <code>true</code> ，則 AWS DMS 會使用估計的收集計數來決定分割的數目。如果此選項設定為 <code>false</code> ，AWS DMS 會使用實際的收集計數。預設值為 <code>true</code> 。

資料表設定選項	Description
"max-records-skip-per-page"	(選用) 決定每個分割區的邊界時要一次略過的記錄數目。AWS DMS 會使用分頁略過方法來決定分割區的最小邊界。預設值為 10,000。 設定相對較大的值可能會導致游標逾時和任務失敗。設定相對較低的值會導致每頁操作數增加，而且完全載入速度較慢。
"batch-size"	(選用) 限制在單一批次中傳回的文件數。每個批次都需要往返伺服器。如果批次大小為零 (0)，游標會使用伺服器定義的批次大小上限。預設值為 0。

下列範例顯示自動分段的資料表對應。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
      "object-locator": {
        "schema-name": "admin",
        "table-name": "departments"
      },
      "rule-action": "include",
      "filters": []
    },
    {
      "rule-type": "table-settings",
      "rule-id": "2",
      "rule-name": "2",
      "object-locator": {
        "schema-name": "admin",
        "table-name": "departments"
      },
      "parallel-load": {
        "type": "partitions-auto",
```

```
        "number-of-partitions": 5,  
        "collection-count-from-metadata": "true",  
        "max-records-skip-per-page": 1000000,  
        "batch-size": 50000  
      }  
    }  
  ]  
}
```

自動分段具有以下限制。每個區段的遷移會分別擷取集合計數和收集下限 `_id`。然後，其會使用分頁略過來計算該區段的最小邊界。

因此，請確保每個集合的最小 `_id` 值保持不變，直到集合中的所有區段邊界都經過計算為止。如果您在區段邊界計算期間變更集合的最小 `_id` 值，這可能會導致資料遺失或資料列重複錯誤。

使用範圍分段平行遷移 MongoDB 資料庫

您可以透過為執行緒中的每個區段指定範圍，以平行遷移文件。使用此方法，您可以根據您選擇的每個執行緒文件範圍 AWS DMS，指示特定文件在每個執行緒中遷移。

下圖顯示了具有七個項目的 MongoDB 集合，並將 `_id` 作為主索引鍵。

Key	Value	Type
▼ (1) ObjectId("5f805c74873173399a278d78")	{ 3 fields }	Object
_id	ObjectId("5f805c74873173399a278d78")	ObjectId
num	1	Int32
name	a	String
▼ (2) ObjectId("5f805c97873173399a278d79")	{ 3 fields }	Object
_id	ObjectId("5f805c97873173399a278d79")	ObjectId
num	2	Int32
name	b	String
▼ (3) ObjectId("5f805cb0873173399a278d7a")	{ 3 fields }	Object
_id	ObjectId("5f805cb0873173399a278d7a")	ObjectId
num	3	Int32
name	c	String
▼ (4) ObjectId("5f805cbb873173399a278d7b")	{ 3 fields }	Object
_id	ObjectId("5f805cbb873173399a278d7b")	ObjectId
num	4	Int32
name	d	String
▼ (5) ObjectId("5f805cc5873173399a278d7c")	{ 3 fields }	Object
_id	ObjectId("5f805cc5873173399a278d7c")	ObjectId
num	5	Int32
name	e	String
▼ (6) ObjectId("5f805cd0873173399a278d7d")	{ 3 fields }	Object
_id	ObjectId("5f805cd0873173399a278d7d")	ObjectId
num	6	Int32
name	f	String
▼ (7) ObjectId("5f805cdd873173399a278d7e")	{ 3 fields }	Object
_id	ObjectId("5f805cdd873173399a278d7e")	ObjectId
num	7	Int32
name	g	String

若要將集合分割為三個特定區段 AWS DMS，讓 平行遷移，您可以將資料表映射規則新增至遷移任務。在以下 JSON 範例中會顯示此方法。

```
{ // Task table mappings:
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
      "object-locator": {
        "schema-name": "testdatabase",
        "table-name": "testtable"
      },
      "rule-action": "include"
    }
  ]
}
```

```

}, // "selection" : "rule-type"
{
  "rule-type": "table-settings",
  "rule-id": "2",
  "rule-name": "2",
  "object-locator": {
    "schema-name": "testdatabase",
    "table-name": "testtable"
  },
  "parallel-load": {
    "type": "ranges",
    "columns": [
      "_id",
      "num"
    ],
    "boundaries": [
      // First segment selects documents with _id less-than-or-equal-to
      5f805c97873173399a278d79
      // and num less-than-or-equal-to 2.
      [
        "5f805c97873173399a278d79",
        "2"
      ],
      // Second segment selects documents with _id > 5f805c97873173399a278d79 and
      // _id less-than-or-equal-to 5f805cc5873173399a278d7c and
      // num > 2 and num less-than-or-equal-to 5.
      [
        "5f805cc5873173399a278d7c",
        "5"
      ]
      // Third segment is implied and selects documents with _id >
      5f805cc5873173399a278d7c.
    ] // : "boundaries"
  } // : "parallel-load"
} // : "table-settings" : "rule-type"
] // : "rules"
} // : Task table mappings

```

該資料表對應定義會將來源集合分割為三個區段，並平行遷移。以下是分段邊界。

Data with _id less-than-or-equal-to "5f805c97873173399a278d79" and num less-than-or-equal-to 2 (2 records)

```
Data with _id > "5f805c97873173399a278d79" and num > 2 and _id less-than-or-equal-to
"5f805cc5873173399a278d7c" and num less-than-or-equal-to 5 (3 records)
Data with _id > "5f805cc5873173399a278d7c" and num > 5 (2 records)
```

遷移任務完成後，您可以如下列範例所示，從任務日誌中確認資料表是否是平行載入。您也可以確認用來從來源資料表卸載每個區段的 MongoDB find 子句。

```
[TASK_MANAGER      ] I: Start loading segment #1 of 3 of table
'testdatabase'. 'testtable' (Id = 1) by subtask 1. Start load timestamp
0005B191D638FE86 (replicationtask_util.c:752)

[SOURCE_UNLOAD     ] I: Range Segmentation filter for Segment #0 is initialized.
(mongodb_unload.c:157)

[SOURCE_UNLOAD     ] I: Range Segmentation filter for Segment #0 is: { "_id" :
{ "$lte" : { "$oid" : "5f805c97873173399a278d79" } }, "num" : { "$lte" :
{ "$numberInt" : "2" } } } (mongodb_unload.c:328)

[SOURCE_UNLOAD     ] I: Unload finished for segment #1 of segmented table
'testdatabase'. 'testtable' (Id = 1). 2 rows sent.

[TASK_MANAGER      ] I: Start loading segment #1 of 3 of table
'testdatabase'. 'testtable' (Id = 1) by subtask 1. Start load timestamp
0005B191D638FE86 (replicationtask_util.c:752)

[SOURCE_UNLOAD     ] I: Range Segmentation filter for Segment #0 is initialized.
(mongodb_unload.c:157)

[SOURCE_UNLOAD     ] I: Range Segmentation filter for Segment #0 is: { "_id" : { "$lte" :
{ "$oid" : "5f805c97873173399a278d79" } }, "num" : { "$lte" : { "$numberInt" :
"2" } } } (mongodb_unload.c:328)

[SOURCE_UNLOAD     ] I: Unload finished for segment #1 of segmented table
'testdatabase'. 'testtable' (Id = 1). 2 rows sent.

[TARGET_LOAD       ] I: Load finished for segment #1 of segmented table
'testdatabase'. 'testtable' (Id = 1). 1 rows received. 0 rows skipped. Volume
transferred 480.

[TASK_MANAGER      ] I: Load finished for segment #1 of table
'testdatabase'. 'testtable' (Id = 1) by subtask 1. 2 records transferred.
```

目前，AWS DMS 支援下列 MongoDB 資料類型做為區段索引鍵資料欄：

- Double
- String
- ObjectId
- 32 位元整數
- 64 位元整數

使用 MongoDB 做為 來源時遷移多個資料庫 AWS DMS

AWS DMS 3.4.5 版和更新版本支援在所有支援的 MongoDB 版本中，在單一任務中遷移多個資料庫。如果您要遷移多個資料庫，請採取這些步驟：

1. 當您建立 MongoDB 來源端點時，請執行以下其中一項：
 - 在 DMS 主控台的建立端點頁面上，確定端點組態下的資料庫名稱是空白的。
 - 使用 AWS CLI `CreateEndpoint` 命令，將空字串值指派給 `DatabaseName` 參數 `MongoDBSettings`。
2. 對於要從 MongoDB 來源遷移的每個資料庫，請在任務的資料表對應中指定資料庫名稱作為結構描述名稱。您可以使用主控台內的引導式輸入或直接在 JSON 中執行此操作。如需引導式輸入的詳細資訊，請參閱[從主控台指定資料表選取及轉換](#)。如需 JSON 的相關資訊，請參閱[選取規則與動作](#)。

例如，您可以在下列指定 JSON 以遷移三個 MongoDB 資料庫。

Example 遷移結構描述中的所有資料表

下列 JSON 會將來源端點中 Customers、Orders 和 Suppliers 資料庫中的所有資料表遷移至目標端點。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
      "object-locator": {
```



```

        "schema-name": "Customers",
        "table-name": "%"
    },
    "rule-action": "include",
    "filters": []
},
{
    "rule-type": "selection",
    "rule-id": "2",
    "rule-name": "2",
    "object-locator": {
        "schema-name": "Orders",
        "table-name": "%"
    },
    "rule-action": "include",
    "filters": []
},
{
    "rule-type": "selection",
    "rule-id": "3",
    "rule-name": "3",
    "object-locator": {
        "schema-name": "Inventory",
        "table-name": "%"
    },
    "rule-action": "include",
    "filters": []
}
]
}

```

使用 MongoDB 做為 來源的限制 AWS DMS

以下是使用 MongoDB 做為 來源時的限制 AWS DMS：

- 在資料表模式中，集合中的文件必須在相同欄位中用於值的資料類型中保持一致。例如，如果集合中的文件包含 '{ a:{ b:value ... } }'，則集合中參考該 a.b 欄位 *value* 的所有文件都必須在 *value* 使用相同的資料類型，無論其出現在集合中何位置為何。
- 當 `_id` 選項設為單獨的資料行，ID 字串不能超過 200 個字元。
- 在資料表模式中，物件 ID 和陣列類型索引鍵都會轉換成以 `oid` 和 `array` 為前綴的資料行。

這些資料行在內部使用加上前綴的名稱參考。如果您在 中使用參考這些欄 AWS DMS 的轉換規則，請務必指定字首欄。例如，您指定 `${oid__id}` 而不是 `${_id}`，或者 `${array__addresses}` 而不是 `${_addresses}`。

- 集合名稱和索引鍵名稱不能包含金錢符號 (\$)。
- AWS DMS 在具有 RDBMS 目標的資料表模式中，不支援包含具有不同大小寫（上、下）之相同欄位的集合。例如，AWS DMS 不支援具有兩個名為 `Field1` 和 `field1` 的集合。
- 資料表模式和文件模式都有前文討論的限制。
- 使用自動分段進行平行遷移時具有前述限制。
- MongoDB 不支援來源篩選條件。
- AWS DMS 不支援巢狀層級大於 97 的文件。
- AWS DMS 遷移至非 DocumentDB 目標時，需要 UTF-8 編碼的來源資料。對於具有 non-UTF-8 字元的來源，請在遷移或遷移至 Amazon DocumentDB 之前將其轉換為 UTF-8。
- AWS DMS 不支援 MongoDB 5.0 版的下列功能：
 - 即時重新分片
 - 用戶端欄位層級加密 (CSFLE)
 - 時間序列集合遷移

Note

在完全載入階段遷移的時間序列集合會轉換為 Amazon DocumentDB 中的一般集合，因為 DocumentDB 不支援時間序列集合。

使用 MongoDB 做為來源時的端點組態設定 AWS DMS

當您設定 MongoDB 來源端點時，您可以使用 AWS DMS 主控台指定多個端點組態設定。

下表說明使用 MongoDB 資料庫做為 AWS DMS 來源時可用的組態設定。

設定 (屬性)	有效值	預設值和描述
身分驗證模式	"none" "password"	值 "password" 會提示輸入使用者名稱和密碼。指定 "none" 時，不會使用使用者名稱和密碼參數。

設定 (屬性)	有效值	預設值和描述
驗證來源	有效的 MongoDB 資料庫名稱。	您要用來驗證憑證以進行驗證的 MongoDB 資料庫名稱。預設值為 "admin"。
身分驗證機制	"default" "mongodb_cr" "scram_sha_1"	身分驗證機制。 "default" 值是 "scram_sha_1" 。設定 authType 為 "no" 時，不會使用此設定。
中繼資料模式	文件與資料表	選擇文件模式或資料表模式。
待掃描的文件數 (docsToInvestigate)	正整數會大於 0。	僅在資料表模式中使用此選項來定義目標資料表定義。
_id as a separate column	方塊中的核取記號	選用的核取記號方塊，其會建立名為 _id 的第二個資料欄，作為主索引鍵。
ExtractDocID	true false	false：將 NestingLevel 設為 "none" 時，請使用此屬性。 搭配產生 多文件交易 的來源使用 CDC 時，ExtractDocId 參數必須設定為 true。如果未啟用此參數，AWS DMS 任務會在遇到多文件交易時失敗。
socketTimeoutMS	大於或等於 0 的整數。 僅限額外連線屬性 (ECA)。	此設定以毫秒為單位，並為 MongoDB 用戶端設定連線逾時。如果該值小於或等於零，則使用 MongoDB 用戶端預設值。
UseUpdateLookUp	true false	若為 true，在 CDC 更新事件期間，會將整個更新文件 AWS DMS 複製到目標。設定為 false 時，AWS DMS 會使用 MongoDB 更新命令，僅更新目標上文件中修改的欄位。

設定 (屬性)	有效值	預設值和描述
Replicate ShardColl ections	true false	當為 true 時，會將資料 AWS DMS 複寫至碎片集合。只有在目標端點是 DocumentDB 彈性叢集時，AWS DMS 才會使用此設定。 當此設定為 true 時，請注意以下事項： - 您必須將 TargetTablePrepMode 設為 nothing。 - AWS DMS 會自動 useUpdateLookup 將設定為 false。
useTransa ctionVeri fication	true false	當時 false，會停用變更串流與 oplog 之間的驗證。 Note 如果變更串流和 oplog 項目之間發生差異，您可能錯過操作，因為預設的 DMS 行為是在這種情況下使任務失敗。預設：true。
useOplog	true false	當時 true，可讓 DMS 任務直接從 'oplog' 讀取，而不是使用變更串流。預設：false。

如果您選擇將文件作為中繼資料模式，則可使用不同的選項。

如果目標端點是 DocumentDB，請確保在文件模式中執行遷移。此外，修改來源端點並選取選項 `_id as separate column`。如果來源 MongoDB 工作負載涉及交易，這是必要的先決條件。

MongoDB 的來源資料類型

使用 MongoDB 做為來源的資料遷移 AWS DMS 支援大多數 MongoDB 資料類型。在下表中，您可以找到使用時支援的 MongoDB 來源資料類型，AWS DMS 以及來自 AWS DMS 資料類型的預設映射。如需 MongoDB 資料類型的詳細資訊，請參閱 MongoDB 文件中的 [BSON 類型](#)。

如需如何檢視從目標映射的資料類型資訊，請參閱您要使用的目標端點一節。

如需 AWS DMS 資料類型的詳細資訊，請參閱 [AWS Database Migration Service 的資料類型](#)。

MongoDB 資料類型	AWS DMS 資料類型
Boolean	Bool
二進位	BLOB
Date	Date
時間戳記	Date
Int	INT4
Long	INT8
Double	REAL8
字串 (UTF-8)	CLOB
陣列	CLOB
OID	String
REGEX	CLOB
CODE	CLOB

使用 Amazon DocumentDB（與 MongoDB 相容）做為的來源 AWS DMS

如需 AWS DMS 支援作為來源之 Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility) 版本的相關資訊，請參閱 [的來源 AWS DMS](#)。

使用 Amazon DocumentDB 作為來源，您可以將資料從 Amazon DocumentDB 叢集遷移到另一個 Amazon DocumentDB 叢集。您也可以將資料從 Amazon DocumentDB 叢集遷移到支援的其他目標端點之一 AWS DMS。

如果您剛開始使用 Amazon DocumentDB，請注意以下 Amazon DocumentDB 資料庫的重要概念：

- Amazon DocumentDB 中的記錄是文件，是由欄位/值對組成的資料結構。欄位值可以包含其他文件、陣列和文件的陣列。文件約相當於關聯式資料庫資料表中的資料列。
- Amazon DocumentDB 的集合是一組文件，約相當於關聯式資料庫資料表。

- Amazon DocumentDB 中的資料庫是一組集合，大致相當於關聯式資料庫中的結構描述。

AWS DMS 使用 Amazon DocumentDB 做為來源、文件模式和資料表模式時，支援兩種遷移模式。您可以在 AWS DMS 主控台中建立 Amazon DocumentDB 來源端點時，使用中繼資料模式選項或額外連線屬性來指定遷移模式 `nestingLevel`。您可以在以下找到說明，了解遷移模式的選擇會如何影響目標資料的結果格式。

文件模型

在文件模式中，JSON 文件會依原狀遷移。這意味著文件資料會合併為兩個項目之一。當您使用關聯式資料庫作為目標時，資料是在目標資料表中名為 `_doc` 的單一資料欄。當您使用非關聯式資料庫作為目標時，資料是單一 JSON 文件。文件模式是預設模式，我們建議您在遷移至 Amazon DocumentDB 目標時使用此模式。

例如，請考慮 Amazon DocumentDB 集合中名為 `myCollection` 的下列文件。

```
db.myCollection.find()
{ "_id" : ObjectId("5a94815f40bd44d1b02bdfe0"), "a" : 1, "b" : 2, "c" : 3 }
{ "_id" : ObjectId("5a94815f40bd44d1b02bdfe1"), "a" : 4, "b" : 5, "c" : 6 }
```

使用文件模式將資料遷移到關聯式資料庫資料表之後，資料結構如下所示。文件中的資料欄位會合併到 `_doc` 資料欄。

oid_id	_doc
5a94815f40bd44d1b02bdfe0	{ "a" : 1, "b" : 2, "c" : 3 }
5a94815f40bd44d1b02bdfe1	{ "a" : 4, "b" : 5, "c" : 6 }

您可以選擇性地將額外連線屬性 `extractDocID` 設為 `true`，以建立第二個名為 `"_id"` 的資料欄，其作用如同主索引鍵。除非您使用 Amazon DocumentDB 作為目標，否則如果您要使用變更資料擷取 (CDC)，請將此參數設定為 `true`。

搭配產生 [多文件交易](#) 的來源使用 CDC 時，`ExtractDocId` 參數必須設定為 `true`。如果未啟用此參數，AWS DMS 任務會在遇到多文件交易時失敗。

Note

如果您將新的集合新增至來源資料庫，AWS DMS 會為集合建立新的目標資料表，並複寫任何文件。

資料表模式

在資料表模式下，AWS DMS 會將 Amazon DocumentDB 文件中每個最上層的欄位轉換成目標資料表的資料欄。如果欄位為巢狀，請將巢狀值 AWS DMS 扁平化為單一資料欄。AWS DMS 然後將索引鍵欄位和資料類型新增至目標資料表的資料欄集。

對於每個 Amazon DocumentDB 文件，會將每個索引鍵和類型 AWS DMS 新增至目標資料表的資料欄集。例如，使用資料表模式，會將先前的範例 AWS DMS 遷移至下表。

oid_id	a	b	c
5a94815f4 0bd44d1b02bdfe0	1	2	3
5a94815f4 0bd44d1b02bdfe1	4	5	6

巢狀值會扁平化到包含以點分隔之索引鍵名稱的資料行。資料欄命名是使用以句號分隔的扁平化欄位名稱串連。例如，將具有巢狀值等欄位的 JSON 文件 AWS DMS 遷移{"a" : {"b" : {"c": 1}}}}至名為 a.b.c。

若要建立目標資料欄，AWS DMS 會掃描指定數量的 Amazon DocumentDB 文件，並建立一組所有欄位及其類型。AWS DMS 然後使用此集合來建立目標資料表的資料欄。如果使用主控台建立或修改 Amazon DocumentDB 來源端點，您可以指定待掃描的文件數。預設值為 1,000 份文件。如果您使用 AWS CLI，則可以使用額外的連線屬性 docsToInvestigate。

在資料表模式中，會像這樣 AWS DMS 管理文件和集合：

- 當您將文件新增至現有的集合時，會複寫文件。如果欄位不存在於目標中，則不複寫這些欄位。
- 當您更新文件時，會複寫更新的文件。如果欄位不存在於目標中，則不複寫這些欄位。
- 完全支援刪除文件。

- CDC 任務完成時，新增新的集合不會在目標上產生新的資料表。
- 在變更資料擷取 (CDC) 階段中，AWS DMS 不支援重新命名集合。

主題

- [設定許可以使用 Amazon DocumentDB 作為來源](#)
- [設定 Amazon DocumentDB 叢集的 CDC](#)
- [使用 TLS 連接到 Amazon DocumentDB](#)
- [建立 Amazon DocumentDB 來源端點](#)
- [將 Amazon DocumentDB 集合分段並平行遷移](#)
- [使用 Amazon DocumentDB 做為 來源時遷移多個資料庫 AWS DMS](#)
- [使用 Amazon DocumentDB 做為 來源的限制 AWS DMS](#)
- [在將 Amazon DocumentDB 作為來源的情況下使用端點設定](#)
- [Amazon DocumentDB 的來源資料類型](#)

設定許可以使用 Amazon DocumentDB 作為來源

使用 Amazon DocumentDB 來源進行 AWS DMS 遷移時，您可以建立具有根權限的使用者帳戶。或者，您可以建立使用者，所含許可僅限於要遷移的資料庫。

以下程式碼會建立使用者作為根帳戶。

```
use admin
db.createUser(
  {
    user: "root",
    pwd: "password",
    roles: [ { role: "root", db: "admin" } ]
  })
```

若是 Amazon DocumentDB 3.6，以下程式碼會在要遷移的資料庫建立擁有最基本權限的使用者。

```
use db_name
db.createUser(
  {
    user: "dms-user",
```



```
        pwd: "password",
        roles: [{ role: "read", db: "db_name" }]
    }
)
```

對於 Amazon DocumentDB 4.0 及更高版本，AWS DMS 會使用全部署的變更串流。在這裡，下面的程式碼會建立具有最基本權限的使用者。

```
db.createUser(
{
    user: "dms-user",
    pwd: "password",
    roles: [ { role: "readAnyDatabase", db: "admin" }]
})
```

設定 Amazon DocumentDB 叢集的 CDC

若要搭配 Amazon DocumentDB 使用持續複寫或 CDC，AWS DMS 需要存取 Amazon DocumentDB 叢集的變更串流。如需說明，了解叢集集合和資料庫中按時間順序排序的更新事件，請參閱《Amazon DocumentDB 開發人員指南》中的[使用變更串流](#)。

使用 MongoDB Shell 向 Amazon DocumentDB 叢集進行驗證。然後執行下列命令以啟用變更串流。

```
db.adminCommand({modifyChangeStreams: 1,
    database: "DB_NAME",
    collection: "",
    enable: true});
```

此方法可為資料庫中的所有集合啟用變更串流。啟用變更串流後，您可以建立遷移任務來遷移現有資料，同時複寫持續變更。即使載入大量資料，仍會 AWS DMS 繼續擷取和套用變更。來源和目標資料庫最終將保持同步，盡可能地縮短停機時間。

Note

AWS DMS 使用 操作日誌 (oplog) 來擷取進行中複寫期間的變更。如果 Amazon DocumentDB 在 AWS DMS 讀取記錄之前從 oplog 中清除記錄，您的任務將會失敗。我們建議調整 oplog 的大小，以將變更保留至少 24 小時。

使用 TLS 連接到 Amazon DocumentDB

依預設，新建立的 Amazon DocumentDB 叢集僅接受使用 Transport Layer Security (TLS) 的安全連線。啟用 TLS 時，每個 Amazon DocumentDB 連線都需要公有金鑰。

您可以從 AWS 託管的 Amazon S3 儲存貯體下載 檔案，以擷取 Amazon DocumentDB 的公有金鑰。rds-combined-ca-bundle.pem Amazon S3 如需下載此檔案的相關資訊，請參閱《Amazon DocumentDB 開發人員指南》中的[使用 TLS 加密連線](#)。

下載 rds-combined-ca-bundle.pem 檔案後，您可以匯入其中包含的公有金鑰 AWS DMS。下列步驟說明如何執行這項操作。

使用 AWS DMS 主控台匯入您的公有金鑰

1. 登入 AWS 管理主控台 並選擇 AWS DMS。
2. 在導覽窗格中，選擇 Certificates (憑證)。
3. 選擇 Import certificate (匯入憑證)。隨即顯示匯入新的 CA 憑證頁面。
4. 在憑證組態區段中，執行以下其中一項操作：
 - 針對憑證識別碼，輸入憑證的唯一名稱，例如 docdb-cert。
 - 選擇選擇檔案，瀏覽至您儲存 rds-combined-ca-bundle.pem 檔案的位置，然後加以選取。
5. 選擇 Add new CA certificate (新增憑證授權機構憑證)。

AWS CLI 下列範例使用 AWS DMS import-certificate 命令匯入公有金鑰 rds-combined-ca-bundle.pem 檔案。

```
aws dms import-certificate \
  --certificate-identifier docdb-cert \
  --certificate-pem file:///./rds-combined-ca-bundle.pem
```

建立 Amazon DocumentDB 來源端點

您可以使用主控台或 AWS CLI 建立 Amazon DocumentDB 來源端點。使用主控台執行以下程序。

使用 AWS DMS 主控台設定 Amazon DocumentDB 來源端點

1. 登入 AWS 管理主控台 並選擇 AWS DMS。

2. 在導覽窗格中選擇端點，然後選擇建立端點。
3. 對於端點識別碼，請提供可協助您輕鬆識別的名稱，例如 docdb-source。
4. 針對來源引擎，請選擇 Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)。
5. 在伺服器名稱中，輸入 Amazon DocumentDB 資料庫端點所在的伺服器名稱。例如，您可以輸入 Amazon EC2 執行個體的公有 DNS 名稱，例如 democluster.cluster-cjf6q8nxfefi.us-east-2.docdb.amazonaws.com。
6. 針對連接埠，輸入 27017。
7. 對於 SSL mode (SSL 模式)，請選擇 verify-full (完整驗證)。如果您已在 Amazon DocumentDB 叢集上停用 SSL，則可以略過此步驟。
8. 對於 CA 憑證，請選擇 Amazon DocumentDB 憑證 (rds-combined-ca-bundle.pem)。如需新增此憑證的指示，請參閱[使用 TLS 連接到 Amazon DocumentDB](#)。
9. 針對資料庫名稱，輸入要遷移的資料庫名稱。

使用 CLI 執行以下程序。

使用 設定 Amazon DocumentDB 來源端點 AWS CLI

- 執行下列 AWS DMS create-endpoint 命令來設定 Amazon DocumentDB 來源端點，以您自己的值取代預留位置。

```
aws dms create-endpoint \  
    --endpoint-identifier a_memorable_name \  
    --endpoint-type source \  
    --engine-name docdb \  
    --username value \  
    --password value \  
    --server-name servername_where_database_endpoint_resides \  
    --port 27017 \  
    --database-name name_of_endpoint_database
```

將 Amazon DocumentDB 集合分段並平行遷移

為了改善遷移任務的效能，Amazon DocumentDB 來源端點在資料表對應中支援兩個平行完全載入功能選項。換句話說，您可以在 JSON 設定中為平行完全載入，使用自動分段或包含資料表對應的範圍分割選項，以平行遷移集合。自動分割選項可讓您指定 的條件 AWS DMS，以自動分割來源以進行每

個執行緒中的遷移。範圍分割選項可讓您告知 DMS AWS DMS 在每個執行緒中遷移的每個區段的特定範圍。如需這些設定的詳細資訊，請參閱[資料表和集合設定規則與操作](#)。

使用自動分段範圍平行遷移 Amazon DocumentDB 資料庫

您可以平行遷移文件，方法是指定條件 AWS DMS，讓自動分割（分割）每個執行緒的資料，尤其是每個執行緒要遷移的文件數量。使用此方法時，AWS DMS 嘗試最佳化區段邊界，以獲得每個執行緒的最大效能。

您可以使用下列資料表對應中的資料表設定選項來指定分段條件：

資料表設定選項	Description
"type"	(必要) 設為 "partitions-auto" 以將 Amazon DocumentDB 作為來源。
"number-of-partitions"	(選用) 用於遷移的分割 (區段) 總數。預設為 16。
"collection-count-from-meta-data"	(選用) 如果設定為 true，AWS DMS 會使用預估的集合計數來判斷分割區數量。如果設定為 false，AWS DMS 會使用實際的收集計數。預設值為 true。
"max-records-skip-per-page"	(選用) 決定每個分割區的邊界時要一次略過的記錄數目。AWS DMS 會使用分頁略過方法來決定分割區的最小邊界。預設值為 10000。設定相對較大的值可能會導致游標逾時和任務失敗。設定相對較低的值會導致每頁操作數增加，而且完全載入速度較慢。
"batch-size"	(選用) 限制在單一批次中傳回的文件數。每個批次都需要往返伺服器。如果批次大小為零 (0)，游標會使用伺服器定義的批次大小上限。預設值為 0。

下列範例顯示自動分段的資料表對應。

```
{
```

```
"rules": [
  {
    "rule-type": "selection",
    "rule-id": "1",
    "rule-name": "1",
    "object-locator": {
      "schema-name": "admin",
      "table-name": "departments"
    },
    "rule-action": "include",
    "filters": []
  },
  {
    "rule-type": "table-settings",
    "rule-id": "2",
    "rule-name": "2",
    "object-locator": {
      "schema-name": "admin",
      "table-name": "departments"
    },
    "parallel-load": {
      "type": "partitions-auto",
      "number-of-partitions": 5,
      "collection-count-from-metadata": "true",
      "max-records-skip-per-page": 1000000,
      "batch-size": 50000
    }
  }
]
```

自動分段具有下列限制。每個區段的遷移會分別擷取集合計數和收集下限 `_id`。然後，其會使用分頁略過來計算該區段的最小邊界。因此，請確保每個集合的最小 `_id` 值保持不變，直到集合中的所有區段邊界都經過計算為止。如果您在區段邊界計算期間變更集合的最小 `_id` 值，這可能會導致資料遺失或重複的資料列錯誤。

使用特定區段範圍平行遷移 Amazon DocumentDB 資料庫

下列範例顯示具有七個項目的 Amazon DocumentDB 集合，並將 `_id` 作為主索引鍵。

Key	Value	Type
▼ (1) ObjectId("5f805c74873173399a278d78")	{ 3 fields }	Object
_id	ObjectId("5f805c74873173399a278d78")	ObjectId
num	1	Int32
name	a	String
▼ (2) ObjectId("5f805c97873173399a278d79")	{ 3 fields }	Object
_id	ObjectId("5f805c97873173399a278d79")	ObjectId
num	2	Int32
name	b	String
▼ (3) ObjectId("5f805cb0873173399a278d7a")	{ 3 fields }	Object
_id	ObjectId("5f805cb0873173399a278d7a")	ObjectId
num	3	Int32
name	c	String
▼ (4) ObjectId("5f805cbb873173399a278d7b")	{ 3 fields }	Object
_id	ObjectId("5f805cbb873173399a278d7b")	ObjectId
num	4	Int32
name	d	String
▼ (5) ObjectId("5f805cc5873173399a278d7c")	{ 3 fields }	Object
_id	ObjectId("5f805cc5873173399a278d7c")	ObjectId
num	5	Int32
name	e	String
▼ (6) ObjectId("5f805cd0873173399a278d7d")	{ 3 fields }	Object
_id	ObjectId("5f805cd0873173399a278d7d")	ObjectId
num	6	Int32
name	f	String
▼ (7) ObjectId("5f805cdd873173399a278d7e")	{ 3 fields }	Object
_id	ObjectId("5f805cdd873173399a278d7e")	ObjectId
num	7	Int32
name	g	String

若要將集合分割成三個區段並平行遷移，您可以如下列 JSON 範例所示，將資料表對應規則新增至遷移任務。

```
{ // Task table mappings:
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
      "object-locator": {
        "schema-name": "testdatabase",
        "table-name": "testtable"
      },
      "rule-action": "include"
    }
  ]
}
```

```

}, // "selection" : "rule-type"
{
  "rule-type": "table-settings",
  "rule-id": "2",
  "rule-name": "2",
  "object-locator": {
    "schema-name": "testdatabase",
    "table-name": "testtable"
  },
  "parallel-load": {
    "type": "ranges",
    "columns": [
      "_id",
      "num"
    ],
    "boundaries": [
      // First segment selects documents with _id less-than-or-equal-to
      5f805c97873173399a278d79
      // and num less-than-or-equal-to 2.
      [
        "5f805c97873173399a278d79",
        "2"
      ],
      // Second segment selects documents with _id > 5f805c97873173399a278d79 and
      // _id less-than-or-equal-to 5f805cc5873173399a278d7c and
      // num > 2 and num less-than-or-equal-to 5.
      [
        "5f805cc5873173399a278d7c",
        "5"
      ]
      // Third segment is implied and selects documents with _id >
      5f805cc5873173399a278d7c.
    ] // : "boundaries"
  } // : "parallel-load"
} // "table-settings" : "rule-type"
] // : "rules"
} // : Task table mappings

```

該資料表對應定義會將來源集合分割為三個區段，並平行遷移。以下是分段邊界。

```
Data with _id less-than-or-equal-to "5f805c97873173399a278d79" and num less-than-or-equal-to 2 (2 records)
Data with _id less-than-or-equal-to "5f805cc5873173399a278d7c" and num less-than-or-equal-to 5 and not in (_id less-than-or-equal-to "5f805c97873173399a278d79" and num less-than-or-equal-to 2) (3 records)
Data not in (_id less-than-or-equal-to "5f805cc5873173399a278d7c" and num less-than-or-equal-to 5) (2 records)
```

遷移任務完成後，您可以如下列範例所示，從任務日誌中確認資料表是否是平行載入。您也可以驗證用來從來源資料表卸載每個區段的 Amazon DocumentDB find 子句。

```
[TASK_MANAGER      ] I: Start loading segment #1 of 3 of table
'testdatabase'. 'testtable' (Id = 1) by subtask 1. Start load timestamp
0005B191D638FE86 (replicationtask_util.c:752)

[SOURCE_UNLOAD     ] I: Range Segmentation filter for Segment #0 is initialized.
(mongodb_unload.c:157)

[SOURCE_UNLOAD     ] I: Range Segmentation filter for Segment #0 is: { "_id" :
{ "$lte" : { "$oid" : "5f805c97873173399a278d79" } }, "num" : { "$lte" :
{ "$numberInt" : "2" } } } (mongodb_unload.c:328)

[SOURCE_UNLOAD     ] I: Unload finished for segment #1 of segmented table
'testdatabase'. 'testtable' (Id = 1). 2 rows sent.

[TASK_MANAGER      ] I: Start loading segment #1 of 3 of table
'testdatabase'. 'testtable' (Id = 1) by subtask 1. Start load timestamp
0005B191D638FE86 (replicationtask_util.c:752)

[SOURCE_UNLOAD     ] I: Range Segmentation filter for Segment #0 is initialized.
(mongodb_unload.c:157)

[SOURCE_UNLOAD     ] I: Range Segmentation filter for Segment #0 is: { "_id" : { "$lte" :
{ "$oid" : "5f805c97873173399a278d79" } }, "num" : { "$lte" : { "$numberInt" :
"2" } } } (mongodb_unload.c:328)

[SOURCE_UNLOAD     ] I: Unload finished for segment #1 of segmented table
'testdatabase'. 'testtable' (Id = 1). 2 rows sent.
```



```
[TARGET_LOAD      ] I: Load finished for segment #1 of segmented table
'testdatabase'.'testtable' (Id = 1). 1 rows received. 0 rows skipped. Volume
transferred 480.
```

```
[TASK_MANAGER     ] I: Load finished for segment #1 of table
'testdatabase'.'testtable' (Id = 1) by subtask 1. 2 records transferred.
```

目前，AWS DMS 支援下列 Amazon DocumentDB 資料類型做為區段索引鍵資料欄：

- Double
- String
- ObjectId
- 32 位元整數
- 64 位元整數

使用 Amazon DocumentDB 做為 來源時遷移多個資料庫 AWS DMS

AWS DMS 3.4.5 版和更高版本僅支援在 Amazon DocumentDB 4.0 版和更高版本的任務中遷移多個資料庫。若想要遷移多個資料庫，請執行以下作業：

1. 當您建立 Amazon DocumentDB 來源端點時：
 - 在 AWS 管理主控台 的 中 AWS DMS，在建立端點頁面上的端點組態下將資料庫名稱保留空白。
 - 在 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 中，將空字串值指派給您為 CreateEndpoint 動作指定的 DocumentDBSettings 中的 DatabaseName 參數。
2. 對於要從此 Amazon DocumentDB 來源端點遷移的每個資料庫，請使用主控台內的引導式輸入或直接使用 JSON，將每個資料庫的名稱指定為任務資料表對應的結構描述名稱。如需引導式輸入的相關資訊，請參閱[從主控台指定資料表選取及轉換](#)的描述。如需 JSON 的相關資訊，請參閱[選取規則與動作](#)。

例如，您可以在下列指定 JSON 以遷移三個 Amazon DocumentDB 資料庫。

Example遷移結構描述中的所有資料表

下列 JSON 會將來源端點中 Customers、Orders 和 Suppliers 資料庫中的所有資料表遷移至目標端點。

```
{
```

```
"rules": [
  {
    "rule-type": "selection",
    "rule-id": "1",
    "rule-name": "1",
    "object-locator": {
      "schema-name": "Customers",
      "table-name": "%"
    },
    "object-locator": {
      "schema-name": "Orders",
      "table-name": "%"
    },
    "object-locator": {
      "schema-name": "Inventory",
      "table-name": "%"
    },
    "rule-action": "include"
  }
]
```

使用 Amazon DocumentDB 做為 來源的限制 AWS DMS

以下是使用 Amazon DocumentDB 做為 來源時的限制 AWS DMS：

- 當 `_id` 選項設為單獨的資料行，ID 字串不能超過 200 個字元。
- 在資料表模式中，物件 ID 和陣列類型索引鍵都會轉換成以 `oid` 和 `array` 為前綴的資料行。

這些資料行在內部使用加上前綴的名稱參考。如果您在 中使用參考這些欄 AWS DMS 的轉換規則，請務必指定字首欄。例如，指定 `${oid__id}` (而不是 `${_id}`) 或是 `${array__addresses}` 而不是 `${_addresses}`)。

- 集合名稱和索引鍵名稱不能包含金錢符號 (\$)。
- 資料表模式和文件模式都有前文討論的限制。
- 使用自動分段進行平行遷移時具有前述限制。
- Amazon DocumentDB (MongoDB compatible) 來源不支援使用特定時間戳記作為變更資料擷取 (CDC) 的起始位置。進行中複寫任務會開始擷取變更 (不論時間戳記為何)。
- AWS DMS 對於低於 3.5.2 的 AWS DMS 版本，不支援巢狀層級大於 97 的文件。
- DocumentDB 不支援來源篩選條件。

- AWS DMS 不支援在彈性叢集模式中將 DocumentDB 的 CDC（變更資料擷取）複寫做為來源。

在將 Amazon DocumentDB 作為來源的情況下使用端點設定

您可以使用端點設定來設定 Amazon DocumentDB 來源資料表，類似於使用額外的連線屬性。當您使用 AWS DMS 主控台或使用中的 `create-endpoint` 命令搭配 `--doc-db-settings` `'{"EndpointSetting": "value", ...}'` JSON 語法來建立來源端點時[AWS CLI](#)，您可以指定設定。

下列資料表顯示您可以在將 Amazon DocumentDB 作為來源搭配使用的端點設定。

屬性名稱	有效值	預設值和描述
NestingLevel	"none" "one"	"none"：指定 "none" 使用文件模式。指定 "one" 使用資料表模式。
ExtractDocId	true false	false：將 NestingLevel 設為 "none" 時，請使用此屬性。 搭配產生 多文件交易 的來源使用 CDC 時，ExtractDocId 參數必須設定為 true。如果未啟用此參數，AWS DMS 任務會在遇到多文件交易時失敗。
DocsToInvestigate	正整數會大於 0。	1000：將 NestingLevel 設為 "one" 時，請使用此屬性。
ReplicateShardCollections	true false	當為 true 時，會將資料 AWS DMS 複寫至碎片集合。只有在目標端點是 DocumentDB 彈性叢集時，AWS DMS 才會使用此設定。 當此設定為 true 時，請注意以下事項： • 您必須將 TargetTablePrepMode 設為 nothing。 • AWS DMS 會自動 useUpdateLookup 將設定為 false。

Amazon DocumentDB 的來源資料類型

您可以在下表中找到在使用 AWS DMS 時支援的 Amazon DocumentDB 來源資料類型。您也可以在此資料表中找到來自 AWS DMS 資料類型的預設映射。如需資料類型的詳細資訊，請參閱 MongoDB 文件中的 [BSON 類型](#)。

如需如何檢視從目標映射的資料類型資訊，請參閱您要使用的目標端點一節。

如需 AWS DMS 資料類型的詳細資訊，請參閱 [AWS Database Migration Service 的資料類型](#)。

Amazon DocumentDB 資料類型	AWS DMS 資料類型
Boolean	Bool
二進位	BLOB
Date	Date
時間戳記	Date
Int	INT4
Long	INT8
Double	REAL8
字串 (UTF-8)	CLOB
陣列	CLOB
OID	String

使用 Amazon S3 做為的來源 AWS DMS

您可以使用從 Amazon S3 儲存貯體遷移資料 AWS DMS。若要執行此作業，請提供 Amazon S3 儲存貯體的存取權，這些儲存貯體內含一或多個資料檔案。在該 S3 儲存貯體中，包含描述資料和這些檔案之資料庫資料表間映射的 JSON 檔案。

在完全載入開始之前，Amazon S3 儲存貯體中就必須有來源資料檔案。請使用 bucketName 參數指定儲存貯體名稱。

來源資料檔案可以是下列格式：

- 逗號分隔值 (.csv)
- Parquet (DMS 3.5.3 版及更新版本)。如需使用 Parquet-format 檔案的詳細資訊，請參閱 [使用 Amazon S3 中的 Parquet 格式檔案做為的來源 AWS DMS](#)。

對於逗號分隔值 (.csv) 格式的來源資料檔案，請使用下列命名慣例來命名它們。在此慣例中，*schemaName* 是來源結構描述，而 *tableName* 是該結構描述內的資料表名稱。

```
/schemaName/tableName/LOAD001.csv  
/schemaName/tableName/LOAD002.csv  
/schemaName/tableName/LOAD003.csv  
...
```

例如，假設資料檔案位在以下 Amazon S3 路徑的 amzn-s3-demo-bucket。

```
s3://amzn-s3-demo-bucket/hr/employee
```

在載入時間，AWS DMS 假設來源結構描述名稱為 hr，而來源資料表名稱為 employee。

除了 bucketName (必要) 之外，您還可以選擇性地提供 bucketFolder 參數，以指定 Amazon S3 儲存貯體中 AWS DMS 應在何處尋找資料檔案。繼續先前的範例，如果您將 bucketFolder 設定為 sourcedata，則會在下列路徑 AWS DMS 讀取資料檔案。

```
s3://amzn-s3-demo-bucket/sourcedata/hr/employee
```

您可以使用額外連線屬性指定資料行分隔符號、資料列分隔符號、null 值指標和其他參數。如需詳細資訊，請參閱 [Amazon S3 做為來源的端點設定 AWS DMS](#)。

您可以如下所示，使用 ExpectedBucketOwner Amazon S3 端點設定來指定儲存貯體擁有者並防止惡意攻擊。然後，當您提出測試連線或執行遷移請求時，S3 會根據指定參數檢查儲存貯體擁有者的帳戶識別碼。

```
--s3-settings='{ "ExpectedBucketOwner": "AWS_Account_ID" }'
```

主題

- [將 Amazon S3 的外部資料表定義為的來源 AWS DMS](#)

- [使用 CDC 搭配 Amazon S3 做為 的來源 AWS DMS](#)
- [使用 Amazon S3 做為 來源時的先決條件 AWS DMS](#)
- [使用 Amazon S3 做為 來源的限制 AWS DMS](#)
- [Amazon S3 做為 來源的端點設定 AWS DMS](#)
- [Amazon S3 的來源資料類型](#)
- [使用 Amazon S3 中的 Parquet 格式檔案做為 的來源 AWS DMS](#)

將 Amazon S3 的外部資料表定義為 的來源 AWS DMS

除了資料檔案，您還必須提供外部資料表定義。外部資料表定義是 JSON 文件，說明如何從 Amazon S3 AWS DMS 解譯資料。此文件大小上限為 2 MB。如果您使用 AWS DMS 管理主控台建立來源端點，則可以直接在資料表映射方塊中輸入 JSON。如果您使用 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 或 AWS DMS API 執行遷移，您可以建立 JSON 檔案來指定外部資料表定義。

假設您的資料檔案包含以下內容。

```
101,Smith,Bob,2014-06-04,New York
102,Smith,Bob,2015-10-08,Los Angeles
103,Smith,Bob,2017-03-13,Dallas
104,Smith,Bob,2017-03-13,Dallas
```

以下為此資料的範例外部資料表定義。

```
{
  "TableCount": "1",
  "Tables": [
    {
      "TableName": "employee",
      "TablePath": "hr/employee/",
      "TableOwner": "hr",
      "TableColumns": [
        {
          "ColumnName": "Id",
          "ColumnType": "INT8",
          "ColumnNullable": "false",
          "ColumnIsPk": "true"
        },
        {
          "ColumnName": "LastName",
```

```

        "ColumnType": "STRING",
        "ColumnLength": "20"
    },
    {
        "ColumnName": "FirstName",
        "ColumnType": "STRING",
        "ColumnLength": "30"
    },
    {
        "ColumnName": "HireDate",
        "ColumnType": "DATETIME"
    },
    {
        "ColumnName": "OfficeLocation",
        "ColumnType": "STRING",
        "ColumnLength": "20"
    }
],
"TableColumnsTotal": "5"
}
]
}

```

此 JSON 文件的元素如下：

TableCount：來源資料表的數量。在本範例中，只有一份資料表。

Tables：由每個來源資料表一個 JSON 對應組成的陣列。在本範例中，只有一個映射。每個映射包含以下元素：

- **TableName**：來源資料表的名稱。
- **TablePath**：在 Amazon S3 儲存貯體中，AWS DMS 可以在其中找到完整資料載入檔案的路徑。如已指定 bucketFolder 值，則此值會附加到路徑前。
- **TableOwner**：此資料表的結構描述名稱。
- **TableColumns**：一或多個對應的陣列，其中每一個都會描述來源資料表中的資料欄：
 - **ColumnName**：來源資料表中的資料欄名稱。
 - **ColumnType**：資料欄的資料類型。如需有效的資料類型，請參閱[Amazon S3 的來源資料類型](#)。
 - **ColumnLength**：此資料欄中的位元組數量。最大資料欄長度限制為 2147483647 位元組 (2,047 百萬位元組)，因為 S3 來源不支援完整 LOB 模式。ColumnLength 對於以下資料類型是有效的：

- BYTE
- STRING
- ColumnNullable：如果此資料欄可以包含 NULL 值，則為 true 的布林值 (預設=false)。
- ColumnIsPk：如果此資料欄是主索引鍵的一部分，則為 true 的布林值 (預設=false)。
- ColumnDateFormat：具有 DATE、TIME 和 DATETIME 類型之資料欄的輸入日期格式，並用來將資料字串剖析為日期物件。可能的值包括：

```
- YYYY-MM-dd HH:mm:ss
- YYYY-MM-dd HH:mm:ss.F
- YYYY/MM/dd HH:mm:ss
- YYYY/MM/dd HH:mm:ss.F
- MM/dd/YYYY HH:mm:ss
- MM/dd/YYYY HH:mm:ss.F
- YYYYMMdd HH:mm:ss
- YYYYMMdd HH:mm:ss.F
```

- TableColumnsTotal：資料欄的總數。此數目必須符合 TableColumns 陣列中的元素數目。

如果您未另外指定，則 AWS DMS 假設 ColumnLength 為零。

Note

在支援的版本中 AWS DMS，S3 來源資料也可以包含選用的操作資料欄，做為TableName資料欄值之前的第一欄。此操作欄位可識別在完全載入期間用來將資料遷移到 S3 目標端點的操作 (INSERT)。

如果存在，此欄的值是 INSERT 操作關鍵字 (I) 的起首字元。若已指定，此欄通常指出 S3 來源在前一個遷移期間已被 DMS 建立為 S3 目標。

在 3.4.2 之前的 DMS 版本中，從先前的 DMS 完全載入中建立的 S3 來源資料中不存在此資料欄。將此欄新增至 S3 目標資料允許寫入至 S3 的所有資料列格式保持一致，無論是在完全載入期間還是在 CDC 載入期間寫入它們。如需用於格式化 S3 目標資料格式之選項的詳細資訊，請參閱[在遷移的 S3 資料中指示來源資料庫操作](#)。

如需 NUMERIC 類型的資料行，請指定精確度和小數位數。精確度是一個數字的總位數，而小數位數是小數點右邊的位數。您針對此項使用 ColumnPrecision 和 ColumnScale 元素，如下所示。

```
...
{
```



```
    "ColumnName": "HourlyRate",
    "ColumnType": "NUMERIC",
    "ColumnPrecision": "5"
    "ColumnScale": "2"
  }
  ...
```

對於 DATETIME 類型資料欄，如果其資料包含小數秒數，請指定小數位數。小數位數是小數秒數的位數，範圍可以從 0 到 9。如下所示，針對此項使用 ColumnScale 元素。

```
...
{
  "ColumnName": "HireDate",
  "ColumnType": "DATETIME",
  "ColumnScale": "3"
}
...
```

如果您不另外指定，則 AWS DMS 假設 ColumnScale 為零並截斷小數秒。

使用 CDC 搭配 Amazon S3 做為的來源 AWS DMS

在 AWS DMS 執行完整資料載入後，可以選擇性地將資料變更複寫到目標端點。若要這樣做，您可以將變更資料擷取檔案 (CDC 檔案) 上傳至 Amazon S3 儲存貯體。當您上傳這些檔案時，會 AWS DMS 讀取這些 CDC 檔案，然後在目標端點套用變更。

CDC 檔案命名方式如下：

```
CDC00001.csv
CDC00002.csv
CDC00003.csv
...
```

Note

若要成功複寫變更資料資料夾中的 CDC 檔案，請按辭典 (連續) 順序上傳。例如，先上傳檔案 CDC00002.csv 後，再上傳 CDC00003.csv。如果您在 CDC00003.csv 之後載入 CDC00002.csv，則會略過且不會複寫 CDC00002.csv。但是，如果 CDC00004.csv 在 CDC00003.csv 之後載入，則會成功複寫。

若要指出在哪裡 AWS DMS 可以找到檔案，請指定 `cdcPath` 參數。繼續之前的範例，如果您將 `cdcPath` 設為 `changedata`，則 AWS DMS 會讀取以下路徑的 CDC 檔案。

```
s3://amzn-s3-demo-bucket/changedata
```

如果您將 `cdcPath` 設為 `changedata` 且將 `bucketFolder` 設為 `myFolder`，則 AWS DMS 會讀取以下路徑的 CDC 檔案。

```
s3://amzn-s3-demo-bucket/myFolder/changedata
```

CDC 檔案格式的記錄格式，如下所示：

- 操作：要執行的變更操作：INSERT 或 I、UPDATE 或 U、DELETE 或 D。這些關鍵字和字元值不區分大小寫。

Note

在支援的 AWS DMS 版本中，AWS DMS 可以透過兩種方式識別要為每個載入記錄執行的操作。AWS DMS 可以從記錄的關鍵字值（例如，INSERT）或關鍵字初始字元（例如，I）執行此操作。在舊版中，AWS DMS 僅從完整的關鍵字值識別負載操作。

在舊版中 AWS DMS，寫入完整關鍵字值以記錄 CDC 資料。舊版也只會使用關鍵字首字母，將操作值寫入至任何 S3 目標。

辨識這兩種格式 AWS DMS 可讓處理操作，無論操作資料欄如何寫入以建立 S3 來源資料。此方法支援使用 S3 目標資料做為較新遷移的來源。使用此方式，您不需要變更任何關鍵字起首值的格式，而此起首值出現在後續 S3 來源的操作欄中。

- 資料表名稱：來源資料表的名稱。
- 結構描述名稱：來源結構描述的名稱。
- 資料：代表要變更之資料的一或多個資料欄。

以下是 `employee` 資料表的範例 CDC 檔案。

```
INSERT,employee,hr,101,Smith,Bob,2014-06-04,New York
UPDATE,employee,hr,101,Smith,Bob,2015-10-08,Los Angeles
UPDATE,employee,hr,101,Smith,Bob,2017-03-13,Dallas
DELETE,employee,hr,101,Smith,Bob,2017-03-13,Dallas
```

使用 Amazon S3 做為來源時的先決條件 AWS DMS

若要使用 Amazon S3 做為來源 AWS DMS，您的來源 S3 儲存貯體必須與遷移資料的 DMS 複寫執行個體位於相同的 AWS 區域。此外，用於遷移的 AWS 帳戶必須有來源儲存貯體的讀取存取權。對於 3.4.7 版和更新 AWS DMS 版本，DMS 必須透過 VPC 端點或公有路由存取來源儲存貯體。如需 VPC 端點的資訊，請參閱 [設定的 VPC 端點 AWS DMS](#)。

指派給用來建立遷移任務之使用者帳戶的 AWS Identity and Access Management (IAM) 角色必須具有下列一組許可。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket*"
      ]
    }
  ]
}
```

如果已在 Amazon S3 儲存貯體上啟用版本控制，則指派給用於建立遷移任務之使用者帳戶的 AWS Identity and Access Management (IAM) 角色必須具有下列一組許可。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket*"
      ]
    }
  ]
}
```

使用 Amazon S3 做為 來源的限制 AWS DMS

使用 Amazon S3 作為來源時，有下列限制：

- 請勿為 S3 啟用版本控制。如果您需要 S3 版本控制，請使用生命週期政策以主動刪除舊版本。否則，您可能會因 S3 list-object 呼叫逾時而遭遇端點測試連線失敗。若要建立 S3 儲存貯體的生命週期政策，請參閱[管理儲存生命週期](#)。若要刪除 S3 物件的版本，請參閱[刪除啟用版本控制功能之儲存貯體中的物件](#)。
- 3.4.7 及更新版本支援啟用 VPC (閘道 VPC) 的 S3 儲存貯體。
- MySQL 會將time資料類型轉換為 string。若要查看 MySQL 中的time資料類型值，請將目標資料表中的資料欄定義為 string，並將任務的目標資料表準備模式設定為截斷。

- AWS DMS 在內部針對 BYTE 和 BYTE 資料類型中的資料使用 BYTES 資料類型。
- S3 來源端點不支援 DMS 資料表重新載入功能。
- AWS DMS 不支援使用 Amazon S3 做為來源的完整 LOB 模式。

在 Amazon S3 中使用 Parquet 格式檔案做為來源時，適用下列限制：

- S3 Parquet 來源日期分割功能 DDMMYYYY 不支援 MMYYYYDD、或 中的日期。

Amazon S3 做為 來源的端點設定 AWS DMS

您可以使用端點設定來設定 Amazon S3 來源目標，類似於使用額外的連線屬性。您可以在使用 AWS DMS 主控台或使用中的 `create-endpoint` 命令搭配 `--s3-settings '{"EndpointSetting": "value", ...}'` JSON 語法來建立來源端點時 [AWS CLI](#) 指定設定。

Note

AWS DMS 預設為 Amazon S3 端點的安全連線，而不需要指定 SSL 模式或憑證。

下列資料表顯示您可以在將 Amazon S3 作為來源搭配使用的端點設定。

選項	Description
BucketFolder	(選用) S3 儲存貯體的資料夾名稱。如果提供此屬性，就可以分別讀取路徑 <code>s3://<i>amzn-s3-demo-bucket</i> /<i>bucketFolder</i> /<i>schemaName</i> /<i>tableName</i> /</code> 和 <code>s3://<i>amzn-s3-demo-bucket</i> /<i>bucketFolder</i> /</code> 的來源資料檔案和 CDC 檔案。如不指定此屬性，則使用路徑 <code><i>schemaName</i> /<i>tableName</i> /</code>。 <pre>'{"BucketFolder": " <i>sourceData</i> "}'</pre>
BucketName	S3 儲存貯體的名稱。 <pre>'{"BucketName": " <i>amzn-s3-demo-bucket</i> "}'</pre>
CdcPath	CDC 檔案的位置。如果任務要擷取變更資料，此屬性即為必要，否則即為選用。如果 CdcPath 存在，則會從此路徑 AWS DMS 讀取 CDC 檔

選項	Description
	案，並將資料變更複寫到目標端點。如需詳細資訊，請參閱使用 CDC 搭配 Amazon S3 做為的來源 AWS DMS。 <pre>'{"CdcPath": " <i>changeData</i> "}'</pre>
CsvDelimiter	用來在原始檔案中區隔資料行的分隔符號。預設為逗號。範例如下。 <pre>'{"CsvDelimiter": ",", "}"'</pre>
CsvNullValue	從來源讀取時 AWS DMS 視為 null 的使用者定義字串。預設為空字串。如果您未設定此參數，AWS DMS 會將空字串視為 null 值。如果您將此參數設定為 "\N" 之類的字串，AWS DMS 會將此字串視為 null 值，並將空字串視為空字串值。
CsvRowDelimiter	用來在原始檔案中區隔資料列的分隔符號。預設為新行 (\n)。 <pre>'{"CsvRowDelimiter": "\n"}'</pre>
DataFormat	將此值設為 Parquet 以讀取 Parquet 格式的資料。 <pre>'{"DataFormat": "Parquet"}'</pre>
IgnoreHeaderRows	當此值設為 1 時，會 AWS DMS 忽略 .csv 檔案中的第一列標頭。值 1 啟用此功能，值 0 停用此功能。 預設值為 0。 <pre>'{"IgnoreHeaderRows": 1}'</pre>
Rfc4180	將此值設為 true 或 y 時，每個上雙引號之後都必須要有下雙引號。此格式遵守 RFC 4180。此值設定為 false 或 n 時，字串常值會依原樣複製到目標。在這種情況下，分隔符號 (資料列或資料行) 表示欄位結尾。因此分隔符號無法用於字串，因為它表示一個值的結尾。 預設值為 true。 有效值：true、false、y、n <pre>'{"Rfc4180": false}'</pre>

Amazon S3 的來源資料類型

使用 Amazon S3 做為來源的資料遷移 AWS DMS 需要將資料從 Amazon S3 映射到 AWS DMS 資料類型。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon S3 的外部資料表定義為的來源 AWS DMS](#)。

如需如何檢視從目標映射的資料類型資訊，請參閱您要使用的目標端點一節。

如需 AWS DMS 資料類型的詳細資訊，請參閱[AWS Database Migration Service 的資料類型](#)。

下列 AWS DMS 資料類型會搭配 Amazon S3 做為來源使用：

- BYTE：需要 ColumnLength。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon S3 的外部資料表定義為的來源 AWS DMS](#)。
- DATE
- TIME
- DATETIME：如需詳細資訊和範例，請參閱[將 Amazon S3 的外部資料表定義為的來源 AWS DMS](#)中的 DATETIME 類型範例。
- INT1
- INT2
- INT4
- INT8
- NUMERIC – 需要 ColumnPrecision 和 ColumnScale。AWS DMS 支援下列最大值：
 - ColumnPrecision：38
 - ColumnScale：31

如需詳細資訊和範例，請參閱[將 Amazon S3 的外部資料表定義為的來源 AWS DMS](#)中的 NUMERIC 類型範例。

- REAL4
- REAL8
- STRING：需要 ColumnLength。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon S3 的外部資料表定義為的來源 AWS DMS](#)。
- UINT1
- UINT2
- UINT4
- UINT8

- BLOB
- CLOB
- BOOLEAN

使用 Amazon S3 中的 Parquet 格式檔案做為的來源 AWS DMS

在 3.5.3 版和更新 AWS DMS 版本中，您可以使用 S3 儲存貯體中的 Parquet 格式檔案作為完整載入或 CDC 複寫的來源。

DMS 僅支援 Parquet 格式檔案做為 DMS 透過將資料遷移至 S3 目標端點所產生的來源。檔案名稱必須是支援的格式，否則 DMS 不會將其包含在遷移中。

對於 Parquet 格式的來源資料檔案，它們必須位於下列資料夾和命名慣例中。

```
schema/table1/LOAD00001.parquet
schema/table2/LOAD00002.parquet
schema/table2/LOAD00003.parquet
```

對於 Parquet 格式的 CDC 資料的來源資料檔案，請使用下列資料夾和命名慣例來命名和存放它們。

```
schema/table/20230405-094615814.parquet
schema/table/20230405-094615853.parquet
schema/table/20230405-094615922.parquet
```

若要存取 Parquet 格式的檔案，請設定下列端點設定：

- 將 DataFormat 設定為 Parquet。
- 請勿設定 cdcPath 設定。請確定您在指定的結構描述/資料表資料夾中建立 Parquet 格式檔案。

如需 S3 端點設定的詳細資訊，請參閱 AWS Database Migration Service API 參考中的 [S3Settings](#)。

Parquet 格式檔案支援的資料類型

AWS DMS 從 Parquet 格式檔案遷移資料時，支援下列來源和目標資料類型。遷移之前，請確定您的目標資料表具有正確資料類型的資料欄。

來源資料類型	目標資料類型
BYTE	BINARY

來源資料類型	目標資料類型
DATE	DATE32
TIME	TIME32
DATETIME	TIMESTAMP
INT1	INT8
INT2	INT16
INT4	INT32
INT8	INT64
NUMERIC	DECIMAL
REAL4	FLOAT
REAL8	DOUBLE
STRING	STRING
UINT1	UINT8
UINT2	UINT16
UINT4	UINT32
UINT8	UINT
WSTRING	STRING
BLOB	BINARY
NCLOB	STRING
CLOB	STRING
BOOLEAN	BOOL

使用適用於 Linux、Unix、Windows 和 Amazon RDS 資料庫 (Db2 LUW) 的 IBM Db2 作為的來源 AWS DMS

您可以使用 AWS Database Migration Service ()，將資料從適用於 Linux、Unix、Windows 和 Amazon RDS (Db2 LUW) 的 IBM Db2 資料庫遷移到任何支援的目標資料庫 AWS DMS。

如需 AWS DMS 支援做為來源的 Linux、Unix、Windows 和 RDS 上的 Db2 版本資訊，請參閱 [的來源 AWS DMS](#)。

您可以使用 Secure Sockets Layer (SSL) 加密您 Db2 LUW 端點與複寫執行個體之間的連線。如需使用 SSL 搭配 Db2 LUW 端點的詳細資訊，請參閱 [搭配使用 SSL AWS Database Migration Service](#)。

當從 IBM Db2 來源資料庫 AWS DMS 讀取資料時，它會使用 Db2 9.7 版及更新版本的預設隔離層級 CURSOR 穩定性 (CS)。如需詳細資訊，請參閱適用於 [Linux、UNIX 和 Windows 的 IBM Db2](#) 文件。

使用 Db2 LUW 做為來源時的先決條件 AWS DMS

您必須完成以下的事前準備，才能使用 Db2 LUW 資料庫做為來源。

若要啟用進行中複寫，也稱為變更資料擷取 (CDC)，請執行以下作業：

- 將資料庫設定為可復原，這 AWS DMS 需要擷取變更。如果資料庫組態參數 LOGARCHMETH1 和 LOGARCHMETH2 其中之一或兩者皆設定為 ON，則資料庫為可復原。

如果您的資料庫可復原，則 AWS DMS 可以 ARCHIVE LOG 視需要存取 Db2。

- 確保 DB2 交易日誌可用，且有足夠的保留期間可供處理 AWS DMS。
- DB2 需要 SYSADM 或 DBADM 授權才能擷取交易日誌記錄。授予使用者帳戶以下許可：
 - SYSADM 或 DBADM
 - DATAACCESS

Note

對於僅完全載入的任務，DMS 使用者帳戶需要 DATAACCESS 許可。

- 將 IBM DB2 用於 LUW 9.7 版作為來源時，請如下所示，設定額外連線屬性 (ECA)，即 CurrentLsn：

CurrentLsn=*LSN* (其中 *LSN* 會指定您希望複寫開始的日誌序號 (LSN))。或 CurrentLsn=*scan*。

- 使用 Amazon RDS for Db2 LUW 做為來源時，請確定封存日誌可供使用 AWS DMS。由於 AWS 受管 Db2 資料庫會盡快清除封存日誌，因此您應該增加日誌保持可用的時間長度。例如，若要將日誌保留增加到 24 小時，請執行下列命令：

```
db2 "call rdsadmin.set_archive_log_retention( ?, 'TESTDB', '24' )"
```

如需 Amazon RDS for Db2 LUW 程序的詳細資訊，請參閱 [《Amazon Relational Database Service 使用者指南》](#) 中的 [Amazon RDS for Db2 預存程序參考](#)。Amazon Relational Database Service

- 如果您使用 DB2 特定的預遷移評估，請授予下列權限：

```
GRANT CONNECT ON DATABASE TO USER <DMS_USER>;
GRANT SELECT ON SYSIBM.SYSDUMMY1 TO USER <DMS_USER>;
GRANT SELECT ON SYSIBMADM.ENV_INST_INFO TO USER <DMS_USER>;
GRANT SELECT ON SYSIBMADM.DBCFG TO USER <DMS_USER>;
GRANT SELECT ON SYSCAT.SCHEMATA TO USER <DMS_USER>;
GRANT SELECT ON SYSCAT.COLUMNS TO USER <DMS_USER>;
GRANT SELECT ON SYSCAT.TABLES TO USER <DMS_USER>;
GRANT EXECUTE ON FUNCTION SYSPROC.AUTH_LIST_AUTHORITIES_FOR_AUTHID TO <DMS_USER>;
GRANT EXECUTE ON PACKAGE NULLID.SYSSH200 TO USER <DMS_USER>;
```

使用 Db2 LUW 做為來源的限制 AWS DMS

AWS DMS 不支援叢集資料庫。然而，您可以針對叢集的每個端點分別定義 Db2 LUW。例如，您可以使用叢集中的任一個節點建立「完全載入」遷移任務，然後從每個節點建立單獨的任務。

AWS DMS 不支援來源 Db2 LUW 資料庫中的 BOOLEAN 資料類型。

使用進行中複寫 (CDC) 時，有下列限制：

- 當具有多個分割區的資料表遭到截斷時，AWS DMS 主控台中顯示的 DDL 事件數目等於分割區數目。這是因為 Db2 LUW 會針對每個分割區分別記錄 DDL。
- 分區資料表上不支援以下 DDL 動作：
 - ALTER TABLE ADD PARTITION
 - ALTER TABLE DETACH PARTITION
 - ALTER TABLE ATTACH PARTITION
- AWS DMS 不支援從 DB2 高可用性災難復原 (HADR) 待命執行個體進行持續複寫遷移。待命執行個體是無法存取的狀態。

- 不支援 DECFLOAT 資料類型。因此，進行中複寫期間會忽略 DECFLOAT 資料行的變更。
- 不支援 RENAME COLUMN 陳述式。
- 執行多維叢集 (MDC) 資料表的更新時，每個更新都會在 AWS DMS 主控台中顯示為 INSERT + DELETE。
- 任務設定 Include LOB columns in replication (在複寫中包含 LOB 資料行) 啟用時，會在進行中複寫期間暫停任何有 LOB 資料行的資料表。
- 針對 Db2 LUW 10.5 版和更新版本：忽略資料列不足儲存資料的變數長度字串資料行。此限制僅適用於針對 VARCHAR 和 VARGRAPHIC 等資料類型的資料欄，使用擴大資料列大小建立的資料表。若要解決此限制，請將資料表移至頁面大小較高的資料表空間。如需詳細資訊，請參閱[如果我想要變更 DB2 資料表空間的頁面尺寸，該怎麼辦](#)。
- 對於進行中複寫，DMS 不支援遷移 DB2 LOAD 公用程式在頁面層級載入的資料。請改用使用 SQL 插入的 IMPORT 公用程式。如需詳細資訊，請參閱[匯入與載入公用程式之間的差異](#)。
- 執行複寫任務時，只有當使用 DATA CAPTURE CHANGE 屬性建立資料表時，DMS 才會擷取 CREATE TABLE DDL。
- DMS 使用 Db2 資料庫分割區功能 (DPF) 時有下列限制：
 - DMS 無法在 DPF 環境中跨 Db2 節點協調交易。這是因為 IBM DB2READLOG API 介面中的限制。在 DPF 中，交易可能會跨越多個 Db2 節點，取決於 DB2 分割資料的方式。因此，DMS 解決方案必須獨立擷取每個 Db2 節點的交易。
 - DMS 可以在多個 DMS 來源端點上將 connectNode 設定為，從 DPF 叢集中的每個 Db2 節點擷取本機交易。此組態對應至 DB2 伺服器組態檔案中定義的邏輯節點號碼 db2nodes.cfg。
 - 個別 Db2 節點上的本機交易可能是大型全域交易的一部分。DMS 會在目標上獨立套用每個本機交易，而不協調其他 Db2 節點上的交易。這種獨立處理可能會導致複雜性，特別是在分割區之間移動資料列時。
 - 當 DMS 從多個 Db2 節點複寫時，無法保證目標的正確操作順序，因為 DMS 會為每個 Db2 節點獨立套用操作。您必須確保獨立於每個 Db2 節點擷取本機交易適用於您的特定使用案例。
 - 從 DPF 環境遷移時，我們建議您先在沒有快取事件的情況下執行 Full Load 任務，然後執行僅限 CDC 的任務。我們建議每個 Db2 節點執行一個任務，從使用 StartFromContext 端點額外連線屬性設定的完全載入開始時間戳記或 LRI（日誌記錄識別符）開始。如需有關判斷複寫起點的資訊，請參閱 IBM 支援文件中[尋找複寫開始的 LSN 或 LRI 值](#)。
- 對於持續複寫 (CDC)，如果您計劃從特定時間戳記開始複寫，則必須將 StartFromContext 額外的連線屬性設定為所需的時間戳記。
- DMS 目前不支援 Db2 pureScale 功能，這是 DB2 LUW 的擴充功能，您可以用來擴展資料庫解決方案。

- **DATA CAPTURE CHANGES** 資料表選項是 DB2 資料複寫程序的重要先決條件。在建立資料表時忽略啟用此選項可能會導致遺失資料，尤其是對於 CDC（變更資料擷取），僅限從較早的起點啟動的複寫任務。在重新啟動 CDC 或 FULL+CDC 任務時，預設 AWS DMS 會啟用此屬性。不過，在任務重新啟動之前，在來源資料庫中所做的任何變更都可能會遺失。

```
ALTER TABLE TABLE_SCHEMA.TABLE_NAME DATA CAPTURE CHANGES INCLUDE LONGVAR COLUMNS;
```

使用 Db2 LUW 做為 來源時的端點設定 AWS DMS

您可以在使用 AWS DMS 主控台建立來源端點時指定設定，或使用中的 `create-endpoint` 命令 [AWS CLI](#) 搭配

```
--ibm-db2-settings '{"EndpointSetting1": "value1", "EndpointSetting2": "value2"}'
```

JSON 語法。

下列資料表顯示您可以在將 Db2 LUW 作為來源搭配使用的端點設定。

設定名稱	Description
CurrentLsn	對於進行中複寫 (CDC)，請使用 CurrentLsn 來指定您希望複寫開始的日誌序號 (LSN)。
MaxKBytesPerRead	每次讀取的位元組數目上限，為 NUMBER 值。預設值為 64 KB。
SetDataCaptureChanges	將進行中複寫 (CDC) 啟用作為 BOOLEAN 值。預設值為 true。

使用 Db2 LUW 做為 來源時的額外連線屬性 (ECAs) AWS DMS

您可以在使用 AWS DMS 主控台建立來源端點時指定額外連線屬性 (ECAs)，或使用中的 `create-endpoint` 命令 [AWS CLI](#) 搭配

```
--extra-connection-attributes 'ECAname1=value1;ECAname2=value2;'
```

下表顯示您可以搭配 Db2 LUW 做為來源使用的 ECAs。

屬性名稱	描述
ConnectionTimeout	使用此 ECA 設定 Db2 LUW 端點的端點連線逾時，以秒為單位。預設值為 10 秒。 範例：ConnectionTimeout=30;
executeTimeout	設定 DB2 LUW 端點陳述式（查詢）逾時的額外連線屬性，以秒為單位。預設值為 60 秒。 範例：executeTimeout=120;
StartFromContext	對於進行中複寫 (CDC)，使用 StartFromContext 指定開始複寫的日誌下限。StartFromContext 會接受不同形式的值。有效值包含： • timestamp (UTC)。 範例：StartFromContext=timestamp: 2026-02-23T13:00:00; • NOW 對於 IBM DB2 LUW 10.5 版和更新版本，現在結合 '{"CurrentLsn": "scan"}' 端點設定，從最新的日誌序列位移 (LSO) 開始任務。 範例：StartFromContext=NOW; • 特定日誌記錄識別符 (LRI)。 範例：StartFromContext=0100000000 000022CC0000000000004FB13; 若要判斷日誌檔的 LRI/LSN 範圍，請如以下範例所示，執行 db2flsn 命令。 <pre>db2flsn -db SAMPLE -lrirange 2</pre>

屬性名稱	描述
	範例中的輸出與以下內容類似。 <pre>S0000002.LOG: has LRI range 0000000000000000100 00000000002254000000000004F9A6 to 00000000000000010000000000022CC00000000004 FB13</pre> 在該輸出中，日誌檔案是 S0000002.LOG，而 StartFrom Context LRI 值是在該範圍結尾的 34 個位元組。 <pre>01000000000000022CC00000000004FB13</pre>

IBM Db2 LUW 的來源資料類型

使用 Db2 LUW 做為來源的資料遷移 AWS DMS 支援大多數 Db2 LUW 資料類型。下表顯示使用時支援的 Db2 LUW 來源資料類型，AWS DMS 以及來自 AWS DMS 資料類型的預設映射。如需 Db2 LUW 資料類型的詳細資訊，請參閱 [Db2 LUW 文件](#)。

如需如何檢視從目標映射的資料類型資訊，請參閱您要使用的目標端點一節。

如需 AWS DMS 資料類型的詳細資訊，請參閱 [AWS Database Migration Service 的資料類型](#)。

Db2 LUW 資料類型	AWS DMS 資料類型
INTEGER	INT4
SMALLINT	INT2
BIGINT	INT8
DECIMAL (p,s)	NUMERIC (p,s)
FLOAT	REAL8
DOUBLE	REAL8

Db2 LUW 資料類型	AWS DMS 資料類型
REAL	REAL4
DECFLOAT (p)	如果精確度是 16，則是 REAL8；如果精確度是 34，則是 STRING
圖像 (n)	WSTRING，適用於長度大於 0 與小於或等於 127 的雙倍位元組字元的固定長度圖片字串
VARGRAPHIC (n)	WSTRING，適用於長度大於 0 與小於或等於 16,352 的雙倍位元組字元的變動長度圖片字串
LONG VARGRAPHIC (n)	CLOB，適用於長度大於 0 與小於或等於 16,352 的雙倍位元組字元的變動長度圖片字串
CHARACTER (n)	STRING，適用於長度大於 0 與小於或等於 255 的雙倍位元組字元的固定長度字串
VARCHAR (n)	STRING，適用於長度大於 0 與小於或等於 32,704 的雙倍位元組字元的變動長度字串
LONG VARCHAR (n)	CLOB，適用於長度大於 0 與小於或等於 32,704 的雙倍位元組字元的變動長度字串
CHAR (n) FOR BIT DATA	BYTES
VARCHAR (n) FOR BIT DATA	BYTES
LONG VARCHAR FOR BIT DATA	BYTES
DATE	DATE
TIME	TIME
TIMESTAMP	DATETIME
BLOB(n)	BLOB 長度上限為 2,147,483,647 個位元組

Db2 LUW 資料類型	AWS DMS 資料類型
CLOB(n)	CLOB 長度上限為 2,147,483,647 個位元組
DBCLOB (n)	CLOB 最大長度是 1,073,741,824 個雙位元組字元
XML	CLOB

針對 z/OS 資料庫使用 IBM Db2 做為 的來源 AWS DMS

您可以使用 AWS Database Migration Service (AWS DMS)，將資料從 IBM for z/OS 資料庫遷移至任何支援的目標資料庫。

如需 AWS DMS 支援 做為來源的 z/OS 的 Db2 版本資訊，請參閱 [的來源 AWS DMS](#)。

使用 Db2 for z/OS 做為 來源時的先決條件 AWS DMS

若要使用 IBM Db2 for z/OS 資料庫做為來源 AWS DMS，請將下列權限授予來源端點連線設定中指定的 Db2 for z/OS 使用者。

```
GRANT SELECT ON SYSIBM.SYSTABLES TO Db2USER;
GRANT SELECT ON SYSIBM.SYSTABLESPACE TO Db2USER;
GRANT SELECT ON SYSIBM.SYSTABLEPART TO Db2USER;
GRANT SELECT ON SYSIBM.SYSCOLUMNS TO Db2USER;
GRANT SELECT ON SYSIBM.SYSDATABASE TO Db2USER;
GRANT SELECT ON SYSIBM.SYSDUMMY1 TO Db2USER
```

同時授予 SELECT ON *user defined* 來源資料表。

z/OS 來源端點的 AWS DMS IBM Db2 依賴 ODBC 的 IBM Data Server 驅動程式來存取資料。資料庫伺服器必須具有有效的 IBM ODBC Connect 授權，DMS 才能連線到此端點。

針對 z/OS 使用 Db2 做為 來源的限制 AWS DMS

使用 IBM Db2 for z/OS 資料庫作為 AWS DMS 來源時，有下列限制：

- 僅支援完全載入複寫任務。不支援變更資料擷取 (CDC)。
- 不支援平行載入。
- 不支援檢視的資料驗證。
- 在資料欄/資料表層級轉換和資料列層級選擇篩選條件的資料表對應中，必須使用大寫指定結構描述、資料表和資料欄名稱。

IBM Db2 for z/OS 的來源資料類型

使用 Db2 for z/OS 做為 AWS DMS 支援大多數 Db2 for z/OS 資料類型來源的資料遷移。下表顯示使用時支援的 z/OS 來源資料類型的 Db2 AWS DMS，以及來自 AWS DMS 資料類型的預設映射。

如需 Db2 for z/OS 資料類型的詳細資訊，請參閱 [IBM Db2 for z/OS 文件](#)。

如需如何檢視從目標映射的資料類型資訊，請參閱您要使用的目標端點一節。

如需 AWS DMS 資料類型的詳細資訊，請參閱 [AWS Database Migration Service 的資料類型](#)。

Db2 for z/OS 資料類型	AWS DMS 資料類型
INTEGER	INT4
SMALLINT	INT2
BIGINT	INT8
DECIMAL (p,s)	NUMERIC (p,s) 如果將 DB2 組態中的小數點設定為逗號 (,)，請設定「複寫」以支援 DB2 設定。
FLOAT	REAL8
DOUBLE	REAL8
REAL	REAL4
DECFLOAT (p)	如果精確度是 16，則是 REAL8；如果精確度是 34，則是 STRING

Db2 for z/OS 資料類型	AWS DMS 資料類型
圖像 (n)	如果 $n \geq 127$ ，則 WSTRING，適用於長度大於 0 與小於或等於 127 的雙位元組字元的固定長度圖形字串
VARGRAPHIC (n)	WSTRING，適用於長度大於 0 與小於或等於 16,352 的雙倍位元組字元的變動長度圖片字串
LONG VARGRAPHIC (n)	CLOB，適用於長度大於 0 與小於或等於 16,352 的雙倍位元組字元的變動長度圖片字串
CHARACTER (n)	STRING，適用於長度大於 0 與小於或等於 255 的雙倍位元組字元的固定長度字串
VARCHAR (n)	STRING，適用於長度大於 0 與小於或等於 32,704 的雙倍位元組字元的變動長度字串
LONG VARCHAR (n)	CLOB，適用於長度大於 0 與小於或等於 32,704 的雙倍位元組字元的變動長度字串
CHAR (n) FOR BIT DATA	BYTES
VARCHAR (n) FOR BIT DATA	BYTES
LONG VARCHAR FOR BIT DATA	BYTES
DATE	DATE
TIME	TIME
TIMESTAMP	DATETIME
BLOB(n)	BLOB 長度上限為 2,147,483,647 個位元組
CLOB(n)	CLOB 長度上限為 2,147,483,647 個位元組

Db2 for z/OS 資料類型	AWS DMS 資料類型
DBCLOB (n)	CLOB 最大長度是 1,073,741,824 個雙位元組字元
XML	CLOB
BINARY	BYTES
VARBINARY	BYTES
ROWID	BYTES。如需使用 ROWID 的詳細資訊，請參閱下列內容。
TIMESTAMP WITH TIME ZONE	不支援。

當任務的目標資料表準備模式設為 DROP_AND_CREATE (預設值) 時，依預設會遷移 ROWID 資料欄。資料驗證會忽略這些欄，因為資料列在特定資料庫和資料表之外是沒有意義的。若要關閉這些資料欄的遷移，您可以執行下列其中一項準備步驟：

- 預先建立不含這些資料欄的目標資料表。然後，將任務的目標資料表準備模式設定為「DO_NOTHING」或「TRUNCATE_BEFORE_LOAD」。您可以使用 AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) 預先建立不含資料欄的目標資料表。
- 在任務中新增資料表對應規則，以篩選掉這些資料欄，如此就可忽略這些資料欄。如需詳細資訊，請參閱[轉換規則與動作](#)。

PostgreSQL for AWS Mainframe Modernization 服務中的 EBCDIC 定序

AWS Mainframe Modernization 計畫可協助您將大型主機應用程式現代化為 AWS 受管執行期環境。其提供工具和資源來協助您規劃和實作遷移和現代化專案。如需大型主機現代化和遷移的詳細資訊，請參閱[使用大型主機現代化 AWS](#)。

會使用延伸二進位編碼十進位交換 (EBCDIC) 字元集，對某些 IBM Db2 for z/OS 資料集進行編碼。這是在 ASCII (美國資訊交換標準代碼) 普遍使用之前開發的字元集。字碼頁會將文字的每個字元對應至字元集中的字元。傳統字碼頁包含代碼點和字元 ID 之間的對應資訊。字元 ID 是 8 位元組字元資料字串。代碼點是代表一個字元的 8 位元二進位數字。代碼點通常顯示為其二進位值的十六進位表示。

如果您目前使用 Mainframe Modernization 服務的 Micro Focus 或 BluAge 元件，您必須告知 AWS DMS 轉移（翻譯）特定程式碼點。您可以使用 AWS DMS 任務設定來執行輪班。下列範例示範如何使用 AWS DMS CharacterSetSettings 操作來映射 DMS 任務設定中的輪班。

```
"CharacterSetSettings": {
  "CharacterSetSupport": null,
  "CharacterReplacements": [
    {"SourceCharacterCodePoint": "0000", "TargetCharacterCodePoint": "0180"}
    , {"SourceCharacterCodePoint": "00B8", "TargetCharacterCodePoint": "0160"}
    , {"SourceCharacterCodePoint": "00BC", "TargetCharacterCodePoint": "0161"}
    , {"SourceCharacterCodePoint": "00BD", "TargetCharacterCodePoint": "017D"}
    , {"SourceCharacterCodePoint": "00BE", "TargetCharacterCodePoint": "017E"}
    , {"SourceCharacterCodePoint": "00A8", "TargetCharacterCodePoint": "0152"}
    , {"SourceCharacterCodePoint": "00B4", "TargetCharacterCodePoint": "0153"}
    , {"SourceCharacterCodePoint": "00A6", "TargetCharacterCodePoint": "0178"}
  ]
}
```

PostgreSQL 已經存在一些 EBCDIC 定序，可了解所需的轉移。支援幾個不同的字碼頁。以下各節提供 JSON 範例，說明您必須在所有受支援的字碼頁中轉移的項目。您可以簡單地複製與貼上 DMS 任務中所需的必要 JSON。

Micro Focus 特定的 EBCDIC 定序

對於 Micro Focus，請根據需要轉移字元子集以進行下列定序。

```
da-DK-cp1142m-x-icu
de-DE-cp1141m-x-icu
en-GB-cp1146m-x-icu
en-US-cp1140m-x-icu
es-ES-cp1145m-x-icu
fi-FI-cp1143m-x-icu
fr-FR-cp1147m-x-icu
it-IT-cp1144m-x-icu
nl-BE-cp1148m-x-icu
```

Example每個定序的 Micro Focus 資料轉移：

en_us_cp1140m

程式碼轉移：

0000	0180
00A6	0160
00B8	0161
00BC	017D
00BD	017E
00BE	0152
00A8	0153
00B4	0178

AWS DMS 任務對應的輸入映射：

```
{ "SourceCharacterCodePoint": "0000", "TargetCharacterCodePoint": "0180" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "00A6", "TargetCharacterCodePoint": "0160" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "00B8", "TargetCharacterCodePoint": "0161" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "00BC", "TargetCharacterCodePoint": "017D" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "00BD", "TargetCharacterCodePoint": "017E" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "00BE", "TargetCharacterCodePoint": "0152" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "00A8", "TargetCharacterCodePoint": "0153" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "00B4", "TargetCharacterCodePoint": "0178" }
```

en_us_cp1141m

程式碼轉移：

0000	0180
00B8	0160
00BC	0161
00BD	017D
00BE	017E
00A8	0152
00B4	0153
00A6	0178

AWS DMS 任務對應的輸入映射：

```
{ "SourceCharacterCodePoint": "0000", "TargetCharacterCodePoint": "0180" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "00B8", "TargetCharacterCodePoint": "0160" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "00BC", "TargetCharacterCodePoint": "0161" }
```

```
, {"SourceCharacterCodePoint": "00BD", "TargetCharacterCodePoint": "017D"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "00BE", "TargetCharacterCodePoint": "017E"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "00A8", "TargetCharacterCodePoint": "0152"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "00B4", "TargetCharacterCodePoint": "0153"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "00A6", "TargetCharacterCodePoint": "0178"}
```

en_us_cp1142m

程式碼轉移：

```
0000    0180
00A6    0160
00B8    0161
00BC    017D
00BD    017E
00BE    0152
00A8    0153
00B4    0178
```

AWS DMS 任務對應的輸入映射：

```
{ "SourceCharacterCodePoint": "0000", "TargetCharacterCodePoint": "0180" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "00A6", "TargetCharacterCodePoint": "0160" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "00B8", "TargetCharacterCodePoint": "0161" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "00BC", "TargetCharacterCodePoint": "017D" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "00BD", "TargetCharacterCodePoint": "017E" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "00BE", "TargetCharacterCodePoint": "0152" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "00A8", "TargetCharacterCodePoint": "0153" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "00B4", "TargetCharacterCodePoint": "0178" }
```

en_us_cp1143m

程式碼轉移：

```
0000    0180
00B8    0160
00BC    0161
```

00BD	017D
00BE	017E
00A8	0152
00B4	0153
00A6	0178

AWS DMS 任務對應的輸入映射：

```
{
  "SourceCharacterCodePoint": "0000", "TargetCharacterCodePoint": "0180"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "00B8", "TargetCharacterCodePoint": "0160"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "00BC", "TargetCharacterCodePoint": "0161"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "00BD", "TargetCharacterCodePoint": "017D"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "00BE", "TargetCharacterCodePoint": "017E"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "00A8", "TargetCharacterCodePoint": "0152"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "00B4", "TargetCharacterCodePoint": "0153"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "00A6", "TargetCharacterCodePoint": "0178"
}
```

en_us_cp1144m

程式碼轉移：

0000	0180
00B8	0160
00BC	0161
00BD	017D
00BE	017E
00A8	0152
00B4	0153
00A6	0178

AWS DMS 任務對應的輸入映射：

```
{
  "SourceCharacterCodePoint": "0000", "TargetCharacterCodePoint": "0180"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "00B8", "TargetCharacterCodePoint": "0160"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "00BC", "TargetCharacterCodePoint": "0161"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "00BD", "TargetCharacterCodePoint": "017D"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "00BE", "TargetCharacterCodePoint": "017E"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "00A8", "TargetCharacterCodePoint": "0152"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "00B4", "TargetCharacterCodePoint": "0153"
}
```



```
,{"SourceCharacterCodePoint": "00A6","TargetCharacterCodePoint": "0178"}
```

en_us_cp1145m

程式碼轉移：

0000	0180
00A6	0160
00B8	0161
00A8	017D
00BC	017E
00BD	0152
00BE	0153
00B4	0178

AWS DMS 任務對應的輸入映射：

```
{"SourceCharacterCodePoint": "0000","TargetCharacterCodePoint": "0180"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "00A6","TargetCharacterCodePoint": "0160"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "00B8","TargetCharacterCodePoint": "0161"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "00A8","TargetCharacterCodePoint": "017D"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "00BC","TargetCharacterCodePoint": "017E"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "00BD","TargetCharacterCodePoint": "0152"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "00BE","TargetCharacterCodePoint": "0153"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "00B4","TargetCharacterCodePoint": "0178"}
```

en_us_cp1146m

程式碼轉移：

0000	0180
00A6	0160
00B8	0161
00BC	017D
00BD	017E
00BE	0152
00A8	0153
00B4	0178

AWS DMS 任務對應的輸入映射：

```
{ "SourceCharacterCodePoint": "0000", "TargetCharacterCodePoint": "0180" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "00A6", "TargetCharacterCodePoint": "0160" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "00B8", "TargetCharacterCodePoint": "0161" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "00BC", "TargetCharacterCodePoint": "017D" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "00BD", "TargetCharacterCodePoint": "017E" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "00BE", "TargetCharacterCodePoint": "0152" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "00A8", "TargetCharacterCodePoint": "0153" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "00B4", "TargetCharacterCodePoint": "0178" }
```

en_us_cp1147m

程式碼轉移：

```
0000    0180
00B8    0160
00A8    0161
00BC    017D
00BD    017E
00BE    0152
00B4    0153
00A6    0178
```

AWS DMS 任務對應的輸入映射：

```
{ "SourceCharacterCodePoint": "0000", "TargetCharacterCodePoint": "0180" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "00B8", "TargetCharacterCodePoint": "0160" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "00A8", "TargetCharacterCodePoint": "0161" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "00BC", "TargetCharacterCodePoint": "017D" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "00BD", "TargetCharacterCodePoint": "017E" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "00BE", "TargetCharacterCodePoint": "0152" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "00B4", "TargetCharacterCodePoint": "0153" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "00A6", "TargetCharacterCodePoint": "0178" }
```

en_us_cp1148m

程式碼轉移：

```

0000    0180
00A6    0160
00B8    0161
00BC    017D
00BD    017E
00BE    0152
00A8    0153
00B4    0178

```

AWS DMS 任務對應的輸入映射：

```

{"SourceCharacterCodePoint": "0000", "TargetCharacterCodePoint": "0180"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "00A6", "TargetCharacterCodePoint": "0160"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "00B8", "TargetCharacterCodePoint": "0161"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "00BC", "TargetCharacterCodePoint": "017D"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "00BD", "TargetCharacterCodePoint": "017E"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "00BE", "TargetCharacterCodePoint": "0152"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "00A8", "TargetCharacterCodePoint": "0153"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "00B4", "TargetCharacterCodePoint": "0178"}

```

BluAge 特定的 EBCDIC 定序

對於 BluAge，請根據需要轉移以下所有低值和高值。這些定序只能用來支援 Mainframe Migration BluAge 服務。

```

da-DK-cp1142b-x-icu
da-DK-cp277b-x-icu
de-DE-cp1141b-x-icu
de-DE-cp273b-x-icu
en-GB-cp1146b-x-icu
en-GB-cp285b-x-icu
en-US-cp037b-x-icu
en-US-cp1140b-x-icu
es-ES-cp1145b-x-icu
es-ES-cp284b-x-icu
fi-FI-cp1143b-x-icu
fi-FI-cp278b-x-icu
fr-FR-cp1147b-x-icu

```

```
fr-FR-cp297b-x-icu  
it-IT-cp1144b-x-icu  
it-IT-cp280b-x-icu  
nl-BE-cp1148b-x-icu  
nl-BE-cp500b-x-icu
```

Example BluAge 資料轉移：

da-DK-cp277b 和 da-DK-cp1142b

程式碼轉移：

```
0180    0180  
0001    0181  
0002    0182  
0003    0183  
009C    0184  
0009    0185  
0086    0186  
007F    0187  
0097    0188  
008D    0189  
008E    018A  
000B    018B  
000C    018C  
000D    018D  
000E    018E  
000F    018F  
0010    0190  
0011    0191  
0012    0192  
0013    0193  
009D    0194  
0085    0195  
0008    0196  
0087    0197  
0018    0198  
0019    0199  
0092    019A  
008F    019B  
001C    019C  
001D    019D  
001E    019E
```

001F	019F
0080	01A0
0081	01A1
0082	01A2
0083	01A3
0084	01A4
000A	01A5
0017	01A6
001B	01A7
0088	01A8
0089	01A9
008A	01AA
008B	01AB
008C	01AC
0005	01AD
0006	01AE
0007	01AF
0090	01B0
0091	01B1
0016	01B2
0093	01B3
0094	01B4
0095	01B5
0096	01B6
0004	01B7
0098	01B8
0099	01B9
009A	01BA
009B	01BB
0014	01BC
0015	01BD
009E	01BE
001A	01BF
009F	027F

AWS DMS 任務對應的輸入映射：

```
{
  "SourceCharacterCodePoint": "0180", "TargetCharacterCodePoint": "0180"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0001", "TargetCharacterCodePoint": "0181"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0002", "TargetCharacterCodePoint": "0182"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0003", "TargetCharacterCodePoint": "0183"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "009C", "TargetCharacterCodePoint": "0184"
}
```

```
, {"SourceCharacterCodePoint": "0009", "TargetCharacterCodePoint": "0185"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0086", "TargetCharacterCodePoint": "0186"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "007F", "TargetCharacterCodePoint": "0187"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0097", "TargetCharacterCodePoint": "0188"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "008D", "TargetCharacterCodePoint": "0189"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "008E", "TargetCharacterCodePoint": "018A"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "000B", "TargetCharacterCodePoint": "018B"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "000C", "TargetCharacterCodePoint": "018C"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "000D", "TargetCharacterCodePoint": "018D"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "000E", "TargetCharacterCodePoint": "018E"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "000F", "TargetCharacterCodePoint": "018F"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0010", "TargetCharacterCodePoint": "0190"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0011", "TargetCharacterCodePoint": "0191"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0012", "TargetCharacterCodePoint": "0192"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0013", "TargetCharacterCodePoint": "0193"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "009D", "TargetCharacterCodePoint": "0194"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0085", "TargetCharacterCodePoint": "0195"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0008", "TargetCharacterCodePoint": "0196"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0087", "TargetCharacterCodePoint": "0197"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0018", "TargetCharacterCodePoint": "0198"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0019", "TargetCharacterCodePoint": "0199"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0092", "TargetCharacterCodePoint": "019A"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "008F", "TargetCharacterCodePoint": "019B"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "001C", "TargetCharacterCodePoint": "019C"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "001D", "TargetCharacterCodePoint": "019D"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "001E", "TargetCharacterCodePoint": "019E"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "001F", "TargetCharacterCodePoint": "019F"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0080", "TargetCharacterCodePoint": "01A0"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0081", "TargetCharacterCodePoint": "01A1"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0082", "TargetCharacterCodePoint": "01A2"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0083", "TargetCharacterCodePoint": "01A3"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0084", "TargetCharacterCodePoint": "01A4"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "000A", "TargetCharacterCodePoint": "01A5"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0017", "TargetCharacterCodePoint": "01A6"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "001B", "TargetCharacterCodePoint": "01A7"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0088", "TargetCharacterCodePoint": "01A8"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0089", "TargetCharacterCodePoint": "01A9"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "008A", "TargetCharacterCodePoint": "01AA"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "008B", "TargetCharacterCodePoint": "01AB"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "008C", "TargetCharacterCodePoint": "01AC"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0005", "TargetCharacterCodePoint": "01AD"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0006", "TargetCharacterCodePoint": "01AE"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0007", "TargetCharacterCodePoint": "01AF"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0090", "TargetCharacterCodePoint": "01B0"}
```

```
,{"SourceCharacterCodePoint": "0091", "TargetCharacterCodePoint": "01B1"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0016", "TargetCharacterCodePoint": "01B2"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0093", "TargetCharacterCodePoint": "01B3"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0094", "TargetCharacterCodePoint": "01B4"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0095", "TargetCharacterCodePoint": "01B5"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0096", "TargetCharacterCodePoint": "01B6"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0004", "TargetCharacterCodePoint": "01B7"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0098", "TargetCharacterCodePoint": "01B8"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0099", "TargetCharacterCodePoint": "01B9"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "009A", "TargetCharacterCodePoint": "01BA"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "009B", "TargetCharacterCodePoint": "01BB"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0014", "TargetCharacterCodePoint": "01BC"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0015", "TargetCharacterCodePoint": "01BD"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "009E", "TargetCharacterCodePoint": "01BE"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "001A", "TargetCharacterCodePoint": "01BF"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "009F", "TargetCharacterCodePoint": "027F"}
```

de-DE-273b 和 de-DE-1141b

程式碼轉移：

0180	0180
0001	0181
0002	0182
0003	0183
009C	0184
0009	0185
0086	0186
007F	0187
0097	0188
008D	0189
008E	018A
000B	018B
000C	018C
000D	018D
000E	018E
000F	018F
0010	0190
0011	0191
0012	0192
0013	0193
009D	0194

0085	0195
0008	0196
0087	0197
0018	0198
0019	0199
0092	019A
008F	019B
001C	019C
001D	019D
001E	019E
001F	019F
0080	01A0
0081	01A1
0082	01A2
0083	01A3
0084	01A4
000A	01A5
0017	01A6
001B	01A7
0088	01A8
0089	01A9
008A	01AA
008B	01AB
008C	01AC
0005	01AD
0006	01AE
0007	01AF
0090	01B0
0091	01B1
0016	01B2
0093	01B3
0094	01B4
0095	01B5
0096	01B6
0004	01B7
0098	01B8
0099	01B9
009A	01BA
009B	01BB
0014	01BC
0015	01BD
009E	01BE
001A	01BF
009F	027F

AWS DMS 任務對應的輸入映射：

```

{"SourceCharacterCodePoint": "0180", "TargetCharacterCodePoint": "0180"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0001", "TargetCharacterCodePoint": "0181"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0002", "TargetCharacterCodePoint": "0182"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0003", "TargetCharacterCodePoint": "0183"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "009C", "TargetCharacterCodePoint": "0184"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0009", "TargetCharacterCodePoint": "0185"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0086", "TargetCharacterCodePoint": "0186"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "007F", "TargetCharacterCodePoint": "0187"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0097", "TargetCharacterCodePoint": "0188"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "008D", "TargetCharacterCodePoint": "0189"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "008E", "TargetCharacterCodePoint": "018A"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "000B", "TargetCharacterCodePoint": "018B"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "000C", "TargetCharacterCodePoint": "018C"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "000D", "TargetCharacterCodePoint": "018D"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "000E", "TargetCharacterCodePoint": "018E"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "000F", "TargetCharacterCodePoint": "018F"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0010", "TargetCharacterCodePoint": "0190"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0011", "TargetCharacterCodePoint": "0191"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0012", "TargetCharacterCodePoint": "0192"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0013", "TargetCharacterCodePoint": "0193"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "009D", "TargetCharacterCodePoint": "0194"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0085", "TargetCharacterCodePoint": "0195"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0008", "TargetCharacterCodePoint": "0196"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0087", "TargetCharacterCodePoint": "0197"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0018", "TargetCharacterCodePoint": "0198"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0019", "TargetCharacterCodePoint": "0199"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0092", "TargetCharacterCodePoint": "019A"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "008F", "TargetCharacterCodePoint": "019B"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "001C", "TargetCharacterCodePoint": "019C"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "001D", "TargetCharacterCodePoint": "019D"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "001E", "TargetCharacterCodePoint": "019E"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "001F", "TargetCharacterCodePoint": "019F"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0080", "TargetCharacterCodePoint": "01A0"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0081", "TargetCharacterCodePoint": "01A1"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0082", "TargetCharacterCodePoint": "01A2"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0083", "TargetCharacterCodePoint": "01A3"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0084", "TargetCharacterCodePoint": "01A4"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "000A", "TargetCharacterCodePoint": "01A5"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0017", "TargetCharacterCodePoint": "01A6"}

```

```
,{"SourceCharacterCodePoint": "001B", "TargetCharacterCodePoint": "01A7"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0088", "TargetCharacterCodePoint": "01A8"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0089", "TargetCharacterCodePoint": "01A9"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "008A", "TargetCharacterCodePoint": "01AA"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "008B", "TargetCharacterCodePoint": "01AB"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "008C", "TargetCharacterCodePoint": "01AC"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0005", "TargetCharacterCodePoint": "01AD"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0006", "TargetCharacterCodePoint": "01AE"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0007", "TargetCharacterCodePoint": "01AF"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0090", "TargetCharacterCodePoint": "01B0"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0091", "TargetCharacterCodePoint": "01B1"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0016", "TargetCharacterCodePoint": "01B2"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0093", "TargetCharacterCodePoint": "01B3"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0094", "TargetCharacterCodePoint": "01B4"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0095", "TargetCharacterCodePoint": "01B5"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0096", "TargetCharacterCodePoint": "01B6"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0004", "TargetCharacterCodePoint": "01B7"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0098", "TargetCharacterCodePoint": "01B8"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0099", "TargetCharacterCodePoint": "01B9"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "009A", "TargetCharacterCodePoint": "01BA"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "009B", "TargetCharacterCodePoint": "01BB"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0014", "TargetCharacterCodePoint": "01BC"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0015", "TargetCharacterCodePoint": "01BD"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "009E", "TargetCharacterCodePoint": "01BE"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "001A", "TargetCharacterCodePoint": "01BF"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "009F", "TargetCharacterCodePoint": "027F"}
```

en-GB-285b 和 en-GB-1146b

程式碼轉移：

0180	0180
0001	0181
0002	0182
0003	0183
009C	0184
0009	0185
0086	0186
007F	0187
0097	0188
008D	0189
008E	018A

000B	018B
000C	018C
000D	018D
000E	018E
000F	018F
0010	0190
0011	0191
0012	0192
0013	0193
009D	0194
0085	0195
0008	0196
0087	0197
0018	0198
0019	0199
0092	019A
008F	019B
001C	019C
001D	019D
001E	019E
001F	019F
0080	01A0
0081	01A1
0082	01A2
0083	01A3
0084	01A4
000A	01A5
0017	01A6
001B	01A7
0088	01A8
0089	01A9
008A	01AA
008B	01AB
008C	01AC
0005	01AD
0006	01AE
0007	01AF
0090	01B0
0091	01B1
0016	01B2
0093	01B3
0094	01B4
0095	01B5
0096	01B6

0004	01B7
0098	01B8
0099	01B9
009A	01BA
009B	01BB
0014	01BC
0015	01BD
009E	01BE
001A	01BF
009F	027F

AWS DMS 任務對應的輸入映射：

```
{
  "SourceCharacterCodePoint": "0180", "TargetCharacterCodePoint": "0180"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0001", "TargetCharacterCodePoint": "0181"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0002", "TargetCharacterCodePoint": "0182"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0003", "TargetCharacterCodePoint": "0183"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "009C", "TargetCharacterCodePoint": "0184"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0009", "TargetCharacterCodePoint": "0185"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0086", "TargetCharacterCodePoint": "0186"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "007F", "TargetCharacterCodePoint": "0187"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0097", "TargetCharacterCodePoint": "0188"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "008D", "TargetCharacterCodePoint": "0189"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "008E", "TargetCharacterCodePoint": "018A"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "000B", "TargetCharacterCodePoint": "018B"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "000C", "TargetCharacterCodePoint": "018C"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "000D", "TargetCharacterCodePoint": "018D"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "000E", "TargetCharacterCodePoint": "018E"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "000F", "TargetCharacterCodePoint": "018F"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0010", "TargetCharacterCodePoint": "0190"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0011", "TargetCharacterCodePoint": "0191"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0012", "TargetCharacterCodePoint": "0192"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0013", "TargetCharacterCodePoint": "0193"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "009D", "TargetCharacterCodePoint": "0194"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0085", "TargetCharacterCodePoint": "0195"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0008", "TargetCharacterCodePoint": "0196"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0087", "TargetCharacterCodePoint": "0197"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0018", "TargetCharacterCodePoint": "0198"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0019", "TargetCharacterCodePoint": "0199"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0092", "TargetCharacterCodePoint": "019A"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "008F", "TargetCharacterCodePoint": "019B"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "001C", "TargetCharacterCodePoint": "019C"
}
```

```
, {"SourceCharacterCodePoint": "001D", "TargetCharacterCodePoint": "019D"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "001E", "TargetCharacterCodePoint": "019E"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "001F", "TargetCharacterCodePoint": "019F"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0080", "TargetCharacterCodePoint": "01A0"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0081", "TargetCharacterCodePoint": "01A1"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0082", "TargetCharacterCodePoint": "01A2"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0083", "TargetCharacterCodePoint": "01A3"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0084", "TargetCharacterCodePoint": "01A4"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "000A", "TargetCharacterCodePoint": "01A5"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0017", "TargetCharacterCodePoint": "01A6"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "001B", "TargetCharacterCodePoint": "01A7"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0088", "TargetCharacterCodePoint": "01A8"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0089", "TargetCharacterCodePoint": "01A9"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "008A", "TargetCharacterCodePoint": "01AA"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "008B", "TargetCharacterCodePoint": "01AB"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "008C", "TargetCharacterCodePoint": "01AC"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0005", "TargetCharacterCodePoint": "01AD"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0006", "TargetCharacterCodePoint": "01AE"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0007", "TargetCharacterCodePoint": "01AF"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0090", "TargetCharacterCodePoint": "01B0"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0091", "TargetCharacterCodePoint": "01B1"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0016", "TargetCharacterCodePoint": "01B2"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0093", "TargetCharacterCodePoint": "01B3"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0094", "TargetCharacterCodePoint": "01B4"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0095", "TargetCharacterCodePoint": "01B5"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0096", "TargetCharacterCodePoint": "01B6"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0004", "TargetCharacterCodePoint": "01B7"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0098", "TargetCharacterCodePoint": "01B8"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0099", "TargetCharacterCodePoint": "01B9"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "009A", "TargetCharacterCodePoint": "01BA"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "009B", "TargetCharacterCodePoint": "01BB"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0014", "TargetCharacterCodePoint": "01BC"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0015", "TargetCharacterCodePoint": "01BD"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "009E", "TargetCharacterCodePoint": "01BE"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "001A", "TargetCharacterCodePoint": "01BF"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "009F", "TargetCharacterCodePoint": "027F"}
```

en-us-037b 和 en-us-1140b

程式碼轉移：

0180 0180

0001	0181
0002	0182
0003	0183
009C	0184
0009	0185
0086	0186
007F	0187
0097	0188
008D	0189
008E	018A
000B	018B
000C	018C
000D	018D
000E	018E
000F	018F
0010	0190
0011	0191
0012	0192
0013	0193
009D	0194
0085	0195
0008	0196
0087	0197
0018	0198
0019	0199
0092	019A
008F	019B
001C	019C
001D	019D
001E	019E
001F	019F
0080	01A0
0081	01A1
0082	01A2
0083	01A3
0084	01A4
000A	01A5
0017	01A6
001B	01A7
0088	01A8
0089	01A9
008A	01AA
008B	01AB
008C	01AC

0005	01AD
0006	01AE
0007	01AF
0090	01B0
0091	01B1
0016	01B2
0093	01B3
0094	01B4
0095	01B5
0096	01B6
0004	01B7
0098	01B8
0099	01B9
009A	01BA
009B	01BB
0014	01BC
0015	01BD
009E	01BE
001A	01BF
009F	027F

AWS DMS 任務對應的輸入映射：

```
{
  "SourceCharacterCodePoint": "0180", "TargetCharacterCodePoint": "0180"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0001", "TargetCharacterCodePoint": "0181"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0002", "TargetCharacterCodePoint": "0182"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0003", "TargetCharacterCodePoint": "0183"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "009C", "TargetCharacterCodePoint": "0184"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0009", "TargetCharacterCodePoint": "0185"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0086", "TargetCharacterCodePoint": "0186"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "007F", "TargetCharacterCodePoint": "0187"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0097", "TargetCharacterCodePoint": "0188"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "008D", "TargetCharacterCodePoint": "0189"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "008E", "TargetCharacterCodePoint": "018A"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "000B", "TargetCharacterCodePoint": "018B"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "000C", "TargetCharacterCodePoint": "018C"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "000D", "TargetCharacterCodePoint": "018D"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "000E", "TargetCharacterCodePoint": "018E"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "000F", "TargetCharacterCodePoint": "018F"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0010", "TargetCharacterCodePoint": "0190"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0011", "TargetCharacterCodePoint": "0191"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0012", "TargetCharacterCodePoint": "0192"
}
```

```
, {"SourceCharacterCodePoint": "0013", "TargetCharacterCodePoint": "0193"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "009D", "TargetCharacterCodePoint": "0194"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "0085", "TargetCharacterCodePoint": "0195"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "0008", "TargetCharacterCodePoint": "0196"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "0087", "TargetCharacterCodePoint": "0197"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "0018", "TargetCharacterCodePoint": "0198"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "0019", "TargetCharacterCodePoint": "0199"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "0092", "TargetCharacterCodePoint": "019A"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "008F", "TargetCharacterCodePoint": "019B"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "001C", "TargetCharacterCodePoint": "019C"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "001D", "TargetCharacterCodePoint": "019D"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "001E", "TargetCharacterCodePoint": "019E"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "001F", "TargetCharacterCodePoint": "019F"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "0080", "TargetCharacterCodePoint": "01A0"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "0081", "TargetCharacterCodePoint": "01A1"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "0082", "TargetCharacterCodePoint": "01A2"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "0083", "TargetCharacterCodePoint": "01A3"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "0084", "TargetCharacterCodePoint": "01A4"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "000A", "TargetCharacterCodePoint": "01A5"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "0017", "TargetCharacterCodePoint": "01A6"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "001B", "TargetCharacterCodePoint": "01A7"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "0088", "TargetCharacterCodePoint": "01A8"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "0089", "TargetCharacterCodePoint": "01A9"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "008A", "TargetCharacterCodePoint": "01AA"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "008B", "TargetCharacterCodePoint": "01AB"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "008C", "TargetCharacterCodePoint": "01AC"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "0005", "TargetCharacterCodePoint": "01AD"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "0006", "TargetCharacterCodePoint": "01AE"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "0007", "TargetCharacterCodePoint": "01AF"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "0090", "TargetCharacterCodePoint": "01B0"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "0091", "TargetCharacterCodePoint": "01B1"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "0016", "TargetCharacterCodePoint": "01B2"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "0093", "TargetCharacterCodePoint": "01B3"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "0094", "TargetCharacterCodePoint": "01B4"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "0095", "TargetCharacterCodePoint": "01B5"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "0096", "TargetCharacterCodePoint": "01B6"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "0004", "TargetCharacterCodePoint": "01B7"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "0098", "TargetCharacterCodePoint": "01B8"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "0099", "TargetCharacterCodePoint": "01B9"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "009A", "TargetCharacterCodePoint": "01BA"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "009B", "TargetCharacterCodePoint": "01BB"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "0014", "TargetCharacterCodePoint": "01BC"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "0015", "TargetCharacterCodePoint": "01BD"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "009E", "TargetCharacterCodePoint": "01BE"}
```



```
,{"SourceCharacterCodePoint": "001A","TargetCharacterCodePoint": "01BF"}  
,{"SourceCharacterCodePoint": "009F","TargetCharacterCodePoint": "027F"}
```

es-ES-284b 和 es-ES-1145b

程式碼轉移：

0180	0180
0001	0181
0002	0182
0003	0183
009C	0184
0009	0185
0086	0186
007F	0187
0097	0188
008D	0189
008E	018A
000B	018B
000C	018C
000D	018D
000E	018E
000F	018F
0010	0190
0011	0191
0012	0192
0013	0193
009D	0194
0085	0195
0008	0196
0087	0197
0018	0198
0019	0199
0092	019A
008F	019B
001C	019C
001D	019D
001E	019E
001F	019F
0080	01A0
0081	01A1
0082	01A2

0083	01A3
0084	01A4
000A	01A5
0017	01A6
001B	01A7
0088	01A8
0089	01A9
008A	01AA
008B	01AB
008C	01AC
0005	01AD
0006	01AE
0007	01AF
0090	01B0
0091	01B1
0016	01B2
0093	01B3
0094	01B4
0095	01B5
0096	01B6
0004	01B7
0098	01B8
0099	01B9
009A	01BA
009B	01BB
0014	01BC
0015	01BD
009E	01BE
001A	01BF
009F	027F

AWS DMS 任務對應的輸入映射：

```
{
  "SourceCharacterCodePoint": "0180", "TargetCharacterCodePoint": "0180"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0001", "TargetCharacterCodePoint": "0181"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0002", "TargetCharacterCodePoint": "0182"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0003", "TargetCharacterCodePoint": "0183"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "009C", "TargetCharacterCodePoint": "0184"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0009", "TargetCharacterCodePoint": "0185"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0086", "TargetCharacterCodePoint": "0186"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "007F", "TargetCharacterCodePoint": "0187"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0097", "TargetCharacterCodePoint": "0188"
}
```

```
, {"SourceCharacterCodePoint": "008D", "TargetCharacterCodePoint": "0189"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "008E", "TargetCharacterCodePoint": "018A"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "000B", "TargetCharacterCodePoint": "018B"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "000C", "TargetCharacterCodePoint": "018C"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "000D", "TargetCharacterCodePoint": "018D"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "000E", "TargetCharacterCodePoint": "018E"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "000F", "TargetCharacterCodePoint": "018F"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0010", "TargetCharacterCodePoint": "0190"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0011", "TargetCharacterCodePoint": "0191"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0012", "TargetCharacterCodePoint": "0192"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0013", "TargetCharacterCodePoint": "0193"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "009D", "TargetCharacterCodePoint": "0194"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0085", "TargetCharacterCodePoint": "0195"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0008", "TargetCharacterCodePoint": "0196"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0087", "TargetCharacterCodePoint": "0197"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0018", "TargetCharacterCodePoint": "0198"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0019", "TargetCharacterCodePoint": "0199"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0092", "TargetCharacterCodePoint": "019A"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "008F", "TargetCharacterCodePoint": "019B"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "001C", "TargetCharacterCodePoint": "019C"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "001D", "TargetCharacterCodePoint": "019D"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "001E", "TargetCharacterCodePoint": "019E"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "001F", "TargetCharacterCodePoint": "019F"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0080", "TargetCharacterCodePoint": "01A0"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0081", "TargetCharacterCodePoint": "01A1"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0082", "TargetCharacterCodePoint": "01A2"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0083", "TargetCharacterCodePoint": "01A3"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0084", "TargetCharacterCodePoint": "01A4"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "000A", "TargetCharacterCodePoint": "01A5"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0017", "TargetCharacterCodePoint": "01A6"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "001B", "TargetCharacterCodePoint": "01A7"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0088", "TargetCharacterCodePoint": "01A8"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0089", "TargetCharacterCodePoint": "01A9"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "008A", "TargetCharacterCodePoint": "01AA"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "008B", "TargetCharacterCodePoint": "01AB"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "008C", "TargetCharacterCodePoint": "01AC"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0005", "TargetCharacterCodePoint": "01AD"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0006", "TargetCharacterCodePoint": "01AE"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0007", "TargetCharacterCodePoint": "01AF"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0090", "TargetCharacterCodePoint": "01B0"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0091", "TargetCharacterCodePoint": "01B1"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0016", "TargetCharacterCodePoint": "01B2"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0093", "TargetCharacterCodePoint": "01B3"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0094", "TargetCharacterCodePoint": "01B4"}
```

```
, {"SourceCharacterCodePoint": "0095", "TargetCharacterCodePoint": "01B5"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0096", "TargetCharacterCodePoint": "01B6"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0004", "TargetCharacterCodePoint": "01B7"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0098", "TargetCharacterCodePoint": "01B8"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0099", "TargetCharacterCodePoint": "01B9"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "009A", "TargetCharacterCodePoint": "01BA"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "009B", "TargetCharacterCodePoint": "01BB"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0014", "TargetCharacterCodePoint": "01BC"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0015", "TargetCharacterCodePoint": "01BD"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "009E", "TargetCharacterCodePoint": "01BE"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "001A", "TargetCharacterCodePoint": "01BF"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "009F", "TargetCharacterCodePoint": "027F"}
```

fi_FI-278b 和 fi-FI-1143b

程式碼轉移：

0180	0180
0001	0181
0002	0182
0003	0183
009C	0184
0009	0185
0086	0186
007F	0187
0097	0188
008D	0189
008E	018A
000B	018B
000C	018C
000D	018D
000E	018E
000F	018F
0010	0190
0011	0191
0012	0192
0013	0193
009D	0194
0085	0195
0008	0196
0087	0197
0018	0198

0019	0199
0092	019A
008F	019B
001C	019C
001D	019D
001E	019E
001F	019F
0080	01A0
0081	01A1
0082	01A2
0083	01A3
0084	01A4
000A	01A5
0017	01A6
001B	01A7
0088	01A8
0089	01A9
008A	01AA
008B	01AB
008C	01AC
0005	01AD
0006	01AE
0007	01AF
0090	01B0
0091	01B1
0016	01B2
0093	01B3
0094	01B4
0095	01B5
0096	01B6
0004	01B7
0098	01B8
0099	01B9
009A	01BA
009B	01BB
0014	01BC
0015	01BD
009E	01BE
001A	01BF
009F	027F

AWS DMS 任務對應的輸入映射：

```
{ "SourceCharacterCodePoint": "0180", "TargetCharacterCodePoint": "0180" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "0001", "TargetCharacterCodePoint": "0181" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "0002", "TargetCharacterCodePoint": "0182" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "0003", "TargetCharacterCodePoint": "0183" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "009C", "TargetCharacterCodePoint": "0184" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "0009", "TargetCharacterCodePoint": "0185" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "0086", "TargetCharacterCodePoint": "0186" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "007F", "TargetCharacterCodePoint": "0187" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "0097", "TargetCharacterCodePoint": "0188" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "008D", "TargetCharacterCodePoint": "0189" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "008E", "TargetCharacterCodePoint": "018A" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "000B", "TargetCharacterCodePoint": "018B" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "000C", "TargetCharacterCodePoint": "018C" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "000D", "TargetCharacterCodePoint": "018D" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "000E", "TargetCharacterCodePoint": "018E" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "000F", "TargetCharacterCodePoint": "018F" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "0010", "TargetCharacterCodePoint": "0190" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "0011", "TargetCharacterCodePoint": "0191" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "0012", "TargetCharacterCodePoint": "0192" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "0013", "TargetCharacterCodePoint": "0193" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "009D", "TargetCharacterCodePoint": "0194" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "0085", "TargetCharacterCodePoint": "0195" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "0008", "TargetCharacterCodePoint": "0196" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "0087", "TargetCharacterCodePoint": "0197" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "0018", "TargetCharacterCodePoint": "0198" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "0019", "TargetCharacterCodePoint": "0199" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "0092", "TargetCharacterCodePoint": "019A" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "008F", "TargetCharacterCodePoint": "019B" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "001C", "TargetCharacterCodePoint": "019C" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "001D", "TargetCharacterCodePoint": "019D" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "001E", "TargetCharacterCodePoint": "019E" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "001F", "TargetCharacterCodePoint": "019F" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "0080", "TargetCharacterCodePoint": "01A0" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "0081", "TargetCharacterCodePoint": "01A1" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "0082", "TargetCharacterCodePoint": "01A2" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "0083", "TargetCharacterCodePoint": "01A3" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "0084", "TargetCharacterCodePoint": "01A4" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "000A", "TargetCharacterCodePoint": "01A5" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "0017", "TargetCharacterCodePoint": "01A6" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "001B", "TargetCharacterCodePoint": "01A7" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "0088", "TargetCharacterCodePoint": "01A8" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "0089", "TargetCharacterCodePoint": "01A9" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "008A", "TargetCharacterCodePoint": "01AA" }
```

```
, {"SourceCharacterCodePoint": "008B", "TargetCharacterCodePoint": "01AB"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "008C", "TargetCharacterCodePoint": "01AC"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0005", "TargetCharacterCodePoint": "01AD"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0006", "TargetCharacterCodePoint": "01AE"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0007", "TargetCharacterCodePoint": "01AF"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0090", "TargetCharacterCodePoint": "01B0"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0091", "TargetCharacterCodePoint": "01B1"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0016", "TargetCharacterCodePoint": "01B2"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0093", "TargetCharacterCodePoint": "01B3"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0094", "TargetCharacterCodePoint": "01B4"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0095", "TargetCharacterCodePoint": "01B5"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0096", "TargetCharacterCodePoint": "01B6"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0004", "TargetCharacterCodePoint": "01B7"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0098", "TargetCharacterCodePoint": "01B8"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0099", "TargetCharacterCodePoint": "01B9"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "009A", "TargetCharacterCodePoint": "01BA"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "009B", "TargetCharacterCodePoint": "01BB"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0014", "TargetCharacterCodePoint": "01BC"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0015", "TargetCharacterCodePoint": "01BD"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "009E", "TargetCharacterCodePoint": "01BE"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "001A", "TargetCharacterCodePoint": "01BF"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "009F", "TargetCharacterCodePoint": "027F"}
```

fr-FR-297b 和 fr-FR-1147b

程式碼轉移：

0180	0180
0001	0181
0002	0182
0003	0183
009C	0184
0009	0185
0086	0186
007F	0187
0097	0188
008D	0189
008E	018A
000B	018B
000C	018C
000D	018D
000E	018E
000F	018F

0010	0190
0011	0191
0012	0192
0013	0193
009D	0194
0085	0195
0008	0196
0087	0197
0018	0198
0019	0199
0092	019A
008F	019B
001C	019C
001D	019D
001E	019E
001F	019F
0080	01A0
0081	01A1
0082	01A2
0083	01A3
0084	01A4
000A	01A5
0017	01A6
001B	01A7
0088	01A8
0089	01A9
008A	01AA
008B	01AB
008C	01AC
0005	01AD
0006	01AE
0007	01AF
0090	01B0
0091	01B1
0016	01B2
0093	01B3
0094	01B4
0095	01B5
0096	01B6
0004	01B7
0098	01B8
0099	01B9
009A	01BA
009B	01BB

0014	01BC
0015	01BD
009E	01BE
001A	01BF
009F	027F

AWS DMS 任務對應的輸入映射：

```
{
  "SourceCharacterCodePoint": "0180",
  "TargetCharacterCodePoint": "0180"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0001",
  "TargetCharacterCodePoint": "0181"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0002",
  "TargetCharacterCodePoint": "0182"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0003",
  "TargetCharacterCodePoint": "0183"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "009C",
  "TargetCharacterCodePoint": "0184"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0009",
  "TargetCharacterCodePoint": "0185"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0086",
  "TargetCharacterCodePoint": "0186"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "007F",
  "TargetCharacterCodePoint": "0187"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0097",
  "TargetCharacterCodePoint": "0188"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "008D",
  "TargetCharacterCodePoint": "0189"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "008E",
  "TargetCharacterCodePoint": "018A"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "000B",
  "TargetCharacterCodePoint": "018B"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "000C",
  "TargetCharacterCodePoint": "018C"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "000D",
  "TargetCharacterCodePoint": "018D"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "000E",
  "TargetCharacterCodePoint": "018E"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "000F",
  "TargetCharacterCodePoint": "018F"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0010",
  "TargetCharacterCodePoint": "0190"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0011",
  "TargetCharacterCodePoint": "0191"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0012",
  "TargetCharacterCodePoint": "0192"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0013",
  "TargetCharacterCodePoint": "0193"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "009D",
  "TargetCharacterCodePoint": "0194"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0085",
  "TargetCharacterCodePoint": "0195"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0008",
  "TargetCharacterCodePoint": "0196"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0087",
  "TargetCharacterCodePoint": "0197"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0018",
  "TargetCharacterCodePoint": "0198"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0019",
  "TargetCharacterCodePoint": "0199"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0092",
  "TargetCharacterCodePoint": "019A"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "008F",
  "TargetCharacterCodePoint": "019B"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "001C",
  "TargetCharacterCodePoint": "019C"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "001D",
  "TargetCharacterCodePoint": "019D"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "001E",
  "TargetCharacterCodePoint": "019E"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "001F",
  "TargetCharacterCodePoint": "019F"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0080",
  "TargetCharacterCodePoint": "01A0"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0081",
  "TargetCharacterCodePoint": "01A1"
}
```

```
, {"SourceCharacterCodePoint": "0082", "TargetCharacterCodePoint": "01A2"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0083", "TargetCharacterCodePoint": "01A3"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0084", "TargetCharacterCodePoint": "01A4"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "000A", "TargetCharacterCodePoint": "01A5"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0017", "TargetCharacterCodePoint": "01A6"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "001B", "TargetCharacterCodePoint": "01A7"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0088", "TargetCharacterCodePoint": "01A8"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0089", "TargetCharacterCodePoint": "01A9"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "008A", "TargetCharacterCodePoint": "01AA"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "008B", "TargetCharacterCodePoint": "01AB"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "008C", "TargetCharacterCodePoint": "01AC"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0005", "TargetCharacterCodePoint": "01AD"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0006", "TargetCharacterCodePoint": "01AE"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0007", "TargetCharacterCodePoint": "01AF"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0090", "TargetCharacterCodePoint": "01B0"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0091", "TargetCharacterCodePoint": "01B1"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0016", "TargetCharacterCodePoint": "01B2"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0093", "TargetCharacterCodePoint": "01B3"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0094", "TargetCharacterCodePoint": "01B4"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0095", "TargetCharacterCodePoint": "01B5"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0096", "TargetCharacterCodePoint": "01B6"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0004", "TargetCharacterCodePoint": "01B7"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0098", "TargetCharacterCodePoint": "01B8"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0099", "TargetCharacterCodePoint": "01B9"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "009A", "TargetCharacterCodePoint": "01BA"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "009B", "TargetCharacterCodePoint": "01BB"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0014", "TargetCharacterCodePoint": "01BC"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0015", "TargetCharacterCodePoint": "01BD"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "009E", "TargetCharacterCodePoint": "01BE"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "001A", "TargetCharacterCodePoint": "01BF"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "009F", "TargetCharacterCodePoint": "027F"}
```

it-IT-280b 和 it-IT-1144b

程式碼轉移：

0180	0180
0001	0181
0002	0182
0003	0183
009C	0184
0009	0185

0086	0186
007F	0187
0097	0188
008D	0189
008E	018A
000B	018B
000C	018C
000D	018D
000E	018E
000F	018F
0010	0190
0011	0191
0012	0192
0013	0193
009D	0194
0085	0195
0008	0196
0087	0197
0018	0198
0019	0199
0092	019A
008F	019B
001C	019C
001D	019D
001E	019E
001F	019F
0080	01A0
0081	01A1
0082	01A2
0083	01A3
0084	01A4
000A	01A5
0017	01A6
001B	01A7
0088	01A8
0089	01A9
008A	01AA
008B	01AB
008C	01AC
0005	01AD
0006	01AE
0007	01AF
0090	01B0
0091	01B1

0016	01B2
0093	01B3
0094	01B4
0095	01B5
0096	01B6
0004	01B7
0098	01B8
0099	01B9
009A	01BA
009B	01BB
0014	01BC
0015	01BD
009E	01BE
001A	01BF
009F	027F

AWS DMS 任務對應的輸入映射：

```
{
  "SourceCharacterCodePoint": "0180", "TargetCharacterCodePoint": "0180"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0001", "TargetCharacterCodePoint": "0181"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0002", "TargetCharacterCodePoint": "0182"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0003", "TargetCharacterCodePoint": "0183"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "009C", "TargetCharacterCodePoint": "0184"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0009", "TargetCharacterCodePoint": "0185"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0086", "TargetCharacterCodePoint": "0186"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "007F", "TargetCharacterCodePoint": "0187"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0097", "TargetCharacterCodePoint": "0188"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "008D", "TargetCharacterCodePoint": "0189"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "008E", "TargetCharacterCodePoint": "018A"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "000B", "TargetCharacterCodePoint": "018B"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "000C", "TargetCharacterCodePoint": "018C"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "000D", "TargetCharacterCodePoint": "018D"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "000E", "TargetCharacterCodePoint": "018E"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "000F", "TargetCharacterCodePoint": "018F"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0010", "TargetCharacterCodePoint": "0190"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0011", "TargetCharacterCodePoint": "0191"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0012", "TargetCharacterCodePoint": "0192"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0013", "TargetCharacterCodePoint": "0193"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "009D", "TargetCharacterCodePoint": "0194"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0085", "TargetCharacterCodePoint": "0195"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0008", "TargetCharacterCodePoint": "0196"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0087", "TargetCharacterCodePoint": "0197"
}
```

```
, {"SourceCharacterCodePoint": "0018", "TargetCharacterCodePoint": "0198"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "0019", "TargetCharacterCodePoint": "0199"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "0092", "TargetCharacterCodePoint": "019A"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "008F", "TargetCharacterCodePoint": "019B"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "001C", "TargetCharacterCodePoint": "019C"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "001D", "TargetCharacterCodePoint": "019D"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "001E", "TargetCharacterCodePoint": "019E"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "001F", "TargetCharacterCodePoint": "019F"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "0080", "TargetCharacterCodePoint": "01A0"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "0081", "TargetCharacterCodePoint": "01A1"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "0082", "TargetCharacterCodePoint": "01A2"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "0083", "TargetCharacterCodePoint": "01A3"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "0084", "TargetCharacterCodePoint": "01A4"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "000A", "TargetCharacterCodePoint": "01A5"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "0017", "TargetCharacterCodePoint": "01A6"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "001B", "TargetCharacterCodePoint": "01A7"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "0088", "TargetCharacterCodePoint": "01A8"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "0089", "TargetCharacterCodePoint": "01A9"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "008A", "TargetCharacterCodePoint": "01AA"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "008B", "TargetCharacterCodePoint": "01AB"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "008C", "TargetCharacterCodePoint": "01AC"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "0005", "TargetCharacterCodePoint": "01AD"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "0006", "TargetCharacterCodePoint": "01AE"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "0007", "TargetCharacterCodePoint": "01AF"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "0090", "TargetCharacterCodePoint": "01B0"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "0091", "TargetCharacterCodePoint": "01B1"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "0016", "TargetCharacterCodePoint": "01B2"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "0093", "TargetCharacterCodePoint": "01B3"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "0094", "TargetCharacterCodePoint": "01B4"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "0095", "TargetCharacterCodePoint": "01B5"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "0096", "TargetCharacterCodePoint": "01B6"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "0004", "TargetCharacterCodePoint": "01B7"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "0098", "TargetCharacterCodePoint": "01B8"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "0099", "TargetCharacterCodePoint": "01B9"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "009A", "TargetCharacterCodePoint": "01BA"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "009B", "TargetCharacterCodePoint": "01BB"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "0014", "TargetCharacterCodePoint": "01BC"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "0015", "TargetCharacterCodePoint": "01BD"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "009E", "TargetCharacterCodePoint": "01BE"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "001A", "TargetCharacterCodePoint": "01BF"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "009F", "TargetCharacterCodePoint": "027F"}
```

nl-BE-500b 和 nl-BE-1148b

程式碼轉移：

0180	0180
0001	0181
0002	0182
0003	0183
009C	0184
0009	0185
0086	0186
007F	0187
0097	0188
008D	0189
008E	018A
000B	018B
000C	018C
000D	018D
000E	018E
000F	018F
0010	0190
0011	0191
0012	0192
0013	0193
009D	0194
0085	0195
0008	0196
0087	0197
0018	0198
0019	0199
0092	019A
008F	019B
001C	019C
001D	019D
001E	019E
001F	019F
0080	01A0
0081	01A1
0082	01A2
0083	01A3
0084	01A4
000A	01A5
0017	01A6
001B	01A7

0088	01A8
0089	01A9
008A	01AA
008B	01AB
008C	01AC
0005	01AD
0006	01AE
0007	01AF
0090	01B0
0091	01B1
0016	01B2
0093	01B3
0094	01B4
0095	01B5
0096	01B6
0004	01B7
0098	01B8
0099	01B9
009A	01BA
009B	01BB
0014	01BC
0015	01BD
009E	01BE
001A	01BF
009F	027F

AWS DMS 任務對應的輸入映射：

```
{
  "SourceCharacterCodePoint": "0180", "TargetCharacterCodePoint": "0180"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0001", "TargetCharacterCodePoint": "0181"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0002", "TargetCharacterCodePoint": "0182"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0003", "TargetCharacterCodePoint": "0183"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "009C", "TargetCharacterCodePoint": "0184"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0009", "TargetCharacterCodePoint": "0185"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0086", "TargetCharacterCodePoint": "0186"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "007F", "TargetCharacterCodePoint": "0187"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0097", "TargetCharacterCodePoint": "0188"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "008D", "TargetCharacterCodePoint": "0189"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "008E", "TargetCharacterCodePoint": "018A"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "000B", "TargetCharacterCodePoint": "018B"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "000C", "TargetCharacterCodePoint": "018C"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "000D", "TargetCharacterCodePoint": "018D"
}
```

```
, {"SourceCharacterCodePoint": "000E", "TargetCharacterCodePoint": "018E"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "000F", "TargetCharacterCodePoint": "018F"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0010", "TargetCharacterCodePoint": "0190"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0011", "TargetCharacterCodePoint": "0191"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0012", "TargetCharacterCodePoint": "0192"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0013", "TargetCharacterCodePoint": "0193"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "009D", "TargetCharacterCodePoint": "0194"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0085", "TargetCharacterCodePoint": "0195"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0008", "TargetCharacterCodePoint": "0196"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0087", "TargetCharacterCodePoint": "0197"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0018", "TargetCharacterCodePoint": "0198"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0019", "TargetCharacterCodePoint": "0199"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0092", "TargetCharacterCodePoint": "019A"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "008F", "TargetCharacterCodePoint": "019B"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "001C", "TargetCharacterCodePoint": "019C"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "001D", "TargetCharacterCodePoint": "019D"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "001E", "TargetCharacterCodePoint": "019E"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "001F", "TargetCharacterCodePoint": "019F"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0080", "TargetCharacterCodePoint": "01A0"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0081", "TargetCharacterCodePoint": "01A1"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0082", "TargetCharacterCodePoint": "01A2"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0083", "TargetCharacterCodePoint": "01A3"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0084", "TargetCharacterCodePoint": "01A4"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "000A", "TargetCharacterCodePoint": "01A5"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0017", "TargetCharacterCodePoint": "01A6"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "001B", "TargetCharacterCodePoint": "01A7"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0088", "TargetCharacterCodePoint": "01A8"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0089", "TargetCharacterCodePoint": "01A9"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "008A", "TargetCharacterCodePoint": "01AA"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "008B", "TargetCharacterCodePoint": "01AB"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "008C", "TargetCharacterCodePoint": "01AC"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0005", "TargetCharacterCodePoint": "01AD"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0006", "TargetCharacterCodePoint": "01AE"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0007", "TargetCharacterCodePoint": "01AF"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0090", "TargetCharacterCodePoint": "01B0"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0091", "TargetCharacterCodePoint": "01B1"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0016", "TargetCharacterCodePoint": "01B2"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0093", "TargetCharacterCodePoint": "01B3"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0094", "TargetCharacterCodePoint": "01B4"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0095", "TargetCharacterCodePoint": "01B5"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0096", "TargetCharacterCodePoint": "01B6"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0004", "TargetCharacterCodePoint": "01B7"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0098", "TargetCharacterCodePoint": "01B8"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0099", "TargetCharacterCodePoint": "01B9"}
```



```
, {"SourceCharacterCodePoint": "009A", "TargetCharacterCodePoint": "01BA"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "009B", "TargetCharacterCodePoint": "01BB"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "0014", "TargetCharacterCodePoint": "01BC"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "0015", "TargetCharacterCodePoint": "01BD"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "009E", "TargetCharacterCodePoint": "01BE"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "001A", "TargetCharacterCodePoint": "01BF"}  
, {"SourceCharacterCodePoint": "009F", "TargetCharacterCodePoint": "027F"}
```

資料遷移的目標

AWS Database Migration Service (AWS DMS) 可以使用許多最熱門的資料庫作為資料複寫的目標。目標可位於 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 執行個體、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) 資料庫執行個體或內部部署資料庫中。

如需有效目標的完整清單，請參閱 [AWS DMS的目標](#)。

Note

AWS DMS 針對下列目標端點類型，不支援跨 AWS 區域遷移：

- Amazon DynamoDB
- Amazon OpenSearch Service
- Amazon Kinesis Data Streams

Amazon Aurora PostgreSQL Limitless 可作為 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 的目標。如需詳細資訊，請參閱 [使用 PostgreSQL 資料庫做為的目標 AWS Database Migration Service](#)。

主題

- [使用 Oracle 資料庫做為的目標 AWS Database Migration Service](#)
- [使用 Microsoft SQL Server 資料庫做為的目標 AWS Database Migration Service](#)
- [使用 PostgreSQL 資料庫做為的目標 AWS Database Migration Service](#)
- [使用 MySQL 相容資料庫做為的目標 AWS Database Migration Service](#)
- [使用 Amazon Redshift 資料庫做為的目標 AWS Database Migration Service](#)

- [使用 SAP ASE 資料庫做為的目標 AWS Database Migration Service](#)
- [使用 Amazon S3 做為的目標 AWS Database Migration Service](#)
- [使用 Amazon DynamoDB 資料庫做為的目標 AWS Database Migration Service](#)
- [使用 Amazon Kinesis Data Streams 作為的目標 AWS Database Migration Service](#)
- [使用 Apache Kafka 做為的目標 AWS Database Migration Service](#)
- [使用 Amazon OpenSearch Service 叢集做為的目標 AWS Database Migration Service](#)
- [使用 Amazon DocumentDB 做為 AWS Database Migration Service 的目標](#)
- [使用 Amazon Neptune 做為的目標 AWS Database Migration Service](#)
- [使用 Redis OSS 做為的目標 AWS Database Migration Service](#)
- [使用 Babelfish 做為的目標 AWS Database Migration Service](#)
- [使用 Amazon Timestream 做為的目標 AWS Database Migration Service](#)
- [使用 Amazon RDS for Db2 和 IBM Db2 LUW 作為的目標 AWS DMS](#)

使用 Oracle 資料庫做為的目標 AWS Database Migration Service

您可以使用從另一個 Oracle 資料庫或其他支援的資料庫之一 AWS DMS，將資料遷移至 Oracle 資料庫目標。您可以使用 Secure Sockets Layer (SSL) 加密您 Oracle 端點與複寫執行個體之間的連線。如需搭配 Oracle 端點使用 SSL 的詳細資訊，請參閱 [搭配使用 SSL AWS Database Migration Service](#)。AWS DMS 也支援使用 Oracle 透明資料加密 (TDE) 來加密目標資料庫中的靜態資料，因為 Oracle TDE 不需要加密金鑰或密碼即可寫入資料庫。

如需 AWS DMS 支援做為目標的 Oracle 版本資訊，請參閱 [的目標 AWS DMS](#)。

當您使用 Oracle 做為目標時，我們假設資料將遷移到用於目標連線的結構描述或使用者。如果您想要將資料遷移到不同的結構描述，請使用結構描述轉型來執行此作業。例如，假設您的目標端點連線到使用者 RDSMASTER，而您想要從使用者 PERFDATA1 遷移到 PERFDATA2。在這種情況下，請建立如下所示的轉換。

```
{
  "rule-type": "transformation",
  "rule-id": "2",
  "rule-name": "2",
  "rule-action": "rename",
  "rule-target": "schema",
  "object-locator": {
```

```
"schema-name": "PERFDATA1"
},
"value": "PERFDATA2"
}
```

使用 Oracle 做為目標時，會將所有資料表和索引 AWS DMS 遷移至目標中的預設資料表和索引資料表空間。如果您要將資料表和索引遷移到不同的資料表和索引資料表空間，請使用資料表空間轉換來這樣做。例如，假設您在 INVENTORY 結構描述中有一組資料表指派給 Oracle 來源中的一些資料表空間。對於遷移，您想要將所有這些資料表指派給目標中的單一 INVENTORYSPACE 資料表空間。在這種情況下，請建立如下所示的轉換。

```
{
  "rule-type": "transformation",
  "rule-id": "3",
  "rule-name": "3",
  "rule-action": "rename",
  "rule-target": "table-tablespace",
  "object-locator": {
    "schema-name": "INVENTORY",
    "table-name": "%",
    "table-tablespace-name": "%"
  },
  "value": "INVENTORYSPACE"
}
```

如需轉型的詳細資訊，請參閱[使用 JSON 指定資料表選擇及轉換](#)。

如果 Oracle 同時是來源和目標，您可以設定 Oracle 來源額外連線屬性，來保留現有的資料表或索引資料表空間指派 `enableHomogenousTablespace=true`。如需詳細資訊，請參閱[使用 Oracle 做為來源時的端點設定 AWS DMS](#)

如需使用 Oracle 資料庫做為目標的其他詳細資訊 AWS DMS，請參閱下列章節：

主題

- [Oracle 做為目標的限制 AWS Database Migration Service](#)
- [使用 Oracle 做為目標所需之使用者帳戶權限](#)
- [將 Oracle 資料庫設定為的目標 AWS Database Migration Service](#)
- [使用 Oracle 做為目標時的端點設定 AWS DMS](#)
- [Oracle 的目標資料類型](#)

Oracle 做為 目標的限制 AWS Database Migration Service

使用 Oracle 做為資料遷移目標時有以下限制：

- AWS DMS 不會在目標 Oracle 資料庫上建立結構描述。您必須在目標 Oracle 資料庫中建立您想要的任何結構描述。Oracle 目標中必須已有結構描述名稱。來自來源結構描述的資料表會匯入至使用者或結構描述，其 AWS DMS 會用來連線至目標執行個體。若要遷移多個結構描述，您可以建立多個複寫任務。您也可以將資料遷移至目標上不同的資料架構。若要這樣做，您需要在 AWS DMS 資料表映射上使用結構描述轉換規則。
- AWS DMS 不支援具有 INDEXTYPE CONTEXT 的資料表 Use direct path full load 選項。若要解決這個問題，您可以使用陣列載入。
- 使用批次最佳化套用模式，載入到網路變更表會使用直接路徑，這不支援 XML 資料類型。若要解決這個問題，您可以使用交易套用模式。
- 從來源資料庫遷移的空白字串可能會使用與 Oracle 目標不同的方式處理 (例如轉換成一個空格的字串)。這可能會導致 AWS DMS 驗證報告不相符。
- 您可以使用下列公式，表示在批次最佳化套用模式下每個資料表支援的欄總數：

$$2 * \text{columns\_in\_original\_table} + \text{columns\_in\_primary\_key} \leq 999$$

例如，如果原始資料表有 25 個欄，其中「主索引鍵」由 5 欄組成，則欄的總數為 55。如果資料表超過支援的欄數，則會以逐步模式套用所有變更。

- AWS DMS 不支援 Oracle Cloud Infrastructure (OCI) 上的自治資料庫。
- 在交易套用模式中，Oracle 目標可以處理大小上限為 32 KB 的 DML 陳述式。雖然此限制足以處理許多使用案例，但超過 32 KB 的 DML 陳述式將會失敗，並顯示錯誤：「請求「ORA-01460：未實作或不合理的轉換」。若要解決此問題，您必須將 BatchApplyEnabled 任務設定設定為 來啟用批次套用功能 true。批次套用會減少整體陳述式大小，讓您繞過 32 KB 的限制。如需詳細資訊，請參閱 [the section called “目標中繼資料任務設定”](#)。
- AWS DMS 由於 LOB 資料的特殊處理要求，LOB 資料表的直接路徑完全載入可能會失敗，並出現錯誤 ORA-39777。此錯誤會在直接路徑載入程序期間發生，並可能會中斷涉及 LOB 資料欄的遷移任務。若要解決此問題，請停用目標端點上的 useDirectPathFullLoad 設定，然後重試載入操作。

使用 Oracle 做為目標所需之使用者帳戶權限

若要在 AWS Database Migration Service 任務中使用 Oracle 目標，請在 Oracle 資料庫中授予下列權限。請將這些權限授予 Oracle 資料庫定義中指定給 AWS DMS 的使用者帳戶。

- SELECT ANY TRANSACTION
- V\$NLS_PARAMETERS 的 SELECT 權限
- V\$TIMEZONE_NAMES 的 SELECT 權限
- ALL_INDEXES 的 SELECT 權限
- ALL_OBJECTS 的 SELECT 權限
- DBA_OBJECTS 的 SELECT 權限
- ALL_TABLES 的 SELECT 權限
- ALL_USERS 的 SELECT 權限
- ALL_CATALOG 的 SELECT 權限
- ALL_CONSTRAINTS 的 SELECT 權限
- ALL_CONS_COLUMNS 的 SELECT 權限
- ALL_TAB_COLS 的 SELECT 權限
- ALL_IND_COLUMNS 的 SELECT 權限
- DROP ANY TABLE
- SELECT ANY TABLE
- INSERT ANY TABLE
- UPDATE ANY TABLE
- CREATE ANY VIEW
- DROP ANY VIEW
- CREATE ANY PROCEDURE
- ALTER ANY PROCEDURE
- DROP ANY PROCEDURE
- CREATE ANY SEQUENCE
- ALTER ANY SEQUENCE
- DROP ANY SEQUENCE
- DELETE ANY TABLE

針對以下要求，請授予這些額外的權限：

- 若要使用特定的資料表清單，請在任何複寫資料表中授予 SELECT 權限，也可以授予 ALTER 權限。

- 若要讓使用者在預設資料表空間中建立資料表，請授予 GRANT UNLIMITED TABLESPACE 權限。
- 針對登入，授予 CREATE SESSION 權限。
- 如果您使用的是直接路徑 (這是完全載入的預設路徑)，則為 GRANT LOCK ANY TABLE to *dms_user*;
- 如果使用「DROP 和 CREATE」資料表準備模式時的結構描述不同，則為 GRANT CREATE ANY INDEX to *dms_user*;
- 對於某些完全載入案例，您可以選擇「DROP 與 CREATE 資料表」或「先截斷再載入」選項，其中目標資料表結構描述與 DMS 使用者不同。在此情況下，授予 DROP ANY TABLE。
- 若要在目標資料表結構描述與 DMS 使用者結構描述不同時將變更儲存在變更資料表或稽核資料表中，請授予 CREATE ANY TABLE 和 CREATE ANY INDEX。
- 若要使用驗證功能驗證 LOB 資料欄，請將上的 EXECUTE 權限授予 SYS.DBMS_CRYPTO DMS 使用者。

目標資料庫 AWS Database Migration Service 上 所需的讀取權限

必須授予 AWS DMS 使用者帳戶下列 DBA 資料表的讀取許可：

- DBA_USERS 的 SELECT 權限
- DBA_TAB_PRIVS 的 SELECT 權限
- DBA_OBJECTS 的 SELECT 權限
- DBA_SYNONYMS 的 SELECT 權限
- DBA_SEQUENCES 的 SELECT 權限
- DBA_TYPES 的 SELECT 權限
- DBA_INDEXES 的 SELECT 權限
- DBA_TABLES 的 SELECT 權限
- DBA_TRIGGERS 的 SELECT 權限
- SYS.DBA_REGISTRY 的 SELECT 權限

如果 V\$xxx 無法獲授予任何所需的權限，請將這些權限授予 V_\$xxx。

預遷移評估

若要使用 中列出的預遷移評估[Oracle 評估](#)搭配 Oracle 做為目標，您必須將下列許可新增至 Oracle 資料庫目標端點中指定的使用者帳戶：

```
GRANT SELECT ON V_$INSTANCE TO dms_user;
GRANT EXECUTE ON SYS.DBMS_XMLGEN TO dms_user;
```

將 Oracle 資料庫設定為 的目標 AWS Database Migration Service

使用 Oracle 資料庫做為資料遷移目標之前，您必須提供 Oracle 使用者帳戶 AWS DMS。此使用者帳戶必須擁有 Oracle 資料庫的讀取/寫入權限，如[使用 Oracle 做為目標所需之使用者帳戶權限](#)一節所指定。

使用 Oracle 做為 目標時的端點設定 AWS DMS

您可以使用端點設定來設定您的 Oracle 目標資料庫，類似於使用額外的連線屬性。當您使用 AWS DMS 主控台或使用中的 `create-endpoint` 命令搭配 `--oracle-settings` `'{"EndpointSetting": "value", ...}'` JSON 語法來建立目標端點時[AWS CLI](#)，您可以指定設定。

下列資料表顯示您可搭配 Oracle 做為目標使用的端點設定。

名稱	描述
UseDirectPathFullLoad	設定為 <code>Y</code>，AWS DMS 會使用直接路徑完全載入。指定此值，以啟用 Oracle Call Interface (OCI) 中的直接路徑通訊協定。此 OCI 通訊協定可在完整載入期間大量載入 Oracle 目標資料表。 預設值：<code>true</code> 有效值：<code>true/false</code> 範例：<code>--oracle-settings '{"UseDirectPathFullLoad": false}'</code>
DirectPathParallelLoad	設為 <code>true</code> 時，此屬性會在 <code>UseDirectPathFullLoad</code> 設為 <code>Y</code> 時，指定平行載入。此屬性也只適用於您使用 AWS DMS 平行載入功能時。如需詳細資訊，請參閱資料表和集合設定規則與操作中的 <code>parallel-load</code> 操作。

名稱	描述
	指定此平行載入設定的限制是，目標資料表不可有任何條件約束或索引。如需此限制的詳細資訊，請參閱平行直接路徑載入後啟用條件約束。如果啟用條件約束或索引，將此屬性設為 true 不會產生任何作用。 預設值：false 有效值：true/false 範例：--oracle-settings '{"DirectPathParallelLoad": true}'
DirectPathNoLog	設為 true 時，此屬性有助於藉由直接寫入資料表，而不是將線索寫入資料表日誌，以提高 Oracle 目標資料庫的遞交率。如需詳細資訊，請參閱直接載入 INSERT。此屬性也僅適用於將 UseDirectPathFullLoad 設為 Y 時。 預設值：false 有效值：true/false 範例：--oracle-settings '{"DirectPathNoLog": true}'
CharLengthSemantics	指定字元資料行的長度是以位元組或字元為單位。若要指示字元資料行長度以字元為單位，請將此屬性設為 CHAR。否則，字元資料行長是以位元組為單位。 預設值：未設定為 CHAR 有效值：CHAR 範例：--oracle-settings '{"CharLengthSemantics": "CHAR"}'

名稱	描述
AlwaysReplaceEmptyString	AWS DMS 新增額外的空間，以在遷移至 Oracle 目標時複寫空字串。一般來說，Oracle 沒有空字符串的符號。當您在 varchar2 上插入一個空字符串時，空字符串將載入為 NULL。如果要在 Oracle 上將資料作為 NULL 插入，請將此屬性設為 FALSE。 預設值：true 有效值：true/false 範例：--oracle-settings '{"AlwaysReplaceEmptyString": false}'

Oracle 的目標資料類型

搭配使用的目標 Oracle 資料庫 AWS DMS 支援大多數 Oracle 資料類型。下表顯示使用時支援的 Oracle 目標資料類型，AWS DMS 以及來自 AWS DMS 資料類型的預設映射。如需如何檢視從來源映射的資料類型詳細資訊，請參閱您要使用的來源一節。

AWS DMS 資料類型	Oracle 資料類型
BOOLEAN	NUMBER (1)
BYTES	RAW (長度)
DATE	DATETIME
TIME	TIMESTAMP (0)
DATETIME	TIMESTAMP (擴展)
INT1	NUMBER (3)
INT2	NUMBER (5)
INT4	NUMBER (10)

AWS DMS 資料類型	Oracle 資料類型
INT8	NUMBER (19)
NUMERIC	NUMBER (p,s)
REAL4	FLOAT
REAL8	FLOAT
STRING	使用日期指示：DATE 使用時間指示：TIMESTAMP 使用時間戳記指示：TIMESTAMP 使用 timestamp_with_timezone 指示：TIMESTAMP WITH TIMEZONE 使用 timestamp_with_local_timezone 指示：TIMESTAMP WITH LOCAL TIMEZONE 使用 interval_year_to_month 指示：INTERVAL YEAR TO MONTH 使用 interval_day_to_second 指示：INTERVAL DAY TO SECOND 如果長度 > 4000：CLOB 所有其他案例：VARCHAR2 (長度)
UINT1	NUMBER (3)
UINT2	NUMBER (5)
UINT4	NUMBER (10)
UINT8	NUMBER (19)
WSTRING	如果長度 > 2000：NCLOB 所有其他案例：NVARCHAR2 (長度)

AWS DMS 資料類型	Oracle 資料類型
BLOB	BLOB 若要搭配 使用此資料類型 AWS DMS，您必須針對特定任務啟用 BLOBs。只有包含主索引鍵的資料表支援 BLOB 資料類型
CLOB	CLOB 若要搭配 使用此資料類型 AWS DMS，您必須針對特定任務啟用 CLOBs 的使用。在變更資料擷取 (CDC) 期間，只有包含主索引鍵的資料表支援 CLOB 資料類型。 STRING 來源上宣告大小大於 4000 個位元組的 Oracle VARCHAR2 資料類型會透過 AWS DMS CLOB 映射至 Oracle 目標上的 STRING。
NCLOB	NCLOB 若要搭配 使用此資料類型 AWS DMS，您必須針對特定任務啟用 NCLOBs 的使用。在 CDC 期間，只有包含主索引鍵的資料表支援 NCLOB 資料類型。 WSTRING 來源上宣告大小大於 4000 個位元組的 Oracle VARCHAR2 資料類型會透過 AWS DMS NCLOB 映射至 Oracle 目標上的 WSTRING。
XMLTYPE	XMLTYPE 目標資料類型僅在 Oracle 到 Oracle 的複寫任務中相關。 當來源資料庫是 Oracle 時，來源資料類型會按「原狀」複寫到 Oracle 目標。例如，來源的 XMLTYPE 資料類型會建立為目標的 XMLTYPE 資料類型。

使用 Microsoft SQL Server 資料庫做為的目標 AWS Database Migration Service

您可以使用 將資料遷移至 Microsoft SQL Server 資料庫 AWS DMS。使用 SQL Server 資料庫做為目標，您可以遷移其他 SQL Server 資料庫或其他受支援資料庫的資料。

如需 AWS DMS 支援做為目標之 SQL Server 版本的資訊，請參閱 [的目標 AWS DMS](#)。

AWS DMS 支援企業、標準、工作群組和開發人員的現場部署和 Amazon RDS 版本。

如需使用 AWS DMS 和 SQL Server 目標資料庫的其他詳細資訊，請參閱以下內容。

主題

- [使用 SQL Server 做為目標的限制 AWS Database Migration Service](#)
- [使用 SQL Server 做為目標時的安全需求 AWS Database Migration Service](#)
- [使用 SQL Server 做為目標時的端點設定 AWS DMS](#)
- [Microsoft SQL Server 的目標資料類型](#)

使用 SQL Server 做為目標的限制 AWS Database Migration Service

使用 SQL Server 資料庫做為 AWS DMS 目標時有下列限制：

- 當您手動建立附計算資料行的 SQL Server 目標資料表時，使用 BCP 大量複製公用程式時不支援完全載入複寫。若要使用完全載入複寫，請在端點上設定額外連線屬性 (ECA) 'useBCPFullLoad=false' 以停用 BCP 載入。如需在端點上設定 ECA 的相關資訊，請參閱 [來源與目標端點](#)。如需使用 BCP 的詳細資訊，請參閱 [Microsoft SQL Server 文件](#)。
- 使用 SQL Server 空間資料類型 (GEOMETRY 和 GEOGRAPHY) 複寫資料表時，會 AWS DMS 取代您使用預設 SRID 插入的任何空間參考識別碼 (SRID)。GEOMETRY 的預設 SRID 為 0，而 GEOGRAPHY 的預設 SRID 為 4326。
- 不支援暫時資料表。如果目標上的暫時資料表是以手動方式建立，則遷移這些資料表可能要在交易套用模式中使用僅複寫任務。
- 目前 PostgreSQL 來源中的 boolean 資料類型會以具有不一致值的 bit 資料類型形式，移轉至 SQLServer 目標。

若要解決這項問題，請執行下列動作：

- 使用資料欄的 VARCHAR(1) 資料類型預先建立資料表（或讓 AWS DMS 建立資料表）。然後讓下游處理將「F」視為 False，將「T」視為 True。

- 若要避免變更下游處理，請將轉換規則新增至任務以將「F」值變更為「0」、將「T」值變更為 1，並將這些值儲存為 SQL Server 位元資料類型。
- AWS DMS 不支援變更處理以設定資料欄 nullability（使用 ALTER COLUMN [SET|DROP] NOT NULL 子句搭配 ALTER TABLE 陳述式）。
- 不支援 Windows 驗證。

使用 SQL Server 做為目標時的安全需求 AWS Database Migration Service

以下說明 AWS DMS 搭配 Microsoft SQL Server 目標使用的安全需求：

- AWS DMS 使用者帳戶必須至少在您連線的 SQL Server 資料庫上具有 db_owner 使用者角色。
- SQL Server 系統管理員必須向所有 AWS DMS 使用者帳戶提供此許可。

使用 SQL Server 做為目標時的端點設定 AWS DMS

您可以使用端點設定來設定您的 SQL Server 目標，類似於使用額外的連線屬性。當您使用 AWS DMS 主控台或使用中的 `create-endpoint` 命令搭配 `--microsoft-sql-server-settings '{"EndpointSetting": "value", ...}'` JSON 語法來建立目標端點時 [AWS CLI](#)，您可以指定設定。

下列資料表顯示您可搭配 SQL Server 作為目標使用的端點設定。

名稱	描述
ControlTablesFileGroup	指定 AWS DMS 內部資料表的檔案群組。複寫任務開始時，會在指定的檔案群組上建立所有內部 AWS DMS 控制資料表 (awsdms_apply_exception、awsdms_apply、awsdms_changes)。 預設值：n/a 有效值：字串 範例：<code>--microsoft-sql-server-settings '{"ControlTablesFileGroup": "filegroup1"}'</code> 以下是建立檔案群組的命令範例。

名稱	描述
	<pre> ALTER DATABASE replicate ADD FILEGROUP Test1FG1; GO ALTER DATABASE replicate ADD FILE (NAME = test1dat5, FILENAME = 'C:\temp\DATA\t1dat5.ndf', SIZE = 5MB, MAXSIZE = 100MB, FILEGROWTH = 5MB) TO FILEGROUP Test1FG1; GO </pre>
ConnectionTimeout	使用此額外的連線屬性 (ECA)，以秒為單位設定 SQL Server 執行個體的端點連線逾時。預設值為 10 秒。ECA 範例：ConnectionTimeout=30 。
ExecuteTimeout	使用這項額外連線屬性 (ECA) 來設定 SQL Server 執行個體的用戶端陳述式逾時 (以秒為單位)。預設值為 60 秒。 範例：'{"ExecuteTimeout": 100}'
UseBCPFullLoad	使用這項屬性傳輸資料以使用 BCP 進行完全載入操作，當目標資料表包含來源資料表所沒有的身分資料行時，您必須停用使用 BCP 載入資料表選項。 預設值：true 有效值：true/false 範例：--microsoft-sql-server-settings '{"UseBCPFullLoad": false}'

Microsoft SQL Server 的目標資料類型

下表顯示使用時支援的 Microsoft SQL Server 目標資料類型，AWS DMS 以及來自 AWS DMS 資料類型的預設映射。如需 AWS DMS 資料類型的詳細資訊，請參閱 [AWS Database Migration Service 的資料類型](#)。

AWS DMS 資料類型	SQL Server 資料類型
BOOLEAN	TINYINT
BYTES	VARBINARY (長度)
DATE	SQL Server 2008 和更新版本請使用 DATE。 舊版且若擴展等於或小於 3 請使用 DATETIME。所有其他案例請使用 VARCHAR (37)。
TIME	SQL Server 2008 和更新版本請使用 DATETIME2 (%d)。 舊版且若擴展等於或小於 3 請使用 DATETIME。所有其他案例請使用 VARCHAR (37)。
DATETIME	SQL Server 2008 和更新版本請使用 DATETIME2 (scale)。 舊版且若擴展等於或小於 3 請使用 DATETIME。所有其他案例請使用 VARCHAR (37)。
INT1	SMALLINT
INT2	SMALLINT
INT4	INT
INT8	BIGINT
NUMERIC	NUMERIC (p,s)
REAL4	REAL
REAL8	FLOAT
STRING	如果資料行是日期或時間資料行，請執行下列動作：

AWS DMS 資料類型	SQL Server 資料類型
	- SQL Server 2008 和更新版本請使用 DATETIME2。 - 舊版且若擴展等於或小於 3 請使用 DATETIME。所有其他案例請使用 VARCHAR (37)。 如果資料行不是日期或時間資料行，請使用 VARCHAR (長度)。
UINT1	TINYINT
UINT2	SMALLINT
UINT4	INT
UINT8	BIGINT
WSTRING	NVARCHAR (長度)
BLOB	VARBINARY(max) IMAGE 若要搭配 使用此資料類型 AWS DMS，您必須針對特定任務啟用 BLOBs 的使用。僅在包含主索引鍵的資料表中 AWS DMS 支援 BLOB 資料類型。
CLOB	VARCHAR(max) 若要搭配 使用此資料類型 AWS DMS，您必須針對特定任務啟用 CLOBs 的使用。在變更資料擷取 (CDC) 期間，AWS DMS 只在包含主索引鍵的資料表中支援 CLOB 資料類型。
NCLOB	NVARCHAR(max) 若要搭配 使用此資料類型 AWS DMS，您必須針對特定任務啟用 NCLOBs 的使用。在 CDC 期間，僅在包含主索引鍵的資料表中 AWS DMS 支援 NCLOB 資料類型。

使用 PostgreSQL 資料庫做為的目標 AWS Database Migration Service

您可以使用從另一個 PostgreSQL 資料庫或其中一個其他支援的資料庫 AWS DMS，將資料遷移至 PostgreSQL 資料庫。

如需 AWS DMS 支援做為目標之 PostgreSQL 版本的資訊，請參閱 [的目標 AWS DMS](#)。

Note

- Amazon Aurora Serverless 可作為具有 PostgreSQL 相容性的 Amazon Aurora 的目標。如需 Amazon Aurora Serverless 的詳細資訊，請參閱 [《Amazon Aurora 使用者指南》中的使用 Amazon Aurora Serverless v2](#)。
- 您只能從 Amazon VPC 存取 Aurora Serverless 資料庫叢集，且此類叢集無法使用 [公有 IP 地址](#)。因此，如果您打算將複寫執行個體放在與 [Aurora PostgreSQL Serverless 不同的區域](#)，則必須設定 [vpc 對等互連](#)。否則，請檢查 Aurora PostgreSQL Serverless [區域](#)的可用性，並決定 Aurora PostgreSQL Serverless 和複寫執行個體要共同使用其中的哪一個區域。
- Babelfish 功能內建於 Amazon Aurora 之中，不會產生額外費用。如需詳細資訊，請參閱 [使用 Babelfish for Aurora PostgreSQL 作為 AWS Database Migration Service 的目標](#)。

AWS DMS 在完整載入階段將資料從來源遷移至目標時，會採取 table-by-table 方式。完全載入階段無法保證資料表的順序。資料表在完全載入階段不同步，同時會套用個別資料表的快取交易。因此，作用中的參考完整性限制條件會導致完全載入階段的任務失敗。

在 PostgreSQL 中，使用觸發實作外部索引鍵 (參考完整性限制條件)。在完全載入階段期間，一次 AWS DMS 載入一個資料表。我們強烈建議您使用下列方法之一，在完全載入階段停用外部索引鍵限制條件：

- 暫時停用執行個體的所有觸發，並完成完全載入。
- 在 PostgreSQL 中使用 `session_replication_role` 參數。

在任何指定的時間，觸發可為下列狀態之一：origin、replica、always 或 disabled。當 `session_replication_role` 參數設為 replica 時，只有狀態為 replica 的觸發為作用中，只要呼叫就會觸發。否則，觸發會保持非作用中。

PostgreSQL 有故障安全防護裝置機制，即使設定了 `session_replication_role`，也能防止資料表被截斷。您可以使用此替代方法停用觸發，以利完成完全載入執行。若要執行此作業，請將目標資料表

準備模式設定為 DO_NOTHING。否則，當有外部索引鍵限制條件時，DROP 和 TRUNCATE 操作會失敗。

在 Amazon RDS 中，您可以控制使用參數群組設定此參數。針對在 Amazon EC2 上執行的 PostgreSQL 執行個體，您可以直接設定參數。

如需使用 PostgreSQL 資料庫做為目標的其他詳細資訊 AWS DMS，請參閱下列章節：

主題

- [使用 PostgreSQL 做為 目標的限制 AWS Database Migration Service](#)
- [使用 Amazon Aurora PostgreSQL Limitless 做為 目標的限制 AWS Database Migration Service](#)
- [使用 PostgreSQL 資料庫做為 目標時的安全需求 AWS Database Migration Service](#)
- [使用 PostgreSQL 做為 目標時的端點設定和額外連線屬性 \(ECAs\) AWS DMS](#)
- [PostgreSQL 的目標資料類型](#)
- [使用 Babelfish for Aurora PostgreSQL 做為 的目標 AWS Database Migration Service](#)

使用 PostgreSQL 做為 目標的限制 AWS Database Migration Service

使用 PostgreSQL 資料庫做為 AWS DMS 目標時有下列限制：

- 對於異質遷移，JSON 資料類型會在內部轉換為原生 CLOB 資料類型。
- 在 Oracle 到 PostgreSQL 遷移中，如果 Oracle 中的資料欄包含 NULL 字元（十六進位值 U+0000），會將 NULL 字元 AWS DMS 轉換為空格（十六進位值 U+0020）。這是因 PostgreSQL 限制所致。
- AWS DMS 不支援複寫至具有以 coalesce 函數建立之唯一索引的資料表。
- 如果您的資料表使用序列，請在停止來源資料庫的複寫之後，更新目標資料庫中每個序列 NEXTVAL 的值。會從來源資料庫 AWS DMS 複製資料，但不會在持續複寫期間將序列遷移至目標。

使用 Amazon Aurora PostgreSQL Limitless 做為 目標的限制 AWS Database Migration Service

使用 Amazon Aurora PostgreSQL Limitless 做為 的目標時，適用下列限制 AWS DMS：

- AWS DMS 資料驗證不支援 Amazon Aurora PostgreSQL Limitless。

- AWS DMS 會將來源資料表遷移為未分佈的標準資料表。遷移後，您可以遵循官方轉換指南，將這些標準資料表轉換為無限資料表。

使用 PostgreSQL 資料庫做為目標時的安全需求 AWS Database Migration Service

基於安全考量，用於資料遷移的使用者帳戶必須是您做為目標使用之任何 PostgreSQL 資料庫的註冊使用者。

您的 PostgreSQL 目標端點需要最低使用者許可才能執行 AWS DMS 遷移，請參閱下列範例。

```
CREATE USER newuser WITH PASSWORD 'your-password';
ALTER SCHEMA schema_name OWNER TO newuser;
```

或者

```
GRANT USAGE ON SCHEMA schema_name TO myuser;
GRANT CONNECT ON DATABASE postgres to myuser;
GRANT CREATE ON DATABASE postgres TO myuser;
GRANT CREATE ON SCHEMA schema_name TO myuser;
GRANT UPDATE, INSERT, SELECT, DELETE, TRUNCATE ON ALL TABLES IN SCHEMA schema_name
TO myuser;
GRANT TRUNCATE ON schema_name."BasicFeed" TO myuser;
```

使用 PostgreSQL 做為目標時的端點設定和額外連線屬性 (ECAs) AWS DMS

您可以使用端點設定和額外連線屬性 (ECAs) 來設定 PostgreSQL 目標資料庫。

當您使用 AWS DMS 主控台或使用中的 `create-endpoint` 命令搭配 `--postgre-sql-settings` `'{"EndpointSetting": "value", ...}'` JSON 語法來建立目標端點時 [AWS CLI](#)，您可以指定設定。

您可以使用端點的 `ExtraConnectionAttributes` 參數來指定 ECAs。

下列資料表顯示您可搭配 PostgreSQL 做為目標使用的端點設定。

名稱	描述
ConnectionTimeout	使用此額外的連線屬性 (ECA)，以秒為單位設定 PostgreSQL 執行個體的端點連線逾時。預設值為 10 秒。ECA 範例：ConnectionTimeout=30 。
MaxFileSize	針對用於將資料傳輸到 PostgreSQL 的任何 .csv 檔案，指定其大小上限 (KB)。 預設值：32,768 KB (32 MB) 有效值：1–1,048,576 KB (最多 1.1 GB) 範例：--postgre-sql-settings '{"MaxFileSize": 512}'
ExecuteTimeout	設定 PostgreSQL 執行個體的用戶端陳述式逾時，以秒為單位。預設值為 60 秒。 範例：--postgre-sql-settings '{"ExecuteTimeout": 100}'
AfterConnectScript= SET session_replication_role = replica	此屬性具有 AWS DMS 繞過外部索引鍵和使用者觸發條件，以減少大量載入資料所需的時間。
MapUnboundedNumericAsString	此參數會將具有無界限 NUMERIC 資料類型的資料欄視為 STRING，以便在不遺失數值精確度的情況下成功遷移。此參數僅適用於從 PostgreSQL 來源複寫到 PostgreSQL 目標，或是具有 PostgreSQL 相容性的資料庫。 預設值：false 有效值：false/true 範例：--postgre-sql-settings '{"MapUnboundedNumericAsString": "true"}

名稱	描述
	由於使用此參數會進行從數值到字串再回到數值的轉換，因此可能會導致某些複寫效能降低。DMS 3.4.4 及更新版本支援此參數  Note MapUnboundedNumericAsString 只能在 PostgreSQL 來源端點和目標端點中同時使用。在 CDC 期間，在來源 PostgreSQL 端點上使用 MapUnboundedNumericAsString 會將精確度限制為 28 位。在目標端點上使用 MapUnboundedNumericAsString 將以精確度 28 位小數點 6 位遷移資料。請勿將 MapUnboundedNumericAsString 搭配非 PostgreSQL 目標使用。
loadUsingCSV	使用此額外連線屬性 (ECA)，使用 \COPY 命令傳輸完整載入操作的資料。 預設值：true 有效值：true/false ECA 範例：loadUsingCSV=true; 注意：將此 ECA 設定為 false 可能會導致某些複寫效能降低，因為 INSERTs 會直接執行。
DatabaseMode	使用此屬性可變更複寫對 Postgreql 相容端點的預設處理行為，這些端點需要一些額外的設定，例如 Babel fish 端點。 預設值：DEFAULT 有效值：DEFAULT、BABELFISH 範例：DatabaseMode=default;

名稱	描述
BabelfishDatabaseName	使用此屬性可指定作為遷移目標的 Babelfish T-SQL 資料庫名稱。如果 DatabaseMode 設定為 Babelfish，則此為必要項目。這不是保留的 babelfish_db 資料庫。 範例：BabelfishDatabaseName=TargetDb;

PostgreSQL 的目標資料類型

的 PostgreSQL 資料庫端點 AWS DMS 支援大多數 PostgreSQL 資料庫資料類型。下表顯示使用時支援的 PostgreSQL 資料庫目標資料類型，AWS DMS 以及來自 AWS DMS 資料類型的預設映射。

如需 AWS DMS 資料類型的詳細資訊，請參閱 [AWS Database Migration Service 的資料類型](#)。

AWS DMS 資料類型	PostgreSQL 資料類型
BOOLEAN	BOOLEAN
BLOB	BYTEA
BYTES	BYTEA
DATE	DATE
TIME	TIME
DATETIME	如果擴展是從 0 到 6，則使用 TIMESTAMP。 如果擴展是從 7 到 9，則使用 VARCHAR (37)。
INT1	SMALLINT
INT2	SMALLINT
INT4	INTEGER
INT8	BIGINT
NUMERIC	DECIMAL (P,S)

AWS DMS 資料類型	PostgreSQL 資料類型
REAL4	FLOAT4
REAL8	FLOAT8
STRING	如果長度是從 1 到 21,845，則使用 VARCHAR (長度為位元組)。 如果長度是從 21,846 到 2,147,483,647，則使用 VARCHAR (65535)。
UINT1	SMALLINT
UINT2	INTEGER
UINT4	BIGINT
UINT8	BIGINT
WSTRING	如果長度是從 1 到 21,845，則使用 VARCHAR (長度為位元組)。 如果長度是從 21,846 到 2,147,483,647，則使用 VARCHAR (65535)。
NCLOB	TEXT
CLOB	TEXT

Note

從 PostgreSQL 來源複寫時，會為所有資料欄 AWS DMS 建立具有相同資料類型的目標資料表，除了具有使用者定義資料類型的資料欄之外。在這種情況下，此資料類型在目標中會建立為「字元不相同」。

使用 Babelfish for Aurora PostgreSQL 做為的目標 AWS Database Migration Service

您可以使用 AWS Database Migration Service 將 SQL 伺服器來源資料表遷移到 Babelfish for Amazon Aurora PostgreSQL 目標。透過 Babelfish，Aurora PostgreSQL 便可理解 T-SQL、Microsoft SQL 服務器的專有 SQL 方言，並支援相同的通訊協議。因此，針對 SQL Server 撰寫的應用程式現在只需較

少的程式碼變更即可使用 Aurora。Babelfish 功能內建於 Amazon Aurora 之中，不會產生額外費用。您可以從 Amazon RDS 主控台啟用 Amazon Aurora 叢集上的 Babelfish。

當您使用 AWS DMS 主控台、API 或 CLI 命令建立 AWS DMS 目標端點時，請將目標引擎指定為 Amazon Aurora PostgreSQL，並將資料庫命名為 `babelfish_db`。在端點設定區段中，新增設定以將 `DatabaseMode` 設定為 `Babelfish`，並將 `BabelfishDatabaseName` 設定為目標 Babelfish T-SQL 資料庫的名稱。

將轉換規則新增至遷移任務

當您定義 Babelfish 目標的遷移任務時，必須納入轉換規則，才能確保 DMS 使用目標資料庫中預先建立的 T-SQL Babelfish 資料表。

首先，將轉換規則新增至您的遷移任務，使所有資料表名稱都變成小寫。Babelfish 會將您使用 T-SQL 建立的資料表名稱以小寫格式儲存在 PostgreSQL `pg_class` 目錄中。不過，當您有混合大小寫名稱的 SQL Server 資料表時，DMS 會使用 PostgreSQL 原生資料類型來建立資料表，而不是與 T-SQL 相容的資料類型。因此，請務必新增將所有資料表名稱都轉為小寫的轉換規則。請注意，欄名不應轉換為小寫。

接下來，如果您在定義叢集時使用了多資料庫遷移模式，請新增重新命名原始 SQL Server 結構描述的轉換規則。請務必重新命名 SQL Server 結構描述名稱，以便包含 T-SQL 資料庫的名稱。例如，如果原始 SQL Server 結構描述名稱為 `dbo`，而您的 T-SQL 資料庫名稱為 `mydb`，請使用轉換規則將結構描述重新命名為 `mydb_dbo`。

Note

使用 Babelfish for Aurora PostgreSQL 16 或更新版本時，預設遷移模式為「mutidatabase」。執行 DMS 遷移任務時，請務必檢閱遷移模式參數，並視需要更新轉換規則。

如果您使用單一資料庫模式，則不需要轉換規則來重新命名結構描述名稱。結構描述名稱與 Babelfish 中的目標 T-SQL 資料庫具有一對一的映射。

下列範例轉換規則會將所有資料表名稱設為小寫，並將原始 SQL Server 結構描述名稱從 `dbo` 重新命名為 `mydb_dbo`。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "transformation",
      "rule-id": "566251737",
```



```

    "rule-name": "566251737",
    "rule-target": "schema",
    "object-locator": {
        "schema-name": "dbo"
    },
    "rule-action": "rename",
    "value": "mydb_dbo",
    "old-value": null
  },
  {
    "rule-type": "transformation",
    "rule-id": "566139410",
    "rule-name": "566139410",
    "rule-target": "table",
    "object-locator": {
        "schema-name": "%",
        "table-name": "%"
    },
    "rule-action": "convert-lowercase",
    "value": null,
    "old-value": null
  },
  {
    "rule-type": "selection",
    "rule-id": "566111704",
    "rule-name": "566111704",
    "object-locator": {
        "schema-name": "dbo",
        "table-name": "%"
    },
    "rule-action": "include",
    "filters": []
  }
]
}
```

將 PostgreSQL 目標端點與 Babelfish 資料表搭配使用的限制

將 PostgreSQL 目標端點與 Babelfish 資料表搭配使用時，將適用下列限制：

- 對於目標資料表準備模式，請僅使用不執行任何操作或截斷模式。請勿使用刪除目標中的資料表模式。在該模式下，DMS 會將資料表建立為 T-SQL 可能無法辨識的 PostgreSQL 資料表。

- AWS DMS 不支援 `sql_variant` 資料類型。
- Postgres 端點下的 Babelfish 不支援 `HEIRARCHYID`、`GEOMETRY(3.5.4 之前)` 和 `GEOGRAPHY(3.5.4 之前)` 資料類型。若要遷移這些資料類型，您可以新增轉換規則，將資料類型轉換為 `wstring(250)`。
- Babelfish 僅支援使用 `BYTEA` 資料類型來遷移 `BINARY`、`VARBINARY` 和 `IMAGE` 資料類型。對於舊版的 Aurora PostgreSQL，您可以使用 DMS 將這些資料表遷移到 [Babelfish 目標端點](#)。您不必指定 `BYTEA` 資料類型的長度，如下列範例所示。

```
[Picture] [VARBINARY](max) NULL
```

將先前的 T-SQL 資料類型變更為 T-SQL 支援的 `BYTEA` 資料類型。

```
[Picture] BYTEA NULL
```

- 對於舊版的 Aurora PostgreSQL Babelfish，如果您使用 PostgreSQL 目標端點建立遷移任務，以從 SQL 伺服器進行中複製到 Babelfish，則需要將 `SERIAL` 資料類型指派給任何使用 `IDENTITY` 欄的資料表。從 Aurora PostgreSQL (版本 15.3/14.8 及更新版本) 和 Babelfish (3.2.0 及更新版本) 開始可支援身分資料欄，並且不再需要指派 `SERIAL` 資料類型。如需詳細資訊，請參閱《SQL Server 至 Aurora PostgreSQL 遷移操作手冊》中「序列和身分」一節中的「[SERIAL 使用方法](#)」。然後，當您在 Babelfish 中建立資料表時，請從以下內容更改資料欄定義。

```
[IDCol] [INT] IDENTITY(1,1) NOT NULL PRIMARY KEY
```

將先前內容變更為下列內容。

```
[IDCol] SERIAL PRIMARY KEY
```

與 Babelfish 相容的 Aurora PostgreSQL 會使用預設組態建立序列，並將 `NOT NULL` 限制條件新增至資料欄。新建立的序列行為類似於一般序列 (以 1 遞增)，且沒有複合 `SERIAL` 選項。

- 遷移包含使用 `IDENTITY` 資料欄或 `SERIAL` 資料類型的資料表資料後，請根據資料欄的最大值重設 PostgreSQL 型序列物件。執行資料表的完全載入後，請使用下列 T-SQL 查詢產生陳述式以植入相關聯的序列物件。

```
DECLARE @schema_prefix NVARCHAR(200) = ''

IF current_setting('babelfishpg_tsql.migration_mode') = 'multi-db'
    SET @schema_prefix = db_name() + '_'
```

```

SELECT 'SELECT setval(pg_get_serial_sequence('' + @schema_prefix +
  schema_name(tables.schema_id) + '.' + tables.name + '', '' + columns.name + ''')
  ,(select max(' + columns.name + ') from ' +
  schema_name(tables.schema_id) + '.' + tables.name + ''));'
FROM sys.tables tables
JOIN sys.columns columns ON tables.object_id = columns.object_id
WHERE columns.is_identity = 1

UNION ALL

SELECT 'SELECT setval(pg_get_serial_sequence('' + @schema_prefix + table_schema +
  '.' + table_name + '',
  '' + column_name + '''),(select max(' + column_name + ') from ' + table_schema + '.'
  + table_name + ''));'
FROM information_schema.columns
WHERE column_default LIKE 'nextval(';

```

查詢會產生一系列 SELECT 陳述式，您可以執行這些陳述式來更新 IDENTITY 值和 SERIAL 值的上限。

- 對於 3.2 版本之前的 Babelfish，完整 LOB 模式可能會導致資料表錯誤。如果發生這種情況，請為無法載入的資料表建立個別任務。接著使用有限 LOB 模式，為 LOB 大小上限 (KB) 指定適當的值。另一個選項是設定 SQL Server 端點連線屬性設定 ForceFullLob=True。
- 對於 3.2 版本之前的 Babelfish，透過非使用整數型主索引鍵的 Babelfish 資料表執行資料驗證會產生一則訊息，表示找不到合適的唯一索引鍵。從 Aurora PostgreSQL (版本 15.3/14.8 及更新版本) 和 Babelfish (版本 3.2.0 及更新版本) 開始，支援非整數型主索引鍵的資料驗證。
- 由於秒的小數位數精確度差異，DMS 會針對使用 DATETIME 資料類型的 Babelfish 資料表報告資料驗證失敗。若要隱藏這些失敗，您可以針對 DATETIME 資料類型新增下列驗證規則類型。

```

{
  "rule-type": "validation",
  "rule-id": "3",
  "rule-name": "3",
  "rule-target": "column",
  "object-locator": {
    "schema-name": "dbo",
    "table-name": "%",
    "column-name": "%",
    "data-type": "datetime"
  },
  "rule-action": "override-validation-function",

```

```
"source-function": "case when ${column-name} is NULL then NULL else 0 end",  
"target-function": "case when ${column-name} is NULL then NULL else 0 end"  
}
```

使用 MySQL 相容資料庫做為的目標 AWS Database Migration Service

您可以從 AWS DMS 支援的任何來源資料引擎 AWS DMS，使用 將資料遷移至任何 MySQL 相容資料庫。如果您要遷移至內部部署 MySQL 相容資料庫，則 AWS DMS 需要您的來源引擎位於 AWS 生態系統中。引擎可以採用 AWS 受管服務，例如 Amazon RDS、Amazon Aurora 或 Amazon S3。或者，引擎可以在 Amazon EC2 的自我管理資料庫中。

您可以使用 SSL 加密您 MySQL 相容端點與複寫執行個體之間的連線。如需在與 MySQL 相容之端點使用 SSL 的詳細資訊，請參閱[搭配使用 SSL AWS Database Migration Service](#)。

如需 AWS DMS 支援做為目標的 MySQL 版本資訊，請參閱 [的目標 AWS DMS](#)。

您可以使用下列 MySQL 相容資料庫做為的目標 AWS DMS：

- MySQL Community Edition
- MySQL Standard Edition
- MySQL Enterprise Edition
- MySQL Cluster Carrier Grade Edition
- MariaDB Community Edition
- MariaDB Enterprise Edition
- MariaDB 資料行存放區
- Amazon Aurora MySQL

Note

根據預設，無論來源儲存引擎為何 (MyISAM、MEMORY 等等)，AWS DMS 會建立與 MySQL 相容的目標資料表做為 InnoDB 表。

如果您在 InnoDB 外還需要一份儲存引擎中的資料表，您可以在與 MySQL 相容的目標中手動建立資料表，並使用 Do nothing (不執行任何動作) 選項遷移資料表。如需詳細資訊，請參閱[全載入任務設定](#)。

如需使用與 MySQL 相容之資料庫做為 AWS DMS 目標的其他詳細資訊，請參閱以下各節。

主題

- [使用任何 MySQL 相容資料庫做為的目標 AWS Database Migration Service](#)
- [使用 MySQL 相容資料庫做為目標的限制 AWS Database Migration Service](#)
- [使用 MySQL 相容資料庫做為目標時的端點設定 AWS DMS](#)
- [MySQL 的目標資料類型](#)

使用任何 MySQL 相容資料庫做為的目標 AWS Database Migration Service

開始使用與 MySQL 相容之資料庫做為 AWS DMS 的目標之前，請務必完成以下事前準備：

- 將具有 MySQL 相容資料庫讀取/寫入權限 AWS DMS 的使用者帳戶提供給。若要建立必要的權限，請執行下列命令。

```
CREATE USER '<user acct>'@'%' IDENTIFIED BY '<user password>';
GRANT ALTER, CREATE, DROP, INDEX, INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT, CREATE TEMPORARY
TABLES ON <schema>.* TO
'<user acct>'@'%';
GRANT ALL PRIVILEGES ON awsdms_control.* TO '<user acct>'@'%';
```

- 在完全載入遷移階段，您必須停用您目標資料表的外部索引鍵。若要在完全載入期間停用 MySQL 相容資料庫上的外部金鑰檢查，您可以將下列命令新增至目標端點 AWS DMS 主控台的額外連線屬性區段。

```
Initstmt=SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
```

- 設定資料庫參數 `local_infile = 1` 以讓 AWS DMS 將資料載入目標資料庫。
- 如果您使用 MySQL 特定的預遷移評估，請授予下列權限。

```
grant select on mysql.user to <dms_user>;
grant select on mysql.db to <dms_user>;
grant select on mysql.tables_priv to <dms_user>;
grant select on mysql.role_edges to <dms_user> #only for MySQL version 8.0.11 and
higher
```

使用 MySQL 相容資料庫做為目標的限制 AWS Database Migration Service

使用 MySQL 資料庫做為目標時，AWS DMS 不支援下列項目：

- 資料定義語言 (DDL) 陳述式 TRUNCATE PARTITION、DROP TABLE 和 RENAME TABLE。
- 使用 ALTER TABLE *table_name* ADD COLUMN *column_name* 陳述式將資料欄新增至資料表的開頭或中間。
- 在完全載入任務中將資料載入至 MySQL 相容目標時，AWS DMS 不會報告任務日誌中的限制條件所造成的錯誤，這可能會導致重複的金鑰錯誤或與記錄數量不相符。這是由 MySQL 使用 LOAD DATA 命令處理本機資料的方式所引起。在完全載入階段，請務必執行下列操作：
 - 停用限制
 - 使用 AWS DMS 驗證來確保資料一致。
- 當您將資料行值更新為現有的值時，與 MySQL 相容的資料庫會傳回 0 rows affected 警告。雖然在技術上此行為不算錯誤，但這和其他資料庫引擎處理此情況的方法不同。例如，Oracle 會執行一個資料列的更新。對於與 MySQL 相容的資料庫，會在 awsdms_apply_exceptions 控制資料表中 AWS DMS 產生項目，並記錄下列警告。

```
Some changes from the source database had no impact when applied to  
the target database. See awsdms_apply_exceptions table for details.
```

- Aurora Serverless 可作為 Amazon Aurora 第 2 版的目標 (與 MySQL 5.7 版相容)。(選取 Aurora MySQL 2.07.1 版，以便使用與 MySQL 5.7 相容的 Aurora Serverless。)如需 Aurora Serverless 的詳細資訊，請參閱《Amazon [Aurora 使用者指南](#)》中的[使用 Aurora Serverless v2](#)。
- AWS DMS 不支援使用 Aurora 或 Amazon RDS 的讀取器端點，除非執行個體處於可寫入模式，也就是 read_only 和 innodb_read_only 參數設定為 0 或 OFF。如需有關使用 Amazon RDS 和 Aurora 作為目標的詳細資訊，請參閱下列內容：
 - [判斷您連接的資料庫執行個體](#)
 - [使用 MySQL 更新僅供讀取複本](#)
- 複寫 TIME 資料類型時，不會複寫部分時間值。
- 使用額外連線屬性 複寫 TIME 資料類型時 loadUsingCSV=false，時間值上限為範圍 [00:00:00, 23:59:59]。

使用 MySQL 相容資料庫做為目標時的端點設定 AWS DMS

您可以使用端點設定來設定 MySQL 相容目標資料庫，類似於使用額外的連線屬性。當您使用 AWS DMS 主控台或使用中的 `create-endpoint` 命令搭配 `--my-sql-settings '{"EndpointSetting": "value", ...}'` JSON 語法來建立目標端點時 [AWS CLI](#)，您可以指定設定。

下列資料表顯示您可以在將 MySQL 作為目標搭配使用的端點設定。

名稱	描述
ConnectionTimeout	使用此額外的連線屬性 (ECA)，以秒為單位設定 MySQL 執行個體的端點連線逾時。預設值為 10 秒。ECA 範例：ConnectionTimeout=30 。
TargetDbType	指定來源資料表遷移的目標位置，單一資料庫或多個資料庫。如果您指定 SPECIFIC_DATABASE，則需要在使用 AWS CLI 或 時指定資料庫名稱 AWS 管理主控台。 預設值：MULTIPLE_DATABASES 有效值：{SPECIFIC_DATABASE、MULTIPLE_DATABASES} 範例：--my-sql-settings '{"TargetDbType": "MULTIPLE_DATABASES"}'
ParallelLoadThreads	將資料載入與 MySQL 相容的目標資料庫時提升效能。指定使用多少個執行緒將資料載入到與 MySQL 相容的目標資料庫。設定大量執行緒會對資料庫效能造成負面影響，因為每個執行緒都需要單獨的連線。 預設值：1 有效值：1-5 範例：--my-sql-settings '{"ParallelLoadThreads": 1}'
AfterConnectScript	指定 AWS DMS 連線到端點後立即執行的指令碼。

名稱	描述
	例如，您可以指定 MySQL 相容目標應該使用 latin1 字元集轉譯收到的陳述式，latin1 字元集是資料庫預設的編譯字元集。從 UTF8 用戶端轉換時，此參數通常可以提升效能。 範例：<code>--my-sql-settings '{"AfterConnectScript": "SET character_set_connection='latin1'"}</code>
MaxFileSize	針對用於將資料傳輸到 MySQL 相容資料庫的任何 .csv 檔案，指定其大小上限 (KB)。 預設值：32,768 KB (32 MB) 有效值：1–1,048,576 <code>--my-sql-settings '{"MaxFileSize": 512}'</code>

您也可以使用額外連線屬性設定 MySQL 相容目標資料庫。

下表顯示以 MySQL 作為目標時可使用的額外連線屬性。

名稱	描述
Initstmt=SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0;	停用外部索引鍵檢查。 範例：<code>--extra-connection-attributes "Initstmt=SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0;"</code>
Initstmt=SET time_zone	指定目標 MySQL 相容資料庫的時區。 預設值：UTC 有效值：目標 MySQL 資料庫中可用的時區名稱。 範例：<code>--extra-connection-attributes "Initstmt=SET time_zone= <i>US/Pacific</i> ;"</code>

或者，您可以使用 `--my-sql-settings` 命令的 `AfterConnectScript` 參數，來停用外部索引鍵檢查，並指定資料庫的時區。

MySQL 的目標資料類型

下表顯示使用時支援的 MySQL 資料庫目標資料類型，AWS DMS 以及來自 AWS DMS 資料類型的預設映射。

如需 AWS DMS 資料類型的詳細資訊，請參閱 [AWS Database Migration Service 的資料類型](#)。

AWS DMS 資料類型	MySQL 資料類型
BOOLEAN	BOOLEAN
BYTES	如果長度是從 1 到 65,535，則使用 VARBINARY (長度)。 如果長度是從 65,536 到 2,147,483,647，則使用 LONGLOB。
DATE	DATE
TIME	TIME
TIMESTAMP	「如果擴展 => 0 且 =< 6，則：DATETIME (擴展) 如果擴展 => 7 且 =< 9，則：VARCHAR (37)」
INT1	TINYINT
INT2	SMALLINT
INT4	INTEGER
INT8	BIGINT
NUMERIC	DECIMAL (p,s)
REAL4	FLOAT
REAL8	DOUBLE PRECISION

AWS DMS 資料類型	MySQL 資料類型
STRING	如果長度是從 1 到 21,845，則使用 VARCHAR (長度)。 如果長度是從 21,846 到 2,147,483,647，則使用 LONGTEXT。
UINT1	UNSIGNED TINYINT
UINT2	UNSIGNED SMALLINT
UINT4	UNSIGNED INTEGER
UINT8	UNSIGNED BIGINT
WSTRING	如果長度是從 1 到 32,767，則使用 VARCHAR (長度)。 如果長度是從 32,768 到 2,147,483,647，則使用 LONGTEXT。
BLOB	如果長度是從 1 到 65,535，則使用 BLOB。 如果長度是從 65,536 到 2,147,483,647，則使用 LONGBLOB。 如果長度為 0，則使用 LONGBLOB (完整的 LOB 支援)。
NCLOB	如果長度是從 1 到 65,535，則使用 TEXT。 如果長度是從 65,536 到 2,147,483,647，則使用 LONGTEXT 加適用於 CHARACTER SET 的 ucs2。 如果長度為 0，則使用 LONGTEXT (完整 LOB 支援) 加適用於 CHARACTER SET 的 ucs2。

AWS DMS 資料類型	MySQL 資料類型
CLOB	如果長度是從 1 到 65,535，則使用 TEXT。 如果長度是從 65,536 到 2147483647，則使用 LONGTEXT。 如果長度為 0，則使用 LONGTEXT (完整的 LOB 支援)。

使用 Amazon Redshift 資料庫做為的目標 AWS Database Migration Service

您可以使用 將資料遷移至 Amazon Redshift 資料庫 AWS Database Migration Service。Amazon Redshift 是一種在雲端中完全受管的 PB 級資料倉儲服務。您可以從任何受支援的來源資料庫，將資料遷移到作為目標的 Amazon Redshift 資料庫。

您可以使用 Amazon Redshift Serverless 做為目標 AWS DMS。如需詳細資訊，請參閱下列 [使用 AWS DMS 搭配 Amazon Redshift Serverless 做為目標](#)。

Amazon Redshift 叢集必須與複寫執行個體位於相同的 AWS 帳戶和 AWS 區域。

在資料庫遷移至 Amazon Redshift 期間，AWS DMS 會先將資料移至 Amazon S3 儲存貯體。當檔案位於 Amazon S3 儲存貯體時，AWS DMS 然後將它們傳輸到 Amazon Redshift 資料倉儲中的適當資料表。會在與 Amazon Redshift 資料庫相同的 AWS 區域中 AWS DMS 建立 S3 儲存貯體。AWS DMS 複寫執行個體必須位於相同的 AWS 區域。

如果您使用 AWS CLI 或 DMS API 將資料遷移至 Amazon Redshift，請設定 AWS Identity and Access Management (IAM) 角色以允許 S3 存取。如需建立此 IAM 角色的詳細資訊，請參閱[建立要與 搭配使用的 IAM 角色 AWS DMS](#)。

Amazon Redshift 端點提供以下作業的全自動化：

- 產生結構描述與映射資料類型
- 完全載入來源資料庫資料表
- 變更來源資料表的增量載入
- 在來源資料表中套用資料定義語言 (DDL) 的結構描述變更
- 同步完全載入和變更資料擷取 (CDC) 程序。

AWS Database Migration Service 同時支援完全載入和變更處理操作。會從來源資料庫 AWS DMS 讀取資料，並建立一系列逗號分隔值 (.csv) 檔案。對於完全載入操作，會為每個資料表 AWS DMS 建立檔案。AWS DMS 然後，會將每個資料表的資料表檔案複製到 Amazon S3 中的個別資料夾。當檔案上傳至 Amazon S3 時，AWS DMS 會傳送複製命令，並將檔案中的資料複製到 Amazon Redshift。對於變更處理操作，會將淨變更 AWS DMS 複製到 .csv 檔案。AWS DMS 然後，會將淨變更檔案上傳至 Amazon S3，並將資料複製到 Amazon Redshift。

如需使用 Amazon Redshift 做為目標的其他詳細資訊 AWS DMS，請參閱下列章節：

主題

- [使用 Amazon Redshift 資料庫做為 目標的先決條件 AWS Database Migration Service](#)
- [使用 Redshift 作為目標所需的權限](#)
- [使用 Amazon Redshift 做為 目標的限制 AWS Database Migration Service](#)
- [將 Amazon Redshift 資料庫設定為 的目標 AWS Database Migration Service](#)
- [使用增強型 VPC 路由搭配 Amazon Redshift 做為 的目標 AWS Database Migration Service](#)
- [建立和使用 AWS KMS 金鑰來加密 Amazon Redshift 目標資料](#)
- [使用 Amazon Redshift 做為 目標時的端點設定 AWS DMS](#)
- [使用資料加密金鑰和 Amazon S3 儲存貯體做為中繼儲存體](#)
- [Amazon Redshift 的多執行緒任務設定](#)
- [Amazon Redshift 的目標資料類型](#)
- [使用 AWS DMS 搭配 Amazon Redshift Serverless 做為目標](#)

使用 Amazon Redshift 資料庫做為 目標的先決條件 AWS Database Migration Service

以下清單說明使用 Amazon Redshift 作為資料遷移目標的必要事前準備：

- 使用 AWS 管理主控台啟動 Amazon Redshift 叢集。請注意有關 AWS 您的帳戶和 Amazon Redshift 叢集的基本資訊，例如您的密碼、使用者名稱和資料庫名稱。建立 Amazon Redshift 目標端點時，您需要這些值。
- Amazon Redshift 叢集必須位於與複寫執行個體相同的 AWS 帳戶和相同 AWS 區域。
- AWS DMS 複寫執行個體需要連線至叢集使用的 Amazon Redshift 端點（主機名稱和連接埠）。
- AWS DMS 使用 Amazon S3 儲存貯體將資料傳輸到 Amazon Redshift 資料庫。為使 AWS DMS 能建立儲存貯體，主控台使用 IAM 角色，dms-access-for-endpoint。如果您使用 AWS CLI 或 DMS API 以 Amazon Redshift 做為目標資料庫建立資料庫遷移，則必須建立此 IAM 角色。如需建立此角色的詳細資訊，請參閱[建立要與 搭配使用的 IAM 角色 AWS DMS](#)。

- AWS DMS 會將 BLOBs、CLOBs 和 NCLOBs 轉換為目標 Amazon Redshift 執行個體上的 VARCHAR。Amazon Redshift 不支援大於 64 KB 的 VARCHAR 資料類型，因此您無法在 Amazon Redshift 上存放傳統 LOBs。
- 將目標中繼資料任務設定 [BatchApplyEnabled](#) 設為 true，以讓 AWS DMS 在 CDC 期間處理 Amazon Redshift 目標資料表的變更。來源和目標資料表上的主索引鍵皆為必填。在沒有主索引鍵的情況下，會依陳述式逐一套用變更。此外，這會導致目標延遲並影響叢集遞交佇列，在 CDC 期間對任務效能造成負面影響。
- 在 Redshift 的資料表上啟用資料列層級安全性時，您必須將適當的許可授予所有 DMS 使用者。

使用 Redshift 作為目標所需的權限

使用 GRANT 命令定義使用者或使用者群組的存取權限。權限包括存取選項，例如能夠讀取資料表和檢視中的資料、寫入資料及建立資料表。如需將 GRANT 搭配 Amazon Redshift 使用的詳細資訊，請參閱《Amazon Redshift 資料庫開發人員》指南中的「[GRANT](#)」。

以下是為 Amazon Redshift 資料表和檢視上的資料表、資料庫、結構描述、函數、程序或語言層級權限授與特定權限的語法。

```
GRANT { { SELECT | INSERT | UPDATE | DELETE | REFERENCES } [,...] | ALL
[ PRIVILEGES ] }
    ON { [ TABLE ] table_name [, ...] | ALL TABLES IN SCHEMA schema_name [, ...] }
    TO { username [ WITH GRANT OPTION ] | GROUP group_name | PUBLIC } [, ...]

GRANT { { CREATE | TEMPORARY | TEMP } [,...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
    ON DATABASE db_name [, ...]
    TO { username [ WITH GRANT OPTION ] | GROUP group_name | PUBLIC } [, ...]

GRANT { { CREATE | USAGE } [,...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
    ON SCHEMA schema_name [, ...]
    TO { username [ WITH GRANT OPTION ] | GROUP group_name | PUBLIC } [, ...]

GRANT { EXECUTE | ALL [ PRIVILEGES ] }
    ON { FUNCTION function_name ( [ [ argname ] argtype [, ...] ] ) [, ...] | ALL
    FUNCTIONS IN SCHEMA schema_name [, ...] }
    TO { username [ WITH GRANT OPTION ] | GROUP group_name | PUBLIC } [, ...]

GRANT { EXECUTE | ALL [ PRIVILEGES ] }
    ON { PROCEDURE procedure_name ( [ [ argname ] argtype [, ...] ] ) [, ...] | ALL
    PROCEDURES IN SCHEMA schema_name [, ...] }
    TO { username [ WITH GRANT OPTION ] | GROUP group_name | PUBLIC } [, ...]
```

```
GRANT USAGE
    ON LANGUAGE language_name [, ...]
    TO { username [ WITH GRANT OPTION ] | GROUP group_name | PUBLIC } [, ...]
```

下列語法適用於 Amazon Redshift 資料表和檢視上的資料欄層級權限。

```
GRANT { { SELECT | UPDATE } ( column_name [, ...] ) [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ]
    ( column_name [, ...] ) }
    ON { [ TABLE ] table_name [, ...] }
    TO { username | GROUP group_name | PUBLIC } [, ...]
```

以下語法可將 ASSUMEROLE 權限授與具有指定角色的使用者和群組。

```
GRANT ASSUMEROLE
    ON { 'iam_role' [, ...] | ALL }
    TO { username | GROUP group_name | PUBLIC } [, ...]
    FOR { ALL | COPY | UNLOAD } [, ...]
```

使用 Amazon Redshift 做為 目標的限制 AWS Database Migration Service

使用 Amazon Redshift 資料庫作為目標時有下列限制：

- 請勿為當成 Amazon Redshift 目標中繼儲存區的 S3 儲存貯體啟用版本控制功能。如果您需要 S3 版本控制，請使用生命週期政策以主動刪除舊版本。否則，您可能會因 S3 list-object 呼叫逾時而遭遇端點測試連線失敗。若要建立 S3 儲存貯體的生命週期政策，請參閱[管理儲存生命週期](#)。若要刪除 S3 物件的版本，請參閱[刪除啟用版本控制功能之儲存貯體中的物件](#)。
- 不支援以下 DDL：

```
ALTER TABLE table name MODIFY COLUMN column name data type;
```

- AWS DMS 無法遷移或複寫名稱開頭為底線 (_) 的結構描述變更。如果您有名稱以底線開頭的結構描述，請使用映射轉換重新命名目標上的結構描述。
- Amazon Redshift 不支援大於 64 KB 的 VARCHAR。傳統資料庫的 LOB 無法儲存在 Amazon Redshift。
- 當任何主索引鍵欄名稱使用保留字時，不支援將 DELETE 陳述式套用至具有多欄主索引鍵的資料表。請前往[此處](#)查看 Amazon Redshift 保留字的清單。

- 如果來源系統對來源資料表的主索引鍵執行 UPDATE 操作，您可能會遇到效能問題。將變更套用到目標時，就會發生這些效能問題。這是因為 UPDATE (和 DELETE) 操作會依靠主索引鍵值來識別目標資料列。如果您更新來源資料表的主索引鍵，您的任務日誌會包含如下訊息：

```
Update on table 1 changes PK to a PK that was previously updated in the same bulk update.
```

- DMS 在為 Redshift 叢集設定端點時不支援自訂 DNS 名稱，而且您需要使用 Amazon 提供的 DNS 名稱。由於 Amazon Redshift 叢集必須與複寫執行個體位於相同的 AWS 帳戶和區域，因此如果您使用自訂 DNS 端點，驗證會失敗。
- Amazon Redshift 具有預設的 4 小時閒置工作階段逾時。當 DMS 複寫任務中沒有任何活動時，Redshift 會在 4 小時後中斷工作階段的連線。DMS 無法連線且可能需要重新啟動時，可能會導致錯誤。作為因應措施，請針對 DMS 複寫使用者設定超過 4 小時的工作階段逾時限制。或者，請參閱《Amazon Redshift 資料庫開發人員指南》中有關「[ALTER USER](#)」的說明。
- 當在沒有主索引鍵或唯一索引鍵的情況下 AWS DMS 複寫來源資料表資料時，CDC 延遲可能會很高，進而產生無法接受的效能層級。
- 從 Oracle 來源到 Redshift 目標的 CDC 複寫期間，不支援截斷分割區。
- 重複的記錄可能會出現在目標資料表中，因為 Amazon Redshift 不會強制執行主索引鍵，且 AWS DMS 可能會在任務恢復時重播 CDC。若要防止重複，請使用 `ApplyErrorInsertPolicy=INSERT_RECORD` 設定。如需詳細資訊，請參閱[錯誤處理任務設定](#)。或者，您可以實作應用程式層級的重複偵測和遷移後清除程序。

將 Amazon Redshift 資料庫設定為的目標 AWS Database Migration Service

AWS Database Migration Service 必須設定為使用 Amazon Redshift 執行個體。下表說明 Amazon Redshift 端點可用的組態屬性。

屬性	Description
伺服器	您使用的 Amazon Redshift 叢集名稱。
port	Amazon Redshift 的連接埠號碼。預設值為 5439。
使用者名稱	已註冊使用者的 Amazon Redshift 使用者名稱。
password	在 username 屬性中命名之使用者的密碼。

屬性	Description
資料庫	您使用的 Amazon Redshift 資料倉儲 (服務) 名稱。

如果您想將額外的連線字串屬性新增到您的 Amazon Redshift 端點，您可以指定 `maxFileSize` 和 `fileTransferUploadStreams` 屬性。如需這些屬性的詳細資訊，請參閱[使用 Amazon Redshift 做為目標時的端點設定 AWS DMS](#)。

使用增強型 VPC 路由搭配 Amazon Redshift 做為的目標 AWS Database Migration Service

如果您對 Amazon Redshift 目標使用增強型 VPC 路由，則 Amazon Redshift 叢集與資料儲存庫之間的所有 COPY 流量會通過 VPC。因為增強型 VPC 路由會影響 Amazon Redshift 存取其他資源的方式，如果未正確設定 VPC，COPY 命令可能會失敗。

AWS DMS 可能會受到此行為的影響，因為它使用 COPY 命令將 S3 中的資料移至 Amazon Redshift 叢集。

以下是將資料載入 Amazon Redshift 目標所 AWS DMS 採取的步驟：

1. AWS DMS 會將資料從來源複製到複寫伺服器上的 .csv 檔案。
2. AWS DMS 使用 AWS SDK 將 .csv 檔案複製到您帳戶的 S3 儲存貯體。
3. AWS DMS 然後，在 Amazon Redshift 中使用 COPY 命令，將資料從 S3 中的 .csv 檔案複製到 Amazon Redshift 中的適當資料表。

如果未啟用增強型 VPC 路由，Amazon Redshift 會透過網際網路路由流量，包括網路中其他服務的流量 AWS。如未啟用此功能，您不必設定網路路徑。如啟用此功能，您必須特別在叢集的 VPC 與資料資源之間建立網路路徑。如需所需組態的詳細資訊，請參閱 Amazon Redshift 文件中的「[增強型 VPC 路由](#)」。

建立和使用 AWS KMS 金鑰來加密 Amazon Redshift 目標資料

您可以將推送到 Amazon S3 的目標資料先加密，然後再複製到 Amazon Redshift。若要這樣做，您可以建立和使用自訂 AWS KMS 金鑰。當您建立 Amazon Redshift 目標端點時，您可以使用以下其中一個機制，以您建立的金鑰來加密目標資料：

- 當您使用 AWS CLI 執行 `create-endpoint` 命令時，使用下列選項。


```
--redshift-settings '{"EncryptionMode": "SSE_KMS", "ServerSideEncryptionKmsKeyId":  
  "your-kms-key-ARN"}'
```

其中，*your-kms-key-ARN* 是 KMS 金鑰的 Amazon Resource Name (ARN)。如需詳細資訊，請參閱[使用資料加密金鑰和 Amazon S3 儲存貯體做為中繼儲存體](#)。

- 將額外連線屬性 `encryptionMode` 設定為值 `SSE_KMS`，將額外連線屬性 `serverSideEncryptionKmsKeyId` 設定為 KMS 金鑰的 ARN。如需詳細資訊，請參閱[使用 Amazon Redshift 做為目標時的端點設定 AWS DMS](#)。

若要使用 KMS 金鑰加密 Amazon Redshift 目標資料，您需要具有存取 Amazon Redshift 資料許可的 AWS Identity and Access Management (IAM) 角色。將政策 (金鑰政策) 連接到您建立的加密金鑰，然後在該政策中存取此 IAM 角色。若要這麼做，您可以在 IAM 主控台建立下列項目：

- 具有 AWS 受管政策的 IAM 角色。
- KMS 金鑰搭配參考此角色的金鑰政策。

下列程序說明作法。

使用所需的受管政策建立 IAM AWS 角色

1. 在以下網址開啟 IAM 主控台：<https://console.aws.amazon.com/iam/>。
2. 在導覽窗格中，選擇角色。Roles (角色) 頁面隨即開啟。
3. 選擇建立角色。Create role (建立角色) 頁面隨即開啟。
4. 針對信任的實體選擇 AWS 服務，然後針對使用該角色的服務選擇 DMS。
5. 選擇下一步：許可。Attach permissions policies (連接許可政策) 頁面隨即出現。
6. 尋找並選取 AmazonDMSRedshiftS3Role 政策。
7. 選擇下一步：標籤。Add tags (新增標籤) 頁面隨即出現。在此，可以增加您想要的任何標籤。
8. 選擇 Next: Review (下一步：檢閱)，檢閱您的結果。
9. 確認是您需要的設定後，輸入角色的名稱 (例如，DMS-Redshift-endpoint-access-role) 和任何額外的描述，然後選擇 Create role (建立角色)。Roles (角色) 頁面隨即開啟，並以訊息指出已建立您的角色。

現在，您已經以指定的名稱建立新角色來存取要加密的 Amazon Redshift 資源，例如 DMS-Redshift-endpoint-access-role。

使用參考 IAM 角色的金鑰政策建立 AWS KMS 加密金鑰

Note

如需 AWS DMS 如何使用 AWS KMS 加密金鑰的詳細資訊，請參閱 [設定加密金鑰並指定 AWS KMS 許可](#)。

1. 登入 AWS 管理主控台 並開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/kms> 的 AWS Key Management Service (AWS KMS) 主控台。
2. 若要變更 AWS 區域，請使用頁面右上角的區域選擇器。
3. 在導覽窗格中，選擇 Customer managed keys (客戶受管金鑰)。
4. 選擇建立金鑰。Configure key (設定金鑰) 頁面隨即開啟。
5. 針對 Key type (金鑰類型)，請選擇 Symmetric (對稱)。

Note

建立此金鑰時，您只能建立對稱金鑰，因為 Amazon Redshift 等所有 AWS 服務都只能使用對稱加密金鑰。

6. 選擇 Advanced Options (進階選項)。針對 Key material origin (金鑰材料來源)，請確認已選擇 KMS，然後選擇 Next (下一步)。Add labels (新增標籤) 頁面隨即開啟。
7. 針對 Create alias and description (建立別名和描述)，請輸入一個金鑰別名 (例如，DMS-Redshift-endpoint-encryption-key) 和任何額外的描述。
8. 針對 Tags (標籤)，請新增您想要的任何標籤以協助識別金鑰和追蹤其使用情況，然後選擇 Next (下一步)。Define key administrative permissions (定義金鑰管理許可) 頁面隨即開啟，其中顯示您可以選擇的使用者和角色清單。
9. 新增您想要的使用者和角色來管理金鑰。請確定這些使用者和角色具有管理金鑰所需的許可。
10. 針對 Key deletion (金鑰刪除)，請選擇金鑰管理員是否可以刪除金鑰，然後選擇 Next (下一步)。Define key usage permissions (定義金鑰使用許可) 頁面隨即開啟，其中顯示您可以選擇的額外使用者和角色清單。
11. 針對此帳戶，選擇您要對 Amazon Redshift 目標執行密碼編譯操作的可用使用者。並請選擇您之前在角色中建立的角色，以啟用存取來加密 Amazon Redshift 目標物件，例如 DMS-Redshift-endpoint-access-role。
12. 如果您想要新增未列出的其他帳戶以擁有相同的存取權，請針對其他 AWS 帳戶選擇新增另一個 AWS 帳戶，然後選擇下一步。Review and edit key policy (檢閱並編輯金鑰政策) 頁面隨即開啟，

並顯示金鑰政策的 JSON，您可以透過輸入現有 JSON 來執行檢閱和編輯。在此，您可以查看金鑰政策於何處參考您在上一步所選擇的角色與使用者 (例如 Admin 和 User1)。您也可以查看不同委託人 (使用者和角色) 允許的不同金鑰動作，如下列範例所示。

JSON

```
{
  "Id": "key-consolepolicy-3",
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Enable IAM User Permissions",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::111122223333:root"
        ]
      },
      "Action": "kms:*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "Allow access for Key Administrators",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin"
        ]
      },
      "Action": [
        "kms:Create*",
        "kms:Describe*",
        "kms:Enable*",
        "kms:List*",
        "kms:Put*",
        "kms:Update*",
        "kms:Revoke*",
        "kms:Disable*",
        "kms:Get*",
        "kms>Delete*",
        "kms:TagResource",
        "kms:UntagResource",
```

```

        "kms:ScheduleKeyDeletion",
        "kms:CancelKeyDeletion"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "Allow use of the key",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "AWS": [
            "arn:aws:iam::111122223333:role/DMS-Redshift-endpoint-
access-role",
            "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
            "arn:aws:iam::111122223333:role/User1"
        ]
    },
    "Action": [
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ReEncrypt*",
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:DescribeKey"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "Allow attachment of persistent resources",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "AWS": [
            "arn:aws:iam::111122223333:role/DMS-Redshift-endpoint-
access-role",
            "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
            "arn:aws:iam::111122223333:role/User1"
        ]
    },
    "Action": [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:ListGrants",
        "kms:RevokeGrant"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "Bool": {

```

```

    "kms:GrantIsForAWSResource": true
  }
}
]
}

```

13. 選擇完成。加密金鑰頁面隨即開啟，並顯示訊息指出 AWS KMS key 您的 已建立。

您現在已使用指定的別名建立新的 KMS 金鑰 (例如，DMS-Redshift-endpoint-encryption-key)。此金鑰可讓 AWS DMS 加密 Amazon Redshift 目標資料。

使用 Amazon Redshift 做為目標時的端點設定 AWS DMS

您可以使用端點設定來設定您的 Amazon Redshift 目標資料庫，類似於使用額外的連線屬性。當您使用 AWS DMS 主控台或使用中的 `create-endpoint` 命令搭配 `--redshift-settings` `'{"EndpointSetting": "value", ...}'` JSON 語法來建立目標端點時 [AWS CLI](#)，您可以指定設定。

下列資料表顯示您可搭配 Amazon Redshift 作為目標使用的端點設定。

名稱	描述
MaxFileSize	指定將資料傳輸到 Amazon Redshift 所使用的 .csv 檔案大小上限 (KB)。 預設值：32768 KB (32 MB) 有效值：1–1048576 範例：--redshift-settings '{"MaxFileSize": 512}'
FileTransferUploadStreams	指定上傳單一檔案所使用的執行緒數量。 預設值：10 有效值：1-64 範例：--redshift-settings '{"FileTransferUploadStreams": 20}'

名稱	描述
Acceptanydate	指定是否接受任意日期格式，包括無效的日期格式，如 0000-00-00。布林值。 預設值：false 有效值：true false（布林值） 範例：--redshift-settings '{"Acceptanydate": true}'
Dateformat	指定日期格式。根據預設，這是一個空的字串輸入。預設格式為 YYYY-MM-DD，但您可以隨時變更，例如 DD-MM-YYYY。如果您的日期或時間值使用不同的格式，請使用 auto 引數加 Dateformat 參數。auto 引數可以辨識使用 Dateformat 字串時不支援的多種格式。auto 關鍵字區分大小寫。 預設值：空 有效值：<i>"dateformat_string"</i> 或 auto 範例：--redshift-settings '{"Dateformat": "auto"}'
Timeformat	指定時間格式。根據預設，這是一個空的字串輸入。auto 引數可以辨識使用 Timeformat 字串時不支援的多種格式。如果您的日期和時間值彼此使用不同的格式，請使用 auto 引數加 Timeformat 參數。 預設值：10 有效值：<i>"Timeformat_string"</i> "auto" "epochsecs" "epochmillisecs" 範例：--redshift-settings '{"Timeformat": "auto"}'

名稱	描述
Emptyasnull	指定 是否 AWS DMS 應將空的 CHAR 和 VARCHAR 欄位遷移為 null。true 值會將空的 CHAR 和 VARCHAR 欄位設為 null。 預設值：false 有效值：true false 範例：--redshift-settings '{"Emptyasnull": true}'
TruncateColumns	將欄的資料截斷為適當的字元數，以符合欄規格。僅適用於 VARCHAR 或 CHAR 資料類型的欄，以及大小為 4 MB 或更小的列。 預設值：false 有效值：true false 範例：--redshift-settings '{"TruncateColumns": true}'
RemoveQuotes	在傳入的資料中移除括住字串的引號。引號內的所有字元 (包括分隔符號) 都會保留。如需移除 Amazon Redshift 目標引號的詳細資訊，請參閱 《Amazon Redshift 資料庫開發人員指南》。 預設值：false 有效值：true false 範例：--redshift-settings '{"RemoveQuotes": true}'

名稱	描述
TrimBlanks	從 VARCHAR 字串中移除尾端空格字元。此參數僅適用於 VARCHAR 資料類型的欄。 預設值：false 有效值：true false 範例：--redshift-settings '{"TrimBlanks": true}'
EncryptionMode	指定在資料複製到 Amazon Redshift 之前，用於將資料推送到 S3 的伺服器端加密模式。有效值為 SSE_S3 (S3 伺服器端加密) 或 SSE_KMS (KMS 金鑰加密)。如果您選擇 SSE_KMS，請將 ServerSideEncryptionKmsKeyId 參數設定為用於加密的 KMS 金鑰的 Amazon Resource Name (ARN)。  Note 您也可以使用 CLI <code>modify-endpoint</code> 指令將現有端點的 EncryptionMode 設定值從 SSE_KMS 變更為 SSE_S3。但您不能將 EncryptionMode 值從 SSE_S3 變更為 SSE_KMS。 預設值：SSE_S3 有效值：SSE_S3 或 SSE_KMS 範例：--redshift-settings '{"EncryptionMode": "SSE_S3"}'

名稱	描述
ServerSideEncryptionKmsKeyId	如果您將 EncryptionMode 設定為 SSE_KMS，請將此參數設定為 KMS 金鑰的 ARN。您可以在為您的帳戶建立的金鑰清單中選取 AWS KMS 金鑰別名，以尋找此 ARN。當您建立金鑰時，您必須將特定政策和角色與此金鑰建立關聯。如需詳細資訊，請參閱建立和使用 AWS KMS 金鑰來加密 Amazon Redshift 目標資料。 範例：--redshift-settings '{"ServerSideEncryptionKmsKeyId":"arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/11a1a1a1-aaaa-9999-abab-2bbbbbb222a2"}'
EnableParallelBatchInMemoryCSVFiles	EnableParallelBatchInMemoryCSVFiles 設定可讓 DMS 寫入磁碟而非記憶體，藉此改善較大型多執行緒完全載入任務的效能。預設值為 false。
CompressCsvFiles	使用此屬性可壓縮遷移期間傳送至 Amazon Redshift 目標的資料。預設值為 true，且預設啟用壓縮。
CaseSensitiveNames	指定使用 Redshift 目標端點時是否啟用識別符（例如資料表和資料欄名稱）的區分大小寫處理。此設定在使用 Zero-ETL Redshift 資料庫時特別重要，其中參數 true 預設為 enable_case_sensitive_identifier。當 CaseSensitiveNames 設為 true 時，DMS 會在遷移期間保留識別符的區分大小寫。 預設值：false 有效值：true false（布林值） 範例：--redshift-settings '{"CaseSensitiveNames": true}'

使用資料加密金鑰和 Amazon S3 儲存貯體做為中繼儲存體

您可以使用 Amazon Redshift 目標端點設定來設定下列項目：

- 自訂 AWS KMS 資料加密金鑰。您可以使用此金鑰將推送到 Amazon S3 的資料先加密，然後再複製到 Amazon Redshift。
- 自訂 S3 儲存貯體是資料遷移到 Amazon Redshift 的中繼儲存體。
- 將布林值映射為 PostgreSQL 來源的布林值。根據預設，BOOLEAN 型別會以 varchar (1) 遷移。您可以指定 MapBooleanAsBoolean 讓 Redshift 目標將布林型別以 boolean 遷移，如下列範例所示。

```
--redshift-settings '{"MapBooleanAsBoolean": true}'
```

請注意，您必須同時在來源端點和目標端點上設定此設定，該設定才會生效。

用於資料加密的 KMS 金鑰設定

以下範例說明設定自訂的 KMS 金鑰，以加密推送到 S3 的資料。首先，您可以使用以下 AWS CLI 呼叫 `create-endpoint`。

```
aws dms create-endpoint --endpoint-identifier redshift-target-endpoint --endpoint-type
target
--engine-name redshift --username your-username --password your-password
--server-name your-server-name --port 5439 --database-name your-db-name
--redshift-settings '{"EncryptionMode": "SSE_KMS",
"ServerSideEncryptionKmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/24c3c5a1-
f34a-4519-a85b-2debbef226d1"}'
```

其中，`--redshift-settings` 選項指定的 JSON 物件定義兩個參數。一個是 `EncryptionMode` 參數，值為 `SSE_KMS`。另一個是 `ServerSideEncryptionKmsKeyId` 參數，值為 `arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/24c3c5a1-f34a-4519-a85b-2debbef226d1`。這個值是自訂 KMS 金鑰的 Amazon Resource Name (ARN)。

在預設情況下，將使用 S3 伺服器端加密進行 S3 資料加密。對於上述範例中的 Amazon Redshift 目標，這也等同於指定其端點設定，如下列範例所示。

```
aws dms create-endpoint --endpoint-identifier redshift-target-endpoint --endpoint-type
target
--engine-name redshift --username your-username --password your-password
--server-name your-server-name --port 5439 --database-name your-db-name
--redshift-settings '{"EncryptionMode": "SSE_S3"}'
```

如需使用 S3 伺服器端加密的詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Storage Service 使用者指南》中的[使用伺服器端加密保護資料](#)。

Note

您也可以使用 CLI `modify-endpoint` 指令將現有端點的 `EncryptionMode` 參數值從 `SSE_KMS` 變更為 `SSE_S3`。但您不能將 `EncryptionMode` 值從 `SSE_S3` 變更為 `SSE_KMS`。

Amazon S3 儲存貯體設定

當您將資料遷移至 Amazon Redshift 目標端點時，AWS DMS 會使用預設的 Amazon S3 儲存貯體做為中繼任務儲存體，再將遷移的資料複製到 Amazon Redshift。例如，說明使用此預設 S3 儲存貯體，以 AWS KMS 資料加密金鑰建立 Amazon Redshift 目標端點的範例 (請參閱 [用於資料加密的 KMS 金鑰設定](#))。

您可以改為指定此中繼儲存體的自訂 S3 儲存貯體，方法是在 AWS CLI `create-endpoint` 命令的 `--redshift-settings` 選項值中包含下列參數：

- `BucketName` – 您指定為 S3 儲存貯體儲存名稱的字串。如果您的服務存取角色以 `AmazonDMSRedshiftS3Role` 政策為基礎，則此值的前綴必須為 `dms-`，例如 `dms-my-bucket-name`。
- `BucketFolder` – (選用) 您可以指定做為指定 S3 儲存貯體中儲存資料夾名稱的字串。
- `ServiceAccessRoleArn` – 允許管理存取 S3 儲存貯體之 IAM 角色的 ARN。一般而言，您可以根據 `AmazonDMSRedshiftS3Role` 政策建立此角色。如需範例，請參閱 [建立和使用 AWS KMS 金鑰來加密 Amazon Redshift 目標資料](#) 中的程序，了解如何以要求的 AWS 受管政策建立 IAM 角色。

Note

如果您使用 `create-endpoint` 命令的 `--service-access-role-arn` 選項指定不同 IAM 角色的 ARN，這個 IAM 角色選項優先。

以下範例顯示如何使用 AWS CLI，以這些參數指定下列 `create-endpoint` 呼叫中的自訂 Amazon S3 儲存貯體。

```
aws dms create-endpoint --endpoint-identifier redshift-target-endpoint --endpoint-type target
--engine-name redshift --username your-username --password your-password
```

```
--server-name your-server-name --port 5439 --database-name your-db-name  
--redshift-settings '{"ServiceAccessRoleArn": "your-service-access-ARN",  
"BucketName": "your-bucket-name", "BucketFolder": "your-bucket-folder-name"}'
```

Amazon Redshift 的多執行緒任務設定

採用多執行緒任務設定，可以改善 Amazon Redshift 目標端點的完全載入和變更資料擷取 (CDC) 任務效能。這些設定可讓您指定並行執行緒數目，以及儲存在緩衝區中的記錄數目。

Amazon Redshift 的多執行緒完全載入任務設定

若要提升完全載入效能，您可以使用下列 `ParallelLoad*` 任務設定：

- `ParallelLoadThreads` – 指定完全載入期間 DMS 用來將資料記錄推送至 Amazon Redshift 目標端點的並行執行緒數目。預設值為零 (0)，最大值為 32。如需詳細資訊，請參閱[完全載入任務設定](#)。

使用 `ParallelLoadThreads` 任務設定時，您可以使用設為 `false` 的 `enableParallelBatchInMemoryCSVFiles` 屬性。此屬性可讓 DMS 寫入磁碟而非記憶體，藉此改善較大型多執行緒完全載入任務的效能。預設值為 `true`。

- `ParallelLoadBufferSize` – 指定搭配 Redshift 目標使用平行負載執行緒時的資料記錄請求上限。預設值為 100，最大值為 1,000。我們建議您在 `ParallelLoadThreads > 1` (大於一個) 時使用此選項。

Note

3.4.5 版及更高 AWS DMS 版本支援在 FULL LOAD 到 Amazon Redshift 目標端點期間使用 `ParallelLoad*` 任務設定。

在變更資料擷取 (CDC) 期間或啟用平行載入的完全載入移轉任務期間，不支援 `ReplaceInvalidChars` Redshift 端點設定。未啟用平行負載時，支援 FULL LOAD 遷移。如需詳細資訊，請參閱 AWS Database Migration Service API 參考中的 [RedshiftSettings](#)

Amazon Redshift 的多執行緒 CDC 任務設定

若要提升 CDC 效能，您可以使用下列 `ParallelApply*` 任務設定：

- `ParallelApplyThreads` – 指定在 CDC 載入期間 AWS DMS 用來將資料記錄推送至 Amazon Redshift 目標端點的並行執行緒數目。預設值為零 (0)，最大值為 32。建議的最小值等同於叢集中的切片數量。

- `ParallelApplyBufferSize` – 指定搭配 Redshift 目標使用平行套用執行緒時的資料記錄請求上限。預設值為 100，最大值為 1,000。我們建議在 `ParallelApplyThreads > 1` (大於一個) 時使用此選項。

為了獲得 Redshift 作為目標的最大效益，我們建議 `ParallelApplyBufferSize` 的值至少為 `ParallelApplyThreads` 數量的兩倍 (兩倍或更多)。

Note

在 CDC 到 Amazon Redshift 目標端點期間使用 `ParallelApply*` 任務設定的支援可在 3.4.3 版和更高 AWS DMS 版本中使用。

套用的平行處理原則層級取決於總批次大小與傳輸資料檔案大小上限之間的關聯性。將多執行緒 CDC 任務設定搭配 Redshift 目標時，相對於檔案大小上限，提高批次大小的效益較為顯著。例如，您可以使用下列端點和任務設定的組合進行調整以獲得最佳效能。

```
// Redshift endpoint setting

MaxFileSize=250000;

// Task settings

BatchApplyEnabled=true;
BatchSplitSize =8000;
BatchApplyTimeoutMax =1800;
BatchApplyTimeoutMin =1800;
ParallelApplyThreads=32;
ParallelApplyBufferSize=100;
```

藉由上一個範例中的設定，具有繁重交易工作負載的客戶可受益於批次緩衝，其中包含 8000 筆記錄，並在 1800 秒內填滿，並利用檔案大小上限為 250 MB 的 32 個平行執行緒。

如需詳細資訊，請參閱[變更處理調校設定](#)。

Note

在進行中複寫至 Redshift 叢集期間執行的 DMS 查詢，可與其他執行中的應用程式查詢共用相同的 WLM (工作負載管理) 佇列。因此，請留意正確設定 WLM 內容，以確保 Redshift 目標在

進行中複寫期間的效能。例如，如果其他平行 ETL 查詢正在執行，DMS 執行速度會變慢，且喪失效能提升。

Amazon Redshift 的目標資料類型

的 Amazon Redshift 端點 AWS DMS 支援大多數 Amazon Redshift 資料類型。下表顯示使用時支援的 Amazon Redshift 目標資料類型，AWS DMS 以及來自 AWS DMS 資料類型的預設映射。

如需 AWS DMS 資料類型的詳細資訊，請參閱 [AWS Database Migration Service 的資料類型](#)。

AWS DMS 資料類型	Amazon Redshift 資料類型
BOOLEAN	BOOL
BYTES	VARCHAR (長度)
DATE	DATE
TIME	VARCHAR(20)
DATETIME	如果小數位數為 $\Rightarrow 0$ 和 ≤ 6 (取決於 Redshift 目標欄類型)，則以下之一： TIMESTAMP (s) TIMESTAMPTZ — 如果來源時間戳記包含區域偏移量 (例如在 SQL Server 或 Oracle 中)，則會在插入/更新時轉換為 UTC。如果不包含偏移量，則時間會視為已是 UTC。 如果擴展 $\Rightarrow 7$ 且 ≤ 9，則： VARCHAR (37)
INT1	INT2
INT2	INT2
INT4	INT4

AWS DMS 資料類型	Amazon Redshift 資料類型
INT8	INT8
NUMERIC	如果擴展 => 0 且 =< 37，則： NUMERIC (p,s) 如果擴展 => 38 且 =< 127，則： VARCHAR (長度)
REAL4	FLOAT4
REAL8	FLOAT8
STRING	如果長度是 1–65,535，則使用 VARCHAR (長度為位元組) 如果長度是 65,536–2,147,483,647，則使用 VARCHAR (65535)
UINT1	INT2
UINT2	INT2
UINT4	INT4
UINT8	NUMERIC (20,0)
WSTRING	如果長度是 1–65,535，則使用 NVARCHAR (長度為位元組) 如果長度是 65,536–2,147,483,647，則使用 NVARCHAR (65535)
BLOB	VARCHAR (LOB 大小上限 * 2) LOB 大小上限不能超過 31 KB。Amazon Redshift 不支援大於 64 KB 的 VARCHAR。

AWS DMS 資料類型	Amazon Redshift 資料類型
NCLOB	NVARCHAR (LOB 大小上限) LOB 大小上限不能超過 63 KB。Amazon Redshift 不支援大於 64 KB 的 VARCHAR。
CLOB	VARCHAR (LOB 大小上限) LOB 大小上限不能超過 63 KB。Amazon Redshift 不支援大於 64 KB 的 VARCHAR。

使用 AWS DMS 搭配 Amazon Redshift Serverless 做為目標

AWS DMS 支援使用 Amazon Redshift Serverless 做為目標端點。如需使用 Amazon Redshift Serverless 的相關資訊，請參閱《[Amazon Redshift 管理指南](#)》中的「[Amazon Redshift Serverless](#)」。

本主題說明如何搭配 使用 Amazon Redshift Serverless 端點 AWS DMS。

Note

建立 Amazon Redshift Serverless 端點時，對於 [RedshiftSettings](#) 端點組態的 DatabaseName 欄位，請使用 Amazon Redshift 資料倉儲的名稱或工作群組端點的名稱。對於 ServerName 欄位，請針對無伺服器叢集使用工作群組頁面中顯示的端點值 (例如 default-workgroup.093291321484.us-east-1.redshift-serverless.amazonaws.com)。如需建立端點的相關資訊，請參閱 [來源與目標端點](#)。如需工作群組端點的相關資訊，請參閱[連線至 Amazon Redshift Serverless](#)。

使用 Amazon Redshift Serverless 作為目標的信任政策

使用 Amazon Redshift Serverless 作為目標端點時，您必須將以下反白顯示的部分新增至信任政策。此信任政策會附加至 dms-access-for-endpoint 角色。

如需搭配 使用信任政策的詳細資訊 AWS DMS，請參閱 [建立要與 搭配使用的 IAM 角色 AWS DMS](#)。

使用 Amazon Redshift Serverless 作為目標時的限制

使用 Redshift Serverless 作為目標具有下列限制：

- AWS DMS 僅支援 Amazon Redshift Serverless 作為支援 Amazon Redshift Serverless 區域中的端點。如需哪些區域支援 Amazon Redshift Serverless 的相關資訊，請參閱 [AWS 一般參考資料](#) 中 [Redshift 端點和配額](#) 主題的 Redshift Serverless API。
- 使用增強型 VPC 路由時，請務必在與 Redshift Serverless 或 Redshift 佈建叢集相同的 VPC 中建立 Amazon S3 端點。如需詳細資訊，請參閱 [使用增強型 VPC 路由搭配 Amazon Redshift 做為的目標 AWS Database Migration Service](#)。
- AWS DMS 不支援 Amazon Redshift Serverless 的增強輸送量做為目標。如需詳細資訊，請參閱 [用於將 Oracle 完全載入 Amazon Redshift 和 Amazon S3 遷移的增強輸送量](#)。
- AWS DMS 當 SSL 模式設定為 時，不支援與 Amazon Redshift Redshift Serverless 的連線 `verify-full`。對於需要對 Amazon Redshift Serverless 目標進行 SSL 驗證的連線，請使用替代 SSL 模式，例如 `require` 或 `verify-ca`。

使用 SAP ASE 資料庫做為的目標 AWS Database Migration Service

您可以從任何支援的資料庫來源，使用 AWS DMS 將資料遷移至先前稱為 Sybase 的 SAP Adaptive Server Enterprise (ASE)。

如需 AWS DMS 支援做為目標的 SAP ASE 版本資訊，請參閱 [的目標 AWS DMS](#)。

使用 SAP ASE 資料庫做為 目標的先決條件 AWS Database Migration Service

在您開始使用 SAP ASE 資料庫做為的目標之前 AWS DMS，請確定您有下列先決條件：

- 提供 SAP ASE 帳戶存取權給 AWS DMS 使用者。這個使用者必須擁有 SAP ASE 資料庫的讀取/寫入權限。
- 在某些情況下，您的複寫目標 SAP ASE 15.7 版可能安裝在採用非拉丁字元 (例如中文) 設定 Microsoft Windows 上的 Amazon EC2 執行個體。在這種情況下，AWS DMS 需要在目標 SAP ASE 機器上安裝 SAP ASE 15.7 SP121。

使用 SAP ASE 資料庫做為 目標的限制 AWS DMS

使用 SAP ASE 資料庫做為 AWS DMS 目標時，有下列限制：

- AWS DMS 不支援包含具有下列資料類型之欄位的資料表。這些資料類型顯示為 null 的複寫資料行。
 - 使用者定義的類型 (UDT)

使用 SAP ASE 做為目標時的端點設定 AWS DMS

您可以使用端點設定來設定您的 SAP ASE 目標，類似於使用額外的連線屬性。當您使用 AWS DMS 主控台或使用中的 `create-endpoint` 命令搭配 `--sybase-settings '{"EndpointSetting": "value", ...}'` JSON 語法來建立目標端點時[AWS CLI](#)，您可以指定設定。

下列資料表顯示您可搭配 SAP ASE 作為目標使用的端點設定。

名稱	描述
Driver	如果您想要針對 ASE 15.7 及更新版本使用 TLS，請設定此屬性。 預設值：Adaptive Server Enterprise 範例：driver=Adaptive Server Enterprise 16.03.06; 有效值：Adaptive Server Enterprise 16.03.06
AdditionalConnectionProperties	您想要指定的任何額外 ODBC 連線參數。

SAP ASE 的目標資料類型

下表顯示使用時支援的 SAP ASE 資料庫目標資料類型，AWS DMS 以及來自 AWS DMS 資料類型的預設映射。

如需 AWS DMS 資料類型的詳細資訊，請參閱 [AWS Database Migration Service 的資料類型](#)。

AWS DMS 資料類型	SAP ASE 資料類型
BOOLEAN	BIT
BYTES	VARBINARY (長度)
DATE	DATE
TIME	TIME

AWS DMS 資料類型	SAP ASE 資料類型
TIMESTAMP	如果擴展 => 0 且 =< 6 , 則 : BIGDATETIME 如果擴展 => 7 且 =< 9 , 則 : VARCHAR (37)
INT1	TINYINT
INT2	SMALLINT
INT4	INTEGER
INT8	BIGINT
NUMERIC	NUMERIC (p,s)
REAL4	REAL
REAL8	DOUBLE PRECISION
STRING	VARCHAR (長度)
UINT1	TINYINT
UINT2	UNSIGNED SMALLINT
UINT4	UNSIGNED INTEGER
UINT8	UNSIGNED BIGINT
WSTRING	VARCHAR (長度)
BLOB	IMAGE
CLOB	UNITEXT
NCLOB	TEXT

使用 Amazon S3 做為的目標 AWS Database Migration Service

您可以從 AWS DMS 任何支援的資料庫來源，使用 將資料遷移至 Amazon S3。在 AWS DMS 任務中使用 Amazon S3 做為目標時，完全載入和變更資料擷取 (CDC) 資料預設會寫入逗號分隔值 (.csv) 格式。若要使用更精簡的儲存和更快速的查詢選項，您也可以選擇以 Apache Parquet (.parquet) 格式寫入資料。

AWS DMS 針對使用時間戳記的 .csv files. AWS DMS names CDC 檔案，使用增量十六進位計數器命名在完全載入期間建立的檔案，例如 LOAD00001.csv、LOAD00002...LOAD00009, LOAD0000A 等20141029-1134010000。對於包含記錄的每個來源資料表，會在指定的目標資料夾下 AWS DMS 建立資料夾（如果來源資料表不是空的）。會將所有完全載入和 CDC 檔案 AWS DMS 寫入指定的 Amazon S3 儲存貯體。您可以使用 [MaxFileSize](#) 端點設定來控制 AWS DMS 建立的檔案大小。

參數 bucketFolder 包含 .csv 或 .parquet 檔案上傳到 S3 儲存貯體之前的儲存位置。就 .csv 檔案而言，資料表資料使用以下格式儲存在 S3 儲存貯體中，並顯示完全載入檔案。

```
database_schema_name/table_name/LOAD00000001.csv
database_schema_name/table_name/LOAD00000002.csv
...
database_schema_name/table_name/LOAD00000009.csv
database_schema_name/table_name/LOAD0000000A.csv
database_schema_name/table_name/LOAD0000000B.csv
...database_schema_name/table_name/LOAD0000000F.csv
database_schema_name/table_name/LOAD00000010.csv
...
```

您可以使用額外的連線屬性指定資料行分隔符號、資料列分隔符號和其他參數。有關額外連線屬性的詳細資訊，請參閱本節最後的[使用 Amazon S3 做為 目標時的端點設定 AWS DMS](#)。

為了防止詐騙，會在執行操作之前 AWS DMS 驗證儲存貯體擁有權。根據預設，未指定 ExpectedBucketOwner Amazon S3 端點設定時，AWS DMS 會使用擁有 AWS DMS 服務角色 AWS 的帳戶 ID 做為預期的儲存貯體擁有者。

若要將資料遷移至不同 AWS 帳戶擁有的 S3 儲存貯體，您必須在 Amazon S3 ExpectedBucketOwner 端點設定中明確指定實際儲存貯體擁有者，如下所示。否則，跨帳戶複寫任務將會失敗。

```
--s3-settings '{"ExpectedBucketOwner": "AWS_Account_ID"}
```

當您使用 AWS DMS 複寫使用 CDC 任務的資料變更時，.csv 或 .parquet 輸出檔案的第一欄會指出資料列資料如何變更，如下列 .csv 檔案所示。

```
I,101,Smith,Bob,4-Jun-14,New York
U,101,Smith,Bob,8-Oct-15,Los Angeles
U,101,Smith,Bob,13-Mar-17,Dallas
D,101,Smith,Bob,13-Mar-17,Dallas
```

在此範例中，假設來源資料庫中有一個EMPLOYEE資料表。會將資料 AWS DMS 寫入 .csv 或 .parquet 檔案，以回應下列事件：

- 2014 年 6 月 4 日紐約辦公室聘雇的新員工 (Bob Smith，員工 ID 101)。在 .csv 或 .parquet 檔案中，第一欄的 I 指出新資料列 INSERT 到來源資料庫中的 EMPLOYEE 資料表。
- Bob 於 2015 年 10 月 8 日調到洛杉磯辦公室。在 .csv 或 .parquet 檔案中，U 指出 EMPLOYEE 資料表的對應資料列已 UPDATE，以反映 Bob 的新辦公室位置。行中其他部分反映 UPDATE 後的 EMPLOYEE 資料表資料列。
- Bob 於 2017 年 3 月 13 日再次調到達拉斯辦公室。在 .csv 或 .parquet 檔案中，U 指出此資料列再次 UPDATE。行中其他部分反映 UPDATE 後的 EMPLOYEE 資料表資料列。
- 在達拉斯工作一段時間後，Bob 離開了公司。在 .csv 或 .parquet 檔案中，D 指出來源資料表已 DELETE 此資料列。行中其他部分反映刪除前的 EMPLOYEE 資料表資料列內容。

請注意，CDC 預設會 AWS DMS 儲存每個資料庫資料表的資料列變更，而不考慮交易順序。如果您想要將資料列變更依交易順序儲存至 CDC 檔案中，則需要使用 S3 端點設定來指定此項目，以及 S3 目標上儲存 CDC 交易檔案的資料夾路徑。如需詳細資訊，請參閱[在 S3 目標上包含交易順序之擷取資料變更 \(CDC\)](#)。

若要控制在資料複寫任務期間寫入 Amazon S3 目標的頻率，您可以設定額外的連線屬性 cdcMaxBatchInterval 和 cdcMinFileSize。在沒有任何額外負荷操作的情況下分析資料時，此設定可使效能提升。如需詳細資訊，請參閱[使用 Amazon S3 做為目標時的端點設定 AWS DMS](#)

主題

- [使用 Amazon S3 作為目標的事前準備](#)
- [使用 Amazon S3 作為目標的限制](#)
- [安全](#)
- [使用 Apache Parquet 儲存 Amazon S3 物件](#)

- [Amazon S3 物件標記](#)
- [建立 AWS KMS 金鑰來加密 Amazon S3 目標物件](#)
- [使用日期型資料夾分割](#)
- [使用 Amazon S3 做為的目標時，分割來源的平行負載 AWS DMS](#)
- [使用 Amazon S3 做為目標時的端點設定 AWS DMS](#)
- [使用 AWS Glue Data Catalog 搭配的 Amazon S3 目標 AWS DMS](#)
- [在您的 Amazon S3 目標上使用資料加密、parquet 檔案和 CDC](#)
- [在遷移的 S3 資料中指示來源資料庫操作](#)
- [S3 Parquet 的目標資料類型](#)

使用 Amazon S3 作為目標的事前準備

使用 Amazon S3 作為目標之前，請檢查下列條件為真：

- 您用作目標的 S3 儲存貯體與您用來遷移資料的 DMS 複寫執行個體位於相同 AWS 區域。
- 您用於遷移 AWS 的帳戶具有 IAM 角色，具有您用作目標之 S3 儲存貯體的寫入和刪除存取權。
- 此角色具有標記存取，因此您可以標記任何寫入到目標儲存貯體的 S3 物件。
- IAM 角色具有已新增為受信任實體的 DMS (dms.amazonaws.com)。
- 對於 3.4.7 版和更新 AWS DMS 版本，DMS 必須透過 VPC 端點或公有路由存取來源儲存貯體。如需 VPC 端點的資訊，請參閱 [設定的 VPC 端點 AWS DMS](#)。

若要設定此帳戶存取，對於用來建立遷移任務的使用者帳戶，請確定指派給此帳戶的角色具有以下許可集。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:PutObjectTagging"
      ]
    }
  ]
}
```

```
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::buckettest2/*"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "s3:ListBucket"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::buckettest2"
    ]
}
]
```

如需使用驗證搭配 S3 作為目標的先決條件，請參閱 [S3 目標驗證先決條件](#)。

使用 Amazon S3 作為目標的限制

使用 Amazon S3 作為目標時，有下列限制：

- 請勿為 S3 啟用版本控制。如果您需要 S3 版本控制，請使用生命週期政策以主動刪除舊版本。否則，您可能會因 S3 list-object 呼叫逾時而遭遇端點測試連線失敗。若要建立 S3 儲存貯體的生命週期政策，請參閱[管理儲存生命週期](#)。若要刪除 S3 物件的版本，請參閱[刪除啟用版本控制功能之儲存貯體中的物件](#)。
- 3.4.7 及更新版本支援啟用 VPC (閘道 VPC) 的 S3 儲存貯體。
- 變更資料擷取 (CDC) 支援下列資料定義語言 (DDL) 命令：截斷資料表、刪除資料表、建立資料表、重新命名資料表、新增資料欄、刪除資料欄、重新命名資料欄和變更資料欄資料類型。請注意，在來源資料庫上新增、捨棄或重新命名資料欄時，目標 S3 儲存貯體中不會記錄 ALTER 陳述式，AWS DMS 也不會變更先前建立的記錄以符合新結構。變更之後，會使用新的資料表結構 AWS DMS 建立新的記錄。

Note

截斷 DDL 操作會移除 S3 儲存貯體中的所有檔案以及相應的資料表資料夾。您可以使用任務設定停用該行為，並設定 DMS 在變更資料擷取 (CDC) 期間處理 DDL 行為的方式。如需詳細資訊，請參閱[變更處理 DDL 處理的任務設定](#)。

- 不支援完全的 LOB 模式。
- 不支援在完全載入階段變更來源資料表結構。支援在完全載入階段變更資料。
- 將同一來源資料表中的資料複寫到相同目標 S3 端點儲存貯體的多項任務，會讓這些任務寫入相同的檔案。如果您的資料來源為相同的資料表，建議您指定不同的目標端點 (儲存貯體)。
- S3 端點不支援 BatchApply。對 S3 目標使用批次套用 (例如 BatchApplyEnabled 目標中繼資料任務設定) 可能會導致資料遺失。
- DatePartitionEnabled 和 addColumnName 無法搭配 PreserveTransactions 或 CdcPath 一起使用。
- AWS DMS 不支援使用轉換規則將多個來源資料表重新命名為相同的目標資料夾。
- 如果在完全載入階段需要大量寫入來源資料表，DMS 可能會將重複的記錄寫入 S3 儲存貯體或快取的變更。
- 如果您使用 TargetTablePrepMode 為 DO_NOTHING 來設定任務，任務若在完全載入階段突然停止，然後繼續執行，此時 DMS 可能會將重複的記錄寫入 S3 儲存貯體。
- 如果您使用 PreserveTransactions 設定值為 true 來設定目標端點，則重新載入資料表並不會清除先前產生的 CDC 檔案。如需詳細資訊，請參閱[在 S3 目標上包含交易順序之擷取資料變更 \(CDC\)](#)。

如需了解使用驗證搭配 S3 作為目標的限制，請參閱 [使用 S3 目標驗證的限制](#)。

安全

若要使用 Amazon S3 作為目標，用於遷移的帳戶必須擁有目標 Amazon S3 儲存貯體的寫入和刪除存取權。指定具有存取 Amazon S3 所需許可的 IAM 角色的 Amazon Resource Name (ARN)。

AWS DMS 支援一組預先定義的 Amazon S3 授予，稱為標準存取控制清單 (ACLs)。每個標準 ACL 都有一組承授者和許可，供您用來設定 Amazon S3 儲存貯體的許可。您可以在您 S3 目標端點的連線字串屬性中使用 cannedAclForObjects 指定固定 ACL。如需有關使用額外連線屬性 cannedAclForObjects 的詳細資訊，請參閱[使用 Amazon S3 做為目標時的端點設定 AWS DMS](#)。如需 Amazon S3 固定 ACL 的詳細資訊，請參閱[固定 ACL](#)。

用於遷移的 IAM 角色必須能夠執行 `s3:PutObjectAcl` API 操作。

使用 Apache Parquet 儲存 Amazon S3 物件

逗號分隔值 (.csv) 格式是 Amazon S3 目標物件的預設儲存格式。若要使用更精簡的儲存和更快速的查詢，您可以改用 Apache Parquet (.parquet) 做為儲存格式。

Apache Parquet 是原本專為 Hadoop 設計的開放原始碼檔案儲存格式。如需 Apache Parquet 的詳細資訊，請參閱 <https://parquet.apache.org/>。

若要將 .parquet 設定為您遷移的 S3 目標物件的儲存格式，您可以使用以下機制：

- 當您使用 AWS CLI 或 API for AWS DMS 建立端點時，您提供做為 JSON 物件參數的端點設定。如需詳細資訊，請參閱 [在您的 Amazon S3 目標上使用資料加密、parquet 檔案和 CDC](#)。
- 當您建立端點時，您提供做為分號區隔清單的額外連線屬性。如需詳細資訊，請參閱 [使用 Amazon S3 做為目標時的端點設定 AWS DMS](#)。

Amazon S3 物件標記

您可以在任務-資料表映射規則中指定適當的 JSON 物件，以標記複寫執行個體建立的 Amazon S3 物件。如需 S3 物件標記的需求和選項的詳細資訊 (包括有效標籤名稱)，請參閱《Amazon Simple Storage Service 使用者指南》中的「[物件標記](#)」。如需有關使用 JSON 來映射資料表的詳細資訊，請參閱 [使用 JSON 指定資料表選擇及轉換](#)。

對於為指定的資料表和結構描述建立的 S3 物件，請使用 selection 規則類型的一或多個 JSON 物件來這些標記 S3 物件。然後，在此 selection 物件 (或多個物件) 後面，加上具有 post-processing 規則類型和 add-tag 動作的一或多個 JSON 物件。這些後續處理規則識別您要標記的 S3 物件，並針對您要新增到這些 S3 物件的標籤，指定其名稱和值。

在以下資料表中，您可以找到在 post-processing 規則類型的 JSON 物件中指定的參數。

參數	可能的值	Description
rule-type	post-processing	此值將後續處理動作套用到產生的目標物件。您可以指定一或多個後續處理規則，以標記選取的 S3 物件。
rule-id	數值。	識別規則的唯一數值。
rule-name	英數值。	識別規則的唯一名稱。

參數	可能的值	Description
rule-action	add-tag	您想要套用到 S3 物件的後續處理動作。對於 add-tag 動作，您可以使用單一 JSON 後續處理物件來新增一或多個標籤。
object-locator	schema-name – 資料表結構描述的名稱。 table-name – 資料表的名稱。	每個要套用規則的結構描述和資料表的名稱。您可以使用 "%" 百分比符號做為萬用字元，以代表每個 object-locator 參數的所有值或部分值。因此，您可以符合這些項目： • 單一結構描述中的單一資料表 • 部分或所有結構描述中的單一資料表 • 單一結構描述中的部分或所有資料表 • 部分或所有結構描述中的部分或所有資料表

參數	可能的值	Description
tag-set	key – 單一標籤的任何有效名稱。 value – 此標籤的任何有效 JSON 值。	在符合所指定 object-locator 的每個建立的 S3 物件上，您想要設定的一或多個標籤的名稱和值。在單一 tag-set 參數物件中，您最多可以指定 10 個金鑰/數值組。如需有關 S3 物件標籤的詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Storage Service 使用者指南》中的「物件標記」。 對於標籤的 key 和 value 參數，您也可以使用 <code>\${dyn-value}</code> 將所有或部分值指定為動態值。其中，<code>\${dyn-value}</code> 可以是 <code>\${schema-name}</code> 或 <code>\${table-name}</code>。因此，您可以插入目前所選結構描述或資料表的名稱，做為整個參數值或其任何部分。  Note  Important 如果您為 key 參數插入動態值，您可以為 S3 物件產生重複名稱的標籤，這取決於您如何使用它。在這種情況下，只有其中一個重複的標籤設定會新增到物件。

當您指定多個 post-processing 規則類型來標記一組 S3 物件時，將會從一個後續處理規則中只使用一個 tag-set 物件來標記每個 S3 物件。如果後續處理規則相關聯的物件定位器最符合某個 S3 物件，則會使用此規則中的特定標籤組來標記該 S3 物件。

例如，假設兩個後續處理規則識別相同的 S3 物件。也假設其中一個規則的物件定位器使用萬用字元，而另一個規則的物件定位器使用完全相符來識別 S3 物件 (不含萬用字元)。在這種情況下，與採用完全相符的後續處理規則相關聯的標籤組會用來標記 S3 物件。如果多個後續處理規則都同樣符合指定的 S3 物件，則會使用與第一個後續處理規則相關聯的標籤組來標記物件。

Example 將靜態標籤新增到為單一資料表和結構描述建立的 S3 物件

以下選擇規則和後續處理規則將三個標籤 (tag_1、tag_2 和 tag_3 連同對應的靜態值 value_1、value_2 和 value_3) 新增到建立的 S3 物件。此 S3 物件對應到名為 STOCK 的來源和名為 aat2 的結構描述中的單一資料表。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "5",
      "rule-name": "5",
      "object-locator": {
        "schema-name": "aat2",
        "table-name": "STOCK"
      },
      "rule-action": "include"
    },
    {
      "rule-type": "post-processing",
      "rule-id": "41",
      "rule-name": "41",
      "rule-action": "add-tag",
      "object-locator": {
        "schema-name": "aat2",
        "table-name": "STOCK"
      },
      "tag-set": [
        {
          "key": "tag_1",
          "value": "value_1"
        },
        {
          "key": "tag_2",
```

```

        "value": "value_2"
      },
      {
        "key": "tag_3",
        "value": "value_3"
      }
    ]
  }
]
}

```

Example將靜態和動態標籤新增到為多個資料表和結構描述建立的 S3 物件

以下範例有一個選擇規則和兩個後續處理規則，其中，來源的輸入包含所有資料表及其所有結構描述。

```

{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
      "object-locator": {
        "schema-name": "%",
        "table-name": "%"
      },
      "rule-action": "include"
    },
    {
      "rule-type": "post-processing",
      "rule-id": "21",
      "rule-name": "21",
      "rule-action": "add-tag",
      "object-locator": {
        "schema-name": "%",
        "table-name": "%",
      },
      "tag-set": [
        {
          "key": "dw-schema-name",
          "value": "${schema-name}"
        },
        {
          "key": "dw-schema-table",
          "value": "my_prefix_${table-name}"
        }
      ]
    }
  ]
}

```

```

        }
      ]
    },
    {
      "rule-type": "post-processing",
      "rule-id": "41",
      "rule-name": "41",
      "rule-action": "add-tag",
      "object-locator": {
        "schema-name": "aat",
        "table-name": "ITEM",
      },
      "tag-set": [
        {
          "key": "tag_1",
          "value": "value_1"
        },
        {
          "key": "tag_2",
          "value": "value_2"
        }
      ]
    }
  ]
}

```

第一個後續處理規則將兩個標籤 (dw-schema-name 和 dw-schema-table) 連同對應的動態值 (`${schema-name}` 和 `my_prefix_${table-name}`)，新增到幾乎所有在目標中建立的 S3 物件。例外的是以第二個後續處理規則所識別和標記的 S3 物件。因此，對於萬用字元物件定位器所識別的每個目標 S3 物件，用來建立物件的標籤會識別物件在來源中對應的結構描述和資料表。

第二個後續處理規則將 `tag_1` 和 `tag_2` 連同對應的靜態值 `value_1` 和 `value_2`，新增到完全相符物件定位器識別的所建立 S3 物件。這個建立的 S3 物件對應到名為 `ITEM` 的來源和名為 `aat` 的結構描述中的單一資料表。因為是完全相符，這些標籤在此物件上會取代從第一個後續處理規則新增的任何標籤，而此規則僅以萬用字元比對 S3 物件。

Example 將動態標籤名稱和值新增至 S3 物件

以下範例有兩個選擇規則和一個後續處理規則。其中，來源的輸入只在 `retail` 或 `wholesale` 結構描述中包含 `ITEM` 資料表。

```

{
  "rules": [

```

```
{
  "rule-type": "selection",
  "rule-id": "1",
  "rule-name": "1",
  "object-locator": {
    "schema-name": "retail",
    "table-name": "ITEM"
  },
  "rule-action": "include"
},
{
  "rule-type": "selection",
  "rule-id": "1",
  "rule-name": "1",
  "object-locator": {
    "schema-name": "wholesale",
    "table-name": "ITEM"
  },
  "rule-action": "include"
},
{
  "rule-type": "post-processing",
  "rule-id": "21",
  "rule-name": "21",
  "rule-action": "add-tag",
  "object-locator": {
    "schema-name": "%",
    "table-name": "ITEM",
  },
  "tag-set": [
    {
      "key": "dw-schema-name",
      "value": "${schema-name}"
    },
    {
      "key": "dw-schema-table",
      "value": "my_prefix_ITEM"
    },
    {
      "key": "${schema-name}_ITEM_tag_1",
      "value": "value_1"
    },
    {
      "key": "${schema-name}_ITEM_tag_2",
```

```

        "value": "value_2"
      }
    ]
  ]
}

```

後續處理規則的標籤組將兩個標籤 (dw-schema-name 和 dw-schema-table) 新增到目標中為 ITEM 資料表建立的所有 S3 物件。第一個標籤有動態值 "\${schema-name}"，第二個標籤有靜態值 "my_prefix_ITEM"。因此，對於每個目標 S3 物件，用來建立物件的標籤會識別物件在來源中對應的結構描述和資料表。

此外，標籤組還以動態名稱 (\${schema-name}_ITEM_tag_1 和 "\${schema-name}_ITEM_tag_2") 新增兩個額外的標籤。這些具有對應的靜態值 value_1 和 value_2。因此，這些標籤將各以目前結構描述 retail 或 wholesale 來命名。您無法在此物件中建立重複的動態標籤名稱，因為每個物件是針對單一唯一結構描述名稱而建立。結構描述名稱用於建立其他唯一的標籤名稱。

建立 AWS KMS 金鑰來加密 Amazon S3 目標物件

您可以建立和使用自訂 AWS KMS 金鑰來加密 Amazon S3 目標物件。在建立 KMS 金鑰之後，當您建立 S3 目標端點時，您可以使用以下其中一個方法，以此金鑰來加密物件：

- 當您使用 AWS CLI 執行 create-endpoint 命令時，對 S3 目標物件 (使用預設 .csv 檔案儲存格式) 使用以下選項。

```

--s3-settings '{"ServiceAccessRoleArn": "your-service-access-ARN",
"CsvRowDelimiter": "\n", "CsvDelimiter": ",", "BucketFolder": "your-bucket-folder",
"BucketName": "your-bucket-name", "EncryptionMode": "SSE_KMS",
"ServerSideEncryptionKmsKeyId": "your-KMS-key-ARN"}'

```

在這裡，您的 *-your-KMS-key-ARN* 是 KMS 金鑰的 Amazon Resource Name (ARN)，而且您的 IAM 角色必須具有存取許可，請參閱 [在您的 Amazon S3 目標上使用資料加密、parquet 檔案和 CDC](#)。

- 將額外連線屬性 encryptionMode 設定為值 SSE_KMS，將額外連線屬性 serverSideEncryptionKmsKeyId 設定為 KMS 金鑰的 ARN。如需詳細資訊，請參閱 [使用 Amazon S3 做為目標時的端點設定 AWS DMS](#)。

若要使用 KMS 金鑰加密 Amazon S3 目標物件，您需要一個具備 Amazon S3 儲存貯體存取許可的 IAM 角色。將政策 (金鑰政策) 連接到您建立的加密金鑰，然後在該政策中存取此 IAM 角色。若要這麼做，您可以在 IAM 主控台建立下列項目：

- 具備 Amazon S3 儲存貯體存取許可的政策。
- 搭配此政策的 IAM 角色。
- KMS 金鑰加密金鑰搭配參考此角色的金鑰政策。

下列程序說明作法。

建立具備 Amazon S3 儲存貯體存取許可的 IAM 政策

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/iam/> 開啟 IAM 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Policies (政策)。Policies (政策) 頁面隨即開啟。
3. 選擇建立政策。Create policy (建立政策) 頁面隨即開啟。
4. 選擇 Service (服務)，然後選擇 S3。將出現動作許可清單。
5. 選擇 Expand all (全部展開) 來展開清單，然後至少選擇以下許可：
 - ListBucket
 - PutObject
 - DeleteObject

選擇您需要的任何其他許可，然後選擇 Collapse all (全部折疊) 來折疊清單。

6. 選擇 Resources (資源) 以指定想要存取的資源。至少選擇所有資源，以提供一般 Amazon S3 資源存取。
7. 新增您需要的任何其他條件或許可，然後選擇 Review policy (檢閱政策)。在 Review policy (檢閱政策) 頁面檢查您的結果。
8. 確認是您需要的設定後，輸入政策的名稱 (例如，DMS-S3-endpoint-access) 和任何描述，然後選擇 Create policy (建立政策)。Policies (政策) 頁面隨即開啟，並以訊息指出已建立您的政策。
9. 在 Policies (政策) 清單中搜尋並選擇政策名稱。將會出現 Summary (總結) 頁面，其中顯示類似以下的政策 JSON。

JSON

```
{
```

```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Sid": "VisualEditor0",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "s3:PutObject",
      "s3:ListBucket",
      "s3:DeleteObject"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]
```

現在，您已經以指定的名稱建立新政策來存取要加密的 Amazon S3 資源，例如 `DMS-S3-endpoint-access`。

建立搭配此政策的 IAM 角色

1. 在 IAM 主控台的導覽窗格中，選擇角色。Roles (角色) 詳細資訊頁面隨即開啟。
2. 選擇建立角色。Create role (建立角色) 頁面隨即開啟。
3. 選取 AWS 服務做為信任的實體後，選擇 DMS 做為服務以使用 IAM 角色。
4. 選擇下一步：許可。建立角色頁面中隨即出現連接許可政策檢視。
5. 尋找並選取您在之前程序中 (`DMS-S3-endpoint-access`) 建立 IAM 角色的 IAM 政策。
6. 選擇下一步：標籤。建立角色頁面中隨即顯示新增標籤檢視。在此，可以增加您想要的任何標籤。
7. 選擇下一步：檢閱。建立角色頁面中隨即顯示檢閱檢視。您可以在這裡驗證結果。
8. 確認是您需要的設定後，輸入角色的名稱 (必要，例如 `DMS-S3-endpoint-access-role`) 和任何額外的描述，然後選擇 Create role (建立角色)。Roles (角色) 詳細資訊頁面隨即開啟，並以訊息指出已建立您的角色。

現在，您已經以指定的名稱建立新角色，用於存取要加密的 Amazon S3 資源，例如 `DMS-S3-endpoint-access-role`。

搭配參考 IAM 角色的金鑰政策來建立 KMS 金鑰加密金鑰

Note

如需 AWS DMS 如何使用 AWS KMS 加密金鑰的詳細資訊，請參閱 [設定加密金鑰並指定 AWS KMS 許可](#)。

1. 登入 AWS 管理主控台 並開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/kms> 的 AWS Key Management Service (AWS KMS) 主控台。
2. 若要變更 AWS 區域，請使用頁面右上角的區域選擇器。
3. 在導覽窗格中，選擇 Customer managed keys (客戶受管金鑰)。
4. 選擇建立金鑰。Configure key (設定金鑰) 頁面隨即開啟。
5. 針對 Key type (金鑰類型)，請選擇 Symmetric (對稱)。

Note

建立此金鑰時，您只能建立對稱金鑰，因為 Amazon S3 等所有 AWS 服務都只能使用對稱加密金鑰。

6. 選擇 Advanced Options (進階選項)。針對 Key material origin (金鑰材料來源)，請確認已選擇 KMS，然後選擇 Next (下一步)。Add labels (新增標籤) 頁面隨即開啟。
7. 針對 Create alias and description (建立別名和描述)，請輸入一個金鑰別名 (例如，DMS-S3-endpoint-encryption-key) 和任何額外的描述。
8. 針對 Tags (標籤)，請新增您想要的任何標籤以協助識別金鑰和追蹤其使用情況，然後選擇 Next (下一步)。Define key administrative permissions (定義金鑰管理許可) 頁面隨即開啟，其中顯示您可以選擇的使用者和角色清單。
9. 新增您想要的使用者和角色來管理金鑰。請確定這些使用者和角色具有管理金鑰所需的許可。
10. 針對 Key deletion (金鑰刪除)，請選擇金鑰管理員是否可以刪除金鑰，然後選擇 Next (下一步)。Define key usage permissions (定義金鑰使用許可) 頁面隨即開啟，其中顯示您可以選擇的額外使用者和角色清單。
11. 針對此帳戶，選擇您要對 Amazon S3 目標執行密碼編譯操作的可用使用者。並請選擇您之前在角色中建立的角色，以啟用存取來加密 Amazon S3 目標物件，例如 DMS-S3-endpoint-access-role。
12. 如果您想要新增其他未列出的帳戶以擁有相同的存取權，請針對其他 AWS 帳戶選擇新增另一個 AWS 帳戶，然後選擇下一步。Review and edit key policy (檢閱並編輯金鑰政策) 頁面隨即開啟，

並顯示金鑰政策的 JSON，您可以透過輸入現有 JSON 來執行檢閱和編輯。在此，您可以查看金鑰政策於何處參考您在上一步所選擇的角色與使用者 (例如 Admin 和 User1)。您也可以查看不同委託人 (使用者和角色) 允許的不同金鑰動作，如以下範例所示。

JSON

```
{
  "Id": "key-consolepolicy-3",
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Enable IAM User Permissions",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::111122223333:root"
        ]
      },
      "Action": "kms:*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "Allow access for Key Administrators",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin"
        ]
      },
      "Action": [
        "kms:Create*",
        "kms:Describe*",
        "kms:Enable*",
        "kms:List*",
        "kms:Put*",
        "kms:Update*",
        "kms:Revoke*",
        "kms:Disable*",
        "kms:Get*",
        "kms>Delete*",
        "kms:TagResource",
        "kms:UntagResource",
```

```

        "kms:ScheduleKeyDeletion",
        "kms:CancelKeyDeletion"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "Allow use of the key",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "AWS": [
            "arn:aws:iam::111122223333:role/DMS-S3-endpoint-access-
role",
            "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
            "arn:aws:iam::111122223333:role/User1"
        ]
    },
    "Action": [
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ReEncrypt*",
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:DescribeKey"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "Allow attachment of persistent resources",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "AWS": [
            "arn:aws:iam::111122223333:role/DMS-S3-endpoint-access-
role",
            "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
            "arn:aws:iam::111122223333:role/User1"
        ]
    },
    "Action": [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:ListGrants",
        "kms:RevokeGrant"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "Bool": {

```

```
    "kms:GrantIsForAWSResource": true
  }
}
]
```

13. 選擇完成。加密金鑰頁面隨即開啟，並以訊息指出已建立您的 KMS 金鑰。

您現在已使用指定的別名建立新的 KMS 金鑰 (例如，DMS-S3-endpoint-encryption-key)。此金鑰可讓 AWS DMS 加密 Amazon S3 目標物件。

使用日期型資料夾分割

AWS DMS 當您使用 Amazon S3 做為目標端點時，會根據交易遞交日期支援 S3 資料夾分割區。透過日期型資料夾分割，您可以將資料從單一來源資料表寫入 S3 儲存貯體中的時間階層資料夾結構。透過在建立 S3 目標端點時分割資料夾，您可以實現下列事項：

- 更妥善管理您的 S3 物件
- 限制每個 S3 資料夾的大小
- 最佳化資料湖查詢或其他後續作業

在建立 S3 目標端點時，您可以啟用日期型資料夾分割。您可以在遷移現有資料並複寫持續的變更 (完全載入 + CDC) 或僅複寫資料變更 (僅限 CDC) 時啟用此功能。當您遷移現有資料並複寫持續變更時，只會分割持續變更。使用下列目標端點設定：

- `DatePartitionEnabled` – 根據日期指定分區。將此布林選項設為 `true` 時，此參數會根據交易遞交日期對 S3 儲存貯體資料夾進行分割。

您不能將此設定與 `PreserveTransactions` 或 `CdcPath` 搭配使用。

預設值為 `false`。

- `DatePartitionSequence` – 識別資料夾分割期間要使用的日期格式順序。將此 ENUM 選項設置為 `YYYYMMDD`、`YYYYMMDDHH`、`YYYYMM`、`MMYYYYYDD` 或 `DDMMYYYY`。預設值為 `YYYYMMDD`。當 `DatePartitionEnabled` 設定為 `true` 時，請使用此項設定。
- `DatePartitionDelimiter` – 指定資料夾分割期間要使用的日期分隔符號。將此 ENUM 選項設置為 `SLASH`、`DASH`、`UNDERSCORE` 或 `NONE`。預設值為 `SLASH`。當 `DatePartitionEnabled` 設定為 `true` 時，使用此項設定。

- `DatePartitionTimezone` – 建立 S3 目標端點時，`DatePartitionTimezone`請將 設定為將目前的 UTC 時間轉換為指定的時區。建立日期分割區資料夾並產生 CDC 檔案名稱時，就會發生轉換。時區格式為「區域/位置」。在 `DatePartitionedEnabled` 設定為 時使用此參數`true`，如下列範例所示：

```
s3-settings='{ "DatePartitionEnabled": true, "DatePartitionSequence": "YYYYMMDDHH",  
  "DatePartitionDelimiter": "SLASH", "DatePartitionTimezone": "Asia/Seoul",  
  "BucketName": "dms-nattarat-test" }'
```

下列範例會示範如何啟用日期型的資料夾分割，並使用資料分割順序和分隔符號的預設值。它使用 `AWS CLI` `create-endpoint` 命令的 `--s3-settings '{json-settings}'` 選項。

```
--s3-settings '{ "DatePartitionEnabled": true, "DatePartitionSequence":  
  "YYYYMMDD", "DatePartitionDelimiter": "SLASH" }'
```

使用 Amazon S3 做為 的目標時，分割來源的平行負載 AWS DMS

您可以設定將分割資料來源平行完全載入到 Amazon S3 目標。此方法可改善將分割資料從支援的來源資料庫引擎遷移至 S3 目標的載入時間。若要改善分割來源資料的載入時間，您可以建立對應至來源資料庫中每個資料表分割區的 S3 目標子資料夾。這些分割區繫結子資料夾允許 AWS DMS 執行平行程序，以在目標上填入每個子資料夾。

若要設定 S3 目標的平行完全載入，S3 支援資料表對應 `table-settings` 規則的三種 `parallel-load` 規則類型：

- `partitions-auto`
- `partitions-list`
- `ranges`

如需這些平行載入規則類型的詳細資訊，請參閱 [資料表和集合設定規則與操作](#)。

對於 `partitions-auto` 和 `partitions-list` 規則類型，AWS DMS 會使用來源端點中的每個分割區名稱來識別目標子資料夾結構，如下所示。

```
bucket_name/bucket_folder/database_schema_name/table_name/partition_name/  
LOADseq_num.csv
```

此處，用於資料遷移和儲存的 S3 目標子資料夾路徑包含一個額外的 *partition_name* 子資料夾，該子資料夾對應至具有相同名稱的來源分割區。此 *partition_name* 子資料夾隨後會儲存一個或多個 *LOADseq_num.csv* 檔案，其中包含遷移自指定來源分割區的資料。此處 *seq_num* 是 .csv 檔案名稱上的序號後綴，例如 00000001 在 .csv 檔案中，名稱為 *LOAD00000001.csv*。

不過，某些資料庫引擎 (例如 MongoDB 和 DocumentDB) 並沒有分割區的概念。對於這些資料庫引擎，AWS DMS 會將執行中的來源區段索引新增為目標 .csv 檔案名稱的字首，如下所示。

```
.../database_schema_name/table_name/SEGMENT1_LOAD00000001.csv
.../database_schema_name/table_name/SEGMENT1_LOAD00000002.csv
...
.../database_schema_name/table_name/SEGMENT2_LOAD00000009.csv
.../database_schema_name/table_name/SEGMENT3_LOAD0000000A.csv
```

其中檔案 *SEGMENT1_LOAD00000001.csv* 和 *SEGMENT1_LOAD00000002.csv* 的命名會使用相同的執行中來源區段索引前綴 *SEGMENT1*。如此命名是因為這兩個 .csv 檔案的遷移來源資料都關聯至相同的執行中來源區段索引。另一方面，儲存在目標 *SEGMENT2_LOAD00000009.csv* 和 *SEGMENT3_LOAD0000000A.csv* 檔案中的遷移資料會分別關聯至不同的執行中來源區段索引。每個檔案都會在其檔案名稱前加上其正在執行的區段索引名稱，*SEGMENT2* 和 *SEGMENT3*。

對於 *ranges* 平行載入類型，您可以使用 *table-settings* 規則的 *columns* 和 *boundaries* 設定來定義欄名稱和欄值。透過這些規則，您可以指定與區段名稱對應的分割區，如下所示。

```
"parallel-load": {
  "type": "ranges",
  "columns": [
    "region",
    "sale"
  ],
  "boundaries": [
    [
      "NORTH",
      "1000"
    ],
    [
      "WEST",
      "3000"
    ]
  ],
  "segment-names": [
    "custom_segment1",
    "custom_segment2",
```



```

        "custom_segment3"
    ]
}

```

其中 `segment-names` 設定會定義 S3 目標上用於平行遷移資料的三個分割區名稱。遷移的資料會平行載入並依序儲存在分割區子資料夾下的 `.csv` 檔案中，如下所示。

```

.../database_schema_name/table_name/custom_segment1/LOAD[00000001...].csv
.../database_schema_name/table_name/custom_segment2/LOAD[00000001...].csv
.../database_schema_name/table_name/custom_segment3/LOAD[00000001...].csv

```

在這裡，會將一系列 `.csv` 檔案 AWS DMS 存放在三個分割區子資料夾中。每個分割區子資料夾中的一系列 `.csv` 檔案會從 `LOAD00000001.csv` 開始遞增命名，直到所有資料遷移完成。

在某些情況下，您可能無法使用 `segment-names` 設定明確命名 `ranges` 平行載入類型的分割區子資料夾。在這些情況下，會 AWS DMS 套用在其 `table_name` 子資料夾下建立每個系列 `.csv` 檔案的預設值。此時 AWS DMS 會在每個系列的 `.csv` 檔案的檔案名稱開頭加上執行中來源區段索引的名稱，如下所示。

```

.../database_schema_name/table_name/SEGMENT1_LOAD[00000001...].csv
.../database_schema_name/table_name/SEGMENT2_LOAD[00000001...].csv
.../database_schema_name/table_name/SEGMENT3_LOAD[00000001...].csv
...
.../database_schema_name/table_name/SEGMENTZ_LOAD[00000001...].csv

```

使用 Amazon S3 做為目標時的端點設定 AWS DMS

您可以使用端點設定來設定您的 S3 目標資料庫，類似於使用額外的連線屬性。當您使用 AWS DMS 主控台或使用中的 `create-endpoint` 命令搭配 `--s3-settings '{"EndpointSetting": "value", ...}'` JSON 語法來建立目標端點時 [AWS CLI](#)，您可以指定設定。

Note

DMS 會根據來源資料庫的遞交順序將變更寫入 Parquet 檔案，但在遷移多個資料表時，由於資料表層級分割，不會保留原始交易順序。若要維護交易序列資訊，請設定 `TimestampColumnName` 端點設定以包含每一列的來源遞交時間戳記，然後您可以在下游處理中使用它來重建原始交易序列。與提供 `PreserveTransactions` 設定的 CSV 格式不同，Parquet 檔案會因為其單欄式儲存結構而以不同的方式處理交易，但此方法可準確追蹤來源遞交時間、支援遷移後交易訂單重建，並允許高效率資料處理，同時維持資料一致性。

下列資料表顯示您可搭配 Amazon S3 作為目標使用的端點設定。

選項	Description
CsvNullValue	選用參數，指定 如何處理 null AWS DMS 值。處理 Null 值時，您可以在寫入目標時使用此參數將使用者定義的字串作為 Null 傳遞。例如，目標資料行可為 Null 時，您可以使用此選項來區分空字串值和 Null 值。 預設值："" 有效值：任何有效字串 範例：--s3-settings '{"CsvNullValue": "NULL"}' 如果來源資料庫資料欄值為 null，在 S3 CSV 檔案中，資料欄值NULL不是「」字串。
AddColumnName	設定為 true 或 y 的選用參數時，可用來將欄名稱資訊新增到 .csv 輸出檔。 您不能將此參數搭配 PreserveTransactions 或 CdcPath 使用。 預設值：false 有效值：true、false、y、n 範例：--s3-settings '{"AddColumnName": true}'
AddTrailingPaddingCharacter	使用 S3 目標端點設定 AddTrailingPaddingCharacter，在字串資料上新增填補數。預設值為 false。 類型：布林值 範例：--s3-settings '{"AddTrailingPaddingCharacter": true}'
BucketFolder	選用參數；可設定 S3 儲存貯體中的資料夾名稱。如果提供此參數，則目標物件會建立為路徑 <i>BucketFolder /schema_name /table_name</i> / 中的 .csv 或 .parquet 檔案。如果不指定此參數，則使用的路徑是 <i>schema_name /table_name /</i>。

選項	Description
	範例： <code>--s3-settings '{"BucketFolder": "testFolder"}'</code>
BucketName	S3 儲存貯體的名稱，S3 目標物件會在其中建立為 .csv 或 .parquet 檔案。 範例：<code>--s3-settings '{"BucketName": "buckettest"}'</code>
CannedAclForObjects	讓 AWS DMS 將 S3 儲存貯體中建立之物件的預先定義（固定）存取控制清單指定為 .csv 或 .parquet 檔案的值。如需有關 Amazon S3 標準 ACL 的詳細資訊，請參閱《Amazon S3 開發人員指南》中的標準 ACL。 預設值：NONE 此屬性的有效值：NONE、PRIVATE、PUBLIC_READ、PUBLIC_READ_WRITE、AUTHENTICATED_READ、AWS_EXEC_READ、BUCKET_OWNER_READ、BUCKET_OWNER_FULL_CONTROL。 範例：<code>--s3-settings '{"CannedAclForObjects": "PUBLIC_READ"}'</code>

選項	Description
CdcInsertsOnly	變更資料擷取 (CDC) 期間的選用參數載入僅會寫入 INSERT 操作到逗號分隔值 (.csv) 檔案，或欄式儲存 (.parquet) 的輸出檔案。根據預設 (false 設定)，.csv 或 .parquet 記錄中的第一個欄位包含字母 I (插入)、U (更新) 或 D (刪除)。此字母指出資料列是否已插入、更新或刪除 CDC 載入至目標的來源資料庫。如果 cdcInsertsOnly 是設定為 true 或 y，只有從來源資料庫的 INSERT 會移轉至 .csv 或 .parquet 檔案。 僅針對 .csv 格式，這些 INSERTS 記錄取決於 IncludeOpForFullLoad 的值。如果 IncludeOpForFullLoad 設定為 true，每個 CDC 記錄的第一個欄位設定為 I，用來指示來源的 INSERT 操作。如果 IncludeOpForFullLoad 設定為 false，每個 CDC 記錄沒有第一個欄位，用來指示來源的 INSERT 操作。有關這些參數如何共同運作的更多資訊，請參閱 在遷移的 S3 資料中指示來源資料庫操作。 預設值：false 有效值：true、false、y、n 範例：--s3-settings '{"CdcInsertsOnly": true}'

選項	Description
CdcInsertsAndUpdates	啟用變更資料擷取 (CDC) 載入，以將 INSERT (插入) 和 UPDATE (更新) 操作寫入 .csv 或 .parquet (直欄式儲存) 輸出檔案。預設設定為 false，但是當 cdcInsertsAndUpdates 設定為 true 或 y 時，來源資料庫的 INSERT 和 UPDATE 會移轉至 .csv 或 .parquet 檔案。 這些 INSERT 和 UPDATE 的記錄，取決於 includeOpForFullLoad 參數的值 (僅適用於 .csv 檔案格式)。如果 includeOpForFullLoad 設定為 true，則每個 CDC 記錄的第一個欄位都會設定為 I 或 U，以指示來源的 INSERT 和 UPDATE 操作。但是，如果 includeOpForFullLoad 設定為 false，則 CDC 記錄會在沒有來源的 INSERT 或 UPDATE 操作指示的狀態下被寫入。 有關這些參數如何共同運作的更多資訊，請參閱 在遷移的 S3 資料中指示來源資料庫操作。  Note CdcInsertsOnly 與 cdcInsertsAndUpdates 不能在一個端點都設定為 true。對於同一端點，可將 cdcInsertsOnly 或 cdcInsertsAndUpdates 設定為 true，但不能同時將兩者設定為此參數。 預設值：false 有效值：true、false、y、n 範例：--s3-settings '{"CdcInsertsAndUpdates": true}'

選項	Description
CdcPath	指定 CDC 檔案的資料夾路徑。對於 S3 來源，如果任務要擷取變更資料，此設定即為必要，否則即為選用。如果已設定 CdcPath，則 DMS 會從這個路徑讀取 CDC 檔案，並將資料變更複寫到目標端點。對於 S3 目標，若 PreserveTransactions 設定為 true，DMS 會驗證您已將此參數設定為 S3 目標上的資料夾路徑，可用於儲存 CDC 載入的交易順序。DMS 會在 S3 目標工作目錄或由 BucketFolder 和 BucketName 指定的 S3 目標位置中建立此 CDC 資料夾路徑。 您不能將此參數搭配 DatePartitionEnabled 或 AddColumnName 使用。 類型：字串 例如，如果您將 CdcPath 指定為 MyChangedData，將 BucketName 指定為 MyTargetBucket，但不指定 BucketFolder，DMS 將建立以下 CDC 資料夾路徑：MyTargetBucket/MyChangedData。 如果您指定相同的 CdcPath，且將 BucketName 指定為 MyTargetBucket，將 BucketFolder 指定為 MyTargetData，DMS 會建立以下 CDC 資料夾路徑：MyTargetBucket/MyTargetData/MyChangedData。  Note 3.4.2 版和更新 AWS DMS 版本支援此設定。 依交易順序擷取資料變更時，無論目標上的 DataFormat S3 設定值為何，DMS 一律會將資料列變更儲存在 .csv 檔案中。

選項	Description
CdcMaxBatchInterval	將檔案輸出到 Amazon S3 的間隔長度條件上限 (以秒定義)。 預設值：60 秒 指定 CdcMaxBatchInterval 並指定 CdcMinFileSize 時，將由最先符合的參數條件觸發檔案寫入。  Note 從 3.5.3 AWS DMS 版開始，使用 PostgreSQL 或 Aurora PostgreSQL 做為來源和 Amazon S3 搭配 Parquet 做為目標時，confirmed_flush_lsn 更新的頻率取決於目標端點設定為保留在記憶體中的資料量。只有在將記憶體中的資料寫入 Amazon S3 之後，才會 AWS DMS 將 confirmed_flush_lsn 傳回來源。如果您將 CdcMaxBatchInterval 參數設定為較高的值，您可能會在來源資料庫上觀察到增加的複寫槽用量。
CdcMinFileSize	將檔案輸出到 Amazon S3 的檔案大小條件下限 (以 KB 定義)。 預設值：32000 KB 指定 CdcMinFileSize 並指定 CdcMaxBatchInterval 時，將由最先符合的參數條件觸發檔案寫入。

選項	Description
PreserveTransactions	如果設為 true，DMS 將在 CdcPath 指定的 Amazon S3 目標上儲存變更資料擷取 (CDC) 的交易順序。 您不能將此參數搭配 DatePartitionEnabled 或 AddColumnName 使用。 類型：布林值 依交易順序擷取資料變更時，無論目標上的 DataFormat S3 設定值為何，DMS 一律會將資料列變更儲存在 .csv 檔案中。  Note 3.4.2 版和更新 AWS DMS 版本支援此設定。
IncludeOpForFullLoad	完全載入期間的選用參數，僅會寫入 INSERT 操作到逗號分隔值 (.csv) 輸出檔案。 針對完全載入，記錄僅能插入。在預設情況下 (false 設定)，完全載入中沒有資訊記錄於輸出檔中用來指示該資料列插入來源資料庫。如果 IncludeOpForFullLoad 設定為 true 或 y，INSERT 記錄為 I 作為 .csv 檔案的第一個欄位的註釋。  Note 此參數與 CdcInsertsOnly 或 CdcInsertsAndUpdates 共同運作，僅適用於輸出到 .csv 檔案。有關這些參數如何共同運作的更多資訊，請參閱 在遷移的 S3 資料中指示來源資料庫操作。 預設值：false 有效值：true、false、y、n 範例：--s3-settings '{"IncludeOpForFullLoad": true}'

選項	Description
CompressionType	設定為 時使用 GZIP GZIP 壓縮目標 .csv 檔案時的選用參數。此參數設為預設值時，不壓縮檔案。 預設值：NONE 有效值：GZIP 或 NONE 範例：--s3-settings '{"CompressionType": "GZIP"}'
CsvDelimiter	在 .csv 來源檔案中用於區隔欄的分隔符號。預設為逗號 (,)。 範例：--s3-settings '{"CsvDelimiter": ","}'
CsvRowDelimiter	在 .csv 來源檔案中用於區隔列的分隔符號。預設為新行 (\n)。 範例：--s3-settings '{"CsvRowDelimiter": "\n"}'
MaxFileSize	對於完全載入期間遷移到 S3 目標時要建立的任何 .csv 檔案，此值指定其大小上限 (KB)。 預設值：1048576 KB (1 GB) 有效值：1–1,048,576 範例：--s3-settings '{"MaxFileSize": 512}'
Rfc4180	選用參數，對於只使用 .csv 檔案格式遷移到 Amazon S3 的資料，用來設定 RFC 合規行為。當此值設定為 y true 或使用 Amazon S3 做為目標時，如果資料中包含引號、逗號或換行字元，會使用額外的雙引號 (") AWS DMS 括住整欄。資料內的每個引號都會重複兩次。此格式遵守 RFC 4180。 預設值：true 有效值：true、false、y、n 範例：--s3-settings '{"Rfc4180": false}'

選項	Description
EncryptionMode	對於複製到 S3 的 .csv 或 .parquet 物件檔案，您想要用來加密檔案的伺服器端加密模式。有效值為 SSE_S3 (S3 伺服器端加密) 或 SSE_KMS (KMS 金鑰加密)。如果您選擇 SSE_KMS，請將 ServerSideEncryptionKmsKeyId 參數設定為用於加密的 KMS 金鑰的 Amazon Resource Name (ARN)。  Note 您也可以使用 CLI <code>modify-endpoint</code> 命令將現有端點的 EncryptionMode 屬性值從 SSE_KMS 變更為 SSE_S3。但您不能將 EncryptionMode 值從 SSE_S3 變更為 SSE_KMS。 預設值：SSE_S3 有效值：SSE_S3 或 SSE_KMS 範例：<code>--s3-settings '{"EncryptionMode": SSE_S3}'</code>
ServerSideEncryptionKmsKeyId	如果您將 EncryptionMode 設定為 SSE_KMS，請將此參數設定為 KMS 金鑰的 Amazon Resource Name (ARN)。您可以在為您的帳戶建立的金鑰清單中選取 AWS KMS 金鑰別名，以尋找此 ARN。當您建立金鑰時，您必須將特定政策和角色與此 KMS 金鑰建立關聯。如需詳細資訊，請參閱建立 AWS KMS 金鑰來加密 Amazon S3 目標物件。 範例：<code>--s3-settings '{"ServerSideEncryptionKmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/11a1a1a1-aaaa-9999-abab-2bbbbbb222a2"}'</code>

選項	Description
DataFormat	AWS DMS 用來建立 S3 物件之檔案的輸出格式。對於 Amazon S3 目標，AWS DMS 支援 .csv 或 .parquet 檔案。.parquet 檔案具有二進位單欄式儲存格式，以及有效率的壓縮選項和更快速的查詢效能。如需 .parquet 檔案的詳細資訊，請參閱 https://parquet.apache.org/。 預設值：csv 有效值：csv 或 parquet 範例：--s3-settings '{"DataFormat": "parquet"}'
EncodingType	Parquet 編碼類型。編碼類型選項包括下列項目： • rle-dictionary – 此字典編碼使用位元壓縮和執行長度編碼的組合，更有效率地儲存重複值。 • plain – 不編碼。 • plain-dictionary – 此字典編碼會為特定欄中發現的值建置字典。字典以每欄區塊儲存在字典頁面中。 預設值：rle-dictionary 有效值：rle-dictionary、plain 或 plain-dictionary 範例：--s3-settings '{"EncodingType": "plain-dictionary"}'
DictPageSizeLimit	.parquet 檔案中一個字典頁面允許的大小上限 (以位元組為單位)。如果字典頁面超過此值，頁面會使用純文字編碼。 預設值：1,024,000 (1 MB) 有效值：任何有效的整數值 範例：--s3-settings '{"DictPageSizeLimit": 2,048,000}'

選項	Description
RowGroupLength	.parquet 檔案的一個資料列群組的列數。 預設值：10,024 (10 KB) 有效值：任何有效的整數 範例：--s3-settings '{"RowGroupLength": 20,048}'
DataPageSize	.parquet 檔案中一個資料頁面允許的大小上限 (以位元組為單位)。 預設值：1,024,000 (1 MB) 有效值：任何有效的整數 範例：--s3-settings '{"DataPageSize": 2,048,000}'
ParquetVersion	.parquet 檔案格式的版本。 預設值：PARQUET_1_0 有效值：PARQUET_1_0 或 PARQUET_2_0 範例：--s3-settings '{"ParquetVersion": "PARQUET_2_0"}'
EnableStatistics	設為 true 或 y，啟用有關 .parquet 檔案頁面和資料列群組的統計資料。 預設值：true 有效值：true、false、y、n 範例：--s3-settings '{"EnableStatistics": false}'

選項	Description
Timestamp ColumnName	選用參數；可包含在 S3 目標端點資料的時間戳記欄位。 AWS DMS 當您TimestampColumnName 將設定為非空白值時，會在遷移資料的 .csv 或 .parquet 物件檔案中包含額外的STRING資料欄。 針對完全載入，此時間戳記欄位的每一資料列，包含一個資料透過 DMS 從來源移轉至目標的時間戳記。 針對 CDC 載入，每個資料列的時間戳記欄位，包含該列在來源資料庫認可的時間戳記。 此時間戳記欄位值的字串格式為 yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSSSSS 。根據預設，此值的精確度是以毫秒為單位。針對 CDC 載入，精確度的捨入取決於 DMS 來源資料庫支援的遞交時間戳記。 當 AddColumnName 參數設為 true，DMS 還包含您設定的時間戳記欄的名稱，就是您設定為非空白值的 TimestampColumnName 。 範例：<code>--s3-settings '{"TimestampColumnName": "TIMESTAMP"}'</code>

選項	Description
UseTaskStartTimeForFullLoadTimestamp	設定為 true 時，此參數會使用任務開始時間 (而非資料寫入目標的時間) 作為時間戳記資料行值。對於完全載入，UseTaskStartTimeForFullLoadTimestamp 設定為 true 時，時間戳記資料行的每個資料列皆包含任務開始時間。針對 CDC 載入，時間戳記資料行的每個資料列皆包含交易遞交時間。 UseTaskStartTimeForFullLoadTimestamp 設定為 false 時，時間戳記資料行中的完全載入時間戳記會隨著資料到達目標的時間而遞增。 預設值：false 有效值：true、false 範例：--s3-settings '{"UseTaskStartTimeForFullLoadTimestamp": true}' UseTaskStartTimeForFullLoadTimestamp: true 協助讓完全載入的 S3 目標 TimestampColumnName 可以根據 CDC 載入的 TimestampColumnName 進行排序。

選項	Description
ParquetTimestampInMillisecond	選用參數，用來指定以 .parquet 格式寫入至 S3 物件之任何 TIMESTAMP 欄位值的精確度。 當此屬性設定為 true 或 y，會以毫秒精確度 AWS DMS 寫入 .parquet 格式檔案中的所有資料 TIMESTAMP 欄。否則，DMS 會在精確度為微秒的情況下寫入它們。 目前，Amazon Athena 和 AWS Glue 只能處理 TIMESTAMP 值的毫秒精確度。對於 .parquet 格式的 S3 端點物件檔案，只在您計劃使用 Athena 或 AWS Glue 來查詢或處理資料時，才會將此屬性設定為 true。  Note • AWS DMS 會以微秒的精確度，將任何資料 TIMESTAMP 欄值寫入 .csv 格式的 S3 檔案。 • 此屬性的設定對於透過設定 TimestampColumnName 屬性來插入之時間戳記欄位值的字串格式沒有影響。 預設值：false 有效值：true、false、y、n 範例：--s3-settings '{"ParquetTimestampInMillisecond": true}'
GlueCatalogGeneration	若要產生 AWS Glue Data Catalog，請將此端點設定設為 true。 預設值：false 有效值：true、false。 範例：--s3-settings '{"GlueCatalogGeneration": true}' 注意：請勿將 GlueCatalogGeneration 搭配 PreserveTransactions 和 CdcPath 使用。

使用 AWS Glue Data Catalog 搭配的 Amazon S3 目標 AWS DMS

AWS Glue 是一種服務，提供簡單的資料分類方式，由名為的中繼資料儲存庫組成 AWS Glue Data Catalog。您可以將 AWS Glue Data Catalog 與您的 Amazon S3 目標端點整合，並透過 Amazon Athena 等 AWS 其他服務查詢 Amazon S3 資料。Amazon Athena Amazon Redshift 使用，AWS Glue 但 AWS DMS 不支援該選項做為預先建置的選項。

若要產生資料目錄，請將 GlueCatalogGeneration 端點設定設為 true，如下列 AWS CLI 範例所示。

```
aws dms create-endpoint --endpoint-identifier s3-target-endpoint
                        --engine-name s3 --endpoint-type target --s3-settings
                        '{"ServiceAccessRoleArn":
                          "your-service-access-ARN", "BucketFolder": "your-bucket-folder",
                        "BucketName":
                          "your-bucket-name", "DataFormat": "parquet", "GlueCatalogGeneration":
                        true}'
```

對於包含 csv 類型資料的完全載入複製任務，請將 IncludeOpForFullLoad 設定為 true。

請勿將 GlueCatalogGeneration 搭配 PreserveTransactions 和 CdcPath 使用。AWS Glue 爬蟲程式無法協調存放在指定下檔案的不同結構描述 CdcPath。

若要讓 Amazon Athena 為您的 Amazon S3 資料建立索引，以及透過 Amazon Athena 使用標準 SQL 查詢來查詢資料，連接到端點的 IAM 角色必須具有下列政策：

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:AbortMultipartUpload"
      ],
      "Resource": [
```



```

        "arn:aws:s3:::bucket123",
        "arn:aws:s3:::bucket123/*"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:CreateTable",
        "glue>DeleteTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:GetTable",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:BatchGetPartition"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:glue*:111122223333:catalog",
        "arn:aws:glue*:111122223333:database/*",
        "arn:aws:glue*:111122223333:table/*"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:CreateWorkGroup"
    ],
    "Resource": "arn:aws:athena*:111122223333:workgroup/
glue_catalog_generation_for_task_*"
}
]
}

```

參考

- 如需詳細資訊 AWS Glue，請參閱《[AWS Glue 開發人員指南](#)》中的[概念](#)。

- 如需詳細資訊，AWS Glue Data Catalog 請參閱《AWS Glue 開發人員指南》中的[元件](#)。

在您的 Amazon S3 目標上使用資料加密、parquet 檔案和 CDC

您可以使用 S3 目標端點設定來設定下列項目：

- 用於加密 S3 目標物件的自訂 KMS 金鑰。
- 做為 S3 目標物件儲存格式的 Parquet 檔案。
- 在 S3 目標上包含交易順序之擷取資料變更 (CDC)。
- AWS Glue Data Catalog 與您的 Amazon S3 目標端點整合，並透過 Amazon Athena 等其他服務查詢 Amazon S3 資料。Amazon Athena

AWS KMS 資料加密的金鑰設定

以下範例說明設定自訂的 KMS 金鑰，以加密您的 S3 目標物件。若要啟動，您可以執行下列 `create-endpoint` CLI 命令。

```
aws dms create-endpoint --endpoint-identifier s3-target-endpoint --engine-name s3 --
endpoint-type target
--s3-settings '{"ServiceAccessRoleArn": "your-service-access-ARN", "CsvRowDelimiter":
"\n",
"CsvDelimiter": ",", "BucketFolder": "your-bucket-folder",
"BucketName": "your-bucket-name",
"EncryptionMode": "SSE_KMS",
"ServerSideEncryptionKmsKeyId": "arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/72abb6fb-1e49-4ac1-9aed-c803dfcc0480"}'
```

其中，`--s3-settings` 選項指定的 JSON 物件定義兩個參數。一個是 `EncryptionMode` 參數，值為 `SSE_KMS`。另一個是 `ServerSideEncryptionKmsKeyId` 參數，值為 `arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/72abb6fb-1e49-4ac1-9aed-c803dfcc0480`。這個值是自訂 KMS 金鑰的 Amazon Resource Name (ARN)。對於 S3 目標，您還可以指定額外的設定。這些設定可識別伺服器存取角色，提供預設 CSV 物件儲存格式的分隔符號，以及提供儲存貯體位置和名稱來儲存 S3 目標物件。

在預設情況下，將使用 S3 伺服器端加密進行 S3 資料加密。對於上述範例中的 S3 目標，這也等同於指定其端點設定，如下列範例所示。

```
aws dms create-endpoint --endpoint-identifier s3-target-endpoint --engine-name s3 --
endpoint-type target
```

```
--s3-settings '{"ServiceAccessRoleArn": "your-service-access-ARN", "CsvRowDelimiter":  
  "\n",  
  "CsvDelimiter": ",", "BucketFolder": "your-bucket-folder",  
  "BucketName": "your-bucket-name",  
  "EncryptionMode": "SSE_S3"}'
```

如需使用 S3 伺服器端加密的詳細資訊，請參閱[使用伺服器端加密保護資料](#)。

Note

您也可以使用 CLI `modify-endpoint` 指令將現有端點的 `EncryptionMode` 參數值從 `SSE_KMS` 變更為 `SSE_S3`。但您不能將 `EncryptionMode` 值從 `SSE_S3` 變更為 `SSE_KMS`。

關於使用 `.parquet` 檔案儲存 S3 目標物件的設定

建立 S3 目標物件的預設格式為 `.csv` 檔案。以下範例顯示一些端點設定，用於指定 `.parquet` 檔案做為建立 S3 目標物件的格式。您可以用所有預設值指定 `.parquet` 檔案格式，如下列範例所示。

```
aws dms create-endpoint --endpoint-identifier s3-target-endpoint --engine-name s3 --  
endpoint-type target  
--s3-settings '{"ServiceAccessRoleArn": "your-service-access-ARN", "DataFormat":  
  "parquet"}'
```

其中，`DataFormat` 參數設為 `parquet`，以所有 S3 預設值啟用此格式。這些預設值中有一種字典編碼 (`"EncodingType": "rle-dictionary"`) 使用位元壓縮和執行長度編碼的組合，更有效率地儲存重複值。

對於預設值以外的選項，您可以新增額外的設定，如下列範例所示。

```
aws dms create-endpoint --endpoint-identifier s3-target-endpoint --engine-name s3 --  
endpoint-type target  
--s3-settings '{"ServiceAccessRoleArn": "your-service-access-ARN", "BucketFolder":  
  "your-bucket-folder",  
  "BucketName": "your-bucket-name", "DataFormat": "parquet", "EncodingType": "plain-  
dictionary", "DictPageSizeLimit": 3,072,000,  
  "EnableStatistics": false }'
```

在這種情況下，除了幾個標準 S3 儲存貯體選項的參數和 `DataFormat` 參數，還會設定以下額外的 `.parquet` 檔案參數：

- `EncodingType` – 設定為字典編碼 (plain-dictionary)，將每欄中發現的值儲存在字典頁面的每欄區塊中。
- `DictPageSizeLimit` – 設定為字典頁面大小上限 3 MB。
- `EnableStatistics` – 停用預設值，以允許收集有關 Parquet 檔案頁面和資料列群組的統計資料。

在 S3 目標上包含交易順序之擷取資料變更 (CDC)

根據預設，當 AWS DMS 執行 CDC 任務時，它會將記錄於來源資料庫（或資料庫）的所有資料列變更存放在每個資料表的一或多個檔案中。包含相同資料表變更的每個檔案集都位於與該資料表相關聯的單一目標目錄中。會 AWS DMS 建立與遷移至 Amazon S3 目標端點的資料庫資料表一樣多的目標目錄。檔案將儲存在這些目錄的 S3 目標上，而不考慮交易順序。如需檔案命名慣例、資料內容及格式的詳細資訊，請參閱 [使用 Amazon S3 做為的目標 AWS Database Migration Service](#)。

若要以同樣擷取交易順序的方式擷取來源資料庫變更，您可以指定 S3 端點設定，AWS DMS 指示將所有資料庫資料表的資料列變更存放在根據交易大小建立的一或多個 .csv 檔案中。對於每個交易中涉及的所有資料表，這些 .csv 交易檔案包含依交易順序列出的所有資料列變更。這些交易檔案將一起存放於您同樣在 S3 目標上指定的單一交易目錄中。在每個交易檔案中，每個資料列變更的交易操作、資料庫及來源資料表的身分，將儲存為資料列資料的一部分，如下所示。

```
operation,table_name,database_schema_name,field_value,...
```

其中 *operation* 是已變更資料列上的交易作業，*table_name* 是已變更資料列的資料庫資料表名稱，*database_schema_name* 是資料表所在資料庫結構描述的名稱，而 *field_value* 是指定資料列資料的一或多個欄位值當中的第一個。

下列交易檔案的範例展示涉及兩個資料表之一或多個交易的已變更資料列。

```
I,Names_03cdcad11a,rdsTempsdb,13,Daniel  
U,Names_03cdcad11a,rdsTempsdb,23,Kathy  
D,Names_03cdcad11a,rdsTempsdb,13,Cathy  
I,Names_6d152ce62d,rdsTempsdb,15,Jane  
I,Names_6d152ce62d,rdsTempsdb,24,Chris  
I,Names_03cdcad11a,rdsTempsdb,16,Mike
```

在這裡，每列上的交易操作由第一欄的 I (插入)、U (更新) 或 D (刪除) 表示。第二欄的值是資料表名稱 (例如 Names_03cdcad11a)。第三欄的值是資料庫結構描述名稱 (例如 rdsTempsdb)。剩餘的欄會填入您自己的列資料 (例如 13,Daniel)。

此外，會根據下列命名慣例，使用時間戳記 AWS DMS 來為其在 Amazon S3 目標上建立的交易檔案命名。

```
CDC_TXN-timestamp.csv
```

其中 *timestamp* 是建立交易檔案的時間，如下列範例所示。

```
CDC_TXN-20201117153046033.csv
```

檔案名稱中的這個時間戳記可確保當您在交易目錄中列出交易檔案時，這些檔案會依交易順序建立和列出。

Note

依交易順序擷取資料變更時，無論目標上 DataFormat S3 設定的值為何，AWS DMS 一律會將資料列變更儲存在 .csv 檔案中。

若要在資料複寫任務期間寫入 Amazon S3 目標的頻率，您可以設定 `CdcMaxBatchInterval` 和 `CdcMinFileSize` 設定。在沒有任何額外負荷操作的情況下分析資料時，此設定可使效能提升。如需詳細資訊，請參閱[使用 Amazon S3 做為目標時的端點設定 AWS DMS](#)

指示 AWS DMS 以交易順序存放所有資料列變更

1. 將目標上的 `PreserveTransactions` S3 設定設為 `true`。
2. 將目標上的 `CdcPath` S3 設定設為您要 AWS DMS 存放 .csv 交易檔案的相對資料夾路徑。

AWS DMS 會在預設 S3 目標儲存貯體和工作目錄下，或是您使用目標上的 `BucketFolder` S3 設定所指定的儲存貯體 `BucketName` 和儲存貯體資料夾下建立此路徑。

在遷移的 S3 資料中指示來源資料庫操作

當將記錄 AWS DMS 遷移到 S3 目標時，它可以在每個遷移的記錄中建立額外的欄位。此額外的欄位指示來源資料庫套用到記錄的操作。如何 AWS DMS 建立和設定第一個欄位取決於 `includeOpForFullLoad`、和的遷移任務類型 `cdcInsertsOnly` 和設定 `cdcInsertsAndUpdates`。

如果完全載入的 `includeOpForFullLoad` 是 `true`，AWS DMS 一律會在每個 .csv 記錄中額外建立第一個欄位。此欄位包含字母 I (INSERT)，用來指示資料列是插入到來源資料庫。對

於 `cdcInsertsOnly` 為 `false` (預設值) 時的 CDC 載入, AWS DMS 也會一律在每個 `.csv` 或 `.parquet` 記錄中建立額外的第一個欄位。此欄位包含字母 I (INSERT)、U (UPDATE) 或 D (DELETE), 用來指示來源資料庫的插入、更新或刪除資料列。

在下表中, 您可以了解如何 `includeOpForFullLoad` 和 `cdcInsertsOnly` 屬性的設定如何共同運作, 影響遷移記錄設定。

使用這些參數設定		DMS 對於 <code>.csv</code> 和 <code>.parquet</code> 輸出的設定目標記錄如下	
<code>includeOpForFullLoad</code>	<code>cdcInsertsOnly</code>	對於完全載入	對於 CDC 載入
<code>true</code>	<code>true</code>	新增第一個欄位的值設定為 I	新增第一個欄位的值設定為 I
<code>false</code>	<code>false</code>	沒有新增的欄位	新增第一個欄位的值設定為 I、U、或 D
<code>false</code>	<code>true</code>	沒有新增的欄位	沒有新增的欄位
<code>true</code>	<code>false</code>	新增第一個欄位的值設定為 I	新增第一個欄位的值設定為 I、U、或 D

當 `includeOpForFullLoad` 和 `cdcInsertsOnly` 設定為相同的值, 目標記錄會根據控制目前遷移類型設定記錄的屬性設定。這個屬性是 `includeOpForFullLoad` 用於完全載入和 `cdcInsertsOnly` CDC 載入。

當 `includeOpForFullLoad` 和 `cdcInsertsOnly` 設定為不同的值時, AWS DMS 會讓 CDC 和完全載入的目標記錄設定一致。藉由任何先前 `includeOpForFullLoad` 指定的完全載入記錄, 設定 CDC 載入符合記錄設定。

換言之, 假設完全載入設為新增第一個欄位, 用來指示插入記錄。在這種情況下, 接下來的 CDC 載入設為新增第一個欄位, 用來指示插入、更新或刪除記錄作為適當的來源。相反地, 假設完全載入設定為不新增第一個欄位, 用來指示插入記錄。在這種情況下, CDC 載入也設定為每個記錄不新增第一個欄位, 無論來源對應的記錄操作為何。

同樣地, DMS 建立及設定額外第一個欄位的方式, 取決於 `includeOpForFullLoad` 和 `cdcInsertsAndUpdates` 的設定。在下表中, 您可以了解如何 `includeOpForFullLoad` 和 `cdcInsertsAndUpdates` 屬性的設定如何共同運作, 以影響此格式中的遷移記錄設定。

使用這些參數設定		DMS 對於 .csv 輸出的設定目標記錄如下	
includeOpForFullLoad	cdcInsertsAndUpdates	對於完全載入	對於 CDC 載入
true	true	新增第一個欄位的值設定為 I	新增第一個欄位的值設定為 I 或 U
false	false	沒有新增的欄位	新增第一個欄位的值設定為 I、U、或 D
false	true	沒有新增的欄位	新增第一個欄位的值設定為 I 或 U
true	false	新增第一個欄位的值設定為 I	新增第一個欄位的值設定為 I、U、或 D

S3 Parquet 的目標資料類型

下表顯示使用時支援的 Parquet 目標資料類型，AWS DMS 以及來自 AWS DMS 資料類型的預設映射。

如需 AWS DMS 資料類型的詳細資訊，請參閱 [AWS Database Migration Service 的資料類型](#)。

AWS DMS 資料類型	S3 parquet 資料類型
BYTES	BINARY
DATE	DATE32
TIME	TIME32
DATETIME	TIMESTAMP
INT1	INT8
INT2	INT16
INT4	INT32

AWS DMS 資料類型	S3 parquet 資料類型
INT8	INT64
NUMERIC	DECIMAL
REAL4	FLOAT
REAL8	DOUBLE
STRING	STRING
UINT1	UINT8
UINT2	UINT16
UINT4	UINT32
UINT8	UINT64
WSTRING	STRING
BLOB	BINARY
NCLOB	STRING
CLOB	STRING
BOOLEAN	BOOL

使用 Amazon DynamoDB 資料庫做為的目標 AWS Database Migration Service

您可以使用 AWS DMS 將資料遷移至 Amazon DynamoDB 資料表。Amazon DynamoDB 是全受管的 NoSQL 資料庫服務，可提供快速且可預測的效能和無縫的可擴展性。AWS DMS 支援使用關聯式資料庫或 MongoDB 做為來源。

在 DynamoDB 中，資料表、項目與屬性都是您會用到的核心元件。資料表是項目的集合，而每個項目都是屬性的集合。DynamoDB 使用稱為分割區索引鍵的主索引鍵，唯一識別資料表中的各個項目。您也可以使用索引鍵和次要索引提供更多的查詢靈活性。

您要使用物件映射將資料從來源資料庫遷移到目標 DynamoDB 資料表。物件映射可讓您判斷來源資料在目標中的位置。

當在 DynamoDB 目標端點上 AWS DMS 建立資料表時，它會建立與來源資料庫端點中一樣多的資料表。AWS DMS 也會設定數個 DynamoDB 參數值。資料表的建立成本取決於要遷移的資料量和資料表數量。

Note

AWS DMS 主控台或 API 上的 SSL 模式選項不適用於某些資料串流和 NoSQL 服務，例如 Kinesis 和 DynamoDB。根據預設，它們是安全的，因此 AWS DMS 顯示 SSL 模式設定等於無 (SSL 模式=無)。您無需為端點提供任何其他組態即可使用 SSL。例如，使用 DynamoDB 作為目標端點時，預設情況下其是安全的。所有對 DynamoDB 的 API 呼叫都使用 SSL，因此 AWS DMS 端點中不需要額外的 SSL 選項。您可以使用 HTTPS 通訊協定 (AWS DMS 是在連線到 DynamoDB 資料庫時預設使用的通訊協定)，透過 SSL 端點安全地放置和擷取資料。

為了協助提高傳輸速度，AWS DMS 支援對 DynamoDB 目標執行個體進行多執行緒完全載入。DMS 使用包括下列項目的任務設定來支援此多執行緒操作：

- **MaxFullLoadSubTasks**：使用此選項，指出要平行載入的來源資料表數目上限。DMS 會使用專用于任務，將每個資料表載入到其對應的 DynamoDB 目標資料表。預設值為 8。最大值為 49。
- **ParallelLoadThreads** – 使用此選項指定 AWS DMS 用來將每個資料表載入其 DynamoDB 目標資料表的執行緒數目。預設值為 0 (單一執行緒)。最大值為 200。您可以要求提高此上限。

Note

DMS 會將資料表的每個區段指派給自己的執行緒，以進行載入。因此，將 **ParallelLoadThreads** 設定為您針對來源中資料表所指定的區段數量上限。

- **ParallelLoadBufferSize**：使用此選項，指定要在平行載入執行緒用來將資料載入至 DynamoDB 目標的緩衝區中儲存的記錄數量上限。預設值為 50。最大值為 1000。使用此設定搭配 **ParallelLoadThreads**；**ParallelLoadBufferSize**，只有在有多個執行緒時才有效。
- **個別資料表的資料表對應設定**：使用 **table-settings** 規則，從來源中識別您想要平行載入的個別資料表。亦可使用這些規則，指定如何將每個資料表的資料列分段，以進行多執行緒載入。如需詳細資訊，請參閱[資料表和集合設定規則與操作](#)。

 Note

當 AWS DMS 設定遷移任務的 DynamoDB 參數值時，預設讀取容量單位 (RCU) 參數值會設為 200。

也會設定寫入容量單位 (WCU) 參數值，但其值取決於多項其他設定：

- WCU 參數的預設值為 200。
- 如果 `ParallelLoadThreads` 任務設定的值大於 1 (預設為 0)，則 WCU 參數會設定為 `ParallelLoadThreads` 值的 200 倍。
- 標準 AWS DMS 用量費用適用於您使用的資源。

從關聯式資料庫遷移到 DynamoDB 資料表

AWS DMS 支援將資料遷移至 DynamoDB 純量資料類型。從 Oracle 或 MySQL 等關聯式資料庫遷移到 DynamoDB 時，您可能想要重組資料的儲存方式。

目前 AWS DMS 支援將單一資料表重組為 DynamoDB 純量類型屬性的單一資料表。如果要將資料從關聯式資料庫資料表遷移到 DynamoDB，您需要取出資料表的資料，將它重新格式化為 DynamoDB 純量資料類型屬性。這些屬性可以接受多資料行資料，而且您可以直接將資料行映射到屬性。

AWS DMS 支援下列 DynamoDB 純量資料類型：

- String
- 數字
- Boolean

 Note

忽略目標中來自來源的 NULL 資料。

使用 DynamoDB 做為目標的先決條件 AWS Database Migration Service

在您開始使用 DynamoDB 資料庫做為的目標之前 AWS DMS，請務必建立 IAM 角色。此 IAM 角色應允許 AWS DMS 擔任並授予要遷移至其中的 DynamoDB 資料表的存取權。以下 IAM 政策顯示最低的存取許可集。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "dms.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

遷移到 DynamoDB 所用的角色必須擁有下列許可。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:CreateTable",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb>DeleteTable",
        "dynamodb>DeleteItem",
        "dynamodb:UpdateItem"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:dynamodb:us-west-2:111122223333:table/name1",
        "arn:aws:dynamodb:us-west-2:111122223333:table/OtherName*",
        "arn:aws:dynamodb:us-west-2:111122223333:table/awsdms_apply_exceptions",

```

```

        "arn:aws:dynamodb:us-west-2:111122223333:table/
awsdms_full_load_exceptions"
    ],
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "dynamodb:ListTables"
        ],
        "Resource": "*"
    }
]
}

```

使用 DynamoDB 做為目標的限制 AWS Database Migration Service

使用 DynamoDB 作為目標時，有下列限制：

- DynamoDB 將 Number 資料類型的精確度限制到 38 位。將精確度更高的所有資料類型儲存為字串。您需要使用物件映射功能來明確指定此設定。
- 因為 DynamoDB 沒有 Date 資料類型，所以使用 Date 資料類型的資料會轉換為字串。
- DynamoDB 不允許更新主索引鍵屬性。此限制在使用變更資料擷取 (CDC) 進行中複寫時十分重要，因為它會導致目標出現不需要的資料。根據您如何映射物件，用於更新主索引鍵的 CDC 操作有兩種用途。它可以使新項目失敗，或隨著更新的主索引鍵和不完整的資料來插入新項目。
- AWS DMS 僅支援使用非複合主索引鍵複寫資料表。如果您搭配分區索引鍵、排序索引鍵或兩者來指定目標資料表的物件映射，則為例外。
- AWS DMS 除非是 CLOB，否則不支援 LOB 資料。在遷移資料時，會將 CLOB 資料 AWS DMS 轉換為 DynamoDB 字串。
- 使用 DynamoDB 做為目標時，僅支援套用異常控制資料表 (dmslogs.awsdms_apply_exceptions)。如需控制資料表的詳細資訊，請參閱[控制資料表任務設定](#)。
- AWS DMS 不支援 DynamoDB TargetTablePrepMode=TRUNCATE_BEFORE_LOAD 的任務設定做為目標。
- AWS DMS 不支援 DynamoDB TaskRecoveryTableEnabled 的任務設定做為目標。
- BatchApply DynamoDB 端點不支援。
- AWS DMS 無法遷移名稱符合 DynamoDB 中預留單字的屬性。如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的[DynamoDB 中的預留單字](#)。 DynamoDB

使用物件映射將資料遷移到 DynamoDB

AWS DMS 使用資料表映射規則，將資料從來源映射到目標 DynamoDB 資料表。若要將資料映射到 DynamoDB 目標，您要使用一種稱為 object-mapping 的資料表映射規則。物件映射可讓您定義屬性名稱和遷移到屬性的資料。當您使用物件映射時，您必須有選擇規則。

除了擁有分割區索引鍵和選擇性排序索引鍵外，DynamoDB 沒有預設結構。如果您有非複合主索引鍵，AWS DMS 會使用它。如果您有複合主索引鍵或想要使用排序索引鍵，請在您的目標 DynamoDB 資料表中定義這些索引鍵和其他屬性。

若要建立物件映射規則，請將 rule-type 指定為 object-mapping。此規則指定您想要使用的物件映射類型。

規則的結構如下：

```
{ "rules": [
  {
    "rule-type": "object-mapping",
    "rule-id": "<id>",
    "rule-name": "<name>",
    "rule-action": "<valid object-mapping rule action>",
    "object-locator": {
      "schema-name": "<case-sensitive schema name>",
      "table-name": ""
    },
    "target-table-name": "<table_name>"
  }
]
```

AWS DMS 目前支援 map-record-to-record 和 map-record-to-document 做為 rule-action 參數的唯一有效值。這些值會指定預設 AWS DMS 如何處理屬性 exclude-columns 清單中未排除的記錄。這些值反正不會影響屬性映射。

- 從關聯式資料庫遷移到 DynamoDB 時，您可以使用 map-record-to-record。其使用關聯式資料庫的主索引鍵作為 DynamoDB 的分割區索引鍵，並為來源資料庫中的每個資料欄建立一個屬性。使用時 map-record-to-record，對於來源資料表中未列於 exclude-columns 屬性清單中的任何資料欄，會在目標 DynamoDB 執行個體上 AWS DMS 建立對應的屬性。無論屬性映射中是否使用該來源欄，它都會這樣做。
- 請使用 map-record-to-document 並利用屬性名稱 "_doc"，將來源資料欄放到目標上的單一、普通 DynamoDB 對應中。使用時 map-record-to-document，會將資料 AWS DMS 放入來源

上的單一、平面、DynamoDB 映射屬性。此屬性稱為 "_doc"。此放置適用於來源資料表中未列在 `exclude-columns` 屬性清單的任何欄。

若要了解 `rule-action` 參數 `map-record-to-record` 和 `map-record-to-document` 之間的差異，方法之一就是實際查看這兩個參數。在本範例中，假設您開始使用之關聯式資料庫資料表資料列的結構和資料如下：

FirstName	LastName	NickName	WorkAddress	WorkPhone	HomeAddress	HomePhone	income
▶ Daniel	Sheridan	Dan	101 Main St Cambridge, MA	800-867-5309	100 Secret St, Unknownville, MA	123-456-7890	12345678

若要將此資訊遷移到 DynamoDB，您要建立規則，將資料映射到 DynamoDB 資料表項目。記下針對 `exclude-columns` 參數列出的資料行。這些資料行不會直接映射至目標。而是改用屬性映射將資料組合為新項目，例如 `FirstName` 和 `LastName` 組成 DynamoDB 目標的 `CustomerName`。不排除 `NickName` 和 `income`。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
      "object-locator": {
        "schema-name": "test",
        "table-name": "%"
      },
      "rule-action": "include"
    },
    {
      "rule-type": "object-mapping",
      "rule-id": "2",
      "rule-name": "TransformToDDB",
      "rule-action": "map-record-to-record",
      "object-locator": {
        "schema-name": "test",
        "table-name": "customer"
      },
      "target-table-name": "customer_t",
      "mapping-parameters": {
        "partition-key-name": "CustomerName",
        "exclude-columns": [
          "FirstName",
```


```

        "LastName",
        "HomeAddress",
        "HomePhone",
        "WorkAddress",
        "WorkPhone"
    ],
    "attribute-mappings": [
        {
            "target-attribute-name": "CustomerName",
            "attribute-type": "scalar",
            "attribute-sub-type": "string",
            "value": "${FirstName},${LastName}"
        },
        {
            "target-attribute-name": "ContactDetails",
            "attribute-type": "document",
            "attribute-sub-type": "dynamodb-map",
            "value": {
                "M": {
                    "Home": {
                        "M": {
                            "Address": {
                                "S": "${HomeAddress}"
                            },
                            "Phone": {
                                "S": "${HomePhone}"
                            }
                        }
                    },
                    "Work": {
                        "M": {
                            "Address": {
                                "S": "${WorkAddress}"
                            },
                            "Phone": {
                                "S": "${WorkPhone}"
                            }
                        }
                    }
                }
            }
        }
    ]
}


```

```
}  
]  
}
```

透過使用 rule-action 參數 map-record-to-record、NickName 和 income 的資料映射到 DynamoDB 目標的同名項目。



不過，假設您使用相同的規則，但將 rule-action 參數變更為 map-record-to-document。在本例中，未列在 exclude-columns 參數 NickName 和 income 中的資料行會映射到 _doc 項目。



使用自訂條件表達式與物件映射

您可以使用稱為條件表達式的 DynamoDB 功能，操作要寫入 DynamoDB 資料表的資料。如需 DynamoDB 中條件表達式的詳細資訊，請參閱[條件表達式](#)。

條件表達式成員包含：

- 表達式 (必要)
- expression 屬性值 (必要)。指定屬性值的 DynamoDB json 結構。這有助於比較屬性與 DynamoDB 中您在執行時間之前可能不知道的值。您可以將表達式屬性值定義為實際值的預留位置。
- 運算式屬性名稱 (必要)。這有助於避免與任何 DynamoDB 保留字、包含特殊字元的屬性名稱以及類似名稱發生潛在衝突。
- 何時使用條件表達式的選項 (選用)。預設值是 apply-during-cdc = false 和 apply-during-full-load = true

規則的結構如下：

```
"target-table-name": "customer_t",
  "mapping-parameters": {
    "partition-key-name": "CustomerName",
    "condition-expression": {
      "expression": "<conditional expression>",
      "expression-attribute-values": [
        {
          "name": "<attribute name>",
          "value": <attribute value>
        }
      ],
      "apply-during-cdc": <optional Boolean value>,
      "apply-during-full-load": <optional Boolean value>
    }
  }
```

以下範例會重點介紹用於條件表達式的區段。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "object-mapping",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "TransformToDDB",
      "rule-action": "map-record-to-record",
      "object-locator": {
        "schema-name": "test",
        "table-name": "customer",
      },
      "target-table-name": "customer_t",
      "mapping-parameters": {
        "partition-key-name": "CustomerName",
        "condition-expression": {
          "expression": "attribute_not_exists(version) or version <= :record_version",
          "expression-attribute-values": [
            {
              "name": ":record_version",
              "value": {"N": "${version}"}
            }
          ],
          "apply-during-cdc": true,
          "apply-during-full-load": true
        },
        "attribute-mappings": [
          {
            "target-attribute-name": "CustomerName",
            "attribute-type": "scalar",
            "attribute-sub-type": "string",
            "value": "${FirstName},${LastName}"
          }
        ]
      }
    }
  ]
}
```

Object mapping section defines name, rule-action, and object locator information

Condition expression

Options

使用屬性映射與物件映射

屬性映射讓您使用來源資料行名稱指定範本字串，在目標中重組資料。除使用者在範本中指定的以外，沒有任何格式化。

以下範例顯示來源資料庫的結構以及 DynamoDB 目標所需的架構。首先顯示來源的結構 (本例中為 Oracle 資料庫)，然後顯示 DynamoDB 資料所需的架構。此範例以建立所需目標結構所使用的 JSON 作結。

Oracle 資料的結構如下：

First	Las	St	Home/	HomeF	WorkAddre	Work	DateOfBirth
			SS		SS		
主索				N/A			
引鍵							

First	Last	Street	Home/Work Address	Home/Work Phone	Work Address	Work Phone	DateOfBirth
Randy	Marshall	5 Baker Street	221B	1234567890	31 Spooner Street, Quahog	9876541230	1988/02/29

DynamoDB 資料的結構如下：

Customer Name	StoreId	ContactDetails	DateOfBirth
分割區索引鍵	排序索引鍵	N/A	
Randy Marshall	5	<pre>{ "Name": "Randy", "Home": { "Address": "221B Baker Street", "Phone": 1234567890 }, "Work": { "Address": "31 Spooner Street, Quahog", "Phone": 9876541230 } }</pre>	02/29/1988

下列 JSON 顯示完成 DynamoDB 結構所使用的物件映射和資料行映射：

```
{
```

```
"rules": [
  {
    "rule-type": "selection",
    "rule-id": "1",
    "rule-name": "1",
    "object-locator": {
      "schema-name": "test",
      "table-name": "%"
    },
    "rule-action": "include"
  },
  {
    "rule-type": "object-mapping",
    "rule-id": "2",
    "rule-name": "TransformToDDB",
    "rule-action": "map-record-to-record",
    "object-locator": {
      "schema-name": "test",
      "table-name": "customer"
    },
    "target-table-name": "customer_t",
    "mapping-parameters": {
      "partition-key-name": "CustomerName",
      "sort-key-name": "StoreId",
      "exclude-columns": [
        "FirstName",
        "LastName",
        "HomeAddress",
        "HomePhone",
        "WorkAddress",
        "WorkPhone"
      ],
      "attribute-mappings": [
        {
          "target-attribute-name": "CustomerName",
          "attribute-type": "scalar",
          "attribute-sub-type": "string",
          "value": "${FirstName},${LastName}"
        },
        {
          "target-attribute-name": "StoreId",
          "attribute-type": "scalar",
          "attribute-sub-type": "string",
          "value": "${StoreId}"
        }
      ]
    }
  }
]
```

```

        },
        {
            "target-attribute-name": "ContactDetails",
            "attribute-type": "scalar",
            "attribute-sub-type": "string",
            "value": "{\\"Name\\":\\"${FirstName}\\",\\"Home\\":{\\"Address\\":\\"${HomeAddress}\\",\\"Phone\\":\\"${HomePhone}\\",\\"Work\\":{\\"Address\\":\\"${WorkAddress}\\",\\"Phone\\":\\"${WorkPhone}\\\"}}}"
        }
    ]
}
]
}
}

```

資料行映射的另一個使用方法是使用 DynamoDB 格式做為您的文件類型。以下程式碼範例使用 `dynamodb-map` 做為屬性映射的 `attribute-sub-type`。

```

{
    "rules": [
        {
            "rule-type": "selection",
            "rule-id": "1",
            "rule-name": "1",
            "object-locator": {
                "schema-name": "test",
                "table-name": "%"
            },
            "rule-action": "include"
        },
        {
            "rule-type": "object-mapping",
            "rule-id": "2",
            "rule-name": "TransformToDDB",
            "rule-action": "map-record-to-record",
            "object-locator": {
                "schema-name": "test",
                "table-name": "customer"
            },
            "target-table-name": "customer_t",
            "mapping-parameters": {

```

```
"partition-key-name": "CustomerName",
"sort-key-name": "StoreId",
"exclude-columns": [
  "FirstName",
  "LastName",
  "HomeAddress",
  "HomePhone",
  "WorkAddress",
  "WorkPhone"
],
"attribute-mappings": [
  {
    "target-attribute-name": "CustomerName",
    "attribute-type": "scalar",
    "attribute-sub-type": "string",
    "value": "${FirstName},${LastName}"
  },
  {
    "target-attribute-name": "StoreId",
    "attribute-type": "scalar",
    "attribute-sub-type": "string",
    "value": "${StoreId}"
  },
  {
    "target-attribute-name": "ContactDetails",
    "attribute-type": "document",
    "attribute-sub-type": "dynamodb-map",
    "value": {
      "M": {
        "Name": {
          "S": "${FirstName}"
        },
        "Home": {
          "M": {
            "Address": {
              "S": "${HomeAddress}"
            },
            "Phone": {
              "S": "${HomePhone}"
            }
          }
        },
        "Work": {
          "M": {
```

```
    "Address": {  
      "S": "${WorkAddress}"  
    },  
    "Phone": {  
      "S": "${WorkPhone}"  
    }  
  }  
}  
  
}  
  
]  
  
}  
  
]  
  
}
```

作為 dynamodb-map 的替代方案，您可以如下列範例所示，使用 dynamodb-list 作為屬性映射的 attribute-sub-type。

```
{
  "target-attribute-name": "ContactDetailsList",
  "attribute-type": "document",
  "attribute-sub-type": "dynamodb-list",
  "value": {
    "L": [
      {
        "N": "${FirstName}"
      },
      {
        "N": "${HomeAddress}"
      },
      {
        "N": "${HomePhone}"
      },
      {
        "N": "${WorkAddress}"
      },
      {
        "N": "${WorkPhone}"
      }
    ]
  }
}
```

```

    ]
  }
}

```

範例 1：使用屬性映射與物件映射

以下範例會將資料從兩個 MySQL 資料庫資料表 nfl_data 和 sport_team 遷移到兩個 DynamoDB 資料表 NFLTeams 和 SportTeams。將資料從 MySQL 資料庫資料表映射到 DynamoDB 資料表所使用的資料表結構和 JSON，如下所示。

MySQL 資料庫資料表 nfl_data 的結構如下所示：

```
mysql> desc nfl_data;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field          | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Position       | varchar(5)    | YES  |     | NULL    |       |
| player_number  | smallint(6)   | YES  |     | NULL    |       |
| Name           | varchar(40)   | YES  |     | NULL    |       |
| status         | varchar(10)   | YES  |     | NULL    |       |
| stat1          | varchar(10)   | YES  |     | NULL    |       |
| stat1_val      | varchar(10)   | YES  |     | NULL    |       |
| stat2          | varchar(10)   | YES  |     | NULL    |       |
| stat2_val      | varchar(10)   | YES  |     | NULL    |       |
| stat3          | varchar(10)   | YES  |     | NULL    |       |
| stat3_val      | varchar(10)   | YES  |     | NULL    |       |
| stat4          | varchar(10)   | YES  |     | NULL    |       |
| stat4_val      | varchar(10)   | YES  |     | NULL    |       |
| team           | varchar(10)   | YES  |     | NULL    |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

MySQL 資料庫資料表 sport_team 的結構如下所示：

```
mysql> desc sport_team;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field          | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id             | mediumint(9)  | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |

```


name	varchar(30)	NO		NULL	
abbreviated_name	varchar(10)	YES		NULL	
home_field_id	smallint(6)	YES	MUL	NULL	
sport_type_name	varchar(15)	NO	MUL	NULL	
sport_league_short_name	varchar(10)	NO		NULL	
sport_division_short_name	varchar(10)	YES		NULL	

將兩份資料表映射到兩份 DynamoDB 資料表所用的資料表映射規則，如下所示：

```
{
  "rules":[
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
      "object-locator": {
        "schema-name": "dms_sample",
        "table-name": "nfl_data"
      },
      "rule-action": "include"
    },
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "2",
      "rule-name": "2",
      "object-locator": {
        "schema-name": "dms_sample",
        "table-name": "sport_team"
      },
      "rule-action": "include"
    },
    {
      "rule-type": "object-mapping",
      "rule-id": "3",
      "rule-name": "MapNFLData",
      "rule-action": "map-record-to-record",
      "object-locator": {
        "schema-name": "dms_sample",
        "table-name": "nfl_data"
      },
      "target-table-name": "NFLTeams",
    }
  ]
}
```

```

"mapping-parameters":{
  "partition-key-name":"Team",
  "sort-key-name":"PlayerName",
  "exclude-columns": [
    "player_number", "team", "name"
  ],
  "attribute-mappings":[
    {
      "target-attribute-name":"Team",
      "attribute-type":"scalar",
      "attribute-sub-type":"string",
      "value":"${team}"
    },
    {
      "target-attribute-name":"PlayerName",
      "attribute-type":"scalar",
      "attribute-sub-type":"string",
      "value":"${name}"
    },
    {
      "target-attribute-name":"PlayerInfo",
      "attribute-type":"scalar",
      "attribute-sub-type":"string",
      "value":"{\"Number\": \"${player_number}\",\"Position\": \"${Position}\",
\"Status\": \"${status}\",\"Stats\": {\"Stat1\": \"${stat1}:${stat1_val}\",\"Stat2\":
\"${stat2}:${stat2_val}\",\"Stat3\": \"${stat3}:${
stat3_val}\",\"Stat4\": \"${stat4}:${stat4_val}\"}"}
    }
  ]
},
{
  "rule-type":"object-mapping",
  "rule-id":"4",
  "rule-name":"MapSportTeam",
  "rule-action":"map-record-to-record",
  "object-locator":{
    "schema-name":"dms_sample",
    "table-name":"sport_team"
  },
  "target-table-name":"SportTeams",
  "mapping-parameters":{
    "partition-key-name":"TeamName",
    "exclude-columns": [

```

```

        "name", "id"
    ],
    "attribute-mappings":[
        {
            "target-attribute-name":"TeamName",
            "attribute-type":"scalar",
            "attribute-sub-type":"string",
            "value":"${name}"
        },
        {
            "target-attribute-name":"TeamInfo",
            "attribute-type":"scalar",
            "attribute-sub-type":"string",
            "value":"{\"League\": \"${sport_league_short_name}\",\"Division\": \"${sport_division_short_name}\"}"
        }
    ]
}
}
]
}

```

NFLTeams DynamoDB 資料表的輸出範例如下所示：

```

    "PlayerInfo": "{\"Number\": \"6\", \"Position\": \"P\", \"Status\": \"ACT\", \"Stats\": {\"Stat1\": \"PUNTS:73\", \"Stat2\": \"AVG:46\", \"Stat3\": \"LNG:67\", \"Stat4\": \"IN 20:31\"}}",
    "PlayerName": "Allen, Ryan",
    "Position": "P",
    "stat1": "PUNTS",
    "stat1_val": "73",
    "stat2": "AVG",
    "stat2_val": "46",
    "stat3": "LNG",
    "stat3_val": "67",
    "stat4": "IN 20",
    "stat4_val": "31",
    "status": "ACT",
    "Team": "NE"
}

```

SportsTeams DynamoDB 資料表的輸出範例如下所示：

```
{
  "abbreviated_name": "IND",
  "home_field_id": 53,
  "sport_division_short_name": "AFC South",
  "sport_league_short_name": "NFL",
  "sport_type_name": "football",
  "TeamInfo": "{\"League\": \"NFL\", \"Division\": \"AFC South\"}",
  "TeamName": "Indianapolis Colts"
}
```

DynamoDB 的目標資料類型

的 DynamoDB 端點 AWS DMS 支援大多數 DynamoDB 資料類型。下表顯示使用時支援的 Amazon AWS DMS 目標資料類型，AWS DMS 以及來自 AWS DMS 資料類型的預設映射。

如需 AWS DMS 資料類型的詳細資訊，請參閱 [AWS Database Migration Service 的資料類型](#)。

當從異質資料庫 AWS DMS 遷移資料時，我們會將資料類型從來源資料庫映射到稱為 AWS DMS 資料類型的中繼資料類型。然後，我們會將中繼資料類型映射到目標資料類型。下表顯示每個 AWS DMS 資料類型及其在 DynamoDB 中對應的資料類型：

AWS DMS 資料類型	DynamoDB 資料類型
String	String
WString	String
Boolean	Boolean
日期	String
DateTime	String
INT1	Number
INT2	Number
INT4	Number

AWS DMS 資料類型	DynamoDB 資料類型
INT8	Number
數值	Number
Real4	Number
Real8	Number
UINT1	Number
UINT2	Number
UINT4	Number
UINT8	Number
CLOB	String

使用 Amazon Kinesis Data Streams 作為的目標 AWS Database Migration Service

您可以使用 AWS DMS 將資料遷移至 Amazon Kinesis 資料串流。Amazon Kinesis Data Streams 服務是 Amazon Kinesis Data Streams 服務的一部分。您可以使用 Kinesis 資料串流即時收集並處理大型的資料記錄串流。

Kinesis 資料串流是碎片構成。碎片是串流中資料記錄的唯一識別序列。如需 Amazon Kinesis Data Streams 中碎片的詳細資訊，請參閱《Amazon Kinesis Data Streams 開發人員指南》中的[碎片](#)。

AWS Database Migration Service 使用 JSON 將記錄發佈至 Kinesis 資料串流。在轉換過程中，AWS DMS 會將來源資料庫中的每筆記錄序列化為 JSON 格式或 JSON_UNFORMATTED 訊息格式的屬性/值對。JSON_UNFORMATTED 訊息格式為含新行分隔符號的單行 JSON 字串。它允許 Amazon Data Firehose 將 Kinesis 資料交付至 Amazon S3 目的地，然後使用包括 Amazon Athena 在內的各種查詢引擎進行查詢。

您要使用物件映射將資料從任何受支援的資料來源遷移到目標串流。使用物件映射，您可以決定如何建構串流中的資料記錄。您也可以定義每份資料表的分割區索引鍵，Kinesis Data Stream 會用其將資料分組為碎片。

AWS DMS 也會設定數個 Kinesis Data Streams 參數值。資料表的建立成本取決於要遷移的資料量和資料表數量。

Note

AWS DMS 主控台或 API 上的 SSL 模式選項不適用於某些資料串流和 NoSQL 服務，例如 Kinesis 和 DynamoDB。根據預設，它們是安全的，因此 AWS DMS 顯示 SSL 模式設定等於無 (SSL 模式=無)。您無需為端點提供任何其他組態即可使用 SSL。例如，使用 Kinesis 作為目標端點時，預設情況下其是安全的。所有對 Kinesis 的 API 呼叫都使用 SSL，因此端點中不需要額外的 SSL 選項 AWS DMS。您可以使用 HTTPS 通訊協定 (AWS DMS 在連線到 Kinesis Data Stream 時預設使用的通訊協定)，透過 SSL 端點安全地放置和擷取資料。

Kinesis Data Streams 端點設定

當您使用 Kinesis Data Streams 目標端點時，您可以使用 AWS DMS API 中的 `KinesisSettings` 選項來取得交易和控制詳細資訊。

您可透過以下任一種方式來設定連線設定：

- 在 AWS DMS 主控台中，使用端點設定。
- 在 CLI 中，使用 [CreateEndpoint](#) 命令的 `kinesis-settings` 選項。

在 CLI 中，使用 `kinesis-settings` 選項的以下請求參數：

Note

AWS DMS 3.4.1 版及更高版本中提供 `IncludeNullAndEmpty` 端點設定的支援。但是，支援 Kinesis Data Streams 目標的其他下列端點設定 AWS DMS。

- `MessageFormat` – 在端點建立之記錄的輸出格式。訊息格式為 JSON (預設) 或 JSON_UNFORMATTED (不含製表符的單行)。
- `IncludeControlDetails`：在 Kinesis 訊息輸出中，顯示資料表定義、欄位定義以及資料表和欄位變更的詳細控制資訊。預設值為 `false`。
- `IncludeNullAndEmpty`：包含目標中的 NULL 和空資料欄。預設值為 `false`。
- `IncludePartitionValue`：除非磁碟分割類型為 `schema-table-type`，否則會在 Kinesis 訊息輸出中顯示磁碟分割值。預設值為 `false`。

- **IncludeTableAlterOperations** – 包含變更控制資料中資料表的任何資料定義語言 (DDL) 操作，例如 `rename-table`、`drop-table`、`add-column`、`drop-column` 和 `rename-column`。預設值為 `false`。
- **IncludeTransactionDetails** – 提供來源資料庫的詳細交易資訊。此資訊包括遞交時間戳記、記錄位置，以及 `transaction_id`、`previous_transaction_id`，和 `transaction_record_id`（交易內的記錄位移）的值。預設值為 `false`。
- **PartitionIncludeSchemaTable** – 當磁碟分割類型為 `primary-key-type` 時，將結構描述和資料表名稱作為磁碟分割值的前綴。這樣做會增加 Kinesis 碎片之間的資料分佈。例如，假設 SysBench 結構描述有數千個資料表，而每個資料表的主索引鍵只有有限的範圍。在這種情況下，相同的主索引鍵會從數千個資料表發送到相同的碎片，而這將導致調節。預設值為 `false`。
- **UseLargeIntegerValue** – 使用最多 18 位數的整數，而不是將整數轉換為雙位元，可從 3.5.4 AWS DMS 版取得。預設值為 `false`。

下列範例顯示使用中的 `kinesis-settings` 選項與使用 AWS CLI 發出的範例 `create-endpoint` 命令。

```
aws dms \
  create-endpoint \
    --region <aws-region> \
    --endpoint-identifier <user-endpoint-identifier> \
    --endpoint-type target \
    --engine-name kinesis \
    --kinesis-settings ServiceAccessRoleArn=arn:aws:iam::<account-id>:role/<kinesis-
role-name>,StreamArn=arn:aws:kinesis:<aws-region>:<account-id>:stream/<stream-
name>,MessageFormat=json-unformatted,
IncludeControlDetails=true,IncludeTransactionDetails=true,IncludePartitionValue=true,PartitionI
IncludeTableAlterOperations=true
```

多執行緒完全載入任務設定

為了協助提高傳輸速度，AWS DMS 支援對 Kinesis Data Streams 目標執行個體進行多執行緒完全載入。DMS 使用包括下列項目的任務設定來支援此多執行緒操作：

- **MaxFullLoadSubTasks**：使用此選項，指出要平行載入的來源資料表數目上限。DMS 會使用專用子任務，將每個資料表載入到其對應的 Kinesis 目標資料表。預設值為 8；最大值為 49。
- **ParallelLoadThreads** – 使用此選項指定 AWS DMS 用來將每個資料表載入其 Kinesis 目標資料表的執行緒數目。Kinesis Data Streams 目標的最大值為 32。您可以要求提高此上限。

- `ParallelLoadBufferSize`：使用此選項，指定要在平行載入執行緒用來將資料載入至 Kinesis 目標的緩衝區中儲存的記錄數量上限。預設值為 50。最大值為 1000。使用此設定搭配 `ParallelLoadThreads`；`ParallelLoadBufferSize`，只有在有多個執行緒時才有效。
- `ParallelLoadQueuesPerThread`：使用此選項指定每個並行執行緒存取的佇列數目，以便將資料記錄從佇列中取出，並為目標產生批次載入。預設為 1。但是，對於各種承載大小的 Kinesis 目標，有效範圍為每個執行緒 5–512 個佇列。

多執行緒 CDC 載入任務設定

您可以使用任務設定，提升 Kinesis 等即時資料串流目標端點的變更資料擷取 (CDC) 效能，從而修改 `PutRecords` API 呼叫行為。若要執行此操作，您可以指定並行執行緒數目、每個執行緒的佇列數，以及使用 `ParallelApply*` 任務設定儲存在緩衝區中的記錄數目。例如，假設您要執行 CDC 載入並平行套用 128 個執行緒。您也想要每個執行緒存取 64 個佇列，且每個緩衝區儲存 50 筆記錄。

為了提升 CDC 效能，AWS DMS 支援下列任務設定：

- `ParallelApplyThreads` – 指定在 CDC 載入期間 AWS DMS 用來將資料記錄推送至 Kinesis 目標端點的並行執行緒數目。預設值為零 (0)，最大值為 32。
- `ParallelApplyBufferSize`：指定每個緩衝區佇列中儲存的最大記錄數目，以便並行執行緒在 CDC 載入期間推送至 Kinesis 目標端點。預設值為 100，最大值為 1,000。`ParallelApplyThreads` 指定多個執行緒時，請使用此選項。
- `ParallelApplyQueuesPerThread`：指定每個執行緒存取的佇列數目，以便從佇列中取出資料記錄，並在 CDC 期間產生 Kinesis 端點的批次載入。預設值為 1，最大值為 512。

在使用 `ParallelApply*` 任務設定時，`partition-key-type` 預設是資料表的 `primary-key`，而非 `schema-name.table-name`。

使用前映像檢視作為目標之 Kinesis 資料串流的 CDC 列原始值

將 CDC 更新寫入至 Kinesis 等資料串流目標時，您可以在更新進行變更前，檢視來源資料庫列的原始值。為了實現這一點，會根據來源資料庫引擎提供的資料，AWS DMS 填入更新事件之前的映像。

不同的來源資料庫引擎可提供不同的前映像資訊量：

- Oracle 僅提供欄更新 (如果有變更的話)。
- PostgreSQL 僅提供屬於主索引鍵一部分的欄的資料 (無論是否有變更)。若要提供所有資料欄的資料 (無論是否已變更)，您需要將 `REPLICA_IDENTITY` 設為 `FULL` (而非 `DEFAULT`)。請注意，您應該仔

細選擇每個資料表的 `REPLICA_IDENTITY` 設定。如果將 `REPLICA_IDENTITY` 設為 `FULL`，所有的資料欄值都會連續寫入預寫記錄 (WAL)。這可能會對經常更新的資料表造成效能或資源問題。

- MySQL 一般會提供所有欄的資料，但 `BLOB` 和 `CLOB` 資料類型除外 (無論是否有變更)。

若要啟用前映像功能以從來源資料庫將原始值新增至 AWS DMS 輸出，請使用 `BeforeImageSettings` 任務設定或 `add-before-image-columns` 參數。此參數會套用欄轉換規則。

`BeforeImageSettings` 會使用從來源資料庫系統收集到的值，將新的 JSON 屬性新增至所有更新操作，如下所示。

```
"BeforeImageSettings": {
  "EnableBeforeImage": boolean,
  "FieldName": string,
  "ColumnFilter": pk-only (default) / non-lob / all (but only one)
}
```

Note

僅適用於包含 CDC 元件 `BeforeImageSettings` AWS DMS 的任務，例如完全載入加上 CDC 任務（遷移現有資料並複寫持續變更），或僅適用於 CDC 的任務（僅複寫資料變更）。請勿將 `BeforeImageSettings` 套用至僅限完全載入的任務。

針對 `BeforeImageSettings` 選項，適用的設定如下：

- 將 `EnableBeforeImage` 選項設為 `true` 以啟用前映像功能。預設值為 `false`。
- 使用 `FieldName` 選項，將名稱指派給新的 JSON 屬性。若 `EnableBeforeImage` 為 `true`，`FieldName` 則為必填，且不能留白。
- `ColumnFilter` 選項會使用前映像來指定要新增的欄。若只要新增屬於資料表主索引鍵一部分的欄，請使用預設值 `pk-only`。若要新增任何具有前映像值的欄，請使用 `all`。請注意，前映像不包含具有 `LOB` 資料類型的資料欄，例如 `CLOB` 或 `BLOB`。

```
"BeforeImageSettings": {
  "EnableBeforeImage": true,
  "FieldName": "before-image",
}
```

```
"ColumnFilter": "pk-only"
}
```

Note

Amazon S3 目標不支援 BeforeImageSettings。針對 S3 目標，請僅使用 add-before-image-columns 轉換規則，以在 CDC 期間執行前映像功能。

使用前映像轉換規則

您可使用 add-before-image-columns 參數做為任務設定的替代方式，它會套用欄轉換規則。透過此參數，您可以在 Kinesis 等資料串流目標上，在 CDC 期間啟用前映像功能。

只要在轉換規則中使用 add-before-image-columns，即可套用前映像結果的更精細的控制。轉換規則可讓您使用物件定位器，以便掌控針對規則選取的資料表。此外，您可以將轉換規則鏈結在一起，讓不同的規則套用至不同的資料表。接著，您可以使用其他規則來操控產生的欄。

Note

請勿在同一個任務內將 add-before-image-columns 參數與 BeforeImageSettings 任務設定一起搭配使用。請改為將參數或設定 (擇一使用，而非兩者同時使用) 用於單一任務。

具有欄的 add-before-image-columns 參數的 transformation 規則類型必須提供 before-image-def 區段。下列顯示一個範例。

```
{
  "rule-type": "transformation",
  ...
  "rule-target": "column",
  "rule-action": "add-before-image-columns",
  "before-image-def": {
    "column-filter": one-of (pk-only / non-lob / all),
    "column-prefix": string,
    "column-suffix": string,
  }
}
```

column-prefix 的值會附加至欄名稱前，而column-prefix 的預設值為 BI_。column-suffix 的值會附加至欄名稱，而預設值為空白。請勿將 column-prefix 和 column-suffix 同時設為空白字串。

為 column-filter 選擇一個值。若只要新增屬於資料表主索引鍵一部分的欄，請選擇 pk-only。選擇 non-lob 以僅新增不屬於 LOB 類型的欄。或者，選擇 all 以新增任何具有前映像值的欄。

前映像轉換規則範例

下列範例中的轉換規則會在目標中新增名為 BI_emp_no 的欄。因此，UPDATE employees SET emp_no = 3 WHERE emp_no = 1; 等陳述式會以 1 填入 BI_emp_no 欄位。當您將 CDC 更新寫入至 Amazon S3 目標時，BI_emp_no 資料欄會讓它能夠分辨哪個原始列已更新。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
      "object-locator": {
        "schema-name": "%",
        "table-name": "%"
      },
      "rule-action": "include"
    },
    {
      "rule-type": "transformation",
      "rule-id": "2",
      "rule-name": "2",
      "rule-target": "column",
      "object-locator": {
        "schema-name": "%",
        "table-name": "employees"
      },
      "rule-action": "add-before-image-columns",
      "before-image-def": {
        "column-prefix": "BI_",
        "column-suffix": "",
        "column-filter": "pk-only"
      }
    }
  ]
}
```

```
}
```

如需使用 `add-before-image-columns` 規則動作的相關資訊，請參閱[轉換規則與動作](#)。

使用 Kinesis 資料串流做為 目標的先決條件 AWS Database Migration Service

使用 Kinesis 資料串流做為 目標的 IAM 角色 AWS Database Migration Service

將 Kinesis 資料串流設定為 的目標之前 AWS DMS，請務必建立 IAM 角色。此角色必須允許 AWS DMS 擔任並授予要遷移至其中的 Kinesis 資料串流存取權。以下 IAM 政策顯示最低的存取許可集。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "1",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "dms.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

遷移到 Kinesis 資料串流所用的角色必須擁有下列許可。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
```

```
"Action": [
    "kinesis:DescribeStream",
    "kinesis:PutRecord",
    "kinesis:PutRecords"
],
"Resource": "*"
}
```

存取 Kinesis 資料串流做為的目標 AWS Database Migration Service

在 3.4.7 版和更新 AWS DMS 版本中，若要連線至 Kinesis 端點，您必須執行下列其中一項操作：

- 將 DMS 設定為使用 VPC 端點。如需有關設定 DMS 以使用 VPC 端點的詳細資訊，請參閱 [設定的 VPC 端點 AWS DMS](#)。
- 將 DMS 設定為使用公用路由，也就是將您的複寫執行個體設為公用。如需公用複寫執行個體的詳細資訊，請參閱 [公有和私有複寫執行個體](#)。

使用 Kinesis Data Streams 做為 目標的限制 AWS Database Migration Service

使用 Kinesis Data Streams 作為目標時，有下列限制：

- AWS DMS 會將每個更新發佈至來源資料庫中的單一記錄，做為指定 Kinesis 資料串流中的一個資料記錄，無論交易為何。不過，您可以使用 KinesisSettings API 的相關參數來包含每個資料記錄的交易詳細資訊。
- 不支援完全的 LOB 模式。
- 支援的 LOB 大小上限是 1 MB。
- Kinesis Data Streams 不支援刪除重複資料。取用串流資料的應用程式需要處理重複的記錄。如需的詳細資訊，請參閱《Amazon Kinesis Data Streams 開發人員指南》中的 [處理重複的記錄](#)。
- AWS DMS 支援下列四種形式的分割區索引鍵：
 - SchemaName.TableName：結構描述和資料表名稱的組合。
 - \${AttributeName}：JSON 其中一個欄位的值，或來源資料庫資料表的主索引鍵。
 - transaction-id：CDC 交易 ID。相同交易中的所有記錄都會移至相同的分割區。
 - constant：無論資料表或資料為何，每個記錄的固定常值。所有記錄都會傳送至相同的分割區索引鍵值「常數」，在所有資料表中提供嚴格的全域排序。

```
{
  "rule-type": "object-mapping",
  "rule-id": "2",
  "rule-name": "PartitionKeyTypeExample",
  "rule-action": "map-record-to-document",
  "object-locator": {
    "schema-name": "onprem",
    "table-name": "it_system"
  },
  "mapping-parameters": {
    "partition-key-type": "transaction-id | constant | attribute-name | schema-
table"
  }
}
```

- 如需在 Kinesis Data Streams 中加密靜態資料的相關資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的 [Kinesis Data Streams 中的資料保護](#)。
- 只有在來源 IncludeTransactionDetails 端點為 Oracle、SQL Server、PostgreSQL 或 MySQL 時，才支援端點設定。對於其他來源端點類型，不會包含交易詳細資訊。
- Kinesis 端點不支援 BatchApply。針對 Kinesis 目標使用批次套用（例如，BatchApplyEnabled 目標中繼資料任務設定）會導致任務失敗和資料遺失。使用 Kinesis 做為目標端點 BatchApply 時，請勿啟用。
- Kinesis 目標僅支援相同 AWS 帳戶中與複寫執行個體相同的 AWS 區域 Kinesis 資料串流。
- 從 MySQL 來源遷移時，BeforeImage 資料不包括 CLOB 和 BLOB 資料類型。如需詳細資訊，請參閱 [使用前映像檢視作為目標之 Kinesis 資料串流的 CDC 列原始值](#)。
- AWS DMS 不支援遷移超過 16 位數的 BigInt 資料類型值。若要解決此限制，您可以使用下列轉換規則將 BigInt 資料欄轉換為字串。如需轉換規則的詳細資訊，請參閱 [轉換規則與動作](#)。

```
{
  "rule-type": "transformation",
  "rule-id": "id",
  "rule-name": "name",
  "rule-target": "column",
  "object-locator": {
    "schema-name": "valid object-mapping rule action",
    "table-name": "",
    "column-name": ""
  },
  "rule-action": "change-data-type",
```

```
"data-type": {
  "type": "string",
  "length": 20
}
```

- 當單一交易中的多個 DML 操作修改來源資料庫上的大型物件 (LOB) 資料欄時，目標資料庫只會保留該交易中最後一個操作的最終 LOB 值。相同交易中先前操作所設定的中繼 LOB 值會被覆寫，這可能會導致潛在的資料遺失或不一致。由於複寫期間處理 LOB 資料的方式，因此會發生此行為。
- AWS DMS 使用 Kinesis 做為目標端點時，不支援包含內嵌 '\0' 字元的來源資料。包含內嵌 '\0' 字元的資料會在第一個 '\0' 字元被截斷。

使用物件映射將資料遷移到 Kinesis 資料串流

AWS DMS 使用資料表映射規則，將資料從來源映射到目標 Kinesis 資料串流。若要將資料映射到目標串流，您要使用一種稱為物件映射的資料表映射規則。您使用物件映射定義如何將來源資料記錄映射到發佈在 Kinesis 資料串流的資料記錄。

除了擁有分割區索引鍵外，Kinesis 資料串流沒有預設結構。在物件映射規則中，資料記錄 `partition-key-type` 的可能值為 `schema-table`、`transaction-id`、`primary-key`、`constant` 和 `attribute-name`。

若要建立物件映射規則，請將 `rule-type` 指定為 `object-mapping`。此規則指定您想要使用的物件映射類型。

規則的結構如下。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "object-mapping",
      "rule-id": "id",
      "rule-name": "name",
      "rule-action": "valid object-mapping rule action",
      "object-locator": {
        "schema-name": "case-sensitive schema name",
        "table-name": ""
      }
    }
  ]
}
```

```
}
```

AWS DMS 目前支援 `map-record-to-record` 和 `map-record-to-document` 做為 `rule-action` 參數的唯一有效值。這些設定會影響 `exclude-columns` 屬性清單中未排除的值。`map-record-to-record` 和 `map-record-to-document` 值預設會指定 AWS DMS 如何處理這些記錄。這些值反正不會影響屬性映射。

從關聯式資料庫遷移到 Kinesis 資料串流時，請使用 `map-record-to-record`。此規則類型使用關聯式資料庫的 `taskResourceId.schemaName.tableName` 值作為 Kinesis 資料串流的分割區索引鍵，並為來源資料庫中的每一資料行建立一個屬性。

使用 `map-record-to-record` 時，請注意下列事項：

- 此設定只會影響 `exclude-columns` 清單中排除的欄。
- 對於每個這類資料欄，會在目標主題中 AWS DMS 建立對應的屬性。
- AWS DMS 無論屬性映射中是否使用來源資料欄，都會建立此對應的屬性。

使用 `map-record-to-document` 將來源資料欄放入使用屬性名稱「`_doc`」的適當目標串流中的單一固定文件。AWS DMS 將資料放置在名為 "`_doc`" 之來源上的單一固定對應中。此放置適用於來源資料表中未列在 `exclude-columns` 屬性清單的任何欄。

了解 `map-record-to-record` 的一種方法是查看它運作時的狀態。在本範例中，假設您開始使用之關聯式資料庫資料表資料列的結構和資料如下。

FirstName	LastName	StoreId	HomeAddress	HomePhone	WorkAddress	WorkPhone	DateofBirth
Randy	Marsh	5	221B Baker Street	1234567890	31 Spooner Street, Quahog	9876543210	1988/02/29

若要將此資訊從名為 `Test` 的結構描述遷移到 Kinesis 資料串流，您要建立規則，以將資料映射到目標串流。以下規則說明映射。

```
{
  "rules": [
```



```
{
  "rule-type": "selection",
  "rule-id": "1",
  "rule-name": "1",
  "rule-action": "include",
  "object-locator": {
    "schema-name": "Test",
    "table-name": "%"
  }
},
{
  "rule-type": "object-mapping",
  "rule-id": "2",
  "rule-name": "DefaultMapToKinesis",
  "rule-action": "map-record-to-record",
  "object-locator": {
    "schema-name": "Test",
    "table-name": "Customers"
  }
}
]
```

以下說明在 Kinesis 資料串流中產生的記錄格式：

- StreamName : XXX
- PartitionKey : Test.Customers //schmaName.tableName
- Data : //以下 JSON 訊息

```
{
  "FirstName": "Randy",
  "LastName": "Marsh",
  "StoreId": "5",
  "HomeAddress": "221B Baker Street",
  "HomePhone": "1234567890",
  "WorkAddress": "31 Spooner Street, Quahog",
  "WorkPhone": "9876543210",
  "DateOfBirth": "02/29/1988"
}
```

但是，假設您使用相同的規則，但將 `rule-action` 參數變更為 `map-record-to-document` 並排除某些資料欄。以下規則說明映射。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
      "rule-action": "include",
      "object-locator": {
        "schema-name": "Test",
        "table-name": "%"
      }
    },
    {
      "rule-type": "object-mapping",
      "rule-id": "2",
      "rule-name": "DefaultMapToKinesis",
      "rule-action": "map-record-to-document",
      "object-locator": {
        "schema-name": "Test",
        "table-name": "Customers"
      },
      "mapping-parameters": {
        "exclude-columns": [
          "homeaddress",
          "homephone",
          "workaddress",
          "workphone"
        ]
      }
    }
  ]
}
```

在本例中，未列在 `exclude-columns` 參數 `FirstName`、`LastName`、`StoreId` 和 `DateOfBirth` 中的資料欄會對應到 `_doc`。以下說明產生的記錄格式。

```
{
  "data":{
```

```
    "_doc": {
      "FirstName": "Randy",
      "LastName": "Marsh",
      "StoreId": "5",
      "DateOfBirth": "02/29/1988"
    }
  }
}
```

使用屬性映射重組資料

您可以在使用屬性映射將資料遷移到 Kinesis 資料串流的同時，重組資料。例如，您可能想要將來源的幾個欄位合併為目標的單一欄位。以下屬性映射說明如何重組資料。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
      "rule-action": "include",
      "object-locator": {
        "schema-name": "Test",
        "table-name": "%"
      }
    },
    {
      "rule-type": "object-mapping",
      "rule-id": "2",
      "rule-name": "TransformToKinesis",
      "rule-action": "map-record-to-record",
      "target-table-name": "CustomerData",
      "object-locator": {
        "schema-name": "Test",
        "table-name": "Customers"
      },
      "mapping-parameters": {
        "partition-key-type": "attribute-name",
        "partition-key-name": "CustomerName",
        "exclude-columns": [
          "firstname",
          "lastname",
```

```

        "homeaddress",
        "homephone",
        "workaddress",
        "workphone"
    ],
    "attribute-mappings": [
        {
            "target-attribute-name": "CustomerName",
            "attribute-type": "scalar",
            "attribute-sub-type": "string",
            "value": "${lastname}, ${firstname}"
        },
        {
            "target-attribute-name": "ContactDetails",
            "attribute-type": "document",
            "attribute-sub-type": "json",
            "value": {
                "Home": {
                    "Address": "${homeaddress}",
                    "Phone": "${homephone}"
                },
                "Work": {
                    "Address": "${workaddress}",
                    "Phone": "${workphone}"
                }
            }
        }
    ]
}

```

若要設定 的常數值 `partition-key`，請指定 `"partition-key-type: "constant"`，這會將分割區值設定為 `constant`。例如，您可以執行此操作，將所有資料強制儲存在單一碎片中。以下映射說明此方法。

```

{
    "rules": [
        {
            "rule-type": "selection",
            "rule-id": "1",
            "rule-name": "1",

```

```
    "object-locator": {
      "schema-name": "Test",
      "table-name": "%"
    },
    "rule-action": "include"
  },
  {
    "rule-type": "object-mapping",
    "rule-id": "2",
    "rule-name": "TransformToKinesis",
    "rule-action": "map-record-to-document",
    "object-locator": {
      "schema-name": "Test",
      "table-name": "Customer"
    },
    "mapping-parameters": {
      "partition-key-type": "constant",
      "exclude-columns": [
        "FirstName",
        "LastName",
        "HomeAddress",
        "HomePhone",
        "WorkAddress",
        "WorkPhone"
      ],
      "attribute-mappings": [
        {
          "target-attribute-name": "CustomerName",
          "attribute-type": "scalar",
          "attribute-sub-type": "string",
          "value": "${FirstName},${LastName}"
        },
        {
          "target-attribute-name": "ContactDetails",
          "attribute-type": "scalar",
          "attribute-sub-type": "string",
          "value": {
            "Home": {
              "Address": "${HomeAddress}",
              "Phone": "${HomePhone}"
            },
            "Work": {
              "Address": "${WorkAddress}",
```

```

        "Phone": "${WorkPhone}"
      }
    },
    {
      "target-attribute-name": "DateOfBirth",
      "attribute-type": "scalar",
      "attribute-sub-type": "string",
      "value": "${DateOfBirth}"
    }
  ]
}

```

Note

用於特定資料表的控制記錄 `partition-key` 值是 `TaskId.SchemaName.TableName`。用於特定任務的控制記錄 `partition-key` 值是該記錄的 `TaskId`。在物件映射中指定 `partition-key` 值對控制記錄的 `partition-key` 沒有影響。

在資料表映射規則 `attribute-name` 中 `partition-key-type` 將設定為 `time` 時，您必須指定 `partition-key-name`，其必須參考來源資料表中的資料欄或映射中定義的自訂資料欄。此外，`attribute-mappings` 必須提供 `partition-key-name` 來定義來源資料欄如何對應至目標 Kinesis Stream。

Kinesis Data Streams 的訊息格式

JSON 輸出僅是索引鍵/值對的清單。JSON_UNFORMATTED 訊息格式為含新行分隔符號的單行 JSON 字串。

AWS DMS 提供下列預留欄位，讓您更輕鬆地使用 Kinesis Data Streams 中的資料：

RecordType

記錄類型可以是資料或控制。資料記錄代表來源的實際資料列。控制記錄用於串流的重要事件，例如重新啟動任務。

作業

針對資料記錄，操作可以是 `load`、`insert`、`update` 或 `delete`。

針對控制記錄，操作可以是 create-table、rename-table、drop-table、change-columns、add-column、drop-column、rename-column 或 column-type-change。

SchemaName

記錄的來源結構描述。控制記錄的此欄位可以為空。

TableName

記錄的來源資料表。控制記錄的此欄位可以為空。

時間戳記

JSON 訊息建構時間的時間戳記。此欄位格式為 ISO 8601 格式。

使用 Apache Kafka 做為的目標 AWS Database Migration Service

您可以使用 AWS DMS 將資料遷移至 Apache Kafka 叢集。Apache Kafka 是一個分散式串流平台。您可以使用 Apache Kafka 來即時擷取和處理串流資料。

AWS 也提供 Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) 做為 AWS DMS 目標。Amazon MSK 是一個完全受管的 Apache Kafka 串流服務，用於簡化 Apache Kafka 執行個體的實作和管理。它適用於開放原始碼 Apache Kafka 版本，而且您可以像任何 Apache Kafka 執行個體一樣存取 Amazon MSK 執行個體做為 AWS DMS 目標。如需詳細資訊，請參閱《Amazon Managed Streaming for Apache Kafka 開發人員指南》中的[什麼是 Amazon MSK](#)。

Kafka 叢集會記錄串流儲存在稱為主題的類別裡，其中具有分割區。分割區是主題中資料記錄 (訊息) 的唯一識別序列。分割區可以分佈在叢集中的多個中介裝置，以啟用主題記錄的平行處理。如需有關主題和分割區及其在 Apache Kafka 中分佈的詳細資訊，請參閱[主題和日誌](#)以及[分佈](#)。

Kafka 叢集可以是 Amazon MSK 執行個體、Amazon EC2 執行個體上執行的叢集，或是內部部署叢集。Amazon MSK 執行個體或 Amazon EC2 執行個體上的叢集可以位於相同或不同的 VPC。如果您的叢集為內部部署，您可以針對複寫執行個體使用自己的內部部署名稱伺服器來解析叢集的主機名稱。如需為複寫執行個體設定名稱伺服器的相關資訊，請參閱[使用自己的內部部署名稱伺服器](#)。如需設定網路的詳細資訊，請參閱[設定複寫執行個體的網路](#)。

使用 Amazon MSK 叢集時，請確定其安全群組允許來自複寫執行個體的存取。如需變更 Amazon MSK 叢集安全群組的相關資訊，請參閱[變更 Amazon MSK 叢集的安全群組](#)。

AWS Database Migration Service 使用 JSON 將記錄發佈至 Kafka 主題。在轉換過程中，AWS DMS 會將來源資料庫中的每筆記錄序列化為 JSON 格式的屬性值對。

若要將資料從任何受支援的資料來源遷移到目標 Kafka 叢集，可以使用物件對應。您可以使用物件映射來決定如何建構目標主題中的資料記錄。您也可以定義每份資料表的分割區索引鍵，Apache Kafka 用它將資料分組為分割區。

目前，AWS DMS 支援每個任務的單一主題。對於具有多個資料表的單一任務，所有訊息都會傳送至同一主題。每個訊息都包含中繼資料區段，可識別目標結構描述和 table。AWS DMS versions 3.4.6 和更新版本，支援使用物件映射的多主題複寫。如需詳細資訊，請參閱[使用物件映射的多主題複製](#)。

Apache Kafka 端點設定

您可以透過 AWS DMS 主控台其中的端點設定或 CLI 中的 `--kafka-settings` 選項來指定連線詳細資訊。每個設定的需求如下：

- **Broker** — 以逗號分隔清單的形式指定 Kafka 叢集中一個或多個代理程式的位置。*broker-hostname:port* 例
如，`"ec2-12-345-678-901.compute-1.amazonaws.com:2345,ec2-10-987-654-321.compute-1.amazonaws.com:2345"`
此設定可以指定叢集中任意或所有代理程式的位置。叢集中介裝置全部都會進行通訊，以處理遷移到主題的資料記錄分割。
- **Topic** – (選擇性) 指定主題名稱，長度上限為 255 個字母和符號。您可以使用句號 (.)、底線 (_) 和減號 (-)。具有句號 (.) 或底線 (_) 的主題名稱可能會在內部資料結構中發生衝突。在主題名稱中使用其中一個符號，不要同時使用這兩個符號。如果您未指定主題名稱，AWS DMS 會使用 `"kafka-default-topic"` 做為遷移主題。

Note

若要讓 AWS DMS 建立您指定的遷移主題或預設主題，請將 `auto.create.topics.enable = true` 設定為 Kafka 叢集組態的一部分。如需詳細資訊，請參閱[使用 Apache Kafka 做為目標的限制 AWS Database Migration Service](#)

- **MessageFormat** – 在端點建立之記錄的輸出格式。訊息格式為 JSON (預設) 或 JSON_UNFORMATTED (不含製表符的單行)。
- **MessageMaxBytes** – 在端點上建立之記錄的大小上限 (以位元組為單位)。預設值為 1,000,000。

Note

您只能使用 AWS CLI/SDK `MessageMaxBytes` 變更為非預設值。例如，若要修改現有的 Kafka 端點並變更 `MessageMaxBytes`，請使用以下命令。

```
aws dms modify-endpoint --endpoint-arn your-endpoint
```



```
--kafka-settings Broker="broker1-server:broker1-port,broker2-server:broker2-port,...",
Topic=topic-name,MessageMaxBytes=integer-of-max-message-size-in-bytes
```

- **IncludeTransactionDetails** – 提供來源資料庫的詳細交易資訊。此資訊包括遞交時間戳記、記錄位置，以及 `transaction_id`、`previous_transaction_id`，和 `transaction_record_id` (交易內的記錄位移) 的值。預設值為 `false`。
- **IncludePartitionValue** – 在 Kafka 訊息輸出中顯示分割區值，除非分割區類型為 `schema-table-type`。預設值為 `false`。
- **PartitionIncludeSchemaTable** – 當磁碟分割類型為 `primary-key-type` 時，將結構描述和資料表名稱作為磁碟分割值的前綴。這樣做會增加 Kafka 分割區之間的資料分佈。例如，假設 SysBench 結構描述有數千個資料表，而每個資料表的主索引鍵只有有限的範圍。在這種情況下，相同的主金鑰會從數千個資料表發送到相同的分割區，而這將導致調節。預設值為 `false`。
- **IncludeTableAlterOperations** – 包含變更控制資料中資料表的任何資料定義語言 (DDL) 操作，例如 `rename-table`、`drop-table`、`add-column`、`drop-column` 和 `rename-column`。預設值為 `false`。
- **IncludeControlDetails** – 在 Kafka 訊息輸出中顯示資料表定義、欄位定義以及資料表和欄位變更的詳細控制資訊。預設值為 `false`。
- **IncludeNullAndEmpty** : 包含目標中的 NULL 和空資料欄。預設值為 `false`。
- **SecurityProtocol** – 使用 Transport Layer Security (TLS) 設定與 Kafka 目標端點的安全連線。選項包括 `ssl-authentication`、`ssl-encryption` 和 `sasl-ssl`。使用 `sasl-ssl` 將需要 `SaslUsername` 和 `SaslPassword`。
- **SslEndpointIdentificationAlgorithm** – 設定憑證的主機名稱驗證。3.5.1 版和更新版本支援 AWS DMS 此設定。選項包括下列項目：
 - **NONE** : 在用戶端連線中停用代理程式的主機名稱驗證。
 - **HTTPS** : 在用戶端連線中啟用代理程式的主機名稱驗證。
- **useLargeIntegerValue** – 使用最多 18 位數的整數，而不是將整數轉換為雙位元，可從 3.5.4 AWS DMS 版取得。預設值為 `false`。

您可以使用設定來協助提高傳輸速度。由於要執行此操作，AWS DMS 要支援對一個 Apache Kafka 目標叢集執行多執行緒完全載入。AWS DMS 透過包含下列項目的任務設定以支援此多執行緒：

- **MaxFullLoadSubTasks** – 使用此選項來指出要平行載入的來源資料表數量上限。會使用專用子任務，將每個資料表 AWS DMS 載入其對應的 Kafka 目標資料表。預設值為 8；最大值為 49。

- `ParallelLoadThreads` – 使用此選項指定 AWS DMS 用於將每個資料表載入其 Kafka 目標資料表的執行緒數目。Apache Kafka 目標的最大值為 32。您可以要求提高此上限。
- `ParallelLoadBufferSize` – 使用此選項指定平行載入執行緒將資料載入至 Kafka 目標時，緩衝區中存放的記錄數量上限。預設值為 50。最大值為 1000。使用此設定搭配 `ParallelLoadThreads` ; `ParallelLoadBufferSize`，只有在有多個執行緒時才有效。
- `ParallelLoadQueuesPerThread`：使用此選項指定每個並行執行緒存取的佇列數目，以便將資料記錄從佇列中取出，並為目標產生批次載入。預設為 1。最多 512 個。

您可以透過調整平行執行緒和大量操作的任務設定，改善 Kafka 端點的變更資料擷取 (CDC) 效能。若要執行此操作，您可以指定並行執行緒數目、每個執行緒的佇列數，以及使用 `ParallelApply*` 任務設定儲存在緩衝區中的記錄數目。例如，假設您要執行 CDC 載入並平行套用 128 個執行緒。您也想要每個執行緒存取 64 個佇列，且每個緩衝區儲存 50 筆記錄。

為了提升 CDC 效能，AWS DMS 支援下列任務設定：

- `ParallelApplyThreads` – 指定在 CDC 載入期間 AWS DMS 用來將資料記錄推送至 Kafka 目標端點的並行執行緒數目。預設值為零 (0)，最大值為 32。
- `ParallelApplyBufferSize` – 指定每個緩衝區佇列中存放的最大記錄數目，以便並行執行緒在 CDC 載入期間推送至 Kafka 目標端點。預設值為 100，最大值為 1,000。 `ParallelApplyThreads` 指定多個執行緒時，請使用此選項。
- `ParallelApplyQueuesPerThread` – 指定每個執行緒存取的佇列數目，以便從佇列中取出資料記錄，並在 CDC 期間產生 Kafka 端點的批次載入。預設為 1。最多 512 個。

在使用 `ParallelApply*` 任務設定時，`partition-key-type` 預設是資料表的 `primary-key`，而非 `schema-name.table-name`。

使用 Transport Layer Security (TLS) 連線到 Kafka

Kafka 叢集只接受使用 Transport Layer Security (TLS) 的安全連線。透過 DMS，您可以使用以下三個安全通訊協定選項中的任一個來保護 Kafka 端點連線。

SSL 加密 (**server-encryption**)

用戶端會透過伺服器的憑證來驗證伺服器身分。接著在伺服器和用戶端之間建立加密連線。

SSL 驗證 (**mutual-authentication**)

伺服器和用戶端透過自己的憑證互相驗證身分。接著在伺服器和用戶端之間建立加密連線。

SASL-SSL (mutual-authentication)

簡單驗證和安全層 (SASL) 方法會以使用者名稱和密碼取代用戶端的憑證，用以驗證用戶端的身分。具體來說，您需要提供伺服器已註冊的使用者名稱和密碼，讓伺服器驗證用戶端的身分。接著在伺服器和用戶端之間建立加密連線。

Important

Apache Kafka 和 Amazon MSK 會接受已解析的憑證。這是 Kafka 和 Amazon MSK 的已知限制。如需詳細資訊，請參閱 [Apache Kafka 問題, KAFKA-3700](#)。

如果您使用 Amazon MSK，請考慮使用存取控制清單 (ACL) 作為這項已知限制的解決方案。如需使用 ACL 的詳細資訊，請參閱《Amazon Managed Streaming for Apache Kafka 開發人員指南》的「[Apache Kafka ACL](#)」一節。

如果您使用的是自我管理的 Kafka 叢集，請參閱 [2018 年 10 月 21 日的註解](#)，以取得設定叢集的相關資訊。

使用 SSL 加密搭配 Amazon MSK 或自我管理 Kafka 叢集

您可以使用 SSL 加密來保護與 Amazon MSK 或自我管理 Kafka 叢集的端點連線。當您使用 SSL 加密驗證方法時，用戶端會透過伺服器憑證來驗證伺服器的身分。接著在伺服器和用戶端之間建立加密連線。

使用 SSL 加密連線到 Amazon MSK

- 建立目標 Kafka 端點時，請使用 `ssl-encryption` 選項設定安全通訊協定端點設定 (SecurityProtocol)。

下列 JSON 範例會將安全協議設為 SSL 加密。

```
"KafkaSettings": {  
  "SecurityProtocol": "ssl-encryption",  
}
```

若要針對自我管理 Kafka 叢集使用 SSL 加密

1. 如果您在內部部署 Kafka 叢集中使用私有憑證授權機構 (CA)，請上傳您的私有 CA 憑證並取得 Amazon Resource Name (ARN)。
2. 建立目標 Kafka 端點時，請使用 `ssl-encryption` 選項設定安全通訊協定端點設定 (SecurityProtocol)。下列 JSON 範例會將安全通訊協議設為 `ssl-encryption`。

```
"KafkaSettings": {  
    "SecurityProtocol": "ssl-encryption",  
}
```

3. 如果您使用的是私有 CA，請在上述第一步取得的 ARN 中設定 `SslCaCertificateArn`。

使用 SSL 身分驗證

您可以使用 SSL 身分驗證來保護與 Amazon MSK 或自我管理 Kafka 叢集的端點連線。

若要在連線到 Amazon MSK 時使用 SSL 身份驗證進行用戶端身份驗證和加密，請執行下列動作：

- 準備 Kafka 的私有金鑰和公有憑證。
- 將憑證上傳到 DMS 憑證管理員：
- 使用 Kafka 端點設定中指定的對應憑證 ARN 建立 Kafka 目標端點。

若要準備 Amazon MSK 的私有金鑰和公有憑證

1. 建立 EC2 執行個體並設定用戶端以使用身份驗證，如《Amazon Managed Streaming for Apache Kafka 開發人員指南》中「[用戶端身份驗證](#)」一節中的步驟 1 到 9 所述。

完成這些步驟之後，您將擁有憑證-ARN (儲存在 ACM 中的公用憑證 ARN)，以及 `kafka.client.keystore.jks` 檔案中包含的私有金鑰。

2. 使用下列命令取得公用憑證，並將憑證複製到 `signed-certificate-from-acm.pem` 檔案中：

```
aws acm-pca get-certificate --certificate-authority-arn Private_CA_ARN --  
certificate-arn Certificate_ARN
```

該命令會傳回類似於以下範例的資訊。

```
{"Certificate": "123", "CertificateChain": "456"}
```

然後，請將與 "123" 相等的項目複製到 signed-certificate-from-acm.pem 文件中。

3. 從 kafka.client.keystore.jks 到 keystore.p12 中匯入 msk-rsa 金鑰以取得私有金鑰，如下列範例所示。

```
keytool -importkeystore \  
-srckeystore kafka.client.keystore.jks \  
-destkeystore keystore.p12 \  
-deststoretype PKCS12 \  
-srcalias msk-rsa-client \  
-deststorepass test1234 \  
-destkeypass test1234
```

4. 使用以下命令將 .pem 匯出為 keystore.p12 格式。

```
Openssl pkcs12 -in keystore.p12 -out encrypted-private-client-key.pem -nocerts
```

輸入 PEM 密碼短語訊息隨即出現，並識別用於加密憑證的金鑰。

5. 從 .pem 檔案中移除 bag 屬性和 key 屬性，以確定第一行的開頭字串如下。

```
---BEGIN ENCRYPTED PRIVATE KEY---
```

若要將公用憑證和私有金鑰上傳到 DMS 憑證管理員，並測試與 Amazon MSK 的連線

1. 使用下列命令上傳至 DMS 憑證管理員。

```
aws dms import-certificate --certificate-identifier signed-cert --certificate-pem  
file://path to signed cert  
aws dms import-certificate --certificate-identifier private-key --certificate-pem  
file://path to private key
```

2. 建立 Amazon MSK 目標端點並測試連線，以確保 TLS 身份驗證可正常運作。

```
aws dms create-endpoint --endpoint-identifier $endpoint-identifier --engine-name  
kafka --endpoint-type target --kafka-settings
```

```
'{"Broker": "b-0.kafka260.aaaaa1.a99.kafka.us-east-1.amazonaws.com:0000",
  "SecurityProtocol": "ssl-authentication",
  "SslClientCertificateArn": "arn:aws:dms:us-east-1:012346789012:cert:",
  "SslClientKeyArn": "arn:aws:dms:us-east-1:0123456789012:cert:", "SslClientKeyPassword": "test1234"}'
```

```
aws dms test-connection --replication-instance-arn=$rep_inst_arn --endpoint-arn=$kafka_tar_arn_msk
```

Important

您可以使用 SSL 驗證來保護與自我管理 Kafka 叢集的連線。在某些情況下，您可能會在內部部署 Kafka 叢集中使用私有憑證授權機構 (CA)。若是如此，請將您的 CA 鏈結、公用憑證和私有金鑰上傳至 DMS 憑證管理員。接著，在建立內部部署 Kafka 目標端點時，在端點設定中使用對應的 Amazon Resource Name (ARN)。

若要準備自我管理 Kafka 叢集的私有金鑰和簽署憑證

1. 產生金鑰對，如下列範例所示。

```
keytool -genkey -keystore kafka.server.keystore.jks -validity 300 -storepass your-keystore-password
-keypass your-key-passphrase -dname "CN=your-cn-name"
-alias alias-of-key-pair -storetype pkcs12 -keyalg RSA
```

2. 產生憑證簽署請求 (CSR)。

```
keytool -keystore kafka.server.keystore.jks -certreq -file server-cert-sign-request-rsa -alias on-premise-rsa -storepass your-key-store-password
-keypass your-key-password
```

3. 使用叢集信任存放區中的 CA 來簽署 CSR。如果您沒有 CA，則可以建立自己的私有 CA。

```
openssl req -new -x509 -keyout ca-key -out ca-cert -days validate-days
```

- 將 `ca-cert` 匯入至伺服器信任存放區和金鑰存放區。如果您沒有信任存放區，請使用下列命令建立信任存放區，並將 `ca-cert` 匯入其中。

```
keytool -keystore kafka.server.truststore.jks -alias CARoot -import -file ca-cert
keytool -keystore kafka.server.keystore.jks -alias CARoot -import -file ca-cert
```

- 簽署憑證。

```
openssl x509 -req -CA ca-cert -CAkey ca-key -in server-cert-sign-request-rsa -out
signed-server-certificate.pem
-days validate-days -CAcreateserial -passin pass:ca-password
```

- 將簽署的憑證匯入金鑰存放區。

```
keytool -keystore kafka.server.keystore.jks -import -file signed-certificate.pem -
alias on-premise-rsa -storepass your-keystore-password
-keypass your-key-password
```

- 使用以下命令將 `on-premise-rsa` 金鑰從 `kafka.server.keystore.jks` 匯入至 `keystore.p12`。

```
keytool -importkeystore \
-srckeystore kafka.server.keystore.jks \
-destkeystore keystore.p12 \
-deststoretype PKCS12 \
-srcalias on-premise-rsa \
-deststorepass your-truststore-password \
-destkeypass your-key-password
```

- 使用以下命令將 `.pem` 匯出為 `keystore.p12` 格式。

```
openssl pkcs12 -in keystore.p12 -out encrypted-private-server-key.pem -nocerts
```

- 將 `encrypted-private-server-key.pem`、`signed-certificate.pem` 和 `ca-cert` 上傳至 DMS 憑證管理員。
- 使用傳回的 ARN 建立端點。

```
aws dms create-endpoint --endpoint-identifier $endpoint-identifier --engine-name
kafka --endpoint-type target --kafka-settings
'{"Broker": "b-0.kafka260.aaaaa1.a99.kafka.us-east-1.amazonaws.com:9092",
  "SecurityProtocol": "ssl-authentication",
  "SslClientCertificateArn": "your-client-cert-arn", "SslClientKeyArn": "your-client-
key-arn", "SslClientKeyPassword": "your-client-key-password",
  "SslCaCertificateArn": "your-ca-certificate-arn"}'
```

```
aws dms test-connection --replication-instance-arn=$rep_inst_arn --endpoint-arn=
$kafka_tar_arn_msk
```

使用 SASL-SSL 驗證連線到 Amazon MSK

簡單身分驗證和安全層 (SASL) 方法會透過使用者名稱和密碼來驗證用戶端身分，並在伺服器 and 用戶端之間建立加密連線。

若要使用 SASL，請先在設定 Amazon MSK 叢集時建立安全的使用者名稱和密碼。如需為 Amazon MSK 叢集設定安全使用者名稱和密碼的說明，請參閱《Amazon Managed Streaming for Apache Kafka 開發人員指南》中的「[為 Amazon MSK 叢集設定 SASL/SCRAM 驗證](#)」。

接著，當您建立 Kafka 目標端點時，請使用 `sasl-ssl` 選項設定安全通訊協定端點設定 (SecurityProtocol)。您還可以設定 `SaslUsername` 和 `SaslPassword` 選項。請確定這些欄位與您第一次設定 Amazon MSK 叢集時建立的安全使用者名稱和密碼一致，如以下 JSON 範例所示。

```
"KafkaSettings": {
  "SecurityProtocol": "sasl-ssl",
  "SaslUsername": "Amazon MSK cluster secure user name",
  "SaslPassword": "Amazon MSK cluster secure password"
}
```

Note

- 目前，僅 AWS DMS 支援公有 CA 支援的 SASL-SSL。DMS 不支援 SASL-SSL 搭配由私有 CA 支援的自我管理 Kafka 使用。
- 對於 SASL-SSL 身分驗證，預設 AWS DMS 支援 SCRAM-SHA-512 機制。AWS DMS 3.5.0 版和更新版本也支援 Plain 機制。若要支援 Plain 機制，請將 `KafkaSettings` API 資料

類型的 `SaslMechanism` 參數設定為 `PLAIN`。Kafka `PLAIN` 支援此資料類型，但 Amazon Kafka (MSK) 不支援。

使用前映像檢視做為目標之 Apache Kafka 的 CDC 列原始值

將 CDC 更新寫入至 Kafka 等資料串流目標時，您可以在更新進行變更前，檢視來源資料庫列的原始值。為了實現這一點，會根據來源資料庫引擎提供的資料，AWS DMS 填入更新事件之前的映像。

不同的來源資料庫引擎可提供不同的前映像資訊量：

- Oracle 僅提供欄更新 (如果有變更的話)。
- PostgreSQL 僅提供屬於主索引鍵一部分的欄的資料 (無論是否有變更)。如果邏輯複寫正在使用中，且為來源資料表設定 `REPLACE IDENTITY FULL`，您可以取得列寫入 WAL 前後的完整資訊，並可在這裡取得。
- MySQL 一般會提供所有欄的資料 (無論是否有變更)。

若要啟用前映像功能以從來源資料庫將原始值新增至 AWS DMS 輸出，請使用 `BeforeImageSettings` 任務設定或 `add-before-image-columns` 參數。此參數會套用欄轉換規則。

`BeforeImageSettings` 會使用從來源資料庫系統收集到的值，將新的 JSON 屬性新增至所有更新操作，如下所示。

```
"BeforeImageSettings": {
  "EnableBeforeImage": boolean,
  "FieldName": string,
  "ColumnFilter": pk-only (default) / non-lob / all (but only one)
}
```

Note

將 `BeforeImageSettings` 套用至完全載入以及 CDC 任務 (會遷移現有資料並複寫持續變更)，或僅套用至 CDC 任務 (只會複寫資料變更)。請勿將 `BeforeImageSettings` 套用至僅限完全載入的任務。

針對 BeforeImageSettings 選項，適用的設定如下：

- 將 EnableBeforeImage 選項設為 true 以啟用前映像功能。預設值為 false。
- 使用 FieldName 選項，將名稱指派給新的 JSON 屬性。若 EnableBeforeImage 為 true，FieldName 則為必填，且不能留白。
- ColumnFilter 選項會使用前映像來指定要新增的欄。若只要新增屬於資料表主索引鍵一部分的欄，請使用預設值 pk-only。若只要新增不屬於 LOB 類型的欄，請使用 non-lob。若要新增任何具有前映像值的欄，請使用 all。

```
"BeforeImageSettings": {
  "EnableBeforeImage": true,
  "FieldName": "before-image",
  "ColumnFilter": "pk-only"
}
```

使用前映像轉換規則

您可使用 add-before-image-columns 參數做為任務設定的替代方式，它會套用欄轉換規則。透過此參數，您可以在 Kafka 等資料串流目標上，在 CDC 期間啟用前映像功能。

只要在轉換規則中使用 add-before-image-columns，即可套用前映像結果的更精細的控制。轉換規則可讓您使用物件定位器，以便掌控針對規則選取的資料表。此外，您可以將轉換規則鏈結在一起，讓不同的規則套用至不同的資料表。接著，您可以使用其他規則來操控產生的欄。

Note

請勿在同一個任務內將 add-before-image-columns 參數與 BeforeImageSettings 任務設定一起搭配使用。請改為將參數或設定 (擇一使用，而非兩者同時使用) 用於單一任務。

具有欄的 add-before-image-columns 參數的 transformation 規則類型必須提供 before-image-def 區段。下列顯示一個範例。

```
{
  "rule-type": "transformation",
  ...
  "rule-target": "column",
  "rule-action": "add-before-image-columns",
```

```
"before-image-def":{
  "column-filter": one-of (pk-only / non-lob / all),
  "column-prefix": string,
  "column-suffix": string,
}
}
```

column-prefix 的值會附加至欄名稱前，而column-prefix 的預設值為 BI_。column-suffix 的值會附加至欄名稱，而預設值為空白。請勿將 column-prefix 和 column-suffix 同時設為空白字串。

為 column-filter 選擇一個值。若只要新增屬於資料表主索引鍵一部分的欄，請選擇 pk-only。選擇 non-lob 以僅新增不屬於 LOB 類型的欄。或者，選擇 all 以新增任何具有前映像值的欄。

前映像轉換規則範例

下列範例中的轉換規則會在目標中新增名為 BI_emp_no 的欄。因此，UPDATE employees SET emp_no = 3 WHERE emp_no = 1; 等陳述式會以 1 填入 BI_emp_no 欄位。當您將 CDC 更新寫入至 Amazon S3 目標時，BI_emp_no 資料欄會讓它能夠分辨哪個原始列已更新。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
      "object-locator": {
        "schema-name": "%",
        "table-name": "%"
      },
      "rule-action": "include"
    },
    {
      "rule-type": "transformation",
      "rule-id": "2",
      "rule-name": "2",
      "rule-target": "column",
      "object-locator": {
        "schema-name": "%",
        "table-name": "employees"
      },
      "rule-action": "add-before-image-columns",
    }
  ]
}
```

```

    "before-image-def": {
      "column-prefix": "BI_",
      "column-suffix": "",
      "column-filter": "pk-only"
    }
  }
]
}

```

如需使用 `add-before-image-columns` 規則動作的相關資訊，請參閱[轉換規則與動作](#)。

使用 Apache Kafka 做為 目標的限制 AWS Database Migration Service

使用 Apache Kafka 做為目標時，有下列限制：

- AWS DMS Kafka 目標端點不支援 Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) 的 IAM 存取控制。
- 不支援完全的 LOB 模式。
- 為您的叢集指定 Kafka 組態檔案，其中包含允許 AWS DMS 自動建立新主題的屬性。包括設定，`auto.create.topics.enable = true`。如果您正在使用 Amazon MSK，您可以在建立 Kafka 叢集時指定預設組態，然後將 `auto.create.topics.enable` 設定變更為 `true`。如需預設組態設定的詳細資訊，請參閱《[Amazon Managed Streaming for Apache Kafka 開發人員指南](#)》中的「Amazon MSK 預設組態」。如果您需要修改使用 Amazon MSK 建立的現有 Kafka 叢集，請執行 AWS CLI 命令 `aws kafka create-configuration` 來更新您的 Kafka 組態，如下列範例所示：

```

14:38:41 $ aws kafka create-configuration --name "kafka-configuration" --kafka-
versions "2.2.1" --server-properties file://~/kafka_configuration
{
  "LatestRevision": {
    "Revision": 1,
    "CreationTime": "2019-09-06T14:39:37.708Z"
  },
  "CreationTime": "2019-09-06T14:39:37.708Z",
  "Name": "kafka-configuration",
  "Arn": "arn:aws:kafka:us-east-1:111122223333:configuration/kafka-
configuration/7e008070-6a08-445f-9fe5-36ccf630ecfd-3"
}

```

在此，`file://~/kafka_configuration` 是您以必要屬性設定所建立的組態檔案。

如果您使用安裝在 Amazon EC2 上的自己的 Kafka 執行個體，請使用 `auto.create.topics.enable = true` 設定修改 Kafka 叢集組態，AWS DMS 以允許使用執行個體隨附的選項自動建立新主題。

- AWS DMS 會將每個更新發佈至來源資料庫中的單一記錄，做為指定 Kafka 主題中的一個資料記錄（訊息），無論交易為何。
- AWS DMS 支援下列四種形式的分割區索引鍵：
 - `SchemaName.TableName`：結構描述和資料表名稱的組合。
 - `${AttributeName}`：JSON 其中一個欄位的值，或來源資料庫資料表的主索引鍵。
 - `transaction-id`：CDC 交易 ID。相同交易中的所有記錄都會移至相同的分割區。
 - `constant`：無論資料表或資料為何，每個記錄的固定常值。所有記錄都會傳送至相同的分割區索引鍵值「常數」，在所有資料表中提供嚴格的全域排序。

```
{
  "rule-type": "object-mapping",
  "rule-id": "2",
  "rule-name": "TransactionIdPartitionKey",
  "rule-action": "map-record-to-document",
  "object-locator": {
    "schema-name": "onprem",
    "table-name": "it_system"
  },
  "mapping-parameters": {
    "partition-key-type": "transaction-id | constant | attribute-name | schema-
table"
  }
}
```

- 只有在來源 `IncludeTransactionDetails` 端點為 Oracle、SQL Server、PostgreSQL 或 MySQL 時，才支援端點設定。對於其他來源端點類型，不會包含交易詳細資訊。
- Kafka 端點不支援 `BatchApply`。對 Kafka 目標使用批次套用 (例如 `BatchApplyEnabled` 目標中繼資料任務設定) 可能會導致資料遺失。
- AWS DMS 不支援遷移超過 16 位數的 `BigInt` 資料類型值。若要解決此限制，您可以使用下列轉換規則將 `BigInt` 資料欄轉換為字串。如需轉換規則的詳細資訊，請參閱 [轉換規則與動作](#)。

```
{
  "rule-type": "transformation",
  "rule-id": "id",
```

```
{
  "rule-name": "name",
  "rule-target": "column",
  "object-locator": {
    "schema-name": "valid object-mapping rule action",
    "table-name": "",
    "column-name": ""
  },
  "rule-action": "change-data-type",
  "data-type": {
    "type": "string",
    "length": 20
  }
}
```

- AWS DMS Kafka 目標端點不支援 Amazon MSK servless。
- 定義映射規則時，不支援同時具有物件映射規則和轉換規則。您必須只設定一個規則。
- AWS DMS 支援最高 3.8 版的 Apache Kafka 的 SASL 身分驗證。如果您使用的是 Kafka 4.0 或更新版本，則只能在沒有 SASL 身分驗證的情況下連線。
- AWS DMS 使用 Kafka 做為目標端點時，不支援包含內嵌 '\0' 字元的來源資料。包含內嵌 '\0' 字元的資料會在第一個 '\0' 字元被截斷。

使用物件映射將資料遷移到 Kafka 主題

AWS DMS 使用資料表映射規則，將資料從來源映射到目標 Kafka 主題。若要將資料映射到目標主題，請使用一種稱為物件映射的資料表映射規則。您可以使用物件映射定義如何將來源中的資料記錄映射到發佈到 Kafka 主題的資料記錄。

除了擁有分割區索引鍵外，Kafka 主題沒有預設結構。

Note

您不一定要使用物件映射。您可以針對各種轉換使用一般資料表映射。不過，分割區索引鍵類型會遵循下列預設行為：

- 主索引鍵會作為「完全載入」的分割區索引鍵。
- 如果未使用平行套用任務設定，則 `schema.table` 會做為 CDC 的分割區索引鍵。
- 如果使用平行套用任務設定，則主索引鍵會做為 CDC 的分割區索引鍵。

若要建立物件映射規則，請將 `rule-type` 指定為 `object-mapping`。此規則指定您想要使用的物件映射類型。

規則的結構如下。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "object-mapping",
      "rule-id": "id",
      "rule-name": "name",
      "rule-action": "valid object-mapping rule action",
      "object-locator": {
        "schema-name": "case-sensitive schema name",
        "table-name": ""
      }
    }
  ]
}
```

AWS DMS 目前支援 `map-record-to-record` 和 `map-record-to-document` 做為 `rule-action` 參數的唯一有效值。這些設定會影響 `exclude-columns` 屬性清單中未排除的值。`map-record-to-record` 和 `map-record-to-document` 值預設會指定 AWS DMS 如何處理這些記錄。這些值反正不會影響屬性映射。

從關聯式資料庫遷移到 Kafka 主題時，請使用 `map-record-to-record`。此規則類型使用關聯式資料庫的 `taskResourceId.schemaName.tableName` 值做為 Kafka 主題的分割區索引鍵，並會為來源資料庫中的每一欄建立一個屬性。

使用 `map-record-to-record` 時，請注意下列事項：

- 此設定只會影響 `exclude-columns` 清單中排除的欄。
- 對於每個這類資料欄，會在目標主題中 AWS DMS 建立對應的屬性。
- AWS DMS 無論屬性映射中是否使用來源資料欄，都會建立此對應的屬性。

了解 `map-record-to-record` 的一種方法是查看它運作時的狀態。在本範例中，假設您開始使用之關聯式資料庫資料表資料列的結構和資料如下。

FirstName	LastName	StoreId	HomeAddress	HomePhone	WorkAddress	WorkPhone	DateofBirth
Randy	Marsh	5	221B Baker Street	123456789 0	31 Spooner Street, Quahog	987654321 0	1988/02/2 9

若要將此資訊從名為 Test 的結構描述遷移至 Kafka 主題，您可以建立規則以將資料映射至目標主題。以下規則說明映射。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
      "rule-action": "include",
      "object-locator": {
        "schema-name": "Test",
        "table-name": "%"
      }
    },
    {
      "rule-type": "object-mapping",
      "rule-id": "2",
      "rule-name": "DefaultMapToKafka",
      "rule-action": "map-record-to-record",
      "object-locator": {
        "schema-name": "Test",
        "table-name": "Customers"
      }
    }
  ]
}
```

指定 Kafka 主題和分割區索引鍵 (在本例中為 `taskResourceId.schemaName.tableName`)，下列說明使用我們在 Kafka 目標主題中的範例資料所產生的記錄格式：


```
{
  "FirstName": "Randy",
  "LastName": "Marsh",
  "StoreId": "5",
  "HomeAddress": "221B Baker Street",
  "HomePhone": "1234567890",
  "WorkAddress": "31 Spooner Street, Quahog",
  "WorkPhone": "9876543210",
  "DateOfBirth": "02/29/1988"
}
```

主題

- [使用屬性映射重組資料](#)
- [使用物件映射的多主題複製](#)
- [Apache Kafka 訊息格式](#)

使用屬性映射重組資料

您可以在使用屬性映射將資料遷移到 Kafka 主題的同時重組資料。例如，您可能想要將來源的幾個欄位合併為目標的單一欄位。以下屬性映射說明如何重組資料。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
      "rule-action": "include",
      "object-locator": {
        "schema-name": "Test",
        "table-name": "%"
      }
    },
    {
      "rule-type": "object-mapping",
      "rule-id": "2",
      "rule-name": "TransformToKafka",
      "rule-action": "map-record-to-record",
      "target-table-name": "CustomerData",
      "object-locator": {
        "schema-name": "Test",
```

```

        "table-name": "Customers"
    },
    "mapping-parameters": {
        "partition-key-type": "attribute-name",
        "partition-key-name": "CustomerName",
        "exclude-columns": [
            "firstname",
            "lastname",
            "homeaddress",
            "homephone",
            "workaddress",
            "workphone"
        ],
        "attribute-mappings": [
            {
                "target-attribute-name": "CustomerName",
                "attribute-type": "scalar",
                "attribute-sub-type": "string",
                "value": "${lastname}, ${firstname}"
            },
            {
                "target-attribute-name": "ContactDetails",
                "attribute-type": "document",
                "attribute-sub-type": "json",
                "value": {
                    "Home": {
                        "Address": "${homeaddress}",
                        "Phone": "${homephone}"
                    },
                    "Work": {
                        "Address": "${workaddress}",
                        "Phone": "${workphone}"
                    }
                }
            }
        ]
    }
}

```

若要設定 的常數值partition-key，請指定 "partition-key-type: "constant"，這會將分割區值設定為 constant。例如，您可以執行此操作，將所有資料強制儲存在單一分割區中。以下映射說明此方法。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
      "object-locator": {
        "schema-name": "Test",
        "table-name": "%"
      },
      "rule-action": "include"
    },
    {
      "rule-type": "object-mapping",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "TransformToKafka",
      "rule-action": "map-record-to-document",
      "object-locator": {
        "schema-name": "Test",
        "table-name": "Customer"
      },
      "mapping-parameters": {
        "partition-key-type": "constant",
        "exclude-columns": [
          "FirstName",
          "LastName",
          "HomeAddress",
          "HomePhone",
          "WorkAddress",
          "WorkPhone"
        ],
        "attribute-mappings": [
          {
            "attribute-name": "CustomerName",
            "value": "${FirstName},${LastName}"
          },
          {
            "attribute-name": "ContactDetails",
            "value": {
```

```

        "Home": {
            "Address": "${HomeAddress}",
            "Phone": "${HomePhone}"
        },
        "Work": {
            "Address": "${WorkAddress}",
            "Phone": "${WorkPhone}"
        }
    },
    {
        "attribute-name": "DateOfBirth",
        "value": "${DateOfBirth}"
    }
]
}

```

Note

用於特定資料表的控制記錄 partition-key 值是 TaskId.SchemaName.TableName。
用於特定任務的控制記錄 partition-key 值是該記錄的 TaskId。在物件映射中指定 partition-key 值對控制記錄的 partition-key 沒有影響。

在資料表映射規則 attribute-name 中 partition-key-type 將設定為時，您必須指定 partition-key-name，其必須參考來源資料表中的資料欄或映射中定義的自訂資料欄。此外，attribute-mappings 必須提供來定義來源資料欄如何對應至目標 Kafka 主題。

使用物件映射的多主題複製

根據預設，AWS DMS 任務會將所有來源資料遷移至下列其中一個 Kafka 主題：

- 如 AWS DMS 目標端點的主題欄位中所指定。
- 如果目標端點的主題欄位未填寫，且 Kafka `auto.create.topics.enable` 設定為 `true`，則為 `kafka-default-topic` 指定的主題。

透過 AWS DMS 引擎 3.4.6 版和更新版本，您可以使用 `kafka-target-topic` 屬性，將每個遷移的來源資料表對應至個別主題。例如，物件映射規則隨後會將來源資料表 `Customer` 和 `Address` 分別

遷移至 Kafka 主題 `customer_topic` 及 `address_topic`。同時，會將所有其他來源資料表 AWS DMS 遷移至目標端點中指定的主題，包括 Test 結構描述中的 Bills 資料表。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
      "rule-action": "include",
      "object-locator": {
        "schema-name": "Test",
        "table-name": "%"
      }
    },
    {
      "rule-type": "object-mapping",
      "rule-id": "2",
      "rule-name": "MapToKafka1",
      "rule-action": "map-record-to-record",
      "kafka-target-topic": "customer_topic",
      "object-locator": {
        "schema-name": "Test",
        "table-name": "Customer"
      },
      "partition-key-type": "constant"
    },
    {
      "rule-type": "object-mapping",
      "rule-id": "3",
      "rule-name": "MapToKafka2",
      "rule-action": "map-record-to-record",
      "kafka-target-topic": "address_topic",
      "object-locator": {
        "schema-name": "Test",
        "table-name": "Address"
      },
      "partition-key-type": "constant"
    },
    {
      "rule-type": "object-mapping",
      "rule-id": "4",
      "rule-name": "DefaultMapToKafka",
```

```
        "rule-action": "map-record-to-record",
        "object-locator": {
            "schema-name": "Test",
            "table-name": "Bills"
        }
    }
]
```

透過使用 Kafka 多主題複寫，您可以使用單一複寫任務將來源資料表來分組和遷移至個別 Kafka 主題。

Apache Kafka 訊息格式

JSON 輸出僅是索引鍵/值對的清單。

RecordType

記錄類型可以是資料或控制。資料記錄代表來源的實際資料列。控制記錄用於串流的重要事件，例如重新啟動任務。

作業

針對資料記錄，操作可以是 load、insert、update 或 delete。

針對控制記錄，操作可以是 create-table、rename-table、drop-table、change-columns、add-column、drop-column、rename-column 或 column-type-change。

SchemaName

記錄的來源結構描述。控制記錄的此欄位可以為空。

TableName

記錄的來源資料表。控制記錄的此欄位可以為空。

時間戳記

JSON 訊息建構時間的時間戳記。此欄位格式為 ISO 8601 格式。

下列 JSON 訊息範例展示包含所有其他中繼資料的資料類型訊息。

```
{
  "data":{
```

```

    "id":100000161,
    "fname":"val61s",
    "lname":"val61s",
    "REGION":"val61s"
  },
  "metadata":{
    "timestamp":"2019-10-31T22:53:59.721201Z",
    "record-type":"data",
    "operation":"insert",
    "partition-key-type":"primary-key",
    "partition-key-value":"sbtest.sbtest_x.100000161",
    "schema-name":"sbtest",
    "table-name":"sbtest_x",
    "transaction-id":9324410911751,
    "transaction-record-id":1,
    "prev-transaction-id":9324410910341,
    "prev-transaction-record-id":10,
    "commit-timestamp":"2019-10-31T22:53:55.000000Z",
    "stream-position":"mysql-bin-
changelog.002171:36912271:0:36912333:9324410911751:mysql-bin-changelog.002171:36912209"
  }
}

```

下列 JSON 訊息範例展示控制類型訊息。

```

{
  "control":{
    "table-def":{
      "columns":{
        "id":{
          "type":"WSTRING",
          "length":512,
          "nullable":false
        },
        "fname":{
          "type":"WSTRING",
          "length":255,
          "nullable":true
        },
        "lname":{
          "type":"WSTRING",
          "length":255,

```

```
        "nullable":true
      },
      "REGION":{
        "type":"WSTRING",
        "length":1000,
        "nullable":true
      }
    },
    "primary-key":[
      "id"
    ],
    "collation-name":"latin1_swedish_ci"
  }
},
"metadata":{
  "timestamp":"2019-11-21T19:14:22.223792Z",
  "record-type":"control",
  "operation":"create-table",
  "partition-key-type":"task-id",
  "schema-name":"sbtest",
  "table-name":"sbtest_t1"
}
}
```

使用 Amazon OpenSearch Service 叢集做為的目標 AWS Database Migration Service

您可以使用 AWS DMS 將資料遷移至 Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service)。OpenSearch Service 是一項受管服務，可讓您輕鬆地部署、操作和擴展 OpenSearch Service 叢集。

在 OpenSearch Service 中，您可以使用索引和文件。索引是文件的集合，而文件是包含純量值、陣列和其他物件的 JSON 物件。OpenSearch 提供以 JSON 為基礎的查詢語言，讓您可以查詢索引中的資料並擷取對應的文件。

當為 OpenSearch Service 的目標端點 AWS DMS 建立索引時，它會從來源端點為每個資料表建立一個索引。建立 OpenSearch Service 索引的成本因數項因素而異。這些是建立的索引數量、這些索引中的資料總量，以及為每個文件 OpenSearch 存放的少量中繼資料。

以適用於您遷移範圍的運算和儲存資源設定 OpenSearch Service 叢集。建議您考慮以下因素，視您要使用的複寫任務而定：

- 若為完全資料載入，請考慮您希望遷移的總資料量，以及傳輸速度。
- 若為複寫持續的變更，請考慮更新頻率，以及您的端對端延遲要求。

此外，進行 OpenSearch 叢集的索引設定，密切注意文件計數。

多執行緒完全載入任務設定

為了協助提高傳輸速度，AWS DMS 支援對 OpenSearch Service 目標叢集的多執行緒完全載入。AWS DMS 支援此多執行緒的任務設定包括下列項目：

- `MaxFullLoadSubTasks`：使用此選項，指出要平行載入的來源資料表數目上限。DMS 會使用專用于任務，將每個資料表載入到其對應的 OpenSearch Service 目標索引。預設值為 8；最大值為 49。
- `ParallelLoadThreads` – 使用此選項來指定 AWS DMS 用來將每個資料表載入其 OpenSearch Service 目標索引的執行緒數目。OpenSearch Service 目標的最大值為 32。您可以要求提高此上限。

Note

如果您未將 `ParallelLoadThreads` 變更為預設值 (0) 以外的值，則 AWS DMS 一次傳送單一記錄。此方法可將過度的載入放置在 OpenSearch Service 叢集上。確定您將此選項設定為 1 或以上。

- `ParallelLoadBufferSize`：使用此選項指定平行載入執行緒，將資料載入至 OpenSearch Service 目標時，緩衝區中儲存的記錄數量上限。預設值為 50。最大值為 1000。使用此設定搭配 `ParallelLoadThreads`；`ParallelLoadBufferSize`，只有在有多個執行緒時才有效。

如需 DMS 如何使用多執行緒載入 OpenSearch Service 叢集的詳細資訊，請參閱 AWS 部落格文章 [Scale Amazon OpenSearch Service for AWS Database Migration Service migrations](#)。

多執行緒 CDC 載入任務設定

您可以使用任務設定來修改 `PutRecords` API 呼叫行為，改善 OpenSearch Service 目標叢集的變更資料擷取 (CDC) 效能。若要執行此操作，您可以指定並行執行緒數目、每個執行緒的佇列數，以及使用 `ParallelApply*` 任務設定儲存在緩衝區中的記錄數目。例如，假設您要執行 CDC 載入並平行套用 32 個執行緒。您也想要每個執行緒存取 64 個佇列，且每個緩衝區儲存 50 筆記錄。

 Note

在 CDC 到 Amazon OpenSearch Service 目標端點期間使用ParallelApply*任務設定的支援可在 3.4.0 版和更高 AWS DMS 版本中使用。

為了提升 CDC 效能，AWS DMS 支援下列任務設定：

- `ParallelApplyThreads` – 指定在 CDC 載入期間 AWS DMS 用來將資料記錄推送至 OpenSearch Service 目標端點的並行執行緒數目。預設值為零 (0)，最大值為 32。
- `ParallelApplyBufferSize`：指定每個緩衝區佇列中儲存的最大記錄數目，以便並行執行緒在 CDC 載入期間推送至 OpenSearch Service 目標端點。預設值為 100，最大值為 1,000。ParallelApplyThreads 指定多個執行緒時，請使用此選項。
- `ParallelApplyQueuesPerThread`：指定每個執行緒存取的佇列數目，以便從佇列中取出資料記錄，並在 CDC 期間產生 OpenSearch Service 端點的批次載入。

在使用 ParallelApply* 任務設定時，`partition-key-type` 預設是資料表的 `primary-key`，而非 `schema-name.table-name`。

從關聯式資料庫資料表遷移到 OpenSearch Service 索引

AWS DMS 支援將資料遷移至 OpenSearch Service 的純量資料類型。從 Oracle 或 MySQL 等關聯式資料庫遷移到 OpenSearch Service 時，您可能想要重組此資料的儲存方式。

AWS DMS 支援下列 OpenSearch Service 純量資料類型：

- Boolean
- Date
- Float
- Int
- String

AWS DMS 將 Date 類型的資料轉換為 String 類型。您可以指定自訂映射解譯這些日期。

AWS DMS 不支援遷移 LOB 資料類型。

使用 Amazon OpenSearch Service 做為 目標的先決條件 AWS Database Migration Service

開始使用 OpenSearch Service 資料庫做為 的目標之前 AWS DMS，請務必建立 AWS Identity and Access Management (IAM) 角色。此角色應可讓 AWS DMS 存取目標端點上的 OpenSearch Service 索引。以下 IAM 政策顯示最低的存取許可集。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "1",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "dms.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

遷移到 OpenSearch Service 所用的角色必須擁有下列許可。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "es:ESHttpDelete",
        "es:ESHttpGet",
        "es:ESHttpHead",
        "es:ESHttpPost",

```

```

        "es:ESHttpPut"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

在上述範例中，將取代 *region* 為 AWS 區域識別符、*account-id* 將取代為 AWS 您的帳戶 ID，並將 *domain-name* 取代為 Amazon OpenSearch Service 網域名稱。範例為 `arn:aws:es:us-west-2:123456789012:domain/my-es-domain`

使用 OpenSearch Service 做為目標時的端點設定 AWS DMS

您可以使用端點設定來設定 OpenSearch Service 目標資料庫，類似於使用額外的連線屬性。當您使用 AWS DMS 主控台或使用中的 `create-endpoint` 命令搭配 `--elasticsearch-settings '{"EndpointSetting": "value", ...}'` JSON 語法來建立目標端點時 [AWS CLI](#)，您可以指定設定。

下列資料表顯示您可以將 OpenSearch Service 作為目標使用的端點設定。

屬性名稱	有效值	預設值和描述
FullLoadErrorPercentage	正整數大於 0，但不超過 100。	10 – 針對完全載入任務，此屬性決定判定任務失敗的錯誤閾值。例如，假設來源端點有 1,500 個資料列，而此參數設為 10。然後，如果寫入目標端點時 AWS DMS 遇到超過 150 個錯誤（列計數的 10%），任務會失敗。
ErrorRetryDuration	正整數大於 0。	300 – 如果目標端點發生錯誤，會 AWS DMS 重試這幾秒鐘。否則，任務失敗。
UseNewMappingType	true 或 false	false，但若要使用 opensearch v2.x，應設定為 true

使用 Amazon OpenSearch Service 做為目標的限制 AWS Database Migration Service

使用 Amazon OpenSearch Service 作為目標時，有下列限制：

- OpenSearch Service 使用動態對應 (自動猜測)，以決定遷移資料所用的資料類型。
- OpenSearch Service 會以不重複的 ID 儲存每個文件。以下是範例 ID。

```
"_id": "D359F8B537F1888BC71FE20B3D79EAE6674BE7ACA9B645B0279C7015F6FF19FD"
```

每個文件 ID 是都 64 位元組長，所以這預計為儲存需求。例如，如果您從 AWS DMS 來源遷移 100,000 個資料列，則產生的 OpenSearch Service 索引需要額外 6,400,000 個位元組的儲存空間。

- 使用 OpenSearch Service 時，您無法更新主索引鍵屬性。此限制在使用變更資料擷取 (CDC) 進行中複寫時十分重要，因為它會導致目標出現不需要的資料。在 CDC 模式下，主索引鍵會映射到 SHA256 值，這有 32 位元組長。這些都會轉換成人類可讀的 64 位元組字串，作為 OpenSearch Service 文件 ID 使用。
- 如果 AWS DMS 遇到任何無法遷移的項目，它會將錯誤訊息寫入 Amazon CloudWatch Logs。此行為與其他 AWS DMS 目標端點的行為不同，其會將錯誤寫入例外狀況資料表。
- AWS DMS 不支援連線至使用主要使用者和密碼啟用精細存取控制的 Amazon ES 叢集。
- AWS DMS 不支援 OpenSearch Service Serverless。
- OpenSearch Service 不支援將資料寫入預先存在的索引。
- 複寫任務設定 `TargetTablePrepMode:TRUNCATE_BEFORE_LOAD` 不支援與 OpenSearch 目標端點搭配使用。
- 使用 將資料遷移至 Amazon Elasticsearch 時 AWS DMS，來源資料必須具有主索引鍵或唯一識別符欄。如果來源資料沒有主索引鍵或唯一識別符，您需要使用 `define-primary-key` 轉換規則來定義。

Amazon OpenSearch Service 的目標資料類型

當從異質資料庫 AWS DMS 遷移資料時，服務會將資料類型從來源資料庫映射到稱為 AWS DMS 資料類型的中繼資料類型。然後，此服務會將中繼資料類型映射到目標資料類型。下表顯示每個 AWS DMS 資料類型及其在 OpenSearch Service 中映射到的資料類型。

AWS DMS 資料類型	OpenSearch Service 資料類型
Boolean	boolean
日期	string
時間	date

AWS DMS 資料類型	OpenSearch Service 資料類型
時間戳記	date
INT4	integer
Real4	float
UINT4	integer

如需 AWS DMS 資料類型的詳細資訊，請參閱 [AWS Database Migration Service 的資料類型](#)。

使用 Amazon DocumentDB 做為 AWS Database Migration Service 的目標

如需 AWS DMS 支援的 Amazon DocumentDB 版本（具有 MongoDB 相容性）的相關資訊，請參閱 [目標 AWS DMS](#)。您可以從 AWS DMS 支援的任何來源資料引擎，使用 AWS DMS 將資料遷移到 Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)。來源引擎可以在 AWS 受管服務上，例如 Amazon RDS、Aurora 或 Amazon S3。或者，引擎可以在自我管理資料庫中，例如在 Amazon EC2 或內部部署上執行的 MongoDB。

您可以使用 AWS DMS 將來源資料複寫至 Amazon DocumentDB 資料庫、集合或文件。

Note

如果來源端點是 MongoDB 或 Amazon DocumentDB，請以文件模式執行遷移。

MongoDB 以二進位 JSON 格式 (BSON) 存放資料。AWS DMS 支援 Amazon DocumentDB 支援的所有 BSON 資料類型。如需這些資料類型的清單，請參閱《Amazon DocumentDB 開發人員指南》中[支援的 MongoDB API、操作和資料類型](#)。

如果來源端點是關聯式資料庫，請將資料庫物件 AWS DMS 映射至 Amazon DocumentDB，如下所示：

- 關聯式資料庫或資料庫結構描述，會對應到 Amazon DocumentDB 資料庫。
- 關聯式資料庫中的資料表會對應至 Amazon DocumentDB 中的集合。
- 關聯式資料表中的記錄會對應至 Amazon DocumentDB 中的文件。每個文件是從來源記錄中的資料建構而來。

如果來源端點是 Amazon S3，則產生的 Amazon DocumentDB 物件會對應到 Amazon S3 的 AWS DMS 對應規則。例如，請參閱下列 URI。

```
s3://amzn-s3-demo-bucket/hr/employee
```

在此情況下，會將 中的物件 AWS DMS 映射 amzn-s3-demo-bucket 至 Amazon DocumentDB，如下所示：

- 最上層 URI 部分 (hr) 會對應到 Amazon DocumentDB 資料庫。
- 下一個 URI 部分 (employee) 會對應到 Amazon DocumentDB 集合。
- employee 中的每個物件會對應到 Amazon DocumentDB 中的文件。

如需 Amazon S3 對應規則的詳細資訊，請參閱[使用 Amazon S3 做為的來源 AWS DMS](#)。

Amazon DocumentDB 端點設定

在 3.5.0 版及更高 AWS DMS 版本中，您可以透過調校平行執行緒和大量操作的任務設定，來改善 Amazon DocumentDB 端點的變更資料擷取 (CDC) 效能。若要執行此操作，您可以指定並行執行緒數目、每個執行緒的佇列數，以及使用 ParallelApply* 任務設定儲存在緩衝區中的記錄數目。例如，假設您要執行 CDC 載入並平行套用 128 個執行緒。您也想要每個執行緒存取 64 個佇列，且每個緩衝區儲存 50 筆記錄。

為了提升 CDC 效能，AWS DMS 支援下列任務設定：

- ParallelApplyThreads – 指定在 CDC 載入期間 AWS DMS 用來將資料記錄推送至 Amazon DocumentDB 目標端點的並行執行緒數目。預設值為零 (0)，最大值為 32。
- ParallelApplyBufferSize：指定每個緩衝區佇列中儲存的最大記錄數目，以便並行執行緒在 CDC 載入期間推送至 Amazon DocumentDB 目標端點。預設值為 100，最大值為 1,000。ParallelApplyThreads 指定多個執行緒時，請使用此選項。
- ParallelApplyQueuesPerThread：指定每個執行緒存取的佇列數目，以便從佇列中取出資料記錄，並在 CDC 期間產生 Amazon DocumentDB 端點的批次載入。預設為 1。最多 512 個。

Note

對於 Amazon DocumentDB 目標，套用平行 CDC 可能會導致重複的金鑰錯誤，或套用停滯的 CDC 適用於使用次要唯一索引或需要嚴格排序變更的工作負載。使用這些工作負載的預設單執行緒 CDC 套用組態。

如需使用 Amazon DocumentDB 做為目標的其他詳細資訊 AWS DMS，請參閱下列章節：

主題

- [將資料從來源對應到 Amazon DocumentDB 目標](#)
- [連線到 Amazon DocumentDB 彈性叢集作為目標](#)
- [以 Amazon DocumentDB 作為目標的進行中複寫](#)
- [使用 Amazon DocumentDB 作為目標的限制](#)
- [將端點設定與作為目標的 Amazon DocumentDB 搭配使用](#)
- [Amazon DocumentDB 的目標資料類型](#)

Note

如需遷移程序的step-by-step演練，請參閱 AWS Database Migration Service Step-by-Step遷移指南中的[從 MongoDB 遷移至 Amazon DocumentDB](#)。

將資料從來源對應到 Amazon DocumentDB 目標

AWS DMS 從來源端點讀取記錄，並根據讀取的資料建構 JSON 文件。對於每個 JSON 文件，AWS DMS 必須決定要做為唯一識別符_id的欄位。接著會使用 _id 欄位作為主索引鍵，將 JSON 文件寫入 Amazon DocumentDB 集合。

單一資料行的來源資料

如果來源資料包含單一欄，則資料必須是字串類型。（視來源引擎而定，實際資料類型可能是 VARCHAR、NVARCHAR、TEXT、LOB、CLOB 或類似類型。）AWS DMS 假設資料是有效的 JSON 文件，並依原樣將資料複寫至 Amazon DocumentDB。

如果產生的 JSON 文件包含名為 _id 的欄位，則該欄位會用作 Amazon DocumentDB 中的唯一 _id。

如果 JSON 不包含 _id 欄位，則 Amazon DocumentDB 會自動產生 _id 值。

多個資料行的來源資料

如果來源資料包含多個資料欄，則 AWS DMS 會從所有這些資料欄建構 JSON 文件。若要判斷文件_id的欄位，AWS DMS 請執行下列操作：

- 如果其中一欄名為 _id，則該欄中的資料會用做為目標 _id。

- 如果沒有資料_id欄，但來源資料具有主索引鍵或唯一索引，則 AWS DMS 會使用該索引鍵或索引值做為_id值。主索引鍵或唯一索引的資料也會顯示為 JSON 文件中的明確欄位。
- 如果沒有_id 資料欄，也沒有主索引鍵或唯一索引，則 Amazon DocumentDB 會自動產生_id 值。

在目標端點上強制轉換資料類型

AWS DMS 可以在寫入 Amazon DocumentDB 目標端點時修改資料結構。您可以藉由在來源端點重新命名欄和資料表，或在執行任務時提供套用的轉換規則，來請求這些變更。

用巢狀 JSON 文件 (json_ prefix)

若要強制轉換資料類型，您可以透過手動方式或使用轉換，將 json_ 加到來源欄名稱的字首 (也就是 json_*columnName*)。在這種情況下，該欄會建立為目標文件內的巢狀 JSON 文件，而非字串欄位。

例如，假設您希望從 MongoDB 來源端點遷移下列文件。

```
{
  "_id": "1",
  "FirstName": "John",
  "LastName": "Doe",
  "ContactDetails": "{\"Home\": {\"Address\": \"Boston\", \"Phone\": \"1111111\"}, \"Work\": { \"Address\": \"Boston\", \"Phone\": \"222222222\"}}"
```

如果您不強制轉換任何來源資料類型，會以字串的形式將內嵌的 ContactDetails 文件加以遷移。

```
{
  "_id": "1",
  "FirstName": "John",
  "LastName": "Doe",
  "ContactDetails": "{\"Home\": {\"Address\": \"Boston\", \"Phone\": \"1111111\"}, \"Work\": { \"Address\": \"Boston\", \"Phone\": \"222222222\"}}"
```

不過，您可以新增轉換規則，以強制轉換 ContactDetails 為 JSON 物件。例如，假設原始的來源欄名稱為 ContactDetails。若要將資料類型強制設定為巢狀 JSON，必須將來源端點的資料欄重新命名為 json_ContactDetails，方法是手動或透過轉換規則在來源上新增 “*json_” 前綴。例如，您可以使用下面的轉換規則：

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "transformation",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
      "rule-target": "column",
      "object-locator": {
        "schema-name": "%",
        "table-name": "%",
        "column-name": "ContactDetails"
      },
      "rule-action": "rename",
      "value": "json_ContactDetails",
      "old-value": null
    }
  ]
}
```

AWS DMS 會將 ContactDetails 欄位複寫為巢狀 JSON，如下所示。

```
{
  "_id": "1",
  "FirstName": "John",
  "LastName": "Doe",
  "ContactDetails": {
    "Home": {
      "Address": "Boston",
      "Phone": "1111111111"
    },
    "Work": {
      "Address": "Boston",
      "Phone": "2222222222"
    }
  }
}
```

使用 JSON 陣列 (array_ prefix)

若要強制轉換資料類型，您可以透過手動方式或使用轉換，將 array_ 加到欄名稱的字首 (也就是 array_*columnName*)。在此情況下，會將資料欄 AWS DMS 視為 JSON 陣列，並在目標文件中以此方式建立資料欄。

假設您希望從 MongoDB 來源端點遷移下列文件。

```
{
  "_id" : "1",
  "FirstName": "John",
  "LastName": "Doe",

  "ContactAddresses": ["Boston", "New York"],

  "ContactPhoneNumbers": ["1111111111", "2222222222"]
}
```

如果您不強制轉換任何來源資料類型，會以字串的形式將內嵌的 ContactDetails 文件加以遷移。

```
{
  "_id": "1",
  "FirstName": "John",
  "LastName": "Doe",

  "ContactAddresses": "[\"Boston\", \"New York\"]",

  "ContactPhoneNumbers": "[\"1111111111\", \"2222222222\"]"
}
```

不過，您可以新增轉換規則，以將 ContactAddress 和 ContactPhoneNumbers 強制轉換為 JSON 陣列，如下表所示。

原始的來源資料行名稱	重新命名的來源資料行
ContactAddress	array_ContactAddress
ContactPhoneNumbers	array_ContactPhoneNumbers

AWS DMS 會複寫 ContactAddress 和 ContactPhoneNumbers，如下所示。

```
{
  "_id": "1",
  "FirstName": "John",
  "LastName": "Doe",

```

```
"ContactAddresses": [
    "Boston",
    "New York"
],
"ContactPhoneNumbers": [
    "1111111111",
    "2222222222"
]
}
```

使用 TLS 連接到 Amazon DocumentDB

依預設，新建立的 Amazon DocumentDB 叢集僅接受使用 Transport Layer Security (TLS) 的安全連線。啟用 TLS 時，每個 Amazon DocumentDB 連線都需要公有金鑰。

您可以從 AWS 託管的 Amazon S3 儲存貯體下載 檔案，以擷取 Amazon DocumentDB 的公有金鑰。rds-combined-ca-bundle.pem Amazon S3 如需下載此檔案的相關資訊，請參閱《Amazon DocumentDB 開發人員指南》中的[使用 TLS 加密連線](#)

下載此 .pem 檔案後，您可以將其包含的公有金鑰匯入 AWS DMS，如下所述。

AWS 管理主控台

匯入公有金鑰 (.pem) 檔案

1. 在 <https://console.aws.amazon.com/dms> 開啟 AWS DMS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Certificates (憑證)。
3. 選擇 Import certificate (匯入憑證) 並執行下列作業：
 - 針對 Certificate identifier (憑證 ID)，輸入憑證的唯一名稱，例如 docdb-cert。
 - 針對 Import file (匯入檔案)，導覽至 .pem 檔案的儲存位置。

當您滿意設定後，選擇 Add new CA certificate (新增 CA 憑證)。

AWS CLI

使用 `aws dms import-certificate` 命令，如下列範例所示。

```
aws dms import-certificate \
    --certificate-identifier docdb-cert \
```

```
--certificate-pem file://./rds-combined-ca-bundle.pem
```

當您建立 AWS DMS 目標端點時，請提供憑證識別符（例如 docdb-cert）。另外，將 SSL 模式參數設為 `verify-full`。

連線到 Amazon DocumentDB 彈性叢集作為目標

在 3.4.7 版和更新 AWS DMS 版本中，您可以將 Amazon DocumentDB 目標端點建立為彈性叢集。如果您將目標端點建立為彈性叢集，則需要將新的 SSL 憑證連接到 Amazon DocumentDB 彈性叢集端點，因為現有的 SSL 憑證無法運作。

將新的 SSL 憑證連接到 Amazon DocumentDB 彈性叢集端點

1. 例如，在瀏覽器中開啟 <https://www.amazontrust.com/repository/SFSRootCAG2.pem>，並將內容儲存到具有唯一檔案名稱的 .pem 檔案中，例如 SFSRootCAG2.pem。這是您在後續步驟中需要匯入的憑證檔案。
2. 建立 Elastic Clusters 端點並設定下列選項：
 - a. 在端點組態下，選擇新增 CA 憑證。
 - b. 然後，對於憑證識別碼，輸入 **SFSRootCAG2.pem**。
 - c. 對於匯入憑證檔案，選擇選擇檔案，然後瀏覽至您先前下載的 SFSRootCAG2.pem 檔案。
 - d. 選取檔案，然後開啟已下載的 SFSRootCAG2.pem 檔案。
 - e. 選擇 Import certificate (匯入憑證)。
 - f. 從選擇憑證下拉式清單中，選擇 SFSRootCAG2.pem。

下載 SFSRootCAG2.pem 檔案中的新 SSL 憑證現在會連接至 Amazon DocumentDB 彈性叢集端點。

以 Amazon DocumentDB 作為目標的進行中複寫

如果針對作為目標 Amazon DocumentDB 啟用進行中複寫 (變更資料擷取，CDC)，則 AWS DMS 3.5.0 版及更高版本的效能提升是舊版的二十倍。在先前的版本中，每秒 AWS DMS 處理多達 250 筆記錄，AWS DMS 現在可有效率地每秒處理超過 5000 筆記錄。AWS DMS 也確保 Amazon DocumentDB 中的文件與來源保持同步。建立或更新來源記錄時，AWS DMS 必須先執行下列動作來判斷哪些 Amazon DocumentDB 記錄受到影響：

- 如果來源記錄的資料欄名為 `_id`，該資料欄的值可決定 Amazon DocumentDB 集合中對應的 `_id`。
- 如果沒有資料 `_id` 欄，但來源資料具有主索引鍵或唯一索引，則 AWS DMS 會使用該索引鍵或索引值做為 Amazon DocumentDB 集合 `_id` 的。

- 如果來源記錄沒有資料_id欄、主索引鍵或唯一索引，則 會將所有來源資料欄 AWS DMS 比對至 Amazon DocumentDB 集合中的對應欄位。

建立新的來源記錄時， 會將對應的文件 AWS DMS 寫入 Amazon DocumentDB。如果現有來源記錄已更新， 會 AWS DMS 更新 Amazon DocumentDB 中目標文件中的對應欄位。存在於目標文件，但不在來源記錄中的任何欄位，會保持不變。

刪除來源記錄時， 會從 Amazon DocumentDB AWS DMS 刪除對應的文件。

來源的結構變更 (DDL)

使用進行中複寫時，對來源資料結構 (如資料表、資料欄等) 的任何變更會傳播到 Amazon DocumentDB 中的對應部分。在關聯式資料庫中，會使用資料定義語言 (DDL) 陳述式來初始化這些變更。您可以在下表中查看 如何將這些變更 AWS DMS 傳播至 Amazon DocumentDB。

來源的 DDL	在 Amazon DocumentDB 目標的影響
CREATE TABLE	建立空集合。
重新命名資料表 (RENAME TABLE、ALTER TABLE...RENAME 等) 的陳述式	重新命名集合。
TRUNCATE TABLE	只有 HandleSourceTableTruncated 為 true 時，才會從集合中移除所有文件。如需詳細資訊，請參閱 變更處理 DDL 處理的任務設定 。
DROP TABLE	只有 HandleSourceTableDropped 為 true 時，才會刪除集合。如需詳細資訊，請參閱 變更處理 DDL 處理的任務設定 。
將欄新增到資料表 (ALTER TABLE...ADD 等) 的陳述式	DDL 陳述式被忽略，並發出警告。當第一個 INSERT 在來源中執行，新欄位會新增到目標文件。
ALTER TABLE...RENAME COLUMN	DDL 陳述式被忽略，並發出警告。當第一個 INSERT 在來源中執行，新命名的欄位會新增到目標文件。

來源的 DDL	在 Amazon DocumentDB 目標的影響
ALTER TABLE...DROP COLUMN	DDL 陳述式被忽略，並發出警告。
變更欄資料類型 (ALTER COLUMN...MODIFY 等) 的陳述式	DDL 陳述式被忽略，並發出警告。當第一個 INSERT 與新的資料類型在來源中執行時，會使用該新資料類型的欄位來建立目標文件。

使用 Amazon DocumentDB 作為目標的限制

使用 Amazon DocumentDB 做為的目標時，適用下列限制 AWS DMS：

- 在 Amazon DocumentDB 中，集合名稱不能包含金錢符號 (\$)。此外，資料庫名稱不能包含任何 Unicode 字元。
- AWS DMS 不支援將多個來源資料表合併為單一 Amazon DocumentDB 集合。
- 當 AWS DMS 程序從沒有主索引鍵的來源資料表變更時，該資料表中的任何 LOB 資料欄都會遭到忽略。
- 如果 Change table (變更資料表) 選項已啟用，且 AWS DMS 遇到名為「_id」的來源欄，該欄會在變更資料表中顯示為「__id」(兩個底線)。
- 如果您選擇 Oracle 做為來源端點，則 Oracle 來源必須啟用完整的補充記錄。否則，如果來源中有未變更的資料欄，則資料會載入 Amazon DocumentDB 作為 Null 值。
- 不支援將複寫任務設定 TargetTablePrepMode:TRUNCATE_BEFORE_LOAD 與 DocumentDB 目標端點搭配使用。
- Amazon DocumentDB 不支援 MongoDB 上限集合。不過，AWS DMS 會自動遷移這類物件，例如目標 DocumentDB 上的無上限集合。
- 平行 CDC 適用於 Amazon DocumentDB 目標可能會導致重複的金鑰錯誤或停滯的 CDC 適用於使用次要唯一索引或需要嚴格排序變更的工作負載。對於此類工作負載，請使用預設的單執行緒 CDC 套用組態。

將端點設定與作為目標的 Amazon DocumentDB 搭配使用

您可以使用端點設定來設定 Amazon DocumentDB 目標資料庫，類似於使用額外的連線屬性。當您使用 AWS DMS 主控台或使用中的 `create-endpoint` 命令搭配 `--doc-db-settings` `'{"EndpointSetting": "value", ...}'` JSON 語法來建立目標端點時 [AWS CLI](#)，您可以指定設定。

下列資料表顯示您可以在將 Amazon DocumentDB 作為目標搭配使用的端點設定。

屬性名稱	有效值	預設值和描述
replicate ShardColl ections	boolean true false	true 時，此端點設定會產生下列影響，並會施加下列限制： • AWS DMS 允許 將資料複寫到目標碎片集合。只有在目標 DocumentDB 端點是彈性叢集時，此設定才適用。 • 您必須將 TargetTablePrepMode 設為 DO_NOTHING 。 • AWS DMS 會在遷移false期間useUpdate Lookup 自動將 設定為 。

Amazon DocumentDB 的目標資料類型

在下表中，您可以找到使用 DMS 時支援的 Amazon DocumentDB AWS 目標資料類型，以及來自 DMS AWS 資料類型的預設映射。如需 AWS DMS 資料類型的詳細資訊，請參閱 [AWS Database Migration Service 的資料類型](#)。

AWS DMS 資料類型	Amazon DocumentDB 資料類型
BOOLEAN	Boolean
BYTES	二進位資料
DATE	Date
TIME	字串 (UTF8)
DATETIME	Date
INT1	32 位元整數
INT2	32 位元整數
INT4	32 位元整數

AWS DMS 資料類型	Amazon DocumentDB 資料類型
INT8	64 位元整數
NUMERIC	字串 (UTF8)
REAL4	Double
REAL8	Double
STRING	如果資料辨識為 JSON，則 會將資料 AWS DMS 遷移至 Amazon DocumentDB 做為文件。否則，資料會映射到字串 (UTF8)。
UINT1	32 位元整數
UINT2	32 位元整數
UINT4	64 位元整數
UINT8	字串 (UTF8)
WSTRING	如果資料辨識為 JSON，則 會將資料 AWS DMS 遷移至 Amazon DocumentDB 做為文件。否則，資料會映射到字串 (UTF8)。
BLOB	二進位
CLOB	如果資料辨識為 JSON，則 會將資料 AWS DMS 遷移至 Amazon DocumentDB 做為文件。否則，資料會映射到字串 (UTF8)。
NCLOB	如果資料辨識為 JSON，則 會將資料 AWS DMS 遷移至 Amazon DocumentDB 做為文件。否則，資料會映射到字串 (UTF8)。

使用 Amazon Neptune 做為的目標 AWS Database Migration Service

Amazon Neptune 是快速、可靠、全受管的圖形資料庫服務，可讓您輕鬆建置和執行搭配高度連線資料集使用的應用程式。Neptune 的核心是專門打造的高效能圖形資料庫引擎。此引擎的專屬設計可儲存數十億筆關係，且查詢圖形時只會有數毫秒的延遲。Neptune 支援熱門圖形查詢語言 Apache TinkerPop Gremlin 和 W3C 的 SPARQL。如需有關 Amazon Neptune 的詳細資訊，請參閱《Amazon Neptune 使用者指南》中的「[什麼是 Amazon Neptune ?](#)」。

如果沒有 Neptune 這種圖形資料庫，您可能會在關聯式資料庫中模擬高度連線的資料。因為資料具有潛在的動態連線，所以使用這類資料來源的應用程式必須在 SQL 中模擬連線的資料查詢。此方法要求您編寫一個額外的圖層並將圖表查詢轉換為 SQL。此外，關聯式資料庫具有結構描述的剛性。結構描述中的任何變更以模擬變更連線，都需要停機時間和查詢轉換的額外維護，以支援新的結構描述。查詢性能也是在設計應用程式時要考慮的另一大限制。

圖形資料庫可以大幅簡化此情況。不含結構描述，豐富的圖形查詢層 (Gremlin 或 SPARQL) 和針對圖形查詢最佳化的索引提高了靈活性和性能。Amazon Neptune 圖形資料庫也具有企業功能，例如，靜態加密、安全授權層、預設備份、異地同步備份支援、僅供讀取複本支援等。

使用 AWS DMS，您可以將關聯式資料從任何支援的 SQL 資料庫的 DMS 來源端點，將高度連線圖形模型化至 Neptune 目標端點。

如需詳細資訊，請參閱下列內容。

主題

- [以 Amazon Neptune 為目標的遷移概觀](#)
- [指定 Amazon Neptune 做為目標的端點設定](#)
- [建立 IAM 服務角色以存取做為目標的 Amazon Neptune](#)
- [使用 Gremlin 和 R2RML 以 Amazon Neptune 做為目標指定圖形映射規則](#)
- [Amazon Neptune 做為目標遷移的 Gremlin 和 R2RML 資料類型](#)
- [使用 Amazon Neptune 做為目標的限制](#)

以 Amazon Neptune 為目標的遷移概觀

開始遷移至 Neptune 目標之前，請在 AWS 您的帳戶中建立下列資源：

- 目標端點的 Neptune 叢集。
- 來源端點支援的 SQL AWS DMS 關聯式資料庫。
- 目標端點的 Amazon S3 儲存貯體。在與 Neptune 叢集相同的 AWS 區域中建立此 S3 儲存貯體。會將 AWS DMS 此 S3 儲存貯體用作其大量載入至 Neptune 資料庫的目標資料的中繼檔案儲存體。如需有關建立 S3 儲存貯體的詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Storage Service 使用者指南》中的「[建立儲存貯體](#)」。
- 與 Neptune 叢集位於相同 VPC 中的 S3 虛擬私有雲端 (VPC) 端點。
- 包含 IAM 政策的 AWS Identity and Access Management (IAM) 角色。此政策應為您的目標端點指定 S3 儲存貯體的 GetObject、PutObject、DeleteObject 和 ListObject 權限。此角色由具

有目標 S3 儲存貯體 AWS DMS 和 Neptune 資料庫之 IAM 存取權的 和 Neptune 擔任。如需詳細資訊，請參閱[建立 IAM 服務角色以存取做為目標的 Amazon Neptune](#)。

擁有這些資源後，設定和啟動 Neptune 目標遷移與使用主控台或 DMS API 的任何完全載入遷移類似。不過，遷移至 Neptune 目標需要一些獨特的步驟。

將 AWS DMS 關聯式資料庫遷移至 Neptune

1. 如 [建立複寫執行個體](#) 所述，建立複寫執行個體。
2. 針對 AWS DMS 來源端點建立和測試 支援的 SQL 關聯式資料庫。
3. 為您的 Neptune 資料庫建立目標端點並進行測試。

若要將目標端點連接至 Neptune 資料庫，請指定 Neptune 叢集端點或 Neptune 寫入器執行個體端點的伺服器名稱。此外，請指定的 S3 儲存貯體資料夾 AWS DMS，以存放其中繼檔案，以便大量載入 Neptune 資料庫。

在遷移期間，會將此 S3 儲存貯體資料夾中所有遷移的目標資料 AWS DMS 儲存到您指定的檔案大小上限。當此檔案儲存體達到此大小上限時，會將儲存的 S3 資料 AWS DMS 大量載入目標資料庫。它會清除資料夾以啟用儲存任何其他目標資料，以便後續載入目標資料庫。如需指定這些設定的詳細資訊，請參閱 [指定 Amazon Neptune 做為目標的端點設定](#)。

4. 在步驟 1-3 中建立的資源建立完全載入複寫工作，並執行下列動作：
 - a. 像往常一樣使用任務資料表映射，以識別使用適當的選取項目和轉換規則從關聯式資料庫遷移的特定來源結構描述、資料表和檢視表。如需詳細資訊，請參閱[使用資料表映射指定任務設定](#)。
 - b. 透過選擇以下選項之一指定目標映射，以指定來源資料表和檢視表到 Neptune 目標資料庫圖形的映射規則：
 - Gremlin JSON — 如需使用 Gremlin JSON 載入 Neptune 資料庫的相關資訊，請參閱《Amazon Neptune 使用者指南》中的「[Gremlin 載入資料格式](#)」。
 - SPARQL RDB 到資源描述架構映射語言 (R2RML) 如需有關使用 SPARQL R2RML 的詳細資訊，請參閱《[W3C 規格 R2RML：RDB 到 RDF 映射語言](#)》。
 - c. 執行以下任意一項：
 - 使用 AWS DMS 主控台，在建立資料庫遷移任務頁面上使用圖形映射規則指定圖形映射選項。

- 使用 AWS DMS API，使用 CreateReplicationTask API 呼叫的 TaskData 請求參數指定這些選項。

如需有關使用 Gremlin JSON 和 SPARQL R2RML 指定圖形映射規則的詳細資訊和範例，請參閱 [使用 Gremlin 和 R2RML 以 Amazon Neptune 做為目標指定圖形映射規則](#)。

5. 啟動遷移任務的複寫。

指定 Amazon Neptune 做為目標的端點設定

若要建立或修改目標端點，您可以使用主控台或 CreateEndpoint 或 ModifyEndpoint API 作業。

對於 AWS DMS 主控台內的 Neptune 目標，請在建立端點或修改端點主控台頁面上指定端點特定設定。對於 CreateEndpoint 和 ModifyEndpoint，指定 NeptuneSettings 選項的請求參數。下列範例將示範如何使用 CLI 來做到這一點。

```
dms create-endpoint --endpoint-identifier my-neptune-target-endpoint
--endpoint-type target --engine-name neptune
--server-name my-neptune-db.cluster-cspckvklbvgf.us-east-1.neptune.amazonaws.com
--port 8192
--neptune-settings
  '{"ServiceAccessRoleArn":"arn:aws:iam::123456789012:role/myNeptuneRole",
    "S3BucketName":"amzn-s3-demo-bucket",
    "S3BucketFolder":"amzn-s3-demo-bucket-folder",
    "ErrorRetryDuration":57,
    "MaxFileSize":100,
    "MaxRetryCount": 10,
    "IAMAuthEnabled":false}'
```

在這裡，CLI --server-name 選項會指定 Neptune 叢集寫入器端點的服務器名稱。或者，您可以指定 Neptune 寫入器執行個體端點的伺服器名稱。

--neptune-settings 選項請求參數如下：

- ServiceAccessRoleArn – (必要) 您為 Neptune 目標端點建立的服務角色的 Amazon Resource Name (ARN)。如需詳細資訊，請參閱 [建立 IAM 服務角色以存取做為目標的 Amazon Neptune](#)。
- S3BucketName – (必要) S3 儲存貯體的名稱，此儲存貯體為 DMS 可以在將資料大量載入至 Neptune 目標資料庫之前，將遷移的圖形資料暫時儲存在 .csv 檔案的位置。DMS 會將 SQL 來源資料映射至圖形資料，然後再將其存放在這些 .csv 檔案中。

- `S3BucketFolder` – (必要) 資料夾路徑，也就是您希望 DMS 將遷移的圖形資料儲存在 `S3BucketName` 指定的 S3 儲存貯體位置。
- `ErrorRetryDuration` – (選用) 在引發錯誤前，DMS 等待重試將遷移圖形資料大量載入到 Neptune 目標資料庫的毫秒數。預設值為 250。
- `MaxFileSize` – (選用) DMS 將資料大量載入到 Neptune 目標資料庫之前，儲存在 .csv 檔案中的遷移圖形資料大小上限 (以 KB 為單位)。預設值為 1,048,576 KB (1 GB)。如果成功，DMS 會清除儲存貯體，準備儲存下一批遷移的圖形資料。
- `MaxRetryCount` – (選用) DMS 在重試將遷移圖形資料大量載入到 Neptune 目標資料庫後發生錯誤的毫秒數。預設值為 5。
- `IAMAuthEnabled` – (選用) 如果您希望為此端點啟用 IAM 授權，請將此參數設定為 `true` 並將適當的 IAM 政策文件附加至 `ServiceAccessRoleArn` 指定的服務角色。預設值為 `false`。

建立 IAM 服務角色以存取做為目標的 Amazon Neptune

若要將 Neptune 作為目標存取，請使用 IAM 建立服務角色。根據您的 Neptune 端點組態，將下列部分或全部 IAM 政策和信任文件附加至此角色。建立 Neptune 端點時，您會提供此服務角色的 ARN。這樣做可讓 AWS DMS 和 Amazon Neptune 同時取得存取 Neptune 及其相關聯 Amazon S3 儲存貯體的許可。

如果您在 Neptune 端點組態將 `NeptuneSettings` 中的 `IAMAuthEnabled` 參數設定為 `true`，請將如下所示的 IAM 政策附加到您的服務角色。如果您設定 `IAMAuthEnabled` 為 `false`，則可以忽略此政策。

```
// Policy to access Neptune

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "neptune-db:*",
      "Resource": "arn:aws:neptune-db:us-east-1:123456789012:cluster-CLG7H7FHK54AZGHEH6MNS55JKM/*"
    }
  ]
}
```

上述 IAM 政策允許完整存取由 Resource 指定的 Neptune 目標叢集。

將如下所示的 IAM 政策附加到您的服務角色。此政策可以讓 DMS 暫時將遷移的圖形資料儲存在您為大量載入至 Neptune 目標資料庫而建立的 S3 儲存貯體中。

```
//Policy to access S3 bucket

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "ListObjectsInBucket0",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "s3:ListBucket",
    "Resource": [
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
    ]
  },
  {
    "Sid": "AllObjectActions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": ["s3:GetObject",
      "s3:PutObject",
      "s3:DeleteObject"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/"
    ]
  },
  {
    "Sid": "ListObjectsInBucket1",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "s3:ListBucket",
    "Resource": [
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/"
    ]
  }
  ]
}
```

上述 IAM 政策允許您的帳戶查詢為 Neptune 目標建立的 S3 儲存貯體 (arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket) 內容。也允許您的帳戶完全操作所有儲存貯體檔案和文件夾 (arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/) 的內容。

編輯信任關係，並將下列 IAM 角色連接至您的服務角色，以允許 AWS DMS 和 Amazon Neptune 資料庫服務擔任該角色。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "dms.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    },
    {
      "Sid": "neptune",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "rds.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

如需為 Neptune 目標端點指定此服務角色的相關資訊，請參閱 [指定 Amazon Neptune 做為目標的端點設定](#)。

使用 Gremlin 和 R2RML 以 Amazon Neptune 做為目標指定圖形映射規則

您建立的圖形映射規則會指定如何將從 SQL 關聯式資料庫來源擷取的資料載入至 Neptune 資料庫叢集目標。這些映射規則的格式取決於，此規則是否使用 Apache TinkerPop Gremlin 載入屬性圖形或使用 R2RML 載入資源描述框架 (RDF) 資料。接下來，您可以尋找這些格式的相關資訊，以及在何處進一步了解。

當您使用主控台或 DMS API 建立遷移任務時，可以指定這些映射規則。

使用主控台，使用建立資料庫遷移任務頁面上的圖形對應規則來指定這些對應規則。在 Graph mapping rules (圖形映射規則) 中，您可以使用提供的編輯器直接輸入和編輯映射規則。或者，您可以瀏覽以適當的圖形映射格式包含映射規則的檔案。

使用 API，並使用 CreateReplicationTask API 呼叫的 TaskData 要求參數指定此選項。將檔案路徑設定為 TaskData 並以適當的圖形映射格式包含映射規則。

使用 Gremlin 產生屬性圖形資料的圖形映射規則

使用 Gremlin 產生屬性圖形資料，為即將根據來源資料產生的每個圖形實體提供映射規則指定一個 JSON 物件。此 JSON 的格式是專門針對大量載入 Amazon Neptune 所定義。下列範本顯示此物件中每個規則的外觀。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule_id": "(an identifier for this rule)",
      "rule_name": "(a name for this rule)",
      "table_name": "(the name of the table or view being loaded)",
      "vertex_definitions": [
        {
          "vertex_id_template": "{col1}",
          "vertex_label": "(the vertex to create)",
          "vertex_definition_id": "(an identifier for this vertex)",
          "vertex_properties": [
            {
              "property_name": "(name of the property)",
              "property_value_template": "{col2} or text",
              "property_value_type": "(data type of the property)"
            }
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "rule_id": "(an identifier for this rule)",
      "rule_name": "(a name for this rule)",
      "table_name": "(the name of the table or view being loaded)",
      "edge_definitions": [
        {
```



```

        "from_vertex": {
            "vertex_id_template": "{col1}",
            "vertex_definition_id": "(an identifier for the vertex
referenced above)"
        },
        "to_vertex": {
            "vertex_id_template": "{col3}",
            "vertex_definition_id": "(an identifier for the vertex
referenced above)"
        },
        "edge_id_template": {
            "label": "(the edge label to add)",
            "template": "{col1}_{col3}"
        },
        "edge_properties": [
            {
                "property_name": "(the property to add)",
                "property_value_template": "{col4} or text",
                "property_value_type": "(data type like String, int,
double)"
            }
        ]
    }
}
]
}
}
}
}

```

頂點標籤的存在意味著正在此處建立頂點。它的缺席意味著頂點是由不同的來源建立，並且這個定義只是新增頂點屬性。根據需要指定任意數目的頂點和邊緣定義，以指定整個關聯式資料庫來源的映射。

employee 資料表的範例規則如下。

```

{
  "rules": [
    {
      "rule_id": "1",
      "rule_name": "vertex_mapping_rule_from_nodes",
      "table_name": "nodes",
      "vertex_definitions": [
        {

```

```

        "vertex_id_template": "{emp_id}",
        "vertex_label": "employee",
        "vertex_definition_id": "1",
        "vertex_properties": [
            {
                "property_name": "name",
                "property_value_template": "{emp_name}",
                "property_value_type": "String"
            }
        ]
    },
]
},
{
    "rule_id": "2",
    "rule_name": "edge_mapping_rule_from_emp",
    "table_name": "nodes",
    "edge_definitions": [
        {
            "from_vertex": {
                "vertex_id_template": "{emp_id}",
                "vertex_definition_id": "1"
            },
            "to_vertex": {
                "vertex_id_template": "{mgr_id}",
                "vertex_definition_id": "1"
            },
            "edge_id_template": {
                "label": "reportsTo",
                "template": "{emp_id}_{mgr_id}"
            },
            "edge_properties": [
                {
                    "property_name": "team",
                    "property_value_template": "{team}",
                    "property_value_type": "String"
                }
            ]
        }
    ]
}
]
}
}

```

在這裡，頂點和邊緣定義映射從員工 ID (EmpID) 的 employee 節點和經理 ID (managerId) 的 employee 節點映射報告關係。

如需有關使用 Gemlin JSON 建立圖形映射規則的詳細資訊，請參閱《Amazon Neptune 使用者指南》中的「[Gemlin 載入資料格式](#)」。

用於產生 RDF/SPARQL 資料的圖形映射規則

如果您要載入使用 SPARQL 查詢的 RDF 資料，請在 R2RML 編寫圖形映射規則。R2RML 是用於關係資料映射到 RDF 標準的 W3C 語言。在 R2RML 檔案中，三倍映射 (例如，以下 <#TriplesMap1>) 指定用於將邏輯資料表中的每一行轉換為零或多個 RDF 三倍的規則。主題映射 (例如，以下任何 rr:subjectMap) 指定用於產生由三倍映射產生的 RDF 三倍物件的規則。述詞物件映射 (例如，以下任何 rr:predicateObjectMap) 是為邏輯資料表的每個邏輯資料表行建立一個或多個述詞物件組。

nodes 資料表的簡單範例如下。

```
@prefix rr: <http://www.w3.org/ns/r2rml#>.
@prefix ex: <http://example.com/ns#>.

<#TriplesMap1>
  rr:logicalTable [ rr:tableName "nodes" ];
  rr:subjectMap [
    rr:template "http://data.example.com/employee/{id}";
    rr:class ex:Employee;
  ];
  rr:predicateObjectMap [
    rr:predicate ex:name;
    rr:objectMap [ rr:column "label" ];
  ]
```

在前面的例子中，映射定義了從員工資料表映射的圖形節點。

Student 資料表的另一個簡單示例如下。

```
@prefix rr: <http://www.w3.org/ns/r2rml#>.
@prefix ex: <http://example.com/#>.
@prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>.
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>.
```

```
<#TriplesMap2>
  rr:logicalTable [ rr:tableName "Student" ];
  rr:subjectMap   [ rr:template "http://example.com/{ID}{Name}";
                    rr:class   foaf:Person ];
  rr:predicateObjectMap [
    rr:predicate ex:id ;
    rr:objectMap  [ rr:column "ID";
                    rr:datatype xsd:integer ]
  ];
  rr:predicateObjectMap [
    rr:predicate foaf:name ;
    rr:objectMap  [ rr:column "Name" ]
  ].
```

在前面的例子中，映射定義圖形節點映射 Student 資料表中的人與人之間的朋友關係。

如需有關使用 SPARQL R2RML 建立圖形映射規則的詳細資訊，請參閱 W3C 規格 [R2RML : RDB 至 RDF 映射語言](#)。

Amazon Neptune 做為目標遷移的 Gremlin 和 R2RML 資料類型

AWS DMS 會以兩種方式之一，執行從 SQL 來源端點到 Neptune 目標的資料類型映射。您使用哪種方式取決於您用來載入 Neptune 資料庫的圖形映射格式：

- Apache TinkerPop Gremlin，使用遷移資料的 JSON 表示形式。
- W3C 的 SPARQL，使用遷移資料的 R2RML 表示形式。

如需這兩種圖形映射格式的詳細資訊，請參閱 [使用 Gremlin 和 R2RML 以 Amazon Neptune 做為目標指定圖形映射規則](#)。

接下來，您可以找到每種格式的資料類型映射的描述。

SQL 來源到 Gremlin 目標資料類型映射

以下資料表顯示從 SQL 來源到 Gremlin 格式化目標的資料類型映射。

AWS DMS 會將任何未列出的 SQL 來源資料類型映射至 Gremlin String。

SQL 來源資料類型	Gremlin 目標資料類型
NUMERIC (和變體)	Double

SQL 來源資料類型	Gremlin 目標資料類型
DECIMAL	
TINYINT	Byte
SMALLINT	Short
INT, INTEGER	Int
BIGINT	Long
FLOAT	Float
DOUBLE PRECISION	
REAL	Double
BIT	Boolean
BOOLEAN	
DATE	Date
TIME	
TIMESTAMP	
CHARACTER (和變體)	String

如需用於載入 Neptune 的 Gremlin 資料類型的詳細資訊，請參閱《Neptune 使用者指南》中的 [《Gremlin 資料類型》](#)。

SQL 來源到 R2RML (RDF) 目標資料類型映射

以下資料表顯示從 SQL 來源到 R2RML 格式化目標的資料類型映射。

所有列出的 RDF 資料類型都區分大小寫，但 RDF literal. AWS DMS maps 任何未列出的 SQL 來源資料類型到 RDF 常值。

RDF 常值是多種常值語彙形式和資料類型之一。如需詳細資訊，請參閱 W3C 規格資源描述架構 (RDF)：概念和抽象語法中的「[RDF 常值](#)」。

SQL 來源資料類型	R2RML (RDF) 目標資料類型
BINARY (和變體)	xsd:hexBinary
NUMERIC (和變體)	xsd:decimal
DECIMAL	
TINYINT	xsd:integer
SMALLINT	
INT, INTEGER	
BIGINT	
FLOAT	xsd:double
DOUBLE PRECISION	
REAL	
BIT	xsd:boolean
BOOLEAN	
DATE	xsd:date
TIME	xsd:time
TIMESTAMP	xsd:dateTime
CHARACTER (和變體)	RDF 常值

如需有關載入 Neptune 的 RDF 資料類型，及其對應至 SQL 來源資料類型的詳細資訊，請參閱 W3C 規格 R2RML：RDB 至 RDF 對應語言的「[資料類型轉換](#)」。

使用 Amazon Neptune 做為目標的限制

使用 Neptune 做為目標時，有下列限制：

- AWS DMS 目前僅支援將完全載入任務遷移至 Neptune 目標。未支援變更資料擷取 (CDC) 遷移至 Neptune 目標。
- 在啟動遷移任務之前，請確定您的目標 Neptune 資料庫已手動清除所有資料，如以下範例所示。

若要刪除圖形中的所有資料 (頂點和邊緣)，需運行以下 Gremlin 命令。

```
gremlin> g.V().drop().iterate()
```

若要刪除具有標籤 'customer' 的頂點，需運行以下 Gremlin 命令。

```
gremlin> g.V().hasLabel('customer').drop()
```

Note

需要一些時間來刪除大型資料集。您可能想要逐一查看 `drop()` 的一個限制，例如，`limit(1000)`。

若要刪除具有標籤 'rated' 的邊緣，需運行以下 Gremlin 命令。

```
gremlin> g.E().hasLabel('rated').drop()
```

Note

需要一些時間來刪除大型資料集。您可能想要逐一查看 `drop()` 的一個限制，例如，`limit(1000)`。

- DMS API 作業 `DescribeTableStatistics` 可能會傳回有關給予資料表的不正確結果，因為 Neptune 圖形資料結構的性質。

在遷移期間，AWS DMS 會掃描每個來源資料表，並使用圖形映射將來源資料轉換為 Neptune 圖形。轉換後的資料會先儲存在為目標端點指定的 S3 儲存貯體資料夾中。如果掃描來源並成功產生此中繼 S3 資料，則 `DescribeTableStatistics` 會假設資料已成功載入至 Neptune 目標資料

庫。但這並不是都是正確的。若要驗證給予資料表的資料已正確載入，請比較該資料表遷移兩端的 `count()` 傳回值。

在下列範例中，AWS DMS 已從來源資料庫載入 `customer` 資料表，並在目標 Neptune 資料庫圖表 `'customer'` 中指派標籤。您可以確認此標籤已寫入目標資料庫。若要執行此動作，請將來源資料庫中的可用 `customer` 列數與任務完成後載入 Neptune 目標資料庫中的 `'customer'` 標籤列數進行比較。

若要使用 SQL 從來源資料庫取得可用的客戶資料列數，請執行下列動作。

```
select count(*) from customer;
```

使用 Gremlin 載入至目標資料庫圖形中的 `'customer'` 標籤列數，請運行以下命令。

```
gremlin> g.V().hasLabel('customer').count()
```

- 目前，如果任何單一資料表載入失敗，整個任務就會失敗。與關聯式資料庫目標不同，Neptune 中的資料是高度連線的，這使得在許多情況下無法繼續任務。如果因為這種類型的資料載入失敗而無法順利繼續任務，請建立新的任務以載入無法載入的資料表。在執行新任務之前，請從 Neptune 目標手動清除部分載入的資料表。

Note

如果失敗可復原 (例如，網路傳輸錯誤)，您可以繼續無法遷移至 Neptune 目標的任務。

- AWS DMS 支援大多數 R2RML 標準。不過，AWS DMS 不支援某些 R2RML 標準，包括反向表達式、聯結和檢視。R2RML 檢視表的解決方法是在來源資料庫中建立對應的自訂 SQL 檢視表。在遷移任務中，使用資料表映射選擇檢視表做為輸入。然後將檢視表對應到 R2RML 消耗的資料表，以產生圖形資料。
- 當您使用不支援的 SQL 資料類型遷移來源資料時，產生的目標資料可能會遺失精確度。如需詳細資訊，請參閱 [Amazon Neptune 做為目標遷移的 Gremlin 和 R2RML 資料類型](#)。
- AWS DMS 不支援將 LOB 資料遷移至 Neptune 目標。

使用 Redis OSS 做為的目標 AWS Database Migration Service

Redis OSS 是開放原始碼的記憶體內資料結構存放區，用作資料庫、快取和訊息中介裝置。在記憶體內管理資料可讓讀取或寫入操作僅需不到一毫秒的時間，而且每秒能執行數億個操作。作為記憶體內資料存放區，Redis OSS 支援需要低於毫秒回應時間的最嚴苛應用程式。

使用 AWS DMS，您可以將資料從任何支援的來源資料庫遷移到目標 Redis OSS 資料存放區，並將停機時間降至最低。如需 Redis OSS 的詳細資訊，請參閱 [Redis OSS 文件](#)。

除了現場部署 Redis OSS 之外，AWS Database Migration Service 還支援下列項目：

- [Amazon ElastiCache \(Redis OSS\)](#) 做為目標資料存放區。ElastiCache (Redis OSS) 可與 Redis OSS 用戶端搭配使用，並使用開啟的 Redis OSS 資料格式來存放您的資料。
- [Amazon MemoryDB](#) 做為目標資料存放區。MemoryDB 與 Redis OSS 相容，可讓您使用目前使用的所有 Redis OSS 資料結構、APIs 和命令來建置應用程式。

如需使用 Redis OSS 做為目標的其他資訊 AWS DMS，請參閱下列章節：

主題

- [使用 Redis OSS 叢集做為目標的先決條件 AWS DMS](#)
- [使用 Redis 做為目標的限制 AWS Database Migration Service](#)
- [從關聯式或非關聯式資料庫將資料遷移至 Redis OSS 目標](#)
- [將 Redis OSS 的端點設定指定為目標](#)

使用 Redis OSS 叢集做為目標的先決條件 AWS DMS

DMS 支援獨立組態中的內部部署 Redis OSS 目標，或做為 Redis OSS 叢集，其中資料會自動分片到多個節點。碎片化是將資料分成較小區塊 (稱為碎片) 的過程，這些區塊會分散在多個服務器或節點上。實際上，碎片是一個資料分割區，其中包含總資料集的子集，並負責整體工作負載的一部分。

由於 Redis OSS 是 NoSQL 資料存放區的鍵值，因此當您的來源是關聯式資料庫時，要使用的 Redis OSS 金鑰命名慣例為 schema-name.table-name.primary-key。在 Redis OSS 中，索引鍵和值不得包含特殊字元 %。否則，DMS 會略過該記錄。

Note

如果您使用 ElastiCache (Redis OSS) 做為目標，DMS 僅支援啟用叢集模式的組態。如需使用 ElastiCache (Redis OSS) 6.x 版或更新版本來建立啟用叢集模式的目標資料存放區的詳細資訊，請參閱《Amazon ElastiCache (Redis OSS) 使用者指南》中的[入門](#)。

開始資料庫遷移之前，請使用下列條件啟動 Redis OSS 叢集。

- 您的叢集有一個或多個碎片。
- 如果您使用的是 ElastiCache (Redis OSS) 目標，請確定您的叢集未使用 IAM 角色型存取控制。反之，請使用 Redis OSS 身分驗證來驗證使用者。
- 啟用異地同步備份 (可用區域)。
- 請確定叢集有足夠的記憶體容量，可儲存從資料庫遷移過來的資料。
- 在開始初始遷移任務之前，請確定您的目標 Redis OSS 叢集沒有所有資料。

在建立叢集組態之前，您應該先決定資料遷移的安全性需求。DMS 支援遷移至目標複寫群組，無論其加密組態為何。但是，您只能在建立叢集組態時啟用或停用加密。

使用 Redis 做為目標的限制 AWS Database Migration Service

使用 Redis OSS 做為目標時，適用下列限制：

- 由於 Redis OSS 是金鑰值 no-sql 資料存放區，因此當您的來源是關聯式資料庫時，要使用的 Redis OSS 金鑰命名慣例為 `schema-name.table-name.primary-key`。
- 在 Redis OSS 中，索引鍵值不能包含特殊字元 %。否則，DMS 會略過該記錄。
- DMS 不會遷移包含 % 字元的資料列。
- DMS 不會遷移包含欄位名稱中 % 字元的欄位。
- 不支援完全的 LOB 模式。
- 使用 ElastiCache (Redis OSS) 做為目標時，不支援私有憑證授權機構 (CA)。
- AWS DMS 使用 Redis 做為目標端點時，不支援包含內嵌 '\0' 字元的來源資料。包含內嵌 '\0' 字元的資料會在第一個 '\0' 字元被截斷。

從關聯式或非關聯式資料庫將資料遷移至 Redis OSS 目標

您可以將資料從任何來源 SQL 或 NoSQL 資料存放區直接遷移至 Redis OSS 目標。設定和開始遷移至 Redis OSS 目標類似於使用 DMS 主控台或 API 的任何完全載入和變更資料擷取遷移。若要執行資料庫遷移至 Redis OSS 目標，請執行下列動作。

- 建立複寫執行個體，以執行遷移的所有程序。如需詳細資訊，請參閱[建立複寫執行個體](#)。
- 指定來源端點。如需詳細資訊，請參閱[來源與目標端點](#)。
- 尋找叢集的 DNS 名稱和連接埠號碼。
- 下載憑證套件，可用其來驗證 SSL 連線。
- 指定目標端點，如下所述。
- 建立單一任務或一組任務來定義您希望使用的資料表和複寫程序。如需詳細資訊，請參閱[建立任務](#)。
- 將來源資料庫中的資料遷移至目標叢集。

開始資料庫遷移的方法有兩種：

1. 您可以選擇 AWS DMS 主控台，並在其中執行每個步驟。
2. 您可以使用 AWS Command Line Interface (AWS CLI)。如需搭配使用 CLI 的詳細資訊 AWS DMS，請參閱 [AWS CLI for AWS DMS](#)。

若要尋找叢集的 DNS 名稱和連接埠號碼

- 使用以下 AWS CLI 命令為提供複寫群組 replication-group-id 的名稱。

```
aws elasticache describe-replication-groups --replication-group-id myreplgroup
```

此處的輸出會顯示 Address 屬性中的 DNS 名稱，以及叢集中主節點 Port 屬性中的連接埠號碼。

```
...
"ReadEndpoint": {
  "Port": 6379,
  "Address": "myreplgroup-
111.1abc1d.1111.uuu1.cache.example.com"
}
```

...

如果您使用 MemoryDB 做為目標，請使用下列 AWS CLI 命令將端點地址提供給 Redis OSS 叢集。

```
aws memorydb describe-clusters --clusterid clusterid
```

下載憑證套件以用於驗證 SSL 連線

- 在命令列輸入下列 wget 命令。Wget 是一個免費的 GNU 命令行公用程式工具，用於從網路下載文件。

```
wget https://s3.aws-api-domain/rds-downloads/rds-combined-ca-bundle.pem
```

在此，`aws-api-domain` 完成您 AWS 區域中存取指定 S3 儲存貯體所需的 Amazon S3 網域，以及其提供的 `rds-combined-ca-bundle.pem` 檔案。

使用 AWS DMS 主控台建立目標端點

此端點適用於已在執行的 Redis OSS 目標。

- 在主控台中，在導覽窗格中選擇端點，然後選擇建立端點。下表說明相關設定。

若為此選項	執行此作業
端點類型	選擇目標端點類型。
Endpoint identifier (端點識別碼)	輸入您的端點名稱。舉例來說，在名稱中包含端點類型，例如 my-redis-target 。
目標引擎	選擇 Redis OSS 作為您希望此端點連線的資料庫引擎類型。

若為此選項	執行此作業
叢集名稱	輸入 Redis OSS 叢集的 DNS 名稱。
連接埠	輸入 Redis OSS 叢集的連接埠號碼。
SSL 安全通訊協定	選擇純文字或 SSL 加密。 純文字—此選項不會為端點和資料庫之間的流量提供 Transport Layer Security (TLS) 加密。 SSL 加密—如果您選擇此選項，請輸入 SSL 憑證授權機構 (CA) 憑證 ARN 以驗證伺服器的憑證並建立加密連線。 對於內部部署 Redis OSS，DMS 同時支援公有和私有憑證授權機構 (CA)。對於 ElastiCache (Redis OSS)，DMS 僅支援公有 CA。
身分驗證類型	選擇連線到 Redis OSS 時要執行的身分驗證類型。選項包括無、驗證角色和驗證令牌。 如果您選擇 [驗證角色]，請提供驗證使用者名稱和驗證密碼。 如果您選擇 [驗證令牌]，則只需提供驗證密碼。
Replication instance (複寫執行個體)	[選用] 僅當您想要測試連線時，請選擇您先前在建立複製執行個體頁面上輸入的複製執行個體名稱。

當您完成提供端點的所有資訊時，AWS DMS 會建立您的 Redis OSS 目標端點，以便在資料庫遷移期間使用。

如需建立遷移任務和開始資料庫遷移的相關資訊，請參閱 [建立任務](#)。

將 Redis OSS 的端點設定指定為目標

若要建立或修改目標端點，您可以使用主控台或 CreateEndpoint 或 ModifyEndpoint API 作業。

對於 AWS DMS 主控台內的 Redis OSS 目標，請在建立端點或修改端點主控台頁面上指定端點特定設定。

使用 `CreateEndpoint` 和 `ModifyEndpoint` API 操作時，請指定 `RedisSettings` 選項的要求參數。以下的範例示範如何使用 AWS CLI 進行此設定。

```
aws dms create-endpoint --endpoint-identifier my-redis-target
--endpoint-type target --engine-name redis --redis-settings
'{"ServerName": "sample-test-sample.zz012zz.cluster.eee1.cache.bbbxxx.com", "Port": 6379, "AuthType": "auth-token",
  "SslSecurityProtocol": "ssl-encryption", "AuthPassword": "notanactualpassword"}'

{
  "Endpoint": {
    "EndpointIdentifier": "my-redis-target",
    "EndpointType": "TARGET",
    "EngineName": "redis",
    "EngineDisplayName": "Redis",
    "TransferFiles": false,
    "ReceiveTransferredFiles": false,
    "Status": "active",
    "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:999999999999:key/x-b188188x",
    "EndpointArn": "arn:aws:dms:us-east-1:555555555555:endpoint:ABCDEFGHIJKLMONOPQRSTUVWXYZ",
    "SslMode": "none",
    "RedisSettings": {
      "ServerName": "sample-test-sample.zz012zz.cluster.eee1.cache.bbbxxx.com",
      "Port": 6379,
      "SslSecurityProtocol": "ssl-encryption",
      "AuthType": "auth-token"
    }
  }
}
```

`--redis-settings` 參數如下：

- `ServerName`—(必要) 在類型 `string` 中，指定資料將遷移到的 Redis OSS 叢集，並位於相同的 VPC 中。
- `Port`—(必要) 類型為 `number`，用於存取端點的連接埠值。
- `SslSecurityProtocol`—(選用) 有效值包括 `plaintext` 和 `ssl-encryption`。預設值為 `ssl-encryption`。

plaintext 選項不為端點和資料庫之間的流量提供 Transport Layer Security (TLS) 加密。

使用 ssl-encryption 建立加密連線。ssl-encryption 不需要 SSL 憑證授權機構 (CA) ARN 來驗證伺服器的憑證，但可以選擇使用 SslCaCertificateArn 設定進行身分識別。如果未提供憑證授權機構 ARN，DMS 會使用 Amazon 根 CA。

使用內部部署 Redis OSS 目標時，您可以使用 SslCaCertificateArn 將公有或私有憑證授權機構 (CA) 匯入 DMS，並提供該 ARN 進行伺服器身分驗證。使用 ElastiCache (Redis OSS) 做為目標時，不支援私有 CA。

- AuthType- (必要) 指出連線至 Redis OSS 時要執行的身分驗證類型。有效值包括 none、auth-token 與 auth-role。

auth-token 選項需要提供「AuthPassword」，而 auth-role 選項需要提供「AuthUserName」和「AuthPassword」。

使用 Babelfish 做為的目標 AWS Database Migration Service

您可以使用 將資料從 Microsoft SQL Server 來源資料庫遷移至 Babelfish 目標 AWS Database Migration Service。

Babelfish for Aurora PostgreSQL 會擴展您的 Amazon Aurora PostgreSQL 相容版本，使其能夠接受來自 Microsoft SQL Server 用戶端的資料庫連線。這樣做可讓原本為 SQL Server 建置的應用程式直接使用 Aurora PostgreSQL，相較於傳統遷移，程式碼只需稍微變更，不需要變更資料庫驅動程式。

如需 AWS DMS 支援做為目標的 Babelfish 版本資訊，請參閱 [的目標 AWS DMS](#)。在 Aurora PostgreSQL 上使用舊版的 Babelfish 需要升級，然後才能使用 Babelfish 端點。

Note

Aurora PostgreSQL 目標端點是將資料遷移至 Babelfish 的慣用方式。如需詳細資訊，請參閱 [使用 Babelfish for Aurora PostgreSQL 作為目標](#)。

如需使用 Babelfish 作為資料庫端點的相關資訊，請參閱《適用於 Aurora 的 Amazon Aurora 使用者指南》中的 [Babelfish for Aurora PostgreSQL](#)

使用 Babelfish 做為目標的先決條件 AWS DMS

您必須在遷移資料之前建立資料表，以確保 AWS DMS 使用正確的資料類型和資料表中繼資料。如果您在執行遷移之前未在目標上建立資料表，AWS DMS 可能會建立具有不正確資料類型和許可的資料表。例如，會改為將時間戳記欄 AWS DMS 建立為二進位 (8)，且不提供預期的時間戳記/rowversion 功能。

在遷移前準備和建立資料表

1. 執行包含任何唯一限制、主索引鍵或預設限制的建立資料表 DDL 陳述式。

請勿包含外部索引鍵限制，或是檢視、預存程序、函數或觸發程序等物件的任何 DDL 陳述式。您可以在遷移來源資料庫之後套用這些項目。

2. 識別任何身分識別資料欄、計算的資料欄或內含資料表之資料列版本或時間戳記資料類型的資料欄。然後，建立必要的轉換規則，以處理執行遷移任務時的已知問題。如需更多詳細資訊，請參閱[轉換規則與動作](#)。
3. 識別具有 Babelfish 不支援之資料類型的資料欄。然後，變更目標資料表中受影響的資料欄，以使用支援的資料類型，或建立轉換規則以在遷移任務期間移除這些資料欄。如需更多詳細資訊，請參閱[轉換規則與動作](#)。

下表列出 Babelfish 不支援的來源資料類型，以及要使用的對應建議目標資料類型。

來源資料類型	建議的 Babelfish 資料類型
HEIRARCHYID	NVARCHAR(250)
GEOMETRY	VARCHAR(MAX)
GEOGRAPHY	VARCHAR(MAX)

為 Aurora PostgreSQL Serverless V2 來源資料庫設定 Aurora 容量單位 (ACU)

您可以透過設定最小 ACU 值，在執行 AWS DMS 遷移任務之前改善遷移任務的效能。

- 在 Serverless v2 容量設定視窗中，將最小 ACU 設定為 2，或為 Aurora 資料庫叢集設定合理層級。

如需設定 Aurora 容量單位的詳細資訊，請參閱《Amazon Aurora 使用者指南》中的[選擇 Aurora 叢集的 Aurora Serverless v2 容量範圍](#)

執行 AWS DMS 遷移任務後，您可以將 ACUs 的最小值重設為 Aurora PostgreSQL Serverless V2 來源資料庫的合理層級。

使用 Babelfish 做為目標時的安全需求 AWS Database Migration Service

以下說明 AWS DMS 搭配 Babelfish 目標使用的安全需求：

- 用來建立資料庫的管理員使用者名稱 (管理員使用者)。
- PSQL 登入和具有充足 SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE 和 REFERENCES 許可的使用者。

使用 Babelfish 做為目標的使用者許可 AWS DMS

Important

基於安全考量，用於資料遷移的使用者帳戶必須是您作為目標使用之任何 Babelfish 資料庫的註冊使用者。

Babelfish 目標端點需要最基本使用者許可才能執行 AWS DMS 遷移。

若要建立登入和低權限 Transact-SQL (T-SQL) 使用者

1. 建立連線至伺服器時要使用的登入和密碼。

```
CREATE LOGIN dms_user WITH PASSWORD = 'password';  
GO
```

2. 為 Babelfish 叢集建立虛擬資料庫。

```
CREATE DATABASE my_database;  
GO
```

3. 建立目標資料庫的 T-SQL 使用者。

```
USE my_database  
GO  
CREATE USER dms_user FOR LOGIN dms_user;  
GO
```

4. 對於 Babelfish 資料庫中的每個資料表，對這些資料表的 GRANT 許可。

```
GRANT SELECT, DELETE, INSERT, REFERENCES, UPDATE ON [dbo].[Categories] TO dms_user;
```

使用 Babelfish 做為目標的限制 AWS Database Migration Service

使用 Babelfish 資料庫作為 AWS DMS 目標時有下列限制：

- 僅支援資料表準備模式「不執行任何操作」。
- ROWVERSION 資料類型需要資料表對應規則，該規則會在遷移任務期間將資料欄名稱從資料表中移除。
- 不支援 sql_variant 資料類型。
- 不支援完整 LOB 模式。使用 SQL Server 作為來源端點時，必須設定 SQL Server 端點連線屬性設定 ForceFullLob=True，才能將 LOB 遷移至目標端點。
- 複寫任務設定具有下列限制：

```
{
  "FullLoadSettings": {
    "TargetTablePrepMode": "DO_NOTHING",
    "CreatePkAfterFullLoad": false,
  }.
}
```

- Babelfish 中的 TIME(7)、DATETIME2(7) 和 DATETIMEOFFSET(7) 資料類型會將時間秒部分的精確度值限制為 6 位數。使用這些資料類型時，請考慮為目標資料表使用精確度值 6。對於 Babelfish 2.2.0 版及更高版本，當使用 TIME(7) 和 DATETIME2(7) 時，精確度的第七位數字始終為零。
- 在 DO_NOTHING 模式下，DMS 會檢查資料表是否已存在。如果資料表不存在於目標結構描述中，DMS 會根據來源資料表定義建立資料表，並將任何使用者定義的資料類型對應至其基底資料類型。
- Babelfish 目標的 AWS DMS 遷移任務不支援具有使用 ROWVERSION 或 TIMESTAMP 資料類型之資料欄的資料表。您可以使用資料表對應規則，在轉移過程中將資料欄名稱從資料表中移除。以下轉換規則範例中，會轉換來源中名為 Actor 的資料表，以將所有開頭為 col 字元的資料欄從目標中的 Actor 資料表中移除。

```
{
  "rules": [{
    "rule-type": "selection",is
    "rule-id": "1",
    "rule-name": "1",
    "object-locator": {
      "schema-name": "test",
      "table-name": "%"
    },
    "rule-action": "include"
  }, {
    "rule-type": "transformation",
    "rule-id": "2",
    "rule-name": "2",
    "rule-action": "remove-column",
    "rule-target": "column",
    "object-locator": {
      "schema-name": "test",
      "table-name": "Actor",
      "column-name": "col%"
    }
  }
]
```

- 對於具有身分識別或計算資料欄的資料表，其中目標資料表使用混合大小寫名稱 (例如類別)，您必須建立轉換規則動作，將 DMS 任務的資料表名稱轉換為小寫。下列範例示範如何建立轉換規則動作，使用 AWS DMS 主控台進行小寫。如需詳細資訊，請參閱[轉換規則與動作](#)。

▼ Transformation rules

You can use transformation rules to change or transform schema, table or column names of some or all of the selected objects. [Info](#)

Add transformation rule

▼ where **schema name** is like 'dbo' and **table name** is like '%', convert-lowercase

Rule target

Table ▼

Source name

Enter a schema ▼

Source name

Use the % character as a wildcard

dbo

Table name

Use the % character as a wildcard

%

Action

Make lowercase ▼

- 在 Babelfish 版本 2.2.0 之前，DMS 會將您可複製到 Babelfish 目標端點的資料欄數量限制為二十 (20) 個資料欄。使用 Babelfish 2.2.0 時，上限提高到 100 個資料欄。但是在 Babelfish 2.4.0 版及更高版本中，您可以複製的資料欄數再次提高。您可以針對 SQL Server 資料庫執行下列程式碼範例，以判斷哪些資料表太長。

```
USE myDB;
GO
DECLARE @Babelfish_version_string_limit INT = 8000; -- Use 380 for Babelfish versions
before 2.2.0
WITH bfendpoint
AS (
SELECT
  [TABLE_SCHEMA]
    , [TABLE_NAME]
    , COUNT( [COLUMN_NAME] ) AS NumberColumns
    , ( SUM( LEN( [COLUMN_NAME] ) + 3 )
      + SUM( LEN( FORMAT(ORDINAL_POSITION, 'N0') ) + 3 )
```

```

        + LEN( TABLE_SCHEMA ) + 3
+ 12 -- INSERT INTO string
+ 12) AS InsertIntoCommandLength -- values string
    , CASE WHEN ( SUM( LEN( [COLUMN_NAME] ) + 3 )
+ SUM( LEN( FORMAT(ORDINAL_POSITION, 'N0') ) + 3 )
    + LEN( TABLE_SCHEMA ) + 3
+ 12 -- INSERT INTO string
+ 12) -- values string
    >= @Babelfish_version_string_limit
    THEN 1
    ELSE 0
    END AS IsTooLong
FROM [INFORMATION_SCHEMA].[COLUMNS]
GROUP BY [TABLE_SCHEMA], [TABLE_NAME]
)
SELECT *
FROM bfendpoint
WHERE IsTooLong = 1
ORDER BY TABLE_SCHEMA, InsertIntoCommandLength DESC, TABLE_NAME
;

```

Babelfish 的目標資料類型

下表顯示使用時支援的 Babelfish 目標資料類型，AWS DMS 以及來自 AWS DMS 資料類型的預設映射。

如需 AWS DMS 資料類型的詳細資訊，請參閱 [AWS Database Migration Service 的資料類型](#)。

AWS DMS 資料類型	Babelfish 資料類型
BOOLEAN	TINYINT
BYTES	VARBINARY (長度)
DATE	DATE
TIME	TIME
INT1	SMALLINT
INT2	SMALLINT

AWS DMS 資料類型	Babelfish 資料類型
INT4	INT
INT8	BIGINT
NUMERIC	NUMERIC(p,s)
REAL4	REAL
REAL8	FLOAT
STRING	如果資料行是日期或時間資料行，請執行下列動作： - SQL Server 2008 和更新版本請使用 DATETIME2。 - 舊版且若擴展等於或小於 3 請使用 DATETIME。所有其他案例請使用 VARCHAR (37)。 如果資料行不是日期或時間資料行，請使用 VARCHAR (長度)。
UINT1	TINYINT
UINT2	SMALLINT
UINT4	INT
UINT8	BIGINT
WSTRING	NVARCHAR(length)
BLOB	VARBINARY(max) 若要在 DMS 使用此資料類型，您必須針對特定任務使用 BLOB。DMS 只在有主索引鍵的資料表中支援 BLOB 資料類型。

AWS DMS 資料類型	Babelfish 資料類型
CLOB	VARCHAR(max) 若要在 DMS 使用此資料類型，您必須針對特定任務使用 CLOB。
NCLOB	NVARCHAR(max) 若要在 DMS 使用此資料類型，您必須針對特定任務使用 NCLOB。在 CDC 期間，DMS 只在包含主索引鍵的資料表中支援 NCLOB 資料類型。

使用 Amazon Timestream 做為的目標 AWS Database Migration Service

您可以使用 AWS Database Migration Service 將資料從來源資料庫遷移至 Amazon Timestream 目標端點，並支援完全載入和 CDC 資料遷移。

Amazon Timestream 是一項專為大量資料擷取而建置之快速、可擴展且無伺服器的時間序列資料庫服務。時間序列資料是在一段時間間隔內收集的資料點序列，用於測量隨時間變更的事件。它可用來收集、儲存和分析來自 IoT 應用程式、DevOps 應用程式和分析應用程式的指標。在 Timestream 中取得資料後，您可以近乎即時地視覺化並識別資料中的趨勢和模式。如需 Amazon Timestream 的相關資訊，請參閱《Amazon Timestream 開發人員指南》中的[什麼是 Amazon Timestream？](#)。

主題

- [使用 Amazon Timestream 做為 目標的先決條件 AWS Database Migration Service](#)
- [多執行緒完全載入任務設定](#)
- [多執行緒 CDC 載入任務設定](#)
- [使用 Timestream 做為 目標時的端點設定 AWS DMS](#)
- [建立和修改 Amazon Timestream 目標端點](#)
- [使用物件映射將資料遷移到 Timestream 主題](#)
- [使用 Amazon Timestream 做為 目標的限制 AWS Database Migration Service](#)

使用 Amazon Timestream 做為 目標的先決條件 AWS Database Migration Service

將 Amazon Timestream 設定為 的目標之前 AWS DMS，請務必建立 IAM 角色。此角色必須允許 AWS DMS 存取要遷移至 Amazon Timestream 的資料。下列 IAM 政策顯示您用來遷移至 Timestream 之角色的最低存取權限集。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowDescribeEndpoints",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "timestream:DescribeEndpoints"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "timestream:ListTables",
        "timestream:DescribeDatabase"
      ],
      "Resource": "arn:aws:timestream:us-east-1:123456789012:database/DATABASE_NAME"
    },
    {
      "Sid": "VisualEditor1",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "timestream>DeleteTable",
        "timestream:WriteRecords",
        "timestream:UpdateTable",
        "timestream:CreateTable"
      ],
      "Resource": "arn:aws:timestream:us-east-1:123456789012:database/DATABASE_NAME/table/TABLE_NAME"
    }
  ]
}
```



```
]
}
```

如果您要遷移所有資料表，請在上述範例中使用 * 做為 **TABLE_NAME**。

請注意以下有關使用 Timestream 做為目標的事項：

- 如果您想要擷取時間戳記超過 1 年的歷史資料，建議使用 AWS DMS 並以逗號分隔值 (csv) 格式將資料寫入 Amazon S3。然後，使用 Timestream 的批次載入將資料擷取至 Timestream。如需詳細資訊，請參閱《Amazon Timestream 開發人員指南》<https://docs.aws.amazon.com/timestream/latest/developerguide/what-is-timestream.html>中的 [在 Timestream 中使用批次載入](#)。
- 對於 1 年以內資料的完全載入資料遷移，我們建議將 Timestream 資料表的記憶體存放區保留期設定為大於或等於最舊的時間戳記。然後，當完成遷移後，將資料表的記憶體存放區保留編輯為所需的值。例如，若要遷移最舊時間戳記為 2 個月的資料，請執行下列動作：
 - 將 Timestream 目標資料表的記憶體存放區保留時間設定為 2 個月。
 - 使用 開始資料遷移 AWS DMS。
 - 完成資料遷移後，請將目標 Timestream 資料表的保留期變更為所需的值。

建議您使用下列頁面上的資訊，在遷移之前先預估記憶體存放區成本：

- [Amazon Timestream 定價](#)
- [AWS 定價計算器](#)
- 對於 CDC 資料遷移，建議您設定目標資料表的記憶體存放區保留期，使擷取的資料處於記憶體存放區保留限制內。如需詳細資訊，請參閱《Amazon Timestream 開發人員指南》<https://docs.aws.amazon.com/timestream/latest/developerguide/what-is-timestream.html>中的 [寫入最佳實務](#)。

多執行緒完全載入任務設定

為了協助提高資料傳輸速度，AWS DMS 使用以下任務設定，支援多執行緒完全載入遷移任務到 Timestream 目標端點：

- **MaxFullLoadSubTasks**：使用此選項，指出要平行載入的來源資料表數目上限。DMS 會使用專用子任務，將每個資料表載入到其對應的 Amazon Timestream 目標資料表。預設值為 8；最大值為 49。

- `ParallelLoadThreads` – 使用此選項指定 AWS DMS 用來將每個資料表載入其 Amazon Timestream 目標資料表的執行緒數目。Timestream 目標的最大值為 32。您可以要求提高此上限。
- `ParallelLoadBufferSize`：使用此選項，指定要在平行載入執行緒用來將資料載入至 Amazon Timestream 目標的緩衝區中存放的記錄數量上限。預設值為 50。最大值為 1000。使用此設定搭配 `ParallelLoadThreads`；`ParallelLoadBufferSize`，只有在有多個執行緒時才有效。
- `ParallelLoadQueuesPerThread`：使用此選項指定每個並行執行緒存取的佇列數目，以便將資料記錄從佇列中取出，並為目標產生批次載入。預設為 1。但是，對於各種承載大小的 Amazon Timestream 目標，有效範圍為每個執行緒 5–512 個佇列。

多執行緒 CDC 載入任務設定

為了提升 CDC 效能，AWS DMS 支援下列任務設定：

- `ParallelApplyThreads` – 指定在 CDC 載入期間 AWS DMS 用來將資料記錄推送至 Timestream 目標端點的並行執行緒數目。預設值為 0，最大值為 32。
- `ParallelApplyBufferSize`：指定每個緩衝區佇列中存放的最大記錄數目，以便並行執行緒在 CDC 載入期間推送至 Timestream 目標端點。預設值為 100，最大值為 1,000。`ParallelApplyThreads` 指定多個執行緒時，請使用此選項。
- `ParallelApplyQueuesPerThread`：指定每個執行緒存取的佇列數目，以便從佇列中取出資料記錄，並在 CDC 期間產生 Timestream 端點的批次載入。預設值為 1，最大值為 512。

使用 Timestream 做為目標時的端點設定 AWS DMS

您可以使用端點設定來設定您的 Timestream 目標資料庫，類似於使用額外的連線屬性。當您使用 AWS DMS 主控台或使用 `create-endpoint` 命令搭配 `--timestream-settings` `'{"EndpointSetting": "value", ...}'` JSON 語法來建立目標端點時 [AWS CLI](#)，您可以指定設定。

下列資料表顯示您可搭配 Timestream 做為目標使用的端點設定。

名稱	描述
<code>MemoryDuration</code>	設定此屬性以指定要將遷移的資料儲存在 Timestream 記憶體存放區的保留限制。時間以小時為單位進行測量。Timestream 的記憶體存放區已針對高擷取輸送量和快速存取進行最佳化。

名稱	描述
	預設值：24 (小時) 有效值：1 至 8,736 (1 小時至 12 個月，以小時為單位) 範例：<code>--timestream-settings '{"MemoryDuration": 20}'</code>
DatabaseName	設定此屬性以指定目標 Timestream 資料庫名稱。 類型：字串 範例：<code>--timestream-settings '{"DatabaseName": "db_name"}'</code>
TableName	設定此屬性以指定目標 Timestream 資料表名稱。 類型：字串 範例：<code>--timestream-settings '{"TableName": "table_name"}'</code>
MagneticDuration	設定此屬性以指定套用至 Timestream 資料表的磁性持續時間 (以天為單位)。這是擷取資料的保留限制。Timestream 會刪除任何超出保留限制的時間戳記。如需詳細資訊，請參閱《Amazon Timestream 開發人員指南》中的儲存。 範例：<code>--timestream-settings '{"MagneticDuration": "3"}'</code>
CdcInsertsAndUpdates	將此屬性設定為 <code>true</code> 以指定 AWS DMS 僅套用插入和更新，而不是刪除。Timestream 不允許刪除記錄，因此如果此值為 <code>false</code>，則 AWS DMS 不會刪除 Timestream 資料庫中的對應記錄。如需詳細資訊，請參閱下列限制。 預設值：<code>false</code> 範例：<code>--timestream-settings '{"CdcInsertsAndUpdates": "true"}'</code>

名稱	描述
EnableMagneticStoreWrites	將此屬性設定為 <code>true</code> 以啟用磁性存放區寫入。當此值為 <code>false</code>，AWS DMS 不會寫入時間戳記早於目標資料表記憶體存放區保留期間的記錄，因為 Timestream 預設不允許磁性存放區寫入。如需詳細資訊，請參閱《Amazon Timestream 開發人員指南》https://docs.aws.amazon.com/timestream/latest/developerguide/中的 寫入最佳實務。 預設值：<code>false</code> 範例：<code>--timestream-settings '{"EnableMagneticStoreWrites": "true"}'</code>

建立和修改 Amazon Timestream 目標端點

建立 IAM 角色並建立最低限度的存取許可後，您可以使用 AWS DMS 主控台建立 Amazon Timestream 目標端點，或使用中的 `create-endpoint` 命令 [AWS CLI](#) 搭配 `--timestream-settings` `'{"EndpointSetting": "value", ...}'` JSON 語法。

以下範例示範如何使用 AWS CLI 建立和修改 Timestream 目標端點。

建立 Timestream 目標端點命令

```
aws dms create-endpoint --endpoint-identifier timestream-target-demo
--endpoint-type target --engine-name timestream
--service-access-role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/my-role
--timestream-settings
{
  "MemoryDuration": 20,
  "DatabaseName": "db_name",
  "MagneticDuration": 3,
  "CdcInsertsAndUpdates": true,
  "EnableMagneticStoreWrites": true,
}
```

修改 Timestream 目標端點命令

```
aws dms modify-endpoint --endpoint-identifier timestream-target-demo
--endpoint-type target --engine-name timestream
```

```
--service-access-role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/my-role
--timestream-settings
{
  "MemoryDuration": 20,
  "MagneticDuration": 3,
}
```

使用物件映射將資料遷移到 Timestream 主題

AWS DMS 使用資料表映射規則，將資料從來源映射到目標 Timestream 主題。若要將資料映射到目標主題，請使用一種稱為物件映射的資料表映射規則。您可以使用物件映射定義如何將來源中的資料記錄映射到發佈到 Timestream 主題的資料記錄。

除了擁有分割區索引鍵外，Timestream 主題沒有預設結構。

Note

您不一定要使用物件映射。您可以針對各種轉換使用一般資料表映射。不過，分割區索引鍵類型會遵循下列預設行為：

- 主索引鍵會作為「完全載入」的分割區索引鍵。
- 如果未使用平行套用任務設定，則 `schema.table` 會做為 CDC 的分割區索引鍵。
- 如果使用平行套用任務設定，則主索引鍵會做為 CDC 的分割區索引鍵。

若要建立物件映射規則，請將 `rule-type` 指定為 `object-mapping`。此規則指定您想要使用的物件映射類型。規則的結構如下。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "object-mapping",
      "rule-id": "id",
      "rule-name": "name",
      "rule-action": "valid object-mapping rule action",
      "object-locator": {
        "schema-name": "case-sensitive schema name",
        "table-name": ""
      }
    }
  ]
}
```

```
}
```

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "object-mapping",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "timestream-map",
      "rule-action": "map-record-to-record",
      "target-table-name": "tablename",
      "object-locator": {
        "schema-name": "",
        "table-name": ""
      },
      "mapping-parameters": {
        "timestream-dimensions": [
          "column_name1",
          "column_name2"
        ],
        "timestream-timestamp-name": "time_column_name",
        "timestream-multi-measure-name": "column_name1or2",
        "timestream-hash-measure-name": true or false,
        "timestream-memory-duration": x,
        "timestream-magnetic-duration": y
      }
    }
  ]
}
```

AWS DMS 目前支援 `map-record-to-record` 和 `map-record-to-document` 做為 `rule-action` 參數的唯一有效值。`map-record-to-record` 和 `map-record-to-document` 值會指定預設對 `exclude-columns` 屬性清單中未排除的記錄 AWS DMS 執行的動作。這些值反正不會影響屬性映射。

從關聯式資料庫遷移到 Timestream 主題時，請使用 `map-record-to-record`。此規則類型使用關聯式資料庫的 `taskResourceId.schemaName.tableName` 值做為 Timestream 主題的分割區索引鍵，並會為來源資料庫中的每一欄建立一個屬性。使用 `map-record-to-record`，對於來源資料表中未列於 `exclude-columns` 屬性清單中的任何資料欄，會在目標主題中 AWS DMS 建立對應的屬性。無論屬性映射中是否使用該來源資料行，都會建立此對應的屬性。

了解 map-record-to-record 的一種方法是查看它運作時的狀態。在本範例中，假設您開始使用之關聯式資料庫資料表資料列的結構和資料如下。

FirstName	LastName	StoreId	HomeAddress	HomePhone	WorkAddress	WorkPhone	DateofBirth
Randy	Marsh	5	221B Baker Street	123456789 0	31 Spooner Street, Quahog	987654321 0	1988/02/2 9

若要將此資訊從名為 Test 的結構描述遷移至 Timestream 主題，您可以建立規則以將資料映射至目標主題。以下規則說明映射。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
      "rule-action": "include",
      "object-locator": {
        "schema-name": "Test",
        "table-name": "%"
      }
    },
    {
      "rule-type": "object-mapping",
      "rule-id": "2",
      "rule-name": "DefaultMapToTimestream",
      "rule-action": "map-record-to-record",
      "object-locator": {
        "schema-name": "Test",
        "table-name": "Customers"
      }
    }
  ]
}
```

指定 Timestream 主題和分割區索引鍵 (在本例中為 `taskResourceId.schemaName.tableName`)，下列說明使用我們在 Timestream 目標主題中的範例資料所產生的記錄格式：

```
{
  "FirstName": "Randy",
  "LastName": "Marsh",
  "StoreId": "5",
  "HomeAddress": "221B Baker Street",
  "HomePhone": "1234567890",
  "WorkAddress": "31 Spooner Street, Quahog",
  "WorkPhone": "9876543210",
  "DateOfBirth": "02/29/1988"
}
```

使用 Amazon Timestream 做為目標的限制 AWS Database Migration Service

使用 Amazon Timestream 做為目標時，有下列限制：

- 維度和時間戳記：Timestream 會如同使用複合主鍵一樣使用來源資料中的維度和時間戳記，而且也不允許您更新插入這些值。這表示，如果您變更來源資料庫中記錄的時間戳記或維度，Timestream 資料庫會嘗試建立新記錄。因此，如果您變更記錄的維度或時間戳記，使其與其他現有記錄的維度或時間戳記相符，則會 AWS DMS 更新其他記錄的值，而不是建立新的記錄或更新先前的對應記錄。
- DDL 命令：的目前版本 AWS DMS 僅支援 CREATE TABLE 和 DROP TABLE DDL 命令。
- 記錄限制：Timestream 對記錄大小和度量大小等記錄有限制。如需詳細資訊，請參閱 [《Amazon Timestream 開發人員指南》](#) 中的 [配額](#)。
- 刪除記錄和空值：Timestream 不支援刪除記錄。為了支援遷移從來源刪除的記錄，會 AWS DMS 清除 Timestream 目標資料庫中記錄中的對應欄位。將對應目標記錄欄位中的值 AWS DMS 變更為數字欄位為 0、文字欄位為 null，以及布林值欄位為 false。
- 做為目標的 Timestream 不支援非關聯式資料庫 (RDBMS) 的來源。
- AWS DMS 僅支援 Timestream 做為下列區域中的目標：
 - 美國東部 (維吉尼亞北部)
 - 美國東部 (俄亥俄)
 - 美國西部 (奧勒岡)
 - 歐洲 (愛爾蘭)
 - 歐洲 (法蘭克福)

- 亞太地區 (雪梨)
- 亞太地區 (東京)
- 做為目標的 Timestream 不支援將 TargetTablePrepMode 設定為 TRUNCATE_BEFORE_LOAD。我們建議針對此設定使用 DROP_AND_CREATE。

使用 Amazon RDS for Db2 和 IBM Db2 LUW 作為的目標 AWS DMS

您可以使用 AWS Database Migration Service () 將資料從 Db2 LUW 資料庫遷移至 Amazon RDS for Db2 或內部部署 Db2 資料庫 AWS DMS。

如需 AWS DMS 支援做為目標之 Db2 LUW 版本的資訊，請參閱 [的目標 AWS DMS](#)。

您可以使用 Secure Sockets Layer (SSL) 加密您 Db2 LUW 端點與複寫執行個體之間的連線。如需有關 搭配 Db2 LUW 端點使用 SSL 的詳細資訊，請參閱 [搭配 使用 SSL AWS Database Migration Service](#)。

使用 Db2 LUW 做為 目標的限制 AWS DMS

使用 Db2 LUW 資料庫做為目標時，適用下列限制 AWS DMS。使用 Db2 LUW 做為來源時，請參閱 [使用 Db2 LUW 做為 來源的限制 AWS DMS](#)。

- AWS DMS 當來源為 z/OS 的 Db2 LUW 或 Db2 時，僅支援 Db2 LUW 做為目標。
- 若使用 Db2 LUW 做為目標，並不支援具有完整 LOB 模式的複寫。
- 若使用 Db2 LUW 做為目標，並不會在完全載入階段支援 XML 資料類型。這是 IBM dbload 公用程式的限制。如需詳細資訊，請參閱 IBM Informix 伺服器文件中的 [dbload 公用程式](#)。
- AWS DMS 使用對應於雙引號字元 (") 的值截斷 BLOB 欄位。這是 IBM dbload 公用程式的限制。
- AWS DMS 在 DMS 3.5.3 版中遷移至 Db2 LUW 目標時，不支援平行完全載入選項。此選項可從 DMS 3.5.4 版或更新版本取得。

使用 Db2 LUW 做為 目標時的端點設定 AWS DMS

您可以使用端點設定來設定您的 Db2 LUW 目標資料庫，類似於使用額外的連線屬性。當您使用 AWS DMS 主控台或使用 `create-endpoint` 命令搭配 `--ibm-db2-settings '{"EndpointSetting": "value", ...}'` JSON 語法來建立目標端點時 [AWS CLI](#)，您可以指定設定。

下列資料表顯示可以搭配使用做為目標之 Db2 LUW 的端點設定。

名稱	描述
KeepCsvFiles	如果為 true，AWS DMS 會將任何 .csv 檔案儲存至用於複寫資料的 Db2 LUW 目標。DMS 使用這些檔案進行分析和疑難排解。
LoadTimeout	DMS 在 Db2 目標上執行的 AWS DMS 逾時操作之前的時間量（以毫秒為單位）。預設值為 1200 (20 分鐘)。
MaxFileSize	針對用來將資料傳輸到 Db2 LUW 的任何 .csv 檔案，指定其大小上限 (KB)。
WriteBufferSize	在 DMS 複寫執行個體的本機磁碟上產生 .csv 檔案時，所使用的記憶體內檔案寫入緩衝區的大小 (KB)。預設值為 1024 (1 MB)。

設定的 VPC 端點 AWS DMS

AWS DMS 支援 Amazon Virtual Private Cloud (VPC) 端點做為來源和目標。AWS DMS 可以使用 Amazon VPC 端點連線到任何來源 AWS 或目標資料庫，只要這些來源和目標資料庫的明確定義路由在其 VPC 中 AWS DMS 定義即可。

透過支援 Amazon VPC 端點，AWS DMS 可讓您更輕鬆地維護 end-to-end 網路安全，而無需額外的聯網組態和設定。針對所有來源和目標端點使用 VPC 端點，可確保所有流量都留在 VPC 內並在您的控制之中。

對於在私有子網路或無 AWS DMS 伺服器 AWS DMS 複寫中建立的複寫執行個體，若要連線到 AWS 受管資料庫，必須設定 Amazon VPC 端點：

- Amazon S3
- Amazon DynamoDB
- Amazon Kinesis
- Amazon Redshift
- Amazon OpenSearch Service

如果您使用 AWS Secrets Manager 存放連線憑證以供 DMS 使用，則還需要設定 VPC 端點。

從 3.4.7 AWS DMS 版開始，使用私有網路時，需要在 DMS 複寫執行個體或無伺服器複寫與上述 Amazon 服務之間建立連線。

常見 AWS DMS 先決條件

設定 VPC 端點之前，您必須符合下列先決條件：

- 找到或建立要與 AWS DMS 複寫執行個體或 AWS DMS 無伺服器複寫搭配使用的 VPC。如果您未提供此資訊，DMS 會嘗試在其設定所在的區域中使用預設 VPC。
- 確保您具有建立 VPC 端點的 IAM 許可。若要連線至 Amazon S3 和 Amazon DynamoDB，您可以建立閘道 VPC 端點以提供可靠的連線，而不需要網際網路閘道或 VPC 的 NAT 裝置。與其他類型的 VPC 端點不同，閘道端點不會使用 AWS PrivateLink。如需詳細資訊，請參閱 AWS PrivateLink 指南中的[閘道端點](#)。
- 設定 IAM 許可以使用 DMS：
 - 設定 dms-vpc-role 角色。如需詳細資訊，請參閱 [AWS 受管政策：AmazonDMSVPCManagementRole](#)。
 - 設定 dms-cloudwatch-logs-role 角色。如需詳細資訊，請參閱 [AWS 受管政策：AmazonDMSCloudWatchLogsRole](#)。
 - AWS DMS Serverless 需要服務連結角色 (SLR) 存在於您的帳戶中。AWS DMS 會管理此角色的建立和使用。如需確保您擁有必要 SLR 的詳細資訊，請參閱 [AWS DMS Serverless 的服務連結角色](#)。當您建立複寫時，AWS DMS Serverless 會以程式設計方式建立 Serverless 服務連結角色。您可以在 IAM 主控台中檢視此角色。

使用 AWS Secrets Manager 設定 Amazon VPC 端點

您可以為 AWS Secrets Manager 設定要使用的 Amazon VPC 端點 AWS DMS。透過建立此端點，您可以啟用私有子網路中的 AWS DMS 複寫執行個體或無伺服器複寫組態，安全地存取存放在 Secrets Manager 中的資料庫憑證，而不需要公有網際網路存取。

先決條件

在中使用 AWS Secrets Manager 設定 VPC 端點之前 AWS DMS，您必須符合下列先決條件：

- 請務必設定所有 [the section called “常見 AWS DMS 先決條件”](#)。
- 建立和設定您要連線的[來源](#)或[目標](#)資料庫。

- 使用登入資料在 AWS Secrets Manager 中建立秘密，以存取來源和目標資料庫。秘密必須位於與 AWS DMS 複寫執行個體或無 AWS DMS 伺服器複寫相同的區域。根據資料庫類型，秘密的結構描述可能會有所不同。如需詳細資訊，請參閱[使用 AWS DMS 端點](#)。

Important

AWS DMS 複寫執行個體和無 AWS DMS 伺服器複寫不適用於由 Amazon RDS 管理的秘密。這些登入資料不包含 AWS DMS 建立連線所需的主機和連接埠資訊。

- 某些資料庫需要設定 IAM 許可來管理 DMS 端點：Amazon S3、Amazon Kinesis、Amazon DynamoDB、Amazon Redshift、Amazon OpenSearch Service、Amazon Neptune 和 Amazon Timestream。如需詳細資訊，請參閱[使用 AWS DMS 端點](#)。

建立 AWS Secrets Manager 的 VPC 端點

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/vpc/>：// 開啟 Amazon VPC 主控台。
2. 在 VPC 主控台選單列上，選擇與 AWS DMS 複寫執行個體 AWS 區域 相同的。
3. 在 VPC 導覽窗格中選擇端點。
4. 在端點中選擇建立端點。
5. 設定 VPC 端點，如下所示：
 - a. 選取類型即 AWS 服務。
 - b. 在服務名稱文字方塊中，搜尋 **secretsmanager** 並選取 `com.amazonaws.【region】.secretsmanager`。請確定所選服務的類型為介面。
 - c. 在網路設定下，選取在與 DMS 複寫執行個體相同區域中執行或您建立無伺服器複寫的 VPC。
 - d. 在子網路區段中，選取您希望 DMS 操作的所需子網路。請確定您只選取私有子網路。您可以使用子網路 ID 來識別私有子網路。例如：`vpc-xxxxxx-subnet-private1-us-west-2a`。

如果您的 DMS 複寫執行個體是在未公開存取的情況下建立，您必須選擇與複寫執行個體所在的私有子網路相關聯的路由表。

Note

請務必記下私有子網路，因為您在建立 DMS 複寫子網路群組時必須提供它們。若使用 VPC 端點連接 DMS 與 AWS Secrets Manager，為 VPC 端點指定的子網路必須與 DMS 複寫子網路群組中的子網路相同。

- e. 選取所需的安全群組。安全群組規則會從 VPC 中的資源控制端點網路介面的流量。如果您未指定安全群組，則會選取預設安全群組。
6. 在政策下選取完整存取。如果您想要使用自訂政策來指定自己的存取控制，請選取自訂。您可以使用符合 JSON 政策文件的信任政策 `dms-vpc-role`。如需詳細資訊，請參閱[建立要與 搭配使用的 IAM 角色 AWS DMS](#)。
7. 選取建立端點。

您必須等到狀態變成 Available。您的 VPC 端點現在具有以開頭的 ID `vpce-xxxx`。

您現在已成功建立 VPC 端點。您必須設定 AWS DMS 端點、DMS 子網路群組。根據您選擇的遷移選項，設定 DMS 複寫執行個體或無伺服器複寫。

使用 Amazon S3 設定 Amazon VPC 端點

您可以設定 Amazon VPC 端點，讓 Amazon S3 使用 AWS DMS。透過建立此端點，您可以啟用私有子網路中的 AWS DMS 複寫執行個體或無伺服器複寫組態，安全地存取存放在 S3 儲存貯體中的資料庫憑證，而不需要公有網際網路存取。

先決條件

在 中使用 Amazon S3 設定 VPC 端點之前 AWS DMS，您必須符合下列先決條件：

- 請務必設定所有 [the section called “常見 AWS DMS 先決條件”](#)。
- 建立 Amazon S3 儲存貯體以用作[來源](#)或[目標](#)資料庫 AWS DMS。請勿啟用 S3 的版本控制。如果您需要 S3 版本控制，請使用生命週期政策以主動刪除舊版本。否則，您可能會因為 S3 清單物件呼叫逾時而遇到端點測試連線失敗。
- 設定 IAM 許可管理 DMS Amazon S3 端點。如果您使用的是 AWS DMS 主控台，則如果您具有建立 IAM 角色的許可，則可以建立具有必要許可的 IAM 角色。

建立 Amazon S3 的 VPC 端點

1. 登入 AWS 管理主控台 並開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/vpc/> 的 Amazon VPC 主控台。
2. 在 VPC 主控台選單列上，選擇與 AWS DMS 複寫執行個體 AWS 區域 相同的。
3. 在 VPC 導覽窗格中選擇端點。
4. 在端點中選擇建立端點。
5. 設定 VPC 端點，如下所示：
 - a. 選取類型即 AWS 服務。
 - b. 在服務名稱文字方塊中，搜尋 **s3** 並選取 `com.amazonaws.【region】.s3`。請確定所選服務的類型為 Gateway。您可以在連線至 Amazon S3 和 DynamoDB 時建立閘道 VPC 端點。與其他類型的 VPC 端點不同，閘道端點不會使用 AWS PrivateLink。
 - c. 在網路設定下，選取在與 DMS 複寫執行個體相同區域中執行的 VPC，或是您在其中建立無伺服器複寫的 VPC。
 - d. 在子網路區段中，選取您希望 DMS 操作的所需子網路。請確定您只選取私有子網路。您可以使用子網路 ID 來識別私有子網路。例如：`vpc-xxxxxx-subnet-private1-us-west-2a`。

Note

如果您已在沒有公開存取的情況下建立 DMS 複寫執行個體，則必須選擇與 DMS 執行個體所在相同區域中的私有子網路相關聯的路由表。請務必記下私有子網路，因為您在建立 DMS 複寫子網路群組時必須提供它們。若要使用 VPC 端點連接 DMS 與 Amazon S3，為 VPC 端點指定的子網路必須與 DMS 複寫子網路群組中的子網路相同。

6. 選取政策下的完整存取權。如果您想要使用自訂政策來指定自己的存取控制，請選取自訂。您可以使用符合 JSON 政策文件的信任政策 `dms-vpc-role`。如需詳細資訊，請參閱 [建立要與 搭配使用的 IAM 角色 AWS DMS](#)。
7. 選取建立端點。

您必須等到狀態變成 Available。您的 VPC 端點現在具有以 `IDvpce-xxxx` 開頭的 ID。

您現在已成功建立 VPC 端點。您必須設定 AWS DMS 端點、DMS 子網路群組。根據您選擇的遷移選項，設定 DMS 複寫執行個體或無伺服器複寫。

設定 Amazon DynamoDB 的 Amazon VPC 端點

在私有子網路或無 AWS DMS 伺服器 AWS DMS 複寫中使用複寫執行個體時，您必須建立 VPC 端點，以與 Amazon DynamoDB 建立安全連線。如果沒有 VPC 端點組態，會 AWS DMS 遇到連線錯誤。

建立 VPC 端點時，您必須在 DMS 主控台中選取端點類型做為閘道或界面。如需詳細資訊，請參閱：

- [the section called “常見 AWS DMS 先決條件”](#)
- [Amazon DynamoDB 的閘道端點](#)
- [如何疑難排解閘道 Amazon VPC 端點的連線問題？](#)

設定 Amazon Kinesis 的 Amazon VPC 端點

在私有子網路或無 AWS DMS 伺服器複寫中使用 AWS DMS 複寫執行個體時，您必須建立 VPC 端點，以與 Amazon Kinesis 建立安全連線。如果沒有 VPC 端點組態，會 AWS DMS 遇到連線錯誤。如需詳細資訊，請參閱：

- [the section called “常見 AWS DMS 先決條件”](#)
- [使用 Amazon Kinesis Data Streams 作為的目標 AWS Database Migration Service](#)

設定 Amazon Redshift 的 Amazon VPC 端點

在私有子網路或無 AWS DMS 伺服器 AWS DMS 複寫中使用複寫執行個體時，您必須建立 VPC 端點，以與 Amazon Redshift 建立安全連線。如果沒有 VPC 端點組態，會 AWS DMS 遇到連線錯誤。如需詳細資訊，請參閱：

- [the section called “常見 AWS DMS 先決條件”](#)
- [Redshift 受管 VPC 端點](#)

設定 Amazon OpenSearch Service 的 Amazon VPC 端點

在私有子網路或無 AWS DMS 伺服器 AWS DMS 複寫中使用複寫執行個體時，您必須建立 VPC 端點，以與 Amazon OpenSearch Service 建立安全連線。如果沒有 VPC 端點組態，會 AWS DMS 遇到連線錯誤。如需詳細資訊，請參閱：

- [the section called “常見 AWS DMS 先決條件”](#)

- [設定 Amazon OpenSearch Ingestion 管道的 VPC 存取](#)

設定複寫執行個體、DMS 子網路群組和 DMS 端點

您必須在建立 VPC 端點後設定 AWS DMS 複寫資源。您可以設定用於網路隔離的複寫子網路群組、用於處理的複寫執行個體或無伺服器複寫，以及用於連線至來源和目標資料庫的端點，以便在 VPC 內啟用安全的資料庫遷移。

設定 AWS DMS 複寫執行個體

若要設定 AWS DMS 佈建的複寫執行個體，您必須設定 DMS 複寫子網路群組。

建立 DMS 複寫子網路群組

1. 登入 AWS 管理主控台 並開啟 DMS 主控台。
2. 從左側導覽窗格中，開啟至子網路群組，然後選取建立子網路群組。
3. 輸入名稱和描述。
4. 從 VPC 下拉式功能表中，選取在您要建立 DMS 複寫執行個體的相同區域中執行的 VPC。
5. 從新增子網路下拉式功能表中，新增您在建立 VPC 端點時指定的私有子網路。您可以使用子網路 ID 來識別私有子網路。例如：vpc-xxxxxx-subnet-private1-us-west-2a。
6. 按一下建立子網路群組。

建立 DMS 複寫執行個體（佈建）

1. 導覽至 AWS 管理主控台 以建立複寫執行個體。如需詳細資訊，請參閱[建立複寫執行個體](#)。若要進一步了解複寫執行個體的選擇、調整大小和設定，請參閱[使用 AWS DMS 複寫執行個體](#)。
2. 在連線和安全性區段中，從要建立複寫執行個體的 IPv4 或雙堆疊模式的虛擬私有雲端 (VPC) 中選取 VPC。AWS DMS 如需詳細資訊，請參閱[設定複寫執行個體的網路](#)。
3. 從複寫子網路群組下拉式功能表中，選擇您為複寫執行個體建立的子網路群組。

Note

確保為 VPC 端點指定的子網路與 DMS 複寫執行個體子網路群組中的子網路相同。您必須從子網路群組中移除與 VPC 端點無關的任何子網路。

4. 取消勾選可公開存取核取方塊以停用公開存取。

5. 在進階設定區段的 VPC 安全群組下拉式功能表中，選取與複寫執行個體相關聯的所有 VPC 子網路群組。這些群組必須包含子網路群組，其中包含您在建立 VPC 端點時指定的子網路。

如果您未指定子網路群組，DMS 會選擇預設的複寫子網路群組，或在不存在時建立子網路群組。如需詳細資訊，請參閱 [的安全群組組態 AWS DMS](#)。

6. 完成複寫執行個體組態，然後選取建立複寫執行個體。

您必須等到狀態變成 Available。

建立 AWS DMS 來源和目標端點

1. 登入 DMS 主控台。
2. 導覽至 AWS DMS 端點，然後選取建立端點。
3. 建立和設定 [來源](#) 和 [目標](#) 端點。
4. 在 DMS 主控台中，您可以選擇現有的 IAM 角色，或建立新的 IAM 角色，以存取 AWS Secrets Manager 中存放的資料庫憑證。
5. 按一下執行測試以測試 DMS 複寫執行個體中的端點連線。您的複寫執行個體應具有 Available 狀態，才能搭配它執行測試。
6. 選取建立端點。

設定無 AWS DMS 伺服器複寫

若要設定無 AWS DMS 伺服器複寫，您必須設定 DMS 複寫子網路群組。

建立 AWS DMS 來源和目標端點

1. 登入 DMS 主控台。
2. 導覽至 AWS DMS 端點，然後選取建立端點。
3. 建立和設定 [來源](#) 和 [目標](#) 端點。
4. 在 DMS 主控台中，您可以選擇現有的 IAM 角色，或建立新的 IAM 角色，以存取 AWS Secrets Manager 中存放的資料庫憑證。

 Note

對於無 AWS DMS 伺服器複寫，您無法測試 DMS 端點的連線或使用 TestConnection API。連線測試會在 DMS 執行個體和來源/目標資料庫之間的無伺服器複寫啟動期間執行。如需詳細資訊，請參閱[AWS DMS 無伺服器元件](#)。

5. 選取建立端點。

建立 DMS 複寫子網路群組

1. 登入 AWS 管理主控台 並開啟 DMS 主控台。
2. 從左側導覽窗格中，開啟至子網路群組，然後選取建立子網路群組。
3. 輸入名稱和描述。
4. 從 VPC 下拉式選單中，選取與 DMS 無伺服器執行個體在相同區域中執行的 VPC。
5. 從新增子網路下拉式功能表中，新增您在建立 VPC 端點時指定的私有子網路。您可以使用子網路 ID 來識別私有子網路。例如：vpc-xxxxxx-subnet-private1-us-west-2a。
6. 按一下建立子網路群組。

建立 DMS 無伺服器複寫

1. 導覽至 DMS 主控台以建立無伺服器執行個體。如需詳細資訊，請參閱[建立無伺服器複寫](#)。若要進一步了解選擇、調整大小和設定無伺服器執行個體，請參閱[使用無 AWS DMS 伺服器](#)。
2. 在連線和安全性區段中，從您要建立無 AWS DMS 伺服器執行個體的虛擬私有雲端 (VPC) 下拉式功能表中選取 VPC。如需詳細資訊，請參閱[設定複寫執行個體的網路](#)。
3. 從子網路群組下拉式功能表中，選擇您為無伺服器執行個體建立的子網路群組。

 Note

確保為 VPC 端點指定的子網路與 DMS 無伺服器執行個體子網路群組中的子網路相同。您必須從子網路群組中移除任何未與無伺服器執行個體相關聯的子網路。

4. 選取可用區域。
5. 從最大 DMS 容量單位 (DCU) 下拉式功能表中，選取所需的 DCU 容量。
6. 選取建立任務。這會建立 DMS 無伺服器複寫組態，該組態會出現在狀態為 的任務清單中Start required。

7. 若要開始無伺服器複寫，請選擇您的任務，然後從動作功能表中選取開始。

遷移至 3.4.7 版和更新 AWS DMS 版本時，誰會受到影響？

如果您使用先前列出的 AWS DMS 一或多個端點，且這些端點無法公開路由，或沒有與其相關聯的 VPC 端點，則會受到影響。

遷移至 3.4.7 版和更新 AWS DMS 版本時，誰不會受到影響？

在下列情況下，您不會受影響：

- 您未使用先前列出的一或多個 AWS DMS 端點。
- 您正在使用任何先前列出的端點，它們是可公開路由的。
- 您正在使用任何先前列出的端點，並且這些端點具有與其相關聯的 VPC 端點。

準備遷移至 AWS DMS 3.4.7 版和更新版本

若要在使用上述任何端點時防止 DMS AWS 任務失敗，請在將 AWS DMS 升級到 3.4.7 版或更新版本之前採取下列其中一個步驟：

- 將受影響的 AWS DMS 端點設為可公開路由。例如，將網際網路閘道 (IGW) AWS 路由新增至 DMS 複寫執行個體已使用的任何 VPC，使其所有來源和目標端點可公開路由。
- 如下所述，建立 VPC 端點以存取 AWS DMS 使用的所有來源和目標端點。

對於您用於 DMS AWS 來源和目標端點的任何現有 VPC 端點，請確保它們使用符合 XML 政策文件的信任政策 `dms-vpc-role`。如需此 XML 政策文件的詳細資訊，請參閱[建立要與 搭配使用的 IAM 角色 AWS DMS](#)。

否則，請將複寫執行個體設為 VPC 端點，方法是將 VPC 端點新增至包含這些端點的 VPC 端點。如果您在沒有公有端點的情況下設定複寫執行個體，請將可公開存取的 VPC 端點新增至包含複寫執行個體的 VPC，讓它們可公開存取。您無須進一步操作，即可將複寫執行個體與 VPC 端點建立關聯。

Note

不同的服務可能具有唯一的 VPC 端點組態。例如，使用 AWS Secrets Manager 時，通常不需要調整路由表。請務必檢查每項服務的特定需求。

如需為 DMS 複寫執行個體設定 VPC AWS 端點的詳細資訊，請參閱 [資料庫遷移的網路組態](#)。如需建立介面 VPC 端點以一般存取 AWS 服務的詳細資訊，請參閱《AWS PrivateLink 指南》中的 [使用介面 VPC 端點存取 AWS 服務](#)。如需 VPC 端點的 AWS DMS 區域可用性資訊，請參閱 [AWS 區域表](#)。

支援的 DDL 陳述式 AWS DMS

您可以在資料遷移程序期間，於來源資料庫上執行資料定義語言 (DDL) 陳述式。這些陳述式會由複寫伺服器複寫到目標資料庫。

支援的 DDL 陳述式包含下列項目：

- 建立資料表
- 卸除資料表
- 重新命名資料表
- 截斷資料表
- 新增資料欄
- 卸除資料行
- 重新命名資料行
- 變更資料行的資料類型

DMS 不會擷取某些來源引擎類型的所有支援 DDL 陳述式。DMS 會將 DDL 陳述式套用至特定目標引擎時，會以不同的方式處理這些陳述式。如需針對特定來源支援哪些 DDL 陳述式，以及如何將這些陳述式套用至目標的詳細資訊，請參閱該來源和目標端點的特定文件主題。

您可以使用任務設定，來設定 DMS 在變更資料擷取 (CDC) 期間處理 DDL 行為的方式。如需詳細資訊，請參閱 [變更處理 DDL 處理的任務設定](#)。

限制及考量

來源資料庫中的快速 DDL AWS DMS 操作序列（例如 DDL>DML>DDL）可能會導致剖析日誌不正確，導致資料遺失或意外行為。若要維持資料一致性，請等待 AWS DMS 將每個變更套用至目標，然後再執行後續操作。

例如，在變更資料擷取 (CDC) 期間，來源資料表上的多個快速資料表重新命名操作可能會觸發錯誤。如果您重新命名資料表，然後快速將其重新命名回原始名稱，AWS DMS 可能會報告資料表已存在於目標資料庫中。

進階端點組態

您可以在 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 中為端點設定進階設定，以設定控制來源和目標端點在遷移過程中的行為。作為進階設定的一部分，您可以設定 AWS DMS VPC 對等互連，以啟用 VPCs 之間的安全通訊、DMS 安全群組以控制傳入和傳出流量、Network 存取控制清單 (NACLs) 作為額外的安全層，以及 AWS Secrets Manager 的 VPC 端點。

您可以在端點建立期間設定這些組態，或稍後透過 AWS DMS 主控台或 API 進行修改，以根據特定資料庫引擎需求和效能需求微調遷移程序。

您可以在下面找到有關進階端點組態的更多詳細資訊。

主題

- [的 VPC 對等互連組態 AWS DMS。](#)
- [的安全群組組態 AWS DMS](#)
- [的網路存取控制清單 \(NACL\) 組態 AWS DMS](#)
- [設定 AWS DMS 秘密管理員 VPC 端點](#)
- [其他考量](#)

的 VPC 對等互連組態 AWS DMS。

VPC 對等互連可在兩個 VPCs 之間啟用私有網路連線，允許 AWS DMS 複寫執行個體和資料庫端點在不同的 VPCs 之間進行通訊，就像在相同的網路中一樣。當您的 DMS 複寫執行個體位於一個 VPC 中，而來源或目標資料庫位於不同的 VPCs 中時，這至關重要，可實現直接且安全的資料遷移，而不會周遊公有網際網路。

使用 Amazon RDS 時，如果您的執行個體位於不同的 VPC，則必須在 DMS 和 RDS 之間設定 VPCs 對等互連。

您必須執行下列步驟：

建立 VPC 互連連線

1. 導覽至 [Amazon VPC 主控台](#)。
2. 在導覽窗格中，選取虛擬私有雲端下的對等連線。
3. 按一下建立對等連線。

4. 設定對等連線：

- 名稱標籤（選用）：輸入對等連線的名稱（範例：DMS-RDS-Peering）。

VPC 申請者：選取包含 DMS 執行個體的 VPC。

- VPC 接受者：選取包含 RDS 執行個體的 VPC。

Note

如果接受者 VPC 與不同的 AWS 帳戶相關聯，您必須擁有該帳戶的帳戶 ID 和 VPC ID。

5. 按一下建立對等連線。

接受 VPC 對等互連

1. 在對等連線清單中，尋找具有待接受狀態的新對等連線。
2. 選取適當的對等互連，按一下動作，然後選取接受請求。

對等連線狀態會變更為作用中。

更新路由表

若要啟用 VPCs 之間的流量，您必須更新兩個 VPCs 中的路由表。若要更新 DMS VPC 中的路由表：

1. 識別 RDS VPC 的 CIDR 區塊：
 - a. 導覽至您的 VPCs 然後選取您的 RDS VPC。
 - b. 在 CIDR 索引標籤中複製 IPv4 CIDRs 值。
2. 使用資源映射識別相關的 DMS 路由表：
 - a. 導覽至您的 VPCs 然後選取您的 DMS VPC。
 - b. 按一下資源地圖索引標籤，並記下與 DMS 執行個體所在子網路相關聯的路由表。
3. 更新 DMS VPC 中的所有路由表：
 - a. 導覽至 [Amazon VPC 主控台](#) 中的路由表。
 - b. 選取 DMS VPC 識別的路由表。您可以從 VPC 的資源映射索引標籤開啟它們。
 - c. 按一下編輯路由。

- d. 按一下新增路由並輸入下列資訊：
 - 目的地：輸入 RDS VPC 的 IPv4 CIDR 區塊（範例：10.1.0.0/16）。
 - 目標：選取對等組態 ID（範例：pcx-1234567890abcdef）。
- e. 按一下儲存路由。

您的 VPC 路由會針對 DMS VPC 儲存。為您的 RDS VPC 執行相同的步驟。

更新安全群組

1. 驗證 DMS 執行個體安全群組：

- 您必須確保傳出規則允許 RDS 執行個體的流量：
 - 類型：自訂 TCP 或特定資料庫連接埠（範例：3306 for MySQL）。
 - 目的地：RDS VPC 的 CIDR 區塊或 RDS 執行個體的安全群組。

2. 驗證 RDS 執行個體安全群組：

- 您必須確保傳入規則允許來自 DMS 執行個體的流量：
 - 類型：特定資料庫連接埠。
 - 來源：DMS VPC 的 CIDR 區塊或 RDS instance 的安全群組。

Note

您也必須確保下列項目：

- 作用中對等連線：確保 VPC 對等連線處於作用中狀態後再繼續。
- 資源映射：使用 [Amazon VPC 主控台](#) 中的資源映射索引標籤來識別哪些路由表需要更新。
- 沒有重疊的 CIDR 區塊：VPCs 必須具有非重疊的 CIDR 區塊。
- 安全最佳實務：將安全群組規則擷取至必要的連接埠和來源。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Virtual Private Cloud 使用者指南》中的 [VPC 互連連線](#)。

的安全群組組態 AWS DMS

中的安全群組 AWS DMS 必須允許適當資料庫連接埠上複寫執行個體的傳入和傳出連線。如果您使用的是 Amazon RDS，則必須為執行個體設定 DMS 和 RDS 之間的安全群組。

您必須執行下列步驟：

設定 RDS 執行個體安全群組

1. 導覽至 [Amazon VPC 主控台](#)。
2. 在左側安全下的導覽窗格中，選取安全群組。
3. 選取與您的 RDS 執行個體相關聯的 RDS 安全群組。
4. 編輯傳入規則：
 - a. 按一下動作，然後選取編輯傳入規則。
 - b. 按一下新增規則以建立新的規則。
 - c. 請依如下所示設定規則：
 - 類型：選取您的資料庫類型（範例：連接埠 3306 的 MySQL/Aurora、連接埠 5432 的 PostgreSQL）。
 - 通訊協定：根據您的資料庫類型自動填入。
 - 連接埠範圍：根據您的資料庫類型自動填入。
 - 來源：選擇自訂，並貼上與 DMS 執行個體相關聯的安全群組 ID。這允許來自該安全群組內任何資源的流量。您也可以指定 DMS 執行個體的 IP 範圍 (CIDR 區塊)。
 - d. 按一下儲存規則。

設定 DMS 複寫執行個體安全群組

1. 導覽至 [Amazon VPC 主控台](#)。
2. 在左側安全性下的導覽窗格中，選取安全群組。
3. 在安全群組清單中，尋找並選取與您的 DMS 複寫執行個體相關聯的安全群組。
4. 編輯傳出規則：
 - a. 按一下動作，然後選取編輯傳出規則。
 - b. 按一下新增規則以建立新的規則。
 - c. 請依如下所示設定規則：

- 類型：選取您的資料庫類型（範例：MySQL/Aurora、PostgreSQL）。
 - 通訊協定：根據您的資料庫類型自動填入。
 - 連接埠範圍：根據您的資料庫類型自動填入。
 - 來源：選擇自訂，然後貼上與 RDS 執行個體相關聯的安全群組 ID。這允許來自該安全群組內任何資源的流量。您也可以指定 RDS 執行個體的 IP 範圍 (CIDR 區塊)。
- d. 按一下儲存規則。

其他考量

您必須考慮下列其他組態資訊：

- 使用安全群組參考：參考來源或目的地執行個體中的安全群組可進行動態管理，而且比使用 IP 地址更安全，因為它會自動包含群組中的所有資源。
- 資料庫連接埠：請確定您使用資料庫的正確連接埠。
- 安全最佳實務：僅開啟必要的連接埠以將安全風險降至最低。您還必須定期檢閱您的安全群組規則，以確保它們符合您的安全標準和要求。

的網路存取控制清單 (NACL) 組態 AWS DMS

使用 Amazon RDS 作為複寫來源時，您應該更新 DMS 和 RDS 執行個體的網路存取控制清單 (NACLs)。請確定 NACLs 與這些執行個體所在的子網路相關聯。這允許特定資料庫連接埠上的傳入和傳出流量。

若要更新網路存取控制清單，您必須執行下列步驟：

Note

如果您的 DMS 和 RDS 執行個體位於相同的子網路中，您只需要更新該子網路的 NACL。

識別相關的 NACLs

1. 導覽至 [Amazon VPC 主控台](#)。
2. 在左側安全性下的導覽窗格中，選取網路 ACLs。
3. 選取與 DMS 和 RDS 執行個體所在的子網路相關聯的相關 NACLs。

更新 DMS 執行個體子網路NACLs

1. 識別與 DMS 執行個體子網路相關聯的 NACL。若要這樣做，您可以在 [Amazon VPC 主控台](#) 中瀏覽子網路、尋找 DMS 子網路，並記下相關聯的 NACL ID。
2. 編輯傳入規則：
 - a. 按一下所選 NACL 的傳入規則索引標籤。
 - b. 選擇編輯傳入規則。
 - c. 新增規則：
 - 規則 #：選擇唯一的數字（範例：100）。
 - 類型：選取自訂 TCP 規則。
 - Protocol (通訊協定)：TCP
 - 連接埠範圍：輸入您的資料庫連接埠（例如：3306 for MySQL）。
 - 來源：輸入 RDS 子網路的 CIDR 區塊（範例：10.1.0.0/16）。
 - 允許/拒絕：選取允許。
3. 編輯傳出規則：
 - a. 按一下所選 NACL 的傳出規則索引標籤。
 - b. 按一下編輯傳出規則。
 - c. 新增規則：
 - 規則 #：使用與傳入規則中使用的相同號碼。
 - 類型：所有流量。
 - 目的地：0.0.0.0/0
 - 允許/拒絕：選取允許。
4. 按一下 Save changes (儲存變更)。
5. 執行相同的步驟來更新與 RDS 執行個體子網路相關聯的 NACLs。

驗證 NACL 規則

您必須確保以下有關 NACL 規則的條件：

- 規則順序：NACLs 會根據 rule 編號以遞增順序處理規則。確保所有設為 "Allow" 的規則數量低於所有設為 "Deny" 的規則，因為這可能會封鎖流量。

- 無狀態性質：NACLs 為無狀態。您必須明確允許傳入和傳出流量。
- CIDR 區塊：您必須確保您使用的 CIDR 區塊準確代表 DMS 和 RDS 執行個體的子網路。

設定 AWS DMS 秘密管理員 VPC 端點

您必須建立 VPC 端點，才能從私有子網路中的複寫執行個體存取 AWS Secrets Manager。這可讓複寫執行個體直接透過私有網路存取 Secrets Manager，而無需透過公有網際網路傳送流量。

若要設定，您必須遵循下列步驟：

建立 VPC 端點的安全群組。

1. 導覽至 [Amazon VPC 主控台](#)。
2. 在左側導覽窗格中，選取安全群組，然後選擇建立安全群組。
3. 設定安全群組詳細資訊：
 - 安全群組名稱：範例：SecretsManagerEndpointSG
 - 描述：輸入適當的描述。（範例：Secrets Manager VPC 端點的安全群組）。
 - VPC：選取複寫執行個體和端點所在的 VPC。
4. 按一下新增規則以設定傳入規則並設定下列項目：
 - 類型：HTTPS（當秘密管理員在連接埠 443 上使用 HTTPS 時）。
 - 來源：選擇自訂，然後輸入複寫執行個體的安全群組 ID。這可確保與該安全群組相關聯的任何執行個體都可以存取 VPC 端點。
5. 檢閱變更，然後按一下建立安全群組。

建立 Secrets Manager 的 VPC 端點

Note

建立介面 VPC 端點，如 Amazon Virtual Private Cloud 使用者指南中的[建立介面端點文件](#)主題中所述。遵循此程序時，請確定下列事項：

- 對於服務類別，您應該選取 AWS 服務。
- 針對服務名稱，搜尋 secretsmanager 並選取秘密管理員服務。

1. 選取 VPC 和子網路並設定下列項目：
 - VPC：確保它與您的複寫執行個體是相同的 VPC。
 - 子網路：選取複寫執行個體所在的子網路。
2. 在其他設定中，確保介面端點的啟用 DNS 名稱預設為啟用
3. 在安全群組下，選取適當的安全群組名稱。範例：SecretsManagerEndpointSG(如先前所建立)。
4. 檢閱所有設定並按一下建立端點。

擷取 VPC 端點 DNS 名稱

1. 存取 VPC 端點詳細資訊：
 - a. 導覽至 [Amazon VPC 主控台](#)，然後選擇端點。
 - b. 選取您建立的適當端點。
2. 複製 DNS 名稱：
 - a. 在詳細資訊索引標籤下，導覽至 DNS 名稱區段。
 - b. 複製列出的第一個 DNS 名稱。(範例：vpce-0abc123def456789g-secretsmanager.us-east-1.vpce.amazonaws.com)。這是區域 DNS 名稱。

更新您的 DMS 端點

1. 導覽至 [AWS DMS](#) 主控台。
2. 修改 DMS 端點：
 - a. 在左側導覽窗格中，選取端點。
 - b. 選擇您要設定的適當端點。
 - c. 按一下動作，然後選取修改。
3. 設定端點設定：
 - a. 導覽至端點設定，然後選取使用端點連線屬性核取方塊。
 - b. 在連線屬性欄位中，新增：secretsManagerEndpointOverride=<copied DNS name>。

 Note

如果您有多個連線屬性，您可以使用分號 ";" 分隔它們。例

如：`datePartitionEnabled=false;secretsManagerEndpointOverride=vpce-0ab
secretsmanager.us-east-1.vpce.amazonaws.com`

4. 按一下修改端點以儲存變更。

其他考量

您必須考慮下列其他組態資訊：

複寫執行個體安全群組：

- 確保與複寫執行個體相關聯的安全群組允許傳出流量流向連接埠 443 (HTTPS) 上的 VPC 端點。

VPC DNS 設定：

- 確認您的 VPC 中已啟用 DNS 解析和 DNS 熱名稱。這可讓您的執行個體解析 VPC 端點 DNS 名稱。您可以在 Amazon VPCs 主控台中導覽至 VPC 並選取 VPC 以確認 DNS 解析和 DNS 熱名稱設定為「是」，以確認。 <https://console.aws.amazon.com/vpc/>

測試連線能力：

- 從您的複寫執行個體，您可以執行 DNS 查詢，以確保它解析 VPC 端點：`nslookup secretsmanager.<region>amazonaws.com`。它必須傳回與您的 VPC 端點相關聯的 IP 地址

使用 AWS DMS 任務

AWS Database Migration Service (AWS DMS) 任務是所有工作發生的地方。您可以指定要用於遷移和任何特殊處理的資料表 (或檢視) 及結構描述，例如日誌記錄需求、控制資料表資料及錯誤處理。

任務可由三個主要階段組成：

- 遷移現有資料 (完全載入)
- 套用快取變更
- 進行中複寫 (變更資料擷取)

如需 AWS DMS 遷移任務如何遷移資料的詳細資訊和概觀，請參閱 [的高階檢視 AWS DMS](#)

建立遷移任務時，您需要了解幾個事項：

- 先確認建立來源端點、目標端點及複寫執行個體，才能建立任務。
- 您可以指定許多任務設定來量身打造您的遷移任務。您可以使用 AWS 管理主控台、AWS Command Line Interface (AWS CLI) 或 DMS API 來設定這些項目。這些設定包含指定處理遷移錯誤的方式、記錄錯誤日誌及控制資料表資訊。如需取得如何使用任務組態檔案來進行任務設定的相關資訊，請參閱[任務設定範例](#)。
- 在您建立任務後，您便可以立即執行它。包含必要中繼資料定義的目標資料表會自動建立及載入，並且您可以指定進行中複寫。
- 根據預設，會在您建立任務後立即 AWS DMS 啟動任務。但是，在某些情況下，您可能會希望延遲啟動任務。例如，使用時 AWS CLI，您可能會有一個程序來建立任務，以及另一個程序會根據一些觸發事件啟動任務。若有需要，您可以延遲啟動您的任務。
- 您可以使用 主控台或 API 來監控 AWS CLI、停止或 AWS DMS 重新啟動任務。如需有關使用 AWS DMS API 停止任務的資訊，請參閱 [AWS DMS API 參考](#) 中的 [StopReplicationTask](#)。

以下是您在使用 AWS DMS 任務時可以執行的動作。

任務	相關文件
建立任務	建立任務

任務	相關文件
您在建立任務時，可以指定來源、目標和複寫執行個體，以及任何遷移設定。	
建立進行中複寫任務 您可以設定任務來在來源和目標間提供持續複寫。	使用 建立持續複寫的任務 AWS DMS
套用任務設定 每個任務都具備您可以根據資料庫遷移需求設定的設定。您可以在 JSON 檔案中建立這些設定，或是在進行一些設定後，使用 AWS DMS 主控台指定這些設定。如需取得如何使用任務組態檔案來進行任務設定的相關資訊，請參閱 任務設定範例 。	指定 AWS Database Migration Service 任務的任務設定
使用資料表對應 資料表對應為使用數種規則的資料表指定其他任務設定。這些規則可讓您指定資料來源、來源結構描述、資料表和檢視資料、任務期間發生的任何資料表和資料轉換，以及這些資料表和資料欄如何從來源遷移至目標的設定。	選擇規則 選取規則與動作 轉換規則 轉換規則與動作 資料表設定規則 資料表和集合設定規則與操作

任務	相關文件
執行預遷移任務評估 您可以啟用並執行預遷移任務評估，以顯示支援的來源和目標資料庫的問題，這些問題可能會在遷移期間造成問題。這可能包括諸如不支援的資料類型、不相符的索引和主索引鍵，以及其他衝突任務設定等問題。這些預遷移評估會在您執行任務之前執行，以便在遷移期間發生潛在問題之前找出這些問題。	啟用和使用任務的預遷移評估
資料驗證 資料驗證是一項任務設定，您可以使用它來讓 AWS DMS 比較目標資料存放區上的資料及來源資料存放區上的資料。	AWS DMS 資料驗證
修改任務 在任務停止時，您便可以修改任務的設定。	修改任務
移動任務 任務停止時，您可以將任務移至不同複寫執行個體。	移動任務
在任務期間重新載入資料表 若在任務期間發生錯誤，您便可以在任務期間重新載入資料表。	在任務期間重新載入資料表

任務	相關文件
套用篩選條件 您可以使用來源篩選條件來限制從來源傳輸到目標的記錄數量和類型。例如，您可以指定只將位置是總部的員工移動到目標資料庫。您可以在資料的資料行上套用篩選條件。	使用來源篩選條件
監控任務 您可以透過數種方法取得任務效能及任務所使用資料表的資訊。	監控 AWS DMS 任務
管理任務日誌 您可以使用 AWS DMS API 或 檢視和刪除任務日誌 AWS CLI。	檢視和管理 DMS AWS 任務日誌

主題

- [建立任務](#)
- [使用 建立持續複寫的任務 AWS DMS](#)
- [修改任務](#)
- [移動任務](#)
- [在任務期間重新載入資料表](#)
- [使用資料表映射指定任務設定](#)
- [使用來源篩選條件](#)
- [啟用和使用任務的預遷移評估](#)
- [指定任務設定的補充資料](#)

建立任務

若要建立 AWS DMS 遷移任務，請執行下列動作：

- 建立來源端點、目標端點及複寫執行個體，再建立遷移任務。

- 選擇遷移方法：

- 將資料遷移到目標資料庫 – 此程序會在目標資料庫中建立檔案或資料表，並自動定義目標中需要的中繼資料。它也會使用來源的資料填入資料表。來自此資料表的資料會並行載入以改善效率。此程序是 中的遷移現有資料選項，AWS 管理主控台 並在 API Full Load 中呼叫。
- 在遷移期間擷取變更 – 此程序會擷取資料從來源遷移到目標期間，對來源資料庫所做的變更。原始請求的資料完成遷移時，變更資料擷取 (CDC) 程序便會將擷取到的變更套用到目標資料庫。變更會以單一遞交交易為單位進行擷取及套用，並且您可以使用單一來源遞交來更新數個不同的目標資料表。此方法可保證目標資料庫中的交易完整性。此程序是主控台 中的 Migrate existing data and replicate ongoing changes (遷移現有資料並複寫持續進行的變更) 選項，在 API 中則稱為 full-load-and-cdc。
- 在來源資料庫上僅複寫資料變更 – 此程序會讀取來源資料庫管理系統 (DBMS) 的復原日誌檔案，並為每個交易的項目建立群組。在某些情況下，AWS DMS 無法在合理的時間內將變更套用至目標（例如，如果無法存取目標）。在這些情況下，會視需要在複寫伺服器上 AWS DMS 緩衝變更。它不會重新讀取來源 DBMS 日誌，因為這可能會花費大量時間。此程序是 AWS DMS 主控台 中的僅複寫變更的資料選項。
- 判斷任務在來源上應如何處理大型二進位物件 (LOB)。如需詳細資訊，請參閱 [設定 AWS DMS 任務中來源資料庫的 LOB 支援](#)。
- 指定遷移任務設定。這些包含設定日誌記錄、指定哪些資料要寫入遷移控制資料表、如何處理錯誤，以及其他設定。如需任務設定的詳細資訊，請參閱 [指定 AWS Database Migration Service 任務的任務設定](#)。
- 設定資料表映射來定義規則，選取及篩選您要遷移的資料。如需資料表映射的詳細資訊，請參閱 [使用資料表映射指定任務設定](#)。在您指定映射前，請確認您已檢閱您來源及目標資料庫的資料類型映射文件區段。
- 在您執行任務之前，請先啟用並執行預遷移任務評估。如需預遷移評估的詳細資訊，請參閱：[啟用和使用任務的預遷移評估](#)。
- 為遷移資料的任務指定任何必要的補充資料。如需詳細資訊，請參閱 [指定任務設定的補充資料](#)。

您可以在 Create task (建立任務) 頁面上選擇在完成指定該任務的資訊後立即啟動任務。或者，您也可以稍後再從 [儀表板] 頁面啟動任務。

下列程序假設您已指定複寫執行個體資訊和端點。如需設定端點的詳細資訊，請參閱：[來源與目標端點](#)。

建立遷移任務

1. 登入 AWS 管理主控台 並在 [https : //https://console.aws.amazon.com/dms/v2/](https://console.aws.amazon.com/dms/v2/) 開啟 AWS DMS 主控台。

如果您以 AWS Identity and Access Management (IAM) 使用者身分登入，請確定您具有適當的存取許可 AWS DMS。如需所需許可的詳細資訊，請參閱 [使用 所需的 IAM 許可 AWS DMS](#)。

2. 在導覽窗格上，選擇任務，然後選擇建立任務。
3. 在建立資料庫遷移任務頁面的任務組態區段中，指定任務選項。下表說明相關設定。

Create database migration task

Task configuration

Task identifier

Type a unique identifier for the task

Descriptive Amazon Resource Name (ARN) - *optional*

A friendly name to override the default DMS ARN. You cannot modify it after creation.

Friendly-ARN-name

Replication instance

Choose a replication instance ▼

Source database endpoint

Choose a source database endpoint ▼

Target database endpoint

Choose a target database endpoint ▼

Migration type [Info](#)

Migrate existing data ▼

若為此選項	執行此作業
任務識別碼	輸入任務的名稱。

若為此選項	執行此作業
描述性 Amazon Resource Name (ARN) - 選擇性	覆寫預設 AWS DMS ARN 的易記名稱。您無法在建立任務之後變更此名稱。
Replication instance (複寫執行個體)	顯示要使用的複寫執行個體。
來源資料庫端點	顯示要使用的來源端點。
目標資料庫端點	顯示要使用的目標端點。
Migration type (遷移類型)	選擇您希望使用的遷移方法。您可以選擇僅將現有資料遷移至目標資料庫，或者除了已遷移的資料之外，也將持續的變更傳送至目標資料庫。

4. 在任務設定區段中，指定用於編輯任務、目標資料表準備模式、停止任務、LOB 設定、驗證和記錄的值。

若為此選項	執行此作業
編輯模式	選擇使用精靈或 JSON 編輯器來指定任務設定。如果您選擇精靈，將會顯示下列選項。
來源交易的 CDC 開始模式	只有在先前區段中為遷移類型選擇僅複寫變更的資料時，系統才會顯示此設定。 停用自訂 CDC 開始模式 – 如果選擇此選項，您可以使用下面的建立時自動執行選項來自動開始任務，或使用主控台手動開始任務。 啟用自訂 CDC 開始模式 – 如果選擇此選項，您可以指定自訂 UTC 開始時間以開始處理變更。
目標資料表準備模式	只有當您在先前區段為遷移類型選擇遷移現有資料或遷移現有資料並複寫持續的變更時，系統才會顯示此設定。 什麼都不做 – 在什麼都不做模式中，AWS DMS 假設已在目標上預先建立目標資料表。如果資料表不是空白，資料遷移期間可能會發生衝突，並可能導致 DMS

若為此選項

執行此作業

任務發生錯誤。如果目標資料表不存在，DMS 會為您建立資料表。您的資料表結構會保持不變，任何現有的資料會保留在資料表中。Do nothing (不執行任何動作) 模式是在已從來源回填目標資料表，並且已套用進行中複寫以保持來源及目標同步時，適用於僅 CDC 的任務。若要預先建立資料表，您可以使用 AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT)。如需詳細資訊，請參閱[安裝 AWS SCT](#)。

刪除目標中的資料表 – 在刪除目標中的資料表模式中，AWS DMS 會刪除目標資料表，並在啟動遷移前將其重新建立。此方法可確保遷移開始時目標資料表為空白。只會 AWS DMS 建立有效遷移資料所需的物件：資料表、主索引鍵，以及在某些情況下的唯一索引。AWS DMS 不會建立次要索引、非主索引鍵限制或資料欄資料預設值。如果您執行完全載入加上 CDC 或僅限 CDC 的任務，建議您此時暫停遷移。然後，建立支援篩選更新和刪除陳述式的次要索引。

您可能需要在使用 Drop tables on target (卸除目標上的資料表) 模式時於目標資料庫上執行某些設定。例如，針對 Oracle 目標，基於安全考量，AWS DMS 無法建立結構描述（資料庫使用者）。在這種情況下，您可以預先建立結構描述使用者，以便在遷移開始時 AWS DMS 建立資料表。對於大多數其他目標類型，會使用適當的組態參數 AWS DMS 建立結構描述和所有相關資料表。

截斷 – 在截斷模式中，會在遷移開始之前 AWS DMS 截斷所有目標資料表。如果目標資料表不存在，DMS 會為您建立資料表。您的資料表結構將保持原樣，但目標處的資料表會截斷。截斷模式適合在遷移啟動前已預先建立目標結構描述的完全載入或完全載入加上 CDC 遷移。若要預先建立資料表，您可以使用 AWS SCT。如需詳細資訊，請參閱[安裝 AWS SCT](#)。

若為此選項	執行此作業
	 Note 如果你的目標是 MongoDB，截斷模式不會截斷目標上的資料表。相反，該模式會刪除集合並丟失所有索引。當您的目標是 MongoDB 時，請避免使用截斷模式。
Stop task after full load completes (完全載入完成後停止任務)	只有當您在先前區段為遷移類型選擇遷移現有資料並複寫持續的變更時，系統才會顯示此設定。 請勿停止任務 – 不停止任務，但立即套用快取的變更並繼續進行。 套用快取變更前停止 – 在套用快取變更前停止任務。使用此方法，您可以新增可能可以加快套用變更的輔助索引。 套用快取變更後停止 – 先套用快取變更，再停止任務。若您使用的是交易套用，使用此方法，您便可以新增外部索引鍵。
Include LOB columns in replication (在複寫中包含 LOB 資料行)	請勿包含 LOB 資料欄 – LOB 資料欄會從遷移中排除。 完整 LOB 模式 – 無論大小為何，都會遷移完整 LOBs。會以由 LOBs 區塊大小參數控制的區塊分段 AWS DMS 遷移 LOB。此模式比使用有限 LOB 模式慢。 有限 LOB 模式 – 截斷 LOB 至 LOB 大小上限參數的值。此模式比使用完整 LOB 模式快。
LOB 大小上限 (kb)	在 Limited LOB Mode (有限 LOB 模式) 中，超過 Max LOB Size (LOB 大小上限) 設定的 LOB 資料欄會截斷至指定的 Max LOB size (LOB 大小上限) 值。

若為此選項	執行此作業
Enable validation (啟用驗證)	啟用資料驗證，驗證資料已準確地從來源遷移到目標。 如需詳細資訊，請參閱 AWS DMS 資料驗證 。
啟用 CloudWatch 日誌	會由 Amazon CloudWatch 啟用日誌記錄。

- 在預遷移評估區段中，選擇是否要執行預遷移評估。在開始資料庫遷移任務之前，預遷移評估會為您提供潛在遷移問題的警告。如需詳細資訊，請參閱[啟用和使用預遷移評估](#)。
- 在遷移任務啟動組態區段中，指定是否在建立後自動啟動任務。
- 在標籤區段中，指定組織任務所需的任何標籤。您可以使用標籤來管理 IAM 角色和政策，並追蹤 DMS 成本。如需詳細資訊，請參閱[標記 資源](#)。
- 在您完成任務設定後，請選擇 Create task (建立任務)。

指定 AWS Database Migration Service 任務的任務設定

每個任務都具備您可以根據資料庫遷移需求設定的設定。您可以在 JSON 檔案中建立這些設定，或使用一些設定，您可以使用 AWS DMS 主控台指定設定。如需取得如何使用任務組態檔案來進行任務設定的相關資訊，請參閱[任務設定範例](#)。

任務設定有數種主要類型，如下列所示。

主題

- [任務設定範例](#)
- [目標中繼資料任務設定](#)
- [完全載入任務設定](#)
- [時間歷程任務設定](#)
- [記錄任務設定](#)
- [控制資料表任務設定](#)
- [串流緩衝區任務設定](#)
- [變更處理調校設定](#)
- [資料驗證任務設定](#)
- [資料重新同步設定](#)
- [變更處理 DDL 處理的任務設定](#)
- [字元替換任務設定](#)

- [前映像任務設定](#)
- [錯誤處理任務設定](#)
- [儲存任務設定](#)

任務設定	相關文件
建立任務評估報告 您可以建立任務評估報告，顯示任何可能在遷移期間造成問題的未支援資料類型。您可以在執行任務之前在任務上執行此報告，來找出潛在問題。	啟用和使用任務的預遷移評估
建立任務 您在建立任務時，可以指定來源、目標和複寫執行個體，以及任何遷移設定。	建立任務
建立進行中複寫任務 您可以設定任務來在來源和目標間提供持續複寫。	使用 建立持續複寫的任務 AWS DMS
套用任務設定 每個任務都具備您可以根據資料庫遷移需求設定的設定。您可以在 JSON 檔案中建立這些設定，或使用一些設定，您可以使用 AWS DMS 主控台指定設定。	指定 AWS Database Migration Service 任務的任務設定
資料驗證 使用資料驗證，將目標資料存放區上的資料與來源資料存放區中的資料 AWS DMS 進行比較。	AWS DMS 資料驗證
修改任務	修改任務

任務設定	相關文件
在任務停止時，您便可以修改任務的設定。	
在任務期間重新載入資料表	在任務期間重新載入資料表
若在任務期間發生錯誤，您便可以在任務期間重新載入資料表。	
使用資料表映射	選取規則 選取規則與動作 轉換規則 轉換規則與動作
資料表映射使用數種類型的規則來指定資料來源、來源結構描述、資料及任何應在任務期間進行的轉換任務設定。	
套用篩選條件	使用來源篩選條件
您可以使用來源篩選條件來限制從來源傳輸到目標的記錄數量和類型。例如，您可以指定只將位置是總部的員工移動到目標資料庫。您可以在資料的資料行上套用篩選條件。	
監控任務	監控 AWS DMS 任務
您可以透過數種方法取得任務效能及任務所使用資料表的資訊。	
管理任務日誌	檢視和管理 DMS AWS 任務日誌
您可以使用 AWS DMS API 或 檢視和刪除任務日誌 AWS CLI。	

任務設定範例

您可以使用 AWS 管理主控台 或 AWS CLI 來建立複寫任務。如果您使用 AWS CLI，您可以透過建立 JSON 檔案來設定任務設定，然後將 JSON 檔案的檔案：// URI 指定為 [CreateReplicationTask](#) 操作的 [ReplicationTaskSettings](#) 參數。

下列範例示範如何使用 AWS CLI 來呼叫 CreateReplicationTask 操作：

```
aws dms create-replication-task \  
--replication-task-identifier MyTask \  
--source-endpoint-arn arn:aws:dms:us-  
west-2:123456789012:endpoint:ABCDEFGHIJKLMN0PQRSTUVWXYZ1234567890ABC \  
--target-endpoint-arn arn:aws:dms:us-  
west-2:123456789012:endpoint:ABCDEFGHIJKLMN0PQRSTUVWXYZ1234567890ABC \  
--replication-instance-arn arn:aws:dms:us-  
west-2:123456789012:rep:ABCDEFGHIJKLMN0PQRSTUVWXYZ1234567890ABC \  
--migration-type cdc \  
--table-mappings file://tablemappings.json \  
--replication-task-settings file://settings.json
```

上述範例使用名為 tablemappings.json 的資料表映射檔案。如需資料表映射範例，請參閱：[使用資料表映射指定任務設定](#)。

任務設定 JSON 檔案看起來與以下內容相似。

```
{  
  "TargetMetadata": {  
    "TargetSchema": "",  
    "SupportLobs": true,  
    "FullLobMode": false,  
    "LobChunkSize": 64,  
    "LimitedSizeLobMode": true,  
    "LobMaxSize": 32,  
    "InlineLobMaxSize": 0,  
    "LoadMaxFileSize": 0,  
    "ParallelLoadThreads": 0,  
    "ParallelLoadBufferSize": 0,  
    "ParallelLoadQueuesPerThread": 1,  
    "ParallelApplyThreads": 0,  
    "ParallelApplyBufferSize": 100,  
    "ParallelApplyQueuesPerThread": 1,  
    "BatchApplyEnabled": false,  
    "TaskRecoveryTableEnabled": false  
  },  
  "FullLoadSettings": {  
    "TargetTablePrepMode": "DO_NOTHING",  
    "CreatePkAfterFullLoad": false,  
  }  
}
```

```

    "StopTaskCachedChangesApplied": false,
    "StopTaskCachedChangesNotApplied": false,
    "MaxFullLoadSubTasks": 8,
    "TransactionConsistencyTimeout": 600,
    "CommitRate": 10000
  },
  "TTSettings" : {
    "EnableTT" : true,
    "TTS3Settings": {
      "EncryptionMode": "SSE_KMS",
      "ServerSideEncryptionKmsKeyId": "arn:aws:kms:us-west-2:112233445566:key/
myKMSKey",
      "ServiceAccessRoleArn": "arn:aws:iam::112233445566:role/dms-tt-s3-access-role",
      "BucketName": "myttbucket",
      "BucketFolder": "myttfolder",
      "EnableDeletingFromS3OnTaskDelete": false
    },
    "TTRecordSettings": {
      "EnableRawData" : true,
      "OperationsToLog": "DELETE,UPDATE",
      "MaxRecordSize": 64
    }
  },
  "Logging": {
    "EnableLogging": false
  },
  "ControlTablesSettings": {
    "ControlSchema": "",
    "HistoryTimeslotInMinutes": 5,
    "HistoryTableEnabled": false,
    "SuspendedTablesTableEnabled": false,
    "StatusTableEnabled": false
  },
  "StreamBufferSettings": {
    "StreamBufferCount": 3,
    "StreamBufferSizeInMB": 8
  },
  "ChangeProcessingTuning": {
    "BatchApplyPreserveTransaction": true,
    "BatchApplyTimeoutMin": 1,
    "BatchApplyTimeoutMax": 30,
    "BatchApplyMemoryLimit": 500,
    "BatchSplitSize": 0,
    "MinTransactionSize": 1000,

```

```
"CommitTimeout": 1,
"MemoryLimitTotal": 1024,
"MemoryKeepTime": 60,
"StatementCacheSize": 50
},
"ChangeProcessingDdlHandlingPolicy": {
  "HandleSourceTableDropped": true,
  "HandleSourceTableTruncated": true,
  "HandleSourceTableAltered": true
},
"LoopbackPreventionSettings": {
  "EnableLoopbackPrevention": true,
  "SourceSchema": "LOOP-DATA",
  "TargetSchema": "loop-data"
},

"CharacterSetSettings": {
  "CharacterReplacements": [ {
    "SourceCharacterCodePoint": 35,
    "TargetCharacterCodePoint": 52
  }, {
    "SourceCharacterCodePoint": 37,
    "TargetCharacterCodePoint": 103
  }
],
"CharacterSetSupport": {
  "CharacterSet": "UTF16_PlatformEndian",
  "ReplaceWithCharacterCodePoint": 0
}
},
"BeforeImageSettings": {
  "EnableBeforeImage": false,
  "FieldName": "",
  "ColumnFilter": "pk-only"
},
"ErrorBehavior": {
  "DataErrorPolicy": "LOG_ERROR",
  "DataTruncationErrorPolicy": "LOG_ERROR",
  "DataMaskingErrorPolicy": "STOP_TASK",
  "DataErrorEscalationPolicy": "SUSPEND_TABLE",
  "DataErrorEscalationCount": 50,
  "TableErrorPolicy": "SUSPEND_TABLE",
  "TableErrorEscalationPolicy": "STOP_TASK",
  "TableErrorEscalationCount": 50,
```

```

    "RecoverableErrorCount": 0,
    "RecoverableErrorInterval": 5,
    "RecoverableErrorThrottling": true,
    "RecoverableErrorThrottlingMax": 1800,
    "ApplyErrorDeletePolicy": "IGNORE_RECORD",
    "ApplyErrorInsertPolicy": "LOG_ERROR",
    "ApplyErrorUpdatePolicy": "LOG_ERROR",
    "ApplyErrorEscalationPolicy": "LOG_ERROR",
    "ApplyErrorEscalationCount": 0,
    "FullLoadIgnoreConflicts": true
  },
  "ValidationSettings": {
    "EnableValidation": false,
    "ValidationMode": "ROW_LEVEL",
    "ThreadCount": 5,
    "PartitionSize": 10000,
    "FailureMaxCount": 1000,
    "RecordFailureDelayInMinutes": 5,
    "RecordSuspendDelayInMinutes": 30,
    "MaxKeyColumnSize": 8096,
    "TableFailureMaxCount": 10000,
    "ValidationOnly": false,
    "HandleCollationDiff": false,
    "RecordFailureDelayLimitInMinutes": 1,
    "SkipLobColumns": false,
    "ValidationPartialLobSize": 0,
    "ValidationQueryCdcDelaySeconds": 0
  }
}

```

目標中繼資料任務設定

目標中繼資料設定包含以下項目。如需使用任務組態檔案來設定任務設定的相關資訊，請參閱：[任務設定範例](#)。

- **TargetSchema** – 目標資料表結構描述名稱。若此中繼資料選項為空白，則會使用來源資料表的結構描述。若沒有定義來源結構描述，AWS DMS 會自動為目標資料庫，將擁有者前綴新增到所有資料表。此選項應維持空白，以供 MySQL 類型的目標端點使用。在資料對映中重新命名結構描述的優先順序高於此設定。
- **LOB 設定** – 判斷如何管理大型物件 (LOB) 的設定。若您設定 `SupportLobs=true`，您必須將以下其中一個項目設為 `true`：

- **FullLobMode** – 若您將此選項設為 `true`，您必須輸入 **LobChunkSize** 選項的值。輸入要在將資料複製至目標時使用的 LOB 區塊大小 (KB)。FullLobMode 選項最適合非常大的 LOB 大小，但通常會導致載入速度較慢。LobChunkSize 的建議值為 64 KB。LobChunkSize 的值增加超過 64 KB 可能會導致任務失敗。
- **InlineLobMaxSize** – 此值會決定哪些 LOBs AWS DMS 完全載入期間內嵌傳輸。傳輸小型 LOB 的效率會比從來源檔案尋找他們更高。在完全載入期間，會 AWS DMS 檢查所有 LOBs，並為小於 LOBs 執行內嵌傳輸 InlineLobMaxSize。會 AWS DMS 轉移大於 InlineLobMaxSize 中的所有 LOBs FullLobMode。InlineLobMaxSize 的預設值為 0，範圍介於 1–102400 KB (100 MB)。除非您知道大多數的 LOB 都小於 InlineLobMaxSize 中指定的值，否則請不要設定 InlineLobMaxSize 的值。
- **LimitedSizeLobMode** – 若您將此選項設為 `true`，您必須輸入 **LobMaxSize** 選項的值。輸入個別 LOB 的大小上限 (KB)。的最大值 LobMaxSize 為 102400 KB (100 MB)。

如需這些任務 LOB 設定使用條件的詳細資訊，請參閱：[設定 AWS DMS 任務中來源資料庫的 LOB 支援](#)。您也可以控制個別資料表的 LOB 管理。如需詳細資訊，請參閱[資料表和集合設定規則與操作](#)。

- **BatchApplyEnabled** – 判斷每個交易是要個別套用，還是以批次遞交變更。預設值為 `false`。

當 BatchApplyEnabled 設定為 `true` 時，DMS 需要來源資料表上的主索引鍵 (PK) 或唯一索引鍵 (UK)。如果來源資料表沒有 PK 或 UK，則只會套用批次插入，但不會套用批次更新和刪除。

當 BatchApplyEnabled 設定為 `true` 時，如果目標資料表具有唯一限制條件和主索引鍵，AWS DMS 就會產生錯誤訊息。當 BatchApplyEnabled 設定為 `true` 時，不支援同時具有唯一限制條件和主索引鍵的目標資料表。

當 BatchApplyEnabled 設為 `true` 並 AWS DMS 遇到具有預設錯誤處理政策之資料表的資料錯誤時，AWS DMS 任務會針對其餘資料表從批次模式切換到 one-by-one 模式。若要變更此行為，您可以在任務設定 JSON 檔案的 "ErrorBehavior" 群組屬性中，針對下列政策設定 "SUSPEND_TABLE" 動作：

- DataErrorPolicy
- ApplyErrorDeletePolicy
- ApplyErrorInsertPolicy
- ApplyErrorUpdatePolicy

如需有關此 "ErrorBehavior" 群組屬性的詳細資訊，請參閱 [指定 AWS Database Migration Service 任務的任務設定](#) 中的任務設定 JSON 檔案範例。將這些政策設定為

後 "SUSPEND_TABLE"，AWS DMS 任務接著會在引發它們的任何資料表上暫停資料錯誤，並對所有資料表以批次模式繼續。

您可以搭配 BatchApplyPreserveTransaction 參數使用 BatchApplyEnabled 參數。若將 BatchApplyEnabled 設為 true，則 BatchApplyPreserveTransaction 參數會判斷交易完整性。

若將 BatchApplyPreserveTransaction 設為 true，則會保留交易完整性，並且會保證使用批次來包含所有來自來源交易中的變更。

若將 BatchApplyPreserveTransaction 設為 false，則交易完整性中可能會有暫時性的縮時以改善效能。

BatchApplyPreserveTransaction 參數只會套用到 Oracle 目標端點，並且只有在將 BatchApplyEnabled 參數設為 true 時才有關聯。

當 LOB 資料行包含在複寫中時，BatchApplyEnabled 只能用在有限大小 LOB 模式。

如需使用這些變更資料擷取 (CDC) 負載設定的詳細資訊，請參閱：[變更處理調校設定](#)。

- MaxFullLoadSubTasks – 指出要平行載入的資料表數目上限。預設值為 8；最大值為 49。
- ParallelLoadThreads – 指定 AWS DMS 用來將每個資料表載入目標資料庫的執行緒數目。此參數對於非 RDBMS 目標有最大值。DynamoDB 目標的最大值為 200。Amazon Kinesis Data Streams、Apache Kafka 或 Amazon OpenSearch Service 目標的最大值是 32。您可以要求提高此上限。ParallelLoadThreads 會套用至「完全載入」任務。如需有關個別資料表平行載入設定的詳細資訊，請參閱[資料表和集合設定規則與操作](#)。

此設定適用於下列端點引擎類型：

- DynamoDB
- Amazon Kinesis Data Streams
- Amazon MSK
- Amazon OpenSearch Service
- Amazon Redshift

AWS DMS 支援 ParallelLoadThreads for MySQL 作為額外的連線屬性。

ParallelLoadThreads 不適用於 MySQL 作為任務設定。

- ParallelLoadBufferSize 指定要在讓平行載入執行緒用來將資料載入目標的緩衝區中儲存的記錄數量上限。預設值為 50。最大值為 1000。此設定目前只有在目標

為 DynamoDB、Kinesis、Apache Kafka 或 OpenSearch 時才有效。使用此參數搭配 `ParallelLoadThreads`。`ParallelLoadBufferSize` 只有在有多個執行緒時才有效。如需有關個別資料表平行載入設定的詳細資訊，請參閱[資料表和集合設定規則與操作](#)。

- `ParallelLoadQueuesPerThread` – 指定每個並行執行緒存取的佇列數目，以便將資料記錄從佇列中取出，並為目標產生批次載入。預設為 1。此設定目前只有在目標為 Kinesis 或 Apache Kafka 時才有效。
- `ParallelApplyThreads` – 指定在 CDC 載入期間 AWS DMS 用來將資料記錄推送至 Amazon DocumentDB、Kinesis、Amazon MSK、OpenSearch 或 Amazon Redshift 目標端點的並行執行緒數目。預設為零 (0)。

此設定只適用於僅限 CDC。此設定不適用於「完全載入」。

此設定適用於下列端點引擎類型：

- Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)
- Amazon Kinesis Data Streams
- Amazon Managed Streaming for Apache Kafka
- Amazon OpenSearch Service
- Amazon Redshift
- `ParallelApplyBufferSize` – 指定在 CDC 負載期間，由並行執行緒推送至 Amazon DocumentDB、Kinesis、Amazon MSK、OpenSearch 或 Amazon Redshift 目標端點時，每個緩衝區佇列中儲存的記錄數上限。預設值為 100。最大值為 1000。`ParallelApplyThreads` 指定多個執行緒時，請使用此選項。
- `ParallelApplyQueuesPerThread` – 指定每個執行緒存取的佇列數目，以便從佇列中取出資料記錄，並在 CDC 期間產生 Amazon DocumentDB、Kinesis、Amazon MSK 或 OpenSearch 端點的批次載入。預設值為 1。

完全載入任務設定

完全載入設定包含下列項目。如需使用任務組態檔案來設定任務設定的相關資訊，請參閱：[任務設定範例](#)。

- 指出如何在完全載入新創公司時處理載入目標，為 `TargetTablePrepMode` 選項指定下列其中一個值：
 - `DO_NOTHING` – 現有目標資料表的資料和中繼資料不會受到影響。

- DROP_AND_CREATE – 卸除現有資料表，並在原來的位址建立新的資料表。
- TRUNCATE_BEFORE_LOAD – 截斷資料，而不影響資料表中繼資料。
- 若要延遲建立主索引鍵或唯一索引，直到完全載入完成，請將 CreatePkAfterFullLoad 選項設為 true。
- 針對完全載入及啟用 CDC 的任務，您可以設定下列 Stop task after full load completes 選項：
 - StopTaskCachedChangesApplied – 將此選項設為 true 來在完全載入完成並套用快取變更後停止任務。
 - StopTaskCachedChangesNotApplied – 將此選項設為 true 以在套用快取變更前停止任務。
- 設定 MaxFullLoadSubTasks 選項，指出要平行載入的資料表數目上限。預設值為 8；最大值为 49。
- 設定 ParallelLoadThreads 選項以指出在完全載入程序期間，DMS 將資料記錄推送至目標端點時將使用多少個並行執行緒。預設值為零 (0)。

Important

MaxFullLoadSubTasks 控制要平行載入的資料表或資料表區段數

目。ParallelLoadThreads 控制遷移任務用來平行執行載入的執行緒數目。這些設定會相乘。因此，在完全載入任務期間所使用的執行緒總數，大約是 ParallelLoadThreads 值乘以 MaxFullLoadSubTasks (ParallelLoadThreads * MaxFullLoadSubtasks) 的值。

如果您建立具有大量「完全載入」子任務和大量平行載入執行緒的任務，則任務可能會耗用太多記憶體而失敗。

- 您可以設定 AWS DMS 等待交易關閉的秒數，然後再開始完全載入操作。若要這樣做，如果要在任務開始時開啟交易，請設定 TransactionConsistencyTimeout 選項。預設值為 600 (10 分鐘)。即使有開啟的交易，在達到逾時值後 AWS DMS 仍開始完全載入。僅完全載入任務不會等待 10 分鐘，而是會立即啟動。
- 若要指出可一起傳輸的記錄數量上限，請設定 CommitRate 選項。預設值為 10000，最大值为 50000。

時間歷程任務設定

若要記錄和偵錯複寫任務，您可以使用 AWS DMS 時間歷程。您可以透過這種方法，使用 Amazon S3 儲存日誌並使用加密金鑰加密日誌。只有具備時間歷程 S3 儲存貯體的存取權，您才能使用日期時間篩

選條件擷取 S3 日誌，然後視需要檢視、下載和混淆日誌。您可以透過這樣做，安全地「回到過去的時間」來調查資料庫活動。時間歷程與 CloudWatch 日誌記錄獨立運作。如需 CloudWatch 日誌記錄的詳細資訊，請參閱：[記錄任務設定](#)。

您可以在所有支援 AWS DMS Oracle、Microsoft SQL Server 和 PostgreSQL 來源端點，以及 AWS DMS 支援 PostgreSQL 和 MySQL 目標端點 AWS 的區域中使用時間歷程。您只能針對完全載入和變更資料擷取 (CDC) 任務，以及僅限 CDC 的任務開啟「時間歷程」。若要開啟「時間歷程」或修改任何現有的「時間歷程」設定，請確保複寫任務已停止。

「時間歷程」設定包括下列 TTSettings 屬性：

- **EnableTT** – 如果此選項設定為 `true`，則會為任務開啟「時間歷程」記錄。預設值為 `false`。

類型：布林值

必要：否

- **EncryptionMode** – S3 儲存貯體上用來儲存資料和日誌的伺服器端加密類型。您可以指定為 `"SSE_S3"` (預設) 或 `"SSE_KMS"`。

您可以將 **EncryptionMode** 從 `"SSE_KMS"` 變更為 `"SSE_S3"`，但不能反向變更。

類型：字串

必要：否

- **ServerSideEncryptionKmsKeyId** – 如果您 `"SSE_KMS"` 為指定 **EncryptionMode**，請提供自訂受管 AWS KMS 金鑰的 ID。請確定您使用的金鑰具有連接政策，該政策會開啟 AWS Identity and Access Management (IAM) 使用者許可，並允許使用金鑰。

`"SSE_KMS"` 選項僅支援您自己的自訂受管對稱 KMS 金鑰。

類型：字串

必要：僅限您將 **EncryptionMode** 設定為 `"SSE_KMS"` 時

- **ServiceAccessRoleArn** – 服務存取 IAM 角色所使用的 Amazon Resource Name (ARN)。將角色名稱設定為 `dms-tt-s3-access-role`。這是允許從 S3 AWS DMS 儲存貯體寫入和讀取物件的必要設定。

類型：字串

必填：如果「時間歷程」已開啟

以下為此角色的範例政策。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt",
        "s3:ListBucket",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::S3bucketName*",
        "arn:aws:kms:us-east-1:112233445566:key/1234a1a1-1m2m-1z2z-d1d2-12dmstt1234"
      ]
    }
  ]
}
```

以下為此角色的範例信任政策。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "dms.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

```
}
```

- **BucketName** – 用來儲存時間歷程日誌的 S3 儲存貯體名稱。在開啟「時間歷程」日誌之前，請務必先建立此 S3 儲存貯體。

類型：字串

必填：如果「時間歷程」已開啟

- **BucketFolder** – 選用參數，用於設定 S3 儲存貯體中的資料夾名稱。如果您指定此參數，DMS 會在路徑 `"/BucketName/BucketFolder/taskARN/YYYY/MM/DD/hh"` 中建立時間歷程記錄。如果您未指定此參數，會將預設路徑 AWS DMS 建立為 `"/BucketName/dms-time-travel-logs/taskARN/YYYY/MM/DD/hh"`。

類型：字串

必要：否

- **EnableDeletingFromS3OnTaskDelete** – 當此選項設定為 `true`，如果任務已刪除，會從 S3 AWS DMS 刪除時間歷程日誌。預設值為 `false`。

類型：字串

必要：否

- **EnableRawData** – 將此選項設定為 `true` 時，時間歷程日誌的資料處理語言 (DML) 原始資料會顯示在時間歷程記錄的 `raw_data` 資料欄下。如需詳細資訊，請參閱：[使用時間歷程日誌](#)。預設值為 `false`。當此選項設定為 `false` 時，只會擷取 DML 類型。

類型：字串

必要：否

- **RawDataFormat** – 在 3.5.0 版和更新 AWS DMS 版本中，當 **EnableRawData** 設定為 `true` 時。此屬性指定時間歷程日誌中 DML 原始資料的格式，並可顯示為：

- "TEXT" – 對於 CDC 期間擷取為 Raw 欄位的 DML 事件，可顯示為已剖析且可讀的資料欄名稱和值。
- "HEX" – 對於 CDC 期間為 DML 事件擷取的資料欄名稱和值原始十六進位法。

此屬性適用於 Oracle 和 Microsoft SQL Server 資料庫來源。

類型：字串

必要：否

• **OperationsToLog** – 指定登入時間歷程記錄的 DML 操作類型。您可以指定下列其中一個選項：

- "INSERT"
- "UPDATE"
- "DELETE"
- "COMMIT"
- "ROLLBACK"
- "ALL"

預設值為 "ALL"。

類型：字串

必要：否

• **MaxRecordSize** – 指定每列記錄的「時間歷程」日誌記錄大小上限。使用此屬性可控制特別忙碌資料表的「時間歷程」記錄的增長。預設值為 64 KB。

類型：整數

必要：否

如需開啟和使用時間歷程日誌的詳細資訊，請參閱下列主題。

主題

- [開啟任務的時間歷程日誌](#)
- [使用時間歷程日誌](#)
- [將時間歷程日誌 AWS DMS 上傳至 S3 的頻率](#)

開啟任務的時間歷程日誌

您可以使用上述 AWS DMS 任務設定來開啟任務的時間歷程。請確定您的複寫任務已停止，然後再開啟 [時間歷程]。

使用 開啟時間歷程 AWS CLI

1. 建立 DMS 任務組態 JSON 檔案，並新增如下所示的 TTSettings 區段。如需使用任務組態檔案來設定任務設定的相關資訊，請參閱：[任務設定範例](#)。

```
.
.
.
  },
  "TTSettings" : {
    "EnableTT" : true,
    "TTS3Settings": {
      "EncryptionMode": "SSE_KMS",
      "ServerSideEncryptionKmsKeyId": "arn:aws:kms:us-west-2:112233445566:key/
myKMSKey",
      "ServiceAccessRoleArn": "arn:aws:iam::112233445566:role/dms-tt-s3-access-
role",
      "BucketName": "myttbucket",
      "BucketFolder": "myttfolder",
      "EnableDeletingFromS3OnTaskDelete": false
    },
    "TTRecordSettings": {
      "EnableRawData" : true,
      "OperationsToLog": "DELETE,UPDATE",
      "MaxRecordSize": 64
    },
  },
.
.
.
```

2. 在適當的任務動作中，使用 `--replication-task-settings` 選項指定此 JSON 檔案。例如，下列 CLI 程式碼片段會將此「時間歷程」設定檔案指定為 `create-replication-task` 的一部分。

```
aws dms create-replication-task
--target-endpoint-arn arn:aws:dms:us-
east-1:112233445566:endpoint:ELS507YTYV452CAZR2EYBNQGILFHQIFVPWFRQAY \
--source-endpoint-arn arn:aws:dms:us-
east-1:112233445566:endpoint:HNX2BWIIN5ZYFF7F6UFFZVWTDFFSMTN0V2FTXZA \
--replication-instance-arn arn:aws:dms:us-
east-1:112233445566:rep:ERLHG2UA52EEJJKFYNYWRPCG6T7EPUAB5AWBUJQ \
```

```
--migration-type full-load-and-cdc --table-mappings 'file:///FilePath/
mappings.json' \
--replication-task-settings 'file:///FilePath/task-settings-tt-enabled.json' \
--replication-task-identifier test-task
.
.
.
```

其中，此時間歷程設定檔案的名稱是 `task-settings-tt-enabled.json`。

同樣地，您可以將此檔案指定為 `modify-replication-task` 動作的一部分。

請注意下列任務動作對時間歷程日誌的特殊處理方式：

- `start-replication-task` – 執行複寫任務時，如果無法存取用於「時間歷程」的 S3 儲存貯體，則會將任務標記為 FAILED。
- `stop-replication-task` – 當任務停止時，會 AWS DMS 立即將所有可用於複寫執行個體的時間歷程日誌推送到用於時間歷程的 S3 儲存貯體。

執行複製任務時，您可以將 `EncryptionMode` 值從 "SSE_KMS" 變更為 "SSE_S3"，但無法反向變更。

如果進行中任務的時間歷程日誌大小超過 1 GB，DMS 會在達到該大小後的五分鐘內將日誌推送到 S3。任務執行後，如果 S3 儲存貯體或 KMS 金鑰變為無法存取，DMS 會停止將日誌推送到此儲存貯體。如果您發現日誌未推送至 S3 儲存貯體，請檢查您的 S3 和 AWS KMS 許可。如需 DMS 將這些日誌推送到 S3 的頻率詳細資訊，請參閱：[將時間歷程日誌 AWS DMS 上傳至 S3 的頻率](#)。

若要從主控台為現有任務開啟「時間歷程」，請使用任務設定下的 JSON 編輯器選項來新增 `TTSettings` 區段。

使用時間歷程日誌

時間歷程日誌檔案是逗號分隔值 (CSV) 檔案，包含下列欄位。

```
log_timestamp
component
dms_source_code_location
transaction_id
```



```

event_id
event_timestamp
lsn/scn
primary_key
record_type
event_type
schema_name
table_name
statement
action
result
raw_data

```

在 S3 提供時間歷程日誌之後，您可以使用 Amazon Athena 等工具直接存取和查詢這些記錄。或者，您可以從 S3 下載任何檔案的日誌。

以下範例顯示「時間歷程」日誌，其中會記錄名為 mytable 資料表的交易。為了方便閱讀，下列日誌會新增行尾。

```

"log_timestamp ","tt_record_type","dms_source_code_location ","transaction_id",
"event_id","event_timestamp","scn_lsn","primary_key","record_type","event_type",
"schema_name","table_name","statement","action","result","raw_data"
"2021-09-23T01:03:00:778230","SOURCE_CAPTURE","postgres_endpoint_wal_engine.c:00819",
"609284109","565612992","2021-09-23 01:03:00.765321+00","00000E9C/D53AB518","","DML",
"UPDATE (3)","dmstest","mytable","","Migrate","","table dmstest.mytable:
UPDATE: id[bigint]:2244937 phone_number[character varying]:'phone-number-482'
age[integer]:82 gender[character]:'f' isactive[character]:'true '
date_of_travel[timestamp without time zone]:'2021-09-23 01:03:00.76593'
description[text]:'TEST DATA TEST DATA TEST DATA TEST DATA'"

```

將時間歷程日誌 AWS DMS 上傳至 S3 的頻率

為了將複寫執行個體的儲存用量降至最低，會定期從中 AWS DMS 卸載時間歷程日誌。

時間歷程日誌推送到 Amazon S3 儲存貯體的情況如下：

- 如果日誌目前的大小超過 1 GB，會在五分鐘內將日誌 AWS DMS 上傳至 S3。因此，最多 AWS DMS 可以 AWS KMS 為每個執行中的任務每小時呼叫 S3 和 12 次。
- AWS DMS 無論日誌的大小為何，都會每小時將日誌上傳至 S3。
- 當任務停止時，會 AWS DMS 立即將時間歷程日誌上傳至 S3。

記錄任務設定

日誌記錄會使用 Amazon CloudWatch 來在遷移程序期間記錄資訊。您可以使用記錄任務設定，指定要記錄哪些元件活動，以及要將哪些資訊寫入日誌。記錄日誌任務設定會寫入 JSON 檔案。如需使用任務組態檔案來設定任務設定的相關資訊，請參閱：[任務設定範例](#)。

您可以透過多種方式開啟 CloudWatch 記錄功能。您可以在建立遷移任務 AWS 管理主控台 時，在上選取 EnableLogging 選項。或者，您可以在使用 AWS DMS API 建立任務時，將 EnableLogging 選項設定為 true。您也可以將在任務設定的日誌記錄區段中以 JSON 指定 "EnableLogging": true。

當您將 EnableLogging 設定為 true，會 AWS DMS 指派 CloudWatch 群組名稱和串流名稱，如下所示。您無法直接設定這些值。

- CloudwatchLogGroup : dms-tasks-<REPLICATION_INSTANCE_IDENTIFIER>
- CloudwatchLogStream : dms-task-<REPLICATION_TASK_EXTERNAL_RESOURCE_ID>

<REPLICATION_INSTANCE_IDENTIFIER> 是複寫執行個體的識別碼。<REPLICATION_TASK_EXTERNAL_RESOURCE_ID> 是任務 ARN <resourcename> 區段的值。如需如何 AWS DMS 產生資源 ARNs 的資訊，請參閱 [建構的 Amazon Resource Name \(ARN\) AWS DMS](#)。

CloudWatch 與 AWS Identity and Access Management (IAM) 整合，您可以指定 AWS 帳戶中的使用者可執行哪些 CloudWatch 動作。如需有關在 CloudWatch 中使用 IAM 的詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的「[適用於 Amazon CloudWatch 的 Identity and Access Management](#)」和「[記錄 Amazon CloudWatch API 呼叫](#)」。

若要刪除任務日誌，您可以在任務設定的日誌記錄區段中以 JSON 設定 DeleteTaskLogs 為真。

您可以為下列事件類型指定日誌記錄：

- FILE_FACTORY – 檔案處理站會管理用於批次套用和批次載入的檔案，並管理 Amazon S3 端點。
- METADATA_MANAGER – 中繼資料管理員會在複寫期間管理來源和目標中繼資料、分割和資料表狀態。
- SORTER – SORTER 負責接收來自 SOURCE_CAPTURE 程序的傳入事件。事件會在交易中進行批次處理，並傳送至 TARGET_APPLY 服務元件。如果 SOURCE_CAPTURE 程序產生的事件速度超過 TARGET_APPLY 元件可處理的速度，則 SORTER 元件會將待處理事件快取至磁碟或置換檔。快取事件是複寫執行個體中儲存空間耗盡的常見原因。

SORTER 服務元件會管理快取的事件、收集 CDC 統計資料，以及報告任務延遲。

- SOURCE_CAPTURE – 從來源資料庫或服務擷取進行中複寫 (CDC) 資料，並傳遞至 SORTER 服務元件。
- SOURCE_UNLOAD – 在完全載入期間，資料會從來源資料庫或服務卸載。
- TABLES_MANAGER - 資料表管理器會追蹤擷取的資料表、管理資料表的遷移順序，並收集資料表統計資料。
- TARGET_APPLY – 將資料和資料定義語言 (DDL) 陳述式套用到目標資料庫。
- TARGET_LOAD – 將資料載入目標資料庫。
- TASK_MANAGER – 任務管理器會管理正在執行的任務，並將任務分解為子任務以進行平行資料處理。
- TRANSFORMATION – 資料表映射轉換事件。如需詳細資訊，請參閱[使用資料表映射指定任務設定](#)。
- VALIDATOR/ VALIDATOR_EXT – VALIDATOR 服務元件會驗證資料是否已從來源準確遷移至目標。如需詳細資訊，請參閱[資料驗證](#)。
- DATA_RESYNC – 資料重新同步功能的常見元件，可管理資料重新同步流程。如需詳細資訊，請參閱[the section called “AWS DMS 資料重新同步”](#)。
- RESYNC_UNLOAD – 在重新同步程序期間，會從來源資料庫或服務卸載資料。
- RESYNC_APPLY – 資料處理語言 (DML) 陳述式會在重新同步期間套用至目標資料庫。

使用 LOGGER_SEVERITY_DETAILED_DEBUG 日誌嚴重性層級時，下列記錄元件會產生大量的日誌：

- COMMON
- ADDONS
- DATA_STRUCTURE
- COMMUNICATION
- FILE_TRANSFER
- FILE_FACTORY

在疑難排解期間，這些元件很少需要 DEFAULT 以外的日誌記錄層級。除非 AWS Support 特別要求，否則我們不建議變更這些元件DEFAULT的 記錄層級。

指定上述其中一項之後，即可以接著指定記錄的資訊量，如下列清單所示。

嚴重性層級的順序是從最低到最高層級的資訊。較高的層級一律會包含較低層級的資訊。

- `LOGGER_SEVERITY_ERROR` – 將錯誤訊息寫入日誌。
- `LOGGER_SEVERITY_WARNING` – 將警告及錯誤訊息寫入日誌。
- `LOGGER_SEVERITY_INFO` – 將資訊訊息、警告及錯誤訊息寫入日誌。
- `LOGGER_SEVERITY_DEFAULT` – 將資訊訊息、警告及錯誤訊息寫入日誌。
- `LOGGER_SEVERITY_DEBUG` – 將偵錯訊息、資訊訊息、警告及錯誤訊息寫入日誌。
- `LOGGER_SEVERITY_DETAILED_DEBUG` – 將所有資訊寫入日誌。

下列 JSON 範例顯示日誌記錄所有動作和嚴重性層級的任務設定。

```
...
  "Logging": {
    "EnableLogging": true,
    "LogComponents": [
      {
        "Id": "FILE_FACTORY",
        "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT"
      }, {
        "Id": "METADATA_MANAGER",
        "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT"
      }, {
        "Id": "SORTER",
        "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT"
      }, {
        "Id": "SOURCE_CAPTURE",
        "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT"
      }, {
        "Id": "SOURCE_UNLOAD",
        "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT"
      }, {
        "Id": "TABLES_MANAGER",
        "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT"
      }, {
        "Id": "TARGET_APPLY",
        "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT"
      }, {
        "Id": "TARGET_LOAD",
        "Severity": "LOGGER_SEVERITY_INFO"
      }, {
        "Id": "TASK_MANAGER",
```

```

        "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEBUG"
    }, {
        "Id": "TRANSFORMATION",
        "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEBUG"
    }, {
        "Id": "VALIDATOR",
        "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT"
    }
],
"CloudWatchLogGroup": null,
"CloudWatchLogStream": null
},
...

```

控制資料表任務設定

控制資料表提供 AWS DMS 任務的相關資訊。它們也提供有用的統計資料，可供您用來規劃和管理目前遷移任務和未來的任務。您可以在 JSON 檔案中套用這些任務設定，或在 AWS DMS 主控台的建立任務頁面上選擇進階設定。資料庫目標上一律會建立「套用例外」資料表 (dmslogs.awsdms_apply_exceptions)。如需使用任務組態檔案來設定任務設定的相關資訊，請參閱：[任務設定範例](#)。

AWS DMS 只會在完全載入 + CDC 或僅限 CDC 任務期間建立控制資料表，而不會在僅完全載入任務期間建立控制資料表。

對於完全載入和 CDC (遷移現有資料並複寫持續變更) 和僅限 CDC (僅複寫資料變更) 任務，您也可以建立其他資料表，選項如下：

- 複寫狀態 (dmslogs.awsdms_status) – 此資料表可提供目前任務的詳細資訊。這包含任務狀態、任務所使用的記憶體數量，以及尚未套用到目標的變更數。此資料表也會提供 AWS DMS 目前正在讀取的來源資料庫中的位置。此外，它指出該任務是處於完全載入階段或變更資料擷取 (CDC)。
- 暫停資料表 (dmslogs.awsdms_suspended_tables) – 此資料表可提供暫停資料表的清單，以及其暫停的原因。
- 複寫歷史記錄 (dmslogs.awsdms_history) – 此資料表可提供複寫歷史記錄的資訊。這項資訊包含任務期間處理的記錄數及記錄量、CDC 任務結尾的延遲，以及其他統計資料。

套用異常資料表 (dmslogs.awsdms_apply_exceptions) 包含下列參數。

資料行	Type	說明
TASK_NAME	nvchar	AWS DMS 任務的資源 ID。您可以在任務 ARN 中找到資源識別碼。
TABLE_OWNER	nvchar	資料表的擁有者。
TABLE_NAME	nvchar	資料表名稱。
ERROR_TIME	timestamp	異常 (錯誤) 發生的時間。
STATEMENT	nvchar	發生錯誤時正在執行的陳述式。
ERROR	nvchar	錯誤名稱及描述。

複寫狀態資料表 (dmslogs.awsdms_status) 包含任務及目標資料庫目前的狀態。其具備下列設定。

資料行	Type	說明
SERVER_NAME	nvchar	執行複寫任務的機器名稱。
TASK_NAME	nvchar	AWS DMS 任務的資源 ID。您可以在任務 ARN 中找到資源識別碼。
TASK_STATUS	varchar	下列其中一值： • FULL LOAD • CHANGE PROCESSING (CDC) • 不執行中 只要至少有一個資料表仍處於完全載入狀態，任務狀態就會設為 FULL LOAD。在載入所有資料表後，若已啟用 CDC，則任務狀態就會變更為 CHANGE PROCESSING。在您啟動任務之

資料行	Type	說明
		前或任務完成後，任務會設定為 NOT RUNNING。
STATUS_TIME	timestamp	任務狀態的時間戳記。
PENDING_CHANGES	int	在來源資料庫中遞交，並快取至複寫執行個體記憶體和磁碟中的變更記錄數目。
DISK_SWAP_SIZE	int	舊交易或已卸載交易所使用的磁碟空間數。
TASK_MEMORY	int	目前使用的記憶體 (MB)。
SOURCE_CURRENT_POSITION	varchar	AWS DMS 目前讀取來源資料庫中的位置。
SOURCE_CURRENT_TIMESTAMP	timestamp	AWS DMS 目前讀取來源資料庫中的時間戳記。
SOURCE_TAIL_POSITION	varchar	尚未遞交的最舊啟動交易位置。此值是您可以在不遺失任何變更的情況下回復到的最新位置。
SOURCE_TAIL_TIMESTAMP	timestamp	尚未遞交的最舊啟動交易時間戳記。此值是您可以在不遺失任何變更的情況下回復到的最新時間戳記。
SOURCE_TIMESTAMP_APPLIED	timestamp	最後交易遞交的時間戳記。在大量套用程序中，此值是批次中最後一筆交易遞交的時間戳記。

暫停的資料表 (dmslogs.awsdms_suspended_tables) 包含下列參數。

資料行	Type	說明
SERVER_NAME	nvarchar	執行複寫任務的機器名稱。
TASK_NAME	nvarchar	AWS DMS 任務的名稱
TABLE_OWNER	nvarchar	資料表的擁有者。
TABLE_NAME	nvarchar	資料表名稱。
SUSPEND_REASON	nvarchar	暫停的原因。
SUSPEND_TIMESTAMP	timestamp	暫停的發生時間。

複寫歷史記錄資料表 (dmslogs.awsdms_history) 包含下列參數。

資料行	Type	說明
SERVER_NAME	nvarchar	執行複寫任務的機器名稱。
TASK_NAME	nvarchar	AWS DMS 任務的資源 ID。您可以在任務 ARN 中找到資源識別碼。
TIMESLOT_TYPE	varchar	下列其中一值： - FULL LOAD - CHANGE PROCESSING (CDC) 若任務同時執行完全載入及 CDC，則會將兩個歷史記錄寫入時段。
TIMESLOT	timestamp	時段的結束時間戳記。
TIMESLOT_DURATION	int	時段的持續時間 (以分鐘為單位)。

資料行	Type	說明
TIMESLOT_LATENCY	int	時段結束時的目標延遲 (以秒為單位)。此值僅適用於 CDC 時段。
RECORDS	int	時段期間處理的記錄數量。
TIMESLOT_VOLUME	int	處理的資料量 (MB)。

驗證失敗資料表 (awsdms_validation_failures_v1) 包含任務的所有資料驗證失敗。如需資料驗證的詳細資訊，請參閱[資料驗證疑難排解](#)。

其他控制資料表設定包含下列項目：

- HistoryTimeslotInMinutes – 使用此選項來指出複寫歷史記錄資料表中每個時段的長度。預設值為 5 分鐘。
- ControlSchema – 使用此選項來指出 AWS DMS 目標控制資料表的資料庫結構描述名稱。若您沒有在此選項中輸入任何資訊，資料表便會複製到資料庫中的預設位置，如以下所示：
 - PostgreSQL，公有
 - Oracle，目標結構描述
 - Microsoft SQL Server, 目標資料庫中的 dbo
 - MySQL，awsdms_control
 - MariaDB，awsdms_control
 - Amazon Redshift，公有
 - DynamoDB，建立做為資料庫中的個別資料表
 - IBM Db2 LUW, awsdms_control

串流緩衝區任務設定

您可以使用 設定串流緩衝區設定 AWS CLI，包括下列項目。如需取得如何使用任務組態檔案來進行任務設定的相關資訊，請參閱[任務設定範例](#)。

- StreamBufferCount – 使用此選項來指定遷移任務的資料串流緩衝區數量。預設串流緩衝區數量為 3。增加此設定的值可增加資料擷取的速度。但是，此增加效能高度依賴遷移環境，包括來源系統及複寫伺服器的執行個體類別。針對大多數情況，預設值便已足夠。

- `StreamBufferSizeInMB` – 使用此選項來指出每個資料串流緩衝區的大小上限。預設大小為 8 MB。當您在使用非常大型的 LOB 時，可能需要增加此選項的值。若您在日誌檔案中收到訊息，指出串流緩衝區大小不足，您可能需要增加此值。在計算此選項的大小時，您可以使用以下方程式：
$$[\text{Max LOB size (or LOB chunk size)}] \times [\text{number of LOB columns}] \times [\text{number of stream buffers}] \times [\text{number of tables loading in parallel per task}(\text{MaxFullLoadSubTasks})] \times 3$$
- `CtrlStreamBufferSizeInMB` – 使用此選項來設定控制串流緩衝區的大小。其值可介於 1-8 之間，單位為 MB。預設值為 5。若您使用非常大量的資料表 (例如成千上萬個資料表)，您可能需要增加此值。

變更處理調校設定

下列設定決定 如何在變更資料擷取 (CDC) 期間 AWS DMS 處理目標資料表的變更。這些設定中有數項都依賴目標中繼資料參數 `BatchApplyEnabled` 的值。如需 `BatchApplyEnabled` 參數的詳細資訊，請參閱[目標中繼資料任務設定](#)。如需使用任務組態檔案來設定任務設定的相關資訊，請參閱：[任務設定範例](#)。

變更處理調校設定包括下列項目：

下列設定只會在目標中繼資料參數 `BatchApplyEnabled` 設為 `true` 時套用。

- `BatchApplyPreserveTransaction` – 若設為 `true`，則會保留交易完整性，並且會保證使用批次來包含所有來自來源交易中的變更。預設值為 `true`。此設定僅適用於 Oracle 目標端點。

若設為 `false`，則交易完整性中可能會有暫時性的縮時以改善效能。無法保證來源交易中的所有變更都會在單一批次中套用到目標。

根據預設，會在交易模式中 AWS DMS 處理變更，以保留交易完整性。如果您能夠承受交易完整性的臨時失誤，則可以改用批次最佳化套用選項。此選項可有效率地分組交易，並為了提高效率以批次方式加以套用。使用批次最佳化的套用選項幾乎總是違反參考完整性限制。因此，我們建議您在遷移過程中關閉這些限制，並在切換過程中再次開啟這些限制。

- `BatchApplyTimeoutMin` – 設定批次變更的每個應用程式之間 AWS DMS 等待的最短秒數。預設值為 1。
- `BatchApplyTimeoutMax` – 設定批次變更的每個應用程式之間在逾時前 AWS DMS 等待的時間上限，以秒為單位。預設值為 30。
- `BatchApplyMemoryLimit` – 設定要在批次最佳化套用模式中用於預先處理的記憶體數上限 (MB)。預設值為 500。

- BatchSplitSize – 設定要在單一批次中套用的變更數量上限。預設值為 0，表示不套用任何限制。

下列設定只會在目標中繼資料參數 BatchApplyEnabled 設為 false 時套用。

- MinTransactionSize – 設定要在每一筆交易中包含的變更數量下限。預設值為 1000。
- CommitTimeout – 設定宣告逾時之前 AWS DMS，以秒為單位收集批次交易的時間上限。預設值為 1。

對於雙向複寫，下列設定只會在目標中繼資料參數 BatchApplyEnabled 設為 false 時套用。

- LoopbackPreventionSettings – 這些設定可針對雙向複寫所涉及的任何任務對中的每項進行中複寫任務提供迴路預防。迴路預防可防止在雙向複寫的兩個方向上套用相同的變更，此動作可能會損毀資料。如需雙向複寫的詳細資訊，請參閱：[執行雙向複寫](#)。

AWS DMS 會嘗試將交易資料保留在記憶體中，直到交易完全遞交至來源、目標或兩者。但是，大於配置記憶體或並未在指定時間限制內遞交的交易會寫入到磁碟。

下列設定會套用到變更處理調校，無論變更處理的模式為何。

- MemoryLimitTotal – 設定寫入磁碟前，所有交易能在記憶體中佔用的大小上限 (MB)。預設值為 1024。
- MemoryKeepTime – 設定寫入磁碟前，每一筆交易能停留在記憶體中的秒數上限。持續時間是從 AWS DMS 開始擷取交易的時間開始計算。預設值為 60。
- StatementCacheSize – 設定要在伺服器上儲存，以在將變更套用到目標時供後續執行使用的準備陳述式數量上限。預設值為 50，最大值為 200。
- RecoveryTimeout – 在 CDC 模式下繼續任務時，RecoveryTimeout 會控制任務會等待多久（以分鐘為單位）才會遇到繼續檢查點。如果未在設定的時間範圍內遇到檢查點，任務將會失敗。預設行為是無限期等待檢查點事件。

處理變更處理調校的任務設定如何出現在任務設定 JSON 檔案中的範例：

```
"ChangeProcessingTuning": {
  "BatchApplyPreserveTransaction": true,
  "BatchApplyTimeoutMin": 1,
  "BatchApplyTimeoutMax": 30,
  "BatchApplyMemoryLimit": 500,
```

```
"BatchSplitSize": 0,  
"MinTransactionSize": 1000,  
"CommitTimeout": 1,  
"MemoryLimitTotal": 1024,  
"MemoryKeepTime": 60,  
"StatementCacheSize": 50  
"RecoveryTimeout": -1  
}
```

若要控制在資料複寫任務期間寫入 Amazon S3 目標的頻率，您可以設定額外的連線屬性 `cdcMaxBatchInterval` 和 `cdcMinFileSize`。在沒有任何額外負荷操作的情況下分析資料時，此設定可使效能提升。如需詳細資訊，請參閱[使用 Amazon S3 做為目標時的端點設定 AWS DMS](#)。

資料驗證任務設定

您可以確保您的資料已準確地從來源遷移到目標。如果您啟用任務的驗證，會在對資料表執行完全載入後立即 AWS DMS 比較來源和目標資料。如需任務資料驗證、其需求、其資料庫支援的範圍及其所報告的指標的詳細資訊，請參閱[AWS DMS 資料驗證](#)。如需使用任務組態檔案來設定任務設定的相關資訊，請參閱：[任務設定範例](#)。

資料驗證設定及其值包括下列項目：

- `EnableValidation` – 設為 `true` 時會啟用資料驗證。否則，將對任務停用驗證。預設值為 `false`。
- `ValidationMode` – 控制如何根據來源資料表 AWS DMS 驗證目標資料表中的資料。從複寫引擎 3.5.4 版開始，DMS 會自動針對 `GROUP_LEVEL` 支援的遷移路徑將此設定為 `GROUP_LEVEL`，為大型資料集提供增強的驗證效能並大幅加快處理速度。此增強功能適用於[AWS DMS 資料重新同步](#)中列出的遷移路徑的遷移。對於所有其他遷移路徑，驗證模式預設為 `ROW_LEVEL`。

Note

無論設定為何，AWS DMS 都會驗證透過資料表驗證設定的所有資料列。

- `FailureMaxCount` – 指定在對任務暫停驗證之前允許驗證失敗的記錄數上限。預設值為 10,000。如果不考慮驗證失敗的記錄數而都要繼續驗證，請將這個值設定為大於來源中的記錄數。
- `HandleCollationDiff` – 當此選項設定為 `true` 時，驗證會考慮來源和目標資料庫之間的資料欄定序差異。否則，驗證會忽略欄定序的任何差異。欄定序可以規定資料列的順序，這對資料驗證很重要。將 `HandleCollationDiff` 設定為 `true` 可自動解決這些定序差異，避免資料驗證時出現誤判。預設值為 `false`。

- **RecordFailureDelayInMinutes** – 指定在報告任何驗證失敗詳細資訊之前的延遲時間 (以分鐘為單位)。

如果整體 DMS 任務 CDC 延遲大於 **RecordFailureDelayInMinutes** 其值優先，例如，如果 **RecordFailureDelayInMinutes** 為 5，且 CDC 延遲為 7 分鐘，則 DMS 會等待 7 分鐘報告驗證失敗詳細資訊。

- **RecordFailureDelayLimitInMinutes** – 指定報告任何驗證失敗詳細資訊之前的延遲。AWS DMS 會使用任務延遲來識別變更的實際延遲，使其成為目標，以防止誤報。此設定會覆寫實際延遲和 DMS 任務 CDC 延遲值，並可讓您在報告任何驗證指標之前設定更大的延遲。預設值為 0。
- **RecordSuspendDelayInMinutes** – 指定在根據 **FailureMaxCount** 所設定的錯誤閾值而暫停驗證資料表之前的延遲時間 (以分鐘為單位)。
- **SkipLobColumns** – 當此選項設定為 `true`，會 AWS DMS 略過資料表任務驗證部分中所有 LOB 資料欄的資料驗證。預設值為 `false`。
- **TableFailureMaxCount** – 指定在對資料表暫停驗證之前允許驗證失敗的單一資料表列數上限。預設值為 1,000。
- **ThreadCount** – 指定驗證期間 AWS DMS 使用的執行緒數目。每個執行緒會從來源和目標中選擇尚未驗證的資料來比較和驗證。預設值為 5。如果您 **ThreadCount** 將設為較高的數字，AWS DMS 可以更快地完成驗證。但是，AWS DMS 接著執行更多同時查詢，在來源和目標上耗用更多資源。
- **ValidationOnly** – 當此選項設為 `true` 時，任務會執行資料驗證，而不遷移或複寫任何資料。預設值為 `false`。您無法在任務建立後修改 **ValidationOnly** 設定。

您必須將 **TargetTablePrepMode** 設定為 **DO_NOTHING** (僅驗證任務的預設值)，並將遷移類型設定為下列其中一項：

- 完全載入 — 設定任務遷移類型以遷移主控台當中的現有資料。AWS DMS 或者，在 AWS DMS API 中，將遷移類型設定為 **FULL-LOAD**。
- CDC — 在 AWS DMS 主控台將任務遷移類型設定為僅複寫變更的資料。或者，在 AWS DMS API 中將遷移類型設定為 **CDC**。

無論選擇的遷移類型為何，在僅驗證任務期間，資料實際上並不會遷移或複寫。

如需詳細資訊，請參閱[僅驗證任務](#)。

Important

ValidationOnly 設定不可變更。任務建立之後，就無法修改此設定。

- `ValidationPartialLobSize` – 指定是否要對 LOB 資料欄執行部分驗證，而不驗證資料欄中儲存的所有資料。當您遷移 LOB 資料的一部分，而不是整個 LOB 資料集時，可能會用到此選項。此值以 KB 為單位。預設值為 0，表示 AWS DMS 會驗證所有 LOB 資料欄資料。例如，`"ValidationPartialLobSize": 32` 表示 AWS DMS 只會驗證來源和目標中前 32KB 的資料欄資料。
- `PartitionSize` – 指定比較來源和目標時要讀取的記錄批次大小。預設值為 10,000。
- `ValidationQueryCdcDelaySeconds` – 在來源和目標上，每次 CDC 更新時第一次驗證查詢延遲的時間量。當遷移延遲很高時，此設定可能有助於減少資源爭用。僅驗證任務會自動將此選項設定為 180 秒。預設值為 0。

例如，以下 JSON 會以兩倍的預設執行緒數量來啟用資料驗證。還會考量 PostgreSQL 端點的欄定序差異所造成的記錄順序差異。此外，它也提供驗證報告延遲，以預留額外的時間來處理任何驗證失敗。

```
"ValidationSettings": {
  "EnableValidation": true,
  "ThreadCount": 10,
  "HandleCollationDiff": true,
  "RecordFailureDelayLimitInMinutes": 30
}
```

Note

對於 Oracle 端點，AWS DMS 會使用 `DBMS_CRYPTO` 來驗證 BLOBs。如果您的 Oracle 端點使用 BLOB，請將 `DBMS_CRYPTO` 的 `execute` 許可授予存取 Oracle 端點的使用者帳戶。若要這麼做，請執行下列陳述式。

```
grant execute on sys.dbms_crypto to dms_endpoint_user;
```

資料重新同步設定

資料重新同步功能可讓您根據資料驗證報告，將目標資料庫與來源資料庫重新同步。如需詳細資訊，請參閱 [AWS DMS 資料驗證](#)。

您可以在設定重新同步程序的 `ReplicationTaskSettings` 端點 `ResyncSettings` 中新增的其他參數。如需詳細資訊，請參閱《指定 [任務設定](#)》中的 [任務設定範例](#)。 [AWS Database Migration Service](#)

Note

ResyncSchedule 如果啟用重新同步程序且任務具有 CDC 元件，則需要 和 MaxResyncTime 參數。它們不適用於僅完全載入的任務。

資料重新同步參數設定和值如下所示：

EnableResync

設為 時啟用資料重新同步功能true。預設會停用資料重新同步。

資料類型：布林值

必要：否

預設：false

驗證：如果 ResyncSettings 參數存在於 中，則不應為 nullTaskSettings。

ResyncSchedule

資料重新同步功能生效的時段。必須以 Cron 格式存在。如需詳細資訊，請參閱[the section called “Cron 表達式規則”](#)。

資料類型：字串

必要：否

驗證：

- 必須以 Cron 表達式格式存在。
- 對於 CDC EnableResync設定為 的任務，不應為 nulltrue。
- 無法為沒有 CDC 元件的任務設定。

MaxResyncTime

資料重新同步功能生效的最大時間限制，以分鐘為單位。

資料類型：整數

必要：否

驗證：

- 使用 CDC 的任務不應為 null。

- 沒有 CDC 的任務不需要。
- 最小值：5 minutes，最大值：14400 minutes (10 天)。

Validation onlyTaskID

驗證任務的唯一 ID。僅驗證任務 ID 會附加在 ARN 的結尾。例如：

- 僅驗證任務 ARN：arn:aws:dms:us-west-2:123456789012:task:6DG4CLGJ5JSJR67CFD7UDXFY7KV6CYGRICL6KWI
- 僅驗證任務 ID：6DG4CLGJ5JSJR67CFD7UDXFY7KV6CYGRICL6KWI

資料類型：字串

必要：否

驗證：對於已啟用資料重新同步功能且已停用驗證的任務，不應為 null。

範例：

```
"ResyncSettings": {
  "EnableResync": true,
  "ResyncSchedule": "30 9 ? * MON-FRI",
  "MaxResyncTime": 400,
  "ValidationTaskId": "JXPP94804DJ0EWIJD9348R3049"
},
```

變更處理 DDL 處理的任務設定

下列設定決定 如何在變更資料擷取 (CDC) 期間 AWS DMS 處理目標資料表的資料定義語言 (DDL) 變更。如需使用任務組態檔案來設定任務設定的相關資訊，請參閱：[任務設定範例](#)。

處理變更處理 DDL 的任務設定包含下列項目：

- HandleSourceTableDropped – 將此選項設為 true 來在來源資料表卸除時卸除目標資料表。
- HandleSourceTableTruncated – 將此選項設為 true 以在來源資料表截斷時截斷目標資料表。
- HandleSourceTableAltered – 將此選項設為 true 以在來源資料表改變時改變目標資料表。

以下是處理變更處理 DDL 的任務設定如何顯示在任務設定 JSON 檔中的範例：


```
"ChangeProcessingDdlHandlingPolicy": {  
    "HandleSourceTableDropped": true,  
    "HandleSourceTableTruncated": true,  
    "HandleSourceTableAltered": true  
},
```

Note

如需針對特定端點支援的 DDL 陳述式資訊，請參閱說明該端點的主題。

字元替換任務設定

您可以指定複寫任務針對具有 AWS DMS STRING 或 WSTRING 資料類型的所有來源資料庫資料欄，在目標資料庫上執行字元替換。如需使用任務組態檔案來設定任務設定的相關資訊，請參閱：[任務設定範例](#)。

您可以使用來自下列來源和目標資料庫的端點，為任何任務設定字元替換：

- 來源資料庫：
 - Oracle
 - Microsoft SQL Server
 - MySQL
 - MariaDB
 - PostgreSQL
 - SAP Adaptive Server Enterprise (ASE)
 - IBM Db2 LUW
- 目標資料庫：
 - Oracle
 - Microsoft SQL Server
 - MySQL
 - MariaDB
 - PostgreSQL
 - SAP Adaptive Server Enterprise (ASE)
 - Amazon Redshift

您可以在任務設定中使用 `CharacterSetSettings` 參數來指定字元替換。這些字元替換會針對使用 Unicode 字碼指標值 (十六進位表示法) 指定的字元。如果同時指定兩者，您可以依下列順序實作兩階段替換：

1. 個別字元取代 – AWS DMS 可以將來源上所選字元的值取代為目標上對應字元的指定取代值。使用 `CharacterSetSettings` 中的 `CharacterReplacements` 陣列來選取具有您指定之 Unicode 字碼指標的所有來源字元。也使用此陣列來指定目標上對應字元的取代字碼指標。

若要選取來源上具有指定程式碼指標的所有字元，請將 `CharacterReplacements` 陣列中的 `SourceCharacterCodePoint` 執行個體設定為該程式碼指標。然後，透過設定此陣列 `TargetCharacterCodePoint` 中對應的執行個體，指定所有同等目標字元的取代字碼指標。若要刪除目標字元而非取代它們，請將適當的 `TargetCharacterCodePoint` 執行個體設定為零 (0)。您可以透過在 `CharacterReplacements` 陣列中指定額外的 `SourceCharacterCodePoint` 和 `TargetCharacterCodePoint` 設定對，來取代或刪除任意數量的目標字元值。如果您為 `SourceCharacterCodePoint` 的多個執行個體指定相同的值，最後 `TargetCharacterCodePoint` 的對應設定的值會套用至目標。

例如，假設您為 `CharacterReplacements` 指定下列值。

```
"CharacterSetSettings": {
  "CharacterReplacements": [ {
    "SourceCharacterCodePoint": 62,
    "TargetCharacterCodePoint": 61
  }, {
    "SourceCharacterCodePoint": 42,
    "TargetCharacterCodePoint": 41
  }
]
}
```

在此範例中，會將目標上具有來源碼點十六進位值 62 的所有字元 AWS DMS 取代為程式碼點值 61 的字元。此外，以代碼點值為 41 的字元 AWS DMS 取代目標上具有來源碼點 42 的所有字元。換言之，AWS DMS 會以字母 'a' 取代目標上字母 'b' 的所有執行個體。同樣地，會以字母 AWS DMS 取代目標 'B' 上的字母所有執行個體 'A'。

2. 字元集驗證和替換 – 完成任何個別字元替換後，AWS DMS 可以確保所有目標字元在您指定的單一字元集中都有有效的 Unicode 程式碼點。您可以在 `CharacterSetSettings` 中使用 `CharacterSetSupport` 來設定此目標字元驗證和修改。若要指定驗證字元集，請將 `CharacterSetSupport` 中的 `CharacterSet` 設為字元集的字串值。(`CharacterSet` 的可能值如下。) 您可以透過下列其中一種方式 AWS DMS 修改無效的目標字元：

- 為所有無效目標字元指定單一替換 Unicode 字碼指標，無論其目前的字碼指標為何。若要設定此取代程式碼指標，請將 CharacterSetSupport 中的 ReplaceWithCharacterCodePoint 設為指定的值。
- 將 ReplaceWithCharacterCodePoint 設為零 (0)，以設定刪除所有無效的目標字元。

例如，假設您為 CharacterSetSupport 指定下列值。

```
"CharacterSetSettings": {
  "CharacterSetSupport": {
    "CharacterSet": "UTF16_PlatformEndian",
    "ReplaceWithCharacterCodePoint": 0
  }
}
```

在此範例中，會 AWS DMS 刪除在字元集中無效的目標上找到的任何 "UTF16_PlatformEndian" 字元。因此，它會刪除任何以十六進位值 2FB6 指定的字元。此值無效，因為這是 4 位元組 Unicode 字碼指標，而 UTF16 字元集僅接受具有 2 位元組字碼指標的字元。

Note

複寫任務會先完成所有指定的字元替換，再啟動您透過資料表映射指定的任何全域或資料表層級轉換。如需資料表映射的詳細資訊，請參閱[使用資料表映射指定任務設定](#)。

字元替換不支援 LOB 資料類型。這包括 DMS 認為是 LOB 資料類型的任何資料類型。例如，在 Oracle 中的 Extended 資料類型被認為是 LOB。如需有關來源資料類型的詳細資訊，請參閱下列 [Oracle 的來源資料類型](#)：

AWS DMS 支援 的值 CharacterSet 會顯示在下表中。

UTF-8	ibm-860_P100-1995	ibm-280_P100-1995
UTF-16	ibm-861_P100-1995	ibm-284_P100-1995
UTF-16BE	ibm-862_P100-1995	ibm-285_P100-1995
UTF-16LE	ibm-863_P100-1995	ibm-290_P100-1995

UTF-32	ibm-864_X110-1999	ibm-297_P100-1995
UTF-32BE	ibm-865_P100-1995	ibm-420_X120-1999
UTF-32LE	ibm-866_P100-1995	ibm-424_P100-1995
UTF16_PlatformEndian	ibm-867_P100-1998	ibm-500_P100-1995
UTF16_OppositeEndian	ibm-868_P100-1995	ibm-803_P100-1999
UTF32_PlatformEndian	ibm-869_P100-1995	ibm-838_P100-1995
UTF32_OppositeEndian	ibm-878_P100-1996	ibm-870_P100-1995
UTF-16BE,version=1	ibm-901_P100-1999	ibm-871_P100-1995
UTF-16LE,version=1	ibm-902_P100-1999	ibm-875_P100-1995
UTF-16,version=1	ibm-922_P100-1999	ibm-918_P100-1995
UTF-16,version=2	ibm-1168_P100-2002	ibm-930_P120-1999
UTF-7	ibm-4909_P100-1999	ibm-933_P110-1995
IMAP-mailbox-name	ibm-5346_P100-1998	ibm-935_P110-1999
SCSU	ibm-5347_P100-1998	ibm-937_P110-1999
BOCU-1	ibm-5348_P100-1997	ibm-939_P120-1999
CESU-8	ibm-5349_P100-1998	ibm-1025_P100-1995
ISO-8859-1	ibm-5350_P100-1998	ibm-1026_P100-1995
US-ASCII	ibm-9447_P100-2002	ibm-1047_P100-1995
gb18030	ibm-9448_X100-2005	ibm-1097_P100-1995
ibm-912_P100-1995	ibm-9449_P100-2002	ibm-1112_P100-1995
ibm-913_P100-2000	ibm-5354_P100-1998	ibm-1122_P100-1999

ibm-914_P100-1995	ibm-1250_P100-1995	ibm-1123_P100-1995
ibm-915_P100-1995	ibm-1251_P100-1995	ibm-1130_P100-1997
ibm-1089_P100-1995	ibm-1252_P100-2000	ibm-1132_P100-1998
ibm-9005_X110-2007	ibm-1253_P100-1995	ibm-1137_P100-1999
ibm-813_P100-1995	ibm-1254_P100-1995	ibm-4517_P100-2005
ibm-5012_P100-1999	ibm-1255_P100-1995	ibm-1140_P100-1997
ibm-916_P100-1995	ibm-5351_P100-1998	ibm-1141_P100-1997
ibm-920_P100-1995	ibm-1256_P110-1997	ibm-1142_P100-1997
iso-8859_10-1998	ibm-5352_P100-1998	ibm-1143_P100-1997
iso-8859_11-2001	ibm-1257_P100-1995	ibm-1144_P100-1997
ibm-921_P100-1995	ibm-5353_P100-1998	ibm-1145_P100-1997
iso-8859_14-1998	ibm-1258_P100-1997	ibm-1146_P100-1997
ibm-923_P100-1998	macos-0_2-10.2	ibm-1147_P100-1997
ibm-942_P12A-1999	macos-6_2-10.4	ibm-1148_P100-1997
ibm-943_P15A-2003	macos-7_3-10.2	ibm-1149_P100-1997
ibm-943_P130-1999	macos-29-10.2	ibm-1153_P100-1999
ibm-33722_P12A_P12 A-2009_U2	macos-35-10.2	ibm-1154_P100-1999
ibm-33722_P120-1999	ibm-1051_P100-1995	ibm-1155_P100-1999
ibm-954_P101-2007	ibm-1276_P100-1995	ibm-1156_P100-1999
euc-jp-2007	ibm-1006_P100-1995	ibm-1157_P100-1999
ibm-1373_P100-2002	ibm-1098_P100-1995	ibm-1158_P100-1999

windows-950-2000	ibm-1124_P100-1996	ibm-1160_P100-1999
ibm-950_P110-1999	ibm-1125_P100-1997	ibm-1164_P100-1999
ibm-1375_P100-2008	ibm-1129_P100-1997	ibm-1364_P110-2007
ibm-5471_P100-2006	ibm-1131_P100-1997	ibm-1371_P100-1999
ibm-1386_P100-2001	ibm-1133_P100-1997	ibm-1388_P103-2001
windows-936-2000	ISO_2022,locale=ja ,version=0	ibm-1390_P110-2003
ibm-1383_P110-1999	ISO_2022,locale=ja ,version=1	ibm-1399_P110-2003
ibm-5478_P100-1995	ISO_2022,locale=ja ,version=2	ibm-5123_P100-1999
euc-tw-2014	ISO_2022,locale=ja ,version=3	ibm-8482_P100-1999
ibm-964_P110-1999	ISO_2022,locale=ja ,version=4	ibm-16684_P110-2003
ibm-949_P110-1999	ISO_2022,locale=ko ,version=0	ibm-4899_P100-1998
ibm-949_P11A-1999	ISO_2022,locale=ko ,version=1	ibm-4971_P100-1999
ibm-970_P110_P110- 2006_U2	ISO_2022,locale=zh ,version=0	ibm-9067_X100-2005
ibm-971_P100-1995	ISO_2022,locale=zh ,version=1	ibm-12712_P100-1998
ibm-1363_P11B-1998	ISO_2022,locale=zh ,version=2	ibm-16804_X110-1999

ibm-1363_P110-1997	HZ	ibm-37_P100-1995,s waplfnl
windows-949-2000	x11-compound-text	ibm-1047_P100-1995 ,swaplfnl
windows-874-2000	ISCII,version=0	ibm-1140_P100-1997 ,swaplfnl
ibm-874_P100-1995	ISCII,version=1	ibm-1141_P100-1997 ,swaplfnl
ibm-1162_P100-1999	ISCII,version=2	ibm-1142_P100-1997 ,swaplfnl
ibm-437_P100-1995	ISCII,version=3	ibm-1143_P100-1997 ,swaplfnl
ibm-720_P100-1997	ISCII,version=4	ibm-1144_P100-1997 ,swaplfnl
ibm-737_P100-1997	ISCII,version=5	ibm-1145_P100-1997 ,swaplfnl
ibm-775_P100-1996	ISCII,version=6	ibm-1146_P100-1997 ,swaplfnl
ibm-850_P100-1995	ISCII,version=7	ibm-1147_P100-1997 ,swaplfnl
ibm-851_P100-1995	ISCII,version=8	ibm-1148_P100-1997 ,swaplfnl
ibm-852_P100-1995	LMBCS-1	ibm-1149_P100-1997 ,swaplfnl
ibm-855_P100-1995	ibm-37_P100-1995	ibm-1153_P100-1999 ,swaplfnl

ibm-856_P100-1995	ibm-273_P100-1995	ibm-12712_P100-1995,swaplfnl
ibm-857_P100-1995	ibm-277_P100-1995	ibm-16804_X110-1995,swaplfnl
ibm-858_P100-1997	ibm-278_P100-1995	ebcdic-xml-us

前映像任務設定

將 CDC 更新寫入至 Kinesis 或 Apache Kafka 等資料串流目標時，您可以在更新進行變更前，檢視來源資料庫列的原始值。為了實現這一點，會根據來源資料庫引擎提供的資料，AWS DMS 填入更新事件之前的映像。如需使用任務組態檔案來設定任務設定的相關資訊，請參閱：[任務設定範例](#)。

若要這麼做，您需要 BeforeImageSettings 參數將新的 JSON 屬性新增至所有更新操作，其中包含從來源資料庫系統收集到的值。

請確保 BeforeImageSettings 只套用於完全載入加上 CDC 任務或僅限 CDC 任務。完全載入加上 CDC 任務會遷移現有資料並複寫持續變更。僅限 CDC 任務只會複寫資料變更。

請勿將 BeforeImageSettings 套用至僅限完全載入的任務。

BeforeImageSettings 的可能選項如下：

- EnableBeforeImage – 設定為 true 時，將在建立映像前開啟。預設值為 false。
- FieldName – 將名稱指派給新的 JSON 屬性。若 EnableBeforeImage 為 true，FieldName 則為必填，且不能留白。
- ColumnFilter – 使用前映像來指定要新增的欄。若只要新增屬於資料表主索引鍵一部分的欄，請使用預設值 pk-only。若要新增任何具有前映像值的欄，請使用 all。請注意，前映像不支援大型二進位物件 (LOB) 資料類型，例如 CLOB 和 BLOB。

下列顯示 BeforeImageSettings 的使用方式範例。

```
"BeforeImageSettings": {
  "EnableBeforeImage": true,
  "FieldName": "before-image",
  "ColumnFilter": "pk-only"
}
```


如需 Kinesis 的前映像設定 (包括其他資料表映射設定) 的相關資訊，請參閱：[使用前映像檢視作為目標之 Kinesis 資料串流的 CDC 列原始值](#)。

如需 Kafka 的前映像設定 (包括其他資料表映射設定) 的相關資訊，請參閱 [使用前映像檢視做為目標之 Apache Kafka 的 CDC 列原始值](#)。

錯誤處理任務設定

您可以使用下列設定，設定複寫任務的錯誤處理行為：如需使用任務組態檔案來設定任務設定的相關資訊，請參閱：[任務設定範例](#)。

- **DataErrorPolicy** – 決定 AWS DMS 在記錄層級發生與資料處理相關的錯誤時所採取的動作。資料處理錯誤的一些範例包括轉換錯誤、轉換中發生的錯誤，以及資料錯誤。預設值為 LOG_ERROR。
 - IGNORE_RECORD – 任務會繼續執行並忽略該記錄的資料。DataErrorEscalationCount 屬性的錯誤計數器會遞增。因此，若您設定資料表的錯誤限制，此錯誤便會計入該限制。
 - LOG_ERROR – 任務會繼續執行，並且會將錯誤寫入任務日誌。
 - SUSPEND_TABLE – 任務會繼續執行，但發生錯誤記錄資料表中的資料會移動到錯誤狀態，並且不會複寫資料。
 - STOP_TASK – 任務會停止，並需要手動操作。
- **DataTruncationErrorPolicy** – 決定 AWS DMS 在資料截斷時要採取的動作。預設值為 LOG_ERROR。
 - IGNORE_RECORD – 任務會繼續執行並忽略該記錄的資料。DataErrorEscalationCount 屬性的錯誤計數器會遞增。因此，若您設定資料表的錯誤限制，此錯誤便會計入該限制。
 - LOG_ERROR – 任務會繼續執行，並且會將錯誤寫入任務日誌。
 - SUSPEND_TABLE – 任務會繼續執行，但發生錯誤記錄資料表中的資料會移動到錯誤狀態，並且不會複寫資料。
 - STOP_TASK – 任務會停止，並需要手動操作。
- **DataErrorEscalationPolicy** – 決定 AWS DMS 在到達錯誤數量上限 (於 DataErrorEscalationCount 參數中設定) 時要採取的動作。預設值為 SUSPEND_TABLE。
 - SUSPEND_TABLE – 任務會繼續執行，但發生錯誤記錄資料表中的資料會移動到錯誤狀態，並且不會複寫資料。
 - STOP_TASK – 任務會停止，並需要手動操作。
- **DataErrorEscalationCount** – 設定針對特定記錄，資料可發生的錯誤數量上限。到達此數量時，包含錯誤記錄資料表中的資料會根據 DataErrorEscalationPolicy 中設定的政策處理。預設值為 0。

- **EventErrorPolicy** – 決定 AWS DMS 在傳送任務相關事件時發生錯誤時所採取的動作。可能值如下
 - **IGNORE** – 任務會繼續執行，且會忽略與該事件相關聯的所有資料。
 - **STOP_TASK** – 任務會停止，並需要手動操作。
- **TableErrorPolicy** 決定 AWS DMS 在處理特定資料表的資料或中繼資料期間發生錯誤時要採取的動作。此錯誤僅適用於一般資料表資料，而非與特定記錄相關的錯誤。預設值為 **SUSPEND_TABLE**。
 - **SUSPEND_TABLE** – 任務會繼續執行，但發生錯誤記錄資料表中的資料會移動到錯誤狀態，並且不會複寫資料。
 - **STOP_TASK** – 任務會停止，並需要手動操作。
- **TableErrorEscalationPolicy** – 決定 AWS DMS 在到達錯誤數量上限 (使用 **TableErrorEscalationCount** 參數設定) 時要採取的動作。預設及唯一的使用者設定為 **STOP_TASK**，在此設定下任務會停止並需要手動操作。
- **TableErrorEscalationCount** – 針對特定資料表，一般資料或中繼資料可發生的錯誤數量上限。到達此數量時，該資料表的資料會根據 **TableErrorEscalationPolicy** 中設定的政策處理。預設值為 0。
- **RecoverableErrorCount** – 在發生環境錯誤時，嘗試重新啟動任務的次數上限。在系統嘗試重新啟動任務的次數到達指定次數後，任務便會停止並需要手動操作。預設值為 -1。

當您將此值設定為 -1 時，DMS 嘗試的重試次數會根據傳回的錯誤類型而有所不同，如下所示：

- 執行中狀態、可復原的錯誤：如果發生可復原的錯誤，例如連線中斷或目標套用失敗，DMS 會重試任務九次。
- 啟動狀態、可復原的錯誤：DMS 會重試任務六次。
- DMS 處理的執行中狀態、嚴重錯誤：DMS 會重試任務六次。
- DMS 未處理的執行中狀態、嚴重錯誤：DMS 不會重試任務。
- 除上述之外：無限期 AWS DMS 重試任務。

將此值設為 0 以永不嘗試重新啟動任務。

建議您 **RecoverableErrorInterval** 將 **RecoverableErrorCount** 和 設定為 值，以便有足夠的間隔重試，讓您的 DMS 任務可以正常復原。如果發生嚴重錯誤，DMS 會在大多數情況下停止重新啟動嘗試。

- **RecoverableErrorInterval** – AWS DMS 在嘗試重新啟動任務之間等待的秒數。預設值為 5。

- **RecoverableErrorThrottling** – 啟用時，嘗試重新啟動任務之間的時間會根據 **RecoverableErrorInterval** 的值連續增加。例如，如果 **RecoverableErrorInterval** 設為 5 秒，則下一次重試將在 10 秒後發生，然後是 20 秒，然後是 40 秒，以此類推。預設值為 **true**。
- **RecoverableErrorThrottlingMax** – 如果 **RecoverableErrorThrottling** 啟用 AWS，DMS 在嘗試重新啟動任務之間等待的秒數上限。預設為 1800。
- **RecoverableErrorStopRetryAfterThrottlingMax** – 預設值設定為 **true**，DMS 會在達到每個的復原嘗試之間 AWS DMS 等待的秒數上限之後停止繼續任務 **RecoverableErrorStopRetryAfterThrottlingMax**。設為 **false**，DMS 會在達到復原嘗試之間 AWS DMS 等待的秒數上限之後繼續任務，每個 **RecoverableErrorStopRetryAfterThrottlingMax** 直到 **RecoverableErrorCount** 達到為止。
- **ApplyErrorDeletePolicy** – 決定 AWS DMS 在與 DELETE 操作發生衝突時要採取的動作。預設值為 **IGNORE_RECORD**。可能的值如下：
 - **IGNORE_RECORD** – 任務會繼續執行並忽略該記錄的資料。 **ApplyErrorEscalationCount** 屬性的錯誤計數器會遞增。因此，若您設定資料表的錯誤限制，此錯誤便會計入該限制。
 - **LOG_ERROR** – 任務會繼續執行，並且會將錯誤寫入任務日誌。
 - **SUSPEND_TABLE** – 任務會繼續執行，但發生錯誤記錄資料表中的資料會移動到錯誤狀態，並且不會複寫資料。
 - **STOP_TASK** – 任務會停止，並需要手動操作。
- **ApplyErrorInsertPolicy** – 決定 AWS DMS 在與 INSERT 操作發生衝突時要採取的動作。預設值為 **LOG_ERROR**。可能的值如下：
 - **IGNORE_RECORD** – 任務會繼續執行並忽略該記錄的資料。 **ApplyErrorEscalationCount** 屬性的錯誤計數器會遞增。因此，若您設定資料表的錯誤限制，此錯誤便會計入該限制。
 - **LOG_ERROR** – 任務會繼續執行，並且會將錯誤寫入任務日誌。
 - **SUSPEND_TABLE** – 任務會繼續執行，但發生錯誤記錄資料表中的資料會移動到錯誤狀態，並且不會複寫資料。
 - **STOP_TASK** – 任務會停止，並需要手動操作。
 - **INSERT_RECORD** – 若現有目標記錄與插入的來源記錄具有相同的主索引鍵，則更新目標記錄。

Note

- 在交易套用模式中：在此程序中，系統會先嘗試插入記錄。如果插入因主索引鍵衝突而失敗，則會刪除現有記錄，然後插入新的記錄。

- 在批次套用模式中：程序會先移除目標批次中的所有現有記錄，再插入一組完整的新記錄，以確保資料能順利取代。
 - 此程序可防止資料重複，但相較於預設政策，會產生一些效能成本。確切的效能影響取決於您的特定工作負載特性。
- **ApplyErrorUpdatePolicy** – 決定 AWS DMS 在與 UPDATE 操作發生衝突時要採取的動作。預設值為 LOG_ERROR。可能的值如下：
 - IGNORE_RECORD – 任務會繼續執行並忽略該記錄的資料。ApplyErrorEscalationCount 屬性的錯誤計數器會遞增。因此，若您設定資料表的錯誤限制，此錯誤便會計入該限制。
 - LOG_ERROR – 任務會繼續執行，並且會將錯誤寫入任務日誌。
 - SUSPEND_TABLE – 任務會繼續執行，但發生錯誤記錄資料表中的資料會移動到錯誤狀態，並且不會複寫資料。
 - STOP_TASK – 任務會停止，並需要手動操作。
 - UPDATE_RECORD – 如果遺失目標記錄，則會將遺失的目標記錄插入目標資料表。會 AWS DMS 完全停用任務的 LOB 資料欄支援。若來源資料庫為 Oracle，則選取此選項便需要為所有來源資料表資料行啟用完整的增補日誌記錄。

 Note

- 在交易套用模式中：在此程序中，系統會先嘗試更新記錄。如果更新因目標遺失記錄而失敗，則會針對失敗的記錄執行刪除，然後插入新的記錄。此程序需要 Oracle 來源資料庫的完整補充記錄，DMS 會停用此任務的 LOB 資料欄支援。
 - 在批次套用模式中：程序會先移除目標批次中的所有現有記錄，再插入一組完整的新記錄，以確保資料能順利取代。
- **ApplyErrorEscalationPolicy** – 決定 AWS DMS 在達到錯誤數量上限（使用 ApplyErrorEscalationCount 參數設定）時要採取的動作。預設值為 LOG_ERROR：
 - LOG_ERROR – 任務會繼續執行，並且會將錯誤寫入任務日誌。
 - SUSPEND_TABLE – 任務會繼續執行，但發生錯誤記錄資料表中的資料會移動到錯誤狀態，並且不會複寫資料。
 - STOP_TASK – 任務會停止，並需要手動操作。
 - **ApplyErrorEscalationCount** – 此選項設定在變更處理操作期間，特定資料表所能發生的 APPLY 衝突數量上限。到達此數量時，該資料表資料會根據 ApplyErrorEscalationPolicy 參數中設定的政策處理。預設值為 0。

- `ApplyErrorFailOnTruncationDdl` – 設定此選項為 `true` 會在 CDC 期間於任何追蹤資料表上執行截斷時造成任務失敗。預設值為 `false`。

此方法無法搭配 PostgreSQL 11.x 及更低版本，或是任何其他不複製 DDL 資料表截斷的來源端點使用。

- `FailOnNoTablesCaptured` – 設定此選項為 `true` 會在為任務定義的資料表映射於任務啟動期間找不到任何資料表時造成任務失敗。預設值為 `true`。
- `FailOnTransactionConsistencyBreached` – 此選項適用於使用 Oracle 做為來源，包含 CDC 的任務。預設值為 `false`。將此設為 `true` 會在開啟交易的時間超過指定逾時並且可進行卸除時，造成任務失敗。

當 CDC 任務以 Oracle 啟動時，會在有限的時間內 AWS DMS 等待最舊的開放交易關閉，再啟動 CDC。如果最舊的開啟中交易在達到逾時之前不會關閉，則大多數情況下會 AWS DMS 啟動 CDC，忽略該交易。如果此選項設定為 `true`，則任務便會失敗。

- `FullLoadIgnoreConflicts` – 將此選項設定為 `true`，以在套用快取事件時 AWS DMS 忽略「受影響的零資料列」和「重複」錯誤。如果設定為 `false`，則 AWS DMS 報告所有錯誤，而不是忽略它們。預設值為 `true`。
- `DataMaskingErrorPolicy` – 決定資料遮罩因不相容的資料類型或任何其他原因而失敗時所 AWS DMS 採取的動作。following 是可用的選項：
 - `STOP_TASK`（預設）– 任務停止且需要手動介入。
 - `IGNORE_RECORD` – 任務會繼續執行並忽略該記錄的資料。
 - `LOG_ERROR` – 任務會繼續執行，並且會將錯誤寫入任務日誌。未遮罩的資料將載入目標資料表。
 - `SUSPEND_TABLE` – 任務會繼續執行，但發生錯誤記錄資料表中的資料會移動到錯誤狀態，並且不會複製資料。

Note

Redshift 中做為目標的資料表載入錯誤會在 中回報 `STL_LOAD_ERRORS`。如需詳細資訊，請參閱《Amazon Redshift 資料庫開發人員指南》中的 [STL_LOAD_ERRORS](#)。

Note

與可復原錯誤相關的參數變更只會在您停止和繼續 DMS 任務後生效。變更不適用於目前的執行。

儲存任務設定

若您希望針對另一個任務重複使用設定，您可以將任務設定儲存為 JSON 檔案。在任務的詳細資訊概觀區段下，可以找到要複製到 JSON 檔案的任務設定。

Note

重複使用其他任務的任務設定時，請移除所有 CloudWatchLogGroup 和 CloudWatchLogStream 屬性。否則，將會發生以下錯誤：系統錯誤訊息：任務設定 CloudWatchLogGroup 或 CloudWatchLogStream 無法在建立時設定。

例如，以下 JSON 檔案包含針對任務儲存的設定。

```
{
  "TargetMetadata": {
    "TargetSchema": "",
    "SupportLobs": true,
    "FullLobMode": false,
    "LobChunkSize": 0,
    "LimitedSizeLobMode": true,
    "LobMaxSize": 32,
    "InlineLobMaxSize": 0,
    "LoadMaxFileSize": 0,
    "ParallelLoadThreads": 0,
    "ParallelLoadBufferSize": 0,
    "BatchApplyEnabled": false,
    "TaskRecoveryTableEnabled": false,
    "ParallelLoadQueuesPerThread": 0,
    "ParallelApplyThreads": 0,
    "ParallelApplyBufferSize": 0,
    "ParallelApplyQueuesPerThread": 0
  },
  "FullLoadSettings": {
    "TargetTablePrepMode": "DO_NOTHING",
    "CreatePkAfterFullLoad": false,
    "StopTaskCachedChangesApplied": false,
    "StopTaskCachedChangesNotApplied": false,
    "MaxFullLoadSubTasks": 8,
    "TransactionConsistencyTimeout": 600,
    "CommitRate": 10000
  }
}
```

```
},
"Logging": {
  "EnableLogging": true,
  "LogComponents": [
    {
      "Id": "TRANSFORMATION",
      "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT"
    },
    {
      "Id": "SOURCE_UNLOAD",
      "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT"
    },
    {
      "Id": "IO",
      "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT"
    },
    {
      "Id": "TARGET_LOAD",
      "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT"
    },
    {
      "Id": "PERFORMANCE",
      "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT"
    },
    {
      "Id": "SOURCE_CAPTURE",
      "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT"
    },
    {
      "Id": "SORTER",
      "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT"
    },
    {
      "Id": "REST_SERVER",
      "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT"
    },
    {
      "Id": "VALIDATOR_EXT",
      "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT"
    },
    {
      "Id": "TARGET_APPLY",
      "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT"
    }
  ],
}
```



```

        {
            "Id": "TASK_MANAGER",
            "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT"
        },
        {
            "Id": "TABLES_MANAGER",
            "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT"
        },
        {
            "Id": "METADATA_MANAGER",
            "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT"
        },
        {
            "Id": "FILE_FACTORY",
            "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT"
        },
        {
            "Id": "COMMON",
            "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT"
        },
        {
            "Id": "ADDONS",
            "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT"
        },
        {
            "Id": "DATA_STRUCTURE",
            "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT"
        },
        {
            "Id": "COMMUNICATION",
            "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT"
        },
        {
            "Id": "FILE_TRANSFER",
            "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT"
        }
    ]
},
"ControlTablesSettings": {
    "ControlSchema": "",
    "HistoryTimeslotInMinutes": 5,
    "HistoryTableEnabled": false,
    "SuspendedTablesTableEnabled": false,
    "StatusTableEnabled": false,

```



```

    "FullLoadExceptionTableEnabled": false
  },
  "StreamBufferSettings": {
    "StreamBufferCount": 3,
    "StreamBufferSizeInMB": 8,
    "CtrlStreamBufferSizeInMB": 5
  },
  "ChangeProcessingDdlHandlingPolicy": {
    "HandleSourceTableDropped": true,
    "HandleSourceTableTruncated": true,
    "HandleSourceTableAltered": true
  },
  "ErrorBehavior": {
    "DataErrorPolicy": "LOG_ERROR",
    "DataTruncationErrorPolicy": "LOG_ERROR",
    "DataErrorEscalationPolicy": "SUSPEND_TABLE",
    "DataErrorEscalationCount": 0,
    "TableErrorPolicy": "SUSPEND_TABLE",
    "TableErrorEscalationPolicy": "STOP_TASK",
    "TableErrorEscalationCount": 0,
    "RecoverableErrorCount": -1,
    "RecoverableErrorInterval": 5,
    "RecoverableErrorThrottling": true,
    "RecoverableErrorThrottlingMax": 1800,
    "RecoverableErrorStopRetryAfterThrottlingMax": true,
    "ApplyErrorDeletePolicy": "IGNORE_RECORD",
    "ApplyErrorInsertPolicy": "LOG_ERROR",
    "ApplyErrorUpdatePolicy": "LOG_ERROR",
    "ApplyErrorEscalationPolicy": "LOG_ERROR",
    "ApplyErrorEscalationCount": 0,
    "ApplyErrorFailOnTruncationDdl": false,
    "FullLoadIgnoreConflicts": true,
    "FailOnTransactionConsistencyBreached": false,
    "FailOnNoTablesCaptured": true
  },
  "ChangeProcessingTuning": {
    "BatchApplyPreserveTransaction": true,
    "BatchApplyTimeoutMin": 1,
    "BatchApplyTimeoutMax": 30,
    "BatchApplyMemoryLimit": 500,
    "BatchSplitSize": 0,
    "MinTransactionSize": 1000,
    "CommitTimeout": 1,
    "MemoryLimitTotal": 1024,

```

```
    "MemoryKeepTime": 60,  
    "StatementCacheSize": 50  
  },  
  "PostProcessingRules": null,  
  "CharacterSetSettings": null,  
  "LoopbackPreventionSettings": null,  
  "BeforeImageSettings": null,  
  "FailTaskWhenCleanTaskResourceFailed": false  
}
```

設定 AWS DMS 任務中來源資料庫的 LOB 支援

大型二進位物件 (LOB) 有時候會難以在系統間遷移。AWS DMS 提供數種選項來協助調校 LOB 資料行。若要查看哪些和何時將資料類型視為 LOBs AWS DMS，請參閱 AWS DMS 文件。

當您將資料從一個資料庫遷移到另一個資料庫時，您可以掌握機會，重新思考 LOB 的儲存方式，尤其是異質遷移。若您希望執行此作業，您便不需要遷移 LOB 資料。

若您決定包含 LOB，您便可以決定其他 LOB 設定：

- LOB 模式會決定處理 LOB 的方式：
 - 完整 LOB 模式 – 在完整 LOB 模式中，無論大小，所有 LOBs 都會從來源 AWS DMS 遷移到目標。在此組態中，AWS DMS 沒有有關預期 LOBs 大小上限的資訊。因此，LOB 會一次遷移一個，分段遷移。完整 LOB 模式非常慢。
 - 有限 LOB 模式 – 在有限 LOB 模式中，您可以設定 DMS 接受的 LOB 大小上限。這可讓 DMS 預先配置記憶體，並大量載入 LOB 資料。超過 LOB 大小上限的 LOB 會遭到截斷，並且會向日誌檔案發出警告。在有限 LOB 模式中，您可以獲得遠超於完整 LOB 模式的效能。我們建議您盡可能使用 limited LOB mode (有限 LOB 模式)。此參數的最大值為 102400 KB (100 MB)。

Note

[LOB 大小上限 (K)] 選項大於 63KB 時，將影響設定在有限 LOB 模式下執行的完全載入效能。在完全載入期間，DMS 會將 [LOB 大小上限 (K)] 值乘以 [遞交] 速率，乘積再乘以 LOB 資料欄的數目，以此配置記憶體。當 DMS 無法預先配置該記憶體時，它會耗用 SWAP 記憶體，這會對完整載入任務的效能產生負面影響。如果您在使用有限 LOB 模式時遇到效能問題，請考慮降低遞交率，直到您達到可接受的效能水準為止。在 CDC 模式下，DMS 會透過將 LOB 資料欄數量乘以有限 LOB 任務設定中指定的 LOB 大小上限參數，然後乘以記錄大小來配置記憶體。DMS CDC 程序是每個 DMS 任務的單一執行緒。如需詳細資訊，請參閱[變更處理調校設定](#)。

若要驗證有限的 LOB 大小，您必須將 `ValidationPartialLobSize` 設定為與 `LobMaxSize (K)` 相同的值。

- 內嵌 LOB 模式 – 在內嵌 LOB 模式中，您可以設定 DMS 內嵌傳輸的 LOB 大小上限。小於指定大小的 LOB 會以內嵌方式傳輸。大於指定大小的 LOB 會使用完整 LOB 模式複寫。如果大部分 LOB 都很小，您可以選取此選項來複寫小型和大型 LOB。對於不支援完整 LOB 模式的端點 (例如 S3 和 Redshift)，DMS 不支援內嵌 LOB 模式。

Note

使用 Oracle，LOB 會盡可能地做為 VARCHAR 資料類型處理。這種方法表示 AWS DMS 會從資料庫大量擷取它們，這比其他方法明顯更快。Oracle 中 VARCHAR 的大小上限為 32 K。因此，若您的來源資料庫為 Oracle，則最佳的有限 LOB 大小為小於 32 K。

- 將任務設定為以有限 LOB 模式執行時，`Max LOB size (K)` (LOB 大小上限 (K)) 選項會設定 AWS DMS 接受的 LOB 大小上限。任何大於此值的 LOB 都會截斷到此值。
- 當任務設定為使用完整 LOB 模式時，會以片段的形式 AWS DMS 擷取 LOBs。LOB chunk size (K) (LOB 區塊大小 (K)) 選項會決定每一段的大小。設定此選項時，請特別注意您網路組態所允許的封包大小上限。若 LOB 區塊大小超過您所能允許的封包大小上限，您便可能會看到中斷連線錯誤。`LobChunkSize` 的建議值為 64 KB。`LobChunkSize` 的值增加超過 64 KB 可能會導致任務失敗。
- 當任務設定為以內嵌 LOB 模式執行時，`InlineLobMaxSize` 設定會決定哪些 LOB DMS 採用內嵌傳輸。

Note

在變更資料擷取 (CDC) 操作期間，包含 LOB 資料欄的資料表必須使用主索引鍵。DMS 使用此金鑰來查詢來源資料表中的 LOB 值。此要求僅適用於 CDC 任務 - 完全載入任務可以直接從來源讀取和複製整個 LOB 資料欄到目標，而不受限制。

如需指定這些選項的任務設定詳細資訊，請參閱 [目標中繼資料任務設定](#)

用於檢查來源資料表上 LOB 資料欄長度上限的 SQL 命令

使用下列 SQL 命令來檢查最大 LOB 資料欄長度，並相應地設定 DMS 有限的 LOB 設定，以避免遷移中的任何資料截斷：

Oracle

```
SELECT dbms_lob.getlength(<COL_NAME>) as LOB_LENGTH
FROM <TABLE_NAME>
ORDER BY dbms_lob.getlength(<COL_NAME>) DESC
FETCH FIRST 10 ROWS ONLY;
```

```
Select ((max(length(<COL_NAME>)))/(1024)) from <TABLE_NAME>
```

SQL Server

```
Select top 10 datalength(<COL_NAME>) as fieldsize from <TABLE_NAME> order by
datalength(<COL_NAME>) desc;
```

MySQL

```
Select (max(length(<COL_NAME>))/(1024)) as "Size in KB" from <TABLE_NAME>;
```

PostgreSQL

```
Select max((octet_length(<COL_NAME>))/(1024.0)) as "Size in KB" from <TABLE_NAME>;
```

Db2 LUW

```
-- Method 1: Using SYSCAT.COLUMNS (converting to KB)
```

```
SELECT TABSCHEMA, TABNAME, COLNAME, LENGTH/1024 as LENGTH_KB, TYPENAME FROM
SYSCAT.COLUMNS WHERE TYPENAME IN ('BLOB', 'CLOB', 'DBCLOB') ORDER BY LENGTH DESC;
```

```
-- Method 2: For specific table with KB conversion
```

```
SELECT COLNAME, LENGTH/1024 as LENGTH_KB, TYPENAME FROM SYSCAT.COLUMNS WHERE
TABSCHEMA = 'YOUR_SCHEMA' AND TABNAME = 'YOUR_TABLE' AND TYPENAME IN ('BLOB', 'CLOB',
'DBCLOB');
```

```
-- Method 3: Using SYSIBM.SYSCOLUMNS
```

```
SELECT TBCreator, TBNAME, NAME, LENGTH/1024 as LENGTH_KB, COLTYPE FROM
SYSIBM.SYSCOLUMNS WHERE COLTYPE IN ('BLOB', 'CLOB', 'DBCLOB') ORDER BY LENGTH DESC;
```

SYBASE :

```
SELECT c.name as column_name, t.name as data_type, (c.length)/1024 as length_KB FROM
syscolumns c JOIN systypes t ON c.usertype = t.usertype WHERE object_name(c.id) =
'YOUR_TABLE_NAME' AND t.name IN ('text', 'image', 'unitext') ORDER BY c.length DESC;
```

建立多個任務

在某些遷移案例中，您可能需要建立數個遷移任務。任務會獨立執行，並且可以同時執行。每個任務都有自己的初始負載、CDC 及日誌讀取程序。透過資料操作語言 (DML) 相關的資料表必須是相同任務的一部分。

某些建立多個遷移任務的原因包括：

- 任務的目標資料表位於不同資料庫上，例如當您試圖分散系統，或是將系統分成多個系統時。
- 您通常會希望使用篩選，來將大型資料表的遷移分成多個任務。

Note

因為每個任務都有自己的變更擷取及日誌讀取程序，變更「不會」在任務間協調。因此，使用多個任務執行遷移時，請確認每個個別來源交易全部都包含在單一任務中。如果沒有跨不同任務分割的個別交易，則可以使用多個任務來執行遷移。

使用 建立持續複寫的任務 AWS DMS

您可以建立 AWS DMS 任務，從來源資料存放區擷取正在進行的變更。您可以在遷移資料的同時執行此擷取。您也可以建立任務，在完成初始 (完全載入) 遷移到支援的目標資料存放區之後，擷取持續進行的變更。此程序稱為持續複寫或變更資料擷取 (CDC)。從來源資料存放區複寫持續變更時，AWS DMS 會使用此程序。此程序的運作方式為使用資料庫引擎的原生 API，將變更收集到資料庫日誌。

Note

您只能使用完全載入任務來遷移檢視。如果您的任務是僅限 CDC 的任務，或是在完成之後啟動 CDC 的完全載入任務，則遷移只會包含來自來源的資料表。使用僅限完全載入的任務，您

可以遷移檢視或資料表和檢視的組合。如需詳細資訊，請參閱[使用 JSON 指定資料表選擇及轉換](#)。

每個來源引擎都有特定的組態需求，用於將此變更串流公開給指定的使用者帳戶。大多數的引擎都需要一些額外設定，才能讓擷取程序以有意義的方式使用變更資料，同時不遺失資料。例如，Oracle 需要額外的增補日誌記錄，MySQL 則需要資料列層級的二進位日誌記錄 (二進位日誌記錄)。

若要從來源資料庫讀取持續變更，AWS DMS 會使用引擎特定的 API 動作，從來源引擎的交易日誌讀取變更。以下是如何 AWS DMS 執行此操作的一些範例：

- 對於 Oracle，AWS DMS 會使用 Oracle LogMiner API 或二進位讀取器 API (bfile API) 來讀取持續變更。會根據系統變更編號 (SCN) 從線上或封存重做日誌 AWS DMS 讀取持續變更。
- 對於 Microsoft SQL Server，AWS DMS 會使用 MS-Replication 或 MS-CDC 將資訊寫入 SQL Server 交易日誌。它接著會根據記錄序號 (LSN) 使用 SQL Server 中的 `fn_dblog()` 或 `fn_dump_dblog()` 函數讀取交易日誌中的變更。
- 對於 MySQL，會從資料列型二進位日誌 (binlog) AWS DMS 讀取變更，並將這些變更遷移至目標。
- 對於 PostgreSQL，AWS DMS 會設定邏輯複寫插槽，並使用 `test_decoding` 外掛程式從來源讀取變更，並將其遷移至目標。
- 針對以 Amazon RDS 做為來源的情況，我們建議您確認已啟用備份來設定 CDC。我們也建議您確定來源資料庫設定的變更記錄保留時間充足，通常 24 小時就足夠了。如需每個端點的詳細設定，請參閱以下內容：
 - Amazon RDS for Oracle：[設定 AWS 的 受管 Oracle 來源 AWS DMS](#)。
 - Amazon RDS for MySQL 和 MariaDB Aurora MySQL：[使用 AWS 管理的 MySQL 相容資料庫做為的來源 AWS DMS](#)。
 - Amazon RDS for SQL Server：[設定雲端 SQL Server 資料庫執行個體的進行中複寫](#)。
 - Amazon RDS for PostgreSQL SQL 和 Aurora：PostgreSQL 會自動保留所需的 WAL。

進行中複寫任務有兩種類型：

- 完全載入加上 CDC – 任務會遷移現有資料，然後根據來源資料庫的變更更新目標資料庫。
- 僅 CDC – 任務會在您於目標資料庫上擁有資料後遷移持續進行的變更。

從 CDC 起點開始執行複寫

您可以從數個點開始 AWS DMS 持續的複寫任務（僅限變更資料擷取）。這些索引標籤包括以下項目：

- 從自訂 CDC 開始時間 – 您可以使用 AWS 管理主控台 或 AWS CLI AWS DMS 提供您希望複寫啟動的時間戳記。AWS DMS 然後，會從此自訂 CDC 開始時間開始持續複寫任務。會將指定的時間戳記 (UTC) AWS DMS 轉換為原生起點，例如 SQL Server 的 LSN 或 Oracle 的 SCN。AWS DMS 會使用引擎特定方法，根據來源引擎的變更串流來決定從何處啟動遷移任務。

Note

只有在將 `StartFromContext` 額外的連線屬性設定為所需的時間戳記時，Db2 才會做為來源提供自訂的 CDC 開始時間。

以 PostgreSQL 做為來源則不支援自訂 CDC 啟動時間。這是因為 PostgreSQL 資料庫引擎與 Oracle 和 SQL Server 不同，沒有將時間戳記映射到 LSN 或 SCN 的方法。

- 從 CDC 原生起點 – 您也可以從來源引擎交易日誌中的原生點開始。在某些情況下，您可能偏好這種方法，因為時間戳記可以在交易日誌中指出多個原生點。AWS DMS 支援下列來源端點的此功能：
 - SQL Server
 - PostgreSQL
 - Oracle
 - MySQL
 - MariaDB

Note

下列資料庫端點不支援 CDC 原生起點功能：

- Amazon Aurora MySQL
- Amazon Aurora PostgreSQL
- Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)
- Amazon S3
- z/OS 的 IBM Db2
- IBM Db2 LUW
- Microsoft Azure SQL Database

- Microsoft Azure SQL 受管執行個體
- MongoDB
- SAP Sybase ASE

建立任務時，會 AWS DMS 標記 CDC 起點，而且無法變更。若要使用不同的 CDC 起點，請建立新任務。

Note

指定 CDC（變更資料擷取）起點時，預遷移評估仍會執行目前環境中現有中繼資料和參數的完整分析。這可確保評估所有目前的組態和設定，無論指定的 CDC 起點為何。

重要：如果指定任務在過去 7 天內未執行任何評估，預遷移評估將在繼續和重新載入模式下自動執行，以確保資料完整性和一致性。

技術詳細資訊：

- 中繼資料分析保持不變。
- 參數評估涵蓋目前的狀態。
- CDC 起點不會限制評估範圍。
- 系統會維護完整的系統組態檢閱。
- 在以下情況下，在繼續和重新載入模式中自動執行：

上次評估 > 7 天前。

找不到先前的評估記錄。

這有助於確保準確的遷移規劃，同時保持指定 CDC 點與目前系統狀態之間的資料一致性。

決定 CDC 原生起點

CDC 原生起點是資料庫引擎的日誌中的一點，定義您可開始 CDC 的時間。例如，假設大量資料傾印已套用到目標。您可以尋找僅進行中複寫任務的原生起點。為避免產生資料不一致，請謹慎選擇僅複製任務的起點。DMS 會擷取在所選 CDC 起點之後啟動的交易。

以下範例說明您如何從支援的來源引擎尋找 CDC 原生起點：

SQL Server

在 SQL Server 中，記錄序號 (LSN) 分成三個部分：

- 虛擬日誌檔 (VLF) 序號
- 日誌區塊的啟動位移
- 位置編號

範例 LSN 如下：00000014:00000061:0001

若要根據您的交易日誌備份設定取得 SQL Server 遷移任務的起點，請使用 SQL Server 中的 `fn_dblog()` 或 `fn_dump_dblog()` 函數。

若要搭配 SQL Server 使用 CDC 原生起點，請在參與進行中複寫的任何資料表上建立發佈。當您使用 CDC 而不使用 CDC 原生起始點時，AWS DMS 會自動建立發佈。

PostgreSQL

您可以為您的 PostgreSQL 來源資料庫使用 CDC 復原檢查點。當來源資料庫 (父項任務) 執行進行中複寫任務時，此檢查點值會在不同的時間點產生。如需整體檢查點的詳細資訊，請參閱：[使用檢查點做為 CDC 起點](#)。

若要識別要用作原生起點的檢查點，請使用資料庫 `pg_replication_slots` 檢視或來自的父項任務概觀詳細資訊 AWS 管理主控台

在主控台上尋找父項任務的概觀詳細資訊

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> 開啟 AWS DMS 主控台。

如果您以 IAM 使用者身分登入，請確認您具備適當的許可來存取 AWS DMS。如需所需許可的詳細資訊，請參閱 [使用所需的 IAM 許可 AWS DMS](#)。

2. 從導覽窗格中，選擇 Database migration tasks (資料庫遷移任務)。
3. 從 Database migration tasks (資料庫遷移任務) 頁面的清單中選擇您的父任務。這會開啟顯示概觀詳細資訊的父項任務頁面。
4. 在 Change data capture (CDC) (變更資料擷取 (CDC))、Change data capture (CDC) start position (變更資料擷取 (CDC) 起始位置) 以及 Change data capture (CDC) recovery checkpoint (變更資料擷取 (CDC) 復原檢查點) 下尋找檢查點值。

該數值會顯示如下：

```
checkpoint:V1#1#000004AF/B00000D0#0#0#*#0#0
```

在這裡，4AF/B00000D0 元件是您需要指定此原生 CDC 起點的元件。當您建立 CDC 任務為您的 PostgreSQL 來源在此起點開始複寫時，請將 DMS API 的 `CdcStartPosition` 參數設定為此數值。如需使用 AWS CLI 建立此 CDC 任務的資訊，請參閱 [使用 啟用具有 AWS 受管 PostgreSQL 資料庫執行個體的 CDC AWS DMS](#)。

Oracle

系統變更編號 (SCN) 是一種 Oracle 資料庫所使用的邏輯、內部時間戳記。SCN 會將資料庫中發生的事件排序，以滿足交易的 ACID 屬性。Oracle 資料庫使用 SCN 來標記所有變更寫入磁碟的位置，以使復原動作不會套用已寫入的變更。Oracle 也會針對一組資料使用 SCN 標記不存在重做的點，以使復原能夠停止。

若要取得 Oracle 資料庫中目前的 SCN，請執行以下命令。

```
SELECT CURRENT_SCN FROM V$DATABASE
```

如果您使用 SCN 或時間戳記來啟動 CDC 工作，將會遺漏任何開啟中交易的結果，而且無法遷移這些結果。開啟中交易是指起始於任務開始位置之前，並在任務開始位置之後遞交的交易。您可以識別 SCN 和時間戳記，以便在包含所有開啟中交易的時間點啟動 CDC 工作。如需更多資訊，請參閱 Oracle 線上文件中的 [Transactions \(交易\)](#)。在 3.5.1 版及更高版本中，如果您使用 SCN 或時間戳記來啟動任務，AWS DMS 會使用 `openTransactionWindow` 端點設定支援僅限 CDC 任務的開放交易。

使用 `openTransactionWindow` 設定時，您必須提供以分鐘為單位的視窗來處理開啟的交易。會 AWS DMS 轉移擷取位置並尋找新位置以啟動資料擷取。AWS DMS 會使用新的開始位置，從必要的 Oracle 重做或封存重做日誌掃描任何開啟的交易。

MySQL

在 MySQL 5.6.3 版發行之之前，MySQL 的記錄序號 (LSN) 是 4 位元組不含正負號的整數。在 MySQL 5.6.3 版中，當重做日誌大小限制從 4 GB 增加至 512 GB 時，LSN 便會變成 8 位元組不含正負號的整數。該增加反映了儲存額外大小資訊所需要的額外位元組。在使用 LSN 值的 MySQL 5.6.3 及更新版本上建置的應用程式應使用 64 位元，而非 32 位元的變數來儲存及比較 LSN 值。如需 MySQL LSN 的詳細資訊，請參閱 [MySQL documentation](#)。

若要取得 MySQL 資料庫中目前的 LSN，請執行以下命令。

```
mysql> show master status;
```

查詢會傳回一個 binlog 檔案名稱、位置，以及其他數個值。CDC 原生起點是 binlog 檔案名稱和位置的組合，例如 `mysql-bin-changelog.000024:373`。在此範例中，`mysql-bin-changelog.000024` 是 binlogs 檔案名稱，373 是 AWS DMS 需要開始擷取變更的位置。

使用檢查點做為 CDC 起點

持續複寫任務會遷移變更，並 AWS DMS 不時 AWS DMS 快取的特定檢查點資訊。AWS DMS 建立的檢查點包含資訊，可讓複寫引擎了解變更串流的復原點。您可以使用檢查點來在變更的時間軸上返回，並復原失敗的遷移任務。您也可以使用檢查點針對其他目標，於任何指定的時間點啟動另一個進行中複寫任務。

您可以透過三種方式中的其中一種取得檢查點資訊：

- 執行 API 操作 `DescribeReplicationTasks` 並檢視結果。您可以透過任務篩選資訊並搜尋檢查點。您可以在任務處於停止或失敗狀態時擷取最新的檢查點。若任務遭到刪除，則會遺失此資訊。
- 檢視目標執行個體上名為 `awsdms_txn_state` 的中繼資料表。您可以查詢資料表來取得檢查點資訊。若要建立中繼資料表，請在建立任務時將 `TaskRecoveryTableEnabled` 參數設為 `Yes`。此設定會導致 AWS DMS 持續將檢查點資訊寫入目標中繼資料資料表。若任務遭到刪除，則會遺失此資訊。

例如，以下是中繼資料表中的範例檢查

點：`checkpoint:V1#34#00000132/0F000E48#0#0#*#0#121`

- 在瀏覽窗格中，選擇資料庫遷移任務，然後從 [資料庫遷移任務] 頁面上顯示的清單中選擇您的父任務。父任務頁面隨即開啟，顯示概觀詳細資訊。在 `Change data capture (CDC)` (變更資料擷取 (CDC))、`Change data capture (CDC) start position` (變更資料擷取 (CDC) 起始位置) 以及 `Change data capture (CDC) recovery checkpoint` (變更資料擷取 (CDC) 復原檢查點) 下尋找檢查點值。該檢查點值會顯示如下：

`checkpoint:V1#1#000004AF/B00000D0#0#0#*#0#0`

在遞交或伺服器時間點停止任務

隨著 CDC 原生起點的推出，AWS DMS 也可以在下列時間點停止任務：

- 來源上的遞交時間

- 複寫執行個體上的伺服器時間

您可以視需要修改任務及設定時間 (格式為 UTC)。任務會根據您設定的遞交或伺服器時間自動停止。或者，若您知道在建立任務時停止遷移任務的適當時間，您也可以在建​​立任務時設定停止時間。

 Note

當您第一次啟動新的無 AWS DMS 伺服器複寫時，初始化所有資源最多可能需要 40 分鐘。請注意，`server_time` 選項只有在資源初始化完成後才適用。

使用目標重新載入啟動任務

您可以啟動 AWS DMS 遷移現有資料，並使用重新載入選項 (DMS API 中的「重新載入目標」) 複寫進行中的變更任務。在這種情況下，遷移將從頭開始，重新載入每個資料表資料，並使用完全載入和啟用 CDC 的任務設定繼續資料複寫。

若要使用以重新載入選項開始的任務，必須適用下列條件：

- 必須停止任務。
- 任務的遷移方法必須是完全載入或完全載入加上 CDC。

DMS 會在重新載入資料表之前套用 `TargetTablePrepMode` 設定。如果您將 `TargetTablePrepMode` 設定為 `DO_NOTHING`，您必須先手動截斷資料表。

 Note

當 DMS 任務以目標重新載入選項啟動時，預遷移評估會執行目前環境中現有中繼資料和參數的完整分析。這可確保評估所有目前的組態和設定，無論實際任務狀態為何。

 Important

如果指定任務在過去 7 天內未執行任何評估，預遷移評估將自動執行，以確保資料完整性和一致性。

執行雙向複寫

您可以使用 AWS DMS 任務在兩個系統之間執行雙向複寫。在「雙向複寫」中，您可以從兩個系統之間的相同資料表 (或一組資料表) 以兩個方向複寫資料。

例如，您可以將 EMPLOYEE 資料表從資料庫 A 複製到資料庫 B，並將資料庫 A 的變更複寫到資料庫 B。您也可以將 EMPLOYEE 資料表的變更從資料庫 B 複寫回 A。因此，您執行的是雙向複製。

Note

AWS DMS 雙向複寫不適用於完整多主機解決方案，包括主節點、衝突解決等。

針對不同節點上的資料在操作上分離的情況，請使用雙向複寫。換句話說，假設您有一個資料元素由節點 A 上操作的應用程式所變更，而且節點 A 與節點 B 執行雙向複寫。則節點 A 上的資料元素永遠不會被節點 B 上操作的任何應用程式所變更。

AWS DMS 支援在這些資料庫引擎上進行雙向複寫：

- Oracle
- SQL Server
- MySQL
- PostgreSQL
- Amazon Aurora MySQL-Compatible Edition
- Amazon PostgreSQL-Compatible Edition

建立雙向複寫任務

若要啟用雙向複寫，請設定資料庫 (A AWS DMS 和 B) 的來源和目標端點。例如，設定資料庫 A 的來源端點、資料庫 B 的來源端點、資料庫 A 的目標端點和資料庫 B 的目標端點。

然後建立兩個任務：一個任務讓來源 A 將資料移至目標 B，另一個任務讓來源 B 將資料移至目標 A。此外，請確定每個任務都已設定迴路預防。這樣做可以防止將相同的變更套用至兩個任務的目標，而不致損毀至少其中一個任務的資料。如需詳細資訊，請參閱[防止迴路](#)。

最簡單的方法是從資料庫 A 和資料庫 B 上的相同資料集開始，然後建立兩個僅 CDC 任務，一個將資料從 A 複寫到 B 的任務，另一個將資料從 B 複寫到 A 的任務。

若要使用 AWS DMS 從節點 A 執行個體化節點 B 上的新資料集（資料庫），請執行下列動作：

1. 使用完整載入和 CDC 任務將資料從資料庫 A 移至 B。請確定在此期間沒有任何應用程式修改資料庫 B 上的資料。
2. 當完整載入完成並在允許應用程式修改資料庫 B 上的資料之前，請注意資料庫 B 的時間或 CDC 起始位置。如需指示，請參閱[從 CDC 起點開始執行複寫](#)。
3. 使用此起始時間或 CDC 起始位置，建立一個僅 CDC 任務將資料從資料庫 B 移回 A。

Note

雙向對中只有一個任務可以完整載入和 CDC。

防止迴路

若要顯示防止循環，假設任務 T1 AWS DMS 從來源資料庫 A 讀取變更日誌，並將變更套用至目標資料庫 B。

接下來，第二項任務 T2 從來源資料庫 B 讀取變更日誌，並將它們套用回目標資料庫 A。在 T2 執行這項操作之前，DMS 必須確定從來源資料庫 A 對目標資料庫 B 所做的相同變更不會對來源資料庫 A 進行。換句話說，DMS 必須確定這些變更不會回應 (循環) 回目標資料庫 A。否則，資料庫 A 中的資料可能會損毀。

若要防止變更迴路，請將下列任務設定新增至每個雙向複寫任務。這樣做可確保任一方向都不會發生迴路資料損毀。

```
{
  . . .

  "LoopbackPreventionSettings": {
    "EnableLoopbackPrevention": Boolean,
    "SourceSchema": String,
    "TargetSchema": String
  },
  . . .
}
```

LoopbackPreventionSettings 任務設定會判斷交易是新的還是來自相反複寫任務的回應。當 AWS DMS 將交易套用至目標資料庫時，它會以變更的指示更新 DMS 資料表

(awsdms_loopback_prevention)。在將每個交易套用至目標之前，DMS 會忽略包含此 awsdms_loopback_prevention 資料表參考的任何交易。因此，它不會套用變更。

將這些任務設定包含在雙向配對中的每個複寫任務。這些設定可啟用迴路預防。它們也會為包含每個端點之 awsdms_loopback_prevention 資料表的任務中的每個來源和目標資料庫指定結構描述。

若要讓每個任務都能夠識別此類回應並加以捨棄，請將 EnableLoopbackPrevention 設定為 true。若要在包含 awsdms_loopback_prevention 的來源指定結構描述，請將 SourceSchema 設定為來源資料庫中該結構描述的名稱。若要在包含相同資料表的目標指定結構描述，請將 TargetSchema 設定為目標資料庫中該結構描述的名稱。

在以下範例中，複寫任務 T1 及其相反複製任務 T2 的 SourceSchema 和 TargetSchema 設定是以相反的設定指定的。

任務 T1 的設定如下。

```
{
  . . .

  "LoopbackPreventionSettings": {
    "EnableLoopbackPrevention": true,
    "SourceSchema": "LOOP-DATA",
    "TargetSchema": "loop-data"
  },

  . . .
}
```

相反任務 T2 的設定如下。

```
{
  . . .

  "LoopbackPreventionSettings": {
    "EnableLoopbackPrevention": true,
    "SourceSchema": "loop-data",
    "TargetSchema": "LOOP-DATA"
  },

  . . .
}
```


Note

使用時 AWS CLI，請僅使用 `create-replication-task` 或 `modify-replication-task` 命令在雙向複寫任務 `LoopbackPreventionSettings` 中設定。

雙向複寫的限制

的雙向複寫 AWS DMS 有下列限制：

- 迴路預防只會追蹤資料處理語言 (DML) 陳述式。AWS DMS 不支援防止資料定義語言 (DDL) 迴路。若要這麼做，請在雙向對中設定其中一個任務，篩選出 DDL 陳述式。
- 使用迴路預防的任務不支援批次遞交變更。若要設定具有迴路預防的任務，請確定將 `BatchApplyEnabled` 設定為 `false`。
- DMS 雙向複寫不包括衝突偵測或解決方法。若要偵測資料不一致，請在這兩項任務上使用資料驗證。
- `setUpMsCdcForTables` 必須將 `true` SQL Server 來源端點的設定為 `true`，才能設定雙向複寫。

修改任務

若您需要變更任務設定、資料表映射或其他設定，您可以修改任務。您也可以在執行修改的任務之前啟用並執行預遷移評估。您可以透過選取任務並選擇修改，來在主控台中修改任務。您也可以使用 CLI 命令或 API 操作 [ModifyReplicationTask](#)。

修改任務有幾項限制。這些索引標籤包括以下項目：

- 您無法修改任務的來源或目標端點。
- 您無法變更任務的遷移類型。
- 已執行的任務，其狀態必須為已停止或失敗，才能進行修改。

移動任務

當下列任何一種情況適用於您的使用案例時，您就可以將任務移至不同的複寫執行個體。

- 您目前正在使用特定類型的執行個體，而且想要切換到不同的執行個體類型。
- 您目前的執行個體會因許多複寫任務而超載，而且您想要將負載分到多個執行個體。

- 執行個體儲存空間已滿，而且您想要將任務從該執行個體移到功能更強大的執行個體，作為擴展儲存或運算的替代方案。
- 您想要使用的新發行功能 AWS DMS，但不想建立新的任務並重新啟動遷移。反之，您偏好使用支援功能的新 AWS DMS 版本來啟動複寫執行個體，並將現有任務移至該執行個體。

您可以透過選取任務並選擇移動，在主控台中移動任務。您也可以使用 CLI 命令或 API 操作 `MoveReplicationTask` 來移動任務。您可以移動將任何資料庫引擎作為其目標端點的任務。

確定目標複寫執行個體有足夠的儲存空間，可容納要移動的任務。否則，請在移動任務之前擴展儲存空間，以便為目標複寫執行個體騰出空間。

此外，請確定您的目標複寫執行個體建立的 AWS DMS 引擎版本與目前的複寫執行個體相同或更高。

Note

- 您無法將任務移至其目前所在的相同複寫執行個體。
- 您無法在移動時修改任務的設定。
- 您執行的任務狀態必須為已停止、失敗或失敗移動，才能移動任務。

有兩種與移動 DMS 任務相關的任務狀態：移動和失敗移動。如需那些任務狀態的詳細資訊，請參閱[任務狀態](#)。

移動任務之後，您可以啟用並執行預遷移評估，以檢查是否有封鎖問題，然後再執行移動的任務。

在任務期間重新載入資料表

在任務執行中時，您可以使用來源的資料重新載入目標資料庫資料表。若在任務期間發生錯誤，或因分割區操作 (例如使用 Oracle 時) 產生資料變更時，您便可能會希望重新載入資料表。您最多可以從任務重新載入 10 個資料表。

重新載入資料表不會停止任務。

若要重新載入資料表，必須符合下列條件：

- 任務必須正在執行中。
- 任務的遷移方法必須是完全載入或完全載入加上 CDC。

- 不允許重複資料表。
- AWS DMS 會保留先前讀取的資料表定義，而且不會在重新載入操作期間重新建立。任何在資料表重新載入前對資料表進行的 DDL 陳述式 (例如，ALTER TABLE ADD COLUMN 或 DROP COLUMN) 都可能會造成重新載入操作失敗。

 Note

DMS 會在重新載入資料表之前套用 TargetTablePrepMode 設定。如果設定 TargetTablePrepMode 為 DO_NOTHING，則必須先手動截斷資料表。

AWS 管理主控台

使用 AWS DMS 主控台重新載入資料表

1. 登入 AWS 管理主控台 並在 <https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> 開啟 AWS DMS 主控台。

如果您以 IAM 使用者身分登入，請確認您具備適當的許可來存取 AWS DMS。如需所需許可的詳細資訊，請參閱 [使用所需的 IAM 許可 AWS DMS](#)。

2. 從導覽窗格選擇 Tasks (任務)。
3. 選擇包含您希望重新載入資料表的執行中任務。
4. 選擇 Table Statistics (資料表統計資料) 標籤。

The screenshot shows the AWS DMS console interface for a task named 'move-data'. At the top, there are buttons: 'Create task', 'Assess', 'Modify', 'Start/Resume', 'Stop', and 'Delete'. Below these is a search bar labeled 'Filter: Q Filter'. A table lists the task details: ID (move-data), Status (Running), Source (from-mysql-sou), Target (to-pgsql-target), and Type (Full Load). Below this is a progress bar. The main section is titled 'move-data' and contains tabs: 'Overview', 'Task monitoring', 'Table statistics' (selected), 'Logs', and 'Assessment results'. Under the 'Table statistics' tab, there are buttons for 'Revalidate' and 'Reload table data' (which is circled in red). Below these buttons is another search bar labeled 'Filter: Q Filter'. A table lists the statistics for three tables: employees.departments, employees.dept_emp, and employees.dept_manager. The columns are: Schema, Table, Load State, Inserts, Deletes, Updates, DDLs, and Full Load.

Schema	Table	Load State	Inserts	Deletes	Updates	DDLs	Full Load
employees	departments	Table completed	0	0	0	0	9
employees	dept_emp	Table completed	0	0	0	0	331,6
employees	dept_manager	Table completed	0	0	0	0	24

5. 選擇您希望重新載入的資料表。若任務已不在執行中，您便無法重新載入資料表。
6. 選擇 Reload table data (重新載入資料表資料)。

AWS DMS 準備重新載入資料表時，主控台會將資料表狀態變更為正在重新載入的資料表。

使用資料表映射指定任務設定

資料表映射使用數種類型的規則來指定資料來源、來源結構描述、資料及任何應在任務期間進行的轉換。您可以使用資料表映射指定資料庫中要遷移的個別資料表，以及要用於遷移的結構描述。

使用資料表映射時，您可以使用篩選條件來指定要從資料表欄複寫的資料。此外，您也可以使用轉換來修改選取的結構描述、資料表或檢視，然後再寫入目標資料庫。

主題

- [從主控台指定資料表選取及轉換](#)
- [使用 JSON 指定資料表選擇及轉換](#)
- [選取規則與動作](#)
- [資料表映射中的萬用字元](#)
- [轉換規則與動作](#)
- [使用轉換規則表達式定義資料行內容](#)
- [資料表和集合設定規則與操作](#)
- [使用資料遮罩來隱藏敏感資訊](#)

Note

使用 MongoDB 來源端點的資料表映射時，您可以使用篩選條件來指定要複寫的資料，並將 `schema_name` 取代為指定資料庫的名稱。或者，您可以使用預設值 `"%"`。

從主控台指定資料表選取及轉換

您可以使用 AWS 管理主控台 來執行資料表映射，包括指定資料表選擇和轉換。在主控台上，使用 Where (何處) 區段指定結構描述、資料表及動作 (包含或排除)。使用 Filter (篩選條件) 區段指定資料表中的資料行名稱，以及您希望套用到複寫任務的條件。兩者搭配使用，即可建立選取規則。

您可以在指定至少一個選取規則後，於資料表映射中包含轉換。您可以使用轉換來重新命名結構描述或資料表、將前綴或後綴新增到結構描述或資料表，或是移除資料表資料行。

Note

AWS DMS 不支援每個結構描述層級、資料表層級或資料欄層級的多個轉換規則。

以下程序會示範如何在稱為 **EntertainmentAgencySample** 的結構描述中設定基於 **Customers** 資料表的選取規則。

使用主控台指定資料表選取、篩選條件及轉換

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> 開啟 AWS DMS 主控台。

如果您以 IAM 使用者身分登入，請確認您具備適當的許可來存取 AWS DMS。如需所需許可的詳細資訊，請參閱 [使用所需的 IAM 許可 AWS DMS](#)。

2. 在儀表板頁面上，選擇資料庫遷移任務。
3. 選擇 Create Task (建立任務)。
4. 在任務組態區段中輸入任務資訊，包括任務識別碼、複寫執行個體、來源資料庫端點、目標資料庫端點和遷移類型。

DMS > Database migration tasks > Create database migration task

Create database migration task

Task configuration

Task identifier

Type a unique identifier for the task

Replication instance

Choose a replication instance ▼

Source database endpoint

Choose a source database endpoint ▼

Target database endpoint

Choose a target database endpoint ▼

Migration type [Info](#)

Migrate existing data ▼

5. 在資料表映射區段中，輸入結構描述名稱和資料表名稱。在指定結構敘述名稱或資料表名稱時，您可以使用 "%" 作為萬用字元值。如需其他可使用的萬用字元資訊，請參閱：[the section called “資料表映射中的萬用字元”](#)。指定要採取的動作，包含或排除篩選條件定義的資料。

Table mappings

Editing mode [Info](#)

☒ Wizard
You can enter only a subset of the available table mappings.

☐ JSON editor
You can enter all available table mappings directly in JSON format.

Specify at least one selection rule with an include action. After you do this, you can add one or more transformation rules.

▼ Selection rules

Choose the schema and/or tables you want to include with, or exclude from, your migration task. [Info](#)

Add new selection rule

▼ where schema name is like 'MySchema' and table name is like '%', include

Schema
Enter a schema ▼

Schema name
Use the % character as a wildcard
MySchema

Table name
Use the % character as a wildcard
%

Action
Choose "Include" to migrate your selected objects, or "Exclude" to ignore them during the migration.
Include ▼

6. 使用 Add column filter (新增資料行篩選條件) 和 Add condition (新增條件) 連結指定篩選條件資訊。
- 選擇 Add column filter (新增資料行篩選條件) 來指定資料行和條件。
 - 選擇 Add condition (新增條件) 來新增其他條件。

以下範例顯示 **Customers** 資料表的篩選條件，該資料表包含介於 **01** 和 **85** 之間的 **AgencyIDs**。

Source filters [Info](#) Add column filter


▼ Column filter 1 ×

Column name
AgencyId


Condition 1
Equal to or between two values ▼

Add condition

7. 建立您希望的選取後，請選擇新增選擇規則。
8. 在您建立至少一個選取規則後，您便可以將轉換新增到任務。選擇 add transformation rule (新增轉換規則)。



9. 選擇您希望轉換的目標，並在請求時輸入其他資訊。以下範例會顯示一個轉換，從 **Customer** 資料表刪除 **AgencyStatus** 資料行。



10. 選擇 Add transformation rule (新增轉換規則)。
11. 選擇 Create task (建立任務)。

Note

AWS DMS 不支援每個結構描述層級、資料表層級或資料欄層級的多個轉換規則。

使用 JSON 指定資料表選擇及轉換

您可以建立 JSON 檔案，來指定您希望在遷移期間套用的資料表映射。若您使用主控台建立遷移任務，您可以瀏覽此 JSON 檔案或將 JSON 直接輸入資料表映射方塊。如果您使用 CLI 或 API 來

執行遷移，您可以使用 `CreateReplicationTask` 或 `ModifyReplicationTask` API 操作的 `TableMappings` 參數來指定此檔案。

AWS DMS 只能處理大小上限為 2 MB 的資料表映射 JSON 檔案。我們建議您在處理 DMS 任務時，將映射規則 JSON 檔案大小保持在 2 MB 以下。這麼做可防止任務建立或修改期間發生未預期的錯誤。當映射規則檔案超過 2 MB 的限制時，建議您將資料表分割為多個任務以減少映射規則檔案的大小，使其維持在此限制之下。

您可以指定您想要使用的資料表、檢視和結構描述。您也可以執行資料表、檢視和結構描述轉換，並指定 AWS DMS 如何載入個別資料表和檢視的設定。您可以使用以下規則類型，為這些選項建立資料表映射規則：

- **selection** 規則 – 識別要載入的來源資料表、檢視和結構描述的類型和名稱。如需詳細資訊，請參閱[選取規則與動作](#)。
- **transformation** 規則 – 在將特定來源資料表和結構描述載入目標之前，指定對來源資料表和結構描述的特定變更或新增。如需詳細資訊，請參閱[轉換規則與動作](#)。

此外，若要定義全新和現有的欄的內容，您可以在轉換規則內使用表達式。如需詳細資訊，請參閱[使用轉換規則表達式定義資料行內容](#)。

- **table-settings** 規則 – 指定 DMS 任務如何為個別資料表載入資料。如需詳細資訊，請參閱[資料表和集合設定規則與操作](#)。

Note

對於 Amazon S3 目標，您也可以使用 `post-processing` 規則類型和 `add-tag` 規則動作，以標記映射到所選資料表和結構描述的 S3 物件。如需詳細資訊，請參閱[Amazon S3 物件標記](#)。

針對下列目標，您可以使用 `object-mapping` 規則類型，指定所選結構描述和資料表的遷移方式和目標位置：

- Amazon DynamoDB – 如需詳細資訊，請參閱：[使用物件映射將資料遷移到 DynamoDB](#)。
- Amazon Kinesis – 如需詳細資訊，請參閱：[使用物件映射將資料遷移到 Kinesis 資料串流](#)。
- Apache Kafka – 如需詳細資訊，請參閱：[使用物件映射將資料遷移到 Kafka 主題](#)。

選取規則與動作

使用資料表映射，您可以透過選取規則及動作來指定您希望使用的資料表、檢視或結構描述。針對使用選取規則類型的資料表映射規則，可套用下列值。

Warning

請勿在這些規則中包含任何敏感資料。

參數	可能的值	Description
rule-type	selection	選取規則。在指定資料表映射時，至少定義一個選擇規則。
rule-id	數值。	識別規則的唯一數值。如果您使用主控台建立規則，主控台會為您建立此值。
rule-name	英數值。	識別規則的唯一名稱。如果您使用主控台建立規則，主控台會為您建立此值。
rule-action	include, exclude, explicit	用於包含或排除規則所選取的一或多個物件的值。如果指定 explicit，您只能選取並包含一個物件，而該物件對應到明確指定的資料表和結構描述。
object-locator	具有下列參數的物件： - schema-name – 結構描述的名稱。 - table-name – 資料表的名稱。 (選用) table-type – table view all，指出是否 table-name 僅參考資料表、檢視，或	每個要套用規則的結構描述和資料表或檢視的名稱。您也可以指定規則是否僅包含資料表、僅包含檢視，或同時包含資料表和檢視。如果 rule-action 是 include 或 exclude，您可以使用 "%" 百分比符號做為萬用字元，以代表每個 schema-name 或 table-name 參數的所有值或部分值。如需其他可使用的萬用字元資

參數	可能的值	Description
	同時參考資料表和檢視。預設值為 table。 AWS DMS 只會在完全載入任務中載入檢視。如果您只有完全載入和變更資料擷取 (CDC) 任務，請設定至少一個僅限完全載入的任務來載入檢視。 並非所有目標端點都接受檢視做為複寫來源，即使在完全載入下也是如此 (例如 Amazon OpenSearch Service)。檢查目標端點的限制。  Warning DMS 選擇規則區分大小寫。不過，選取結果也取決於來源端點資料庫組態。如果來源端點設定為不區分大小寫，則物件定位器值的大小寫並不重要。確保在不區分大小寫的端點上的 DMS 選擇規則中使用正確的物件識別符。	訊，請參閱：the section called “資料表映射中的萬用字元”。因此，您可以符合這些項目： • 單一結構描述中的單一資料表、檢視或集合 • 部分或所有結構描述中的單一資料表、檢視或集合 • 單一結構描述中的部分或所有資料表和檢視，或是單一資料庫中的集合 • 部分或所有結構描述中的部分或所有資料表和檢視，或部分或所有資料庫中的集合 如果 rule-action 是 explicit，您只能指定單一資料表或檢視及其結構描述的確切名稱 (不含萬用字元)。 檢視支援的來源包括： • Oracle • Microsoft SQL Server • PostgreSQL • IBM Db2 LUW • IBM Db2 z/OS • SAP Adaptive Server Enterprise (ASE) • MySQL • AURORA MySQL • MariaDB

參數	可能的值	Description
		 Note AWS DMS 永遠不會將來源檢視載入目標檢視。來源檢視會載入目標上與來源的檢視同名的對等資料表。 包含集合的資料庫支援的來源包括： • MongoDB • Amazon DocumentDB
load-order	正整數。最大值為 2,147,483,647。	載入資料表和檢視的優先順序。較高值的資料表或檢視會優先載入。
filters	物件的陣列。	一或多個用於篩選來源的物件。請指定物件參數來篩選來源中的單一欄。請指定多個物件來篩選多欄。如需詳細資訊，請參閱 使用來源篩選條件 。

Example 遷移結構描述中的所有資料表

以下範例會從名為 Test 的結構描述，將您來源中的所有資料表遷移到目標端點。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
      "object-locator": {
        "schema-name": "Test",
        "table-name": "%"
      },
      "rule-action": "include"
    }
  ]
}
```

```
}
```

Example 遷移結構描述中的部分資料表

以下範例會從名為 Test 的結構描述，將您來源中除了開頭為 DMS 之外的所有資料表遷移到目標端點。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
      "object-locator": {
        "schema-name": "Test",
        "table-name": "%"
      },
      "rule-action": "include"
    },
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "2",
      "rule-name": "2",
      "object-locator": {
        "schema-name": "Test",
        "table-name": "DMS%"
      },
      "rule-action": "exclude"
    }
  ]
}
```

Example 遷移單一結構描述中指定的單一資料表

以下範例從來源中的 NewCust 結構描述將 Customer 資料表遷移到目標端點。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
```

```
        "object-locator": {
            "schema-name": "NewCust",
            "table-name": "Customer"
        },
        "rule-action": "explicit"
    }
]
```

Note

您可以指定多個選擇規則，在多個資料表和結構描述上明確地選取。

Example以設定的順序遷移資料表

資料表和檢視會根據其負載順序值進行遷移，而較高值會在遷移序列中接收優先順序。下列範例會遷移兩個資料表，優先順序值loadfirst為 2，loadsecond優先順序值為 1，遷移任務會先處理loadfirst資料表，再繼續處理loadsecond資料表。此優先順序機制可確保在遷移過程中遵守資料庫物件之間的相依性。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
      "object-locator": {
        "schema-name": "Test",
        "table-name": "loadsecond"
      },
      "rule-action": "include",
      "load-order": "1"
    },
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "2",
      "rule-name": "2",
      "object-locator": {
        "schema-name": "Test",
        "table-name": "loadfirst"
      },
    },
  ]
}
```

```
        "rule-action": "include",
        "load-order": "2"
      }
    ]
  }
}
```

Note

load-order 適用於資料表初始化。如果 MaxFullLoadSubTasks 大於 1，則連續資料表的載入不會等待先前的資料表載入完成。

Example 遷移結構描述中的部分檢視

以下範例會從名為 Test 的結構描述，將您來源中的一些檢視遷移至目標中的對等資料表。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "2",
      "rule-name": "2",
      "object-locator": {
        "schema-name": "Test",
        "table-name": "view_DMS%",
        "table-type": "view"
      },
      "rule-action": "include"
    }
  ]
}
```

Example 遷移結構描述中的所有資料表和檢視

以下範例會從名為 report 的結構描述，將您來源中的所有資料表和檢視遷移至目標中的對等資料表。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
```

```
    "rule-id": "3",
    "rule-name": "3",
    "object-locator": {
        "schema-name": "report",
        "table-name": "%",
        "table-type": "all"
    },
    "rule-action": "include"
}
]
```

資料表映射中的萬用字元

本節說明在為資料表映射指定結構描述和資料表名稱時，可使用的萬用字元。

萬用字元	相符
%	Zero or more characters
_	A single character
[]	A literal underscore character
[ab]	A set of characters. For example, [ab] matches either 'a' or 'b'.
[a-d]	A range of characters. For example,[a-d] matches either 'a', 'b', 'c', or 'd'.

對於 Oracle 來源和目標端點，您可以使用額外的連線屬性 `escapeCharacter` 來指定逸出字元。逸出字元可讓您在運算式中使用指定的萬用字元，且不產生萬用字元效果。例如，`escapeCharacter=#` 可讓您使用 '#' 在運算式中將萬用字元當作一般字元，如同在此範例程式碼中一樣。

```
{
  "rules": [
    {
```

```

        "rule-type": "selection",
        "rule-id": "542485267",
        "rule-name": "542485267",
        "object-locator": { "schema-name": "ROOT", "table-name": "TEST#_T%" },
        "rule-action": "include",
        "filters": []
    }
]
}

```

在這裡，'#' 逸出字元可讓 '_' 萬用字元充當一般字元。AWS DMS 會在名為 的結構描述中選取資料表 ROOT，其中每個資料表的名稱都有 TEST_T 做為其字首。

轉換規則與動作

您可以使用轉換動作指定您希望套用到所選取結構描述或資料表的任何轉換。轉換規則為選擇性。

限制

- 您無法對相同物件（結構描述、資料表、資料欄、資料表空間或索引資料表空間）套用多個轉換規則動作。但只要每個轉換動作都套用到不同的物件，您就可以在任意層級上套用數個轉換規則動作。不過，此限制不適用於使用資料遮罩轉換規則時，您可以在其中 CHANGE-DATA-TYPE 對相同資料欄進行其他轉換，例如 ADD-COLUMN 或。
- 轉換規則中的資料表名稱和資料欄名稱會區分大小寫。例如，您必須以大寫提供 Oracle 或 Db2 資料庫的資料表名稱和資料欄名稱。
- 使用由右至左語言的資料欄名稱不支援轉換。
- 名稱中包含特殊字元（例如 #，\，/，-）的資料欄無法執行轉換。
- 對於映射至 BLOB/CLOB 資料類型的資料欄，唯一支援的轉換方式是將資料欄放置在目標上。
- AWS DMS 不支援將兩個來源資料表複寫至單一目標資料表。會根據複寫任務的轉換規則，將記錄從資料表複寫至資料表，以及從資料欄複寫至資料欄。物件名稱必須是唯一名稱以防止重疊。

例如，來源資料表有一個名為 ID 的資料欄，而映射目標資料表已存在名為 id 的資料欄。如果規則使用 ADD-COLUMN 陳述式新增名為 id 的新資料欄，並使用 SQLite 陳述式將自訂值填入資料欄，則會建立名為 id 的重複、不明確物件，且不受支援。

- 建立轉換規則時，建議您只在選取規則指定多個資料欄時使用 data-type 參數，例如，當您將 column-name 設定為 時%。我們不建議使用 data-type 來選取單一資料欄。

- AWS DMS 不支援來源和目標物件（資料表）位於相同資料庫/結構描述上的轉換規則。在轉換規則中使用與來源和目標相同的資料表可能會導致非預期且可能有害的結果，包括但不限於資料表資料的意外變更、資料表結構的修改，甚至是資料表遭到捨棄。

值

針對使用轉換規則類型的資料表映射規則，可套用下列值。

參數	可能的值	Description
rule-type	transformation	此值將規則套用到選擇規則所指定的各物件。除非另有說明，否則使用 transformation。
rule-id	數值。	識別規則的唯一數值。如果您為相同的物件（結構描述、資料表、資料欄、資料表間空間或索引資料表空間）指定多個轉換規則，則會 AWS DMS 套用具有較低 rule-id 的轉換規則。
rule-name	英數值。	識別規則的唯一名稱。
object-locator	具有下列參數的物件： • schema-name – 結構描述的名稱。對於 MongoDB 和 Amazon DocumentDB 端點，這是包含一組集合的資料庫名稱。 • table-name – 資料表或檢視的名稱。 • table-tablespace-name – 現有資料表資料表空間的名稱。 • index-tablespace-name – 現有索引資料表空間的名稱。 • column-name – 現有資料欄的名稱。	每個要套用規則之結構描述、資料表或檢視、資料表資料表空間、索引資料表空間和資料行的名稱。您可以使用 "%" 百分比符號做為萬用字元，以代表每個 object-locator 參數的所有值或部分值，除了 data-type 以外。因此，您可以符合這些項目： • 單一結構描述中的單一資料表或檢視 • 部分或所有結構描述中的單一資料表或檢視 • 單一結構描述中的部分或全部資料表和檢視

參數	可能的值	Description
	<code>data-type</code> – 現有欄資料類型的名稱。	- 部分或所有結構描述中的部分或全部資料表和檢視 - 指定一或多個資料表、一或多個檢視和一或多個結構描述中的一或多個欄。 - 我們建議您只在選取規則指定多個資料欄時，例如當您將 <code>column-name</code> 設定為 <code>%</code> 時，才使用 <code>data-type</code> 參數。我們不建議對單一資料欄使用此參數。 此外，<code>table-tablespace-name</code> 或 <code>index-tablespace-name</code> 參數僅適用於匹配 Oracle 來源端點。在單一規則中，您可以指定 <code>table-tablespace-name</code> 或 <code>index-tablespace-name</code>，但不能同時指定兩者。因此，您可以比對下列任一項目： - 一個、幾個或所有資料表資料表空間 - 一個、幾個或所有索引資料表空間

參數	可能的值	Description
rule-action	add-column , include-column , remove-column	您希望套用到物件的轉換。所有轉換規則動作都區分大小寫。
	rename	rule-action 參數的 add-column 值會將欄新增至資料表。但是您新增的資料欄其名稱不可與相同資料表的現有資料欄重複。
	convert-lowercase , convert-uppercase	
	add-prefix , remove-prefix , replace-prefix	在與 expression 和 data-type 參數搭配使用時，add-column 會指定新欄資料的值。
	add-suffix , remove-suffix , replace-suffix	rule-action 的 change-data-type 值僅適用於 column 規則目標。
	define-primary-key	
	change-data-type	
	add-before-image-columns	rule-action 參數的 include-column 值將資料表的模式並更為依預設刪除所有資料欄，並包含指定的資料欄。若多次呼叫 include-column 規則，將會在目標中包含多個資料欄。
	data-masking-digits-mask	
	data-masking-digits-randomize	
	data-masking-hash-mask	如果 define-primary-key 規則在結構描述或資料表名稱中包含萬用字元 (%)，則無法使用該規則。
		對於現有任務而言，更改目標資料表結構描述 (例如 remove-column 、 rename 或 add-prefix) 的轉換規則動作必須等到重新啟動任務後才會生效。如果您在新增轉換規則後繼續執行任務，可能會發現更改的資料欄的非預期行為，其中可能包括遺失的資料欄資料。需要重新啟

參數	可能的值	Description
		動任務，才能確保轉換規則的正常運作。 <code>data-masking-digits-mask</code>、<code>data-masking-digits-randomize</code> 和 <code>data-masking-hash-mask</code> 用於在載入至目標時遮罩資料表的一或多個資料欄中包含的敏感資訊。這些轉換僅適用於資料欄規則目標。如需詳細資訊，請參閱 使用資料遮罩來隱藏敏感資訊。
<code>rule-target</code>	<code>schema</code> , <code>table</code> , <code>column</code> , <code>table-tablespace</code> , <code>index-tablespace</code>	您要轉換的物件類型。 <code>table-tablespace</code> 和 <code>index-tablespace</code> 值僅適用於 Oracle 目標端點。 請務必為做為 <code>object-locator</code>： <code>table-tablespace-name</code> 或 <code>index-tablespace-name</code> 名稱一部分的參數指定一個值。
<code>value</code>	遵循目標類型命名規則的英數值。	需要輸入動作的新值，例如 <code>rename</code> 。
<code>old-value</code>	遵循目標類型命名規則的英數值。	需要取代動作的舊值，例如 <code>replace-prefix</code> 。

參數	可能的值	Description
data-type	type – rule-action 要使用的資料類型 (若 add-column 為 rule-action) , 或取代資料類型 (若 為 change-data-type)。 或者, 取代資料類型的名稱 (在 rule-action 為 change-data-type 時)、column-name 的值為 "%", 以及可識別 object-locator 中所包含的現有資料類型的額外 data-type 參數。 AWS DMS 支援下列 DMS 資料類型的資料欄資料類型轉換: "bytes", "date", "time", "datetime", "int1", "int2", "int4", "int8", "numeric", "real4", "real8", "string", "uint1", "uint2", "uint4", "uint8", "wstring", "blob", "nclob", "clob", "boolean", "set", "list", "map", "tuple"  Note AWS DMS 可以將轉換從一種類型套用到另一種受支援格式的 ONLY。例如 DATE 應以 YYYY:MM:DD/YYYY-MM-DD。DATETIME 表示, 並以 表示 YYYY:MM:DD HH:MM:SS/YYYY-MM-DD HH:MM:SS。時間應該以 表示 HH:MM:SS。	以下為 data-type 參數的範例, 指定要取代的現有資料類型。 <pre data-bbox="987 369 1442 1671">{ "rules": [{ "rule-type": "selection", "rule-id": "1", "rule-name": "1", "object-locator": { "schema-name": "%", "table-name": "%" }, "rule-action": "include" }, { "rule-type": "transformation", "rule-id": "2", "rule-name": "2", "rule-target": "column", "object-locator": { "schema-name": "test", "table-name": "table_t" }, "column-name": "col10", "rule-action": "change-data-type", "data-type": { "type": "string", "length": "4092", "scale": "" } }] }</pre> 在這裡, table_t 資料表的 col10 資料欄已變更為 string 資料類型。

參數	可能的值	Description
	<code>precision</code> – 如果新增的欄或取代資料類型具有精確度，則以整數值指定精確度。 <code>scale</code> – 如果新增的欄或取代資料類型具有小數位數，則以整數值或日期時間值來指定小數位數。 <code>length</code> – 新欄資料的長度 (在與 <code>add-column</code> 搭配使用時)	
<code>expression</code>	遵循 SQLite 語法的英數值。	與設為 <code>rename-schema</code> 的 <code>rule-action</code> 搭配使用時，<code>expression</code> 參數會指定新的結構描述。與設為 <code>rename-table</code> 的 <code>rule-action</code> 搭配使用時，<code>expression</code> 會指定新的資料表。與設為 <code>rename-column</code> 的 <code>rule-action</code> 搭配使用時，<code>expression</code> 會指定新的欄名稱值。 與設為 <code>add-column</code> 的 <code>rule-action</code> 搭配使用時，<code>expression</code> 會指定構成新欄的資料。 請注意，此參數只支援表達式。不支援運算子和命令。 如需如何將表達式用於轉換規則的詳細資訊，請參閱：使用轉換規則表達式定義資料行內容。 如需 SQLite 表達式的詳細資訊，請參閱：使用 SQLite 函數來建構表達式。

參數	可能的值	Description
<code>primary-key-def</code>	具有下列參數的物件： <code>name</code> – 資料表或檢視的新主索引鍵或唯一索引的名稱。 (選用) <code>origin</code> – 要定義的唯一索引鍵類型：<code>primary-key</code> (預設) 或 <code>unique-index</code>。 <code>columns</code> – 字串陣列，其中以出現在主索引鍵或唯一索引中的順序列出欄名稱。	此參數可以定義所轉換資料表或檢視上唯一索引鍵的名稱、類型和內容。它在 <code>rule-action</code> 設為 <code>define-primary-key</code> 且 <code>rule-target</code> 設為 <code>table</code> 時也會這麼做。預設情況下，唯一索引鍵定義為主索引鍵。

參數	可能的值	Description
before-image-def	具有下列參數的物件： - column-prefix – 附加至欄名稱前的值。預設值為 BI_。 - column-suffix – 附加至欄名稱的值。預設值為空白。 - column-filter – pk-only 需要下列其中一個值：non-lob (預設值)、(選用) 和 all (選用)。	此參數會定義可識別前映像欄的命名慣例，並指定篩選條件以識別哪些來源欄可具有在目標上為其建立的前映像欄。您可以在 rule-action 設為 add-before-image-columns 且 rule-target 設為 column 時指定此參數。 請勿將 column-prefix 和 column-suffix 同時設為空白字串。 針對 column-filter，請選取： - pk-only – 僅新增屬於資料表主索引鍵一部分的欄。 - non-lob – 僅新增不屬於 LOB 類型的欄。 - all – 新增任何具有前映像值的欄。  Note before-image-def 參數不支援大型二進位物件 (LOB) 資料類型，例如 CLOB 和 BLOB。如果資料類型設定為 LOB，則會在資料表中建立空欄。 如需 AWS DMS 目標端點的前映像支援的詳細資訊，請參閱：

參數	可能的值	Description
		• 使用前映像檢視作為目標之 Kinesis 資料串流的 CDC 列原始值 • 使用前映像檢視做為目標之 Apache Kafka 的 CDC 列原始值

範例

Example 重新命名結構描述

以下範例會將您來源中的結構描述，從 Test 重新命名為目標中的 Test1。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
      "object-locator": {
        "schema-name": "Test",
        "table-name": "%"
      },
      "rule-action": "include"
    },
    {
      "rule-type": "transformation",
      "rule-id": "2",
      "rule-name": "2",
      "rule-action": "rename",
      "rule-target": "schema",
      "object-locator": {
        "schema-name": "Test"
      },
      "value": "Test1"
    }
  ]
}
```

Example 重新命名資料表

以下範例會將您來源中的資料表，從 Actor 重新命名為目標中的 Actor1。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
      "object-locator": {
        "schema-name": "Test",
        "table-name": "%"
      },
      "rule-action": "include"
    },
    {
      "rule-type": "transformation",
      "rule-id": "2",
      "rule-name": "2",
      "rule-action": "rename",
      "rule-target": "table",
      "object-locator": {
        "schema-name": "Test",
        "table-name": "Actor"
      },
      "value": "Actor1"
    }
  ]
}
```

Example 重新命名欄位

以下範例會將您來源中 Actor 資料表內的資料行，從 first_name 重新命名為目標中的 fname。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
      "object-locator": {
        "schema-name": "test",
```

```

        "table-name": "%"
      },
      "rule-action": "include"
    },
    {
      "rule-type": "transformation",
      "rule-id": "4",
      "rule-name": "4",
      "rule-action": "rename",
      "rule-target": "column",
      "object-locator": {
        "schema-name": "test",
        "table-name": "Actor",
        "column-name": "first_name"
      },
      "value": "fname"
    }
  ]
}

```

Example 重新命名 Oracle 資料表資料表空間

以下範例針對 Oracle 來源中名為 Actor 的資料表，將名為 SetSpace 的資料表之資料表空間重新命名為 Oracle 目標端點中的 SceneTblSpace。

```

{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
      "object-locator": {
        "schema-name": "Play",
        "table-name": "%"
      },
      "rule-action": "include"
    },
    {
      "rule-type": "transformation",
      "rule-id": "2",
      "rule-name": "2",
      "rule-action": "rename",
      "rule-target": "table-tablespace",

```

```

        "object-locator": {
            "schema-name": "Play",
            "table-name": "Actor",
            "table-tablespace-name": "SetSpace"
        },
        "value": "SceneTblSpace"
    }
]
}

```

Example 重新命名 Oracle 索引資料表空間

以下範例針對 Oracle 來源中名為 Actor 的資料表，將名為 SetISpace 的索引資料表空間重新命名為 Oracle 目標端點中的 SceneIdxSpace。

```

{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
      "object-locator": {
        "schema-name": "Play",
        "table-name": "%"
      },
      "rule-action": "include"
    },
    {
      "rule-type": "transformation",
      "rule-id": "2",
      "rule-name": "2",
      "rule-action": "rename",
      "rule-target": "table-tablespace",
      "object-locator": {
        "schema-name": "Play",
        "table-name": "Actor",
        "table-tablespace-name": "SetISpace"
      },
      "value": "SceneIdxSpace"
    }
  ]
}

```

Example 新增資料行

下列範例會將 `datetime` 欄新增至結構描述 `test` 中的資料表 `Actor`。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
      "object-locator": {
        "schema-name": "test",
        "table-name": "%"
      },
      "rule-action": "include"
    },
    {
      "rule-type": "transformation",
      "rule-id": "2",
      "rule-name": "2",
      "rule-action": "add-column",
      "rule-target": "column",
      "object-locator": {
        "schema-name": "test",
        "table-name": "actor"
      },
      "value": "last_updated",
      "data-type": {
        "type": "datetime",
        "precision": 6
      }
    }
  ]
}
```

Example 移除資料行

以下範例會轉換您來源中名為 `Actor` 的資料表，在您的目標中移除所有開頭為 `col` 字元的資料行。

```
{
  "rules": [{
    "rule-type": "selection",
    "rule-id": "1",
```

```
"rule-name": "1",
"object-locator": {
  "schema-name": "test",
  "table-name": "%"
},
"rule-action": "include"
}, {
  "rule-type": "transformation",
  "rule-id": "2",
  "rule-name": "2",
  "rule-action": "remove-column",
  "rule-target": "column",
  "object-locator": {
    "schema-name": "test",
    "table-name": "Actor",
    "column-name": "col%"
  }
}]
}
```

Example轉換成小寫

以下範例會將資料表名稱從來源中的 ACTOR 轉換為目標中的 actor。

```
{
  "rules": [{
    "rule-type": "selection",
    "rule-id": "1",
    "rule-name": "1",
    "object-locator": {
      "schema-name": "test",
      "table-name": "%"
    },
    "rule-action": "include"
  }, {
    "rule-type": "transformation",
    "rule-id": "2",
    "rule-name": "2",
    "rule-action": "convert-lowercase",
    "rule-target": "table",
    "object-locator": {
      "schema-name": "test",
      "table-name": "ACTOR"
    }
  }
}]
}
```

```
  ]  
}
```

Example轉換成大寫

以下範例會將您來源中所有資料表及結構描述中的所有資料行，從小寫轉換為目標中的大寫。

```
{  
  "rules": [  
    {  
      "rule-type": "selection",  
      "rule-id": "1",  
      "rule-name": "1",  
      "object-locator": {  
        "schema-name": "test",  
        "table-name": "%"  
      },  
      "rule-action": "include"  
    },  
    {  
      "rule-type": "transformation",  
      "rule-id": "2",  
      "rule-name": "2",  
      "rule-action": "convert-uppercase",  
      "rule-target": "column",  
      "object-locator": {  
        "schema-name": "%",  
        "table-name": "%",  
        "column-name": "%"  
      }  
    }  
  ]  
}
```

Example新增前綴

以下範例會轉換您來源中所有的資料表，在目標中新增前綴 DMS_。

```
{  
  "rules": [{  
    "rule-type": "selection",  
    "rule-id": "1",  
    "rule-name": "1",
```

```
"object-locator": {
  "schema-name": "test",
  "table-name": "%"
},
"rule-action": "include"
}, {
  "rule-type": "transformation",
  "rule-id": "2",
  "rule-name": "2",
  "rule-action": "add-prefix",
  "rule-target": "table",
  "object-locator": {
    "schema-name": "test",
    "table-name": "%"
  },
  "value": "DMS_"
}]
}
```

Example取代前綴

以下範例會轉換您來源中所有包含前綴 Pre_ 的資料行，在目標中將其取代成 NewPre_。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
      "object-locator": {
        "schema-name": "test",
        "table-name": "%"
      },
      "rule-action": "include"
    },
    {
      "rule-type": "transformation",
      "rule-id": "2",
      "rule-name": "2",
      "rule-action": "replace-prefix",
      "rule-target": "column",
      "object-locator": {
        "schema-name": "%",

```



```

        "table-name": "%",
        "column-name": "%"
    },
    "value": "NewPre_",
    "old-value": "Pre_"
}
]
}

```

Example 移除後綴

以下範例會轉換您來源中所有的資料表，在目標中移除後綴 _DMS。

```

{
  "rules": [{
    "rule-type": "selection",
    "rule-id": "1",
    "rule-name": "1",
    "object-locator": {
      "schema-name": "test",
      "table-name": "%"
    },
    "rule-action": "include"
  }, {
    "rule-type": "transformation",
    "rule-id": "2",
    "rule-name": "2",
    "rule-action": "remove-suffix",
    "rule-target": "table",
    "object-locator": {
      "schema-name": "test",
      "table-name": "%"
    },
    "value": "_DMS"
  }]
}

```

Example 定義主索引鍵

以下範例在遷移到目標端點的 ITEM 資料表的三個欄上，定義名為 ITEM-primary-key 的主索引鍵。

```

{

```

```
"rules": [{
  "rule-type": "selection",
  "rule-id": "1",
  "rule-name": "1",
  "object-locator": {
    "schema-name": "inventory",
    "table-name": "%"
  },
  "rule-action": "include"
}, {
  "rule-type": "transformation",
  "rule-id": "2",
  "rule-name": "2",
  "rule-action": "define-primary-key",
  "rule-target": "table",
  "object-locator": {
    "schema-name": "inventory",
    "table-name": "ITEM"
  },
  "primary-key-def": {
    "name": "ITEM-primary-key",
    "columns": [
      "ITEM-NAME",
      "BOM-MODEL-NUM",
      "BOM-PART-NUM"
    ]
  }
}]
}
```

Example定義唯一索引

以下範例在遷移到目標端點的 ITEM 資料表的三個欄上，定義名為 ITEM-unique-idx 的唯一索引。

```
{
  "rules": [{
    "rule-type": "selection",
    "rule-id": "1",
    "rule-name": "1",
    "object-locator": {
      "schema-name": "inventory",
      "table-name": "%"
    },
    "rule-action": "include"
```

```

}, {
  "rule-type": "transformation",
  "rule-id": "2",
  "rule-name": "2",
  "rule-action": "define-primary-key",
  "rule-target": "table",
  "object-locator": {
    "schema-name": "inventory",
    "table-name": "ITEM"
  },
  "primary-key-def": {
    "name": "ITEM-unique-idx",
    "origin": "unique-index",
    "columns": [
      "ITEM-NAME",
      "BOM-MODEL-NUM",
      "BOM-PART-NUM"
    ]
  }
}]
}

```

Example變更目標資料行的資料類型

下列範例會將名為 SALE_AMOUNT 之目標資料行的資料類型，從現有的資料類型變更為 int8。

```

{
  "rule-type": "transformation",
  "rule-id": "1",
  "rule-name": "RuleName 1",
  "rule-action": "change-data-type",
  "rule-target": "column",
  "object-locator": {
    "schema-name": "dbo",
    "table-name": "dms",
    "column-name": "SALE_AMOUNT"
  },
  "data-type": {
    "type": "int8"
  }
}

```

Example新增前映像資料行

針對名為 emp_no 的來源欄，下列範例中的轉換規則會在目標中新增名為 BI_emp_no 的新欄。

```
{
  "rules": [{
    "rule-type": "selection",
    "rule-id": "1",
    "rule-name": "1",
    "object-locator": {
      "schema-name": "%",
      "table-name": "%"
    },
    "rule-action": "include"
  },
  {
    "rule-type": "transformation",
    "rule-id": "2",
    "rule-name": "2",
    "rule-target": "column",
    "object-locator": {
      "schema-name": "%",
      "table-name": "employees"
    },
    "rule-action": "add-before-image-columns",
    "before-image-def": {
      "column-prefix": "BI_",
      "column-suffix": "",
      "column-filter": "pk-only"
    }
  }
]
```

在此，下列陳述式會在對應的資料列中為 BI_emp_no 欄填入 1。

```
UPDATE employees SET emp_no = 3 WHERE BI_emp_no = 1;
```

將 CDC 更新寫入支援 AWS DMS 的目標時，資料BI_emp_no欄可讓您知道emp_no資料欄中哪些資料列具有更新的值。

使用轉換規則表達式定義資料行內容

若要定義全新和現有的欄的內容，您可以在轉換規則內使用表達式。例如，您可以使用表達式來新增欄或將來源資料表標頭複寫至目標。您也可以使用表達式在來源進行插入、更新或刪除的同時，為目標資料表上的記錄加上旗標。

主題

- [使用表達式新增資料行](#)
- [使用表達式為目標記錄加上旗標](#)
- [使用表達式複寫來源資料表標頭](#)
- [使用 SQLite 函數來建構表達式](#)
- [使用表達式將中繼資料新增至目標資料表](#)

使用表達式新增資料行

若要在轉換規則中使用表達式將欄新增至資料表，請使用 `add-column` 規則動作和 `column` 規則目標。

下列範例會將新的欄新增至 `ITEM` 資料表。它會將新的欄名稱設為具有 `string` 資料類型且長度為 50 個字元的 `FULL_NAME`。表達式會串連兩個現有的欄 (`FIRST_NAME` 和 `LAST_NAME`) 的值，以得出 `FULL_NAME`。`schema-name`、`table-name` 和表達式參數是指來源資料庫資料表中的物件。`Value` 和 `data-type` 區塊是指目標資料庫資料表中的物件。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
      "object-locator": {
        "schema-name": "Test",
        "table-name": "%"
      },
      "rule-action": "include"
    },
    {
      "rule-type": "transformation",
      "rule-id": "2",
      "rule-name": "2",
```

```

        "rule-action": "add-column",
        "rule-target": "column",
        "object-locator": {
            "schema-name": "Test",
            "table-name": "ITEM"
        },
        "value": "FULL_NAME",
        "expression": "$FIRST_NAME||'_'||$LAST_NAME",
        "data-type": {
            "type": "string",
            "length": 50
        }
    }
]
}

```

使用表達式為目標記錄加上旗標

若要在來源資料表中進行插入、更新或刪除的同時，為目標資料表中的記錄加上旗標，請在轉換規則中使用表達式。表達式會使用 `operation_indicator` 函數來為記錄加上旗標。從來源刪除的記錄不會從目標中刪除。相反地，目標記錄會加上使用者提供的值的旗標，表示它已從來源中刪除。

Note

`operation_indicator` 函數僅適用於在來源和目標資料庫都具有主索引鍵的資料表。

例如，下列轉換規則會先將新的 `Operation` 欄新增至目標資料表。接著，無論何時從來源資料表中刪除記錄，它都會以 `D` 值更新欄。

```

{
    "rule-type": "transformation",
    "rule-id": "2",
    "rule-name": "2",
    "rule-target": "column",
    "object-locator": {
        "schema-name": "%",
        "table-name": "%"
    },
    "rule-action": "add-column",
    "value": "Operation",
    "expression": "operation_indicator('D', 'U', 'I')",
}

```

```

    "data-type": {
      "type": "string",
      "length": 50
    }
  }
}

```

使用表達式複寫來源資料表標頭

根據預設，來源資料表的標頭不會複寫至目標。若要指出要複寫哪些標頭，請使用轉換規則搭配包含資料表欄標頭的表達式。

您可以在表達式中使用下列欄標頭。

標頭	進行中複寫中的值	完全載入中的值	資料類型
AR_H_STRE AM_POSITION	來源中的串流位置值。根據來源端點，這個值可能是系統變更編號 (SCN) 或日誌序號 (LSN)。	空白字串。	STRING
AR_H_TIMESTAMP	代表變更時間的時間戳記。	表示目前時間資料到達目標的時間戳記。	DATETIME (小數位數=7)
AR_H_COMMIT_TIMESTAMP	代表遞交時間的時間戳記。	代表目前時間的時間戳記。	DATETIME (小數位數=7)
AR_H_OPERATION	INSERT、UPDATE 或 DELETE	INSERT	STRING
AR_H_USER	使用者名稱、ID 或由來源提供有關進行此變更之使用者的任何其他資訊。 只有 SQL Server 和 Oracle (11.2.0.3 版和更新版本) 來源端點才能支援此標頭。	空白字串。	STRING

標頭	進行中複寫中的值	完全載入中的值	資料類型
AR_H_CHANGE_SEQ	來自來源資料庫的唯一遞增數字，由時間戳記和自動遞增的數字組成。此值取決於來源資料庫系統。	空白字串。	STRING

下列範例會使用來源中的串流位置值，將新的欄新增至目標。若為 SQL Server，串流位置值為來源端點的 LSN。若為 Oracle，串流位置值為來源端點的 SCN。

```
{
  "rule-type": "transformation",
  "rule-id": "2",
  "rule-name": "2",
  "rule-target": "column",
  "object-locator": {
    "schema-name": "%",
    "table-name": "%"
  },
  "rule-action": "add-column",
  "value": "transact_id",
  "expression": "$AR_H_STREAM_POSITION",
  "data-type": {
    "type": "string",
    "length": 50
  }
}
```

下列範例會將新資料欄新增至目標，並具有來源的唯一遞增數字。此值代表工作層級的 35 位數唯一編號。前 16 位數字是時間戳記的一部分，後 19 位數是依 DBMS 遞增的 record_id 編號。

```
{
  "rule-type": "transformation",
  "rule-id": "2",
  "rule-name": "2",
  "rule-target": "column",
  "object-locator": {
    "schema-name": "%",
    "table-name": "%"
  },
  "rule-action": "add-column",
  "value": "record_id",
  "expression": "record_id",
  "data-type": {
    "type": "string",
    "length": 35
  }
}
```



```
},
"rule-action": "add-column",
"value": "transact_id",
"expression": "$AR_H_CHANGE_SEQ",
"data-type": {
  "type": "string",
  "length": 50
}
}
```

使用 SQLite 函數來建構表達式

您可以使用資料表設定指定任何您希望套用到特定操作所選取資料表或檢視的任何設定。資料表設定規則是選用的。

Note

MongoDB 和 DocumentDB 資料庫不使用資料表和檢視的概念，而是將資料記錄儲存為文件，並集中在集合內。因此，從 MongoDB 或 DocumentDB 來源遷移時，請考慮所選集合平行載入設定的範圍分割類型，而不是資料表和檢視。

主題

- [使用 CASE 表達式](#)
- [範例](#)

接下來將展示您可用於建立轉換規則運算式的字串函數。

字串函數	Description
<code>lower(x)</code>	<code>lower(x)</code> 函數會傳回 <code>x</code> 字串的副本，並所有字元轉換為小寫。依預設，內建 <code>lower</code> 函數僅適用於 ASCII 字元。
<code>upper(x)</code>	<code>upper(x)</code> 函數會傳回字串 <code>x</code> 的副本，並將所有字元轉換為大寫。依預設，內建 <code>upper</code> 函數僅適用於 ASCII 字元。
<code>ltrim(x,y)</code>	<code>ltrim(x,y)</code> 函數會傳回從 <code>x</code> 左側刪除 <code>y</code> 中所有字元形成的字串。如果 <code>y</code> 沒有值，則 <code>ltrim(x)</code> 會移除 <code>x</code> 左側的空格。

字串函數	Description
<code>replace(x,y,z)</code>	<code>replace(x,y,z)</code> 函數會傳回將字串 <code>x</code> 中每次出現的字串 <code>y</code> 替換為字串 <code>z</code> 所形成的字串。
<code>rtrim(x,y)</code>	<code>rtrim(x,y)</code> 函數會傳回從 <code>x</code> 右側刪除 <code>y</code> 中出現的所有字元所形成的字串。如果 <code>y</code> 沒有值，則 <code>rtrim(x)</code> 會移除 <code>x</code> 右側的空格。
<code>substr(x,y,z)</code>	<code>substr(x,y,z)</code> 函數會傳回輸入字串 <code>x</code> 以第 <code>y</code> 個字元開頭的子字串，該字串長度為 <code>z</code> 個字元。 如果省略 <code>z</code>，則 <code>substr(x,y)</code> 會傳回從字串 <code>y</code> 第 <code>x</code> 個字元到結尾的所有字元。<code>x</code> 最左邊的字元是數字 1。如果 <code>y</code> 是負數，則建立子字串時第一個字元會從右邊開始計算，而不是左邊。如果 <code>z</code> 是負數，則傳回 <code>y</code> 的前 <code>abs(z)</code> 個字元。如果 <code>x</code> 是字串，那麼字元的索引是指實際的 UTF-8 字元。如果 <code>x</code> 是 BLOB，那麼索引是指位元組。
<code>trim(x,y)</code>	<code>trim(x,y)</code> 函數會傳回從 <code>y</code> 兩側刪除所有 <code>x</code> 中所含字元的字串。如果 <code>y</code> 沒有值，則 <code>trim(x)</code> 會移除 <code>x</code> 兩側的空格。

接下來將展示您可用於建立轉換規則運算式的 LOB 函數。

LOB 函數	Description
<code>hex(x)</code>	<code>hex</code> 函數會接收 BLOB 做為引數，並傳回 BLOB 內容的大寫十六進位字串版本。
<code>randblob (N)</code>	<code>randblob(N)</code> 函數會傳回一個包含偽隨機字節的 <code>N</code> 位元組 BLOB。如果 <code>N</code> 小於 1，則傳回一個 1 位元組的隨機 BLOB。
<code>zeroblob(N)</code>	<code>zeroblob(N)</code> 函數會傳回一個由 <code>N</code> 位元組 0x00 組成的 BLOB。

接下來將展示您可用於建立轉換規則運算式的數值函數。

數值函數	Description
<code>abs(<i>x</i>)</code>	<code>abs(<i>x</i>)</code> 函數會傳回數值引數 <i>x</i> 的絕對值。如果 <i>x</i> 為 NULL， <code>abs(<i>x</i>)</code> 函數會傳回 NULL。如果 <i>x</i> 是無法轉換為數值的字串或 BLOB，則 <code>abs(<i>x</i>)</code> 函數會傳回 0.0。
<code>random()</code>	<code>random</code> 函數會傳回介於 -9,223,372,036,854,775,808 到 +9,223,372,036,854,775,807 之間的偽隨機整數。
<code>round (<i>x</i>,<i>y</i>)</code>	<code>round (<i>x</i>,<i>y</i>)</code> 函數會傳回一個四捨五入到小數點右側 <i>y</i> 位的浮點值 <i>x</i> 。如果 <i>y</i> 沒有值，則假定為 0。
<code>max (<i>x</i>,<i>y</i>...)</code>	多參數 <code>max</code> 函數會傳回具有最大值的參數，或在任意參數為 NULL 時傳回 NULL。 <code>max</code> 函數會從左到右搜尋其參數，以尋找定義整理函數的參數。如果找到符合項目，函數將使用該整理函數進行所有字串的比較。如果 <code>max</code> 沒有定義整理函數的引數，則會使用 BINARY 整理函數。<code>max</code> 函數有兩個或以上的參數時為簡單函數，但如果只有一個參數，則會作為彙整函數執行。
<code>min (<i>x</i>,<i>y</i>...)</code>	多參數 <code>min</code> 函數會傳回具有最小值的參數。 <code>min</code> 函數會從左到右搜尋其參數，以尋找定義整理函數的參數。如果找到符合項目，函數將使用該整理函數進行所有字串的比較。如果 <code>min</code> 沒有定義整理函數的引數，則會使用 BINARY 整理函數。<code>min</code> 函數有兩個或以上的參數時為簡單函數，但如果只有一個參數，則會作為彙整函數執行。

接下來，您可以找到可用來建立轉換規則表達式的 NULL 檢查函數。

NULL 檢查函數	Description
<code>coalesce (<i>x</i>,<i>y</i>...)</code>	<code>coalesce</code> 函數會傳回其第一個非 NULL 參數的副本，但如果所有參數都為 NULL，則傳回 NULL。 <code>coalesce</code> 函數至少有兩個引數。

NULL 檢查函數	Description
<code>ifnull(<i>x</i>,<i>y</i>)</code>	<code>ifnull</code> 函數會傳回其第一個非 NULL 參數的副本，但如果兩個參數都為 NULL，則傳回 NULL。 <code>ifnull</code> 函數只有兩個參數。 <code>ifnull</code> 函數與具有兩個參數的 <code>coalesce</code> 相同。
<code>nullif(<i>x</i>,<i>y</i>)</code>	如果參數不同，<code>nullif(<i>x</i>,<i>y</i>)</code> 函數會傳回其第一個參數的副本，但如果參數相同，則傳回 NULL。 <code>nullif(<i>x</i>,<i>y</i>)</code> 函數會從左到右搜尋其參數，以尋找定義整理函數的參數。如果找到符合項目，函數將使用該整理函數進行所有字串的比較。如果 <code>nullif</code> 的參數都未定義整理函數，則會使用 <code>BINARY</code> 整理函數。

接下來，您可以找到可用來建立轉換規則表達式的日期和時間函數。

日期和時間函數	Description
<code>date(<i>timestring</i> , <i>modifier</i> , <i>modifier</i>...)</code>	<code>date</code> 函數會傳回 YYYY-MM-DD 格式的日期。
<code>time(<i>timestring</i> , <i>modifier</i> , <i>modifier</i>...)</code>	<code>time</code> 函數會傳回 HH:MM:SS 格式的時間。
<code>datetime(<i>timestring</i> , <i>modifier</i> , <i>modifier</i>...)</code>	<code>datetime</code> 函數會傳回 YYYY-MM-DD HH:MM:SS 格式的日期和時間。
<code>julianday(<i>timestrin</i> <i>g</i> , <i>modifier</i> , <i>modifier</i>...)</code>	<code>julianday</code> 函數會傳回自西元前 4714 年 11 月 24 日格林威治中午以來的天數。
<code>strftime(<i>format</i> , <i>timestring</i> , <i>modifier</i> , <i>modifier</i>...)</code>	<code>strftime</code> 函數會使用下列其中一個變數，根據指定為第一個引數的格式字串傳回日期： %d：月曆日 %H：小時 00–24 %f：** 小數秒 SS.SSS

日期和時間函數	Description
	%j : 年的第幾日 001–366
	%J : ** 儒略日數
	%m : 月份 01–12
	%M : 分鐘 00–59
	%s : 自 1970-01-01 起的秒數
	%S : 秒 00–59
	%w : 星期幾 0–6 星期日==0
	%W: 年的第幾週 00–53
	%Y: 年份 0000–9999
	%%: %

接下來將展示您可用於建立轉換規則運算式的雜湊函數。

雜湊函數	Description
hash_sha256(x)	hash 函數會產生輸入資料欄的雜湊值 (使用 SHA-256 演算法) , 並傳回所產生雜湊值的十六進位值。 若要在表示式中使用 hash 函數, 請將 hash_sha256(x) 新增至表達式, 並以來源欄名稱取代 x 。

使用 CASE 表達式

SQLite CASE 表達式會評估條件清單, 並根據結果傳回表達式。語法如下所示：

```
CASE case_expression
  WHEN when_expression_1 THEN result_1
  WHEN when_expression_2 THEN result_2
  ...
```

```
[ ELSE result_else ]  
END
```

Or

```
CASE  
WHEN case_expression THEN result_1  
WHEN case_expression THEN result_2  
...  
[ ELSE result_else ]  
END
```

範例

Example 使用 case 條件將新的字串欄新增到目標資料表

例如，下列範例轉換規則會先將新的字串欄 `emp_seniority` 新增至目標資料表 `employee`。它會使用薪資欄上的 SQLite `round` 函數，透過 case 條件來檢查薪資是否等於或超過 20,000。如果是，則該資料欄會取得值 `SENIOR`，而其他情況的值為 `JUNIOR`。

```
{  
  "rule-type": "transformation",  
  "rule-id": "2",  
  "rule-name": "2",  
  "rule-action": "add-column",  
  "rule-target": "column",  
  "object-locator": {  
    "schema-name": "public",  
    "table-name": "employee"  
  },  
  "value": "emp_seniority",  
  "expression": " CASE WHEN round($emp_salary)>=20000 THEN 'SENIOR' ELSE 'JUNIOR'  
END",  
  "data-type": {  
    "type": "string",  
    "length": 50  
  }  
}
```

Example 使用 SUBSTR 函數將新的字串資料欄新增至目標資料表

下列範例轉換規則會使用 SQLite 運算子或函數來新增字串欄，以定義欄中的資料。此方法涉及使用 SQLite 函數，將從 Oracle 載入的 GUID 資料轉換為 UUID 格式，然後再將其插入 Postgresql 目標資料表。

下列規則使用 SQLite 子字串 (SUBSTR)、十六進位函數 (HEX) 和小寫 (LOWER) 函數，將 GUID 資料分成數個以連字號分隔的群組，特別是 8 位數的群組，後面接著 4 位數的群組，後面接著 12 位數的群組，總共 32 位數，代表 128 位元。

以下是透過轉換規則進行目標後處理時的範例來源資料和輸出：

來源資料表 (Oracle GUID 格式)

T_COL2

```
06F6949D234911EE80670242AC120002
1A2B3C4D5E6F11EE80670242AC120003
F5E4D3C2B1A011EE80670242AC120004
```

目標資料表 (PostgreSQL UUID 格式)

T_COL2_TMP

```
06f6949d-2349-11ee-8067-0242ac120002
1a2b3c4d-5e6f-11ee-8067-0242ac120003
f5e4d3c2-b1a0-11ee-8067-0242ac120004
```

```
{
  "rule-type": "transformation",
  "rule-id": "2",
  "rule-name": "2",
  "rule-action": "add-column",
  "rule-target": "column",
  "object-locator": {
    "schema-name": "SPORTS",
    "table-name": "TEST_TBL_2"
  },
  "value": "t_col2_tmp",
  "expression": "CASE LOWER(SUBSTR(HEX($T_COL2), 1, 8) || '-' ||
SUBSTR(HEX($T_COL2), 9, 4) || '-' || SUBSTR(HEX($T_COL2), 13, 4) || '-' ||
```

```
SUBSTR(HEX($T_COL2), 17, 4) || '-' || SUBSTR(HEX($T_COL2), 21, 12)) WHEN '----'
THEN NULL ELSE LOWER(SUBSTR(HEX($T_COL2), 1, 8) || '-' || SUBSTR(HEX($T_COL2), 9,
4) || '-' || SUBSTR(HEX($T_COL2), 13, 4) || '-' || SUBSTR(HEX($T_COL2), 17, 4) ||
'-' || SUBSTR(HEX($T_COL2), 21, 12)) END",
  "data-type": {
    "type": "string",
    "length": 60
  }
}
```

Example將新的日期欄新增到目標資料表

下列範例會將新的資料欄 `createdate` 新增至目標資料表 `employee`。當您使用 SQLite 日期函數 `datetime` 時，已插入每一列所新建的資料表中都會新增該日期。

```
{
  "rule-type": "transformation",
  "rule-id": "2",
  "rule-name": "2",
  "rule-action": "add-column",
  "rule-target": "column",
  "object-locator": {
    "schema-name": "public",
    "table-name": "employee"
  },
  "value": "createdate",
  "expression": "datetime ()",
  "data-type": {
    "type": "datetime",
    "precision": 6
  }
}
```

Example將新的數值欄新增至目標資料表

下列範例會將新的數值欄 `rounded_emp_salary` 新增至目標資料表 `employee`。它使用 SQLite `round` 函數來新增四捨五入的薪資。

```
{
  "rule-type": "transformation",
  "rule-id": "2",
```



```

    "rule-name": "2",
    "rule-action": "add-column",
    "rule-target": "column",
    "object-locator": {
      "schema-name": "public",
      "table-name": "employee"
    },
    "value": "rounded_emp_salary",
    "expression": "round($emp_salary)",
    "data-type": {
      "type": "int8"
    }
  }
}

```

Example 使用雜湊函數將新的字串欄新增至目標資料表

下列範例會將新的字串欄 `hashed_emp_number` 新增至目標資料表 `employee`。SQLite `hash_sha256(x)` 函數會在目標上為來源資料欄 `emp_number` 建立雜湊值。

```

{
  "rule-type": "transformation",
  "rule-id": "2",
  "rule-name": "2",
  "rule-action": "add-column",
  "rule-target": "column",
  "object-locator": {
    "schema-name": "public",
    "table-name": "employee"
  },
  "value": "hashed_emp_number",
  "expression": "hash_sha256($emp_number)",
  "data-type": {
    "type": "string",
    "length": 64
  }
}

```

使用表達式將中繼資料新增至目標資料表

您可以使用下列表達式將中繼資料資訊新增至目標資料表：

- `$AR_M_SOURCE_SCHEMA` – 來源結構描述的名稱。

- \$AR_M_SOURCE_TABLE_NAME – 來源資料表的名稱。
- \$AR_M_SOURCE_COLUMN_NAME – 來源資料表中的資料行名稱。
- \$AR_M_SOURCE_COLUMN_DATATYPE – 來源資料表中的資料行名稱。

Example 使用來源中的模式名稱，新增結構描述名稱的資料欄

下列範例會使用來源中的結構描述名稱，將名為 `schema_name` 的新欄新增至目標。

```
{
  "rule-type": "transformation",
  "rule-id": "2",
  "rule-name": "2",
  "rule-action": "add-column",
  "rule-target": "column",
  "object-locator": {
    "schema-name": "%",
    "table-name": "%"
  },
  "rule-action": "add-column",
  "value": "schema_name",
  "expression": "$AR_M_SOURCE_SCHEMA",
  "data-type": {
    "type": "string",
    "length": 50
  }
}
```

資料表和集合設定規則與操作

使用資料表設定指定您想套用到所選取資料表或檢視特定操作的任何設定。資料表設定規則為選用項目，取決於您的端點和遷移需求。

MongoDB 和 Amazon DocumentDB 資料庫不使用資料表和檢視，而是將資料記錄儲存為文件，並集中在集合內。任何 MongoDB 或 Amazon DocumentDB 端點的單一資料庫是依資料庫名稱識別的一組特定集合。

從 MongoDB 或 Amazon DocumentDB 來源遷移時，您使用的平行載入設定略有不同。在這種情況下，針對平行載入設定的自動分段或範圍分割類型，請考慮所選集合，而不是資料表和檢視表。

主題

- [資料表設定中的萬用字元受到限制](#)
- [在選取的資料表、檢視和集合使用平行載入](#)
- [指定所選資料表或檢視的 LOB 設定](#)
- [資料表設定範例](#)

針對使用資料表設定規則類型的資料表映射規則，可套用下列參數。

參數	可能的值	Description
rule-type	table-settings	此值將規則套用到選擇規則所指定的資料表、檢視或集合。
rule-id	數值。	識別規則的唯一數值。
rule-name	英數值。	識別規則的唯一名稱。
object-locator	具有下列參數的物件： • schema-name – 結構描述的名稱。對於 MongoDB 和 Amazon DocumentDB 端點，這是包含一組集合的資料庫名稱。 • table-name – 資料表或檢視的名稱。	特定結構描述和資料表或檢視的名稱，或是特定資料庫和集合的名稱 (無萬用字元)。
parallel-load	具有下列參數的物件： • type – 指定是否開啟平行載入。 如果啟用，此參數也會指定用來識別要平行載入之資料表或檢視分割區、子分割區或其他區段的機制。分割區是已由來源資料表或檢視中的名稱定義及識別的區段。 對於 MongoDB 和 Amazon DocumentDB 端點，分割區是客群	此值指定在 object-locator 選項識別的資料表或檢視上進行平行載入 (多執行緒) 操作。在這種情況下，您可以用下列任何方式平行載入： • 透過由所有可用分割區或子分割區指定的區段。 • 透過選取的分割區和子分割區。

參數	可能的值	Description
	。AWS DMS 可以計算這些自動指定的相關自動分割參數。或者，您可以使用範圍分割參數來手動指定。 僅限 Oracle 端點，子分割區是已由來源資料表或檢視中的名稱定義及識別的區段。您可以在一或多個資料表或檢視資料欄的值範圍內指定邊界，以在 <code>table-settings</code> 規則中識別其他區段。 • <code>partitions</code> – 當 <code>type</code> 是 <code>partitions-list</code> 時，此值指定要平行載入的所有分割區。 • <code>subpartitions</code> – 僅限 Oracle 端點，當 <code>type</code> 是 <code>partitions-list</code> 時，指定要平行載入的所有子分割區。 • <code>columns</code> – 當 <code>type</code> 是 <code>ranges</code> 時，此值會指定資料欄名稱以用於識別要平行載入的範圍資料表區段。 • <code>boundaries</code> – <code>type</code> 當 <code>ranges</code> 是，此值會指定用於識別要平行載入之範圍區段的 <code>columns</code> 值。	• 透過自動分段或您指定的範圍區段。 如需平行載入的詳細資訊，請參閱：在選取的資料表、檢視和集合使用平行載入。

參數	可能的值	Description
type	parallel-load 的下列其中之一： • <code>partitions-auto</code> – 平行載入資料表或檢視的所有分割區。每個分割區會分配至自己的執行緒。 這是 MongoDB 和 Amazon DocumentDB 來源端點使用平行完全載入自動分段選項的必要設定。 • <code>subpartitions-auto</code> – (僅限 Oracle 端點) 平行載入資料表或檢視的所有子分割區。每個子分割區會分配至自己的執行緒。 • <code>partitions-list</code> – 平行載入資料表或檢視的所有指定分割區。僅限 Oracle 端點，平行載入資料表或檢視的所有指定子分割區。您指定的每個分割區和子分割區會分配至它們自己的執行緒。您藉由指定分割區名稱 (<code>partitions</code>) 和子分割區名稱 (<code>subpartitions</code>)，來指定要平行載入的分割區和子分割區。 • <code>ranges</code> – 平行載入資料表或檢視的所有指定區段。您識別的每個資料表、檢視或集合區段都會分配至各自的執行緒。您透過資料欄名稱 (<code>columns</code>) 和資料欄值 (<code>boundaries</code>) 來識別這些區段。 PostgreSQL 僅支援此類型的平行負載。MongoDB 和 Amazon DocumentDB 作為來源端點時，同時支援此範圍分段類型和平行完全	此機制用於識別要平行載入的資料表、檢視、集合分割區、子分割區或區段。

參數	可能的值	Description
	載入的自動分段類型 (partitions-auto)。 • none – 資料表或檢視以單執行緒任務載入 (預設值)，無論其分割區或子分割區為何。如需詳細資訊，請參閱建立任務。	
number-of-partitions	(選用) 如果 MongoDB 或 Amazon DocumentDB 端點指定集合的 type 為 partitions-auto ，此參數會指定用於遷移的分割區 (區段) 總數。預設為 16。	指定要平行載入的分割區確切數量。
collection-count-from-metadata	(選用) 當 type partitions-auto適用於指定的 MongoDB 或 Amazon DocumentDB 端點集合，且此參數設定為 true ，AWS DMS 會使用預估的集合計數來判斷分割區數量。如果此參數設定為 false ，AWS DMS 會使用實際的收集計數。預設值為 true。	指定在計算平行載入的分割區數目時，要使用估計集合計數還是實際集合計數。
max-records-skip-per-page	(選用) 如果 MongoDB 或 Amazon DocumentDB 端點指定集合的 type 為 partitions-auto ，這是決定每個分割區邊界時每次要略過的記錄數目。AWS DMS 會使用分頁跳過方法來確定分區的最小邊界。預設值為 10,000。	指定在決定每個分割區的邊界時，每次所略過的記錄數。設定比預設值更大的值可能會導致游標逾時和任務失敗。設定比預設值更小的值可能會導致每頁執行操作增加，且完全載入速度較慢。

參數	可能的值	Description
batch-size	(選用) 如果 MongoDB 或 Amazon DocumentDB 端點指定集合的 type 為 partitions-auto，此整數值將限制單一往返批次中傳回的文件數目。如果批次大小為零 (0)，游標會使用伺服器定義的批次大小上限。預設值為 0。	指定單一批次傳回的文件數目上限。每個批次都需要往返伺服器。
partitions	type 是 partitions-list 時，此為字串陣列，指定要平行載入的分割區名稱。	要平行載入的分割區名稱。
subpartitions	(僅限 Oracle 端點) type 是 partitions-list 時，此為字串陣列，指定要平行載入的子分割區名稱。	要平行載入的子分割區名稱。
columns	當 type 為 ranges 時，字串陣列會設定為資料欄名稱，用於識別要平行載入的範圍資料表、檢視或集合區段。	這些資料欄名稱用於識別要平行載入的範圍資料表、檢視或集合區段。
boundaries	type 是 ranges 時，此為資料欄值陣列的陣列。每個資料欄值陣列包含 columns 指定之數量和順序的資料欄值。資料欄值陣列會指定資料表、檢視或集合區段的上限。每個額外的資料欄值陣列會在上邊界新增一個額外的資料表、檢視或集合區段。將平行載入所有這些範圍資料表、檢視或集合區段。	這些資料欄值用於識別要平行載入的資料表、檢視或集合分割區。

參數	可能的值	Description
lob-settings	具有下列參數的物件： • mode – 指定 LOB 的遷移處理模式。 • bulk-max-size – 指定 LOB 的大小上限，這取決於 mode 設定。	此值用於指定 object-locator 選項所識別資料表或檢視的 LOB 處理方式。指定的 LOB 處理方式只會覆寫這個資料表或檢視的任何任務 LOB 設定。如需使用 LOB 設定參數的詳細資訊，請參閱：指定所選資料表或檢視的 LOB 設定。

參數	可能的值	Description
mode	指定使用下列值對所指定資料表或檢視中 LOB 的遷移處理方式： • limited – (預設) 此值將遷移設定為有限 LOB 模式，所有 LOB 與資料表或檢視中所有其他資料欄資料類型一起內嵌遷移。覆寫大多數小型 LOB (100 MB 或以下) 時，使用此值。此外，指定一個 bulk-max-size 值 (零為無效)。所有大於 bulk-max-size 的已遷移 LOB 會截斷至您設定的大小。 • unlimited – 這個值將遷移設定為完整 LOB 模式。當所有或多數您想要複寫的 LOB 大於 1 GB 時，使用此值。如果您將 bulk-max-size 值指定為零，所有 LOB 會在標準完整 LOB 模式中遷移。在這種形式的 unlimited 模式中，所有 LOB 會使用來源資料表或檢視的查詢，從其他資料欄資料類型分開遷移。如果您指定的 bulk-max-size 值大於零，所有 LOB 會在組合完整 LOB 模式中遷移。在這種形式的 unlimited 模式中，大於 bulk-max-size 的 LOB 會使用來源資料表或檢視查詢遷移，類似於標準的完整 LOB 模式。否則，最大到和包含此大小的 LOB 將內嵌遷移，類似於有限 LOB 模式。unlimited 模式中不會截斷任何 LOB，無論您使用何種形式。 • none – 所有資料表或檢視 LOB 將根據任務 LOB 設定遷移。	用於遷移 LOB 的機制。

參數	可能的值	Description
	如需任務 LOB 設定的詳細資訊，請參閱：目標中繼資料任務設定。 如需如何遷移 LOB 及如何指定這些任務 LOB 設定的詳細資訊，請參閱：設定 AWS DMS 任務中來源資料庫的 LOB 支援。	
bulk-max-size	這個值的效果取決於 mode。	LOB 的大小上限，以 KB 為單位遞增。如果您只需要複製小型 LOB 或如果目標端點不支援無限制的 LOB 大小，請指定此選項。

資料表設定中的萬用字元受到限制

來源資料庫不支援在 "table-settings" 規則中使用百分比萬用字元 ("%")，如下所示。

```
{
  "rule-type": "table-settings",
  "rule-id": "8",
  "rule-name": "8",
  "object-locator": {
    "schema-name": "ipipeline-prod",
    "table-name": "%"
  },
  "parallel-load": {
    "type": "partitions-auto",
    "number-of-partitions": 16,
    "collection-count-from-metadata": "true",
    "max-records-skip-per-page": 1000000,
    "batch-size": 50000
  }
}
```

如果您在如下所示的 "table-settings" 規則 "%" 中使用，則會 AWS DMS 傳回以下例外狀況。

```
Error in mapping rules. Rule with ruleId = x failed validation. Exact
schema and table name required when using table settings rule.
```

此外，AWS 建議您不要使用具有 的單一任務載入大量大型集合parallel-load。請注意，AWS DMS 會限制資源爭用以及 MaxFullLoadSubTasks 任務設定參數值平行載入的區段數目，最大值為 49。

作為替代，請指定來源資料庫的所有大型集合，方法是分別指定 "schema-name" 和 "table-name"。此外，也請正確縱向擴展您的遷移。例如，在數量充足的複寫執行個體上執行多項任務，以處理資料庫中大量的大型集合。

在選取的資料表、檢視和集合使用平行載入

若要加速遷移並讓程序更有效率，您可以對所選資料表、檢視和集合使用平行載入。換言之，您可以平行使用多個執行緒來遷移單一區段的資料表、檢視或集合。若要這樣做，會將完整載入任務 AWS DMS 分割為執行緒，並將每個資料表區段配置給自己的執行緒。

使用此平行載入程序，可以用多重執行緒從來源端點平行卸載多個資料表、檢視和集合。然後讓多重執行緒平行遷移及載入相同的資料表、檢視和集合到目標端點。針對某些資料庫引擎，您可以依分割區或子分割區來區隔資料表和檢視。對於其他資料庫引擎，您可以根據特定參數 AWS DMS 自動分割集合（自動分割）。或者，您可依指定的資料欄值範圍來區隔任何資料表或檢視。

平行載入支援於以下的來源端點：

- Oracle
- Microsoft SQL Server
- MySQL
- PostgreSQL
- IBM Db2 LUW
- SAP Adaptive Server Enterprise (ASE)
- MongoDB (僅支援平行完全載入的自動分段和範圍分段選項)
- Amazon DocumentDB (僅支援平行完全載入的自動分段和範圍分段選項)

對於 MongoDB 和 Amazon DocumentDB 端點，AWS DMS 支援下列資料欄的資料類型，這些資料欄是平行完全載入的範圍分割選項的分割區索引鍵。

- Double

- String
- ObjectId
- 32 位元整數
- 64 位元整數

下列目標端點支援與資料表設定規則搭配使用的平行負載：

- Oracle
- Microsoft SQL Server
- MySQL
- PostgreSQL
- Amazon S3
- SAP Adaptive Server Enterprise (ASE)
- Amazon Redshift
- MongoDB (僅支援平行完全載入的自動分段和範圍分段選項)
- Amazon DocumentDB (僅支援平行完全載入的自動分段和範圍分段選項)
- Db2 LUW

若要指定要平行載入的資料表和檢視數量上限，請使用 `MaxFullLoadSubTasks` 任務設定。

若要為平行載入任務的支援目標指定每個資料表或檢視的執行緒數目上限，請使用資料欄值邊界定義更多區段。

Important

`MaxFullLoadSubTasks` 控制要平行載入的資料表或資料表區段數目。`ParallelLoadThreads` 控制遷移任務用來平行執行載入的執行緒數目。這些設定會相乘。因此，在完全載入任務期間所使用的執行緒總數，大約是 `ParallelLoadThreads` 值乘以 `MaxFullLoadSubTasks` (`ParallelLoadThreads * MaxFullLoadSubtasks`) 的值。如果您建立具有大量「完全載入」子任務和大量平行載入執行緒的任務，則任務可能會耗用太多記憶體而失敗。

若要指定 Amazon DynamoDB、Amazon Kinesis Data Streams、Apache Kafka 或 Amazon Elasticsearch Service 目標的每個資料表執行緒數目上限，請使用 `ParallelLoadThreads` 目標中繼資料任務設定。

若要指定使用 `ParallelLoadThreads` 時平行載入任務的緩衝區大小，請使用 `ParallelLoadBufferSize` 目標中繼資料任務設定。

`ParallelLoadThreads` 和 `ParallelLoadBufferSize` 的可用性和設定取決於目標端點。

如需 `ParallelLoadThreads` 和 `ParallelLoadBufferSize` 設定的詳細資訊，請參閱：[目標中繼資料任務設定](#)。如需 `MaxFullLoadSubTasks` 設定的詳細資訊，請參閱[完全載入任務設定](#)。如需目標端點的特有資訊，請參閱相關主題。

若要使用平行載入，請使用 `parallel-load` 選項建立 `table-settings` 類型的資料表映射規則。在 `table-settings` 規則中，您可以指定要平行載入的單一資料表、檢視或集合的區隔條件。若要這樣做，請將 `parallel-load` 選項的 `type` 參數設定為數個選項之一。

此做法取決於您如何將資料表、檢視或集合分段以進行平行負載：

- 依分割區 (或區段) – 使用 `partitions-auto` 類型載入所有現有的資料表或檢視分割區 (或區段)。或者也可以使用指定分割區陣列的 `partitions-list` 類型，只載入選擇的分割區。
僅針對 MongoDB 和 Amazon DocumentDB 端點，依區段載入所有或指定的集合，這些區段也會使用 `partitions-auto` 類型和其他選用 `table-settings` 參數 AWS DMS 自動計算。
- (僅限 Oracle 端點) 依子分割區 – 使用 `subpartitions-auto` 類型載入所有現有的資料表或檢視子分割區。或者也可以使用所指定 `subpartitions` 陣列的 `partitions-list` 類型，只載入選擇的子分割區。
- 依您定義的區段 – 使用資料欄值邊界，載入您定義的資料表、檢視或集合區段。若要這樣做，請使用 `ranges` 類型與指定的 `columns` 和 `boundaries` 陣列。

Note

PostgreSQL 僅支援此類型的平行負載。MongoDB 和 Amazon DocumentDB 作為來源端點時，同時支援此範圍分段類型和平行完全載入的自動分段類型 (`partitions-auto`)。

若要識別要平行載入的額外資料表、檢視或集合，請使用 `parallel-load` 選項指定額外的 `table-settings` 物件。

在下列程序中，您可以了解如何為每個平行載入類型設定 JSON 程式碼，從最簡單到最複雜。

指定所有資料表、檢視或集合分割區，或所有資料表或檢視子分割區

- 使用 `partitions-auto` 類型或 `subpartitions-auto` 類型 (但不能同時使用) 指定 `parallel-load`。

每個資料表、檢視或集合分割區 (或區段) 便會自動分配至自己的執行緒。

對於部分端點，分割區或子分割區只有已在資料表或檢視中定義時才會參與平行載入。對於 MongoDB 和 Amazon DocumentDB 來源端點，您可以讓 根據選用的其他參數 AWS DMS 自動計算分割區 (或區段)。其中包括 `number-of-partitions`、`collection-count-from-metadata`、`max-records-skip-per-page` 和 `batch-size`。

指定所選的資料表或檢視分割區、子分割區或兩者同時

1. 使用 `partitions-list` 類型指定 `parallel-load`。
2. (選用) 指定分割區名稱陣列作為 `partitions` 的值，來包含分割區。

每個指定的分割區會分配至自己的執行緒。

 Important

對於 Oracle 端點，請確定選擇平行載入的分割區和子分割區並未重疊。如果您使用重疊的分割區和子分割區平行載入資料，系統會複製項目，或者因主索引鍵重複違規而失敗。

3. (選用) 僅限 Oracle 端點，可指定子分割區名稱陣列作為 `subpartitions` 的值，以包含子分割區。

接著每個指定的子分割區將分配至自己的執行緒。

 Note

分割區或子分割區只有已在資料表或檢視中定義時才會參與平行載入。

您可將資料表或檢視區段指定為資料欄值範圍。這麼做的時候，請注意以下資料欄特性：

- 指定索引欄可大幅提升效能。
- 您可以指定最多 10 個資料欄。

- 您無法使用資料欄定義具有下列 AWS DMS 資料類型的區段邊界：
DOUBLE、FLOAT、BLOB、CLOB 和 NCLOB
- 不會複寫具有 Null 值的記錄。

以資料欄值範圍指定資料表、檢視或集合區段

1. 使用 `ranges` 類型指定 `parallel-load`。
2. 指定資料表資料欄名稱作為 `columns` 的值，來定義資料表或檢視區段之間的邊界。請針對您要定義資料表或檢視區段之間邊界的每個資料欄，執行此操作。

資料欄的順序很重要。在定義各邊界時，第一個資料欄最重要，最後一個資料欄最不重要，如以下步驟所述。

3. 指定邊界陣列作為 `boundaries` 的值，來定義所有資料表或檢視區段的資料範圍。邊界陣列是資料欄值陣列的陣列。要完成此操作，請遵循以下步驟：
 - a. 指定資料欄值陣列的每個元素，作為對應至每個資料欄的值。資料欄值陣列代表您希望定義之每個資料表或檢視區段的上邊界。依照您在 `columns` 陣列中指定資料欄的相同順序，來指定每個資料欄。

以來源支援的格式輸入 DATE 資料欄的值。

 - b. 指定每個資料欄值陣列作為上邊界，按照每個區段從底部到資料表或檢視的下一個上區段的順序。如果所指定的上邊界上方有任何資料列，這些資料列將填入資料表或檢視的上區段。因此，範圍區段的數量可能比邊界陣列中區段邊界的數量多一。每個這類的範圍區段都會分配至自己的執行緒。

將複寫所有非 Null 的資料，即使您未定義資料表或檢視中所有資料欄的資料範圍。

例如，假設您為 COL1、COL2 和 COL3 資料欄定義三個資料欄值陣列，如下所示。

COL1	COL2	COL3
10	30	105
20	20	120
100	12	99

您已定義三個區段邊界，總數可能為四個區段。

為了識別每個區段要複製的資料列範圍，複寫執行個體會套用搜尋方式至四個區段中的三個資料欄：搜尋類似如下：

區段 1

複寫下列為 true 的所有資料列：前兩個欄值小於或等於其對應的區段 1 上限邊界值。此外，第三個欄的值小於其區段 1 的上限邊界值。

區段 2

複寫下列為 true 的所有資料列 (區段 1 資料列除外)：前兩欄的值小於或等於其對應區段 2 的上限邊界值。此外，第三個欄的值小於其區段 2 的上限邊界值。

區段 3

複寫下列為 true 的所有資料列 (區段 2 資料列除外)：前兩欄的值小於或等於其對應區段 3 的上限邊界值。此外，第三個欄的值小於其區段 3 的上限邊界值。

區段 3

複製所有其餘的資料列 (區段 1、2 和 3 的資料列除外)。

在這種情況下，複寫執行個體將建立 WHERE 子句，以載入每個區段，如下所示：

區段 1

```
((COL1 < 10) OR ((COL1 = 10) AND (COL2 < 30)) OR ((COL1 = 10) AND (COL2 = 30) AND (COL3 < 105)))
```

區段 2

```
NOT ((COL1 < 10) OR ((COL1 = 10) AND (COL2 < 30)) OR ((COL1 = 10) AND (COL2 = 30) AND (COL3 < 105))) AND ((COL1 < 20) OR ((COL1 = 20) AND (COL2 < 20)) OR ((COL1 = 20) AND (COL2 = 20) AND (COL3 < 120)))
```

區段 3

```
NOT ((COL1 < 20) OR ((COL1 = 20) AND (COL2 < 20)) OR ((COL1 = 20) AND (COL2 = 20) AND (COL3 < 120))) AND ((COL1 < 100) OR ((COL1 = 100) AND (COL2 < 12)) OR ((COL1 = 100) AND (COL2 = 12) AND (COL3 < 99)))
```


區段 3

```
NOT ((COL1 < 100) OR ((COL1 = 100) AND (COL2 < 12)) OR ((COL1 = 100)
AND (COL2 = 12) AND (COL3 < 99)))
```

指定所選資料表或檢視的 LOB 設定

您可以透過使用一或多個 `table-settings` 物件的 `lob-settings` 選項建立 `table-settings` 類型的資料表映射規則，來設定一或多個資料表的任務 LOB 設定。

支援對下列來源端點指定所選資料表或檢視的 LOB 設定：

- Oracle
- Microsoft SQL Server
- MySQL
- PostgreSQL
- IBM Db2，視 `mode` 和 `bulk-max-size` 設定而定，如下所述
- SAP Adaptive Server Enterprise (ASE)，視 `mode` 和 `bulk-max-size` 設定而定，如下所述

支援對下列目標端點指定所選資料表或檢視的 LOB 設定：

- Oracle
- Microsoft SQL Server
- MySQL
- PostgreSQL
- SAP ASE，視 `mode` 和 `bulk-max-size` 設定而定，如下所述

Note

只有包含主索引鍵的資料表和檢視才能使用 LOB 資料類型。

若要使用所選資料表或檢視的 LOB 設定，您可以使用 `lob-settings` 選項建立 `table-settings` 類型的資料表映射規則。這麼做會指定由 `object-locator` 選項所識別資料表或檢視的 LOB 處理方式。在 `table-settings` 規則中，您可以用下列參數指定 `lob-settings` 物件：

- `mode` – 指定處理所選資料表或檢視的 LOB 遷移機制，如下所示：
- `limited` – 此預設的有限 LOB 模式是速度最快且最有效率的模式。此模式只適用於當您所有的 LOB 皆為小型 (大小為 100 MB 以內) 或目標端點不支援不限 LOB 大小。此外，如果您使用 `limited`，所有 LOB 都需要落在您設定的 `bulk-max-size` 大小內。

在完全載入任務的這個模式下，複寫執行個體將遷移內嵌於主要資料表或檢視儲存中其他資料欄資料類型的所有 LOB。不過，執行個體會將任何大於 `bulk-max-size` 值的已遷移 LOB 截斷為指定的大小。針對變更資料擷取 (CDC) 載入任務，執行個體會使用來源資料表查詢來遷移所有 LOB，如同在標準的完整 LOB 模式下 (請參閱以下內容)。

 Note

您只能遷移完全載入任務的檢視。

- `unlimited` – 完整 LOB 模式的遷移機制取決於您在 `bulk-max-size` 設定的值，如下所示：
- 標準完整 LOB 模式 – `bulk-max-size` 設定為零時，複寫執行個體會使用標準完整 LOB 模式遷移所有 LOB。此模式需要在來源資料表或檢視中查詢，以遷移每個 LOB，無論大小。此方法通常會導致遷移速度變得比有限 LOB 模式更慢。此模式只能在所有或多數 LOB 為大型 (1 GB 或更大) 時使用。
- 組合完整 LOB 模式 – 當您將 `bulk-max-size` 設為非零值時，這個完整 LOB 模式將組合使用有限 LOB 模式和標準完整 LOB 模式。也就是說，對於完全載入任務，如果 LOB 大小在您的 `bulk-max-size` 值以下，執行個體將遷移 LOB 內嵌，如同在有限 LOB 模式下。如果 LOB 大小大於這個值，執行個體將使用來源資料表或檢視查詢遷移 LOB，如同在標準完整 LOB 模式下。針對變更資料擷取 (CDC) 載入任務，執行個體會使用來源資料表查詢來遷移所有 LOB，如同在標準的完整 LOB 模式下 (請參閱以下內容)。此行為不考慮 LOB 大小。

 Note

您只能遷移完全載入任務的檢視。

此模式的遷移速度介於比較快的有限 LOB 模式和比較慢的標準完整 LOB 模式之間。此模式只適合在您同時擁有小型和大型 LOB 且多數 LOB 為小型時使用。

此組合完整 LOB 模式僅適用於以下端點：

- 做為來源的 IBM Db2
- 做為來源或目標的 SAP ASE

無論您為 unlimited 模式指定何種機制，執行個體都會完整遷移所有的 LOB，不會截斷。

- none – 複寫執行個體將使用任務 LOB 設定遷移所選資料表或檢視中的 LOB。使用此選項，可協助比較有無針對所選資料表或檢視使用 LOB 設定的遷移結果。

如果指定的資料表或檢視有 LOB 包含在複寫內時，只有在使用 limited LOB 模式時，才能將 BatchApplyEnabled 任務設定設為 true。

在某些情況下，您可能會將 BatchApplyEnabled 設定為 true，並將 BatchApplyPreserveTransaction 設定為 false。在這些情況下，執行個體會將資料表或檢視有 LOB 且來源和目標端點為 Oracle 時，將 BatchApplyPreserveTransaction 設定為 true。

- bulk-max-size – 將此值設為零值或非零值 (以 KB 為單位)，視先前項目中所述的 mode 而定。在 limited 模式下，您必須為此參數設定非零的值。

執行個體會將 LOB 轉換為二進位格式。因此，若要指定您需要複寫的最大的 LOB，請將其大小乘上三倍。例如，若您最大型的 LOB 是 2 MB，請將 bulk-max-size 設定為 6000 (6 MB)。

資料表設定範例

以下是示範如何使用資料表設定的一些範例。

Example 載入依分割區分段的資料表

以下範例依所有分割區平行載入，可更有效地載入來源中的 SALES 資料表。

```
{
  "rules": [{
    "rule-type": "selection",
    "rule-id": "1",
    "rule-name": "1",
    "object-locator": {
      "schema-name": "%",
      "table-name": "%"
    },
    "rule-action": "include"
  },
  {
    "rule-type": "table-settings",
    "rule-id": "2",
    "rule-name": "2",
    "object-locator": {
```

```

        "schema-name": "HR",
        "table-name": "SALES"
    },
    "parallel-load": {
        "type": "partitions-auto"
    }
}
]
}

```

Example 載入依子分割區分段的資料表

以下範例依所有子分割區平行載入，可更有效地載入 Oracle 來源中的 SALES 資料表。

```

{
  "rules": [{
    "rule-type": "selection",
    "rule-id": "1",
    "rule-name": "1",
    "object-locator": {
      "schema-name": "%",
      "table-name": "%"
    },
    "rule-action": "include"
  },
  {
    "rule-type": "table-settings",
    "rule-id": "2",
    "rule-name": "2",
    "object-locator": {
      "schema-name": "HR",
      "table-name": "SALES"
    },
    "parallel-load": {
      "type": "subpartitions-auto"
    }
  }
]
}

```

Example 載入依分割區清單分段的資料表

以下範例依特定分割區清單平行載入，以載入來源中的 SALES 資料表。在這種情況下，指定分割區將按英文字母部分開頭的值命名，例如 ABCD、EFGH 等。

```
{
  "rules": [{
    "rule-type": "selection",
    "rule-id": "1",
    "rule-name": "1",
    "object-locator": {
      "schema-name": "%",
      "table-name": "%"
    },
    "rule-action": "include"
  },
  {
    "rule-type": "table-settings",
    "rule-id": "2",
    "rule-name": "2",
    "object-locator": {
      "schema-name": "HR",
      "table-name": "SALES"
    },
    "parallel-load": {
      "type": "partitions-list",
      "partitions": [
        "ABCD",
        "EFGH",
        "IJKL",
        "MNOP",
        "QRST",
        "UVWXYZ"
      ]
    }
  }
]
```

Example 載入依所選分割區和子分割區清單分段的 Oracle 資料表

以下範例依所選分割區和子分割區清單平行載入，以載入 Oracle 來源中的 SALES 資料表。在這種情況下，指定分割區將按英文字母部分開頭的值命名，例如 ABCD、EFGH 等。指定的分割區將按數字開頭的值來命名，例如 01234 和 56789。

```
{
  "rules": [{
    "rule-type": "selection",
    "rule-id": "1",
    "rule-name": "1",
    "object-locator": {
      "schema-name": "%",
      "table-name": "%"
    },
    "rule-action": "include"
  },
  {
    "rule-type": "table-settings",
    "rule-id": "2",
    "rule-name": "2",
    "object-locator": {
      "schema-name": "HR",
      "table-name": "SALES"
    },
    "parallel-load": {
      "type": "partitions-list",
      "partitions": [
        "ABCD",
        "EFGH",
        "IJKL",
        "MNOP",
        "QRST",
        "UVWXYZ"
      ],
      "subpartitions": [
        "01234",
        "56789"
      ]
    }
  }
]
```

Example 載入依資料行值範圍分段的資料表

以下範例依 SALES_NO 和 REGION 資料欄值範圍指定之區段平行載入，以載入來源中的 SALES 資料表。

```
{
  "rules": [{
    "rule-type": "selection",
    "rule-id": "1",
    "rule-name": "1",
    "object-locator": {
      "schema-name": "%",
      "table-name": "%"
    },
    "rule-action": "include"
  },
  {
    "rule-type": "table-settings",
    "rule-id": "2",
    "rule-name": "2",
    "object-locator": {
      "schema-name": "HR",
      "table-name": "SALES"
    },
    "parallel-load": {
      "type": "ranges",
      "columns": [
        "SALES_NO",
        "REGION"
      ],
      "boundaries": [
        [
          "1000",
          "NORTH"
        ],
        [
          "3000",
          "WEST"
        ]
      ]
    }
  }
]
```

```
}
```

在這種情況下，將使用 SALES_NO 和 REGION 名稱指定兩個資料欄的區段範圍。兩個邊界以兩組資料欄值 (["1000", "NORTH"] 和 ["3000", "WEST"]) 指定。

這兩個邊界將識別下列要平行載入的三個資料表區段：

區段 1

SALES_NO 小於或等於 1000 且 REGION 低於「NORTH」的資料列。也就是，在 EAST 區域最高至 1000 的銷售額。

區段 2

區段 1 以外、SALES_NO 小於或等於 3000 且 REGION 低於「WEST」的資料列。也就是，在 NORTH 和 SOUTH 區域超過 1000 最高至 3000 的銷售額。

區段 3

區段 1 和區段 2 以外所有其他的資料列。也就是，在 WEST 區域超過 3,000 的銷售額。

Example載入兩個資料表：一個依範圍分段，另一個依分割區分段

以下範例會依您所識別的區段邊界，平行載入 SALES 資料表。並依所有分割區平行載入 ORDERS 資料表，如同先前的範例。

```
{
  "rules": [{
    "rule-type": "selection",
    "rule-id": "1",
    "rule-name": "1",
    "object-locator": {
      "schema-name": "%",
      "table-name": "%"
    },
    "rule-action": "include"
  },
  {
    "rule-type": "table-settings",
    "rule-id": "2",
    "rule-name": "2",
    "object-locator": {
```



```

        "schema-name": "HR",
        "table-name": "SALES"
    },
    "parallel-load": {
        "type": "ranges",
        "columns": [
            "SALES_NO",
            "REGION"
        ],
        "boundaries": [
            [
                "1000",
                "NORTH"
            ],
            [
                "3000",
                "WEST"
            ]
        ]
    }
},
{
    "rule-type": "table-settings",
    "rule-id": "3",
    "rule-name": "3",
    "object-locator": {
        "schema-name": "HR",
        "table-name": "ORDERS"
    },
    "parallel-load": {
        "type": "partitions-auto"
    }
}
]
}

```

Example 使用任務 LOB 設定載入含 LOB 的資料表

以下範例使用任務 LOB 設定載入來源中的 ITEMS 資料表，包含所有 LOB。將忽略 100 MB 的 `bulk-max-size` 設定，並退出快速重設為 `limited` 或 `unlimited` 模式。

```

{
  "rules": [{

```

```

        "rule-type": "selection",
        "rule-id": "1",
        "rule-name": "1",
        "object-locator": {
            "schema-name": "%",
            "table-name": "%"
        },
        "rule-action": "include"
    },
    {
        "rule-type": "table-settings",
        "rule-id": "2",
        "rule-name": "2",
        "object-locator": {
            "schema-name": "INV",
            "table-name": "ITEMS"
        },
        "lob-settings": {
            "mode": "none",
            "bulk-max-size": "100000"
        }
    }
]
}

```

Example使用有限 LOB 模式載入含 LOB 的資料表

以下範例使用有限 LOB 模式 (預設值) 載入來源中的 ITEMS 資料表，包含 LOB，最大非截斷大小為 100 MB。任何大於此大小的 LOB 將截斷為 100 MB。所有 LOB 將內嵌於所有其他資料欄資料類型載入。

```

{
  "rules": [{
    "rule-type": "selection",
    "rule-id": "1",
    "rule-name": "1",
    "object-locator": {
      "schema-name": "%",
      "table-name": "%"
    },
    "rule-action": "include"
  },
  {

```

```

        "rule-type": "table-settings",
        "rule-id": "2",
        "rule-name": "2",
        "object-locator": {
            "schema-name": "INV",
            "table-name": "ITEMS"
        },
        "lob-settings": {
            "bulk-max-size": "100000"
        }
    }
]
}

```

Example 使用標準完整 LOB 模式載入含 LOB 的資料表

以下範例使用標準完整 LOB 模式載入來源中的 ITEMS 資料表，包含其所有的 LOB，無截斷。使用來源資料表中每個 LOB 的查詢，分別從其他資料類型載入所有 LOB，無論大小。

```

{
  "rules": [{
    "rule-type": "selection",
    "rule-id": "1",
    "rule-name": "1",
    "object-locator": {
      "schema-name": "%",
      "table-name": "%"
    },
    "rule-action": "include"
  },
  {
    "rule-type": "table-settings",
    "rule-id": "2",
    "rule-name": "2",
    "object-locator": {
      "schema-name": "INV",
      "table-name": "ITEMS"
    },
    "lob-settings": {
      "mode": "unlimited",
      "bulk-max-size": "0"
    }
  }
]
}

```

```
]
}
```

Example 使用組合完整 LOB 模式載入含 LOB 的資料表

以下範例使用組合完整 LOB 模式載入來源中的 ITEMS 資料表，包含其所有的 LOB，無截斷。將內嵌於其他資料類型載入大小在 100 MB 以內的所有 LOB，如同在有限 LOB 模式下。所有大小超過 100 MB 的 LOB 都會與其他資料類型分開載入。此個別載入會對來源資料表中的每個這類 LOB 使用查詢，如標準完整 LOB 模式所示。

```
{
  "rules": [{
    "rule-type": "selection",
    "rule-id": "1",
    "rule-name": "1",
    "object-locator": {
      "schema-name": "%",
      "table-name": "%"
    },
    "rule-action": "include"
  },
  {
    "rule-type": "table-settings",
    "rule-id": "2",
    "rule-name": "2",
    "object-locator": {
      "schema-name": "INV",
      "table-name": "ITEMS"
    },
    "lob-settings": {
      "mode": "unlimited",
      "bulk-max-size": "100000"
    }
  }
]
}
```

使用資料遮罩來隱藏敏感資訊

若要隱藏儲存在要遷移之資料表的一或多個資料欄中的敏感資料，您可以利用資料遮罩轉換規則動作。從 3.5.4 版開始，AWS DMS 允許在資料表映射中使用資料遮罩轉換規則動作，讓您在遷移程序期間變更一或多個資料欄的內容。會將修改的資料 AWS DMS 載入目標資料表。

AWS Database Migration Service 提供三種資料遮罩轉換規則動作的選項：

- 資料遮罩：數字遮罩
- 資料遮罩：數字隨機化
- 資料遮罩：雜湊遮罩

這些資料遮罩轉換規則動作可在複寫任務的資料表映射中設定，類似於其他轉換規則。規則目標應設定為資料欄層級。

使用遮罩字元遮罩資料欄中的數字

「資料遮罩：數字遮罩」轉換規則動作可讓您將數字取代為您指定的單一 ASCII 可列印字元（不含空白或空格字元），以遮罩一或多個資料欄中的數值資料。

以下是使用遮罩字元遮罩customer_master資料表資料cust_passport_no欄中的所有數字，'#'並將遮罩的資料載入目標資料表的範例：

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
      "object-locator": {
        "schema-name": "cust_schema",
        "table-name": "%"
      },
      "rule-action": "include"
    },
    {
      "rule-type": "transformation",
      "rule-id": "2",
      "rule-name": "2",
      "rule-target": "column",
      "object-locator": {
        "schema-name": "cust_schema",
        "table-name": "customer_master",
        "column-name": "cust_passport_no"
      },
      "rule-action": "data-masking-digits-mask",
      "value": "#"
```

```
    }
  ]
}
```

例如，如果來源資料表 `cust_passport_no` 中的資料欄包含記錄 "C6BGJ566669K"，AWS DMS 任務會將此資料寫入目標資料表做為 "C#BGJ#####K"。

以隨機數字取代資料欄中的數字

轉換規則「資料遮罩：數字隨機化」可讓您將一或多個資料欄中的每個數字取代為隨機數字。在下列範例中，`customer_master` 會以隨機數字 AWS DMS 取代來源資料表資料 `cust_passport_no` 欄中的每個數字，並將修改後的資料寫入目標資料表：

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
      "object-locator": {
        "schema-name": "cust_schema",
        "table-name": "%"
      },
      "rule-action": "include"
    },
    {
      "rule-type": "transformation",
      "rule-id": "2",
      "rule-name": "2",
      "rule-target": "column",
      "object-locator": {
        "schema-name": "cust_schema",
        "table-name": "customer_master",
        "column-name": "cust_passport_no"
      },
      "rule-action": "data-masking-digits-randomize"
    }
  ]
}
```

例如，AWS DMS 任務會將來源資料表 "C6BGJ566669K"cust_passport_no欄中的值轉換為 "C1BGJ842170K"並將其寫入目標資料庫。

將資料欄資料取代為雜湊值

轉換規則「資料遮罩：雜湊遮罩」可讓您將資料欄資料取代為使用SHA256演算法產生的雜湊。雜湊的長度一律為 64 個字元，因此目標資料表資料欄長度至少應為 64 個字元。或者，您可以將change-data-type轉換規則動作新增至資料欄，以增加目標資料表中資料欄的寬度。

下列範例會為來源資料表資料cust_passport_no欄中的資料產生 64 個字元長的雜湊值，customer_master並在增加資料欄長度後將轉換的資料載入目標資料表：

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
      "object-locator": {
        "schema-name": "cust_schema",
        "table-name": "%"
      },
      "rule-action": "include"
    },
    {
      "rule-type": "transformation",
      "rule-id": "2",
      "rule-name": "2",
      "rule-target": "column",
      "object-locator": {
        "schema-name": "cust_schema",
        "table-name": "customer_master",
        "column-name": "cust_passport_no"
      },
      "rule-action": "change-data-type",
      "data-type": {
        "type": "string",
        "length": "100",
        "scale": ""
      }
    }
  ],
  {
```

```
"rule-type": "transformation",
"rule-id": "3",
"rule-name": "3",
"rule-target": "column",
"object-locator": {
  "schema-name": "cust_schema",
  "table-name": "customer_master",
  "column-name": "cust_passport_no"
},
"rule-action": "data-masking-hash-mask"
}
]
```

例如，如果來源資料表cust_passport_no的資料欄包含值“C6BGJ566669K”，AWS DMS 任務會將雜湊寫

入“7CB06784764C9030CCC41E25C15339FEB293FFE9B329A72B5FED564E99900C75”目標資料表。

限制

- 每個資料遮罩轉換規則選項僅支援特定 AWS DMS 資料類型：
 - 資料遮罩：資料類型的資料欄支援數字遮罩：WSTRING和 STRING。
 - 資料遮罩：資料類型資料欄支援數位隨機化：WSTRING，STRING；NUMERIC，INT1，INT2，INT4，and INT8 具有未簽署的對等。
 - 資料遮罩：資料類型的資料欄支援雜湊遮罩：WSTRING和 STRING。

若要進一步了解將 AWS DMS 資料類型映射至來源引擎的資料類型，請參閱來源引擎與 AWS DMS 資料類型的資料類型映射。請參閱 [Oracle 的來源資料類型](#)、[SQL Server 的來源資料類型](#)、[PostgreSQL 的來源資料類型](#)和 [MySQL 的來源資料類型](#)。

- 針對資料類型不相容的資料欄使用資料遮罩規則動作，會導致 DMS 任務發生錯誤。請參閱 DMS 任務設定中的 DataMaskingErrorPolicy，以指定錯誤處理行為。如需 DataMaskingErrorPolicy 的相關資訊，請參閱 [錯誤處理任務設定](#)。
- 如果您計劃使用的遮罩選項不支援來源資料欄類型，您可以新增change-data-type轉換規則動作，將資料欄的資料類型變更為相容的類型。change-data-type 轉換rule-id的 應該比遮罩轉換的 rule-id 更小，因此資料類型變更會在遮罩之前發生。
- 使用資料遮罩：遮罩主索引鍵/唯一索引鍵/外部索引鍵資料欄的雜湊遮罩動作，因為產生的雜湊值將是唯一且一致。其他兩個遮罩選項無法保證唯一性。

- 資料遮罩：數字遮罩和資料遮罩：數字隨機化只會影響資料欄資料中的數字，不會影響資料長度，資料遮罩：雜湊遮罩會修改整個資料欄，資料長度變更為 64 個字元。因此，應該為要遮罩的資料欄新增要相應建立的目標資料表或 change-data-type 轉換規則。
- 具有指定資料遮罩轉換規則動作的資料欄會從資料驗證中排除 AWS DMS。如果遮罩主索引鍵/唯一索引鍵資料欄，將不會對此資料表執行資料驗證；該資料表的驗證狀態將等於 No Primary key。

使用來源篩選條件

您可以使用來源篩選條件來限制從來源傳輸到目標的記錄數量和類型。例如，您可以指定只將位置是總部的員工移動到目標資料庫。篩選條件是選取規則的一部分。您可以在資料的資料行上套用篩選條件。

來源篩選條件必須遵循這些限制條件：

- 選取規則可以沒有篩選條件，或擁有一或多個篩選條件。
- 每個篩選可以擁有一或多個篩選條件。
- 若使用超過一個篩選條件，則會合併篩選條件清單，就好像在篩選條件間使用 AND 運算子。
- 若在單一篩選中使用超過一個篩選條件，則會合併篩選條件清單，就好像在篩選條件間使用 OR 運算子。
- 篩選條件只會在 rule-action = 'include' 時套用。
- 篩選需要資料行名稱和篩選條件清單。篩選條件必須具有與一個值、兩個值或無值相關聯的篩選運算子，具體取決於運算子。
- 資料行名稱、資料表名稱、檢視名稱和結構描述名稱都區分大小寫。Oracle 和 Db2 應一律使用大寫。
- 篩選器僅支援具有精確名稱的資料表。篩選器不支援萬用字元。

下列限制適用於使用來源篩選條件：

- 篩選條件不會計算從右到左語言的欄。
- 請勿將篩選條件套用至 LOB 欄。
- 僅將篩選條件套用至不可變欄，在建立後不會更新。如果來源篩選條件套用於可變欄時，在建立後更新並可能會導致不良行為。

例如，在欄中排除或包含特定資料列的篩選條件一律排除或包含指定的資料列，即使這些資料列之後有所變更。假設您在 A 欄中排除或包含資料列 1-10，然後它們稍後會變更為資料列 11-20。在這種情況下，即使資料不再相同，也會繼續排除或包含這些資料。

同樣地，假設篩選條件範圍外的資料列稍後更新了 (或更新後刪除)，則應該依據篩選條件的定義予以排除或包含。在這種情況下，它將複寫至目標。

使用來源篩選條件時，適用下列其他考量事項：

- 我們建議您使用篩選定義和主索引鍵中包含的資料欄來建立索引。

以 JSON 建立來源篩選條件規則

您可以使用選擇規則的 JSON `filters` 參數建立來源篩選條件。`filters` 參數指定一或多個 JSON 物件所組成的陣列。每個物件都有參數指定來源篩選類型、欄名稱和篩選條件。這些篩選條件包括一或多個篩選運算子和篩選值。

下表顯示在 `filters` 物件中用於指定來源篩選的參數。

參數	Value
<code>filter-type</code>	<code>source</code>
<code>column-name</code>	此參數具有您希望套用篩選條件的來源資料欄名稱。名稱區分大小寫。
<code>filter-conditions</code>	一或多個物件組成的陣列，其中包含 <code>filter-operator</code> 參數和零，或是更多相關聯的值參數，具體取決於 <code>filter-operator</code> 值。
<code>filter-operator</code>	具有下列其中一個值的參數： • <code>lte</code> – 小於或等於一個值 • <code>ste</code> – 小於或等於一個值 (<code>lte</code> 別名) • <code>gte</code> – 大於或等於一個值 • <code>eq</code> – 等於一個值 • <code>noteq</code> – 不等於一個值 • <code>between</code> – 等於或介於兩個值之間 • <code>notbetween</code> – 不等於或介於兩個值之間 • <code>null</code> – NULL 值

參數	Value
	• notnull – 沒有 NULL 值
value 或	零個或多個值參數關聯至 filter-operator :
start-value 和 end-value 或	• 如果 filter-operator 是 lte、ste、gte、eq 或 noteq , 則使用 value 指定一個值參數。
沒有值	• 如果 filter-operator 是 between 或 notbetween , 則使用 start-value 和 end-value 來指定兩個值參數。 • 如果 filter-operator 是 null 或 notnull , 則不指定任何值參數。

以下範例示範使用來源篩選條件的常見方式。

Example單一篩選條件

以下篩選條件會將所有 empid >= 100 的員工複寫到目標資料庫。

```
{
  "rules": [{
    "rule-type": "selection",
    "rule-id": "1",
    "rule-name": "1",
    "object-locator": {
      "schema-name": "test",
      "table-name": "employee"
    },
    "rule-action": "include",
    "filters": [{
      "filter-type": "source",
      "column-name": "empid",
      "filter-conditions": [{
        "filter-operator": "gte",
        "value": "100"
      }]
    }]
  }]
}
```

Example多個篩選條件運算子

以下篩選條件會將多個篩選條件運算子套用到資料的單一資料行。篩選條件會將所有 (empid <= 10) 或 (empid is between 50 and 75) 或 (empid >= 100) 的員工複製到目標資料庫。

```
{
  "rules": [{
    "rule-type": "selection",
    "rule-id": "1",
    "rule-name": "1",
    "object-locator": {
      "schema-name": "test",
      "table-name": "employee"
    },
    "rule-action": "include",
    "filters": [{
      "filter-type": "source",
      "column-name": "empid",
      "filter-conditions": [{
        "filter-operator": "lte",
        "value": "10"
      }, {
        "filter-operator": "between",
        "start-value": "50",
        "end-value": "75"
      }, {
        "filter-operator": "gte",
        "value": "100"
      }
    ]
  }]
}]
```

Example多個篩選條件

以下篩選條件會將多個篩選條件套用到資料表中的兩個資料行。篩選條件會將所有 (empid <= 100) 和 (dept = tech) 的員工複製到目標資料庫。

```
{
  "rules": [{
```

```
    "rule-type": "selection",
    "rule-id": "1",
    "rule-name": "1",
    "object-locator": {
      "schema-name": "test",
      "table-name": "employee"
    },
    "rule-action": "include",
    "filters": [{
      "filter-type": "source",
      "column-name": "empid",
      "filter-conditions": [{
        "filter-operator": "lte",
        "value": "100"
      }]
    }, {
      "filter-type": "source",
      "column-name": "dept",
      "filter-conditions": [{
        "filter-operator": "eq",
        "value": "tech"
      }]
    }]
  }
}
```

Example 篩選 NULL 值

下列篩選條件展示如何篩選空值。它會將條件為 dept = NULL 的所有員工複製到目標資料庫。

```
{
  "rules": [{
    "rule-type": "selection",
    "rule-id": "1",
    "rule-name": "1",
    "object-locator": {
      "schema-name": "test",
      "table-name": "employee"
    },
    "rule-action": "include",
    "filters": [{
      "filter-type": "source",
```

```
        "column-name": "dept",
        "filter-conditions": [{
            "filter-operator": "null"
        }]
    }]
}]
}
```

Example使用 NOT 運算子篩選

部分運算子可以反向模式使用。以下篩選條件會將所有 (empid is < 50) OR (empid is > 75) 的員工複製到目標資料庫。

```
{
  "rules": [{
    "rule-type": "selection",
    "rule-id": "1",
    "rule-name": "1",
    "object-locator": {
      "schema-name": "test",
      "table-name": "employee"
    },
    "rule-action": "include",
    "filters": [{
      "filter-type": "source",
      "column-name": "empid",
      "filter-conditions": [{
        "filter-operator": "notbetween",
        "start-value": "50",
        "end-value": "75"
      }]
    }]
  }]
}
```

Example使用混合篩選運算子

從 3.5.0 AWS DMS 版開始，您可以混合包含運算子和負運算子。

以下篩選條件會將所有 (empid != 50) AND (dept is not NULL) 的員工複製到目標資料庫。

```
{
  "rules": [{
    "rule-type": "selection",
    "rule-id": "1",
    "rule-name": "1",
    "object-locator": {
      "schema-name": "test",
      "table-name": "employee"
    },
    "rule-action": "include",
    "filters": [{
      "filter-type": "source",
      "column-name": "empid",
      "filter-conditions": [{
        "filter-operator": "noteq",
        "value": "50"
      }]
    }, {
      "filter-type": "source",
      "column-name": "dept",
      "filter-conditions": [{
        "filter-operator": "notnull"
      }]
    }]
  }]
}
```

使用 null 搭配其他篩選運算子時，請注意下列事項：

- 在相同的篩選條件中同時使用包含、反向和 null 篩選條件，將不會複製具有 NULL 值的記錄。
- 若在相同的篩選條件中同時使用反向和 null 篩選條件，且不使用包含篩選條件時，系統將不會複製任何資料。
- 使用反向篩選條件而沒有明確設定 null 篩選條件時，將不會複製具有 NULL 值的記錄。

依時間和日期篩選

選取要匯入的資料時，您可以指定日期或時間做為篩選條件的一部分。AWS DMS 會使用日期格式 YYYY-MM-DD 和時間格式 YYYY-MM-DD HH : MM : SS.SSS 進行篩選。AWS DMS 比較函數遵循

SQLite 慣例。如需 SQLite 資料類型和日期比較的詳細資訊，請參閱 SQLite 文件中的 [Datatypes In SQLite Version 3](#)。

以下篩選條件示範如何篩選日期。它會將條件為 `empstartdate >= January 1, 2002` 的所有員工複寫到目標資料庫。

Example單一日期篩選條件

```
{
  "rules": [{
    "rule-type": "selection",
    "rule-id": "1",
    "rule-name": "1",
    "object-locator": {
      "schema-name": "test",
      "table-name": "employee"
    },
    "rule-action": "include",
    "filters": [{
      "filter-type": "source",
      "column-name": "empstartdate",
      "filter-conditions": [{
        "filter-operator": "gte",
        "value": "2002-01-01"
      }]
    }]
  }]
}
```

啟用和使用任務的預遷移評估

預遷移評估會評估資料庫遷移任務的指定元件，協助找出可能導致遷移任務無法如期執行的任何問題。此評估可讓您在執行新的或修改的任務之前，先識別並修正問題。這可讓您避免因缺少需求或已知限制而導致任務失敗的相關延遲。

AWS DMS 可讓您存取兩個不同的預遷移評估選項：

- 資料類型評估：提供有限評估範圍的舊版報告。
- 預遷移評估執行：包含各種類型的個別評估，包括資料類型評估結果。

 Note

如果您選擇預遷移評估執行，則不需要單獨選擇資料類型評估。

這些選項會在下列主題中說明：

- [指定、啟動及檢視預遷移評估執行](#)：預遷移（建議）評估執行會根據新的或現有的遷移任務組態，指定要執行的一或多個個別評估。每個個別評估會從諸如遷移類型、支援的物件、索引組態和其他任務設定等條件的角度評估所支援來源和/或目標資料庫的特定元素，例如識別要遷移之結構描述和資料表的資料表映射。

例如，個別評估可能會根據 AWS DMS 引擎版本，評估哪些來源資料類型或主要金鑰格式可以或不可以遷移。您可以使用 AWS DMS 管理主控台或使用 AWS CLI 和 SDKs 存取 AWS DMS API，啟動和檢視最新評估執行的結果，並檢視任務所有先前評估執行的結果。您也可以為您為選取的 Amazon S3 儲存貯體中檢視任務的先前評估執行結果，AWS DMS 以存放這些結果。

 Note

可用的個別評估數量和類型可能會隨著時間而增加。如需定期更新的詳細資訊，請參閱：[指定個別評估](#)。

- [啟動和檢視資料類型評估（舊版）](#)：資料類型（舊版）評估會在單一 JSON 結構中傳回單一類型預遷移評估的結果：可能無法在支援的關係來源資料庫執行個體中正確遷移的資料類型。此報告會傳回來源資料庫中針對遷移選取的每個結構描述和資料表中找到的所有有問題資料類型的結果。

建立預遷移評估的先決條件

本節說明建立預遷移評估所需的 Amazon S3 和 IAM 資源。

 Important

只有在您提供自己的 Amazon S3 儲存貯體和 IAM 角色時，才需要下列先決條件。

建立 S3 儲存貯體

AWS DMS 會將預遷移評估報告存放在 S3 儲存貯體中。若要建立 S3 儲存貯體，請執行下列動作：

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/s3/>：// 開啟 Amazon S3 主控台。
2. 選擇建立儲存貯體。
3. 在建立儲存貯體頁面上，輸入全域唯一名稱，其中包含儲存貯體的登入名稱，例如 dms-bucket-*yoursignin*。
4. 選擇 DMS 遷移任務 AWS 區域的。
5. 保留剩餘的設定，然後選擇建立儲存貯體。

建立 IAM 資源

DMS 使用 IAM 角色和政策來存取 S3 儲存貯體，以存放預遷移評估結果。

若要建立 IAM 政策，請執行下列動作：

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/iam/> 開啟 IAM 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇政策。
3. 選擇 Create policy (建立政策)。
4. 在建立政策頁面中，選擇 JSON 索引標籤。
5. 將下列 JSON 程式碼貼到編輯器中，取代範例程式碼。以您在上一節中建立的 Amazon S3 儲存貯體名稱取代 *amzn-s3-demo-bucket*。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObjectTagging"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
      ]
    }
  ],
}
```

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "s3:ListBucket",
    "s3:GetBucketLocation"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
  ]
}
```

6. 選擇下一步：標籤，然後選擇下一步：檢閱。
7. 在名稱*中輸入 **DMSPremigrationAssessmentS3Policy**，然後選擇建立政策。

若要建立 IAM 角色，請執行下列動作：

1. 在 IAM 主控台的導覽窗格中，選擇角色。
2. 選擇建立角色。
3. 在選取受信任實體頁面上，針對信任的實體類型選擇 AWS 服務。針對其他服務的使用案例 AWS，選擇 DMS。
4. 勾選 DMS 核取方塊，然後選擇下一步。
5. 在新增許可頁面上，選擇 DMSPremigrationAssessmentS3Policy。選擇下一步。
6. 在命名、檢閱和建立頁面上的角色名稱輸入 **DMSPremigrationAssessmentS3Role**，然後選擇建立角色。
7. 在角色頁面，針對角色名稱輸入 **DMSPremigrationAssessmentS3Role**。選擇 DMSPremigrationAssessmentS3Role。
8. 在 DMSPremigrationAssessmentS3Role 頁面上，選擇信任關係索引標籤。選擇編輯信任政策。
9. 在編輯信任原則頁面上，將下列 JSON 貼到編輯器中以取代現有的文字。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```
    "Sid": "",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "Service": "dms.amazonaws.com"
    },
    "Action": "sts:AssumeRole"
  }
]
```

此政策授予 DMS 將預遷移評估執行結果放入 S3 儲存貯體的 `sts:AssumeRole` 許可。

10. 選擇更新政策。

指定、啟動及檢視預遷移評估執行

預遷移評估會根據新的或現有的遷移任務組態，指定要執行的一或多個個別評估。每項個別評估都會根據遷移類型、支援的物件、索引組態及其他任務設定 (例如資料表對應以識別要遷移的結構描述和資料表) 等考量，評估來源或目標資料庫的特定元素。例如，個別評估可能會評估哪些來源資料類型或主索引鍵格式可以和不可以遷移。

指定個別評估

建立新的評估執行時，您可以選擇執行部分或全部適用於任務組態的個別評估。

AWS DMS 支援下列關聯式來源和目標資料庫引擎的預遷移評估執行：

- [Oracle 評估](#)
- [Sql 伺服器評估](#)
- [MySQL 評估](#) (包括 MariaDB 和 Amazon Aurora MySQL 相容版本)
- [PostgreSQL 評估](#) (包括 Amazon Aurora PostgreSQL 相容版本)
- [the section called “MariaDB 評估”](#)
- [the section called “Db2 LUW 評估”](#)

啟動及檢視預遷移評估執行

您可以使用 AWS DMS 管理主控台、AWS CLI、和 AWS DMS API，為新的或現有的遷移任務啟動預遷移評估執行。

若要針對新的或現有任務啟動預遷移評估執行

1. 從 AWS DMS 管理主控台的資料庫遷移任務頁面，執行下列其中一個動作：

- 若要建立新的任務並進行評估，請選擇建立任務。建立資料庫遷移任務頁面隨即開啟：

1. 輸入建立任務所需的任務設定，包括資料表映射。
2. 在預遷移評估區段中，會勾選預遷移評估執行核取方塊。此頁面包含為新任務指定評估執行的選項。

Note

建立新任務時，啟用預遷移評估執行將會停用在任務建立時自動啟動任務的選項。您可以在評估執行完成後手動啟動任務。

- 若要評估現有任務，請在資料庫遷移任務頁面上選擇現有任務的識別符。所選現有任務的任務頁面隨即開啟：

1. 選擇動作，然後選取建立預遷移評估。建立預遷移評估頁面隨即開啟，其中包含指定現有任務評估執行的選項。
2. 輸入評估執行的唯一名稱，或保留預設值。
3. 選取您要包含在此評估執行中的可用個別評估。您只能根據目前的任務設定來選取可用的個別評估。根據預設，系統會啟用並選取所有可用的個別評估。
4. 搜尋並選擇帳戶中的 Amazon S3 儲存貯體和資料夾，以儲存評估結果報告。如需為評估執行設定資源的詳細資訊，請參閱 [建立預遷移評估的先決條件](#)。
5. 選取或輸入對所選 Amazon S3 儲存貯體和資料夾具有完整帳戶存取權的 IAM 角色。如需為評估執行設定資源的詳細資訊，請參閱 [建立預遷移評估的先決條件](#)。
6. 視需要選擇設定以加密 Amazon S3 儲存貯體中的評估結果報告。如需 S3 儲存貯體加密的資訊，請參閱 [設定 Amazon S3 儲存貯體的預設伺服器端加密行為](#)。
7. 對於新任務請選擇建立任務，對於現有任務請選擇建立。

資料庫遷移任務頁面隨即開啟，列出新任務或修改過的任務，其狀態為正在建立...以及一則橫幅訊息，指出您的預遷移評估執行會在任務建立後啟動。

AWS DMS 可讓您使用 AWS DMS 管理主控台 AWS CLI、或 AWS DMS API 存取最新和所有先前的預遷移評估執行。

檢視評估執行的結果

1. 從 AWS DMS 管理主控台中，選擇資料庫遷移任務頁面上現有任務的識別符。現有任務的任務頁面隨即開啟。
2. 選擇現有作業頁面上的預遷移評估索引標籤。這會在該頁面上開啟預遷移評估區段，以相反的時間順序顯示依名稱列出的評估執行結果。最新結果會出現在清單頂端。選擇您要檢視其結果的評估執行名稱。

這些評估執行結果會以最近一次評估執行的名稱開頭，以及其狀態的概觀，接著列出指定的個別評估及狀態。然後，您可以在清單中選擇每項個別評估的名稱以探索狀態詳細資訊，結果會顯示在資料表資料欄層級。

評估執行的狀態概觀和每項個別評估都會顯示狀態值。此值表示評估執行的整體狀態，以及每項個別評估的類似狀態。以下是評估執行的狀態值清單：

- "cancelling" – 已取消評估執行。
- "deleting" – 已刪除評估執行。
- "failed" – 至少一項個別評估以 failed 狀態完成。此狀態優先於所有其他狀態，包括錯誤條件。
- "error-provisioning" – 在 provisioning 狀態期間，佈建資源時發生內部錯誤。只有在沒有個別評估具有失敗狀態時，才會指派此狀態，因為佈建錯誤可能會阻止執行可能導致驗證失敗的評估。
- "error-executing" – 在 running 狀態期間，執行個別評估時發生內部錯誤。只有在沒有個別評估具有失敗狀態時，才會指派此狀態，因為錯誤條件可能使評估無法完成，而可能導致驗證失敗。
- "invalid state" – 評估執行處於未知狀態。
- "passed" – 所有個別評估都已成功完成，沒有失敗、警告或錯誤狀態。
- "provisioning" – 已佈建執行個別評估所需的資源。
- "running" – 正在執行個別評估。
- "starting" – 評估執行正在啟動，但尚未為個別評估佈建資源。
- "warning" – 至少有一個個別評估已完成且warning狀態為 狀態，而且沒有任何評估失敗或發生錯誤狀態。

以下是評估執行每項個別評估的狀態值清單：

- "cancelled" – 個別評估已因評估執行取消而一同取消。

- "error" – 個別評估未成功完成。
- "failed" – 成功完成個別評估，驗證結果失敗：如需詳細資訊，請檢視結果詳細資料。
- "invalid state" – 個別評估處於未知狀態。
- "passed" – 個別評估已完成，驗證結果成功。
- "pending" – 個別評估正在等待執行。
- "running" – 正在執行個別評估。
- "warning" – 以警告狀態完成的個別評估。
- "skipped" – 在評估執行期間略過個別評估。

您也可以 Amazon S3 上檢視評估執行結果的 JSON 檔案。

若要檢視在 Amazon S3 上進行評估執行的 JSON 檔案

1. 從 AWS DMS 管理主控台中，選擇評估執行狀態概觀中顯示的 Amazon S3 儲存貯體連結。這會顯示儲存貯體資料夾，以及儲存貯體中所儲存的其他 Amazon S3 物件清單。如果您的結果儲存在儲存貯體資料夾中，請開啟資料夾。
2. 評估執行結果會分散在數個 JSON 檔案中。summary.json 檔案包含評估執行的整體結果。剩餘的檔案會根據評估執行所指定的個別評估命名，例如 unsupported-data-types-in-source.json。這些檔案均包含所選評估執行中對應個別評估的結果。

若要啟動和檢視現有遷移任務的預遷移評估執行結果，您可以執行下列 CLI 命令和 AWS DMS API 操作：

- CLI: [describe-applicable-individual-assessments](#), API: [DescribeApplicableIndividualAssessments](#) – 提供您可以為新預遷移評估執行指定的個別評估清單，並提供一個或多個任務組態參數。
- CLI: [start-replication-task-assessment-run](#), API: [StartReplicationTaskAssessmentRun](#) – 針對現有遷移任務的一項或多項個別評估，啟動新的預遷移評估執行。
- CLI: [describe-replication-task-assessment-runs](#), API: [DescribeReplicationTaskAssessmentRuns](#) – 根據篩選條件設定傳回預遷移評估執行的分頁清單。

- CLI: [describe-replication-task-individual-assessments](#), API: [DescribeReplicationTaskIndividualAssessments](#) – 根據篩選條件設定傳回個別評估的分頁清單。
- CLI: [cancel-replication-task-assessment-run](#), API: [CancelReplicationTaskAssessmentRun](#) – 取消但不刪除單次預遷移評估執行。
- CLI: [delete-replication-task-assessment-run](#), API: [DeleteReplicationTaskAssessmentRun](#) – 刪除單次預遷移評估執行的記錄。

個別評估

本節說明個別預遷移評估。

若要使用 AWS DMS API 建立個別預遷移評估，請針對 [StartReplicationTaskAssessmentRun](#) 動作的 IncludeOnly 參數使用列出的 API 金鑰。

主題

- [所有端點類型的評估](#)
- [Oracle 評估](#)
- [Sql 伺服器評估](#)
- [MySQL 評估](#)
- [MariaDB 評估](#)
- [PostgreSQL 評估](#)
- [Db2 LUW 評估](#)

所有端點類型的評估

本節說明所有端點類型的個別預遷移評估。

主題

- [不受支援的資料類型](#)
- [使用大型物件 \(LOBs\)，但目標 LOB 資料欄不可為 null](#)
- [具有大型物件 \(LOBs來源資料表](#)
- [僅 CDC 或完全載入和 CDC 任務沒有主索引鍵的來源資料表](#)
- [僅針對 CDC 任務沒有主索引鍵的目標資料表](#)

- [不支援的來源主索引鍵類型 - 複合主索引鍵](#)

不受支援的資料類型

API 金鑰：unsupported-data-types-in-source

在 DMS 不支援的來源端點中檢查資料類型。並非所有資料類型都可以在引擎之間遷移。

使用大型物件 LOBs)，但目標 LOB 資料欄不可為 null

API 金鑰：full-lob-not-nullable-at-target

當複寫使用完整 LOB 模式或內嵌 LOB 模式時，檢查目標中 LOB 資料欄的 nullability。DMS 要求 LOB 欄在使用這些 LOB 模式時為 null。此評估需要來源和目標資料庫是關聯式的。

具有大型物件 (LOBs)來源資料表

API 金鑰：table-with-lob-but-without-primary-key-or-unique-constraint

檢查是否存在包含 LOB 但沒有主索引鍵或唯一索引鍵的來源資料表。資料表必須具有主索引鍵或唯一索引鍵，DMS 才能遷移 LOBs。此評估需要來源資料庫是關聯式的。

僅 CDC 或完全載入和 CDC 任務沒有主索引鍵的來源資料表

API 金鑰：table-with-no-primary-key-or-unique-constraint

檢查來源資料表中是否存在主索引鍵或唯一索引鍵，以進行完全載入和變更資料擷取 (CDC) 遷移或僅限 CDC 遷移。缺少主索引鍵或唯一索引鍵可能會導致 CDC 遷移期間的效能問題。此評估需要來源資料庫是關聯式的，而遷移類型是包含 CDC。

僅針對 CDC 任務沒有主索引鍵的目標資料表

API 金鑰：target-table-has-unique-key-or-primary-key-for-cdc

檢查已建立的目标資料表中是否存在主索引鍵或唯一索引鍵，以進行僅限 CDC 遷移。當 DMS 套用更新和刪除時，缺少主索引鍵或唯一索引鍵可能會導致目標中的完整資料表掃描。這可能會導致 CDC 遷移期間的效能問題。此評估需要目標資料庫是關聯式的，而遷移類型是包含 CDC。

不支援的來源主索引鍵類型 - 複合主索引鍵

API 金鑰：unsupported-source-pk-type-for-elasticsearch-target

遷移至 Amazon OpenSearch Service 時，檢查來源資料表中是否存在複合主索引鍵。來源資料表的主索引鍵必須由單一資料行構成。此評估需要來源資料庫是關聯式的，而目標資料庫是 DynamoDB。

Note

DMS 支援將來源資料庫遷移至來源主索引鍵包含多個資料欄的 OpenSearch Service 目標。

Oracle 評估

如需使用 Oracle 做為來源時許可的詳細資訊，請參閱 [的自我管理 Oracle 來源所需的使用者帳戶權限 AWS DMS](#) 或 [AWS 受管 Oracle 來源所需的使用者帳戶權限 AWS DMS](#)。

Note

本節說明使用 Oracle 做為來源或目標之遷移任務的個別預遷移評估 AWS DMS。如果您使用自我管理的 Oracle 資料庫做為的來源 AWS DMS，請使用下列許可集：

```
grant select on gv_$parameter to dms_user;
grant select on v_$instance to dms_user;
grant select on v_$version to dms_user;
grant select on gv_$ASM_DISKGROUP to dms_user;
grant select on gv_$database to dms_user;
grant select on DBA_DB_LINKS to to dms_user;
grant select on gv_$log_History to dms_user;
grant select on gv_$log to dms_user;
grant select on dba_types to dms_user;
grant select on dba_users to dms_user;
grant select on dba_directories to dms_user;
grant execute on SYS.DBMS_XMLGEN to dms_user;
```

如果您使用自我管理的 Oracle 資料庫做為 AWS DMS Serverless 來源，則需要其他許可：

```
grant select on dba_segments to dms_user;
grant select on v_$tablespace to dms_user;
grant select on dba_tab_subpartitions to dms_user;
grant select on dba_extents to dms_user;
```

如果您使用 AWS 受管 Oracle 資料庫做為的來源 AWS DMS，請使用下列一組許可：

```
EXEC RDSADMIN.RDSADMIN_UTIL.GRANT_SYS_OBJECT('V_$PARAMETER', 'dms_user',
'SELECT');
EXEC RDSADMIN.RDSADMIN_UTIL.GRANT_SYS_OBJECT('V_$INSTANCE',
'dms_user', 'SELECT');
```

```

EXEC RDSADMIN.RDSADMIN_UTIL.GRANT_SYS_OBJECT('V_
$VERSION','dms_user', 'SELECT');
EXEC RDSADMIN.RDSADMIN_UTIL.GRANT_SYS_OBJECT('GV_
$ASM_DISKGROUP','dms_user', 'SELECT');
EXEC RDSADMIN.RDSADMIN_UTIL.GRANT_SYS_OBJECT('GV_
$DATABASE','dms_user', 'SELECT');
EXEC
RDSADMIN.RDSADMIN_UTIL.GRANT_SYS_OBJECT('DBA_DB_LINKS','dms_user', 'SELECT');
EXEC RDSADMIN.RDSADMIN_UTIL.GRANT_SYS_OBJECT('GV_
$LOG_HISTORY','dms_user', 'SELECT');
EXEC RDSADMIN.RDSADMIN_UTIL.GRANT_SYS_OBJECT('GV_
$LOG','dms_user', 'SELECT');
EXEC
RDSADMIN.RDSADMIN_UTIL.GRANT_SYS_OBJECT('DBA_TYPES','dms_user', 'SELECT');
EXEC
RDSADMIN.RDSADMIN_UTIL.GRANT_SYS_OBJECT('DBA_USERS','dms_user', 'SELECT');
EXEC
RDSADMIN.RDSADMIN_UTIL.GRANT_SYS_OBJECT('DBA_DIRECTORIES','dms_user',
'SELECT');

GRANT SELECT ON RDSADMIN.RDS_CONFIGURATION to dms_user;
GRANT EXECUTE ON SYS.DBMS_XMLGEN TO dms_user;

```

如果您使用 AWS 受管 Oracle 資料庫做為 AWS DMS Serverless 的來源，則需要其他許可：

```

EXEC RDSADMIN.RDSADMIN_UTIL.GRANT_SYS_OBJECT('DBA_SEGMENTS','dms_user',
'SELECT');

EXEC
RDSADMIN.RDSADMIN_UTIL.GRANT_SYS_OBJECT('DBA_TAB_SUBPARTITIONS','dms_user',
'SELECT');

EXEC
RDSADMIN.RDSADMIN_UTIL.GRANT_SYS_OBJECT('DBA_EXTENTS','dms_user', 'SELECT');
EXEC RDSADMIN.RDSADMIN_UTIL.GRANT_SYS_OBJECT('V_
$TABLESPACE','dms_user', 'SELECT');

```

如果您使用自我管理的 Oracle 資料庫做為的目標 AWS DMS，請使用下列一組許可：

```

grant select on v_$instance to dms_user;
grant execute on SYS.DBMS_XMLGEN to dms_user;

```

如果您使用 AWS 受管 Oracle 資料庫做為的目標 AWS DMS，請使用下列一組許可：

```
EXEC RDSADMIN.RDSADMIN_UTIL.GRANT_SYS_OBJECT('V_$INSTANCE', 'dms_user',  
'SELECT');  
  
GRANT EXECUTE ON SYS.DBMS_XMLGEN TO dms_user;
```

主題

- [驗證只在啟用BatchApplyEnabled時才會使用有限的 LOB 模式](#)
- [驗證來源上的資料表是否具有未為數字資料類型指定擴展的資料欄](#)
- [驗證目標資料庫上的觸發條件](#)
- [驗證來源是否將封存日誌DEST_ID設定為 0](#)
- [驗證是否在完全載入期間在目標資料庫上啟用次要索引](#)
- [驗證搭配 BatchApplyEnabled 用於 DMS 任務範圍的資料表是否有超過 999 個資料欄](#)
- [檢查資料庫層級的補充日誌](#)
- [驗證所需的資料庫連結是否已建立待命](#)
- [LOB 資料類型以及是否已設定 Binary Reader 的 Oracle 驗證](#)
- [驗證資料庫是否為 CDB](#)
- [檢查 Oracle 資料庫版本](#)
- [驗證 DMS 的 Oracle CDC 方法](#)
- [驗證 DMS 的 Oracle RAC 組態](#)
- [驗證 DMS 使用者是否具有目標的許可](#)
- [驗證是否需要所有資料欄的補充記錄](#)
- [驗證是否在具有主索引鍵或唯一索引鍵的資料表上啟用補充記錄](#)
- [驗證是否有 SecureFile LOBs且任務已設定為完整 LOB 模式](#)
- [驗證是否在任務範圍中包含的資料表內使用以函數為基礎的索引。](#)
- [驗證是否在任務範圍中包含的資料表上使用全域暫時資料表。](#)
- [驗證是否在任務範圍中包含的資料表上使用具有溢位區段的索引組織資料表。](#)
- [驗證是否在任務範圍中包含的資料表上使用多層巢狀資料表。](#)
- [驗證任務範圍中包含的資料表是否使用隱藏資料欄。](#)
- [驗證任務範圍中包含的資料表是否使用以 ROWID 欄為基礎的具體化視觀表。](#)
- [驗證是否使用 Active Data Guard DML 重新導向功能。](#)

- 驗證是否使用混合分割資料表。
- 驗證是否使用僅限結構描述的 Oracle 帳戶
- 驗證是否使用虛擬資料欄
- 驗證任務範圍中定義的資料表名稱是否包含撇號。
- 驗證任務範圍中定義的資料欄是否具有 XMLType、或 Long Raw 資料類型 Long，並在任務設定中驗證 LOB 模式組態。
- 驗證來源 Oracle 版本是否受支援 AWS DMS。
- 驗證是否支援目標 Oracle 版本 AWS DMS。
- 驗證 DMS 使用者是否具有使用資料驗證所需的許可。
- 驗證 DMS 使用者是否具有使用 Binary Reader 搭配 Oracle ASM 的許可
- 驗證 DMS 使用者是否具有使用 Binary Reader 搭配 Oracle 非 ASM 的許可
- 驗證 DMS 使用者是否具有使用 Binary Reader 搭配 CopyToTempFolder 方法的許可
- 驗證 DMS 使用者是否具有使用 Oracle Standby 做為來源的許可
- 驗證 DMS 來源是否已連線至應用程式容器 PDB
- 驗證資料表是否包含任務範圍中的 XML 資料類型。
- 驗證來源資料庫是否已啟用封存日誌模式。
- 驗證 RDS Oracle 的 archive log 保留。
- 驗證資料表是否包含任務範圍中的擴充資料類型。
- 驗證任務範圍中包含的物件名稱長度。
- 驗證 DMS 來源是否已連線至 Oracle PDB
- 驗證資料表是否在任務範圍中包含空間資料欄。
- 驗證 DMS 來源是否已連線至 Oracle 待命。
- 驗證來源資料庫資料表空間是否使用 TDE 加密。
- 驗證來源資料庫是否使用自動儲存管理 (ASM)
- 驗證是否已啟用批次套用，以及目標 Oracle 資料庫上的資料表是否已在資料表或索引層級啟用平行處理
- 透過驗證任務範圍內的資料表來建議「大量陣列大小」參數
- 驗證是否已設定 HandleCollationDiff 任務設定
- 驗證資料表是否具有主索引鍵或唯一索引，且啟用 DMS 驗證時其狀態為 VALID
- 驗證 Binary Reader 是否用於 Oracle Standby 做為來源

- [驗證 AWS DMS 使用者是否具有從 Oracle RDS Standby 資料庫複寫資料所需的目錄許可。](#)
- [驗證用於複寫的 Oracle Standby 類型](#)
- [驗證是否已為 RDS Oracle 待命建立必要的目錄](#)
- [驗證批次套用的目標上是否存在主索引鍵或唯一索引](#)
- [驗證批次套用的目標上是否同時存在主索引鍵和唯一索引](#)
- [驗證是否將不支援的 HCC 層級用於完整載入](#)
- [透過 CDC 驗證是否將不支援的 HCC 層級用於 Full Load](#)
- [驗證 CDC 是否使用不支援的 HCC 壓縮](#)
- [以來源壓縮方法為基礎的 CDC 建議](#)
- [檢查是否已啟用批次套用，並驗證資料表是否有超過 999 個資料欄](#)
- [檢查數字隨機轉換規則](#)
- [檢查數字遮罩的轉換規則](#)
- [檢查雜湊遮罩的轉換規則](#)
- [確認資料驗證任務設定和資料遮罩數字隨機化未同時啟用](#)
- [確認資料驗證任務設定和資料遮罩雜湊遮罩未同時啟用](#)
- [確認資料驗證任務設定和資料遮罩數字遮罩未同時啟用](#)
- [驗證對串流目標的複寫不包含 LOBs或延伸資料類型資料欄](#)
- [驗證僅限 CDC 的任務已設定為使用OpenTransactionWindow端點設定](#)
- [驗證來源資料庫中至少存在一個選取的物件](#)
- [驗證目標外部金鑰限制已停用以進行遷移](#)
- [驗證 Oracle 資料庫和 AWS DMS 版本是否相容](#)
- [驗證來源資料庫中是否存在次要限制條件和索引（非主要）](#)
- [驗證工作階段逾時設定 \(IDLE_TIME\) 已設定為 UNLIMITED](#)
- [驗證 AWS DMS 使用者是否具有來源資料庫的所有必要許可](#)
- [使用 Oracle LogMiner 時，驗證 XMLTYPE或 LOB 資料欄是否存在](#)
- [驗證目標端點不是僅供讀取複本](#)
- [使用直接路徑載入時，驗證 Oracle 目標沒有 CONTEXT 索引](#)
- [驗證FailTasksOnLobTruncation在現有 LOB 資料欄使用有限 LOB 模式時啟用](#)
- [驗證EnableHomogenousPartitionOps端點設定是否已啟用](#)

驗證只在啟用 **BatchApplyEnabled** 時才會使用有限的 LOB 模式

API 金鑰：oracle-batch-apply-lob-mode

此預遷移評估會驗證 DMS 任務中的資料表是否包含 LOB 資料欄。如果任務範圍中包含 LOB 資料欄，則只能 **BatchApplyEnabled** 搭配有限的 LOB 模式使用。

如需詳細資訊，請參閱 [目標中繼資料任務設定](#)。

驗證來源上的資料表是否具有未為數字資料類型指定擴展的資料欄

API 金鑰：oracle-number-columns-without-scale

此預遷移評估會驗證 DMS 任務是否包含未指定擴展的 NUMBER 資料類型資料欄。建議您將端點設定 `NumberDataTypeScale` 設定為評估報告中指定的值。

如需詳細資訊，請參閱 [使用 Oracle 做為來源時的端點設定 AWS DMS](#)。

驗證目標資料庫上的觸發條件

API 金鑰：oracle-target-triggers-are-enabled

此預遷移評估會驗證是否在目標資料庫上啟用觸發。如果啟用觸發，評估將會失敗。我們建議您在遷移期間停用或移除觸發條件。

如需詳細資訊，請參閱 [如需詳細資訊，請參閱 DMS 最佳實務](#)。

驗證來源是否將封存日誌 **DEST_ID** 設定為 0

API 金鑰：oracle-zero-archive-log-dest-id

如果封存的日誌設定為 `DEST_ID0useZeroDestid=true`，則此預遷移評估會驗證是否為來源設定端點額外連線屬性。

如需詳細資訊，請參閱 [在容錯移轉案例中搭配 Oracle 資料庫使用時如何處理 AWS DMS 複寫](#)。

驗證是否在完全載入期間在目標資料庫上啟用次要索引

API 金鑰：oracle-check-secondary-indexes

此預遷移評估會驗證是否在目標資料庫的完全載入期間啟用次要索引。建議您在完全載入期間停用或移除次要索引。

如需詳細資訊，請參閱 [的最佳實務 AWS Database Migration Service](#)。

驗證搭配 BatchApplyEnabled 用於 DMS 任務範圍的資料表是否有超過 999 個資料欄

API 金鑰：oracle-batch-apply-lob-999

啟用批次最佳化套用模式的資料表總計不能超過 999 個資料欄。超過 999 個資料欄的資料表會導致逐一 AWS DMS 處理批次，進而增加延遲。DMS 使用公式 $2 * \text{column\_in\_original\_table} + \text{column\_in\_primary\_key} \leq 999$ 來計算批次最佳化套用模式中每個資料表支援的欄總數。

如需詳細資訊，請參閱 [Oracle 做為目標的限制 AWS Database Migration Service](#)。

檢查資料庫層級的補充日誌

API 金鑰：oracle-supplemental-db-level

此預遷移評估會驗證資料庫層級是否已啟用最低補充日誌。您必須啟用補充記錄日誌，才能使用 Oracle 資料庫作為遷移來源。

若要啟用補充日誌，請執行下列查詢：

```
ALTER DATABASE ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA
```

如需詳細資訊，請參閱 [設定補充記錄](#)。

此評估僅對完全載入和 CDC 遷移或僅限 CDC 遷移有效。此評估對於僅限完全載入遷移無效。

驗證所需的資料庫連結是否已建立待命

API 金鑰：oracle-validate-standby-dblink

此預遷移評估會驗證是否已針對 Oracle 待命資料庫來源建立 Dblink。AWS DMS_DBLINK 是使用待命資料庫作為來源的先決條件。使用 Oracle 待命管理系統作為來源時，AWS DMS 依預設不會驗證已開啟的交易。

如需詳細資訊，請參閱 [使用自我管理的 Oracle 資料庫做為的來源 AWS DMS](#)。

此評估僅對完全載入和 CDC 遷移或僅限 CDC 遷移有效。此評估對於僅限完全載入遷移無效。

LOB 資料類型以及是否已設定 Binary Reader 的 Oracle 驗證

API 金鑰：oracle-binary-lob-source-validation

此預遷移評估會驗證 Oracle LogMiner 是否用於 Oracle 資料庫端點版本 12c 或更新版本。AWS DMS 不支援從 Oracle LogMiner 資料庫版本 12c 進行 LOB 資料欄遷移。此評估也會檢查 LOB 資料欄是否存在，並提供適當的建議。

若要將您的遷移設定為不使用 Oracle LogMiner，請將下列組態新增至來源端點：

```
useLogMinerReader=N;useBfile=Y;
```

如需詳細資訊，請參閱[使用 Oracle LogMiner 或 AWS DMS Binary Reader for CDC](#)。

此評估僅對完全載入和 CDC 遷移或僅限 CDC 遷移有效。此評估對於僅限完全載入遷移無效。

驗證資料庫是否為 CDB

API 金鑰：oracle-validate-cdb

此預遷移評估會驗證資料庫是否為容器資料庫。AWS DMS 不支援多租用戶容器根資料庫 (CDB \$ROOT)。

 Note

只有 Oracle 12.1.0.1 或更新版本需要此評估。此評估不適用於 Oracle 12.1.0.1 之前的版本。

如需詳細資訊，請參閱[使用 Oracle 做為來源的限制 AWS DMS](#)。

此評估僅對完全載入和 CDC 遷移或僅限 CDC 遷移有效。此評估對於僅限完全載入遷移無效。

檢查 Oracle 資料庫版本

API 金鑰：oracle-check-cdc-support-express-edition

此預遷移評估會驗證 Oracle 來源資料庫是否為 Express Edition。AWS DMS 對於 Oracle Express Edition (Oracle 資料庫 XE) 18.0 及更新版本不支援 CDC。

此評估僅對完全載入和 CDC 遷移或僅限 CDC 遷移有效。此評估對於僅限完全載入遷移無效。

驗證 DMS 的 Oracle CDC 方法

API 金鑰：oracle-recommendation-cdc-method

此預遷移評估會驗證過去七天的重做日誌產生，並建議是否針對 CDC 使用 AWS DMS Binary Reader 或 Oracle LogMiner。

此評估僅對完全載入和 CDC 遷移或僅限 CDC 遷移有效。此評估對於僅限完全載入遷移無效。

如需判斷應使用哪種 CDC 方法的詳細資訊，請參閱：[使用 Oracle LogMiner 或 AWS DMS Binary Reader for CDC](#)。

驗證 DMS 的 Oracle RAC 組態

API 金鑰：oracle-check-rac

此預遷移評估會驗證 Oracle 資料庫是否為 Real Application Cluster。Real Application Cluster 資料庫必須正確設定。如果資料庫是以 RAC 為基礎，我們建議您使用適用於 CDC 的 AWS DMS Binary Reader，而不是 Oracle LogMiner。

此評估僅對完全載入和 CDC 遷移或僅限 CDC 遷移有效。此評估對於僅限完全載入遷移無效。

如需詳細資訊，請參閱[使用 Oracle LogMiner 或 AWS DMS Binary Reader for CDC](#)。

驗證 DMS 使用者是否具有目標的許可

API 金鑰：oracle-validate-permissions-on-target

此預遷移評估會驗證 DMS 使用者是否擁有目標資料庫所需的所有必要許可。

驗證是否需要所有資料欄的補充記錄

API 金鑰：oracle-validate-supplemental-logging-all-columns

此預遷移評估會針對任務範圍中提到的資料表，驗證是否已將補充記錄新增至資料表的所有資料欄，而不需要主索引鍵或唯一索引鍵。如果資料表缺少主索引鍵或唯一索引鍵的所有資料欄沒有補充記錄，則還原日誌中將不會提供資料的before-and-after影像。DMS 需要沒有主索引鍵或唯一索引鍵的資料表補充記錄，才能產生 DML 陳述式。

驗證是否在具有主索引鍵或唯一索引鍵的資料表上啟用補充記錄

API 金鑰：oracle-validate-supplemental-logging-for-pk

此預遷移評估會驗證是否為具有主索引鍵或唯一索引的資料表啟用補充記錄，並檢查是否在端點層級AddSupplementalLogging啟用。為了確保 DMS 可以複寫變更，您可以根據主索引鍵或唯一索引

鍵在資料表層級手動新增補充記錄，或 `AddSupplementalLogging = true` 對任何複寫資料表具有 ALTER 許可的 DMS 使用者使用端點設定。

驗證是否有 SecureFile LOBs 且任務已設定為完整 LOB 模式

API 金鑰： `oracle-validate-securefile-lobs`

此預遷移評估會檢查任務範圍內資料表中是否存在 SecureFile LOBs，並驗證其 LOB 設定。請考慮將 LOB 資料表指派給個別任務以增強效能，因為在完整 LOB 模式下執行任務可能會導致效能變慢。

驗證是否在任務範圍中包含的資料表內使用以函數為基礎的索引。

API 金鑰： `oracle-validate-function-based-indexes`

此預遷移評估會檢查任務範圍內資料表上的函數型索引。請注意，AWS DMS 不支援複寫以函數為基礎的索引。請考慮在遷移目標資料庫之後建立索引。

驗證是否在任務範圍中包含的資料表上使用全域暫時資料表。

API 金鑰： `oracle-validate-global-temporary-tables`

此預遷移評估會檢查是否在任務資料表映射範圍內使用全域暫時資料表。請注意，AWS DMS 不支援遷移或複寫全域暫時資料表。

驗證是否在任務範圍中包含的資料表上使用具有溢位區段的索引組織資料表。

API 金鑰： `oracle-validate-iot-overflow-segments`

驗證是否在任務範圍中包含的資料表上使用具有溢位區段的索引組織資料表。AWS DMS 對於具有溢位區段的索引組織資料表，不支援 CDC。

驗證是否在任務範圍中包含的資料表上使用多層巢狀資料表。

API 金鑰： `oracle-validate-more-than-one-nesting-table-level`

此預遷移評估會檢查任務範圍上使用之巢狀資料表的巢狀層級。僅 AWS DMS 支援單一層級的資料表巢狀。

驗證任務範圍中包含的資料表是否使用隱藏資料欄。

API 金鑰： `oracle-validate-invisible-columns`

此預遷移評估會驗證任務範圍中使用的資料表是否具有隱藏資料欄。AWS DMS 不會從來源資料庫中的隱藏資料欄遷移資料。若要遷移隱藏的資料欄，您需要修改它們才能顯示。

驗證任務範圍中包含的資料表是否使用以 ROWID 欄為基礎的具體化視觀表。

API 金鑰：oracle-validate-rowid-based-materialized-views

此預遷移評估會驗證遷移中使用的具體化視觀表是否根據 ROWID 資料欄建立。AWS DMS 不支援根據 ROWID 資料欄建立 ROWID 資料類型或具體化視觀表。

驗證是否使用 Active Data Guard DML 重新導向功能。

API 金鑰：oracle-validate-adg-redirect-dml

此預遷移評估會驗證是否使用 Active Data Guard DML 重新導向功能。使用 Oracle 19.0 做為來源時，AWS DMS 不支援 Data Guard DML 重新導向功能。

驗證是否使用混合分割資料表。

API 金鑰：oracle-validate-hybrid-partitioned-tables

此預遷移評估會驗證混合分割資料表是否用於任務範圍中定義的資料表。

驗證是否使用僅限結構描述的 Oracle 帳戶

API 金鑰：oracle-validate-schema-only-accounts

此預遷移評估會驗證是否在任務範圍內找到僅限結構描述的帳戶。

驗證是否使用虛擬資料欄

API 金鑰：oracle-validate-virtual-columns

此預遷移評估會驗證 Oracle 執行個體在任務範圍內的資料表中是否有虛擬資料欄。

驗證任務範圍中定義的資料表名稱是否包含撇號。

API 金鑰：oracle-validate-names-with-apostrophes

此預遷移評估會驗證任務範圍中使用的資料表是否包含撇號。AWS DMS 不會複寫名稱包含撇號的資料表。如果已識別，請考慮重新命名此類資料表。或者，您可以建立檢視或具體化檢視，而無需撇號來載入這些資料表。

驗證任務範圍中定義的資料欄是否具有 **XMLType**、或 **Long Raw**資料類型**Long**，並在任務設定中驗證 LOB 模式組態。

API 金鑰：oracle-validate-limited-lob-mode-for-longs

此預遷移評估會驗證任務範圍中定義的資料表是否具有資料類型 XMLType、Long 或 Long Raw，並檢查任務設定是否設定為使用有限大小 LOB 模式。AWS DMS 不支援使用 FULL LOB 模式複寫這些資料類型。在識別具有此類資料類型的資料表時，請考慮將任務設定變更為使用有限大小 LOB 模式。

驗證來源 Oracle 版本是否受支援 AWS DMS。

API 金鑰：oracle-validate-supported-versions-of-source

此預遷移評估會驗證來源 Oracle 執行個體版本是否受到支援 AWS DMS。

驗證是否支援目標 Oracle 版本 AWS DMS。

API 金鑰：oracle-validate-supported-versions-of-target

此預遷移評估會驗證是否支援目標 Oracle 執行個體版本 AWS DMS。

驗證 DMS 使用者是否具有使用資料驗證所需的許可。

API 金鑰：oracle-prerequisites-privileges-of-validation-feature

此預遷移評估會驗證 DMS 使用者是否具有使用 DMS 資料驗證的必要權限。如果您不打算使用資料驗證，可以忽略啟用此驗證。

驗證 DMS 使用者是否具有使用 Binary Reader 搭配 Oracle ASM 的許可

API 金鑰：oracle-prerequisites-privileges-of-binary-reader-asm

此預遷移評估會驗證 DMS 使用者是否具有在 Oracle ASM 執行個體上使用 Binary Reader 的必要權限。如果您的來源不是 Oracle ASM 執行個體，或者您沒有使用適用於 CDC 的 Binary Reader，您可以忽略啟用此評估。

驗證 DMS 使用者是否具有使用 Binary Reader 搭配 Oracle 非 ASM 的許可

API 金鑰：oracle-prerequisites-privileges-of-binary-reader-non-asm

此預遷移評估會驗證 DMS 使用者是否具有在 Oracle 非 ASM 執行個體上使用 Binary Reader 的必要權限。此評估只有在您有 Oracle 非 ASM 執行個體時才有效。

驗證 DMS 使用者是否具有使用 Binary Reader 搭配 CopyToTempFolder 方法的許可

API 金鑰 : oracle-prerequisites-privileges-of-binary-reader-copy-to-temp-folder

此預遷移評估會驗證 DMS 使用者是否具有使用 Binary Reader 與「複製到 Temp Folder」方法的必要權限。只有在您計劃在使用 Binary Reader 時使用 CopyToTempFolder 讀取 CDC 變更，並將 ASM 執行個體連接到來源時，此評估才相關。如果您不打算使用 CopyToTempFolder 功能，您可以忽略啟用此評估。

我們建議您不要使用 CopyToTempFolder 功能，因為它已棄用。

驗證 DMS 使用者是否具有使用 Oracle Standby 做為來源的許可

API 金鑰 : oracle-prerequisites-privileges-of-standby-as-source

此預遷移評估會驗證 DMS 使用者是否具有使用 StandBy Oracle 執行個體做為來源的必要權限。如果您不打算使用 StandBy Oracle 執行個體做為來源，您可以忽略啟用此評估。

驗證 DMS 來源是否已連線至應用程式容器 PDB

API 金鑰 : oracle-check-app-pdb

此預遷移評估會驗證 DMS 來源是否連線至應用程式容器 PDB。DMS 不支援從應用程式容器 PDB 複寫。

驗證資料表是否包含任務範圍中的 XML 資料類型。

API 金鑰 : oracle-check-xml-columns

此預遷移評估會驗證任務範圍中使用的資料表是否具有 XML 資料類型。當資料表包含 XML 資料類型時，也會檢查任務是否設定為有限 LOB 模式。DMS 僅支援用於遷移 Oracle XML 資料欄的有限 LOB 模式。

驗證來源資料庫是否已啟用封存日誌模式。

API 金鑰 : oracle-check-archivelog-mode

此預遷移評估會驗證來源資料庫上是否已啟用封存日誌模式。在來源資料庫上啟用封存日誌模式是 DMS 複寫變更的必要條件。

驗證 RDS Oracle 的 archivelog 保留。

API 金鑰 : oracle-check-archivelog-retention-rds

此預遷移評估會驗證 RDS Oracle 資料庫上的封存日誌保留是否已設定至少 24 小時。

驗證資料表是否包含任務範圍中的擴充資料類型。

API 金鑰 : oracle-check-extended-columns

此預遷移評估會驗證任務範圍中使用的資料表是否具有擴充的資料類型。請注意，擴充資料類型僅支援 DMS 3.5 版或更新版本。

驗證任務範圍中包含的物件名稱長度。

API 金鑰 : oracle-check-object-30-bytes-limit

此預遷移評估會驗證物件名稱的長度是否超過 30 個位元組。DMS 不支援長物件名稱（超過 30 個位元組）。

驗證 DMS 來源是否已連線至 Oracle PDB

API 金鑰 : oracle-check-pdb-enabled

此預遷移評估會驗證 DMS 來源是否連線至 PDB。DMS 只有在使用 Binary Reader 搭配 Oracle PDB 做為來源時，才支援 CDC。評估也會評估 DMS 連線至 Oracle PDB 時，任務是否設定為使用二進位讀取器。

驗證資料表是否在任務範圍中包含空間資料欄。

API 金鑰 : oracle-check-spatial-columns

此預遷移評估會驗證資料表是否包含於任務範圍內的空間欄。DMS 僅支援使用完整 LOB 模式的空間資料類型。當 DMS 識別空間資料欄時，評估也會評估任務是否設定為使用完整 LOB 模式。

驗證 DMS 來源是否已連線至 Oracle 待命。

API 金鑰 : oracle-check-standby-db

此預遷移評估會驗證來源是否連線至 Oracle 待命。DMS 只有在使用二進位讀取器搭配 Oracle Standby 做為來源時，才支援 CDC。評估也會評估 DMS 連線至 Oracle Standby 時，任務是否設定為使用二進位讀取器。

驗證來源資料庫資料表空間是否使用 TDE 加密。

API 金鑰：oracle-check-tde-enabled

此預遷移評估會驗證來源是否已在資料表空間上啟用 TDE 加密。DMS 在使用 Oracle LogMiner for RDS Oracle 時，僅支援具有加密資料表空間的 TDE。

驗證來源資料庫是否使用自動儲存管理 (ASM)

API 金鑰：oracle-check-asm

此預遷移評估會偵測您的來源資料庫是否使用 ASM。為了獲得最佳效能，請在端點設定中使用 parallelASMReadThreads 和 readAheadBlocks 參數來設定 Binary Reader。這些設定可增強使用 ASM 儲存時的資料擷取效能

如需詳細資訊，請參閱[使用 Oracle LogMiner 或 AWS DMS Binary Reader for CDC](#)。

驗證是否已啟用批次套用，以及目標 Oracle 資料庫上的資料表是否已在資料表或索引層級啟用平行處理

API 金鑰：oracle-check-degree-of-parallelism

AWS DMS 會驗證目標資料庫中的資料表是否已啟用任何平行處理。在目標資料庫上啟用平行處理會導致批次程序失敗。因此，使用批次套用功能時，需要在資料表或索引層級停用平行處理。

透過驗證任務範圍內的資料表來建議「大量陣列大小」參數

API 金鑰：oracle-check-bulk-array-size

如果任務範圍內找不到具有 LOB（大型物件）資料類型的資料表，則此評估建議設定 BulkArraySize ECA（額外連線屬性）。設定 BulkArraySize ECA 可以改善遷移完整載入階段的效能。您可以使用來源/目標端點上的 ECA 設定大量陣列大小，以在遷移的完整載入階段取得最佳效能。

驗證是否已設定 HandleCollationDiff 任務設定

API 金鑰：oracle-check-handlecollationdiff

此評估會驗證 DMS 任務是否已設定為驗證，並建議 HandleCollationDiff 任務設定，以避免在驗證 Oracle 和 PostgreSQL 之間的資料時產生任何不正確的驗證結果。

如需詳細資訊，請參閱[the section called “資料驗證任務設定”](#)。

驗證資料表是否具有主索引鍵或唯一索引，且啟用 DMS 驗證時其狀態為 VALID

API 金鑰：oracle-check-pk-validity

資料驗證要求資料表在來源和目標上都有主索引鍵或唯一索引。

如需詳細資訊，請參閱[資料驗證](#)。

驗證 Binary Reader 是否用於 Oracle Standby 做為來源

API 金鑰：oracle-check-binary-reader

此評估會驗證來源資料庫是否為待命資料庫，並使用 Binary Reader for Change Data Capture (CDC)。

如需詳細資訊，請參閱[the section called “使用 Oracle 做為來源”](#)。

驗證 AWS DMS 使用者是否具有從 Oracle RDS Standby 資料庫複寫資料所需的目錄許可。

API 金鑰：oracle-check-directory-permissions

當來源資料庫為 Oracle RDS 待命時，此評估會驗證 AWS DMS 使用者在 ARCHIVELOG_DIR_% 和 ONLINELOG_DIR_% 目錄上是否具有必要的讀取權限。

如需詳細資訊，請參閱[the section called “使用受管 Oracle AWS 來源”](#)。

驗證用於複寫的 Oracle Standby 類型

API 金鑰：oracle-check-physical-standby-with-apply

此評估會驗證用於 AWS DMS 複寫的 Oracle 待命資料庫類型。AWS DMS 僅支援實體待命資料庫，必須以唯讀模式開啟，並自動套用重做日誌。AWS DMS 不支援快照或邏輯待命資料庫進行複寫。

如需詳細資訊，請參閱[the section called “使用 Oracle Standby 作為使用 Binary Reader 的來源”](#)。

驗證是否已為 RDS Oracle 待命建立必要的目錄

API 金鑰：oracle-check-rds-standby-directories

此評估會驗證是否為 RDS 待命執行個體上的封存日誌和線上日誌建立所需的 Oracle 目錄。

如需詳細資訊，請參閱[the section called “使用 Oracle Standby 來源搭配 Binary Reader 以進行 CDC”](#)。

驗證批次套用的目標上是否存在主索引鍵或唯一索引

API 金鑰 : oracle-check-batch-apply-target-pk-ui-absence

只有在目標資料表上具有主索引鍵或唯一索引的資料表上才支援批次套用。沒有主索引鍵或唯一索引的資料表會導致批次失敗，並逐一處理變更。建議您將這類資料表移至自己的任務，並改用交易套用模式。或者，您可以在目標資料表上建立唯一的金鑰。

如需詳細資訊，請參閱[the section called “使用 Oracle 做為目標”](#)。

驗證批次套用的目標上是否同時存在主索引鍵和唯一索引

API 金鑰 : oracle-check-batch-apply-target-pk-ui-simultaneously

只有在目標資料表上具有主索引鍵或唯一索引的資料表上才支援批次套用。具有主索引鍵和唯一索引的資料表會同時導致批次失敗，並逐一處理變更。建議您將這類資料表移至自己的任務，並改用交易套用模式。或者，您可以在目標資料表上捨棄唯一索引鍵（或主索引鍵），並在執行遷移時重建它。

如需詳細資訊，請參閱[the section called “使用 Oracle 做為目標”](#)。

驗證是否將不支援的 HCC 層級用於完整載入

API 金鑰 : oracle-check-binary-reader-hcc-full-load

Oracle 來源端點設定為使用 Binary Reader，僅完全載入任務支援 HCC 壓縮方法的低查詢層級。

如需詳細資訊，請參閱[the section called “Oracle 做為來源的壓縮方法”](#)。

透過 CDC 驗證是否將不支援的 HCC 層級用於 Full Load

API 金鑰 : oracle-check-binary-reader-hcc-full-load-and-cdc

Oracle 來源端點設定為使用 Binary Reader，僅 Full Load 任務支援查詢較低的 HCC。

[the section called “Oracle 做為來源的壓縮方法”](#)

驗證 CDC 是否使用不支援的 HCC 壓縮

API 金鑰 : oracle-check-binary-reader-hcc-cdc

Oracle 來源端點設定為使用 Binary Reader。Binary Reader 不支援針對使用 CDC 的任務查詢低。

如需詳細資訊，請參閱[the section called “使用 Oracle LogMiner 或 AWS DMS Binary Reader for CDC”](#)。

以來源壓縮方法為基礎的 CDC 建議

API 金鑰：oracle-recommend-cdc-method-by-compression

偵測到壓縮的物件。請導覽至特定評估的結果區段，以取得進一步建議。

如需詳細資訊，請參閱[the section called “使用 Oracle LogMiner 或 AWS DMS Binary Reader for CDC”](#)。

檢查是否已啟用批次套用，並驗證資料表是否有超過 999 個資料欄

API 金鑰：oracle-batch-apply-lob-999

DMS 使用 $2 * \text{columns\_in\_original\_table} + \text{columns\_in\_primary\_key}$ 公式來判斷客戶資料表上的資料欄數。根據此公式，我們已識別超過 999 個資料欄的資料表。這會影響批次程序，導致批次程序失敗並切換到 one-by-one 模式。

如需詳細資訊，請參閱[the section called “Oracle 做為目標的限制”](#)。

檢查數字隨機轉換規則

API 金鑰：oracle-datamasking-digits-randomize

此評估會驗證資料表映射中使用的資料欄是否與數位隨機轉換規則相容。此外，評估會檢查為轉換選擇的任何資料欄是否為主索引鍵、唯一限制條件或外部索引鍵的一部分，因為套用數字隨機轉換並不保證任何唯一性。

檢查數字遮罩的轉換規則

API 金鑰：oracle-datamasking-digits-mask

此評估會驗證 Digits Mask 轉換規則是否不支援資料表映射中使用的任何資料欄。此外，評估會檢查為轉換選取的任何資料欄是否為主索引鍵、唯一限制條件或外部索引鍵的一部分，因為將數位遮罩轉換套用到此類資料欄可能會導致 DMS 任務失敗，因為無法保證唯一性。

檢查雜湊遮罩的轉換規則

API 金鑰：oracle-datamasking-hash-mask

此評估會驗證雜湊遮罩轉換規則是否不支援資料表映射中使用的任何資料欄。它也會檢查來源資料欄的長度是否超過 64 個字元。理想情況下，目標欄長度應大於 64 個字元，以支援雜湊遮罩。此外，評估會檢查為轉換選擇的任何資料欄是否為主索引鍵、唯一限制條件或外部索引鍵的一部分，因為套用數字隨機轉換並不保證任何唯一性。

確認資料驗證任務設定和資料遮罩數字隨機化未同時啟用

API 金鑰：all-to-all-validation-with-datamasking-digits-randomize

此預遷移評估會驗證資料驗證設定和資料遮罩數字隨機化不會同時啟用，因為這些功能不相容。

確認資料驗證任務設定和資料遮罩雜湊遮罩未同時啟用

API 金鑰：all-to-all-validation-with-datamasking-hash-mask

此預遷移評估會驗證資料驗證設定和資料遮罩雜湊遮罩不會同時啟用，因為這些功能不相容。

確認資料驗證任務設定和資料遮罩數字遮罩未同時啟用

API 金鑰：all-to-all-validation-with-digit-mask

此預遷移評估會驗證資料驗證設定和資料遮罩數字遮罩不會同時啟用，因為這些功能不相容。

驗證對串流目標的複寫不包含 LOBs 或延伸資料類型資料欄

API 金鑰：oracle-validate-lob-to-streaming-target

此評估可識別將 LOB 或延伸資料類型遷移至串流目標端點（例如 S3、Kinesis 或 Kafka）時的潛在資料遺失。Oracle 資料庫不會追蹤日誌檔案中這些資料類型的變更，導致 DMS 將 NULL 值寫入串流目標。為了防止資料遺失，您可以在來源資料庫上實作 'before' 觸發，強制 Oracle 記錄這些變更。

驗證僅限 CDC 的任務已設定為使用 **OpenTransactionWindow** 端點設定

API 金鑰：oracle-check-cdc-open-tx-window

對於僅限 CDC 的任務，請使用 **OpenTransactionWindow** 來避免遺失資料。如需詳細資訊，請參閱 [使用 建立持續複寫的任務 AWS DMS](#)。

驗證來源資料庫中至少存在一個選取的物件

API 金鑰：all-check-source-selection-rules

此預遷移評估會驗證選取規則中指定的至少一個物件是否存在於來源資料庫中，包括萬用字元型規則的模式比對。

驗證目標外部金鑰限制已停用以進行遷移

API 金鑰：oracle-target-foreign-key-constraints-check

此預遷移評估會偵測目標資料庫上可能導致遷移失敗的作用中外部金鑰限制條件 (ORA-02291)。

驗證 Oracle 資料庫和 AWS DMS 版本是否相容

API 金鑰：oracle-dms-compatibility-version-check

此預遷移評估會偵測您的 Oracle 資料庫版本是否與您的 AWS DMS 版本不相容。由於不支援的 Oracle Redo 相容性設定，此不相符可能會導致任務失敗。

驗證來源資料庫中是否存在次要限制條件和索引（非主要）

API 金鑰：all-check-secondary-constraints

此預遷移評估會驗證來源資料庫中是否存在次要限制條件和索引（外部索引鍵、檢查限制條件、非叢集索引）。

驗證工作階段逾時設定 (**IDLE_TIME**) 已設定為 **UNLIMITED**

API 金鑰：oracle-check-idle-time

此預遷移評估會驗證 **UNLIMITED** AWS DMS 使用者的 Oracle 資料庫 **IDLE_TIME** 參數是否設定為。有限的工作階段逾時可能會因為連線逾時而導致遷移任務失敗。

驗證 AWS DMS 使用者是否具有來源資料庫的所有必要許可

API 金鑰：oracle-validate-permissions-on-source

此預遷移評估會驗證 AWS DMS 使用者是否已設定來源資料庫的所有必要許可。

使用 Oracle LogMiner 時，驗證 **XMLTYPE** 或 **LOB** 資料欄是否存在

API 金鑰：oracle-update-lob-columns

當使用 Oracle LogMiner 時，此預遷移評估會警告來源資料庫中存在 **XMLTYPE** 或 **LOB** 資料欄。

驗證目標端點不是僅供讀取複本

API 金鑰：all-check-target-read-replica

此預遷移評估會驗證目標端點未設定為僅供讀取複本。AWS DMS 需要對目標資料庫的寫入存取權，且無法複寫至唯讀複本。

使用直接路徑載入時，驗證 Oracle 目標沒有 CONTEXT 索引

API 金鑰：oracle-check-direct-path-context-indexes

此預遷移評估會驗證目標 Oracle 資料表是否包含 CONTEXT 索引。在完全載入模式下使用直接路徑時 AWS DMS，不支援 CONTEXT 索引。若要避免失敗，請在載入之前停用直接路徑完全載入模式或移除 CONTEXT 索引。

如需詳細資訊，請參閱[使用 Oracle 做為來源的限制 AWS DMS](#)。

驗證**FailTasksOnLobTruncation**在現有 LOB 資料欄使用有限 LOB 模式時啟用

API 金鑰：oracle-pg-lobsWith-failtasksonlobtruncation

此預遷移評估會在選取的資料表中存在 LOB 資料欄並指定有限的 LOB 模式時，驗證**FailTasksOnLobTruncation**額外的連線屬性是否設為 true。如果在遷移期間截斷任何 LOB 資料，以防止無提示資料遺失，此設定會失敗任務。

如需詳細資訊，請參閱[使用 Oracle 做為來源時的端點設定 AWS DMS](#)。

驗證**EnableHomogenousPartitionOps**端點設定是否已啟用

API 金鑰：oracle-homogenous-partition-ops

此預遷移評估會驗證是否為 Oracle 同質遷移啟用**EnableHomogenousPartitionOps**端點設定。需要此設定 AWS DMS 才能複寫 Oracle 分割區和子分割區 DDL 操作。

如需詳細資訊，請參閱[使用 Oracle 做為來源的限制 AWS DMS](#)。

Sql 伺服器評估

本節說明使用 Microsoft SQL Server 來源端點的遷移任務個別預遷移評估。

主題

- [驗證是否在完全載入期間在目標資料庫上啟用次要索引](#)
- [驗證只有在 BatchApplyEnabled 設為 true 時，才會使用有限的 LOB 模式](#)
- [驗證目標資料庫是否在任務範圍內的資料表上啟用了任何觸發](#)
- [檢查任務範圍中的資料表是否包含計算資料欄](#)
- [檢查任務範圍中的資料表是否具有資料欄儲存區索引](#)
- [檢查記憶體最佳化資料表是否屬於任務範圍](#)
- [檢查暫時資料表是否屬於任務範圍](#)
- [檢查資料庫層級是否啟用延遲持久性](#)
- [檢查資料庫層級是否啟用資料復原加速](#)
- [檢查資料表映射是否有超過 10,000 個具有主索引鍵的資料表](#)
- [檢查來源資料庫是否有具有特殊字元的資料表或結構描述名稱。](#)
- [檢查來源資料庫是否具有具有遮罩資料的資料欄名稱](#)
- [檢查來源資料庫是否已加密備份](#)
- [檢查來源資料庫是否有存放在 URL 或 Windows Azure 上的備份。](#)
- [檢查來源資料庫是否在多個磁碟上有備份](#)
- [檢查來源資料庫是否具有至少一個完整備份](#)
- [檢查來源資料庫是否具有稀疏資料欄和單欄式結構壓縮。](#)
- [檢查來源資料庫執行個體是否有 SQL Server 2008 或 SQL Server 2008 R2 的伺服器層級稽核](#)
- [檢查來源資料庫是否有完整 LOB 模式的幾何資料欄](#)
- [檢查來源資料庫是否有具有 Identity 屬性的資料欄。](#)
- [檢查 DMS 使用者是否具有完整 LOAD 許可](#)
- [檢查 DMS 使用者是否具有完整 LOAD 和 CDC 或僅限 CDC 許可](#)
- [檢查現場部署或 EC2 資料庫上的 CDC 是否已啟用 MS-Replication。](#)
- [檢查 DMS 使用者是否具有 VIEW DEFINITION 許可。](#)
- [檢查 DMS 使用者是否對沒有 Sysadmin 角色的使用者具有主資料庫的 VIEW DATABASE STATE 許可。](#)
- [檢查 DMS 使用者是否具有 VIEW SERVER STATE 許可。](#)
- [驗證文字複本大小參數是否不受限制](#)
- [驗證批次套用的目標上是否存在主索引鍵或唯一索引](#)
- [驗證啟用批次套用時，目標上是否同時存在主索引鍵和唯一索引](#)

- [啟用 DMS 驗證時，驗證資料表是否具有主索引鍵或唯一索引](#)
- [驗證 AWS DMS 使用者是否具有目標的必要權限](#)
- [使用 MaxFullLoadSubTasks 設定的建議](#)
- [檢查數字隨機轉換規則](#)
- [檢查數字遮罩的轉換規則](#)
- [檢查雜湊遮罩的轉換規則](#)
- [確認資料驗證任務設定和資料遮罩數字隨機化未同時啟用](#)
- [確認資料驗證任務設定和資料遮罩雜湊遮罩未同時啟用](#)
- [確認資料驗證任務設定和資料遮罩數字遮罩未同時啟用](#)
- [驗證來源資料庫中至少存在一個選取的物件](#)
- [驗證來源資料庫中是否存在次要限制條件和索引（非主要）](#)
- [驗證目標端點不是僅供讀取複本](#)
- [驗證備份鏈](#)
- [檢查資料庫使用者套用EXCLUSIVE_AUTOMATIC_TRUNCATION保護政策的許可](#)
- [驗證 AWS DMS 來源端點的次要節點連線和必要的防護屬性](#)
- [當 AWS DMS 連接到次要節點時，驗證端點具有所有必要的額外連線屬性 \(ECAs\)](#)

驗證是否在完全載入期間在目標資料庫上啟用次要索引

API 金鑰：sqlserver-check-secondary-indexes

此預遷移評估會驗證在目標資料庫完全載入期間是否啟用次要索引。建議您停用或移除次要索引。

如需詳細資訊，[請參閱的最佳實務 AWS Database Migration Service](#)。

驗證只有在 **BatchApplyEnabled** 設為 true 時，才會使用有限的 LOB 模式

API 金鑰：sqlserver-batch-apply-lob-mode

此預遷移評估會驗證 DMS 任務是否包含 LOB 資料欄。如果 LOB 資料欄包含在任務範圍中，則只能與有限的 LOB 模式BatchApplyEnabled一起使用。我們建議您為此類資料表建立個別任務，並改用交易套用模式。

如需詳細資訊，[請參閱如何使用 DMS 批次套用功能來改善 CDC 複寫效能？](#)。

驗證目標資料庫是否在任務範圍內的資料表上啟用了任何觸發

API 金鑰：sqlserver-check-for-triggers

AWS DMS 已識別目標資料庫中可能影響完整載入 DMS 任務效能和目標延遲的觸發條件。請確定在任務執行期間停用這些觸發，並在切換期間啟用。

檢查任務範圍中的資料表是否包含計算資料欄

API 金鑰：sqlserver-check-for-computed-fields

此預遷移評估會檢查運算資料欄是否存在。AWS DMS 不支援從 SQL Server 運算資料欄複寫變更。

此評估僅對完全載入和 CDC 遷移或僅限 CDC 遷移有效。此評估對於僅限完全載入遷移無效。

如需詳細資訊，請參閱[使用 SQL Server 做為來源的限制 AWS DMS](#)。

檢查任務範圍中的資料表是否具有資料欄儲存區索引

API 金鑰：sqlserver-check-for-columnstore-indexes

此預遷移評估會檢查是否存在具有資料欄存放區索引的資料表。AWS DMS 不支援從具有資料欄存放區索引的 SQL Server 資料表複寫變更。

此評估僅對完全載入和 CDC 遷移或僅限 CDC 遷移有效。此評估對於僅限完全載入遷移無效。

如需詳細資訊，請參閱[使用 SQL Server 做為來源的限制 AWS DMS](#)。

檢查記憶體最佳化資料表是否屬於任務範圍

API 金鑰：sqlserver-check-for-memory-optimized-tables

此預遷移評估會檢查是否存在記憶體最佳化資料表。AWS DMS 不支援從記憶體最佳化資料表複寫變更。

此評估僅對完全載入和 CDC 遷移或僅限 CDC 遷移有效。此評估對於僅限完全載入遷移無效。

如需詳細資訊，請參閱[使用 SQL Server 做為來源的限制 AWS DMS](#)。

檢查暫時資料表是否屬於任務範圍

API 金鑰：sqlserver-check-for-temporal-tables

此預遷移評估會檢查是否存在暫時資料表。AWS DMS 不支援從暫時資料表複寫變更。

此評估僅對完全載入和 CDC 遷移或僅限 CDC 遷移有效。此評估對於僅限完全載入遷移無效。

如需詳細資訊，請參閱[使用 SQL Server 做為來源的限制 AWS DMS](#)。

檢查資料庫層級是否啟用延遲持久性

API 金鑰：sqlserver-check-for-delayed-durability

此預遷移評估會檢查是否存在延遲的持久性。AWS DMS 不支援從使用延遲持久性的交易複寫變更。

此評估僅對完全載入和 CDC 遷移或僅限 CDC 遷移有效。此評估對於僅限完全載入遷移無效。

如需詳細資訊，請參閱[使用 SQL Server 做為來源的限制 AWS DMS](#)。

檢查資料庫層級是否啟用資料復原加速

API 金鑰：sqlserver-check-for-accelerated-data-recovery

此預遷移評估會檢查是否存在加速資料復原。AWS DMS 不支援使用加速資料復原複寫來自資料庫的變更。

此評估僅對完全載入和 CDC 遷移或僅限 CDC 遷移有效。此評估對於僅限完全載入遷移無效。

如需詳細資訊，請參閱[使用 SQL Server 做為來源的限制 AWS DMS](#)。

檢查資料表映射是否有超過 10,000 個具有主索引鍵的資料表

API 金鑰：sqlserver-large-number-of-tables

此預遷移評估會檢查是否存在超過 10,000 個具有主索引鍵的資料表。如果具有主索引鍵的資料表過多，使用 MS 複寫設定的資料庫可能會遭遇任務失敗。

此評估僅對完全載入和 CDC 遷移或僅限 CDC 遷移有效。此評估對於僅限完全載入遷移無效。

如需設定 MS 複寫的詳細資訊，請參閱：[從 SQL Server 擷取持續複寫的資料變更](#)。

檢查來源資料庫是否有具有特殊字元的資料表或結構描述名稱。

API 金鑰：sqlserver-check-for-special-characters

此預遷移評估會驗證來源資料庫是否具有包含下列集合中字元的資料表或結構描述名稱：

```
\\ -- \n \" \b \r ' \t ;
```

如需詳細資訊，請參閱[使用 SQL Server 做為來源的限制 AWS DMS](#)。

檢查來源資料庫是否具有具有遮罩資料的資料欄名稱

API 金鑰：sqlserver-check-for-masked-data

此預遷移評估會驗證來源資料庫是否已遮罩資料。會 AWS DMS 遷移遮罩資料而不遮罩。

如需詳細資訊，請參閱[使用 SQL Server 做為來源的限制 AWS DMS](#)。

檢查來源資料庫是否已加密備份

API 金鑰：sqlserver-check-for-encrypted-backups

此預遷移評估會驗證來源資料庫是否已加密備份。

如需詳細資訊，請參閱[使用 SQL Server 做為來源的限制 AWS DMS](#)。

檢查來源資料庫是否有存放在 URL 或 Windows Azure 上的備份。

API 金鑰：sqlserver-check-for-backup-url

此預遷移評估會驗證來源資料庫是否有存放在 URL 或 Windows Azure 上的備份。

如需詳細資訊，請參閱[使用 SQL Server 做為來源的限制 AWS DMS](#)。

檢查來源資料庫是否在多個磁碟上有備份

API 金鑰：sqlserver-check-for-backup-multiple-stripes

此預遷移評估會驗證來源資料庫是否在多個磁碟上有備份。

如需詳細資訊，請參閱[使用 SQL Server 做為來源的限制 AWS DMS](#)。

檢查來源資料庫是否具有至少一個完整備份

API 金鑰：sqlserver-check-for-full-backup

此預遷移評估會驗證來源資料庫是否具有至少一個完整備份。SQL Server 必須設定為完整備份，而且您必須在複寫資料之前執行備份。

如需詳細資訊，請參閱[使用 SQL Server 做為來源的限制 AWS DMS](#)。

檢查來源資料庫是否具有稀疏資料欄和單欄式結構壓縮。

API 金鑰：sqlserver-check-for-sparse-columns

此預遷移評估會驗證來源資料庫是否具有稀疏資料欄和單欄式結構壓縮。DMS 不支援稀疏資料欄和單欄式結構壓縮。

如需詳細資訊，請參閱[使用 SQL Server 做為來源的限制 AWS DMS](#)。

檢查來源資料庫執行個體是否有 SQL Server 2008 或 SQL Server 2008 R2 的伺服器層級稽核

API 金鑰：sqlserver-check-for-audit-2008

此預遷移評估會驗證來源資料庫是否已啟用 SQL Server 2008 或 SQL Server 2008 R2 的伺服器層級稽核。DMS 與 SQL Server 2008 和 2008 R2 有相關的已知問題。

如需詳細資訊，請參閱[使用 SQL Server 做為來源的限制 AWS DMS](#)。

檢查來源資料庫是否有完整 LOB 模式的幾何資料欄

API 金鑰：sqlserver-check-for-geometry-columns

此預遷移評估會在使用 SQL Server 做為來源時，驗證來源資料庫是否具有完整大型物件 (LOB) 模式的幾何資料欄。我們建議您使用有限的 LOB 模式，或將InlineLobMaxSize任務設定設定為在資料庫包含幾何資料欄時使用內嵌 LOB 模式。

如需詳細資訊，請參閱[使用 SQL Server 做為來源的限制 AWS DMS](#)。

檢查來源資料庫是否有具有 Identity 屬性的資料欄。

API 金鑰：sqlserver-check-for-identity-columns

此預遷移評估會驗證來源資料庫是否具有具有 IDENTITY 屬性的資料欄。DMS 不會將此屬性遷移至對應的目標資料庫資料欄。

如需詳細資訊，請參閱[使用 SQL Server 做為來源的限制 AWS DMS](#)。

檢查 DMS 使用者是否具有完整 LOAD 許可

API 金鑰：sqlserver-check-user-permission-for-full-load-only

此預遷移評估會驗證 DMS 任務的使用者是否具有在 FULL LOAD 模式下執行任務的許可。

如需詳細資訊，請參閱[使用 SQL Server 做為來源的限制 AWS DMS](#)。

檢查 DMS 使用者是否具有完整 LOAD 和 CDC 或僅限 CDC 許可

API 金鑰：sqlserver-check-user-permission-for-cdc

此預遷移評估會驗證 DMS 使用者是否具有在 FULL LOAD and CDC 或 CDC only 模式中執行任務的許可。

如需詳細資訊，請參閱[使用 SQL Server 做為來源的限制 AWS DMS](#)。

檢查現場部署或 EC2 資料庫上的 CDC 是否已啟用 MS-Replication。

API 金鑰：sqlserver-check-attribute-for-enable-ms-cdc-onprem

檢查現場部署或 EC2 資料庫上的 CDC 是否已啟用 MS-Replication。

如需設定 MS 複寫的詳細資訊，請參閱：[在內部部署或 Amazon EC2 上擷取自我管理 SQL Server 的資料變更](#)。

檢查 DMS 使用者是否具有 VIEW DEFINITION 許可。

API 金鑰：sqlserver-check-user-permission-on-view-definition

此預遷移評估會驗證端點設定中指定的使用者是否具有 VIEW DEFINITION 許可。DMS 需要檢視物件定義的 VIEW DEFINITION 許可。

如需詳細資訊，請參閱[使用 SQL Server 做為來源的限制 AWS DMS](#)。

檢查 DMS 使用者是否對沒有 Sysadmin 角色的使用者具有主資料庫的 VIEW DATABASE STATE 許可。

API 金鑰：sqlserver-check-user-permission-on-view-database-state

此預遷移評估會驗證端點設定中指定的使用者是否具有 VIEW DATABASE STATE 許可。DMS 需要此許可才能存取 MASTER 資料庫中的資料庫物件。當使用者沒有 sysadmin 權限時，DMS 也需要此許可。DMS 需要此許可才能建立函數、憑證和登入，以及授予登入資料。

如需詳細資訊，請參閱[使用 SQL Server 做為來源的限制 AWS DMS](#)。

檢查 DMS 使用者是否具有 VIEW SERVER STATE 許可。

API 金鑰：sqlserver-check-user-permission-on-view-server-state

此預遷移評估會檢查額外連線屬性 (ECA) 中指定的使用者是否具有 VIEW SERVER STATE 許可。VIEW SERVER STATE 是一種伺服器層級許可，可讓使用者檢視整個伺服器的資訊和狀態。此許可可讓您存取動態管理檢視 (DMVs) 和動態管理函數 (DMFs)，以公開 SQL Server 執行個體的相關資訊。DMS 使用者需要此許可才能存取 CDC 資源。在 FULL LOAD and CDC 或 CDC only 模式下執行 DMS 任務需要此許可。

如需詳細資訊，請參閱[使用 SQL Server 做為來源的限制 AWS DMS](#)。

驗證文字複本大小參數是否不受限制

API 金鑰：sqlserver-check-for-max-text-repl-size

在資料庫上設定文字複本大小上限參數可能會導致 LOB 資料欄的資料遷移錯誤。DMS 強烈建議將其設定為 -1。

如需詳細資訊，請參閱[the section called “對 Microsoft SQL Server 的問題進行疑難排解”](#)。

驗證批次套用的目標上是否存在主索引鍵或唯一索引

API 金鑰：sqlserver-check-batch-apply-target-pk-ui-absence

只有在目標資料表上具有主索引鍵或唯一索引的資料表上才支援批次套用。沒有主索引鍵或唯一索引的資料表會導致批次失敗，並逐一處理變更。建議您將這類資料表移至自己的任務，並改用交易套用模式。或者，您可以在目標資料表上建立唯一的金鑰。

如需詳細資訊，請參閱[使用 SQL Server 做為來源的限制 AWS DMS](#)。

驗證啟用批次套用時，目標上是否同時存在主索引鍵和唯一索引

API 金鑰：sqlserver-check-batch-apply-target-pk-ui-simultaneously

只有在目標資料表上具有主索引鍵或唯一索引的資料表上才支援批次套用。具有主索引鍵和唯一索引的資料表會同時導致批次失敗，並逐一處理變更。建議您將這類資料表移至自己的任務，並改用交易套用模式。或者，您可以在目標資料表上捨棄唯一索引鍵或主索引鍵，並在遷移時重建它。

如需詳細資訊，請參閱[使用 SQL Server 做為來源的限制 AWS DMS](#)。

啟用 DMS 驗證時，驗證資料表是否具有主索引鍵或唯一索引

API 金鑰：sqlserver-check-pk-validity

資料驗證要求資料表在來源和目標上都有主索引鍵或唯一索引。

如需詳細資訊，請參閱[資料驗證](#)。

驗證 AWS DMS 使用者是否具有目標的必要權限

API 金鑰：sqlserver-check-target-privileges

AWS DMS 使用者必須至少擁有目標資料庫上的 db_owner 使用者角色。

如需詳細資訊，請參閱[使用 SQL Server 做為目標時的安全需求 AWS Database Migration Service](#)。

使用 MaxFullLoadSubTasks 設定的建議

API 金鑰：sqlserver-tblnum-for-max-fullload-subtasks

此評估會檢查任務中包含的資料表數量，並建議在完整載入程序期間增加 MaxFullLoadSubTasks 參數以獲得最佳效能。根據預設，會同時 AWS DMS 遷移 8 個資料表。將 MaxFullLoadSubTasks 參數變更為較高的值可改善完全載入效能。

如需詳細資訊，請參閱[完全載入任務設定](#)。

檢查數字隨機轉換規則

API 金鑰：sqlserver-datamasking-digits-randomize

此評估會驗證資料表映射中使用的資料欄是否與數位隨機轉換規則相容。此外，評估會檢查為轉換選取的任何資料欄是否為主索引鍵、唯一限制條件或外部索引鍵的一部分，因為套用數字隨機轉換並不保證任何唯一性。

檢查數字遮罩的轉換規則

API 金鑰：sqlserver-datamasking-digits-mask

此評估會驗證 Digits Mask 轉換規則是否不支援資料表映射中使用的任何資料欄。此外，評估會檢查為轉換選取的任何資料欄是否為主索引鍵、唯一限制條件或外部索引鍵的一部分，因為將數位遮罩轉換套用到此類資料欄可能會導致 DMS 任務失敗，因為無法保證唯一性。

檢查雜湊遮罩的轉換規則

API 金鑰：sqlserver-datamasking-hash-mask

此評估會驗證雜湊遮罩轉換規則是否不支援資料表映射中使用的任何資料欄。它也會檢查來源資料欄的長度是否超過 64 個字元。理想情況下，目標欄長度應大於 64 個字元，以支援雜湊遮罩。此外，評估會檢查為轉換選取的任何資料欄是否為主索引鍵、唯一限制條件或外部索引鍵的一部分，因為套用數字隨機轉換並不保證任何唯一性。

確認資料驗證任務設定和資料遮罩數字隨機化未同時啟用

API 金鑰：all-to-all-validation-with-datamasking-digits-randomize

此預遷移評估會驗證資料驗證設定和資料遮罩數字隨機化不會同時啟用，因為這些功能不相容。

確認資料驗證任務設定和資料遮罩雜湊遮罩未同時啟用

API 金鑰：all-to-all-validation-with-datamasking-hash-mask

此預遷移評估會驗證資料驗證設定和資料遮罩雜湊遮罩不會同時啟用，因為這些功能不相容。

確認資料驗證任務設定和資料遮罩數字遮罩未同時啟用

API 金鑰：all-to-all-validation-with-digit-mask

此預遷移評估會驗證資料驗證設定和資料遮罩數字遮罩不會同時啟用，因為這些功能不相容。

驗證來源資料庫中至少存在一個選取的物件

API 金鑰：all-check-source-selection-rules

此預遷移評估會驗證選取規則中指定的至少一個物件是否存在於來源資料庫中，包括萬用字元型規則的模式比對。

驗證來源資料庫中是否存在次要限制條件和索引（非主要）

API 金鑰：all-check-secondary-constraints

此預遷移評估會驗證來源資料庫中是否存在次要限制條件和索引（外部索引鍵、檢查限制條件、非叢集索引）。

驗證目標端點不是僅供讀取複本

API 金鑰：all-check-target-read-replica

此預遷移評估會驗證目標端點未設定為僅供讀取複本。AWS DMS 需要對目標資料庫的寫入存取權，且無法複寫至唯讀複本。

驗證備份鏈

API 金鑰：sqlserver-check-for-backup-broken-chain

此預遷移評估會驗證來源資料庫備份鏈是否未中斷。中斷的備份鏈可防止 AWS DMS 存取 CDC 複寫所需的交易日誌。

檢查資料庫使用者套用 **EXCLUSIVE_AUTOMATIC_TRUNCATION** 保護政策的許可

API 金鑰：sqlserver-safeguard-permissions

此預遷移評估會驗證資料庫使用者是否具有使用 **EXCLUSIVE_AUTOMATIC_TRUNCATION** 保護政策所需的許可。使用者必須將 `dbo.syscategories` 和 `dbo.sysjobs` 系統物件的 **SELECT** 許可授予 `dmsuser`。

如需詳細資訊，請參閱 [使用 SQL Server 做為來源時的端點設定 AWS DMS](#)。

驗證 AWS DMS 來源端點的次要節點連線和必要的防護屬性

API 金鑰：sqlserver-check-sec-node-sg-policy

此預遷移評估會驗證來源端點在連線至已啟用防護的次要節點時，是否已設定必要的額外連線屬性 (ECAs)。

如需詳細資訊，請參閱 [使用 SQL Server 做為來源時的端點設定 AWS DMS](#)。

當 AWS DMS 連接到次要節點時，驗證端點具有所有必要的額外連線屬性 (ECAs)

API 金鑰：sqlserver-check-sec-node-without-eca

此預遷移評估會驗證在來源端點連線至次要節點時，是否已設定所有必要的額外連線屬性 (ECAs)

如需詳細資訊，請參閱 [使用自我管理 SQL Server AlwaysOn 可用群組](#)。

MySQL 評估

本節說明使用 MySQL、Aurora MySQL 相容版本或 Aurora MySQL 相容版本無伺服器來源端點之遷移任務的個別預遷移評估。

主題

- [驗證二進位日誌交易壓縮是否已停用](#)
- [驗證 DMS 使用者是否具有來源資料庫的 REPLICATION CLIENT 和 REPLICATION SLAVE 許可](#)
- [驗證 DMS 使用者是否具有來源資料庫資料表的 SELECT 許可](#)
- [驗證來源資料庫中的 server_id 是否設定為 1 或更高](#)
- [驗證 DMS 使用者是否具有 MySQL 資料庫作為目標的必要許可](#)
- [驗證是否已為來源資料庫設定自動移除二進位日誌](#)
- [驗證只有在 BatchApplyEnabled 設為 true 時，才會使用有限的 LOB 模式](#)
- [驗證資料表是否使用 Innodb 以外的儲存引擎](#)
- [驗證是否在用於遷移的任何資料表上啟用自動遞增](#)
- [驗證資料庫 Binlog 映像是否設定為 FULL 以支援 DMS CDC](#)
- [驗證來源資料庫是否為 MySQL 僅供讀取複本](#)
- [驗證資料表是否有分割區，並建議 target_table_prep_mode 完整載入任務設定](#)
- [驗證 DMS 是否支援資料庫版本](#)
- [驗證目標資料庫是否已設定為 local_infile 1](#)
- [驗證目標資料庫是否有具有外部索引鍵的資料表](#)
- [驗證任務範圍內的來源資料表是否有階層限制](#)
- [驗證逾時值是否適合 MySQL 來源或目標](#)
- [驗證 max_statement_time 資料庫參數](#)
- [驗證批次套用的目標上是否存在主索引鍵或唯一索引](#)
- [驗證批次套用的目標上是否同時存在主索引鍵和唯一索引](#)
- [驗證次要索引是否在目標資料庫完全載入期間啟用](#)
- [啟用 DMS 驗證時，驗證資料表是否具有主索引鍵或唯一索引](#)
- [使用 MaxFullLoadSubTasks 設定的建議](#)
- [檢查數字隨機轉換規則](#)
- [檢查數字遮罩的轉換規則](#)
- [檢查雜湊遮罩的轉換規則](#)
- [確認資料驗證任務設定和資料遮罩數字隨機化未同時啟用](#)
- [確認資料驗證任務設定和資料遮罩雜湊遮罩未同時啟用](#)

- [確認資料驗證任務設定和資料遮罩數字遮罩未同時啟用](#)
- [檢查來源 Amazon Aurora MySQL 執行個體是否不是僅供讀取複本](#)
- [檢查二進位日誌保留時間是否已正確設定](#)
- [檢查來源資料表是否沒有隱藏的資料欄。](#)
- [驗證資料庫 Binlog 格式是否設定為 ROW 以支援 DMS CDC](#)
- [驗證來源資料庫中至少存在一個選取的物件](#)
- [驗證來源資料庫中是否存在具有產生資料欄的資料表](#)
- [驗證已為分割資料表啟用 skipTableSuspensionForPartitionDdl](#)
- [驗證 max_allowed_packet 大小是否可以處理來源 LOB 資料欄](#)
- [驗證來源資料庫中是否存在次要限制條件和索引（非主要）](#)

驗證二進位日誌交易壓縮是否已停用

API 金鑰：mysql-check-binlog-compression

此預遷移評估會驗證二進位日誌交易壓縮是否已停用。AWS DMS 不支援二進位日誌交易壓縮。

如需詳細資訊，請參閱[使用 MySQL 資料庫做為來源的限制 AWS DMS](#)。

驗證 DMS 使用者是否具有來源資料庫的 REPLICATION CLIENT 和 REPLICATION SLAVE 許可

API 金鑰：mysql-check-replication-privileges

如果 DMS 任務遷移類型為 CDC 或完全載入 + CDC，則此預遷移評估會驗證來源端點連線設定中指定的 DMS 使用者是否具有 REPLICATION CLIENT 和來源資料庫的 REPLICATION SLAVE 許可。

如需詳細資訊，請參閱[使用任何 MySQL 相容資料庫做為來源 AWS DMS](#)。

驗證 DMS 使用者是否具有來源資料庫資料表的 SELECT 許可

API 金鑰：mysql-check-select-privileges

此預遷移評估會驗證來源端點連線設定中指定的 DMS 使用者是否具有來源資料庫資料表的 SELECT 許可。

如需詳細資訊，請參閱[使用任何 MySQL 相容資料庫做為來源 AWS DMS](#)。

驗證來源資料庫中的 `server_id` 是否設定為 1 或更高

API 金鑰：`mysql-check-server-id`

此預遷移評估會驗證 CDC 遷移類型的來源資料庫中的 `server_id` 伺服器變數是否設定為 1 或更高。

如需來源的詳細資訊 AWS DMS，請參閱[使用自我管理的 MySQL 相容資料庫做為來源 AWS DMS](#)。

驗證 DMS 使用者是否具有 MySQL 資料庫作為目標的必要許可

API 金鑰：`mysql-check-target-privileges`

此預遷移評估會驗證目標端點連線設定中指定的 DMS 使用者是否具有 MySQL 資料庫作為目標的必要許可。

如需 MySQL 來源端點先決條件的詳細資訊，請參閱[使用任何 MySQL 相容資料庫做為來源 AWS DMS](#)。

驗證是否已為來源資料庫設定自動移除二進位日誌

API 金鑰：`mysql-check-expire-logs-days`

此預遷移評估會驗證資料庫是否設定為自動移除二進位日誌。`EXPIRE_LOGS_DAYS` 或 `BINLOG_EXPIRE_LOGS_SECONDS` 全域系統變數的值應大於零，以防止遷移期間過度使用磁碟空間。

如需來源的詳細資訊 AWS DMS，請參閱[使用自我管理的 MySQL 相容資料庫做為來源 AWS DMS](#)。

驗證只有在 **BatchApplyEnabled** 設為 `true` 時，才會使用有限的 LOB 模式

API 金鑰：`mysql-batch-apply-lob-mode`

此預遷移評估會驗證 DMS 任務是否包含 LOB 資料欄。如果 LOB 資料欄包含在任務範圍中，則只能與有限的 LOB 模式 `BatchApplyEnabled` 一起使用。

如需 `BatchApplyEnabled` 設定的詳細資訊，請參閱[如何使用 DMS 批次套用功能來改善 CDC 複寫效能？](#)。

驗證資料表是否使用 InnoDB 以外的儲存引擎

API 金鑰：`mysql-check-table-storage-engine`

此預遷移評估會驗證用於來源 MySQL 資料庫中任何資料表的儲存引擎是否為 InnoDB 以外的引擎。根據預設，DMS 會使用 InnoDB 儲存引擎建立目標資料表。如果您需要使用 InnoDB 以外的儲存引擎，

您必須在目標資料庫上手動建立資料表，並將 DMS 任務設定為使用 TRUNCATE_BEFORE_LOAD 或 DO_NOTHING 作為完全載入任務設定。如需完整載入任務設定的詳細資訊，請參閱 [完全載入任務設定](#)。

Note

此預遷移評估不適用於 Aurora MySQL 相容版本或 Aurora MySQL 相容版本 Serverless。

如需 MySQL 端點限制的詳細資訊，請參閱 [使用 MySQL 資料庫做為來源的限制 AWS DMS](#)。

驗證是否在用於遷移的任何資料表上啟用自動遞增

API 金鑰：mysql-check-auto-increment

此預遷移評估會驗證任務中使用的來源資料表是否已啟用自動遞增。DMS 不會將資料欄上的 AUTO_INCREMENT 屬性遷移至目標資料庫。

如需 MySQL 端點限制的詳細資訊，請參閱 [使用 MySQL 資料庫做為來源的限制 AWS DMS](#)。如有關在 MySQL 中處理身分資料欄的資訊，請參閱 [處理 IDENTITY 資料欄 AWS DMS：第 2 部分](#)。

驗證資料庫 Binlog 映像是否設定為 FULL 以支援 DMS CDC

API 金鑰：mysql-check-binlog-image

此預遷移評估會檢查來源資料庫的 binlog 映像是否設定為 FULL。在 MySQL 中，binlog_row_image 變數決定使用 ROW 格式時如何寫入二進位日誌事件。若要確保與 DMS 的相容性並支援 CDC，請將 binlog_row_image 變數設定為 FULL。此設定可確保 DMS 收到足夠的資訊，以在遷移期間建構目標資料庫的完整資料處理語言 (DML)。

若要將 binlog 映像設定為 FULL，請執行下列動作：

- 對於 Amazon RDS，此值預設為 FULL。
- 對於內部部署或 Amazon EC2 上的資料庫，請在 my.ini (Microsoft Windows) 或 my.cnf (UNIX) 中設定 binlog_row_image 值。

此評估僅對完全載入和 CDC 遷移或僅限 CDC 遷移有效。此評估對於僅限完全載入遷移無效。

驗證來源資料庫是否為 MySQL 僅供讀取複本

API 金鑰：mysql-check-database-role

此預遷移評估會驗證來源資料庫是否為僅供讀取複本。若要在連線至僅供讀取複本時啟用 DMS 的 CDC 支援，請將 `log_slave_updates` 參數設定為 `True`。如需使用自我管理 MySQL 資料庫的詳細資訊，請參閱 [使用自我管理的 MySQL 相容資料庫做為的來源 AWS DMS](#)。

若要將 `log_slave_updates` 值設定為 `True`，請執行下列動作：

- 對於 Amazon RDS，請使用資料庫的參數群組。如需使用 RDS 資料庫參數群組的相關資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的 [使用參數群組](#)。
- 對於內部部署或 Amazon EC2 上的資料庫，請在 `my.ini`(Microsoft Windows) 或 `my.cnf`(UNIX) 中設定 `log_slave_updates` 值。

此評估僅對完全載入和 CDC 遷移或僅限 CDC 遷移有效。此評估對於僅限完全載入遷移無效。

驗證資料表是否有分割區，並建議 **`target_table_prep_mode`** 完整載入任務設定

API 金鑰：`mysql-check-table-partition`

此預遷移評估會檢查來源資料庫中是否存在具有分割區的資料表。DMS 會在 MySQL 目標上建立沒有分割區的資料表。若要將分割資料表遷移至目標上的分割資料表，您必須執行下列動作：

- 在目標 MySQL 資料庫中預先建立分割的資料表。
- 將 DMS 任務設定為使用 `TRUNCATE_BEFORE_LOAD` 或 `DO_NOTHING` 作為完全載入任務設定。

如需 MySQL 端點限制的詳細資訊，請參閱 [使用 MySQL 資料庫做為來源的限制 AWS DMS](#)。

驗證 DMS 是否支援資料庫版本

API 金鑰：`mysql-check-supported-version`

此預遷移評估會驗證來源資料庫版本是否與 DMS 相容。如需支援的 MySQL 版本的詳細資訊，請參閱 [資料遷移的來源端點](#)。

驗證目標資料庫是否已設定為 **`local_infile 1`**

API 金鑰：`mysql-check-target-localinfile-set`

此預遷移評估會檢查目標資料庫中的 `local_infile` 參數是否設為 1。DMS 要求在目標資料庫中完全載入期間將 `'local_infile'` 參數設定為 1。如需詳細資訊，請參閱 [使用從 MySQL 遷移至 MySQL AWS DMS](#)。

此評估僅適用於完全載入或完全載入和 CDC 任務。

驗證目標資料庫是否有具有外部索引鍵的資料表

API 金鑰：`mysql-check-fk-target`

此預遷移評估會檢查完全載入或完全，以及遷移至 MySQL 資料庫的 CDC 任務是否有具有外部索引鍵的資料表。DMS 中的預設設定是依字母順序載入資料表。具有外部索引鍵和參考完整性限制的資料表可能會導致載入失敗，因為父資料表和子資料表可能不會同時載入。

如需 DMS 中參考完整性的詳細資訊，請參閱 [改善 AWS DMS 遷移的效能](#) 主題中的使用索引、觸發條件和參考完整性限制。

驗證任務範圍內的來源資料表是否有階層限制

API 金鑰：`mysql-check-cascade-constraints`

此預遷移評估會檢查是否有任何 MySQL 來源資料表有層疊限制。DMS 任務不會遷移或複寫層疊限制條件，因為 MySQL 不會在 binlog 中記錄這些事件的變更。雖然 AWS DMS 不支援這些限制條件，但您可以針對關聯式資料庫目標使用因應措施。

如需有關支援大小寫限制條件和其他限制條件的資訊，請參閱 主題 [未遷移的索引、外部索引鍵或梯級更新或刪除](#) 中的對遷移任務進行故障診斷。AWS DMS

驗證逾時值是否適合 MySQL 來源或目標

API 金鑰：`mysql-check-target-network-parameter`

此預遷移評估會檢查任務的 MySQL 端點是否已將 `net_read_timeout`、`net_write_timeout` 和 `wait_timeout` 設定為至少 300 秒。這是必要的，以防止遷移期間中斷連線。

如需詳細資訊，請參閱 [目標 MySQL 執行個體的連線在任務期間中斷連線](#)。

驗證 `max_statement_time` 資料庫參數

API 金鑰：`mysql-check-max-statement-time`

檢查來源參數 - `max_statement_time` 適用於 MySQL 型來源。如果資料表大於 10 億，請驗證值，`max_statement_time` 並建議將設定為較高的值，以避免任何潛在的資料遺失。

驗證批次套用的目標上是否存在主索引鍵或唯一索引

API 金鑰：`mysql-check-batch-apply-target-pk-ui-absence`

只有在目標資料表上具有主索引鍵或唯一索引的資料表上才支援批次套用。沒有主索引鍵或唯一索引的資料表會導致批次失敗，並逐一處理變更。建議您將這類資料表移至自己的任務，並改用交易套用模式。或者，您可以在目標資料表上建立唯一的金鑰。

如需詳細資訊，請參閱[使用 MySQL 相容資料庫做為目標 AWS Database Migration Service](#)。

驗證批次套用的目標上是否同時存在主索引鍵和唯一索引

API 金鑰：`mysql-check-batch-apply-target-pk-ui-simultaneously`

只有在目標資料表上具有主索引鍵或唯一索引的資料表上才支援批次套用。具有主索引鍵和唯一索引的資料表會同時導致批次失敗，並逐一處理變更。建議您將這類資料表移至自己的任務，並改用交易套用模式。或者，您可以在目標資料表上捨棄唯一索引鍵（或主索引鍵），並在執行遷移時重建它。

如需詳細資訊，請參閱[使用 MySQL 相容資料庫做為目標 AWS Database Migration Service](#)。

驗證次要索引是否在目標資料庫完全載入期間啟用

API 金鑰：`mysql-check-secondary-indexes`

考慮停用或移除目標資料庫中的次要索引。次要索引可能會影響完全載入期間的遷移效能。建議您先啟用次要索引，再套用快取的變更。

如需詳細資訊，請參閱[的最佳實務 AWS Database Migration Service](#)。

啟用 DMS 驗證時，驗證資料表是否具有主索引鍵或唯一索引

API 金鑰：`mysql-check-pk-validity`

資料驗證要求資料表必須有主索引鍵或唯一的索引。

如需詳細資訊，請參閱[AWS DMS 資料驗證](#)。

使用 **MaxFullLoadSubTasks** 設定的建議

API 金鑰：`mysql-tblnum-for-max-fullload-subtasks`

此評估會檢查任務中包含的資料表數量，並建議在完整載入程序期間增加 **MaxFullLoadSubTasks** 參數以獲得最佳效能。根據預設，會同時 AWS DMS 遷移 8 個資料表。將 **MaxFullLoadSubTasks** 參數變更為較高的值可改善完全載入效能。

如需詳細資訊，請參閱[完全載入任務設定](#)。

檢查數字隨機轉換規則

API 金鑰：mysql-datamasking-digits-randomize

此評估會驗證資料表映射中使用的資料欄是否與數位隨機轉換規則相容。此外，評估會檢查為轉換選擇的任何資料欄是否為主索引鍵、唯一限制條件或外部索引鍵的一部分，因為套用數字隨機轉換並不保證任何唯一性。

檢查數字遮罩的轉換規則

API 金鑰：mysql-datamasking-digits-mask

此評估會驗證 Digits Mask 轉換規則是否不支援資料表映射中使用的任何資料欄。此外，評估會檢查為轉換選取的任何資料欄是否為主索引鍵、唯一限制條件或外部索引鍵的一部分，因為將數位遮罩轉換套用至此類資料欄可能會導致 DMS 任務失敗，因為無法保證唯一性。

檢查雜湊遮罩的轉換規則

API 金鑰：mysql-datamasking-hash-mask

此評估會驗證雜湊遮罩轉換規則是否不支援資料表映射中使用的任何資料欄。它也會檢查來源資料欄的長度是否超過 64 個字元。理想情況下，目標欄長度應大於 64 個字元，以支援雜湊遮罩。此外，評估會檢查為轉換選擇的任何資料欄是否為主索引鍵、唯一限制條件或外部索引鍵的一部分，因為套用數字隨機轉換並不保證任何唯一性。

確認資料驗證任務設定和資料遮罩數字隨機化未同時啟用

API 金鑰：all-to-all-validation-with-datamasking-digits-randomize

此預遷移評估會驗證資料驗證設定和資料遮罩數字隨機化不會同時啟用，因為這些功能不相容。

確認資料驗證任務設定和資料遮罩雜湊遮罩未同時啟用

API 金鑰：all-to-all-validation-with-datamasking-hash-mask

此預遷移評估會驗證資料驗證設定和資料遮罩雜湊遮罩不會同時啟用，因為這些功能不相容。

確認資料驗證任務設定和資料遮罩數字遮罩未同時啟用

API 金鑰：all-to-all-validation-with-digit-mask

此預遷移評估會驗證資料驗證設定和資料遮罩數字遮罩不會同時啟用，因為這些功能不相容。

檢查來源 Amazon Aurora MySQL 執行個體是否不是僅供讀取複本

API 金鑰：mysql-check-aurora-read-only

此預遷移評估會驗證是否在兩個 Amazon Aurora MySQL 叢集之間遷移，來源端點必須是讀取/寫入執行個體，而不是複本執行個體。

檢查二進位日誌保留時間是否已正確設定

API 金鑰：mysql-check-binlog-retention-time

此預遷移評估會驗證「binlog 保留時數」的值是否大於 24 小時。

檢查來源資料表是否沒有隱藏的資料欄。

API 金鑰：mysql-check-invisible-columns

此預遷移評估會驗證來源資料表是否沒有隱藏資料欄。AWS DMS 不會從來源資料庫中的隱藏資料欄遷移資料。

驗證資料庫 Binlog 格式是否設定為 ROW 以支援 DMS CDC

API 金鑰：mysql-check-binlog-format

此預遷移評估會驗證來源資料庫 Binlog 格式是否設定為 ROW，以支援變更資料擷取 (CDC)。若要將 binlog 格式設定為 ROW，請執行下列動作：

- 對於 Amazon RDS，請使用資料庫的參數群組。如需詳細資訊，請參閱《Amazon Relational Database Service 使用者指南》中的[為單一可用區資料庫設定 MySQL 二進位記錄](#)。
- 對於內部部署或 Amazon EC2 上的資料庫，請在 my.ini(Microsoft Windows) 或 my.cnf (UNIX) 中設定 binlog_format 值。

此評估僅對完全載入和 CDC 遷移或僅限 CDC 遷移有效。此評估對於僅限完全載入遷移無效。如需自我託管 MySQL 伺服器的詳細資訊，請參閱[使用自我管理的 MySQL 相容資料庫做為的來源 AWS DMS](#)。

驗證來源資料庫中至少存在一個選取的物件

API 金鑰：all-check-source-selection-rules

此預遷移評估會驗證選取規則中指定的至少一個物件是否存在於來源資料庫中，包括萬用字元型規則的模式比對。

驗證來源資料庫中是否存在具有產生資料欄的資料表

API 金鑰：mysql-check-generated-columns

此預遷移評估會檢查是否有任何 MySQL 來源資料表已產生 column。AWS DMS tasks 不會遷移或複寫產生的資料欄。如需如何遷移產生的資料欄的詳細資訊，請參閱 [使用 MySQL 資料庫做為來源的限制 AWS DMS](#)。

驗證已為分割資料表啟用 skipTableSuspensionForPartitionDdl

API 金鑰：mysql-check-skip-table-suspension-partition-ddl

此預遷移評估會偵測來源資料庫中的分割資料表，並驗證 skipTableSuspensionForPartitionDdl 參數設定。未設定此參數可能會導致遷移期間不必要的資料表停用。如需詳細資訊，請參閱以下連結：[使用 MySQL 資料庫做為來源的限制 AWS DMS](#)。

驗證 max_allowed_packet 大小是否可以處理來源 LOB 資料欄

API 金鑰：mysql-check-max-allowed-packet-lob

AWS DMS 會偵測來源資料表中超過目前 max_allowed_packet 設定的 LOB 資料欄。此不相符可能會導致資料遷移期間的複寫失敗。如需詳細資訊，請參閱[使用 MySQL 來疑難排解問題](#)。

驗證來源資料庫中是否存在次要限制條件和索引（非主要）

API 金鑰：all-check-secondary-constraints

此預遷移評估會驗證來源資料庫中是否存在次要限制條件和索引（外部索引鍵、檢查限制條件、非叢集索引）。

MariaDB 評估

本節說明使用 MariaDB 來源端點之遷移任務的個別預遷移評估。

若要使用 AWS DMS API 建立個別預遷移評估，請針對 [StartReplicationTaskAssessmentRun](#) 動作的 Include 參數使用列出的 API 金鑰。

主題

- [驗證來源資料庫中的 server_id 是否設定為 1 或更高](#)
- [驗證是否已為來源資料庫設定自動移除二進位日誌](#)

- [驗證只有在 BatchApplyEnabled 設為 true 時，才會使用有限的 LOB 模式](#)
- [驗證二進位日誌交易壓縮是否已停用](#)
- [驗證 DMS 使用者是否具有來源資料庫的 REPLICATION CLIENT 和 REPLICATION SLAVE 權限](#)
- [驗證 DMS 使用者是否具有來源資料庫資料表的 SELECT 許可](#)
- [驗證 DMS 使用者是否具有 MySQL 相容資料庫的必要權限做為目標](#)
- [驗證資料表是否使用 Innodb 以外的儲存引擎](#)
- [驗證是否在用於遷移的任何資料表上啟用自動遞增](#)
- [驗證資料庫 Binlog 格式是否設定為 ROW 以支援 DMS CDC](#)
- [驗證資料庫 Binlog 映像是否設定為 FULL 以支援 DMS CDC](#)
- [驗證來源資料庫是否為 MariaDB 僅供讀取複本](#)
- [驗證資料表是否具有分割區，並 DO NOTHING 針對完整載入任務設定建議 TRUNCATE BEFORE LOAD 或](#)
- [驗證 DMS 是否支援資料庫版本](#)
- [驗證目標資料庫是否已設定為 local_infile 1](#)
- [驗證目標資料庫是否有具有外部索引鍵的資料表](#)
- [驗證任務範圍內的來源資料表是否有層疊限制條件](#)
- [驗證任務範圍內的來源資料表是否已產生資料欄](#)
- [驗證逾時值是否適合 MariaDB 來源](#)
- [驗證逾時值是否適合 MariaDB 目標](#)
- [驗證 max_statement_time 資料庫參數](#)
- [驗證批次套用的目標上是否存在主索引鍵或唯一索引](#)
- [驗證批次套用的目標上是否同時存在主索引鍵和唯一索引](#)
- [驗證次要索引是否在目標資料庫完全載入期間啟用](#)
- [啟用 DMS 驗證時，驗證資料表是否具有主索引鍵或唯一索引](#)
- [使用 MaxFullLoadSubTasks 設定的建議](#)
- [檢查數字隨機轉換規則](#)
- [檢查數字遮罩的轉換規則](#)
- [檢查雜湊遮罩的轉換規則](#)
- [確認資料驗證任務設定和資料遮罩數字隨機化未同時啟用](#)

- [確認資料驗證任務設定和資料遮罩雜湊遮罩未同時啟用](#)
- [確認資料驗證任務設定和資料遮罩數字遮罩未同時啟用](#)
- [檢查二進位日誌保留時間是否已正確設定](#)
- [檢查來源資料表是否沒有隱藏的資料欄](#)
- [驗證來源資料庫中至少存在一個選取的物件](#)
- [驗證 skipTableSuspensionForPartitionDdl 已啟用分割資料表](#)
- [驗證來源資料庫中是否存在次要限制條件和索引（非主要）](#)

驗證來源資料庫中的 **server_id** 是否設定為 1 或更高

API 金鑰：mariadb-check-server-id

此預遷移評估會驗證 CDC 遷移類型的來源資料庫中的 server_id 伺服器變數是否設定為 1 或更高。

如需 MariaDB 端點限制的詳細資訊，請參閱[使用自我管理的 MySQL 相容資料庫做為來源 AWS DMS](#)。

驗證是否已為來源資料庫設定自動移除二進位日誌

API 金鑰：mariadb-check-expire-logs-days

此預遷移評估會驗證資料庫是否已設定為自動移除二進位日誌。EXPIRE_LOGS_DAYS 或 BINLOG_EXPIRE_LOGS_SECONDS 全域系統變數的值應大於零，以防止遷移期間過度使用磁碟空間。

如需 MariaDB 端點限制的詳細資訊，請參閱[使用自我管理的 MySQL 相容資料庫做為來源 AWS DMS](#)。

驗證只有在 BatchApplyEnabled 設為 true 時，才會使用有限的 LOB 模式

API 金鑰：mariadb-batch-apply-lob-mode

當複寫中包含 LOB 資料欄時，您只能 BatchApplyEnabled 在有限的 LOB 模式下使用。使用 LOB 模式的其他選項會導致批次失敗，並將逐一 AWS DMS 處理變更。建議您將這些資料表移至自己的任務，並改用交易套用模式。

如需 BatchApplyEnabled 設定的詳細資訊，請參閱[如何使用 DMS 批次套用功能來改善 CDC 複寫效能？](#)。

驗證二進位日誌交易壓縮是否已停用

API 金鑰：mariadb-check-binlog-compression

此預遷移評估會驗證二進位日誌交易壓縮是否已停用。AWS DMS 不支援二進位日誌交易壓縮。

如需詳細資訊，請參閱[使用 MySQL 資料庫做為來源的限制 AWS DMS](#)。

驗證 DMS 使用者是否具有來源資料庫的 REPLICATION CLIENT 和 REPLICATION SLAVE 權限

API 金鑰：mariadb-check-replication-privileges

如果 DMS 任務遷移類型為 CDC 或完全載入 + CDC，則此預遷移評估會驗證來源端點連線設定中指定的 DMS 使用者是否具有來源資料庫的 REPLICATION CLIENT 和 REPLICATION SLAVE 權限。

如需詳細資訊，請參閱[使用任何 MySQL 相容資料庫做為來源 AWS DMS](#)。

驗證 DMS 使用者是否具有來源資料庫資料表的 SELECT 許可

API 金鑰：mariadb-check-select-privileges

此預遷移評估會驗證來源端點連線設定中指定的 DMS 使用者是否具有來源資料庫資料表的 SELECT 許可。

如需詳細資訊，請參閱[使用任何 MySQL 相容資料庫做為來源 AWS DMS](#)。

驗證 DMS 使用者是否具有 MySQL 相容資料庫的必要權限做為目標

API 金鑰：mariadb-check-target-privileges

此預遷移評估會驗證目標端點連線設定中指定的 DMS 使用者是否具有 MySQL 相容資料庫的必要權限做為目標。

如需詳細資訊，請參閱[使用任何 MySQL 相容資料庫做為來源 AWS DMS](#)。

驗證資料表是否使用 InnoDB 以外的儲存引擎

API 金鑰：mariadb-check-table-storage-engine

此預遷移評估會驗證用於來源 MariaDB 資料庫中任何資料表的儲存引擎是否為 InnoDB 以外的引擎。根據預設，DMS 會使用 InnoDB 儲存引擎建立目標資料表。如果您需要使用

InnoDB 以外的儲存引擎，您必須在目標資料庫上手動建立資料表，並將 DMS 任務設定為使用 TRUNCATE_BEFORE_LOAD 或 DO_NOTHING 作為完全載入任務設定。如需完整載入任務設定的詳細資訊，請參閱 [完全載入任務設定](#)。

如需 MariaDB 端點限制的詳細資訊，請參閱 [使用 MySQL 資料庫做為來源的限制 AWS DMS](#)。

驗證是否在用於遷移的任何資料表上啟用自動遞增

API 金鑰：mariadb-check-auto-increment

此預遷移評估會驗證任務中使用的來源資料表是否已啟用自動遞增。DMS 不會將資料欄上的 AUTO_INCREMENT 屬性遷移至目標資料庫。

如需 MariaDB 端點限制的詳細資訊，請參閱 [使用 MySQL 資料庫做為來源的限制 AWS DMS](#)。如需有關在 MariaDB 中處理身分資料欄的資訊，請參閱 [處理 IDENTITY 資料欄 AWS DMS：第 2 部分](#)。

驗證資料庫 Binlog 格式是否設定為 ROW 以支援 DMS CDC

API 金鑰：mariadb-check-binlog-format

此預遷移評估會驗證來源資料庫 binlog 格式是否設定為 ROW 以支援 DMS 變更資料擷取 (CDC)。

若要將 binlog 格式設定為 ROW，請執行下列動作：

- 對於 Amazon RDS，請使用資料庫的參數群組。如需有關使用 RDS 參數群組的資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的 [設定 MySQL 二進位日誌](#)。
- 對於內部部署或 Amazon EC2 上的資料庫，請在 my.ini (Microsoft Windows) 或 my.cnf (UNIX) 中設定 binlog_format 值。

此評估僅對完全載入和 CDC 遷移或僅限 CDC 遷移有效。此評估對於僅限完全載入遷移無效。

如需自我託管 MariaDB 伺服器的詳細資訊，請參閱 [使用自我管理的 MySQL 相容資料庫做為的來源 AWS DMS](#)。

驗證資料庫 Binlog 映像是否設定為 FULL 以支援 DMS CDC

API 金鑰：mariadb-check-binlog-image

此預遷移評估會檢查來源資料庫的 binlog 映像是否設定為 FULL。在 MariaDB 中，binlog_row_image 變數決定使用 ROW 格式時如何寫入二進位日誌事件。若要確保與 DMS 的相

容性並支援 CDC，請將 `binlog_row_image` 變數設定為 `FULL`。此設定可確保 DMS 收到足夠的資訊，以在遷移期間建構目標資料庫的完整資料處理語言 (DML)。

若要將 `binlog` 映像設定為 `FULL`，請執行下列動作：

- 對於 Amazon RDS，此值預設為 `FULL`。
- 對於內部部署或 Amazon EC2 上的資料庫，請在 `my.ini` (Microsoft Windows) 或 `my.cnf` (UNIX) 中設定 `binlog_row_image` 值。

此評估僅對完全載入和 CDC 遷移或僅限 CDC 遷移有效。此評估對於僅限完全載入遷移無效。

如需自我託管 MariaDB 伺服器的詳細資訊，請參閱 [使用自我管理的 MySQL 相容資料庫做為的來源 AWS DMS](#)。

驗證來源資料庫是否為 MariaDB 僅供讀取複本

API 金鑰：`mariadb-check-database-role`

此預遷移評估會驗證來源資料庫是否為僅供讀取複本。若要在連線至僅供讀取複本時啟用 DMS 的 CDC 支援，請將 `log_slave_updates` 參數設定為 `True`。如需使用自我管理 MySQL 資料庫的詳細資訊，請參閱 [使用自我管理的 MySQL 相容資料庫做為的來源 AWS DMS](#)。

若要將 `log_slave_updates` 值設定為 `True`，請執行下列動作：

- 對於 Amazon RDS，請使用資料庫的參數群組。如需使用 RDS 資料庫參數群組的詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的 [使用參數群組](#)。
- 對於內部部署或 Amazon EC2 上的資料庫，請在 `my.ini` (Microsoft Windows) 或 `my.cnf` (UNIX) 中設定 `log_slave_updates` 值。

此評估僅對完全載入和 CDC 遷移或僅限 CDC 遷移有效。此評估對於僅限完全載入遷移無效。

驗證資料表是否具有分割區，並 **DO_NOTHING** 針對完整載入任務設定建議

TRUNCATE_BEFORE_LOAD 或

API 金鑰：`mariadb-check-table-partition`

此預遷移評估會檢查來源資料庫中是否存在具有分割區的資料表。DMS 會在 MariaDB 目標上建立沒有分割區的資料表。若要將分割資料表遷移至目標上的分割資料表，您必須執行下列動作：

- 在目標 MariaDB 資料庫中預先建立分割的資料表。

- 將 DMS 任務設定為使用 TRUNCATE_BEFORE_LOAD 或 DO_NOTHING 作為完全載入任務設定。

如需 MariaDB 端點限制的詳細資訊，請參閱 [使用 MySQL 資料庫做為來源的限制 AWS DMS](#)。

驗證 DMS 是否支援資料庫版本

API 金鑰：mariadb-check-supported-version

此預遷移評估會驗證來源資料庫版本是否與 DMS 相容。Amazon RDS MariaDB 10.4 版或更新版本或大於 10.11 的 MySQL 版本不支援 CDC。如需支援的 MariaDB 版本的詳細資訊，請參閱 [資料遷移的來源端點](#)。

驗證目標資料庫是否已設定為 **local_infile** 1

API 金鑰：mariadb-check-target-localinfile-set

此預遷移評估會檢查目標資料庫中的 local_infile 參數是否設定為 1。DMS 要求在目標資料庫中完全載入期間將 'local_infile' 參數設定為 1。如需詳細資訊，請參閱 [使用從 MySQL 遷移至 MySQL AWS DMS](#)。

此評估僅適用於完全載入任務。

驗證目標資料庫是否有具有外部索引鍵的資料表

API 金鑰：mariadb-check-fk-target

此預遷移評估會檢查完全載入或完全，以及遷移至 MariaDB 資料庫的 CDC 任務是否具有具有外部索引鍵的資料表。DMS 中的預設設定是依字母順序載入資料表。具有外部索引鍵和參考完整性限制的資料表可能會導致載入失敗，因為父資料表和子資料表可能不會同時載入。

如需 DMS 中參考完整性的詳細資訊，請參閱 [改善 AWS DMS 遷移的效能](#) 主題中的使用索引、觸發條件和參考完整性限制。

驗證任務範圍內的來源資料表是否有層疊限制條件

API 金鑰：mariadb-check-cascade-constraints

此預遷移評估會檢查是否有任何 MariaDB 來源資料表有層疊限制。DMS 任務不會遷移或複寫層疊限制條件，因為 MariaDB 不會在 binlog 中記錄這些事件的變更。雖然 AWS DMS 不支援這些限制條件，但您可以針對關聯式資料庫目標使用因應措施。

如需有關支援大小寫限制條件和其他限制條件的資訊，請參閱 [主題未遷移的索引、外部索引鍵或梯級更新或刪除](#)中的對遷移任務進行故障診斷。AWS DMS

驗證任務範圍內的來源資料表是否已產生資料欄

API 金鑰：mariadb-check-generated-columns

此預遷移評估會檢查是否有任何 MariaDB 來源資料表已產生資料欄。DMS 任務不會遷移或複寫產生的資料欄。

如需如何遷移產生的資料欄的詳細資訊，請參閱 [目標 MySQL 執行個體的連線在任務期間中斷連線](#)。

驗證逾時值是否適合 MariaDB 來源

API 金鑰：mariadb-check-source-network-parameter

此預遷移評估會檢查任務的 MariaDB 來源端點是否已將 net_read_timeout、net_write_timeout 和 wait_timeout 設定設為至少 300 秒。這是必要的，以防止遷移期間中斷連線。

如需詳細資訊，請參閱 [目標 MySQL 執行個體的連線在任務期間中斷連線](#)。

驗證逾時值是否適合 MariaDB 目標

API 金鑰：mariadb-check-target-network-parameter

此預遷移評估會檢查任務的 MariaDB 目標端點是否將 net_read_timeout、net_write_timeout 和 wait_timeout 設定設為至少 300 秒。這是必要的，以防止遷移期間中斷連線。

如需詳細資訊，請參閱 [目標 MySQL 執行個體的連線在任務期間中斷連線](#)。

驗證 max_statement_time 資料庫參數

API 金鑰：mariadb-check-max-statement-time

AWS DMS 會驗證資料庫來源參數 max_statement_time 是否設定為 0 以外的值。需要將此參數設定為 0 才能容納 DMS 完全載入程序。您可以考慮在完全載入完成後變更參數值，因為將其設定為 0 以外的值可能會導致資料遺失。

驗證批次套用的目標上是否存在主索引鍵或唯一索引

API 金鑰：mariadb-check-batch-apply-target-pk-ui-absence

只有在目標資料表上具有主索引鍵或唯一索引的資料表上才支援批次套用。沒有主索引鍵或唯一索引的資料表會導致批次失敗，並且會逐一處理變更。建議您將這類資料表移至自己的任務，並改用交易套用模式。或者，您可以在目標資料表上建立唯一的金鑰。

如需詳細資訊，請參閱[the section called “使用 MySQL 做為目標”](#)。

驗證批次套用的目標上是否同時存在主索引鍵和唯一索引

API 金鑰：mariadb-check-batch-apply-target-pk-ui-simultaneously

只有在目標資料表上具有主索引鍵或唯一索引的資料表上才支援批次套用。具有主索引鍵和唯一索引的資料表會同時導致批次失敗，並逐一處理變更。建議您將這類資料表移至自己的任務，並改用交易套用模式。或者，您可以在目標資料表上捨棄唯一索引鍵（或主索引鍵），並在執行遷移時重建它。

如需詳細資訊，請參閱[the section called “使用 MySQL 做為目標”](#)。

驗證次要索引是否在目標資料庫完全載入期間啟用

API 金鑰：mariadb-check-secondary-indexes

您必須考慮停用或移除目標資料庫中的次要索引。次要索引可能會影響完全載入期間的遷移效能。建議您先啟用次要索引，再套用快取的變更。

如需詳細資訊，請參閱[最佳實務](#)。

啟用 DMS 驗證時，驗證資料表是否具有主索引鍵或唯一索引

API 金鑰：mariadb-check-pk-validity

資料驗證要求資料表在來源和目標上都有主索引鍵或唯一索引。

如需詳細資訊，請參閱[資料驗證](#)。

使用 **MaxFullLoadSubTasks** 設定的建議

此評估會檢查任務中包含的資料表數量，並建議在完整載入程序期間增加 MaxFullLoadSubTasks 參數以獲得最佳效能。根據預設，會同時 AWS DMS 遷移 8 個資料表。將 MaxFullLoadSubTasks 參數變更為較高的值可改善完全載入效能。

如需詳細資訊，請參閱[the section called “完全載入任務設定”](#)。

檢查數字隨機轉換規則

API 金鑰：mariadb-datamasking-digits-randomize

此評估會驗證資料表映射中使用的資料欄是否與數位隨機轉換規則相容。此外，評估會檢查為轉換選擇的任何資料欄是否為主索引鍵、唯一限制條件或外部索引鍵的一部分，因為套用數字隨機轉換並不保證任何唯一性。

檢查數字遮罩的轉換規則

API 金鑰：mariadb-datamasking-digits-mask

此評估會驗證 Digits Mask 轉換規則是否不支援資料表映射中使用的任何資料欄。此外，評估會檢查為轉換選取的任何資料欄是否為主索引鍵、唯一限制條件或外部索引鍵的一部分，因為將數位遮罩轉換套用至此類資料欄可能會導致 DMS 任務失敗，因為無法保證唯一性。

檢查雜湊遮罩的轉換規則

API 金鑰：mariadb-datamasking-hash-mask

此評估會驗證雜湊遮罩轉換規則是否不支援資料表映射中使用的任何資料欄。它也會檢查來源資料欄的長度是否超過 64 個字元。理想情況下，目標欄長度應大於 64 個字元，以支援雜湊遮罩。此外，評估會檢查為轉換選擇的任何資料欄是否為主索引鍵、唯一限制條件或外部索引鍵的一部分，因為套用數字隨機轉換並不保證任何唯一性。

確認資料驗證任務設定和資料遮罩數字隨機化未同時啟用

API 金鑰：all-to-all-validation-with-datamasking-digits-randomize

此預遷移評估會驗證資料驗證設定和資料遮罩數字隨機化不會同時啟用，因為這些功能不相容。

確認資料驗證任務設定和資料遮罩雜湊遮罩未同時啟用

API 金鑰：all-to-all-validation-with-datamasking-hash-mask

此預遷移評估會驗證資料驗證設定和資料遮罩雜湊遮罩不會同時啟用，因為這些功能不相容。

確認資料驗證任務設定和資料遮罩數字遮罩未同時啟用

API 金鑰：all-to-all-validation-with-digit-mask

此預遷移評估會驗證資料驗證設定和資料遮罩數字遮罩不會同時啟用，因為這些功能不相容。

檢查二進位日誌保留時間是否已正確設定

API 金鑰：mariadb-check-binlog-retention-time

此預遷移評估會驗證 'binlog retention hours' 的值是否大於 24 小時。

檢查來源資料表是否沒有隱藏的資料欄

API 金鑰 : mariadb-check-invisible-columns

此預遷移評估會驗證來源資料表是否沒有隱藏資料欄。AWS DMS 不會從來源資料庫中的隱藏資料欄遷移資料。

驗證來源資料庫中至少存在一個選取的物件

API 金鑰 : all-check-source-selection-rules

此預遷移評估會驗證選取規則中指定的至少一個物件是否存在於來源資料庫中，包括萬用字元型規則的模式比對。

驗證 **skipTableSuspensionForPartitionDdl** 已啟用分割資料表

API 金鑰 : mariadb-check-skip-table-suspension-partition-ddl

此預遷移評估會偵測來源資料庫中的分割資料表，並驗證skipTableSuspensionForPartitionDdl參數設定。未設定此參數可能會導致遷移期間不必要的資料表停用。

如需詳細資訊，請參閱[使用 MySQL 資料庫做為來源的限制 AWS DMS](#)。

驗證來源資料庫中是否存在次要限制條件和索引（非主要）

API 金鑰 : all-check-secondary-constraints

此預遷移評估會驗證來源資料庫中是否存在次要限制條件和索引（外部索引鍵、檢查限制條件、非叢集索引）。

PostgreSQL 評估

本節說明使用 PostgreSQL 來源端點之遷移任務的個別預遷移評估。

主題

- [驗證 DDL 事件觸發是否始終設定為啟用](#)
- [驗證來源資料庫中是否存在 PostGIS 資料欄](#)

- [驗證是否在完全載入程序期間停用目標資料表上的外部金鑰限制](#)
- [驗證是否存在具有類似名稱的資料表](#)
- [驗證是否有資料表具有不含主索引鍵的 ARRAY 資料類型](#)
- [啟用 BatchApplyEnabled 時，驗證目標資料表上是否存在主索引鍵或唯一索引](#)
- [驗證目標資料庫的任何資料表是否具有完全載入遷移任務的次要索引](#)
- [驗證只有在 BatchApplyEnabled 設為 true 時，才會使用有限的 LOB 模式](#)
- [驗證 DMS 是否支援來源資料庫版本以進行遷移](#)
- [驗證來源資料庫上的 logical_decoding_work_mem 參數](#)
- [驗證來源資料庫是否有任何長時間執行的交易](#)
- [驗證來源資料庫參數 max_slot_wal_keep_size](#)
- [檢查來源資料庫參數是否 postgres-check-maxwalsenders 設定為支援 CDC。](#)
- [檢查來源資料庫是否已設定 PGLOGICAL](#)
- [驗證來源資料表主索引鍵是否為 LOB 資料類型](#)
- [驗證來源資料表是否具有主索引鍵](#)
- [驗證來源資料庫中是否存在準備好的交易](#)
- [驗證 wal_sender_timeout 是否設定為支援 DMS CDC 所需的最低值](#)
- [驗證來源資料庫上的 wal_level 設定為邏輯](#)
- [驗證批次套用的目標上是否同時存在主索引鍵和唯一索引](#)
- [在找到 LOB 物件時建議最大 LOB 設定](#)
- [驗證資料表是否具有主索引鍵或唯一索引，且啟用 DMS 驗證時其狀態良好](#)
- [驗證 AWS DMS 使用者是否具有目標的必要權限](#)
- [驗證 CDC 免費複寫槽的可用性](#)
- [驗證 DMS 使用者完整載入許可](#)
- [檢查數字隨機轉換規則](#)
- [檢查數字遮罩的轉換規則](#)
- [檢查雜湊遮罩的轉換規則](#)
- [確認資料驗證任務設定和資料遮罩數字隨機化未同時啟用](#)
- [確認資料驗證任務設定和資料遮罩雜湊遮罩未同時啟用](#)

- [確認資料驗證任務設定和資料遮罩數字遮罩未同時啟用](#)
- [驗證來源資料庫中至少存在一個選取的物件](#)
- [驗證目標 PostgreSQL 資料庫是否包含產生的資料欄](#)
- [驗證同質 PostgreSQL 遷移中是否存在具體化視觀表](#)
- [驗證 REPLICATION IDENTITY FULL 是否與 pglogical 外掛程式用量衝突](#)
- [驗證來源資料庫中是否存在次要限制條件和索引（非主要）](#)
- [驗證遷移至 Oracle 的 CHAR/VARCHAR 資料欄相容性](#)
- [驗證已在來源資料庫上設定idle_in_transaction_session_timeout設定](#)
- [驗證 AWS DMS 使用者是否具有 AWS受管 PostgreSQL 資料庫所需的角色](#)
- [驗證目標端點不是僅供讀取複本](#)
- [驗證來源 Aurora PostgreSQL 僅供讀取複本版本](#)
- [驗證來源 PostgreSQL 僅供讀取複本版本](#)

驗證 DDL 事件觸發是否始終設定為啟用

API 金鑰：postgres-check-ddl-event-trigger

此預遷移評估會驗證 DDL 事件觸發是否設定為 ENABLE ALWAYS。當您的來源資料庫也是另一個第三方複寫系統的目標時，DDL 變更可能不會在 CDC 期間遷移。這種情況可能會導致 DMS 無法觸發awsdms_intercept_ddl事件。若要解決這種情況，請修改來源資料庫上的觸發條件，如模糊範例中所示：

```
alter event trigger awsdms_intercept_ddl enable always;
```

如需詳細資訊，請參閱[使用 PostgreSQL 資料庫做為 DMS 來源的限制](#)。

驗證來源資料庫中是否存在 PostGIS 資料欄

API 金鑰：postgres-check-postgis-data-type

此預遷移評估會驗證在來源和目標引擎中存在的 PostGIS 資料類型資料欄是否不同。僅 AWS DMS 支援同質 (like-to-like) 遷移的 PostGIS 資料類型。

如需詳細資訊，請參閱[使用 PostgreSQL 資料庫做為 DMS 來源的限制](#)。

驗證是否在完全載入程序期間停用目標資料表上的外部金鑰限制

API 金鑰：postgres-check-session-replication-role

此預遷移評估會驗證目標REPLICA上的 session_replication_role parameter 是否設定為，以在完全載入階段停用外部金鑰限制。對於完全載入遷移類型，您應該停用外部金鑰限制。

如需 PostgreSQL 端點限制的詳細資訊，請參閱[使用 PostgreSQL 資料庫做為目標 AWS Database Migration Service](#)。

驗證是否存在具有類似名稱的資料表

API 金鑰：postgres-check-similar-table-name

此預遷移評估會驗證來源上是否有具有類似名稱的資料表。在不同的案例中寫入多個同名資料表可能會導致複寫期間無法預測的行為。

如需 PostgreSQL 端點限制的詳細資訊，請參閱[使用 PostgreSQL 資料庫做為 DMS 來源的限制](#)。

驗證是否有資料表具有不含主索引鍵的 ARRAY 資料類型

API 金鑰：postgres-check-table-with-array

此預遷移評估會驗證是否有資料表具有陣列資料類型，而沒有主索引鍵。在完全載入期間，會忽略缺少主索引鍵的ARRAY資料類型資料表。

如需 PostgreSQL 端點限制的詳細資訊，請參閱[使用 PostgreSQL 資料庫做為 DMS 來源的限制](#)。

啟用 BatchApplyEnabled 時，驗證目標資料表上是否存在主索引鍵或唯一索引

API 金鑰：postgres-check-batch-apply-target-pk-ui-absence

只有在目標資料表上具有主索引鍵或唯一索引的資料表上才支援批次套用。沒有主索引鍵或唯一索引的資料表會導致批次失敗，並將逐一 AWS DMS 處理變更。我們建議您為此類資料表建立個別任務，並改用交易套用模式。或者，您可以在目標資料表上建立唯一的金鑰。

如需詳細資訊，請參閱[使用 PostgreSQL 資料庫做為目標 AWS Database Migration Service](#)。

驗證目標資料庫的任何資料表是否具有完全載入遷移任務的次要索引

API 金鑰：postgres-check-target-secondary-indexes

此預遷移評估會驗證是否有資料表在完全載入遷移任務範圍內具有次要索引。我們建議您在完全載入任務期間捨棄次要索引。

如需詳細資訊，請參閱[使用 PostgreSQL 資料庫做為目標 AWS Database Migration Service](#)。

驗證只有在 BatchApplyEnabled 設為 true 時，才會使用有限的 LOB 模式

API 金鑰：postgres-batch-apply-lob-mode

當複寫中包含 LOB 資料欄時，您只能BatchApplyEnabled在有限的 LOB 模式下使用。使用 LOB 模式的其他選項會導致批次失敗，並將逐一 AWS DMS 處理變更。建議您將這些資料表移至自己的任務，並改用交易套用模式。

如需BatchApplyEnabled設定的詳細資訊，請參閱[如何使用 DMS 批次套用功能來改善 CDC 複寫效能？](#)。

驗證 DMS 是否支援來源資料庫版本以進行遷移

API 金鑰：postgres-check-dbversion

此預遷移評估會驗證來源資料庫版本是否相容 AWS DMS。

驗證來源資料庫上的 **logical_decoding_work_mem** 參數

API 金鑰：postgres-check-for-logical-decoding-work-mem

此預遷移評估建議調校來源資料庫上的 logical_decoding_work_mem 參數。在交易程度高的資料庫中，您可能有長時間執行的交易或許多子交易，這可能會導致邏輯解碼記憶體消耗增加，並且需要溢出到磁碟。這會導致複寫期間高 DMS 來源延遲。在這種情況下，您可能需要調校 logical_decoding_work_mem。PostgreSQL 第 13 版及更高版本支援此參數。

驗證來源資料庫是否有任何長時間執行的交易

API 金鑰：postgres-check-longrunningtxn

此預遷移評估會驗證來源資料庫是否有任何持續超過 10 分鐘的長時間執行交易。啟動任務可能會失敗，因為 DMS 預設會在啟動任務時檢查是否有任何開啟的交易。

驗證來源資料庫參數 **max_slot_wal_keep_size**

API 金鑰：postgres-check-maxslot-wal-keep-size

此預遷移評估會驗證為 設定的值`max_slot_wal_keep_size`。當 `max_slot_wal_keep_size` 設定為非預設值時，DMS 任務可能會因為移除必要的 WAL 檔案而失敗。

檢查來源資料庫參數是否`postgres-check-maxwalsenders`設定為支援 CDC。

API 金鑰：`postgres-check-maxwalsenders`

此預遷移評估會驗證來源資料庫`max_wal_senders`上為 設定的值。DMS 需要`max_wal_senders`設定為大於 1，以支援變更資料擷取 (CDC)。

檢查來源資料庫是否已設定 **PGLLOGICAL**

API 金鑰：`postgres-check-pglogical`

此預遷移評估會驗證`shared_preload_libraries`值是否設定為`pglogicalPGLLOGICAL`支援 CDC。請注意，如果您打算使用邏輯複寫的測試解碼，您可以忽略此評估。

驗證來源資料表主索引鍵是否為 LOB 資料類型

API 金鑰：`postgres-check-pk-lob`

此預遷移評估會驗證資料表的主索引鍵是否為大型物件 (LOB) 資料類型。如果來源資料表具有 LOB 資料欄做為主索引鍵，則 DMS 不支援複寫。

驗證來源資料表是否具有主索引鍵

API 金鑰：`postgres-check-pk`

此預遷移評估會驗證任務範圍中使用的資料表是否有主索引鍵。DMS 不支援在沒有主索引鍵的情況下複寫資料表，除非來源資料表`full`上的複本身分設定為。

驗證來源資料庫中是否存在準備好的交易

API 金鑰：`postgres-check-preparedtxn`

此預遷移評估會驗證來源資料庫中是否存在任何預備的交易。如果來源資料庫上有任何預備的交易，複寫槽建立可能會停止回應。

驗證 `wal_sender_timeout` 是否設定為支援 DMS CDC 所需的最低值

API 金鑰：`postgres-check-walsendersttimeout`

此預遷移評估會驗證 `wal_sender_timeout` 是否設定為至少 10000 毫秒 (10 秒)。具有 CDC 的 DMS 任務需要至少 10000 毫秒 (10 秒)，如果值小於 10000，則失敗。

驗證來源資料庫上的 `wal_level` 設定為邏輯

API 金鑰：`postgres-check-wallevel`

此預遷移評估會驗證 `wal_level` 是否設為邏輯。若要讓 DMS CDC 運作，必須在來源資料庫上啟用此參數。

驗證批次套用的目標上是否同時存在主索引鍵和唯一索引

API 金鑰：`postgres-check-batch-apply-target-pk-ui-simultaneously`

只有在目標資料表上具有主索引鍵或唯一索引的資料表上才支援批次套用。具有主索引鍵和唯一索引的資料表會同時導致批次失敗，並逐一處理變更。建議您將這類資料表移至自己的任務，並改用交易套用模式。或者，您可以在目標資料表上捨棄唯一索引鍵（或主索引鍵），並在執行遷移時重建它。

如需詳細資訊，請參閱[the section called “使用自我管理 PostgreSQL 資料庫做為 AWS DMS 來源來啟用 CDC”](#)。

在找到 LOB 物件時建議最大 LOB 設定

API 金鑰：`postgres-check-limited-lob-size`

PostgreSQL 的 LOB 大小計算與其他引擎不同。請確定您在任務設定上設定正確的 LOB 大小上限，以避免任何資料截斷。

如需詳細資訊，請參閱[資料驗證](#)。

驗證資料表是否具有主索引鍵或唯一索引，且啟用 DMS 驗證時其狀態良好

API 金鑰：`postgres-check-pk-validity`

資料驗證要求資料表必須有主索引鍵或唯一的索引。

如需詳細資訊，請參閱[資料驗證](#)。

驗證 AWS DMS 使用者是否具有目標的必要權限

API 金鑰：`postgres-check-target-privileges`

AWS DMS 使用者在目標資料庫上必須至少有 `db_owner` 使用者角色。

如需詳細資訊，請參閱[the section called “PostgreSQL 做為目標時的安全需求”](#)。

驗證 CDC 免費複寫槽的可用性

API 金鑰：postgres-check-replication-slots-count

此評估會驗證複寫槽是否可供 CDC 複寫變更。

驗證 DMS 使用者完整載入許可

API 金鑰：postgres-check-select-object-privileges

此評估會驗證 DMS 使用者是否對完整載入操作所需的資料表具有必要的 SELECT 權限。

檢查數字隨機轉換規則

API 金鑰：postgres-datamasking-digits-randomize

此評估會驗證資料表映射中使用的資料欄是否與數位隨機轉換規則相容。此外，評估會檢查為轉換選取的任何資料欄是否為主索引鍵、唯一限制條件或外部索引鍵的一部分，因為套用數字隨機轉換並不保證任何唯一性。

檢查數字遮罩的轉換規則

API 金鑰：postgres-datamasking-digits-mask

此評估會驗證 Digits Mask 轉換規則是否不支援資料表映射中使用的任何資料欄。此外，評估會檢查為轉換選取的任何資料欄是否為主索引鍵、唯一限制條件或外部索引鍵的一部分，因為將數位遮罩轉換套用至此類資料欄可能會導致 DMS 任務失敗，因為無法保證唯一性。

檢查雜湊遮罩的轉換規則

API 金鑰：postgres-datamasking-hash-mask

此評估會驗證雜湊遮罩轉換規則是否不支援資料表映射中使用的任何資料欄。它也會檢查來源資料欄的長度是否超過 64 個字元。理想情況下，目標欄長度應大於 64 個字元，以支援雜湊遮罩。此外，評估會檢查為轉換選取的任何資料欄是否為主索引鍵、唯一限制條件或外部索引鍵的一部分，因為套用數字隨機轉換並不保證任何唯一性。

確認資料驗證任務設定和資料遮罩數字隨機化未同時啟用

API 金鑰：all-to-all-validation-with-datamasking-digits-randomize

此預遷移評估會驗證資料驗證設定和資料遮罩數字隨機化不會同時啟用，因為這些功能不相容。

確認資料驗證任務設定和資料遮罩雜湊遮罩未同時啟用

API 金鑰：all-to-all-validation-with-datamasking-hash-mask

此預遷移評估會驗證資料驗證設定和資料遮罩雜湊遮罩不會同時啟用，因為這些功能不相容。

確認資料驗證任務設定和資料遮罩數字遮罩未同時啟用

API 金鑰：all-to-all-validation-with-digit-mask

此預遷移評估會驗證資料驗證設定和資料遮罩數字遮罩不會同時啟用，因為這些功能不相容。

驗證來源資料庫中至少存在一個選取的物件

API 金鑰：all-check-source-selection-rules

此預遷移評估會驗證選取規則中指定的至少一個物件是否存在於來源資料庫中，包括萬用字元型規則的模式比對。

驗證目標 PostgreSQL 資料庫是否包含產生的資料欄

API 金鑰：postgres-check-target-generated-cols

此預遷移評估會驗證目標 PostgreSQL 資料庫是否包含任何產生的資料欄（包括 STORED 和 VIRTUAL 類型），這些資料欄在遷移期間可能需要特殊處理。計算其他資料欄值的產生資料欄需要特定的驗證，以確保與目標 PostgreSQL 版本的相容性，以及遷移後適當的資料一致性。

驗證同質 PostgreSQL 遷移中是否存在具體化視觀表

API 金鑰：postgres-check-materialized-views

在 PostgreSQL 資料庫之間遷移時，AWS DMS 無法遷移具體化視觀表。遷移後，必須在目標資料庫上手動建立具體化視觀表。

如需詳細資訊，請參閱[使用 PostgreSQL 資料庫作為 DMS 來源的限制](#)。

驗證 REPLICA IDENTITY FULL 是否與 pglogical 外掛程式用量衝突

API 金鑰：postgres-check-pglogical-replica-identity-full

此預遷移評估會使用 REPLICA IDENTITY FULL 偵測資料表。雖然 test_decoding 外掛程式支援 REPLICA IDENTITY FULL，但將 REPLICA IDENTITY FULL 與 pglogical 搭配使用會阻止正確複寫更新。將 REPLICA IDENTITY 設定變更為 DEFAULT/INDEX，或切換至 test_decoding 外掛程式以維護 REPLICA IDENTITY FULL。

如需詳細資訊，請參閱[使用邏輯複寫啟用變更資料擷取 \(CDC\)](#)。

驗證來源資料庫中是否存在次要限制條件和索引（非主要）

API 金鑰：all-check-secondary-constraints

此預遷移評估會驗證來源資料庫中是否存在次要限制條件和索引（外部索引鍵、檢查限制條件、非叢集索引）。

驗證遷移至 Oracle 的 CHAR/VARCHAR 資料欄相容性

API 金鑰：postgres-to-oracle-check-varchar-columns

此預遷移評估會驗證目標資料庫中使用的 NCHAR/NVARCHAR2 資料類型資料欄是否與來源資料庫中的 CHAR/VARCHAR 資料欄相容。

驗證已在來源資料庫上設定idle_in_transaction_session_timeout設定

API 金鑰：postgres-check-idle-in-transaction-session-timeout

此預遷移評估會驗證來源資料庫上的 idle_in_transaction_session_timeout 參數未設定為 0。

驗證 AWS DMS 使用者是否具有 AWS 受管 PostgreSQL 資料庫所需的角色

API 金鑰：postgres-check-rds-roles

此預遷移評估會驗證 AWS DMS 使用者是否已設定 AWS 受管 PostgreSQL 資料庫的所有必要角色。角色不足可能會導致遷移任務失敗。

驗證目標端點不是僅供讀取複本

API 金鑰：all-check-target-read-replica

此預遷移評估會驗證目標端點未設定為僅供讀取複本。AWS DMS 需要對目標資料庫的寫入存取權，且無法複寫至唯讀複本。

驗證來源 Aurora PostgreSQL 僅供讀取複本版本

API 金鑰：postgres-aurora-check-source-replica-role-cdc

此預遷移評估會驗證來源端點是否使用執行版本 16 或更新版本的 Aurora PostgreSQL 僅供讀取複本。CDC 操作需要複寫插槽，Aurora PostgreSQL 不支援 16 之前版本的唯讀節點。

如需詳細資訊，請參閱[作為 PostgreSQL 來源的僅供讀取複本](#)。

驗證來源 PostgreSQL 僅供讀取複本版本

API 金鑰：postgres-check-source-replica-role-cdc

此預遷移評估會驗證來源端點是否使用執行第 16 版或更新版本的 PostgreSQL 僅供讀取複本。CDC 操作需要複寫插槽，PostgreSQL 不支援 16 之前版本的唯讀節點。

如需詳細資訊，請參閱[作為 PostgreSQL 來源的僅供讀取複本](#)。

Db2 LUW 評估

本節說明使用 Db2 LUW 來源端點之遷移任務的個別預遷移評估。

主題

- [驗證 IBM Db2 LUW 資料庫是否設定為可復原。](#)
- [驗證 DMS 使用者是否對來源資料庫具有執行完整載入所需的許可](#)
- [驗證 DMS 使用者是否具有執行 CDC 所需的來源資料庫許可](#)
- [驗證來源 IBM Db2 LUW 來源資料表是否具有 Db2 XML 資料類型](#)
- [驗證 是否支援來源 IBM Db2 LUW 版本 AWS DMS](#)
- [驗證 是否支援目標 IBM Db2 LUW 版本 AWS DMS](#)
- [檢查數字隨機轉換規則](#)
- [檢查數字遮罩的轉換規則](#)
- [檢查雜湊遮罩的轉換規則](#)
- [確認資料驗證任務設定和資料遮罩數字隨機化未同時啟用](#)
- [確認資料驗證任務設定和資料遮罩雜湊遮罩未同時啟用](#)
- [確認資料驗證任務設定和資料遮罩數字遮罩未同時啟用](#)
- [確認目標資料表具有正確的索引組態（主索引鍵或唯一索引，而非兩者）以實現批次套用相容性](#)

- [當 BatchApplyEnabled 設為 true 時，驗證僅使用「有限 LOB 模式」](#)
- [驗證是否在完全載入期間在目標資料庫上停用次要索引](#)
- [驗證來源資料庫中至少存在一個選取的物件](#)
- [驗證來源資料庫中是否存在次要限制條件和索引（非主要）](#)

驗證 IBM Db2 LUW 資料庫是否設定為可復原。

API 金鑰：db2-check-archive-config-param

此預遷移評估會驗證 Db2 LUW 資料庫是否具有其中一個或兩個資料庫組態參數，LOGARCHMETH1 並 LOGARCHMETH2 設定為 ON。

驗證 DMS 使用者是否對來源資料庫具有執行完整載入所需的許可

API 金鑰：db2-check-full-load-privileges

此預遷移評估會驗證 DMS 使用者在來源資料庫上是否具有完整載入操作所需的所有必要許可。

驗證 DMS 使用者是否具有執行 CDC 所需的來源資料庫許可

API 金鑰：db2-check-cdc-privileges

此預遷移評估會驗證 DMS 使用者是否具有 CDC 操作之來源資料庫的所有必要許可。

驗證來源 IBM Db2 LUW 來源資料表是否具有 Db2 XML 資料類型

API 金鑰：db2-check-xml-data-type

此預遷移評估會驗證來源 IBM Db2 LUW 資料表是否具有 Db2 XML 資料類型。

驗證 是否支援來源 IBM Db2 LUW 版本 AWS DMS

API 金鑰：db2-validate-supported-versions-source

此預遷移評估會驗證來源 IBM Db2 LUW 版本是否受支援 AWS DMS。

驗證 是否支援目標 IBM Db2 LUW 版本 AWS DMS

API 金鑰：db2-validate-supported-versions-target

此預遷移評估會驗證是否支援目標 IBM Db2 LUW 版本 AWS DMS。

檢查數字隨機轉換規則

API 金鑰：db2-datamasking-digits-randomize

此評估會驗證資料表映射中使用的資料欄是否與數位隨機轉換規則相容。此外，評估會檢查為轉換選取的任何資料欄是否為主索引鍵、唯一限制條件或外部索引鍵的一部分，因為套用數字隨機轉換並不保證任何唯一性。

檢查數字遮罩的轉換規則

API 金鑰：db2-datamasking-digits-mask

此評估會驗證 Digits Mask 轉換規則是否不支援資料表映射中使用的任何資料欄。此外，評估會檢查為轉換選取的任何資料欄是否為主索引鍵、唯一限制條件或外部索引鍵的一部分，因為將數位遮罩轉換套用至此類資料欄可能會導致 DMS 任務失敗，因為無法保證唯一性。

檢查雜湊遮罩的轉換規則

API 金鑰：db2-datamasking-hash-mask

此評估會驗證雜湊遮罩轉換規則是否不支援資料表映射中使用的任何資料欄。它也會檢查來源資料欄的長度是否超過 64 個字元。理想情況下，目標欄長度應大於 64 個字元，以支援雜湊遮罩。此外，評估會檢查為轉換選擇的任何資料欄是否為主索引鍵、唯一限制條件或外部索引鍵的一部分，因為套用數字隨機轉換並不保證任何唯一性。

確認資料驗證任務設定和資料遮罩數字隨機化未同時啟用

API 金鑰：all-to-all-validation-with-datamasking-digits-randomize

此預遷移評估會驗證資料驗證設定和資料遮罩數字隨機化不會同時啟用，因為這些功能不相容。

確認資料驗證任務設定和資料遮罩雜湊遮罩未同時啟用

API 金鑰：all-to-all-validation-with-datamasking-hash-mask

此預遷移評估會驗證資料驗證設定和資料遮罩雜湊遮罩不會同時啟用，因為這些功能不相容。

確認資料驗證任務設定和資料遮罩數字遮罩未同時啟用

API 金鑰：all-to-all-validation-with-digit-mask

此預遷移評估會驗證資料驗證設定和資料遮罩數字遮罩不會同時啟用，因為這些功能不相容。

確認目標資料表具有正確的索引組態（主索引鍵或唯一索引，而非兩者）以實現批次套用相容性

API 金鑰：db2-check-batch-apply-target-pk-ui-absence

批次套用需要目標資料表具有主索引鍵或唯一索引鍵，但不能同時包含兩者。如果資料表同時包含主索引鍵和唯一索引鍵，則套用模式會從批次變更為交易。

當 **BatchApplyEnabled** 設為 true 時，驗證僅使用「有限 LOB 模式」

API 金鑰：db2-check-for-batch-apply-lob-mode

此預遷移評估會驗證 DMS 任務是否包含 LOB 資料欄。如果任務範圍中包含 LOB 資料欄，您必須使用「有限 LOB 模式」，才能使用 BatchApplyEnabled=true。

驗證是否在完全載入期間在目標資料庫上停用次要索引

API 金鑰：db2-check-secondary-indexes

此預遷移評估會驗證在目標資料庫完全載入期間是否停用次要索引。您必須在完全載入期間停用或移除次要索引。

驗證來源資料庫中至少存在一個選取的物件

API 金鑰：all-check-source-selection-rules

此預遷移評估會驗證選取規則中指定的至少一個物件是否存在於來源資料庫中，包括萬用字元型規則的模式比對。

驗證來源資料庫中是否存在次要限制條件和索引（非主要）

API 金鑰：all-check-secondary-constraints

此預遷移評估會驗證來源資料庫中是否存在次要限制條件和索引（外部索引鍵、檢查限制條件、非叢集索引）。

啟動和檢視資料類型評估（舊版）

Note

本節說明舊版內容。我們建議您使用遷移前評估執行，如先前 中所述 [指定、啟動及檢視預遷移評估執行](#)。

主控台不提供資料類型評估。您只能使用 API 或 CLI 執行資料類型評估，而且您只能在任務的 S3 儲存貯體中檢視資料類型評估的結果。

遷移前評估會在下列條件下自動執行：

- 在啟動任務期間：如果您未在任務建立期間手動執行評估。
- 在繼續任務期間：如果過去 7 天內沒有完成的評估。

資料類型評估可識別來源資料庫中可能無法正確遷移的資料類型，因為目標不支援它們。在此評估期間，會 AWS DMS 讀取遷移任務的來源資料庫結構描述，並建立資料欄資料類型的清單。然後，它會將此清單與支援的預先定義資料類型清單進行比較 AWS DMS。如果您的遷移任務有不支援的資料類型，AWS DMS 會建立報告，供您查看遷移任務是否有任何不支援的資料類型。如果您的遷移任務沒有任何不支援的資料類型，AWS DMS 不會建立報告。

AWS DMS 支援為下列關聯式資料庫建立資料類型評估報告：

- Oracle
- SQL Server
- PostgreSQL
- MySQL
- MariaDB
- Amazon Aurora

您可以使用 CLI 和 SDKs 來啟動和檢視資料類型評估報告，以存取 AWS DMS API：

- CLI 會使用 [start-replication-task-assessment](#) 命令啟動資料類型評估，並使用 [describe-replication-task-assessment-results](#) 命令檢視 JSON 格式的最新資料類型評估報告。
- AWS DMS API 使用 [StartReplicationTaskAssessment](#) 操作來啟動資料類型評估，並使用 [DescribeReplicationTaskAssessmentResults](#) 操作來檢視 JSON 格式的最新資料類型評估報告。

資料類型評估報告是一個 JSON 檔案，其中的摘要會列出未支援的資料類型，及每個未支援資料類型的資料欄計數。報告包含每個未支援資料類型的資料結構清單，包括結構描述、資料表和具有未支援資料類型的資料欄。您可以使用報告來修改來源資料類型，改善遷移成功。

未支援的資料類型有兩個層級。在報告上出現不支援的資料類型無法遷移。在報告上顯出現部分支援的資料類型可轉換成其他資料類型，但可能無法如您預期的進行遷移。

以下範例是您可能會看到的範例資料類型評估報告。

```
{
  "summary":{
    "task-name":"test15",
    "not-supported":{
      "data-type": [
        "sql-variant"
      ],
      "column-count":3
    },
    "partially-supported":{
      "data-type":[
        "float8",
        "jsonb"
      ],
      "column-count":2
    }
  },
  "types":[
    {
      "data-type":"float8",
      "support-level":"partially-supported",
      "schemas":[
        {
          "schema-name":"schema1",
          "tables":[
            {
              "table-name":"table1",
              "columns":[
                "column1",
                "column2"
              ]
            },
            {
              "table-name":"table2",
              "columns":[
                "column3",
                "column4"
              ]
            }
          ]
        }
      ],
    }
  ],
  {
```

```
"schema-name":"schema2",
"tables":[
{
"table-name":"table3",
"columns":[
"column5",
"column6"
]
},
{
"table-name":"table4",
"columns":[
"column7",
"column8"
]
}
]
},
{
"datatype":"int8",
"support-level":"partially-supported",
"schemas":[
{
"schema-name":"schema1",
"tables":[
{
"table-name":"table1",
"columns":[
"column9",
"column10"
]
},
{
"table-name":"table2",
"columns":[
"column11",
"column12"
]
}
]
}
]
```

```
}  
]  
}
```

AWS DMS 會將最新和所有先前的資料類型評估儲存在您帳戶中由建立的 Amazon S3 儲存貯體 AWS DMS 中。Amazon S3 儲存貯體名稱的格式如下，其中 *customerId* 是您的客戶 ID，而客戶 *customerDNS* 是內部識別碼。

```
dms-customerId-customerDNS
```

Note

每個 AWS 帳戶預設最多可以建立 100 個 Amazon S3 儲存貯體。由於會在您的帳戶中 AWS DMS 建立儲存貯體，請確保它不超過您的儲存貯體限制。否則，資料類型評估會失敗。

指定遷移任務的所有資料類型評估報告都會儲存在以任務識別碼命名的儲存貯體資料夾中。每個報告的檔案名稱都是資料類型評估的日期，其格式為 yyyy-mm-dd-hh-mm。您可以從 Amazon S3 管理主控台檢視和比較先前的資料類型評估報告。

AWS DMS 也會建立 AWS Identity and Access Management (IAM) 角色，以允許存取為這些報告建立的 S3 儲存貯體。角色名稱為 dms-access-for-tasks。角色會使用 AmazonDMSRedshiftS3Role 政策。如果在執行時發生 ResourceNotFoundFault 錯誤 StartReplicationTaskAssessment，請參閱 [ResourceNotFoundFault](#) 疑難排解一節中有關手動建立 dms-access-for-tasks 角色的資訊。

對評估執行進行故障診斷

您可以在下面找到使用執行評估報告的問題疑難排解主題 AWS Database Migration Service。這些主題可協助您解決常見問題。

主題

- [執行 StartReplicationTaskAssessment 時的 ResourceNotFoundFault](#)

執行 StartReplicationTaskAssessment 時的 ResourceNotFoundFault

執行 [StartReplicationTaskAssessment](#) 動作時，您可能會遇到下列例外狀況。

An error occurred (ResourceNotFoundException) when calling the StartReplicationTaskAssessment operation: Task assessment has not been run or dms-access-for-tasks IAM Role not configured correctly

如果您遇到此例外狀況，請執行下列動作來建立 dms-access-for-tasks 角色：

1. 在以下網址開啟 IAM 主控台：<https://console.aws.amazon.com/iam/>。
2. 在導覽窗格中，選擇角色。
3. 選擇 Create Role (建立角色)。
4. 在選取信任的實體頁面上，針對信任的實體類型，選擇自訂信任政策。
5. 在編輯器中貼上下列 JSON，取代現有的文字。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "1",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "dms.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

上述政策會將 sts:AssumeRole 許可授予 AWS DMS。當您新增 AmazonDMSRedshiftS3Role 政策時，DMS 可以在您的帳戶中建立 S3 儲存貯體，並將資料類型評估結果放入此 S3 儲存貯體。

6. 選擇下一步。
7. 在新增許可頁面上，搜尋並新增 AmazonDMSRedshiftS3Role 政策。選擇下一步。
8. 在名稱、檢閱和建立頁面上，將角色命名為 dms-access-for-tasks。選擇建立角色。

指定任務設定的補充資料

當您為某些 AWS DMS 端點建立或修改複製任務時，該任務可能需要其他資訊才能執行遷移。您可以使用 DMS 主控台內的選項來指定此額外資訊。或者，您可以使用 DMS API 作業的 TaskData 參數 CreateReplicationTask 或 ModifyReplicationTask 指定它。

如果目標端點是 Amazon Neptune，則需要指定對應資料，以補充資料表對應。此補充對應資料會指定如何將來源關聯式資料轉換為 Neptune 資料庫可使用的目標圖形資料。在這種情況下，您可以使用兩種可能的格式之一。如需詳細資訊，請參閱[使用 Gremlin 和 R2RML 以 Amazon Neptune 做為目標指定圖形映射規則](#)。

監控 AWS DMS 任務

監控是維護和 AWS 解決方案的可靠性、可用性 AWS DMS 和效能的重要部分。您應該從 AWS 解決方案的所有部分收集監控資料，以便在發生多點失敗時更輕鬆地偵錯。AWS 提供數種工具來監控您的 AWS DMS 任務和資源，以及回應潛在事件：

AWS DMS 事件和通知

AWS DMS 使用 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 在 AWS DMS 事件發生時提供通知，例如建立或刪除複寫執行個體。會將事件 AWS DMS 分組為您可以訂閱的類別，以便在發生該類別中的事件時收到通知。例如，如果您訂閱指定複寫執行個體的建立類別，當發生會影響複寫執行個體的建立相關事件時，您就會收到通知。您可以針對 AWS 區域，以 Amazon SNS 支援的任何形式使用這些通知，例如電子郵件訊息、文字訊息或對 HTTP 端點的呼叫。如需詳細資訊，請參閱[在中使用 Amazon SNS 事件和通知 AWS Database Migration Service](#)

任務狀態

您可以透過檢查任務狀態及監控任務的控制資料表，來監控您任務的進度。任務狀態表示 AWS DMS 任務的條件及其相關聯的資源。其包含如果正在建立、啟動、執行或停止任務的指示。其也包含任務正在移轉之表格的目前狀態，例如表格的完整載入已開始或正在進行中，以及表格的插入、刪除和更新次數等詳細資訊。如需監視任務及任務資源狀況的詳細資訊，請參閱[任務狀態](#)和[任務期間的資料表狀態](#)。如需控制資料表的詳細資訊，請參閱[控制資料表任務設定](#)。

Amazon CloudWatch 警示和日誌

您可以使用 Amazon CloudWatch 警示，在指定的期間內監看一或多個任務指標。如果指標超過指定的閾值，則會傳送一則通知至 Amazon SNS 主題。CloudWatch 警示不會因為處於特定狀態而調用動作。相反地，狀態必須已變更並維持在指定的期間數。AWS DMS 也會在遷移過程中使用 CloudWatch 記錄任務資訊。您可以使用 AWS CLI 或 AWS DMS API 來檢視任務日誌的相關資訊。如需搭配使用 CloudWatch 的詳細資訊 AWS DMS，請參閱[使用 Amazon CloudWatch 監控複寫任務](#)。如需監控 AWS DMS 指標的詳細資訊，請參閱[AWS Database Migration Service 指標](#)。如需使用 AWS DMS 任務日誌的詳細資訊，請參閱[檢視和管理 DMS AWS 任務日誌](#)。

時間歷程日誌

若要記錄和偵錯複寫任務，您可以使用 AWS DMS 時間歷程。您可以透過這種方法，使用 Amazon S3 儲存日誌並使用加密金鑰加密日誌。您可以使用日期時間篩選條件擷取 S3 日誌，然後視需要檢視、下載和混淆日誌。您可以透過這樣做，「回到過去的時間」來調查資料庫活動。

您可以使用時間歷程搭配支援 DMS 的 PostgreSQL 來源端點，以及支援 DMS 的 PostgreSQL 和 MySQL 目標端點。您只能針對完全載入和 CDC 任務，以及僅限 CDC 的任務開啟「時間歷程」。若要開啟「時間歷程」或修改任何現有的「時間歷程」設定，請確保任務已停止。

如需時間歷程日誌的詳細資訊，請參閱[時間歷程任務設定](#)。如需使用時間歷程日誌的最佳實務，請參閱[使用時間歷程針對複寫任務進行疑難排解](#)。

AWS CloudTrail 日誌

AWS DMS 已與服務整合 AWS CloudTrail，此服務提供使用者、IAM 角色或 AWS 服務在其中採取之動作的記錄 AWS DMS。CloudTrail 會將的所有 API 呼叫擷取 AWS DMS 為事件，包括來自主控台的 AWS DMS 呼叫，以及來自對 AWS DMS API 操作的程式碼呼叫。如果您建立線索，您可以將 CloudTrail 事件持續交付至 Amazon S3 儲存貯體，包括的事件 AWS DMS。即使您未設定追蹤，依然可以透過 CloudTrail 主控台的事件歷史記錄檢視最新事件。您可以使用 CloudTrail 所收集的資訊來判斷提出的請求 AWS DMS、提出請求的 IP 地址、提出請求的人員、提出請求的時間，以及其他詳細資訊。如需詳細資訊，請參閱[使用記錄 AWS DMS API 呼叫 AWS CloudTrail](#)。

資料庫日誌

您可以使用或資料庫服務的 API，檢視 AWS 管理主控台 AWS CLI、下載和監看任務端點的 AWS 資料庫日誌。如需詳細資訊，請參閱[AWS 文件](#)中的資料庫服務文件。

如需詳細資訊，請參閱下列主題。

主題

- [任務狀態](#)
- [任務期間的資料表狀態](#)
- [使用 Amazon CloudWatch 監控複寫任務](#)
- [AWS Database Migration Service 指標](#)
- [檢視和管理 DMS AWS 任務日誌](#)
- [使用記錄 AWS DMS API 呼叫 AWS CloudTrail](#)
- [AWS DMS 內容記錄](#)
- [增強型監控儀表板](#)
- [檢視 AWS DMS 事件](#)

任務狀態

任務狀態會指出任務的條件。下表顯示任務可能具有的狀態：

任務狀態	Description
正在建立	AWS DMS 正在建立任務。
執行中	任務正在執行所指定的遷移工作。
已停止	任務已停止。
Stopping (正在停止)	任務正在停止中。這通常表示使用者已介入操作任務。
正在刪除	任務正在刪除中 (通常是因為使用者操作的請求)。
失敗	任務已失敗。請參閱任務日誌檔案以取得詳細資訊。
錯誤	由於發生錯誤，任務已停止。概觀索引標籤的最後一個失敗訊息區段中提供任務錯誤的簡短說明。
執行時出現錯誤	任務正在執行時出現錯誤狀態。這通常表示無法遷移任務中的一或多個資料表。此任務會根據選擇規則繼續載入其他資料表。
啟動	任務正在連線到複寫執行個體，以及來源和目標端點。正在套用任何篩選條件及轉換。
備妥	任務已準備好執行。此狀態通常會在「正在建立」狀態之後出現。
Modifying (正在修改)	任務正在修改中，通常是因為修改任務設定的使用者動作。
移動	此任務正在移至另一個複寫執行個體。此複寫會一直維持在此狀態，直到移動完成。刪除任務是複寫任務正在移動時唯一允許的操作。

任務狀態	Description
失敗的移動	任務移動因任何原因而失敗，例如目標複寫執行個體上的儲存空間不足。當複寫任務處於此狀態時，就可以啟動、修改、移動或刪除該任務。
測試	正在測試針對此任務指定的資料庫遷移，以回應 StartReplicationTaskAssessmentRun 或 StartReplicationTaskAssessment 操作的執行。

任務狀態列會顯示任務進度的估計。此估計的品質取決於來源資料庫資料表統計資料的品質；資料表統計資料越佳，估計越準確。若任務只有一個沒有估計資料列統計資料的資料表，我們無法提供任何種類的完成百分比估計。在這種情況下，可以使用任務狀態和所指出已載入的資料列來確認任務確實正在執行中，並在進度上有所進展。

請注意，DMS 主控台中的「上次更新時間」一欄只會指出 AWS DMS 上次為資料表更新資料表統計資料記錄的時間。它不會指出資料表的最後更新時間。

除了使用 DMS 主控台之外，您還可以如下列範例所示，使用 [AWS CLI](#) 中的 `aws dms describe-replication-tasks` 命令來輸出目前複寫任務的描述，包括任務狀態。

```
{
  "ReplicationTasks": [
    {
      "ReplicationTaskIdentifier": "moveit2",
      "SourceEndpointArn": "arn:aws:dms:us-east-1:123456789012:endpoint:6GGI6YPWWGAYUVLKIB732KEVWA",
      "TargetEndpointArn": "arn:aws:dms:us-east-1:123456789012:endpoint:EOM4SFKCZEYHZBFGAGZT3QEC5U",
      "ReplicationInstanceArn": "arn:aws:dms:us-east-1:123456789012:rep:T30M70UB5NM2LCVZF7JPGJRNUE",
      "MigrationType": "full-load",
      "TableMappings": "...output omitted... ",
      "ReplicationTaskSettings": "...output omitted... ",
      "Status": "stopped",
      "StopReason": "Stop Reason FULL_LOAD_ONLY_FINISHED",
      "ReplicationTaskCreationDate": 1590524772.505,
      "ReplicationTaskStartDate": 1590619805.212,
      "ReplicationTaskArn": "arn:aws:dms:us-east-1:123456789012:task:K55IUCGBASJS5VHZJIINA45FII",

```

```

    "ReplicationTaskStats": {
      "FullLoadProgressPercent": 100,
      "ElapsedTimeMillis": 0,
      "TablesLoaded": 0,
      "TablesLoading": 0,
      "TablesQueued": 0,
      "TablesErrored": 0,
      "FreshStartDate": 1590619811.528,
      "StartDate": 1590619811.528,
      "StopDate": 1590619842.068
    }
  ]
}

```

任務期間的資料表狀態

DMS AWS 主控台會在遷移期間更新資料表狀態的相關資訊。下表顯示可能的狀態值：

The screenshot shows the AWS DMS console interface for a migration task named 'dms-gs-task'. The 'Table statistics' tab is selected, showing a list of source tables and their load states. The 'Load state' column is highlighted with a red box. The status of the task is 'Running with errors'.

Schema name	Table	Load state	Elapsed load time
mysql	user	Table error	< 1 s
mysql	server_cost	Table completed	< 1 s
mysql	tables_priv	Table completed	< 1 s
mysql	gtid_executed	Table completed	< 1 s
mysql	replication_asynchronous_connection_failover	Table completed	< 1 s

State	Description
Table does not exist (資料表不存在)	AWS DMS 在來源端點上找不到資料表。

State	Description
Before load (載入前)	已啟用完整載入程序，但尚未啟動。
Full load (完整載入)	正在進行完整載入程序。
Table completed (資料表已完成)	完整載入已完成。
Table cancelled (資料表已取消)	已取消載入資料表。
Table error (資料表錯誤)	載入資料表期間發生錯誤。


使用 Amazon CloudWatch 監控複寫任務

您可以使用 Amazon CloudWatch 警示或事件更緊密地追蹤您的遷移。如需 Amazon CloudWatch 的詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的[什麼是 Amazon CloudWatch、Amazon CloudWatch Events 及 Amazon CloudWatch Logs？](#)。請注意，使用 Amazon CloudWatch 需支付費用。

如果複寫任務未建立 CloudWatch 日誌，請參閱疑難排解指南中的[AWS DMS 不會建立 CloudWatch 日誌](#)。

AWS DMS 主控台會顯示每個任務的基本 CloudWatch 統計資料，包括任務狀態、完成百分比、經過時間和資料表統計資料，如下所示。選取複寫任務，然後選取 CloudWatch 指標索引標籤。

若要檢視和修改 CloudWatch 任務日誌設定，請選擇修改任務記錄。如需詳細資訊，請參閱[記錄任務設定](#)。




當您選取資料表統計資料索引標籤時，DMS AWS 主控台會顯示每個資料表的效能統計資料，包括插入、刪除和更新的數量。

The screenshot shows the 'Table statistics' tab in the AWS DMS console. The table lists statistics for various schemas and tables. The 'Inserts', 'Deletes', 'Updates', and 'DDLs' columns are highlighted.

Schema name	Table	Load state	Elapsed load time	Inserts	Deletes	Updates	DDLs	Applied inserts
mysql	user	Table error	1 s	0	0	0	0	0
mysql	server_cost	Table completed	1 s	0	0	0	0	0
dms_sample	scot_type	Table completed	< 1 s	0	0	0	0	0
mysql	tables_priv	Table completed	1 s	0	0	0	0	0

此外，若您從複寫執行個體頁面選取複寫執行個體，您可以透過選擇 CloudWatch 指標索引標籤來檢視執行個體的效能指標。



AWS Database Migration Service 指標

AWS DMS 提供下列項目的統計資料：

- 主機指標 – 由 Amazon CloudWatch 提供的複寫主機效能和使用率統計資料。如需可用指標的完整清單，請參閱[複寫執行個體指標](#)。
- 複寫任務指標 – 複寫任務的統計資料包含傳入及遞交的變更，以及複寫主機和來源及目標資料庫間的延遲。如需可用指標的完整清單，請參閱[複寫任務指標](#)。
- 資料表指標 – 正在遷移資料表的統計資料，包含插入、更新、刪除和完成的 DDL 陳述式數量。

任務指標分為複寫主機和來源端點，以及複寫主機和目標端點的統計資料。CDCLatencySource 和 CDCLatencyTarget 可透過比較這些相關統計資料來識別任務中的延遲原因。例如，如果 CDCLatencySource 值與 CDCLatencyTarget 值幾乎相同，您應該先檢查來源端。不過，如果 CDCLatencyTarget 高於 CDCLatencySource，您應該專注於檢查目標端延遲。

任務指標的值會受到來源資料庫上目前的活動影響。例如，若交易已開始，但尚未遞交，則 CDCLatencySource 指標會繼續成長，直到遞交該交易為止。

針對複寫執行個體，FreeableMemory 指標需要進行釐清。可釋放的記憶體不會指出實際的可用記憶體。它是目前正在使用中，可以進行釋放以供其他用途使用的記憶體；它是複寫執行個體上使用中緩衝區和快取的組合。

雖然 FreeableMemory 指標不會反映實際的可用記憶體，FreeableMemory 搭配 SwapUsage 指標仍然可以指出複寫執行個體是否超載。

請針對下列狀況監控這兩個指標：

- FreeableMemory 指標接近零。
- SwapUsage 指標增加或變動。

若您發生這兩種狀況中的任何一種，即表示您應考慮移動到較大的複寫執行個體。建議您也考慮減少複寫執行個體上執行的任務數量及類型。相較於僅複寫變更，完整載入任務需要較多記憶體。

若要大致估計 AWS DMS 遷移任務的實際記憶體需求，您可以使用下列參數。

LOB 資料欄

遷移範圍中每個資料表的平均 LOB 資料欄數目。

Maximum number of tables to load in parallel (要平行載入之資料表的數量上限)

在一個任務中平行 AWS DMS 載入的資料表數目上限。

預設值為 8。

LOB 區塊大小

LOB 區塊的大小，以 KB 為單位，AWS DMS 用於將資料複寫至目標資料庫。

完全載入時的遞交率

AWS DMS 可平行傳輸的記錄數目上限。

預設值為 10,000。

LOB 大小

個別 LOB 的大小上限 (以 KB 為單位)。

大量陣列大小

端點驅動程式擷取或處理的資料列數目上限。此值取決於驅動程式設定。

預設值為 1,000。

確定這些值之後，您可以使用下列其中一種方法，來預估遷移任務所需的記憶體容量。這些方法取決於您在遷移任務中為 LOB 資料欄設定所選擇的選項。

- 對於完整 LOB 模式，請使用下列公式。

$$\text{Required memory} = (\text{LOB columns}) * (\text{Maximum number of tables to load in parallel}) * (\text{LOB chunk size}) * (\text{Commit rate during full load})$$

設想以下範例，即來源資料表平均包含 2 個 LOB 資料欄，而 LOB 區塊的大小為 64 KB。如果您使用 Maximum number of tables to load in parallel 和 Commit rate during full load 的預設值，則任務所需的記憶體數量如下。

$$\text{Required memory} = 2 * 8 * 64 * 10,000 = 10,240,000 \text{ KB}$$

Note

若要在完全載入期間降低遞交率的值，請開啟 AWS DMS 主控台，選擇資料庫遷移任務，然後建立或修改任務。展開進階設定，然後輸入完全載入時的遞交率的值。

- 針對有限 LOB 模式使用下列公式。

$$\text{Required memory} = (\text{LOB columns}) * (\text{Maximum number of tables to load in parallel}) * (\text{LOB size}) * (\text{Bulk array size})$$

設想以下範例，即來源資料表平均包含 2 個 LOB 資料欄，而個別 LOB 的大小上限為 4,096 KB。如果您使用 Maximum number of tables to load in parallel 和 Bulk array size 的預設值，則任務所需的記憶體數量如下。

$$\text{Required memory} = 2 * 8 * 4,096 * 1,000 = 65,536,000 \text{ KB}$$

若要 AWS DMS 讓以最佳方式執行轉換，CPU 必須在轉換發生時可用。超載 CPU 且沒有足夠的 CPU 資源可能會導致遷移速度緩慢。AWS DMS 可能會耗費大量 CPU，尤其是在執行異質遷移和複寫時，例如從 Oracle 遷移到 PostgreSQL。

複寫執行個體指標

複寫執行個體監控包含下列統計資料的 Amazon CloudWatch 指標。

指標	Description
AvailableMemory	預估有多少記憶體可用於啟動新應用程式，而不需要交換。如需詳細資訊，請參閱 Linux 手冊頁 /proc/memInfo 區段中的 MemAvailable 值。 單位：位元組
CPUAllocated	配置給任務的 CPU 百分比上限 (0 表示沒有限制)。 AWS DMS 會根據 CloudWatch 主控台 ReplicationTaskIdentifier 中 ReplicationInstanceIdentifier 和 的合併維度來提升此指標。使用 ReplicationInstanceIdentifier, ReplicationTaskIdentifier 類別來檢視此指標。 單位：百分比
CPUUtilization	執行個體上目前正在使用的已配置 vCPU (虛擬 CPU) 百分比。 單位：百分比
DiskQueueDepth	等待存取磁碟的未完成讀/寫請求 (I/O) 數量。 單位：Count
FreeStorageSpace	可用的儲存空間的數量。 單位：位元組
FreeMemory	可供應用程式、頁面快取以及核心本身資料結構使用的實體記憶體容量。如需詳細資訊，請參閱 Linux 手冊頁 /proc/memInfo 區段中的 MemFree 值。 單位：位元組
FreeableMemory	可用的隨機存取記憶體的數量。

指標	Description
	單位：位元組
MemoryAllocated	任務的配置記憶體上限 (0 表示沒有限制)。 AWS DMS 會根據 CloudWatch 主控台 ReplicationTaskIdentifier 中 ReplicationInstanceIdentifier 和 的合併維度來提升此指標。使用 ReplicationInstanceIdentifier, ReplicationTaskIdentifier 類別來檢視此指標。 單位：MiB
WriteIOPS	磁碟寫入輸入/輸出操作的每秒平均次數。 單位：計數/秒
ReadIOPS	磁碟讀取輸入/輸出操作的每秒平均次數。 單位：計數/秒
WriteThroughput	平均每秒寫入磁碟的位元組數目。 單位：位元組/秒
ReadThroughput	平均每秒從磁碟讀取的位元組數目。 單位：位元組/秒
WriteLatency	平均每次磁碟 I/O (輸出) 操作耗用的時間量。 單位：毫秒
ReadLatency	平均每次磁碟 I/O (輸入) 操作耗用的時間量。 單位：毫秒
SwapUsage	複寫執行個體上使用的交換空間量。 單位：位元組

指標	Description
NetworkTransmitThroughput	複寫執行個體上的傳出（傳輸）網路流量，包括客戶資料庫流量。 單位：位元組/秒
NetworkReceiveThroughput	複寫執行個體上的傳入（接收）網路流量，包括客戶資料庫流量。 單位：位元組/秒

複寫任務指標

複寫任務監控包含下列統計資料的指標。

指標	Description
FullLoadThroughputBandwidthTarget	從完全載入之目標中傳輸的傳出資料 (單位為每秒 KB 數)。
FullLoadThroughputRowsTarget	完全載入中目標的傳出變更 (單位為每秒資料列數)。
CDCIncomingChanges	某個時間點等待套用至目標的變更事件總數。請注意，這和來源端點交易變更率的測量不同。若此指標的數字較大，通常表示 AWS DMS 無法及時套用擷取的變更，因而造成較高的目標延遲。
CDCChangesMemorySource	記憶體中累積並等待從來源遞交的資料列數。您可以檢視此指標以及 CDCChangesDiskSource。
CDCChangesMemoryTarget	記憶體中累積並等待遞交到目標的資料列數。您可以檢視此指標以及 CDCChangesDiskTarget。
CDCChangesDiskSource	磁碟上累積並等待從來源遞交的資料列數。您可以檢視此指標以及 CDCChangesMemorySource。
CDCChangesDiskTarget	磁碟上累積並等待遞交到目標的資料列數。您可以檢視此指標以及 CDCChangesMemoryTarget。

指標	Description
CDCThroughputBandwidthTarget	針對目標傳輸的傳出資料 (單位為每秒 KB 數)。CDCThroughputBandwidth 會記錄抽樣點上傳輸的傳出資料。若找不到任務網路流量，則該值為零。因為 CDC 不會發出長時間執行的交易，因此可能不會記錄網路流量。
CDCThroughputRowsSource	來自來源的傳入任務變更 (單位為每秒資料列數)。
CDCThroughputRowsTarget	目標的傳出任務變更 (單位為每秒資料列數)。
CDCLatencySource	從來源端點擷取到的最後一個事件，與 AWS DMS 執行個體目前系統時間戳記之間的間隔 (秒)。CDCLatencySource 代表來源與複寫執行個體之間的延遲。高 CDCLatencySource 意味著從來源擷取變更的過程遭到延遲。若要識別進行中複寫中的延遲，您可以與 CDCLatencyTarget 一起檢視此指標。如果 CDCLatencySource 和 CDCLatencyTarget 都很高，請先調查 CDCLatencySource。 當來源與複寫執行個體之間沒有複寫延遲時，CDCSourceLatency 可以是 0。當複寫任務嘗試讀取來源交易日誌中的下一個事件，而且與上次從來源讀取相比沒有新事件時，CDCSourceLatency 也可能變成零。當發生此狀況時，此任務便會將 CDCSourceLatency 重設為 0。
CDCLatencyTarget	等待遞交到目標的第一個事件時間戳記，與 AWS DMS 執行個體目前時間戳記間的間隔 (秒)。目標延遲是指複寫執行個體伺服器時間與轉送至目標元件的最舊未確認事件識別碼之間的差異。換句話說，目標延遲是複寫執行個體與 TRG 端點套用但尚未確認的最舊事件 (99%) 之間的時間戳記差異。當 CDCLatencyTarget 很高時，表示將變更事件套用至目標的程序已延遲。若要識別進行中複寫中的延遲，您可以與 CDCLatencySource 一起檢視此指標。如果 CDCLatencyTarget 很高，但 CDCLatencySource 不高，請調查是否有以下情況： - 目標中沒有主索引鍵或索引 - 目標或複寫執行個體中發生資源瓶頸 - 複寫執行個體和目標之間存在網路問題

指標	Description
CPUUtilization	任務跨多個核心使用的 CPU 百分比。任務 CPUUtilization 的語義與複寫 CPUUtilization 略有不同。如果已完整使用 1 個 vCPU，則表示 100%，但如果有多個 vCPU 正在使用中，則該值可能高於 100%。 單位：百分比
SwapUsage	任務使用的交換空間量。 單位：位元組
MemoryUsage	任務消耗的 memory.usage_in_bytes 控制群組 (cgroup)。DMS 使用 cgroup 來控制系統資源 (例如記憶體和 CPU) 的使用情況。此指標代表為該任務配置之 cgroup 內的任務記憶體使用量 (MB)。cgroup 限制是根據 DMS 複寫執行個體類別可用的資源而定。memory.usage_in_bytes 由常駐集大小 (RSS)、快取和交換記憶體元件組成。如有需要，作業系統可以回收快取記憶體。我們建議您同時監控複寫執行個體指標 (AvailableMemory)。 AWS DMS 會根據 CloudWatch 主控台 ReplicationTaskIdentifier 中 ReplicationInstanceIdentifier 和 的合併維度來提升此指標。使用 ReplicationInstanceIdentifier, ReplicationTaskIdentifier 類別來檢視此指標。

檢視和管理 DMS AWS 任務日誌

您可以使用 Amazon CloudWatch 在 AWS DMS 遷移程序期間記錄任務資訊。您需要在選取任務設定時啟用日誌記錄。如需詳細資訊，請參閱[記錄任務設定](#)。

若要檢視已執行之任務的日誌，請按照下列步驟進行：

1. 開啟 AWS DMS 主控台，然後從導覽窗格中選擇資料庫遷移任務。[Database migration tasks] (資料庫遷移任務) 對話方塊隨即顯示。
2. 選取您的任務名稱。[Overview details] (概觀詳細資料) 對話方塊隨即顯示。
3. 找出 Migration task logs (遷移任務日誌) 區段，然後選擇 View CloudWatch Logs (檢視 CloudWatch 日誌)。

此外，您可以使用 AWS CLI 或 AWS DMS API 來檢視任務日誌的相關資訊。若要這樣做，請使用 `describe-replication-instance-task-logs` AWS CLI 命令或 AWS DMS API 動作 `DescribeReplicationInstanceTaskLogs`。

例如，下列 AWS CLI 命令會以 JSON 格式顯示任務日誌中繼資料。

```
$ aws dms describe-replication-instance-task-logs \
  --replication-instance-arn arn:aws:dms:us-east-1:237565436:rep:CDSFSFSFFFSSUFCAY
```

命令的範例回應如下。

```
{
  "ReplicationInstanceTaskLogs": [
    {
      "ReplicationTaskArn": "arn:aws:dms:us-east-1:237565436:task:MY34U6Z4MSY52GRTIX304AY",
      "ReplicationTaskName": "mysql-to-ddb",
      "ReplicationInstanceTaskLogSize": 3726134
    }
  ],
  "ReplicationInstanceArn": "arn:aws:dms:us-east-1:237565436:rep:CDSFSFSFFFSSUFCAY"
}
```

在此回應中，有一個與複寫執行個體相關聯的單一任務日誌 (`mysql-to-ddb`)。此日誌的大小為 3,726,124 的位元組。

您可以使用 `describe-replication-instance-task-logs` 傳回的資訊來診斷及故障診斷任務日誌的問題。例如，如果您啟用任務的詳細偵錯記錄，任務日誌會快速成長 — 可能會耗用複寫執行個體上所有可用的儲存體，並造成執行個體狀態變更為 `storage-full`。透過描述任務日誌，您可以判斷您不需要哪些項目；然後，您便可以刪除他們，釋放儲存體空間。

若要刪除任務的任務日誌，請將任務設定 `DeleteTaskLogs` 設為 `true`。例如，以下 JSON 會在使用 AWS CLI `modify-replication-task` 命令或 AWS DMS API `ModifyReplicationTask` 動作修改任務時刪除任務日誌。

```
{
```



```
"Logging": {
  "DeleteTaskLogs":true
}
```

Note

對於每個複寫執行個體，會 AWS DMS 刪除超過 10 天的日誌。

使用 記錄 AWS DMS API 呼叫 AWS CloudTrail

AWS DMS 已與 服務整合 AWS CloudTrail，此服務提供使用者、角色或 AWS 服務在其中採取之動作的記錄 AWS DMS。CloudTrail 會將 的所有 API 呼叫擷取 AWS DMS 為事件，包括來自 AWS DMS 主控台的呼叫，以及來自對 AWS DMS API 操作的程式碼呼叫。如果您建立線索，您可以將 CloudTrail 事件持續交付至 Amazon S3 儲存貯體，包括 的事件 AWS DMS。即使您未設定追蹤，依然可以透過 CloudTrail 主控台的事件歷史記錄檢視最新事件。您可以使用 CloudTrail 所收集的資訊來判斷提出的請求 AWS DMS、提出請求的 IP 地址、提出請求的人員、提出請求的時間，以及其他詳細資訊。

若要進一步了解 CloudTrail，請參閱[AWS CloudTrail 《使用者指南》](#)。

AWS DMS CloudTrail 中的資訊

當您建立 AWS 帳戶時，會在您的帳戶上啟用 CloudTrail。當活動在 中發生時 AWS DMS，該活動會與事件歷史記錄中的其他服務 AWS 事件一起記錄在 CloudTrail 事件中。您可以在 AWS 帳戶中檢視、搜尋和下載最近的事件。如需詳細資訊，請參閱[使用 CloudTrail 事件歷史記錄檢視事件](#)。

若要不持續記錄您 AWS 帳戶中的事件，包括 的事件 AWS DMS，請建立追蹤。線索能讓 CloudTrail 將日誌檔案交付至 Amazon S3 儲存貯體。根據預設，當您在主控台中建立線索時，線索會套用至所有 AWS 區域。線索會記錄 AWS 分割區中所有 AWS 區域的事件，並將日誌檔案傳送到您指定的 Amazon S3 儲存貯體。此外，您可以設定其他 AWS 服務，以進一步分析和處理 CloudTrail 日誌中所收集的事件資料。如需詳細資訊，請參閱：

- [建立追蹤的概觀](#)
- [CloudTrail 支援的服務和整合](#)
- [設定 CloudTrail 的 Amazon SNS 通知](#)
- [從多個 AWS 區域接收 CloudTrail 日誌檔案](#)，以及[從多個帳戶接收 CloudTrail 日誌檔案](#)

CloudTrail 會記錄所有 AWS DMS 動作，並記錄在 [AWS Database Migration Service API 參考](#) 中。例如，對 `CreateReplicationInstance`、`TestConnection` 和 `StartReplicationTask` 動作發出的呼叫會在 CloudTrail 記錄檔案中產生專案。

每一筆事件或日誌專案都會包含產生請求者的資訊。身分資訊可協助您判斷下列事項：

- 該請求是否使用根或 IAM 使用者憑證提出。
- 提出該請求時，是否使用了特定角色或聯合身分使用者的暫時安全憑證。
- 請求是否由其他 AWS 服務提出。

如需詳細資訊，請參閱 [CloudTrail userIdentity 元素](#)。

了解 AWS DMS 日誌檔案項目

追蹤是一種組態，能讓事件以日誌檔案的形式交付到您指定的 Amazon S3 儲存貯體。CloudTrail 日誌檔案包含一或多個日誌專案。一個事件為任何來源提出的單一請求，並包含請求動作、請求的日期和時間、請求參數等資訊。CloudTrail 日誌檔案並非依公有 API 呼叫追蹤記錄的堆疊排序，因此不會以任何特定順序出現。

以下範例顯示的是展示 `RebootReplicationInstance` 動作的 CloudTrail 日誌項目。

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:johndoe",
    "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/admin/johndoe",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2018-08-01T16:42:09Z"
      }
    },
    "sessionIssuer": {
      "type": "Role",
      "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
      "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/admin",
      "accountId": "123456789012",
      "userName": "admin"
    }
  }
}
```

```

    }
  }
},
"eventTime": "2018-08-02T00:11:44Z",
"eventSource": "dms.amazonaws.com",
"eventName": "RebootReplicationInstance",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "72.21.198.64",
"userAgent": "console.amazonaws.com",
"requestParameters": {
  "forceFailover": false,
  "replicationInstanceArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:rep:EX4MBJ2NMRDL3BMAYJ0XUGYPUE"
},
"responseElements": {
  "replicationInstance": {
    "replicationInstanceIdentifier": "replication-instance-1",
    "replicationInstanceStatus": "rebooting",
    "allocatedStorage": 50,
    "replicationInstancePrivateIpAddresses": [
      "172.31.20.204"
    ],
    "instanceCreateTime": "Aug 1, 2018 11:56:21 PM",
    "autoMinorVersionUpgrade": true,
    "engineVersion": "2.4.3",
    "publiclyAccessible": true,
    "replicationInstanceClass": "dms.t2.medium",
    "availabilityZone": "us-east-1b",
    "kmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/
f7bc0f8e-1a3a-4ace-9faa-e8494fa3921a",
    "replicationSubnetGroup": {
      "vpcId": "vpc-1f6a9c6a",
      "subnetGroupStatus": "Complete",
      "replicationSubnetGroupArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:subgrp:EDHRVRBAAAPONQAIYWP4NUW22M",
      "subnets": [
        {
          "subnetIdentifier": "subnet-cbfff283",
          "subnetAvailabilityZone": {
            "name": "us-east-1b"
          },
          "subnetStatus": "Active"
        }
      ]
    }
  }
}

```

```

        "subnetIdentifier": "subnet-d7c825e8",
        "subnetAvailabilityZone": {
            "name": "us-east-1e"
        },
        "subnetStatus": "Active"
    },
    {
        "subnetIdentifier": "subnet-6746046b",
        "subnetAvailabilityZone": {
            "name": "us-east-1f"
        },
        "subnetStatus": "Active"
    },
    {
        "subnetIdentifier": "subnet-bac383e0",
        "subnetAvailabilityZone": {
            "name": "us-east-1c"
        },
        "subnetStatus": "Active"
    },
    {
        "subnetIdentifier": "subnet-42599426",
        "subnetAvailabilityZone": {
            "name": "us-east-1d"
        },
        "subnetStatus": "Active"
    },
    {
        "subnetIdentifier": "subnet-da327bf6",
        "subnetAvailabilityZone": {
            "name": "us-east-1a"
        },
        "subnetStatus": "Active"
    }
],
"replicationSubnetGroupIdentifier": "default-vpc-1f6a9c6a",
"replicationSubnetGroupDescription": "default group created by console
for vpc id vpc-1f6a9c6a"
},
"replicationInstanceEniId": "eni-0d6db8c7137cb9844",
"vpcSecurityGroups": [
    {
        "vpcSecurityGroupId": "sg-f839b688",
        "status": "active"
    }
]

```

```
    }
  ],
  "pendingModifiedValues": {},
  "replicationInstancePublicIpAddresses": [
    "18.211.48.119"
  ],
  "replicationInstancePublicIpAddress": "18.211.48.119",
  "preferredMaintenanceWindow": "fri:22:44-fri:23:14",
  "replicationInstanceArn": "arn:aws:dms:us-east-1:123456789012:rep:EX4MBJ2NMRDL3BMAYJ0XUGYPUE",
  "replicationInstanceEniIds": [
    "eni-0d6db8c7137cb9844"
  ],
  "multiAZ": false,
  "replicationInstancePrivateIpAddress": "172.31.20.204",
  "patchingPrecedence": 0
}
},
"requestID": "a3c83c11-95e8-11e8-9d08-4b8f2b45bfd5",
"eventID": "b3c4adb1-e34b-4744-bdeb-35528062a541",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "123456789012"
}
```

AWS DMS 內容記錄

AWS DMS 使用內容記錄來提供您正在進行遷移的相關資訊。內容記錄會將下列資訊寫入任務的 CloudWatch 日誌：

- 任務連線至來源和目標資料庫的相關資訊。
- 複寫任務行為。您可以使用任務日誌來診斷複寫問題。
- SQL AWS DMS 陳述式不含在來源和目標資料庫上執行的資料。您可以使用 SQL 日誌來診斷非預期的遷移行為。
- 串流每個 CDC 事件的位置詳細資訊。

內容記錄僅適用於 3 AWS DMS .5.0 版或更新版本。

AWS DMS 根據預設，會開啟內容記錄。若要控制內容記錄，請將 `EnableLogContext` 任務設定設為 `true` 或 `false`，或透過在主控台中修改任務。

AWS DMS 每三分鐘將內容日誌資訊寫入 CloudWatch 日誌的複寫任務。請確定複寫執行個體有足夠的空間，可容納其應用程式日誌。如需使用管理任務日誌的詳細資訊，請參閱[檢視和管理 DMS AWS 任務日誌](#)。

主題

- [物件類型](#)
- [記錄範例](#)
- [限制](#)

物件類型

AWS DMS 會在 CloudWatch 中為下列物件類型產生內容記錄。

物件類型	Description
TABLE_NAME	這些日誌項目包含目前任務對應規則範圍內之資料表的相關資訊。您可以使用這些項目來檢查遷移期間特定持續時間的資料表事件。
SCHEMA_NAME	這些日誌項目包含目前任務對應規則所使用之結構描述的相關資訊。您可以使用這些項目來判斷遷移期間在特定期間內 AWS DMS 使用哪個結構描述。
TRANSACTION_ID	這些項目包含從來源資料庫擷取之每個 DML/DDL 變更的交易識別碼。您可以使用這些記錄項目來判斷指定交易期間發生的變更。
CONNECTION_ID	這些項目包含連線 ID。您可以使用這些日誌項目來判斷每個遷移步驟 AWS DMS 使用哪些連線。
STATEMENT	這些項目包含用來擷取、處理和套用每個遷移變更的 SQL 程式碼。
STREAM_POSITION	這些項目包含來源資料庫上每個遷移動作在交易日誌檔中的位置。這些項目的格式會因來源資料庫引擎類型而有所不同。您也可以使用此資訊來

物件類型	Description
	判斷在設定僅限 CDC 複寫時復原檢查點的起始位置。

記錄範例

本節包含可用來監控複寫和診斷複寫問題的日誌記錄範例。

連線日誌範例

本節包含日誌範例 (內含連線識別碼)。

```
2023-02-22T10:09:29 [SOURCE_CAPTURE ]I: Capture record 1 to internal
queue from Source {operation:START_REGULAR (43), connectionId:27598,
streamPosition:0000124A/6800A778.NOW} (streamcomponent.c:2920)

2023-02-22T10:12:30 [SOURCE_CAPTURE ]I: Capture record 0 to internal queue from
Source {operation:IDLE (51), connectionId:27598} (streamcomponent.c:2920)

2023-02-22T11:25:27 [SOURCE_CAPTURE ]I: Capture record 0 to internal queue
from Source {operation:IDLE (51), columnName:region, connectionId:27598}
(streamcomponent.c:2920)
```

任務行為日誌範例

本節包含複寫任務日誌行為的相關日誌範例。您可以使用此資訊來診斷複寫問題，例如處於 IDLE 狀態的任務。

下列 SOURCE_CAPTURE 日誌指出沒有可從來源資料庫日誌檔讀取的事件，而且包含的 TARGET_APPLY 記錄指出沒有從 AWS DMS CDC 元件接收到、可套用至目標資料庫的事件。這些事件也包含先前套用的事件相關內容詳細資訊。

```
2023-02-22T11:23:24 [SOURCE_CAPTURE ]I: No Event fetched from wal log
(postgres_endpoint_wal_engine.c:1369)
2023-02-22T11:24:29 [TARGET_APPLY ]I: No records received to load
or apply on target , waiting for data from upstream. The last context
is {operation:INSERT (1), tableName:sales_11, schemaName:public,
txnId:18662441, connectionId:17855, statement:INSERT INTO
```

```
"public"."sales_11"("sales_no","dept_name","sale_amount","sale_date","region") values  
(?,?,?,?/?),
```

SQL 陳述式日誌範例

此區段包含日誌範例，示範在來源和目標資料庫上執行的 SQL 陳述式。您在日誌中看到的 SQL 陳述式只會顯示 SQL 陳述式，而不會顯示資料。下列 TARGET_APPLY 日誌顯示在目標上執行的 INSERT 陳述式。

```
2023-02-22T11:26:07 [TARGET_APPLY    ]I: Applied record 2193305 to  
target {operation:INSERT (1), tableName:sales_111, schemaName:public,  
txnId:18761543, connectionId:17855, statement:INSERT INTO  
"public"."sales_111"("sales_no","dept_name","sale_amount","sale_date","region") values  
(?,?,?,?/?),
```

限制

下列限制適用於 AWS DMS 內容記錄：

- 雖然 為所有端點類型 AWS DMS 建立最少記錄，但廣泛的引擎特定內容記錄僅適用於下列端點類型。建議您在使用這些端點類型時開啟內容記錄。
 - MySQL
 - PostgreSQL
 - Oracle
 - Microsoft SQL Server
 - MongoDB/Amazon DocumentDB
 - Amazon S3

增強型監控儀表板

增強型監控儀表板可讓您全面了解與監控任務和複寫執行個體相關的關鍵指標。它可讓您篩選、彙總和視覺化要追蹤之特定資源的指標。儀表板會直接發佈現有的 CloudWatch 指標，讓您監控資源效能，而不會變更資料點取樣時間。

主題

- [增強型監控儀表板概觀](#)
- [在增強型監控儀表板中檢視指標](#)

- [增強型監控儀表板檢視](#)
- [保留增強型監控指標](#)

增強型監控儀表板概觀

增強型監控儀表板可在 AWS DMS 主控台使用。它提供易於使用的界面，具有直覺式視覺化和圖表，可讓您有效地監控、分析和最佳化資料遷移程序。透過增強型監控，您可以在集中位置檢視所有相關資訊，簡化監控程序並快速識別潛在問題。

在增強型監控儀表板上，您可以檢視任務和複寫執行個體的指標，以及端點的詳細資訊。您也可以追蹤作用中 CloudWatch 警示的數量，以及目前區域的服務運作狀態。儀表板適用於所有 AWS DMS 可使用的商業區域。使用此儀表板無需額外費用。

Note

增強型監控儀表板不支援無 AWS DMS 伺服器複寫。

在增強型監控儀表板中檢視指標

若要在增強型監控儀表板中檢視指標，請確定您具有具有 CloudWatch 許可的 IAM 角色。此外，您需要 `cloudwatch:DescribeAlarms` 和 `health:DescribeEvents` 許可才能檢視指標。最後，若要在增強型監控儀表板中存取 CloudWatch 指標，您還必須具有在 IAM 政策中存取 [GetMetricData](#) API 的許可。如果沒有這些許可或只有一部分 APIs 的許可，您將無法在增強型監控儀表板中檢視指標。如需所需 IAM 許可的資訊，請參閱 [使用所需的 IAM 許可 AWS DMS](#)。

增強型監控儀表板檢視

AWS DMS 增強型監控儀表板有兩種檢視類型：任務和複寫執行個體檢視。

任務檢視

增強型儀表板中的任務檢視 AWS DMS 提供資料遷移任務的完整概觀。此檢視提供集中的位置，可讓您透過直覺式圖表和視覺化來監控和分析任務的各個層面。

任務檢視可讓您深入了解與遷移任務相關的關鍵指標和統計資料，讓您更深入了解其效能、進度和整體運作狀態。以下是任務檢視的一些主要功能和優點：

- **任務狀態摘要：**此圖表會顯示不同狀態類別的任務分佈，例如執行中、已停止、失敗或已完成。您可以快速識別需要注意的任務，並採取適當的動作。
- **效能指標：**這些圖表說明任務的效能，包括輸送量、延遲、CPU 使用率等指標。這些指標可協助您找出潛在的瓶頸，並最佳化遷移程序。
- **錯誤分析：**如果任務失敗或發生錯誤，任務檢視會提供所遇到錯誤及其相關日誌項目的詳細資訊。此資訊可協助您更有效率地進行故障診斷和解決問題。
- **歷史趨勢：**儀表板包含歷史資料，可讓您分析任務在一段時間內執行的方式。您可以識別模式、追蹤進度，並根據這些歷史趨勢做出明智的決策。
- **篩選和排序：**任務檢視可讓您根據各種條件篩選和排序任務，例如任務名稱、標籤或特定時間範圍。此彈性可讓您專注於與您的需求最相關的任務或層面。

下列清單說明您可以在任務檢視中看到的指標：

- **完全載入輸送量頻寬 - 來源：**代表從來源傳輸的傳入資料，以每秒 KB 為單位。
- **完全載入輸送量頻寬 - 目標：**代表從目標完全載入傳輸的傳出資料，以每秒 KB 為單位。
- **完全載入輸送量列 - 來源：**以每秒列數表示來自目標完全載入的傳入變更。
- **完全載入輸送量資料列 - 目標：**代表每秒資料列中目標完全載入的傳出變更。
- **CDC 輸送量頻寬 - 來源：**代表來源的網路頻寬，以每秒 KB 為單位。

CDC 輸送量頻寬會記錄取樣點上的頻寬。若找不到網路流量，則該值為零。由於 CDC 不會發出長時間執行的交易，因此可能不會記錄網路流量。

- **CDC 輸送量頻寬 - 目標：**代表目標的網路頻寬，以每秒 KB 為單位。

CDC 輸送量頻寬會記錄取樣點上的頻寬。若找不到網路流量，則該值為零。由於 CDC 不會發出長時間執行的交易，因此可能不會記錄網路流量。

- **CDC 輸送量資料列 - 來源：**代表來自來源的傳入任務變更，以每秒資料列為單位。
- **CDC 輸送量列 - 目標：**以每秒列數表示目標的傳出任務變更。
- **CDC 延遲 - 來源：**代表從來源端點擷取的最後一個事件與 AWS DMS 執行個體目前系統時間戳記之間的差距，以秒為單位。如果因為任務範圍而未從來源擷取任何變更，會將此值 AWS DMS 設為零。
- **CDC 延遲 - 目標：**代表等待遞交目標的第一個事件時間戳記與 AWS DMS 執行個體目前時間戳記之間的差距，以秒為單位。如果有交易未由目標處理，則會發生此值。否則，若已套用所有交易，則目標延遲會與來源延遲相同。目標延遲永遠都不會小於來源延遲。

- CPU 使用率：代表任務跨多個核心使用的 CPU 百分比。任務的語意CPUUtilization與複寫執行個體的語意略有不同CPUUtilizaiton。如果完全使用 1 個 vCPU，則表示 100%，但如果使用多個 vCPUs，則值可能會超過 100%。
- 記憶體使用量：代表 task. AWS DMS uses cgroups 所memory.usage_in_bytes耗用的控制群組 (cgroup)，以控制記憶體和 CPU 等系統資源的使用量。此指標代表為該任務配置之 cgroup 內的任務記憶體使用量 (MB)。

cgroup 限制是以複 AWS DMS 寫執行個體類別可用的資源為基礎。memory.usage_in_bytes包含常駐集大小 (RSS)、快取和交換記憶體元件。如有需要，作業系統可以回收快取記憶體。我們建議您同時監控複寫執行個體指標 (AvailableMemory)。

AWS DMS 會根據 CloudWatch 主控台ReplicationTaskIdentifier中 ReplicationInstanceIdentifier和 的合併維度來提高此指標。使用 ReplicationInstanceIdentifier、 ReplicationTaskIdentifier類別來檢視此指標。

- 驗證記錄計數：只有在 AWS DMS 任務啟用驗證時，才會顯示此圖表。這是可用於 AWS DMS 任務的驗證指標組合，其中包括下列項目：
 - ValidationSucceededRecordCount – 每分鐘 AWS DMS 驗證的資料列數。
 - ValidationAttemptedRecordCount – 每分鐘嘗試驗證的資料列數。
 - ValidationFailedOverallCount – 驗證失敗的資料列數。
 - ValidationSuspendedOverallCount – 暫停驗證的資料列數。
 - ValidationPendingOverallCount – 驗證仍在等待中的資料列數。

除了上述指標之外，您還可以自訂任務檢視，並透過將它們新增為小工具來包含其他指標。如需這些指標的相關資訊，建議您檢閱下列文件：

- 遷移和複寫 AWS DMS 任務的所有可用指標，請參閱 [監控 AWS DMS 任務](#)。
- 所有可用的驗證相關指標，請參閱 [資料驗證](#)。

複寫執行個體檢視

複寫執行個體檢視提供複寫執行個體的完整概觀，可讓您有效地監控和管理資料複寫基礎設施。此檢視提供集中的位置，可讓您透過直覺式圖表和視覺化分析複寫執行個體的各個層面。

複寫執行個體檢視可讓您深入了解與複寫執行個體相關的關鍵指標和統計資料，讓您更深入了解其效能、資源使用率和整體運作狀態。以下是複寫執行個體檢視的一些主要功能和優點：

- **執行個體狀態摘要：**此圖表會顯示所選複寫執行個體的詳細資訊，例如可用區域、執行個體類別、引擎版本、配置的儲存體和目前的運作狀態。
- **資源使用率：**儀表板會顯示圖表，說明複寫執行個體的資源使用率，包括指標，例如 CPU、記憶體和磁碟用量。這些指標可協助您識別潛在的資源限制條件，並最佳化您的複寫基礎設施。
- **歷史趨勢：**儀表板包含歷史資料，可讓您分析複寫執行個體在一段時間內執行的方式。您可以識別模式、追蹤變更，並根據這些歷史趨勢做出明智的決策。
- **篩選和排序：**複寫執行個體檢視可讓您根據各種條件篩選和排序複寫執行個體，例如執行個體名稱或特定時間範圍。此彈性可讓您專注於與您的需求最相關的執行個體或層面。

下列清單說明您可以在複寫執行個體檢視中看到的指標：

- **CloudWatch 警示：**代表 AWS/DMS 命名空間中警示的摘要。
- **CPU 使用率：**代表任務跨多個核心使用的 CPU 百分比。任務的語意CPUUtilization與複寫的語意略有不同CPUUtilizaiton。如果完全使用 1 個 vCPU，則表示 100%，但如果使用多個 vCPUs，則值可能會超過 100%。
- **每個執行個體的任務記憶體用量：**代表任務佔用的駐留集大小 (RSS)。它表示主記憶體 (RAM) 中保留之任務所佔用的記憶體比例。由於部分佔用的記憶體會被分頁出來，或部分可執行檔永遠不會載入，因此 MemoryUsage 不包含在交換空間或檔案系統中保留的記憶體。
- **記憶體：**代表可用的記憶體數量、使用中的記憶體數量或可以釋放使用的記憶體數量，以及使用的交換空間數量。
- **可用的記憶體：**代表在不交換的情況下，啟動新應用程式的可用記憶體數量估計值。
- **可用記憶體：**代表可供應用程式、頁面快取和核心本身資料結構使用的實體記憶體數量。
- **可用記憶體：**可用記憶體不是實際可用記憶體的跡象。它是目前正在使用的記憶體，可以釋放並用於其他用途。這是複寫上使用的緩衝區和快取的組合。
- **交換用量：**代表複寫執行個體上使用的交換空間量。
- **可用儲存：**以位元組為單位表示可用儲存空間的數量。

除了上述指標之外，您還可以自訂複寫執行個體檢視，並透過將它們新增為小工具來包含其他指標。如需這些指標的相關資訊，建議您檢閱下列文件：

- 遷移和複寫 AWS DMS 任務的所有可用指標，請參閱 [監控 AWS DMS 任務](#)。
- 所有可用的驗證相關指標，請參閱 [資料驗證](#)。

保留增強型監控指標

根據預設，增強型監控指標遵循 CloudWatch 指標的保留政策。如需有關變更保留政策的資訊，請參閱《Amazon [CloudWatch 使用者指南](#)》中的在 [CloudWatch Logs 中變更日誌資料保留](#)。Amazon CloudWatch

檢視 AWS DMS 事件

您可以擷取 AWS DMS 資源的下列事件資訊：

- 資源名稱
- Resource Type (資源類型)
- 事件的日期和時間
- 活動的訊息摘要

您可以在 AWS 管理主控台的事件索引標籤中存取事件，其中顯示過去 7 天的事件。您也可以使用 [describe-events](#) AWS CLI 命令或 DMS API [DescribeEvents](#) 操作來擷取事件。如果您使用 AWS CLI 或 DMS API 來檢視事件，您最多可以擷取過去 14 天內的事件。

Note

如果您需要將事件存放更長的時間，您可以將 AWS DMS 事件傳送至 EventBridge，並將事件詳細資訊傳送至另一個服務以進行存放。如需詳細資訊，請參閱[使用的 Amazon EventBridge 事件規則 AWS DMS](#)。

如需 AWS DMS 事件的說明，請參閱[AWS DMS 事件類別和事件訊息](#)。

DMS 主控台

若要在 DMS 主控台中檢視過去 7 天內的所有 AWS DMS 事件：

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/dms/v2> 開啟 DMS 主控台
2. 在導覽頁面中，選取事件。
3. 輸入搜尋詞來篩選結果。

下列範例所顯示的事件清單，是依字元 **replication-task** 篩選的結果。

 [DMS](#) > Events

Events (12) info			
replication-task			
Name	Type	Date	Event
dms-onboard-task-v1	replication-task	April 9, 2025 at 13:06:38 (UTC-07:00)	Replication task has stopped. Stop Reason FULL_LOAD_ONLY_FINISHED.
dms-onboard-task-v1	replication-task	April 9, 2025 at 13:05:33 (UTC-07:00)	Replication task has started.

AWS CLI

若要檢視過去一小時產生的所有事件，請執行不含參數的 [describe-events](#) AWS DMS CLI 命令。

```
aws dms describe-events
```

下列範例輸出顯示複寫任務已修改：

```
{
  "Events": [
    {
      "SourceIdentifier": "dms-task",
      "SourceType": "replication-task",
      "Message": "Replication task has modified.",
      "EventCategories": [
        "configuration change"
      ],
      "Date": "2025-04-09T12:48:22.231000-07:00"
    }
  ]
}
```

若要檢視過去 14 天 (20160 分鐘) 的所有 AWS DMS 事件，請執行 [describe-events](#) AWS CLI 命令並將 `--duration` 參數設定為 **20160**。

```
aws dms describe-events --duration 20160
```

下列範例顯示複寫執行個體 指定時間範圍內的事件 dms-replication-instance。

```
aws dms describe-events \
  --source-identifier dms-replication-instance \
  --source-type replication-instance \
  --start-time 2025-04-10T22:00Z \
  --end-time 2025-04-12T23:59Z
```

下列範例輸出顯示複寫執行個體的狀態：

```
{
  "Events": [
    {
      "SourceIdentifier": "dms-replication-instance",
      "SourceType": "replication-instance",
      "Message": "Replication application shutdown",
      "EventCategories": [],
      "Date": "2025-04-12T03:11:43.270000-07:00"
    },
    {
      "SourceIdentifier": "dms-replication-instance",
      "SourceType": "replication-instance",
      "Message": "Replication application restarted",
      "EventCategories": [],
      "Date": "2025-04-12T03:19:58.214000-07:00"
    }
  ]
}
```

AWS DMS API

您可以執行 DMS API [DescribeEvents](#) 操作並將 `--duration` 參數設定為 `14`，以檢視過去 14 天內的所有 AWS DMS 執行個體事件**20160**。

在 中使用 Amazon EventBridge 事件和通知 AWS Database Migration Service

您可以使用 Amazon EventBridge 來提供 AWS DMS 事件發生的通知，例如建立或刪除複寫執行個體。EventBridge 會根據事件規則所定義，接收事件和路由事件的通知。您可以針對 AWS 區域使用 Amazon EventBridge 支援的任何形式通知。如需使用 Amazon EventBridge 的詳細資訊，請參閱《Amazon EventBridge 使用者指南》中的[什麼是 Amazon EventBridge ?](#)。

Note

3.4.5 版和更新 AWS DMS 版本支援使用 Amazon EventBridge 事件。

EventBridge 會收到事件、AWS DMS 環境變更的指標，並套用規則將事件路由到通知機制。規則會依據事件結構，將事件與通知機制比對 (稱為事件模式)。

AWS DMS 會將事件分組為您可以套用事件規則的類別，因此當該類別中的事件發生時，您會收到通知。例如，假設您將 EventBridge 事件規則套用至指定複寫執行個體的「建立」類別。然後，每當發生影響複寫執行個體的建立相關事件時，您都會收到通知。如果您將規則套用至複寫執行個體的組態變更類別，當複寫執行個體的組態變更時，您就會收到通知。如需提供的事件類別清單 AWS DMS，請參閱以下 AWS DMS 的事件類別和事件訊息。

Note

若要允許從 events.amazonaws.com 進行發佈，請務必更新 Amazon SNS 主題的存取政策。如需詳細資訊，請參閱《Amazon EventBridge 使用者指南》中的[使用 Amazon EventBridge 以資源為基礎的政策](#)。

如需將事件訂閱移至 Amazon EventBridge 的詳細資訊，請參閱[將作用中的事件訂閱從 DMS 遷移到 Amazon EventBridge](#)。

如需使用 Amazon SNS 搭配簡訊的詳細資訊，請參閱[使用 Amazon SNS 傳送和接收 SMS 通知](#)。

使用的 Amazon EventBridge 事件規則 AWS DMS

Amazon EventBridge 會將事件通知傳送到您在建立 EventBridge 事件規則時提供的地址。您可能會想要建立數個不同的規則。例如，您可能會建立某個接收所有事件通知的規則，並建立另一個僅包含您生產 DMS 資源重要事件的規則。您也可以在此 EventBridge 中開啟或關閉事件通知。

建立對 AWS DMS 事件做出反應的 Amazon EventBridge 規則

- 執行《[Amazon EventBridge 使用者指南](#)》中[建立對事件做出反應的](#) Amazon EventBridge 規則中所述的步驟，並建立 AWS DMS 事件的規則：
 - a. 指定 EventBridge 接收到與規則中事件模式相符的事件時要採取的通知動作。當事件相符時，EventBridge 會傳送事件並調用規則中定義的動作。
 - b. 針對服務供應商，選擇 AWS。
 - c. 針對服務名稱，選擇 Database Migration Service (DMS)。

接著，您就會開始收到事件通知。

下列 JSON 範例顯示 AWS DMS 服務的 EventBridge 事件模型。

```
{
  "version": "0",
  "id": "11a11b11-222b-333a-44d4-01234a5b67890",
  "detail-type": "DMS Replication Task State Change",
  "source": "aws.dms",
  "account": "0123456789012",
  "time": "1970-01-01T00:00:00Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:dms:us-east-1:012345678901:task:AAAABBBB0CCCCDDDEEEEEE1FFFF2GGG3FFFFFFF3"
  ],
  "detail": {
    "type": "REPLICATION_TASK",
    "category": "StateChange",
    "eventType": "REPLICATION_TASK_STARTED",
    "eventId": "DMS-EVENT-0069",
    "resourceLink": "https://console.aws.amazon.com/dms/v2/home?region=us-east-1#taskDetails/taskName",
    "detailMessage": "Replication task started, with flag = fresh start"
  }
}
```

如需您可以收到通知的所有類別和事件清單，請參閱下節。

AWS DMS 事件類別和事件訊息

AWS DMS 在您可以識別的類別中產生大量事件。每個類別都適用於複寫執行個體或複寫任務來源類型。

主題

- [ReplicationInstance 事件訊息](#)
- [ReplicationTask 事件訊息](#)
- [複寫事件訊息](#)

ReplicationInstance 事件訊息

下表顯示 ReplicationInstance 來源類型的可能類別和事件。

Category	事件 ID	Description
建立	DMS-EVENT-0067	複寫執行個體正在建立中。
刪除	DMS-EVENT-0066	複寫執行個體正在刪除中。
組態變更	DMS-EVENT-0012	此複寫執行個體的複寫執行個體類別正在變更中。
組態變更	DMS-EVENT-0018	複寫執行個體的儲存空間正在增加中。
組態變更	DMS-EVENT-0024	複寫執行個體正在轉移至多可用區組態。
組態變更	DMS-EVENT-0030	複寫執行個體正在轉移至單一可用區組態。
Maintenance (維護)	DMS-EVENT-0026	複寫執行個體的離線維護正在進行中。 複寫執行個體目前無法使用。

Category	事件 ID	Description
建立	DMS-EVENT-0005	複寫執行個體已建立。
刪除	DMS-EVENT-0003	複寫執行個體已遭刪除。
組態變更	DMS-EVENT-0014	此複寫執行個體的複寫執行個體類別已變更。
組態變更	DMS-EVENT-0017	複寫執行個體的儲存空間已增加。
組態變更	DMS-EVENT-0025	複寫執行個體已完成多可用區組態的轉移。
組態變更	DMS-EVENT-0029	複寫執行個體已完成單一可用區組態的轉移。
Maintenance (維護)	RDS-EVENT-0047	複寫執行個體上的管理軟體已更新。
Maintenance (維護)	DMS-EVENT-0027	複寫執行個體的離線維護已完成。複寫執行個體現在可用。
Maintenance (維護)	DMS-EVENT-0068	複寫執行個體處於無法升級的狀態。
容錯移轉	DMS-EVENT-0034	若過於頻繁請求容錯移轉，則會發生此事件，而非一般容錯移轉事件。
失敗	DMS-EVENT-0031	複寫執行個體處於 %s 狀態。
失敗	DMS-EVENT-0036	複寫執行個體因為網路不相容而失敗。
失敗	DMS-EVENT-0037	服務無法存取用於加密資料磁碟區的 KMS 金鑰時。
失敗		複寫執行個體放入不相容的參數
容錯移轉		等待狀態安全以啟動使用者請求的容錯移轉逾時

Category	事件 ID	Description
容錯移轉	DMS-EVENT-0013	多可用區複寫執行個體的容錯移轉已啟動。
容錯移轉	DMS-EVENT-0049	多可用區複寫執行個體的容錯移轉已完成。
容錯移轉	DMS-EVENT-0050	多可用區啟用已開始。
容錯移轉	DMS-EVENT-0051	多可用區已完成。
狀態變更		一般和緩慢查詢日誌已自動輪換為 %s
狀態變更		AWS DMS 無法存取應用程式執行個體 %s 的 KMS 加密金鑰。這可能是因為金鑰已停用或 AWS DMS 無法存取。如果繼續執行，應用程式將進入無法存取的狀態。如需更多詳細資訊，請參閱 AWS DMS 文件中的疑難排解一節。
狀態變更		AWS DMS 現在可以成功存取應用程式執行個體 %s 的 KMS 加密金鑰。
狀態變更		Amazon DMS 無法存取應用程式執行個體 %s 的 KMS 加密金鑰。此應用程式將進入無法存取的狀態。如需進一步的詳細資訊，請參閱 Amazon DMS 文件中的疑難排解一節。
狀態變更		作為複寫執行個體建立的一部分，應用程式在 HM 上重新啟動
狀態變更		作為複寫執行個體刪除的一部分，應用程式在 HM 上關閉
容錯移轉	DMS-EVENT-0015	多可用區容錯移轉至待命完成。
儲存體不足	DMS-EVENT-0007	複寫執行個體可用儲存空間不足。

Category	事件 ID	Description
儲存體不足		分配的 inode 已用盡 - 擴展儲存空間以解決

ReplicationTask 事件訊息

下表顯示 ReplicationTask 來源類型的可能類別和事件。

Category	事件 ID	Description
失敗	DMS-EVENT-0078	複寫任務已失敗。
失敗	DMS-EVENT-0082	清除任務資料的呼叫失敗。
狀態變更	DMS-EVENT-0081	已請求重新載入資料表詳細資訊。
狀態變更		複寫任務已複製。
狀態變更		複寫任務副本失敗。
狀態變更		複寫任務已移動。
狀態變更		複寫任務移動失敗。
狀態變更		建立目標任務失敗。
狀態變更		複寫任務評估執行已開始。
狀態變更		複寫任務評估執行已成功完成。
狀態變更		複寫任務評估執行已完成，但失敗。
狀態變更		複寫任務評估執行已完成，但出現警告。
狀態變更		複寫任務評估執行已完成，但發生錯誤。
狀態變更		複寫任務評估執行 %s 已取消。

Category	事件 ID	Description
狀態變更		複寫任務評估執行 %s 已刪除。
狀態變更		複寫任務評估執行無法佈建資源。
狀態變更		複寫任務已失敗。
建立		此複寫任務已建立。
ConfigurationChange		複寫任務已修改。
失敗		複寫任務已失敗。
狀態變更	DMS-EVENT-0091	讀取已暫停，達到交換檔案上限。
狀態變更	DMS-EVENT-0092	讀取已暫停，已達到磁碟使用量上限。
狀態變更	DMS-EVENT-0093	讀取已恢復。
狀態變更	DMS-EVENT-0069	複寫任務已開始，taskType：%s，startType：%s
狀態變更	DMS-EVENT-0079	複寫任務已停止
刪除	DMS-EVENT-0073	複寫任務已遭刪除。

複寫事件訊息

下表顯示複寫來源類型的可能類別和事件。

類別	描述
狀態變更	DMS 複寫縱向擴展事件。
狀態變更	DMS 複寫縮減規模事件。
狀態變更	DMS 複寫擴展事件已完成。

類別	描述
狀態變更	DMS 複寫已建立。
狀態變更	DMS 複寫正在啟動。
狀態變更	DMS 複寫正在為中繼資料收集準備資源。
狀態變更	正在測試繫結至 DMS 複寫的連線。
狀態變更	DMS 複寫正在擷取中繼資料
狀態變更	DMS 複寫正在計算容量
狀態變更	DMS 複寫正在佈建其容量
狀態變更	DMS 複寫已佈建。
狀態變更	DMS 複寫已開始
狀態變更	DMS 複寫正在執行中。
狀態變更	DMS 複寫正在停止中。
狀態變更	DMS 複寫已停止
狀態變更	DMS 複寫正在修改中。
狀態變更	DMS 複寫正在刪除中。
狀態變更	DMS 複寫正在取消佈建其容量
狀態變更	DMS 複寫已取消佈建。
失敗	DMS 複寫已失敗。

在 中使用 Amazon SNS 事件和通知 AWS Database Migration Service

從 AWS DMS 3.4.5 版和更新版本開始，我們建議您使用 Amazon EventBridge 在 AWS DMS 事件發生時提供通知。如需搭配使用 EventBridge 事件的詳細資訊 AWS DMS，請參閱 [在 中使用 Amazon EventBridge 事件和通知 AWS Database Migration Service](#)。

將事件訂閱移至 Amazon EventBridge

您可以使用下列 AWS CLI 命令，將作用中事件訂閱從 DMS 遷移至 Amazon EventBridge，一次最多 10 個。

```
update-subscriptions-to-event-bridge [--force-move | --no-force-move]
```

根據預設，只有在複寫執行個體為最新版本 AWS DMS 3.4.5 及更高版本時，AWS DMS 才會遷移作用中的事件訂閱。若要覆寫此預設行為，請使用 `--force-move` 選項。但是，如果複寫執行個體未升級，則使用 Amazon EventBridge 可能無法使用某些類型的事件。

若要執行 `update-subscriptions-to-event-bridge` CLI 命令，AWS Identity and Access Management (IAM) 使用者必須具有下列政策許可。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "SNS:GetTopicAttributes",
        "SNS:SetTopicAttributes",
        "events:PutTargets",
        "events:EnableRule",
        "events:PutRule"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```



```
}
```

如需將訂閱移至 EventBridge 的相關詳細資訊，請參閱《AWS Database Migration Service API 參考》中的 [UpdateSubscriptionsToEventBridge](#)。

使用 Amazon SNS 的事件和通知

AWS DMS 3.4.5 版和更早版本支援使用事件和通知，如下所述。

AWS Database Migration Service (AWS DMS) 可以使用 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 在 AWS DMS 事件發生時提供通知，例如建立或刪除複寫執行個體。您可以採用 AWS 區域中 Amazon SNS 支援的任何形式來使用這些通知，例如電子郵件訊息、文字訊息或呼叫 HTTP 端點。

AWS DMS 會將事件分組為您可以訂閱的類別，以便在發生該類別中的事件時收到通知。例如，如果您訂閱指定複寫執行個體的建立類別，當發生會影響複寫執行個體的建立相關事件時，您就會收到通知。如果您訂閱複寫執行個體的組態變更類別，當複寫執行個體的組態變更時，您就會收到通知。當事件通知訂閱變更時，您也會收到通知。如需 DMS AWS 提供的事件類別清單，請參閱[AWS SNS 通知的 DMS 事件類別和事件訊息](#)以下。

AWS DMS 會將事件通知傳送至您在建立事件訂閱時提供的地址。建議您建立幾個不同的訂閱，例如以一個訂閱接收所有事件通知，而另一個訂閱僅包含您的生產 DMS 資源的重要事件。您可以在 DMS AWS 主控台中取消選取已啟用選項，或使用 AWS DMS API 將 Enabled 參數設定為 false，即可輕鬆關閉通知，而無需刪除訂閱。

Note

AWS 使用 SMS 文字訊息的 DMS 事件通知目前可用於支援 Amazon SNS 的所有 AWS 區域中的 AWS DMS 資源。如需 Amazon SNS 支援 SMS 傳訊的 AWS 區域和國家/地區清單，請參閱[支援的地區和國家/地區](#)。

如需使用 SNS 搭配文字訊息的詳細資訊，請參閱[使用 Amazon SNS 傳送和接收 SMS 通知](#)。AWS DMS 事件通知與 CloudWatch 或 EventBridge 中的 CloudTrail 事件不同。CloudWatch EventBridge 任何 API 調用都可以產生 CloudTrail 事件通知。只有在 DMS 事件發生時，DMS 才會傳送通知。

AWS DMS 使用訂閱識別符來識別每個訂閱。您可以讓多個 AWS DMS 事件訂閱發佈至相同的 Amazon SNS 主題。當您使用事件通知時需支付 Amazon SNS 費用；如需 Amazon SNS 帳單的詳細資訊，請參閱 [Amazon SNS 定價](#)。

若要使用 AWS Amazon SNS 訂閱 DMS 事件，請使用下列程序：

1. 建立 Amazon SNS 主題。在主題中，您可以指定希望收到哪種類型的通知，以及通知要傳送至哪些地址或編號。
2. 使用 AWS CLI、或 DMS API AWS 管理主控台建立 DMS AWS 事件通知訂閱。
3. AWS DMS 會傳送核准電子郵件或簡訊到您隨訂閱提交的地址。若要確認訂閱，請按一下核准電子郵件或 SMS 訊息中的連結。
4. 當您已確認訂閱時，訂閱的狀態會在 DMS AWS 主控台的事件訂閱區段中更新。
5. 接著，您就會開始收到事件通知。

如需您可以收到通知的所有類別和事件清單，請參閱下節。如需訂閱和使用 DMS AWS 事件訂閱的詳細資訊，請參閱 [使用 SNS 訂閱 AWS DMS 事件通知](#)。

AWS SNS 通知的 DMS 事件類別和事件訊息

Important

從 AWS DMS 3.4.5 版和更新版本開始，我們建議您使用 Amazon EventBridge 在 AWS DMS 事件發生時提供通知。如需搭配使用 EventBridge 事件的詳細資訊 AWS DMS，請參閱 [在中使用 Amazon EventBridge 事件和通知 AWS Database Migration Service](#)。

AWS DMS 在您可以使用 DMS AWS 主控台或 AWS DMS API 訂閱的類別中產生大量事件。每個類別都適用於來源類型；目前 AWS DMS 支援複寫執行個體和複寫任務來源類型。

下表顯示複寫執行個體來源類型的可能類別和事件。

Category	DMS 事件 ID	Description
組態變更	DMS-EVENT-0012	此複寫執行個體的複寫執行個體類別正在變更中。
組態變更	DMS-EVENT-0014	此複寫執行個體的複寫執行個體類別已變更。

Category	DMS 事件 ID	Description
組態變更	DMS-EVENT-0018	複寫執行個體的儲存空間正在增加中。
組態變更	DMS-EVENT-0017	複寫執行個體的儲存空間已增加。
組態變更	DMS-EVENT-0024	複寫執行個體正在轉移至多可用區組態。
組態變更	RDS-EVENT-0025	複寫執行個體已完成多可用區組態的轉移。
組態變更	DMS-EVENT-0030	複寫執行個體正在轉移至單一可用區組態。
組態變更	DMS-EVENT-0029	複寫執行個體已完成單一可用區組態的轉移。
建立	DMS-EVENT-0067	複寫執行個體正在建立中。
建立	DMS-EVENT-0005	複寫執行個體已建立。
刪除	DMS-EVENT-0066	複寫執行個體正在刪除中。
刪除	DMS-EVENT-0003	複寫執行個體已刪除。
Maintenance (維護)	RDS-EVENT-0047	複寫執行個體上的管理軟體已更新。
Maintenance (維護)	DMS-EVENT-0026	複寫執行個體的離線維護正在進行中。複寫執行個體目前無法使用。
Maintenance (維護)	DMS-EVENT-0027	複寫執行個體的離線維護已完成。複寫執行個體現在可用。
Maintenance (維護)	DMS-EVENT-0068	複寫執行個體處於無法升級的狀態。
儲存體不足	DMS-EVENT-0007	複寫執行個體已消耗超過其配置儲存體的 90%。您可以使用 [可用儲存空間] 指標，來監控複寫執行個體的儲存空間。
容錯移轉	DMS-EVENT-0013	多可用區複寫執行個體的容錯移轉已啟動。
容錯移轉	DMS-EVENT-0049	多可用區複寫執行個體的容錯移轉已完成。

Category	DMS 事件 ID	Description
容錯移轉	DMS-EVENT-0015	多可用區容錯移轉至待命已完成。
容錯移轉	DMS-EVENT-0050	多可用區啟用已開始。
容錯移轉	DMS-EVENT-0051	多可用區啟用已完成。
容錯移轉	DMS-EVENT-0034	若過於頻繁請求容錯移轉，則會發生此事件，而非一般容錯移轉事件。
失敗	DMS-EVENT-0031	複寫執行個體已發生儲存體故障。
失敗	DMS-EVENT-0036	複寫執行個體因為網路不相容而失敗。
失敗	DMS-EVENT-0037	服務無法存取用來加密資料磁碟區的 AWS KMS 金鑰。

下表顯示複寫任務來源類型的可能類別和事件。

Category	DMS 事件 ID	Description
狀態變更	DMS-EVENT-0069	複寫任務已開始。
狀態變更	RDS-EVENT-0081	已請求重新載入資料表詳細資訊。
狀態變更	DMS-EVENT-0079	複寫任務已停止。
狀態變更	DMS-EVENT-0091	讀取已暫停，達到交換檔案上限。
狀態變更	RDS-EVENT-0092	讀取已暫停，已達到磁碟使用量上限。
狀態變更	DMS-EVENT-0093	讀取已恢復。
失敗	DMS-EVENT-0078	此複寫任務已失敗。
失敗	DMS-EVENT-0082	刪除任務的呼叫無法清除任務資料。
組態變更	DMS-EVENT-0080	此複寫任務已修改。

Category	DMS 事件 ID	Description
刪除	RDS-EVENT-0073	複寫任務已刪除。
建立	DMS-EVENT-0074	此複寫任務已建立。

下表顯示預遷移評估來源類型的可能類別和事件。

Category	DMS 事件 ID	Description
狀態變更	DMS-EVENT-0083	預遷移評估已開始。
狀態變更	DMS-EVENT-0084	預遷移評估已通過。
狀態變更	DMS-EVENT-0085	預遷移評估已完成，但失敗。
狀態變更	DMS-EVENT-0086	預遷移評估已完成，並出現警告。
狀態變更	DMS-EVENT-0087	執行時遇到預遷移評估和錯誤。
狀態變更	DMS-EVENT-0088	預遷移評估已取消。
狀態變更	DMS-EVENT-0089	已刪除預遷移評估。
狀態變更	DMS-EVENT-0090	預遷移評估在佈建資源時發生錯誤。

下列範例顯示 狀態變更類別 AWS DMS 的事件訂閱。

```
Resources:
  DMSEvent:
    Type: AWS::DMS::EventSubscription
    Properties:
      Enabled: true
      EventCategories: State Change
      SnsTopicArn: arn:aws:sns:us-east-1:123456789:testSNS
```

```
SourceIds: []  
SourceType: replication-task
```

使用 SNS 訂閱 AWS DMS 事件通知

Important

從 AWS DMS 3.4.5 版和更新版本開始，我們建議您使用 Amazon EventBridge 在 AWS DMS 事件發生時提供通知。如需搭配使用 EventBridge 事件的詳細資訊 AWS DMS，請參閱 [在中使用 Amazon EventBridge 事件和通知 AWS Database Migration Service](#)。

您可以建立 AWS DMS 事件通知訂閱，以便在 AWS DMS 事件發生時收到通知。建立訂閱最簡單的方法是使用 AWS DMS 主控台。在通知訂閱中，您可以選擇通知的傳送方式和位置。您可以指定要收到通知的來源類型；目前 AWS DMS 支援複寫執行個體和複寫任務來源類型。根據您選取的來源類型，選擇事件類別和找出您要接收事件通知的來源。

使用 AWS 管理主控台

Important

從 AWS DMS 3.4.5 版和更新版本開始，我們建議您使用 Amazon EventBridge 在 AWS DMS 事件發生時提供通知。如需搭配使用 EventBridge 事件的詳細資訊 AWS DMS，請參閱 [在中使用 Amazon EventBridge 事件和通知 AWS Database Migration Service](#)。

使用 AWS 主控台透過 Amazon SNS 訂閱 DMS 事件通知

1. 登入 AWS 管理主控台 並在 <https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> 開啟 AWS DMS 主控台。

如果您以 IAM 使用者身分登入，請確認您具備適當的許可來存取 AWS DMS。

2. 在導覽窗格中，選擇 Event subscriptions (事件訂閱)。
3. 在事件訂閱頁面上，選擇建立事件訂閱。
4. 在建立事件訂閱頁面中，執行下列動作：
 - a. 在詳細資訊下的名稱中，輸入事件通知訂閱的名稱。
 - b. 選擇已啟用以啟用訂閱。如果您要建立訂閱，但還不要傳送通知，請勿選擇已啟用。

- c. 在目標下，選擇現有主題、建立新電子郵件主題或建立新 SMS 主題以傳送通知。您必須具備現有 Amazon SNS 主題以傳送通知，不然就必須建立主題。如果您建立主題，您可以輸入要接收通知的電子郵件地址。
- d. 在事件來源下的來源類型，選擇來源類型。唯一的選項是 replication-instance 和 replication-task。
- e. 根據您選取的來源類型，選擇您要接收事件通知的事件類別和來源。

Create event subscription

Details

Name

The name for your event subscription

☒ Enabled

Target

Send notification to

- ☐ Existing topics
- ☒ Create new email topic
- ☐ Create new SMS topic

Topic name**With these recipients**

Email addresses or phone numbers of SMS enabled devices to send the notifications to

Event source

Source type

Source Type of resource this subscription will consume events from

Event categories

- ☒ All event categories
- ☐ Select specific event categories

Replication instance

- ☒ All instances
- ☐ Select specific instances

- f. 選取建立事件訂閱。

DMS AWS 主控台指出正在建立訂閱。

Note

您也可以使用 AWS DMS API 和 CLI 建立 Amazon SNS 事件通知訂閱。如需詳細資訊，請參閱《AWS DMS API 參考》中的 [CreateEventSubscription](#)，以及《AWS DMS CLI 參考》文件中的 [create-event-subscription](#)。

驗證 SNS 主題的存取政策

您的 SNS 存取政策需要允許 AWS DMS 將事件發佈至 SNS 主題的許可。您可以如下列程序所述，驗證並更新存取政策。

若要驗證存取政策

1. 開啟 Amazon SNS 主控台。
2. 在導覽窗格中選擇主題，然後選取您要接收相關 DMS 通知的主題。
3. 選取存取政策索引標籤。

如果您的 SNS 存取政策不允許將事件發佈到您的 SNS 主題 AWS DMS，您可以更新政策。

更新存取政策

1. 在主題頁面的詳細資訊區段中，選擇編輯。
2. 展開存取政策區段，然後將下列政策連接到 JSON 編輯器。

```
{
  "Sid": "dms-allow-publish",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "dms.amazonaws.com"
  },
  "Action": "sns:Publish",
  "Resource": "your-SNS-topic-ARN"
}
```

我們建議您指定 `aws:SourceArn` 條件 (即將事件發佈至主題的 DMS EventSubscription Arn) , 以進一步限制對 SNS 主題的存取。

```
...
"Resource": "your-SNS-topic-ARN"
"Condition": {
  "StringEquals": {
    "aws:SourceArn": "arn:partition:dms:your-AWS-region:your-AWS-account-ID:es:your-dms-es-arn or *"
  }
}
```

3. 選擇儲存變更。

AWS DMS 資料驗證

主題

- [複寫任務統計資料](#)
- [使用 Amazon CloudWatch 複寫任務統計資料](#)
- [在任務期間重新驗證資料表](#)
- [使用 JSON 編輯器修改驗證規則](#)
- [僅驗證任務](#)
- [疑難排解](#)
- [Redshift 驗證效能](#)
- [的增強型資料驗證 AWS Database Migration Service](#)
- [限制](#)
- [Amazon S3 目標資料驗證](#)
- [AWS DMS 資料重新同步](#)

AWS DMS 支援資料驗證，以確保您的資料從來源準確遷移到目標。如果啟用，則會在對資料表執行完全載入後立即開始驗證。驗證會比較啟用 CDC 任務發生時的增量變更。

在資料驗證期間，會將來源中的每一列與其目標對應的資料列 AWS DMS 進行比較，驗證資料列是否包含相同的資料，並報告任何不相符。若要完成此操作，AWS DMS 請發出適當的查詢來擷取資料。請注意，這些查詢將會使用額外的來源和目標資源，以及額外的網路資源。

對於啟用驗證的 CDC 唯一任務，都會在開始驗證新資料之前對資料表中所有預先存在的資料進行驗證。

資料驗證適用於下列來源資料庫，只要 AWS DMS 支援它們做為來源端點：

- Oracle
- 與 PostgreSQL 相容的資料庫 (PostgreSQL、Aurora PostgreSQL 或適用於 PostgreSQL 的 Aurora Serverless)
- 與 MySQL 相容的資料庫 (MySQL、MariaDB、Aurora MySQL 或適用於 MySQL 的 Aurora Serverless)
- Microsoft SQL Server
- IBM Db2 LUW

資料驗證適用於下列目標資料庫，只要 AWS DMS 支援它們做為目標端點：

- Oracle
- 與 PostgreSQL 相容的資料庫 (PostgreSQL、Aurora PostgreSQL 或適用於 PostgreSQL 的 Aurora Serverless)
- 與 MySQL 相容的資料庫 (MySQL、MariaDB、Aurora MySQL 或適用於 MySQL 的 Aurora Serverless)
- Microsoft SQL Server
- IBM Db2 LUW
- Amazon Redshift
- Amazon S3 如需驗證 Amazon S3 目標資料的相關資訊，請參閱 [Amazon S3 目標資料驗證](#)。

如需支援的端點的詳細資訊，請參閱[使用 AWS DMS 端點](#)。

資料驗證需要額外的時間，超出移轉本身所需的時間量。所需的額外時間取決於遷移的資料量。

如需這些設定的詳細資訊，請參閱 [資料驗證任務設定](#)。

如需 JSON 檔案中 ValidationSettings 任務設定的範例，請參閱[任務設定範例](#)。

複寫任務統計資料

啟用資料驗證時，會在資料表層級 AWS DMS 提供下列統計資料：

- ValidationState：資料表的驗證狀態。其參數可能具有下列值：
 - 未啟用：未針對遷移任務中的資料表啟用驗證。
 - 待處理記錄：資料表中的某些記錄正在等待驗證。
 - 不相符的記錄：資料表中的某些記錄在來源和目標之間不相符。不相符的原因有幾個；如需詳細資訊，請參閱目標端點上的 awsdms_control.awsdms_validation_failures_v1 資料表。
 - 暫停的記錄：無法驗證資料表中的某些記錄。
 - 無主索引鍵：無法驗證資料表，因為其沒有主索引鍵。
 - 資料表錯誤：未驗證資料表，因為資料表處於錯誤狀態，且某些資料未遷移。
 - 已驗證：已驗證資料表中的所有資料列。如果更新資料表，其狀態可能會從 Validated (已驗證) 變更。
 - 錯誤：因為非預期的錯誤，而無法驗證資料表。

- 待驗證：資料表正在等待驗證。
- 準備資料表：準備遷移任務中啟用的資料表以進行驗證。
- 待重新驗證：更新資料表後，資料表中的所有資料列都處於待驗證狀態。
- ValidationPending：已遷移至目標、但尚未驗證的記錄數目。
- ValidationSuspended - AWS DMS 無法比較的記錄數目。例如，如果來源的記錄持續更新，則 AWS DMS 無法比較來源和目標。
- ValidationFailed：未通過資料驗證階段的記錄數目。

如需 JSON 檔案中 ValidationSettings 任務設定的範例，請參閱[任務設定範例](#)。

您可以使用 主控台 AWS CLI、或 AWS DMS API 檢視資料驗證資訊。

- 在主控台上，您可以選擇在建立或修改任務時驗證任務。若要使用主控台檢視資料驗證報告，請在 Tasks (任務) 頁面上選擇任務，然後在詳細資訊區段中選擇 Table statistics (資料表統計資料) 標籤。
- 建立或修改任務時，使用 CLI 將 EnableValidation 參數設為 true 以開始資料驗證。下列範例會建立任務並啟用資料驗證。

```
create-replication-task
--replication-task-settings '{"ValidationSettings":{"EnableValidation":true}}'
--replication-instance-arn arn:aws:dms:us-east-1:5731014:
    rep:36KWVMB7Q
--source-endpoint-arn arn:aws:dms:us-east-1:5731014:
    endpoint:CSZAEFQURFYMM
--target-endpoint-arn arn:aws:dms:us-east-1:5731014:
    endpoint:CGPP7MF6WT4JQ
--migration-type full-load-and-cdc
--table-mappings '{"rules": [{"rule-type": "selection", "rule-id": "1",
    "rule-name": "1", "object-locator": {"schema-name": "data_types", "table-name":
    "%"}},
    "rule-action": "include"}]}'
```

您可以使用 describe-table-statistics 命令來接收 JSON 格式的資料驗證報告。下列命令會顯示資料驗證報告。

```
aws dms describe-table-statistics --replication-task-arn arn:aws:dms:us-
east-1:5731014:
rep:36KWVMB7Q
```

此報告會類似如下。

```
{
  "ReplicationTaskArn": "arn:aws:dms:us-west-2:5731014:task:VFPFTYKK2RYSI",
  "TableStatistics": [
    {
      "ValidationPendingRecords": 2,
      "Inserts": 25,
      "ValidationState": "Pending records",
      "ValidationSuspendedRecords": 0,
      "LastUpdateTime": 1510181065.349,
      "FullLoadErrorRows": 0,
      "FullLoadCondtnlChkFailedRows": 0,
      "Ddls": 0,
      "TableName": "t_binary",
      "ValidationFailedRecords": 0,
      "Updates": 0,
      "FullLoadRows": 10,
      "TableState": "Table completed",
      "SchemaName": "d_types_s_sqlserver",
      "Deletes": 0
    }
  ]
}
```

- 使用 AWS DMS API，使用 `CreateReplicationTask` 動作建立任務，並將 `EnableValidation` 參數設定為 `true`，以驗證任務遷移的資料。您可以使用 `DescribeTableStatistics` 動作來接收 JSON 格式的資料驗證報告。

使用 Amazon CloudWatch 複寫任務統計資料

啟用 Amazon CloudWatch 時，AWS DMS 會提供下列複寫任務統計資料：

- `ValidationSucceededRecordCount` - 每分鐘 AWS DMS 驗證的資料列數。
- `ValidationAttemptedRecordCount`：每分鐘嘗試驗證的資料列數目。
- `ValidationFailedOverallCount`：驗證失敗的資料列數。
- `ValidationSuspendedOverallCount`：已暫停驗證的資料列數。
- `ValidationPendingOverallCount`：驗證仍處於待處理狀態的資料列數。
- `ValidationBulkQuerySourceLatency`：AWS DMS 可以大量執行資料驗證，特別是在完全載入或持續複寫期間發生許多變更的情況下。此指標表示從來源端點讀取一組大量資料所需的延遲。

- **ValidationBulkQueryTargetLatency**：AWS DMS 可以大量執行資料驗證，特別是在完全載入或持續複寫期間發生許多變更的情況下。此指標表示在目標端點上讀取一組大量資料所需的延遲。
- **ValidationItemQuerySourceLatency**：在持續複寫期間，資料驗證可以識別正在進行的變更並驗證那些變更。此指標表示從來源讀取這些變更時的延遲。如果驗證期間發生錯誤，根據變更數量，驗證可能會執行比所需更多的查詢。
- **ValidationItemQueryTargetLatency**：在持續複寫期間，資料驗證可以識別正在進行的變更，並逐列驗證變更。此指標提供從目標讀取這些變更時的延遲。如果驗證期間發生錯誤，根據變更數量，驗證可能會執行比所需更多的查詢。

若要從已啟用 CloudWatch 的統計資料收集資料驗證資訊，請在使用主控台建立或修改任務時選取啟用 CloudWatch 日誌。接著，若要檢視資料驗證資訊，並確保資料正確地從來源遷移至目標，請執行以下動作。

1. 在資料庫遷移任務頁面上選擇任務。
2. 選擇 CloudWatch 指標索引標籤。
3. 從下拉式功能表中選取驗證。

在任務期間重新驗證資料表

當任務執行時，您可以請求 AWS DMS 執行資料驗證。

AWS 管理主控台

1. 登入 AWS 管理主控台 並在 <https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> 開啟 AWS DMS 主控台。

如果您以 AWS Identity and Access Management (IAM) 使用者身分登入，請確定您具有適當的存取許可 AWS DMS。所需的許可，請參閱 [使用所需的 IAM 許可 AWS DMS](#)。

2. 從導覽窗格選擇 Tasks (任務)。
3. 選擇執行中的任務，其中包含您要重新驗證的資料表。
4. 選擇 Table Statistics (資料表統計資料) 標籤。
5. 選擇您要重新驗證的資料表 (您一次最多可以選擇 10 個資料表)。若任務已不在執行中，您便無法重新驗證資料表。
6. 選擇 Revalidate (重新驗證)。

使用 JSON 編輯器修改驗證規則

若要從 AWS DMS 主控台使用 JSON 編輯器將驗證規則新增至任務，請執行下列動作：

1. 選取資料庫遷移任務。
2. 從遷移任務清單中選取任務。
3. 如果任務正在執行中，請從動作下拉式功能表中選取停止。
4. 任務停止後，若要修改任務，請從動作下拉式功能表中選取修改。
5. 在資料表對應區段中，選取 JSON 編輯器，然後將驗證規則新增至資料表對應。

例如，您可以新增以下驗證規則，以便在來源上執行取代函數。在這種案例中，如果驗證規則遇到 Null 位元組，則會將其驗證為空格。

```
{
  "rule-type": "validation",
  "rule-id": "1",
  "rule-name": "1",
  "rule-target": "column",
  "object-locator": {
    "schema-name": "Test-Schema",
    "table-name": "Test-Table",
    "column-name": "Test-Column"
  },
  "rule-action": "override-validation-function",
  "source-function": "REPLACE(${column-name}, chr(0), chr(32))",
  "target-function": "${column-name}"
}
```

Note

override-validation-function 如果資料欄是主索引鍵的一部分，則 不會生效。

僅驗證任務

您可以建立僅驗證任務來預覽和驗證資料，而無需執行任何遷移或資料複製。若要建立僅驗證任務，請將 `EnableValidation` 和 `ValidationOnly` 設定設為 `true`。啟用 `ValidationOnly` 時，需要滿足其他需求。如需詳細資訊，請參閱[資料驗證任務設定](#)。

對於僅完全載入遷移類型，當報告許多失敗時，僅驗證任務的完成速度會比 CDC 同等項目的速度快得多。但是，會將對來源或目標端點的變更報告為完全載入模式的失敗，這是可能會發生的缺點。

僅 CDC 驗證任務會根據平均延時來延遲驗證，並在報告失敗之前多次重試失敗。如果大多數資料比較都導致失敗，則 CDC 模式的僅驗證任務速度會非常緩慢，這是潛在的缺點。

僅驗證任務的設定方向必須與複製任務相同，尤其是針對 CDC。這是因為「僅限 CDC 驗證」任務會需要根據來源上的變更日誌，偵測哪些資料列已變更而且需要重新驗證。如果將目標指定為來源，則其只會知道 DMS 傳送至目標的相關變更，而且無法保證會快取複製錯誤。

僅限完全載入驗證

從 3.4.6 版及更高 AWS DMS 版本開始，僅限完全載入驗證任務會在單次傳遞中快速比較來源和目標資料表的所有資料列，立即報告任何失敗，然後關閉。驗證永遠不會由於此模式下的失敗而暫停，此驗證的速度已經過最佳化。但是會將對來源或目標端點的變更報告為失敗。

Note

從 3.4.6 版及更高 AWS DMS 版本開始，此驗證行為也適用於啟用驗證的完全載入遷移任務。

CDC 僅驗證

CDC 僅驗證任務會在全新開始時驗證來源和目標資料表之間的所有現有資料列。此外，「CDC 僅驗證」任務會持續執行、重新驗證進行中複製變更、限制每次通過報告的失敗次數，以及在失敗之前重試不相符的資料列。其經過最佳化，以防止誤判。

如果違反 `FailureMaxCount` 或 `TableFailureMaxCount` 閾值，則會暫停資料表 (或整個任務) 的驗證。這也適用於啟用驗證時的 CDC 或完全載入+CDC 遷移任務。啟用驗證的 CDC 任務會根據平均來源和目標延時，延遲每個變更資料列的重新驗證。

但是 CDC 僅驗證任務不會遷移資料，也沒有延時。預設會將 `ValidationQueryCdcDelaySeconds` 設為 180。您還可以提高數量，以因應高延時環境，並協助防止誤判。

僅驗證使用案例

將遷移或複寫任務的資料驗證部分分割為單獨的僅驗證任務的使用案例，包括但不限於下列項目：

- 確切控制驗證發生時間：驗證查詢會同時為來源和目標端點新增額外負載。因此，先在某項任務中遷移或複寫資料，然後在另一項任務中驗證結果可能會有所幫助。
- 減少複寫執行個體的負載：將資料驗證拆分為在其自己的執行個體上執行會更有優勢。
- 快速獲得在給定時間點有多少資料列不相符：例如，在維護時段生產切換到目標端點之前或期間，您可以建立僅完全載入驗證任務來取得問題的答案。
- 當具有 CDC 元件的遷移任務預期發生驗證失敗時：例如，如果將 Oracle varchar2 遷移至 PostgreSQL jsonb，CDC 驗證會持續重試這些失敗的資料列，並限制每次報告的失敗次數。但是，您可以建立僅完全載入驗證任務，並獲得更快的答案。
- 您已經開發讀取驗證失敗表的資料修復指令碼/公用程式：(另請參閱[疑難排解](#))。「僅限完全載入驗證」任務可快速報告失敗，資料修復指令碼會根據該失敗採取行動。

如需 JSON 檔案中 ValidationSettings 任務設定的範例，請參閱[任務設定範例](#)。

疑難排解

在驗證期間，AWS DMS 會在目標端點建立新的資料

表：awsdms_control.awsdms_validation_failures_v1。如果任何記錄進入 ValidationSuspended 或 ValidationFailed 狀態，會將診斷資訊 AWS DMS 寫入 awsdms_control.awsdms_validation_failures_v1。您可以查詢此資料表，來協助對驗證錯誤進行故障診斷。

如需相關資訊，了解如何變更在目標上建立之資料表的預設結構描述，請參閱[控制資料表任務設定](#)。

以下是 awsdms_control.awsdms_validation_failures_v1 資料表的說明：

欄名稱	資料類型	Description
TASK_NAME	VARCHAR(128) NOT NULL	AWS DMS 任務識別符。
TABLE_OWNER	VARCHAR(128) NOT NULL	資料表的結構描述 (擁有者)。

欄名稱	資料類型	Description
TABLE_NAME	VARCHAR(128) NOT NULL	資料表名稱
FAILURE_TIME	DATETIME(3) NOT NULL	發生失敗的時間。
KEY_TYPE	VARCHAR(128) NOT NULL	保留供未來使用 (值始終是「資料列」)
KEY	TEXT NOT NULL	這是資料列記錄類型的主索引鍵。
FAILURE_TYPE	VARCHAR(128) NOT NULL	驗證錯誤的嚴重性。可以是 RECORD_DIFF、MISSING_TARGET、MISSING_SOURCE 或 TABLE_WARNING。
DETAILS	VARCHAR(8000) NOT NULL	與指定索引鍵不相符的所有來源/目標資料欄值的 JSON 格式化字串。

以下是 MySQL 目標的範例查詢，其將透過查

詢 `awsdms_control.awsdms_validation_failures_v1` 資料表顯示任務的所有失敗。請注意，結構描述名稱和查詢語法會因目標引擎版本而有所不同。任務名稱應該是任務的外部資源 ID。任務的外部資源 ID 是任務 ARN 中的最後一個值。例如，針對 ARN 值為 `arn:aws:dms:us-west-2:5599:task:VFPFKH4FJR3FTYKK2RYSI` 的任務，任務的外部資源 ID 會是 `VFPFKH4FJR3FTYKK2RYSI`。

```
select * from awsdms_validation_failures_v1 where TASK_NAME = 'VFPFKH4FJR3FTYKK2RYSI'
```

```
TASK_NAME      VFPFKH4FJR3FTYKK2RYSI
TABLE_OWNER    DB2PERF
TABLE_NAME     PERFTTEST
FAILURE_TIME    2020-06-11 21:58:44
KEY_TYPE       Row
KEY            {"key": ["3451491"]}
FAILURE_TYPE    RECORD_DIFF
DETAILS        [[{'MYREAL': '+1.10106036e-01'}, {'MYREAL': '+1.10106044e-01'}],]
```

您可以查看 DETAILS 欄位，以確定不相符的資料欄有哪些。有失敗記錄的主索引鍵後，即可查詢來源和目標端點以查看哪個記錄部分不相符。

awsdms_validation_failures_v2 控制資料表

在驗證期間，在 3.6.1 版及更高 AWS DMS 版本中，DMS 會在 PostgreSQL 目標端點建立新的資料表：awsdms_validation_failures_v2。此資料表包含已啟用資料驗證的所有 DMS 任務的失敗。建立awsdms_validation_failures_v2資料表時，您不應捨棄或截斷資料表，因為這可能會導致驗證和啟用重新同步的任何任務發生錯誤。awsdms_validation_failures_v2資料表具有自動遞增主索引鍵功能。此資料表包含支援資料重新同步功能的新資料欄。這些類別為：

RESYNC_RESULT

值：SUCCESS或 FAILURE。

RESYNC_TIME

時間戳記與毫秒精確度。如果未嘗試對此失敗進行資料重新同步NULL，則預設值為。

RESYNC_ACTION

值：UPSERT或 DELETE。

RESYNC_ID

啟用自動遞增的主索引鍵資料欄。

在 awsdms_validation_failures_v2資料表中，索引會新增至 TASK_NAME、TABLE_OWNER、FAILURE_TYPE、TABLE_NAME和 FAILURE_TIME資料欄，以有效率地讀取目標資料庫中任何指定資料表的失敗。以下是建立 awsdms_validation_failures_v2資料表的範例建立陳述式：

```
CREATE TABLE public.awsdms_validation_failures_v2 (  
    "RESYNC_ID" int8 GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY( INCREMENT BY 1 MINVALUE 1  
    MAXVALUE 9223372036854775807 START 1 CACHE 1 NO CYCLE) NOT NULL,  
    "TASK_NAME" varchar(128) NOT NULL,  
    "TABLE_OWNER" varchar(128) NOT NULL,  
    "TABLE_NAME" varchar(128) NOT NULL,  
    "FAILURE_TIME" timestamp NOT NULL,  
    "KEY_TYPE" varchar(128) NOT NULL,  
    "KEY" varchar(7800) NOT NULL,  
    "FAILURE_TYPE" varchar(128) NOT NULL,
```

```
"DETAILS" varchar(7000) NOT NULL,  
"RESYNC_RESULT" varchar(128) NULL,  
"RESYNC_TIME" timestamp NULL,  
"RESYNC_ACTION" varchar(128) NULL,  
CONSTRAINT awsdms_validation_failures_v2_pkey PRIMARY KEY ("RESYNC_ID")  
);
```

Redshift 驗證效能

Amazon Redshift 與關聯式資料庫有幾個不同處，包括單欄式儲存、MPP、資料壓縮和其他因素。這些差異為 Redshift 提供了與關聯式資料庫不同的效能設定檔。

在完全載入複寫階段，驗證功能會使用範圍查詢，資料大小由 `PartitionSize` 設定管控。這些基於範圍的查詢選擇來源表中的所有記錄。

對於進行中的複寫，會在基於範圍和個別記錄擷取之間切換查詢。查詢類型是根據多項因素動態來決定的，如下所示：

- 查詢量
- 來源資料表上的 DML 查詢類型
- 任務延遲
- 記錄總數
- 驗證設定，例如 `PartitionSize`

由於驗證查詢之需，您可能會在 Amazon Redshift 叢集上查看額外的負載。由於上述因素會因使用案例而異，因此必須檢閱驗證查詢效能，並據以調整叢集和資料表。遷移效能問題的部分選項包括：

- 減少 `PartitionSize` 和 `ThreadCount` 設定，以協助減輕完全載入驗證期間的工作負載。請注意，這將會減慢資料驗證速度。
- 雖然 Redshift 不會強制執行主索引鍵，但 AWS DMS 依賴主索引鍵來唯一識別目標上的記錄以進行資料驗證。若可行，請將主索引鍵設定為鏡像排序索引鍵，以便加快執行完全載入驗證查詢速度。

的增強型資料驗證 AWS Database Migration Service

AWS Database Migration Service 具有增強的資料庫遷移資料驗證效能，讓客戶能夠以更快的處理時間驗證大型資料集。此增強型資料驗證現在可在具有 CDC 遷移任務的完全載入和完全載入的複寫引擎 3.5.4 版中使用。目前，此增強功能支援從 Oracle 遷移至 PostgreSQL、SQL Server 遷移至

PostgreSQL、Oracle 遷移至 Oracle，以及 SQL Server 遷移至 SQL Server，並規劃未來版本的其他遷移路徑。

先決條件

- Oracle：將的EXECUTE許可授予存取 Oracle SYS.DBMS_CRYPTO 端點的使用者帳戶：

```
GRANT EXECUTE ON SYS.DBMS_CRYPTO TO dms_endpoint_user;
```

- 在 PostgreSQL 資料庫上安裝pgcrypto擴充功能：

對於自我管理的 PostgreSQL 執行個體，您需要安裝contrib模組程式庫並建立擴充功能：

- 安裝contrib模組程式庫。例如，在具有 Amazon Linux 和 PostgreSQL 15 的 Amazon EC2 執行個體上：PostgreSQL

```
sudo dnf install postgresql15-contrib
```

- 建立pgcrypto擴充功能：

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;
```

- 對於 Amazon RDS for PostgreSQL 執行個體，請設定 AWS DMS 端點的 SSL 模式：
 - 根據預設，Amazon RDS 會強制 SSL 連線。當您為 Amazon RDS for PostgreSQL 執行個體建立 AWS DMS 端點時，請使用「SSL 模式」選項 = 「必要」。
 - 如果您想要使用「SSL 模式」選項 = 「無」，請在 RDS 參數群組中將 `rds.force_ssl` 參數設定為 0。
- 針對 PostgreSQL 12 和 13，建立BIT_XOR彙總：

```
CREATE OR REPLACE AGGREGATE BIT_XOR(IN v bit) (SFUNC = bitxor, STYPE = bit);
```

增強的資料驗證限制

此增強型資料驗證功能具有下列限制：

- 資料庫端點需求：只有符合下列條件的資料庫端點才會啟用此改進：
 - 使用 AWS Secrets Manager 存放登入資料。
 - 對於 Microsoft SQL Server，也支援 Kerberos 身分驗證。

- 資料庫版本支援：
 - PostgreSQL 12 及更高版本
 - Oracle 12.1 及更高版本
 - 對於低於 2019 年的 Microsoft SQL Server 版本，不支援驗證 NCHAR 和 NVARCHAR 資料類型。

限制

- 資料驗證要求資料表必須有主索引鍵或唯一的索引。
 - 主索引鍵資料欄不能是 CLOB、BINARY、BLOB 或 類型 BYTE。
 - 針對 VARCHAR 或 CHAR 類型的主索引鍵資料行，長度必須小於 1024。您必須指定資料類型的長度。您無法使用無界資料類型做為資料驗證的主索引鍵。
 - 使用 NOVALIDATE 子句建立的 Oracle 索引鍵不被視為主索引鍵或唯一索引。
 - 對於沒有主索引鍵且只有唯一索引鍵的 Oracle 資料表，具有唯一限制的資料欄也必須具有 NOT NULL 限制。
- 不支援驗證 NULL PK/UK 值。
- 如果目標 PostgreSQL 執行個體中主索引鍵資料行的定序未設為 "C"，則主索引鍵的排序相較於 Oracle 的排序會有所不同。如果 PostgreSQL 與 Oracle 之間的排序不同，資料驗證將無法驗證記錄。
- 資料驗證會對來源和目標資料庫產生額外的查詢。您必須確保這兩個資料庫有足夠的資源，可處理此額外的負載。Redshift 目標尤其如此。如需詳細資訊，請參閱下列 [Redshift 驗證效能](#)。
- 將數個資料庫整合成單一資料庫時不支援資料驗證。
- 對於來源或目標 Oracle 端點，AWS DMS 會使用 DBMS_CRYPT0。如果您在 Oracle 端點上使用資料驗證，則必須將的執行許可授予用於存取 Oracle 端點的 dbms_crypto 使用者帳戶。您可以執行下列陳述式來執行此操作

```
grant execute on sys.dbms_crypto to dms_endpoint_user;
```

- 如果在驗證 AWS DMS 期間在 外部修改目標資料庫，則可能不會準確報告差異。如果其中一個應用程式將資料寫入目標資料表，而 AWS DMS 正在對該相同資料表執行驗證，則可能會發生此結果。
- 如果在驗證期間持續修改一或多個資料列，則 AWS DMS 無法驗證這些資料列。
- 如果 AWS DMS 偵測到超過 10,000 個失敗或暫停的記錄，則會停止驗證。請解決資料的任何基本問題，再繼續進行。

- AWS DMS 不支援檢視的資料驗證。
- AWS DMS 使用字元替換任務設定時，不支援資料驗證。
- AWS DMS 不支援驗證 Oracle LONG 類型。
- AWS DMS 不支援在異質遷移期間驗證 Oracle Spatial 類型。
- 資料驗證會忽略資料表中資料遮罩轉換存在於資料表映射中的資料欄。
- 如果其 PK/UK 資料欄有資料遮罩轉換規則，資料驗證會略過整個資料表。驗證狀態會顯示為此類資料表沒有主索引鍵。
- 資料驗證不適用於 Amazon Aurora PostgreSQL Limitless。嘗試驗證無限資料庫中的資料表時，驗證狀態會顯示這些資料表的「無主索引鍵」。

如需使用 S3 目標驗證的限制，請參閱[使用 S3 目標驗證的限制](#)。

Amazon S3 目標資料驗證

AWS DMS 支援驗證 Amazon S3 目標中的複寫資料。由於會將複寫的資料 AWS DMS 儲存為 Amazon S3 中的一般檔案，因此我們會使用 [Amazon Athena](#) CREATE TABLE AS SELECT (CTAS) 查詢來驗證資料。

Amazon S3 中儲存之資料上的查詢需要大量運算。因此，在變更資料擷取 (CDC) 期間對 Amazon S3 資料 AWS DMS 執行驗證，每天只會在 UTC 午夜 (00:00) 執行一次。每個 AWS DMS 執行的每日驗證稱為間隔驗證。在間隔驗證期間，會 AWS DMS 驗證過去 24 小時內遷移至目標 Amazon S3 儲存貯體的所有變更記錄。如需間隔驗證限制的詳細資訊，請參閱[使用 S3 目標驗證的限制](#)。

Amazon S3 目標驗證使用 Amazon Athena，因此需支付額外費用。如需詳細資訊，請參閱[Amazon Athena 定價](#)。

Note

S3 目標驗證需要 3.5.0 AWS DMS 版或更新版本。

主題

- [S3 目標驗證先決條件](#)
- [使用 S3 目標驗證的許可](#)
- [使用 S3 目標驗證的限制](#)
- [使用僅驗證任務搭配 S3 目標驗證](#)

S3 目標驗證先決條件

在使用 S3 目標驗證之前，請檢查下列設定和許可：

- 將端點 [S3Settings](#) 的 DataFormat 值設為 parquet。如需詳細資訊，請參閱[S3 的 Parquet 設置](#)。
- 對於用來建立遷移任務的使用者帳戶，請確定指派給此帳戶的角色具有正確的許可集。請參閱以下[許可](#)。

對於使用進行中複寫 (CDC) 的任務，請檢查下列設定：

- 開啟補充記錄，讓您在 CDC 資料中擁有完整的記錄。如需開啟補充記錄的相關資訊，請參閱本指南中[疑難排解和診斷支援](#)一節中的[自動將補充記錄新增至 Oracle 來源端點](#)。
- 設定目標端點的 TimestampColumnName 參數。時間戳記的資料欄名稱沒有限制。如需詳細資訊，請參閱 [S3Settings](#)。
- 為目標設定以日期為基礎的資料夾分割。如需詳細資訊，請參閱[使用日期型資料夾分割](#)。

使用 S3 目標驗證的許可

若要為使用 S3 目標驗證設定存取，對於用來建立遷移任務的使用者帳戶，請確定指派給此帳戶的角色具有以下許可集。使用您自己的值來取代範例值。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:CreateWorkGroup"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
```

```

        "glue:CreateDatabase",
        "glue>DeleteDatabase",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetTables",
        "glue:CreateTable",
        "glue>DeleteTable",
        "glue:GetTable"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:ListMultipartUploadParts"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

使用 S3 目標驗證的限制

檢視使用 S3 目標驗證時適用的下列其他限制。如需了解適用於所有驗證的限制，請參閱[限制](#)。

- DatePartitionSequence 值需要「天」元件。S3 目標驗證不支援該 YYYYMM 格式。
- 當間隔驗證在 CDC 期間執行時，您可能會在 awsdms_validation_failures_v1 資料表中看到錯誤的驗證錯誤。發生這些錯誤是因為 會將間隔驗證期間抵達的變更 AWS DMS 遷移到次日的分割區資料夾。通常會將這些變更寫入當天的分割區資料夾中。這些錯誤是驗證從動態來源資料庫複寫到靜態目標 (例如 Amazon S3) 的限制。若要調查這些錯誤，請檢查接近驗證時段 (00:00 UTC) 結束的記錄，也就是通常會出現這些錯誤的時間。

若要將錯誤的數目降到最低，請確定任務的 CDCLatencySource 數量很少。如需監控延時的相關資訊，請參閱[複寫任務指標](#)。

- failed 或 stopped 狀態中的任務不會驗證前一天的變更。若要盡量減少因未預期失敗而導致的驗證錯誤，請建立僅具有相同資料表對應、以及來源和目標端點的個別僅驗證任務。如需僅驗證任務的詳細資訊，請參閱[使用僅驗證任務搭配 S3 目標驗證](#)。

- 資料表統計資料中的驗證狀態資料欄會反映最近一次間隔驗證的狀態。因此，具有不相符項目的資料表可能會在次日的間隔驗證後顯示為已驗證。檢查目標 Amazon S3 儲存貯體中的 `s3_validation_failures` folder 是否有超過一天前發生的不相符項目。
- S3 驗證使用 Amazon Athena 的儲存貯體資料表功能。這可讓 S3 驗證建立目標資料表資料的儲存貯體副本。這表示資料表資料的複本會分為符合 DMS 驗證內部分割的子集。Athena 儲存貯體資料表的限制為 100,000 個儲存貯體。S3 驗證嘗試驗證超過此限制的任何資料表都會驗證失敗。S3 驗證嘗試建立的儲存貯體數目等於下列項目：

`(#records in the table) / (validation partition size setting)`

若要解決此限制，請增加驗證分割區大小設定，讓 S3 驗證建立的儲存貯體數量小於 100,000。如需儲存貯體的詳細資訊，請參閱《Amazon Athena [Athena 使用者指南](#)》中的 [Athena 中的分割和儲存貯體](#)。

- 資料表名稱不得包含特殊字元，底線除外。

S3 驗證使用不支援資料表名稱中特殊字元（底線除外）的 Amazon Athena。如需詳細資訊，請參閱《Amazon Athena 使用者指南》中的 [CREATE TABLE](#) 主題。

- 當 AWS DMS 資料驗證功能與 AWS Lake Formation 管理的 Amazon S3 目標搭配使用時，驗證程序會失敗。這可能會導致資料一致性問題。

使用僅驗證任務搭配 S3 目標驗證

僅驗證任務會對要遷移的資料執行驗證，而不執行遷移。

即使遷移任務停止，僅驗證任務仍會繼續執行，這可確保 AWS DMS 不會錯過 00:00 UTC 間隔驗證時段。

使用僅驗證任務搭配 Amazon S3 目標端點時有下列限制：

- 支援啟用僅驗證設定的完全載入任務的 Amazon S3 驗證，但運作方式與其他端點的僅完全載入和驗證任務不同。對於將 S3 作為目標，此類型的任務只會根據 S3 目標中的完全載入資料進行驗證，而不會驗證任何在 CDC 遷移過程中遷移的資料。僅使用此功能來驗證僅限完全載入任務所建立的資料。使用此模式來驗證目標中的資料不會產生有效的驗證（該目標中有執行的作用中 CDC 任務）。
- 僅驗證任務只會驗證自上次間隔驗證時段 (UTC 00:00) 以來的變更。僅驗證任務不會驗證前幾天的完全載入資料或 CDC 資料。

AWS DMS 資料重新同步

AWS Database Migration Service (AWS DMS) 資料重新同步會自動修正透過來源和目標資料庫之間的資料驗證所識別的資料不一致。此功能可做為現有 DMS 遷移任務的一部分，確保根據您的任務組態、連線設定、資料表映射和轉換進行適當的更新。

資料重新同步功能的運作方式是從目標資料庫上的控制資料表讀取驗證失敗，並執行適當的修正操作。偵測到不相符時，會使用儲存在失敗記錄中的主索引鍵從來源擷取目前的資料，並套用到目標，同時遵守任何設定的轉換。如需詳細資訊，請參閱[the section called “awsdms_validation_failures_v2 控制資料表”](#)。

行為取決於您的遷移類型。對於full-load-only的任務，資料重新同步會在初始載入和驗證完成後執行一次。對於具有變更資料擷取 (CDC) 的任務，資料重新同步會根據設定的排程運作，在套用修正時暫時暫停複寫和驗證。

在 CDC 重新同步操作期間：

- 複寫和驗證會暫時暫停。
- 資料重新同步會處理現有的驗證失敗。
- 正常複寫和驗證會繼續。
- 程序會根據您設定的排程重複執行。

資料重新同步會自動追蹤每個修正操作的狀態，並透過資料表統計資料提供詳細的指標。

先決條件：

資料重新同步功能需要下列先決條件：

- 您必須擁有 AWS DMS 引擎版本 3.6.1 或更新版本。
- 您必須為正在進行複寫的任務設定排程和計時持續時間設定。僅完全載入任務不需要這些設定。

限制

資料重新同步功能有下列限制：

- 資料重新同步僅支援 Oracle 和 SQL Server 做為來源資料庫。
- 資料重新同步支援 PostgreSQL 和 Amazon Aurora PostgreSQL 相容引擎做為目標資料庫。

- 來源和目標資料庫中的所有資料表都必須有主索引鍵。驗證不支援沒有主索引鍵或唯一索引鍵的資料表。任何沒有有效主索引鍵或唯一索引鍵的資料表都會暫停驗證，而且不會報告驗證失敗。
- 執行Full-load-only任務時，必須啟用資料驗證。
- 無法為僅驗證任務啟用資料重新同步，因為它們不會複寫任何資料。您可以透過僅提供驗證，在父複寫任務上啟用重新同步taskID。如需詳細資訊，請參閱[僅驗證任務](#)。
- 如果僅驗證任務在任務設定中設定了ControlSchema參數設定，則複寫任務也必須具有相同的參數組態，資料重新同步才能找到正確的驗證失敗。
- 您必須設定 CDC 任務的排程和計時持續時間設定。
- 在重新同步時段期間，資料重新同步可能會影響 DMS 中的複寫延遲。

如需在資料重新同步 AWS DMS 期間對 中的驗證進行故障診斷的詳細資訊，請參閱[AWS DMS 資料驗證](#)下的[故障診斷](#)一節。

排程和計時

對於使用 CDC 的任務，您必須設定資料重新同步操作的時間和持續時間。這有助於防止對正常複寫操作造成影響。您可以指定：

- 使用 Cron 格式來定義何時可能發生重新同步操作的排程。
- 確保重新同步操作不會延伸至尖峰使用期間的最大持續時間。

建議在離峰時間或來源資料庫最少或沒有變更的期間排程重新同步操作。

Note

排程時間包括等待目標套用串流為空，因為資料重新同步和正常複寫無法同時執行。

使用案例

資料重新同步功能可讓使用者協調來源和目標系統之間的資料不一致。它可識別不相符的記錄並將其同步，以維持分散式環境的資料一致性。下列使用案例示範資料重新同步功能解決資料一致性挑戰的常見案例：

案例 1：完全載入任務 - 使用相同的 DMS 任務執行重新同步

在現有的 DMS 完全載入遷移任務中，您可以執行下列動作：

- 啟用驗證：Validation with data migration = true。
- 啟用重新同步：Data resync = true

案例 2：完全載入和 CDC，僅限 CDC 任務 - 使用相同的 DMS 任務執行重新同步

在現有的 DMS CDC 遷移任務中，您可以執行下列動作：

- 啟用驗證：Validation with data migration = true。
- 啟用重新同步：Data resync = true
- 指定重新同步排程："ResyncSchedule": "0 0,2,4,6 * * *".
- 指定重新同步時間：MaxResyncTime": 60

案例 3：複寫和重新同步的完全載入和僅限 CDC 或僅限 CDC 任務，以及僅限驗證任務

若要在使用重新同步時，在另一個 DMS 任務中僅執行驗證操作，您可以執行下列動作：

- 僅建立驗證 DMS CDC 任務。

Note

在資料重新同步期間，您必須記下並指定此任務的 ID。

- 在主要 CDC 任務中，停用驗證：Data validation = false。
- 啟用重新同步：Data resync = true
- 指定重新同步排程："ResyncSchedule": "0 0,2,4,6 * * *".
- 指定重新同步時間：MaxResyncTime": 60。
- 指定僅驗證 DMS CDC 任務的 ID。僅驗證任務 ID 會附加在 ARN 結尾。範例 ARN：
arn:aws:dms:us-west-2:123456789012:task:6DG4CLGJ5JSJR67CFD7UDXFY7KV6CYGRICL6KWI 和僅限範
例驗證任務 ID：6DG4CLGJ5JSJR67CFD7UDXFY7KV6CYGRICL6KWI。

最佳實務

您可以在 中利用資料重新同步功能 AWS Database Migration Service，以提高複寫任務的耐久性並達到一致性。使用資料重新同步功能的一些最佳實務如下：

- 作為資料重新同步的一部分，從來源擷取不相符的記錄並將其套用到目標資料庫，以修正不相符的記錄。如果在重新同步視窗期間更新來源資料庫，則重新同步會讀取最新的記錄值，並將其套用至目標。這可能會導致 CDC 套用事件失敗，並在目標資料庫上引入暫時不一致。若要避免這種情況，您必須在來源資料庫上的變更為零或最小的非上班時間或期間排定重新同步時段。
- 在最少來源資料庫活動期間，以及在可接受的目標延遲閾值內設定重新同步時段。小型重新同步間隔可能會導致未處理的驗證不相符累積，而大型時段可能會在發生許多驗證失敗時增加複寫延遲。監控驗證失敗和重新同步率，以確定來源閒置期間的最佳重新同步時段。設定重新同步視窗的一些範例如下：

- 多個短時段組態：

```
"ResyncSchedule": "0 0,2,4,6 * * *",  
"MaxResyncTime": 60
```

- 每日單一時段組態：

```
"ResyncSchedule": "0 0 * * *",  
"MaxResyncTime": 360
```

- 在重新同步時段期間監控 DMS 中的複寫延遲，並相應地調整排程以緩解大型峰值。
- 您可以透過資料表彈性或查詢目標 databadse 上的awsdms_validation_failures_v2資料表來檢閱重新同步結果。如需詳細資訊，請參閱[使用 Amazon CloudWatch 監控複寫任務](#)。
- 當任務處於持續複寫階段時，請避免在重新同步時段期間啟動個別資料表的重新載入。
- CDC 複寫任務的最佳實務：
 - 資料庫中的所有資料表都會完成載入程序。
 - 在進行中的驗證程序中會識別不相符項目。
 - 根據重新同步排程時段，複寫任務會暫停一小段時間。
 - 資料重新同步會修正驗證程序期間所引發的問題。
 - 複寫程序會繼續並依照排程重複。

資料重新同步組態和範例

資料重新同步設定組態：

您可以在 DMS 中為複寫任務設定重新同步。以下是任務中資料重新同步設定組態的範例：

```
"ResyncSettings": {
```

```

    "EnableResync": true,
    "ResyncSchedule": "0 0,2,4,6 * * *", // Run at 12AM, 2AM, 4AM, and 6AM daily
    "MaxResyncTime": 60, // Run for maximum of 60 minutes, or 1
    hour
    "ValidationTaskId": "TASK-ID-IF-NEEDED" //Optional, used only if validation is
    performed as a separate Validation only task
  }

```

常見重新同步排程模式的範例：

- 0 0 * * * : 每天午夜執行一次。
- 0 0,12 * * * : 每天午夜和中午執行兩次。
- 0 0,2,4,6, * * * : 在午夜到上午 6 點之間每兩小時執行一次。
- 0 1 * * 1 : 每週一上午 1 點執行。

Note

您必須指定每天從 0 到 6 的數字。如需詳細資訊，請參閱 [Cron 表達式規則](#)。

監控重新同步操作：

您可以透過資料表統計資料監控重新同步操作。以下是輸出範例：

```

{
  "TableStatistics": {
    ...
    "ValidationFailedRecords": 1000,
    ...
    "ResyncRowsAttempted": 1000,
    "ResyncRowsSucceeded": 995,
    "ResyncRowsFailed": 5,
    "ResyncProgress": 99.5, // ratio of ResyncRowsSucceeded/
    ValidationFailedRecords
    "ResyncState": "Last resync at: 2024-03-14T06:00:00Z"
  }
}

```


若要在 中設定資料重新同步功能 AWS DMS，您可以檢閱各種重新同步參數及其個別的組態設定。如需詳細資訊，請參閱[the section called “資料重新同步設定”](#)。如需資料重新同步記錄設定的詳細資訊，請參閱 [the section called “記錄任務設定”](#)。

驗證和故障診斷

驗證：

啟用資料評估時，會使用下列結構在目標資料庫中 AWS DMS 建立驗證失敗資料表：

```
CREATE TABLE awsdms_validation_failures_v2 (  
    "RESYNC_ID" bigint NOT NULL,  
    "TASK_NAME" varchar(128) NOT NULL,  
    "TABLE_OWNER" varchar(128) NOT NULL,  
    "TABLE_NAME" varchar(128) NOT NULL,  
    "FAILURE_TIME" timestamp NOT NULL,  
    "KEY_TYPE" varchar(128) NOT NULL,  
    "KEY" varchar(7800) NOT NULL,  
    "FAILURE_TYPE" varchar(128) NOT NULL,  
    "DETAILS" varchar(7000) NOT NULL,  
    "RESYNC_RESULT" varchar(128) NULL,  
    "RESYNC_TIME" timestamp NULL,  
    "RESYNC_ACTION" varchar(128) NULL  
);
```

您可以將查詢寫入此資料表，以了解找到的資料不相符項目，以及如何解決它們。

啟用驗證時，會在目標資料庫中 AWS DMS 建立驗證失敗資料表。如果您有任何問題，您可以查詢awsdms_control.awsdms_validation_failures_v2資料表以了解找到的資料不符情況，以及如何解決。如需詳細資訊，請參閱[AWS DMS 資料驗證](#)中的[疑難排解](#)一節。

常見工作流程：

在資料重新同步驗證期間，標準工作流程如下：

僅限完全載入任務：

1. 資料庫中的所有資料表都會完成載入程序。
2. 在進行中的驗證程序中會識別不相符項目。
3. 資料重新同步會修正驗證程序期間所引發的問題。

4. 驗證程序會驗證更正。
5. 遷移任務已成功完成。

CDC 任務：

1. 資料庫中的所有資料表都會完成載入程序。
2. 在進行中的驗證程序中會識別不相符項目。
3. 根據重新同步排程時段，複寫任務會暫停一小段時間。
4. 資料重新同步會修正驗證程序期間所引發的問題。
5. 複寫程序會繼續並依照排程重複。

對任務所做的任何修改，例如在重新同步操作期間停止複寫任務，或重新載入並重新驗證資料表，都可能影響任務的行為和結果。一些已知的行為變更如下所示：

當您在重新同步操作進行時停止複寫任務時：

- 重新同步操作不會自動繼續。您必須再次重新啟動它。
- 未來的重新同步操作會根據設定的排程進行。
- 任何未完成的修正都會在下一個重新同步排程視窗中嘗試。

當您在資料庫中重新載入資料表時：

- 重新同步操作會略過任何正在重新載入的資料表。
- 系統會忽略已重新載入之資料表的先前驗證失敗。
- 新的驗證會在重新載入動作完成後開始。

當您重新驗證資料庫中的資料表時：

- 重新同步操作的所有統計資料都會重設。
- 系統會忽略已重新驗證之資料表的先前驗證失敗。

Note

升級或移動任務至 DMS 3.6.1 版及更高版本時，不會重新同步 `awsdms_control.awsdms_validation_failures_v1` 資料表中的任何失

敗。只會重新同步awsdms_validation_failures_v2資料表中的失敗。若要在awsdms_control.awsdms_validation_failures_v2資料表中重新同步失敗，您必須重新載入任務、重新載入任務中的一或多個資料表，或重新驗證一或多個資料表。如需詳細資訊，請參閱下列連結：

- 若要重新載入任務，請參閱 [StartReplicationTask API 參考](#)。
- 若要在任務中重新載入一或多個資料表，請參閱 AWS CLI 命令參考文件中[reload-tables](#)的。
- 若要重新驗證一或多個資料表，請參閱 AWS CLI 命令參考文件中 [reload-tables](#)一節中的 validate-only選項。

Cron 表達式規則

若要在 中的複寫任務期間設定資料重新同步操作 AWS DMS，您可以使用 cron 表達式規則。這些規則可讓您自訂重新同步時段，並根據您的業務需求進行排程。您可以使用各種參數，例如分鐘、小時、天、月和星期幾。每個參數的 cron 表達式規則為：

分鐘：

- 分鐘範圍從 0 到 59。
- 您可以使用 (-)、or/and 來指定範圍。最多 10 個項目，以逗號 (,) 分隔，。
- 範例：
 - 2-5 等於 2,3,5,5。
 - 1-2,3-4,5,7-10 是有效的範圍。
 - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 是有效的範圍。
 - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 不是有效的範圍。重新同步操作會在第 10 個範圍項目之後略過。
- 您可以使用 (*)。範例：* 等於 0-59。
- 您只能將 (/) 與 (-) 或 () 搭配使用*。

範例：

- 2-7/2 等於 2,4,6。
- */15 等於 0,15,30,45。

小時：

與「分鐘」相同，但有效範圍是從 0 到 23。

天：

- 與「分鐘」相同，但有效範圍是從 1 到 31。
- 重新同步組態 L 支援使用。它被解譯為當月的最後一天。您不得將其與另一個語法搭配使用。

月：

與「分鐘」相同，但有效範圍是從 1 到 12。

星期幾：

- 與「分鐘」相同，但有效範圍是從 0 到 6。
- 您無法新增一週名稱的字串值。

AWS Database Migration Service 中的標記資源

您可以在 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 中使用標籤，將中繼資料新增至資源。此外，您可以使用這些標籤搭配 AWS Identity and Access Management (IAM) 政策來管理對 AWS DMS 資源的存取，以及控制哪些動作可以套用至 AWS DMS 資源。最後，您可以使用這些標籤將類似的標記資源分類為群組以追蹤成本。

所有 AWS DMS 資源都可以標記：

- 憑證
- 資料提供者
- 資料遷移
- 端點
- 事件訂閱
- 執行個體設定檔
- 遷移專案
- 複寫執行個體
- 複寫子網路群組
- 複寫任務

DMS AWS 標籤是您定義並與 AWS DMS 資源建立關聯的名稱值對。此名稱叫做金鑰。為金鑰提供值是選用的。您可以使用標籤將任意資訊指派給 AWS DMS 資源。例如，您可以使用標籤鍵來定義類別，而標籤值則為該類別中的項目。例如，您可以定義 "project" 的標籤索引鍵和 "Salix" 的標籤值，表示 AWS DMS 資源已指派給 Salix 專案。您也可以使用 environment=test AWS 或 environment=production 等金鑰，使用標籤將 DMS 資源指定為用於測試或生產。我們建議您使用一組一致的標籤金鑰，以更輕鬆地追蹤與 AWS DMS 資源相關聯的中繼資料。

使用標籤來整理 AWS 帳單，以反映您自己的成本結構。若要這樣做，請註冊以取得包含標籤索引鍵值的 AWS 帳戶帳單。接著，若要查看合併資源的成本，請根據具有相同標籤鍵值的資源來整理您的帳單資訊。例如，您可以使用特定應用程式名稱來標記數個資源，然後整理帳單資訊以查看該應用程式跨數項服務的總成本。如需詳細資訊，請參閱《AWS Billing》使用者指南中的[使用成本分配標籤](#)。

每個 AWS DMS 資源都有一個標籤集，其中包含指派給該 AWS DMS 資源的所有標籤。標籤集最多可以包含 10 個標籤，也可以是空的。如果您將標籤新增至與資源上現有標籤具有相同索引鍵的 AWS DMS 資源，則新值會覆寫舊值。

AWS 不會將任何語意意義套用至您的標籤；標籤會嚴格解譯為字元字串。AWS DMS 可能會在 AWS DMS 資源上設定標籤，取決於您在建立資源時使用的設定。

下列清單說明 DMS AWS 標籤的特性。

- 標籤金鑰是標籤必要的名稱。字串值長度可以是 1 到 128 個 Unicode 字元，不可在前面加上 "aws:" 或 "dms:"。字串只能包含一組 Unicode 字母、數字、空格、'_'、'.'、'/'、'='、'+'、'-' (Java regex : `"^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/+\\-]*)$"`)。
- 標籤值即為選用的標籤字串值，字串值長度可以是 1 到 256 個 Unicode 字元，不可在前面加上 "aws:" 或 "dms:"。字串只能包含一組 Unicode 字母、數字、空格、'_'、'.'、'/'、'='、'+'、'-' (Java regex : `"^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/+\\-]*)$"`)。

標籤組中的值不必是唯一的，並且可以是 null。例如，在 project/Trinity 及 cost-center/Trinity 標籤集中，均能擁有一個索引鍵/值組。

您可以使用 AWS CLI 或 AWS DMS API 來新增、列出和刪除 AWS DMS 資源上的標籤。使用 AWS CLI 或 AWS DMS API 時，您必須為要使用的 AWS DMS 資源提供 Amazon Resource Name (ARN)。如需建構 ARN 的詳細資訊，請參閱 [建構的 Amazon Resource Name \(ARN\) AWS DMS](#)。

請注意，標籤會進行快取，以供授權使用。因此，在 AWS DMS 資源上新增和更新標籤可能需要幾分鐘的時間才能使用。

API

您可以使用 DMS API 新增、列出或移除 AWS AWS DMS 資源的標籤。

- 若要將標籤新增至 AWS DMS 資源，請使用 [AddTagsToResource](#) 操作。
- 若要列出指派給 DMS 資源的標籤，請使用 AWS [ListTagsForResource](#) 操作。
- 若要從 AWS DMS 資源移除標籤，請使用 [RemoveTagsFromResource](#) 操作。

若要進一步了解如何建構必要的 ARN，請參閱 [建構的 Amazon Resource Name \(ARN\) AWS DMS](#)。

使用 DMS API AWS 使用 XML 時，標籤使用以下結構描述：

```
<Tagging>
  <TagSet>
    <Tag>
```

```

    <Key>Project</Key>
    <Value>Trinity</Value>
  </Tag>
  <Tag>
    <Key>User</Key>
    <Value>Jones</Value>
  </Tag>
</TagSet>
</Tagging>

```

下表列出允許的 XML 標籤及其特性。請注意，Key 和 Value 的值皆區分大小寫。例如，project=Trinity 與 PROJECT=Trinity 是兩個不同的標籤。

標記元素	描述
TagSet	標籤集是一個容器，其中存放指派給 Amazon RDS 資源的所有標籤。每個資源只能有一個標籤集。您只能透過 DMS API AWS 使用 TagSet。
標籤	標籤是使用者定義的鍵值組。標籤集內可以有 1 到 10 個標籤。
金鑰	鍵是標籤的必要名稱。字串值長度可以是 1 到 128 個 Unicode 字元，不可在前面加上 "dms:" 或 "aws:"。字串只能包含一組 Unicode 字母、數字、空格、'_', '!', '/', '=', '+', '-' (Java regex : "<code>^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/+\\-]*)\$</code>")。 鍵在標籤集內必須是唯一的。舉例來說，標籤集不能擁有索引鍵相同，但值不同的索引鍵組，例如：project/Trinity 和 project/Xanadu。
Value	值是標籤的選用值。字串值長度可以是 1 到 256 個 Unicode 字元，不可在前面加上 "dms:" 或 "aws:"。字串只能包含一組 Unicode 字母、數字、空格、'_', '!', '/', '=', '+', '-' (Java regex : "<code>^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/+\\-]*)\$</code>")。 標籤組中的值不必是唯一的，並且可以是 null。例如，在 project/Trinity 及 cost-center/Trinity 標籤集中，均能擁有一個索引鍵/值組。

中的安全性 AWS Database Migration Service

的雲端安全性 AWS 是最高優先順序。身為 AWS 客戶，您可以受益於資料中心和網路架構，這些架構是為了滿足最安全敏感組織的需求而建置。

安全性是 AWS 與您之間共同責任。[共同責任模型](#) 將此描述為雲端的安全和雲端內的安全：

- 雲端的安全性 – AWS 負責保護在 Cloud AWS 中執行 AWS 服務的基礎設施。AWS 也為您提供可安全使用的服務。在 [AWS 合規計畫](#) 中，第三方稽核員會定期測試並驗證我們的安全功效。若要了解適用的合規計劃 AWS DMS，請參閱 [AWS 合規計劃範圍內的服務](#)。
- 雲端的安全性 – 您的責任取決於您使用 AWS 的服務。您也必須對其他因素負責，包括資料的敏感度、您組織的需求和適用的法律及法規。

本文件可協助您了解如何在使用時套用共同責任模型 AWS DMS。下列主題說明如何設定 AWS DMS 以符合您的安全與合規目標。您也會了解如何使用其他 AWS 服務來協助您監控和保護 AWS DMS 資源。

您可以管理對 AWS DMS 資源和資料庫 (DBs) 存取。您用來管理存取權的方法取決於您需要執行的複寫任務 AWS DMS：

- 使用 AWS Identity and Access Management (IAM) 政策來指派許可，以決定允許誰管理 AWS DMS 資源。如果您以 IAM 使用者身分登入，AWS DMS 需要您擁有適當的許可。例如，您可以使用 IAM 來決定誰可以建立、描述、修改和刪除資料庫執行個體及叢集、標記資源，或修改安全群組。如需 IAM 及其搭配使用的詳細資訊 AWS DMS，請參閱 [的身分和存取管理 AWS Database Migration Service](#)。
- AWS DMS 會將 Secure Sockets Layer (SSL) 用於與 Transport Layer Security (TLS) 的端點連線。如需搭配使用 SSL/TLS 的詳細資訊 AWS DMS，請參閱 [搭配使用 SSL AWS Database Migration Service](#)。
- AWS DMS 使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 加密金鑰來加密複寫執行個體所使用的儲存體及其端點連線資訊。AWS DMS 也會使用 AWS KMS 加密金鑰來保護 Amazon S3 和 Amazon Redshift 目標端點的靜態目標資料。如需詳細資訊，請參閱 [設定加密金鑰並指定 AWS KMS 許可](#)。
- AWS DMS 一律會根據 Amazon VPC 服務在虛擬私有雲端 (VPC) 中建立複寫執行個體，以盡可能提供最大的網路存取控制。對於您的資料庫執行個體和執行個體叢集，請使用與複寫執行個體相同的 VPC，或使用其他 VPC 來符合此層級的存取控制。您使用的每個 Amazon VPC 必須與安全群組建

立關聯，且該安全群組必須具備規則，允許所有連接埠上的所有流量離開 (輸出) VPC。此方法可允許複寫執行個體與您的來源和目標資料庫端點通訊，只要在這些端點上啟用正確的輸入即可。

如需 可用網路組態的詳細資訊 AWS DMS，請參閱 [設定複寫執行個體的網路](#)。如需在 VPC 中建立資料庫執行個體或執行個體叢集的詳細資訊，請參閱 [AWS 文件](#) 中 Amazon 資料庫的安全和叢集管理文件。如需 AWS DMS 支援之網路組態的詳細資訊，請參閱 [設定複寫執行個體的網路](#)。

- 若要檢視資料庫遷移日誌，您所使用的 IAM 角色需要具備適當的 Amazon CloudWatch Logs 許可。如需 AWS DMS 記錄的相關資訊，請參閱 [使用 Amazon CloudWatch 監控複寫任務](#)。

主題

- [中的資料保護 AWS Database Migration Service](#)
- [的身分和存取管理 AWS Database Migration Service](#)
- [的合規驗證 AWS Database Migration Service](#)
- [中的彈性 AWS Database Migration Service](#)
- [中的基礎設施安全 AWS Database Migration Service](#)
- [使用資源名稱和標籤更精細的存取控制](#)
- [AWS DMS 同質遷移的加密](#)
- [設定加密金鑰並指定 AWS KMS 許可](#)
- [的網路安全 AWS Database Migration Service](#)
- [搭配 使用 SSL AWS Database Migration Service](#)
- [變更資料庫密碼](#)
- [搭配 使用 Kerberos 身分驗證 AWS Database Migration Service](#)

中的資料保護 AWS Database Migration Service

資料加密

您可以為受支援 AWS DMS 目標端點的資料資源啟用加密。AWS DMS 也會加密 AWS DMS 與其 AWS DMS 所有來源和目標端點之間的連線。此外，您可以管理 AWS DMS 及其支援的目標端點用來啟用此加密的金鑰。

主題

- [靜態加密](#)

- [傳輸中加密](#)
- [金鑰管理](#)

靜態加密

AWS DMS 支援靜態加密，可讓您指定要在複製到支援 AWS DMS 的目標端點之前，用來將複寫資料推送至 Amazon S3 的伺服器端加密模式。您可以設定端點的 `encryptionMode` 額外連線屬性，以指定此加密模式。如果此 `encryptionMode` 設定指定 KMS 金鑰加密模式，您也可以特別建立自訂 AWS KMS 金鑰，以加密下列目標端點 AWS DMS 的目標資料：

- Amazon Redshift — 如需設定 `encryptionMode` 的相關資訊，請參閱[使用 Amazon Redshift 做為目標時的端點設定 AWS DMS](#)。如需建立自訂 AWS KMS 加密金鑰的詳細資訊，請參閱[建立和使用 AWS KMS 金鑰來加密 Amazon Redshift 目標資料](#)。
- Amazon S3 – 如需設定 `encryptionMode` 的詳細資訊，請參閱[使用 Amazon S3 做為目標時的端點設定 AWS DMS](#)。如需建立自訂 AWS KMS 加密金鑰的詳細資訊，請參閱[建立 AWS KMS 金鑰來加密 Amazon S3 目標物件](#)。

傳輸中加密

AWS DMS 透過確保其複寫的資料從來源端點安全地移至目標端點，來支援傳輸中加密。這包括加密複寫執行個體上的 S3 儲存貯體，當資料透過複寫管線移動時，複寫任務會用於中繼儲存體。若要加密與來源和目標端點的任務連線，AWS DMS 請使用 Secure Socket Layer (SSL) 或 Transport Layer Security (TLS)。透過加密兩個端點的連線，AWS DMS 可確保您的資料在從來源端點移動到複寫任務，以及從任務移動到目標端點時是安全的。如需搭配使用 SSL/TLS 的詳細資訊 AWS DMS，請參閱[搭配使用 SSL AWS Database Migration Service](#)

AWS DMS 同時支援預設和自訂金鑰，以加密中繼複寫儲存和連線資訊。您可以使用 AWS KMS 來管理這些金鑰。如需詳細資訊，請參閱[設定加密金鑰並指定 AWS KMS 許可](#)。

金鑰管理

AWS DMS 支援預設或自訂金鑰，以加密特定目標端點的複寫儲存、連線資訊和目標資料儲存。您可以使用來管理這些金鑰 AWS KMS。如需詳細資訊，請參閱[設定加密金鑰並指定 AWS KMS 許可](#)。

網際網路流量隱私權

無論是在內部部署執行，還是做為雲端 AWS 服務的一部分，連線都會在相同 AWS 區域中的 AWS DMS 和來源和目標端點之間提供保護。（至少一個端點、來源或目標，必須做為雲端 AWS 服務的一

部分執行。) 如果 VPCs 都位於相同 AWS 區域，則無論這些元件共用相同的虛擬私有雲端 (VPC) 或存在於不同的 VPCs 中，都會套用此保護。如需支援之網路組態的詳細資訊 AWS DMS，請參閱 [設定複寫執行個體的網路](#)。如需使用這些網路組態時安全性考量的詳細資訊，請參閱 [網路安全 AWS Database Migration Service](#)。

DMS Fleet Advisor 中的資料保護

DMS Fleet Advisor 會收集並分析資料庫中繼資料，以判斷遷移目標的正確大小。DMS Fleet Advisor 不會存取資料表中的資料，也不會傳輸該資料。此外，DMS Fleet Advisor 不會追蹤資料庫功能的使用情況，也不會存取使用情況的統計資料。

當您建立 DMS Fleet Advisor 用來處理資料庫的資料庫使用者時，您可以控制對資料庫的存取。您可以將必要的權限授予這些使用者。若要使用 DMS Fleet Advisor，您可以授予資料庫使用者讀取許可。DMS Fleet Advisor 不會修改資料庫，也不需要寫入許可。如需詳細資訊，請參閱 [建立 AWS DMS Fleet Advisor 的資料庫使用者](#)。

您可以在資料庫中使用資料加密。AWS DMS 也會加密 DMS Fleet Advisor 及其資料收集器內的連線。

DMS 資料收集器使用資料保護應用程式設計介面 (DPAPI)，來加密、保護和儲存客戶環境和資料庫憑證的相關資訊。DMS Fleet Advisor 將此加密資料儲存在 DMS 資料收集器運作所在的伺服器檔案中。DMS Fleet Advisor 不會從此伺服器傳輸此資料。如需 DPAPI 的相關資訊，請參閱 [如何：使用資料保護](#)。

安裝 DMS 資料收集器之後，您就可以檢視此應用程式執行以收集指標的所有查詢。您可以在離線模式中執行 DMS 資料收集器，然後在伺服器上檢閱收集的資料。此外，您可以檢閱 Amazon S3 儲存貯體中收集的資料。如需詳細資訊，請參閱 [DMS 資料收集器的運作方式為何？](#)。

選擇不使用您的資料來改善 中的服務 AWS Database Migration Service

您可以選擇不使用您的資料來開發和改進，AWS DMS 方法是使用 AWS Organizations 選擇不使用政策。即使目前 AWS DMS 未收集任何此類資料，您也可以選擇不接收。如需詳細資訊，請參閱 AWS Organizations 使用者指南中的 [AI 服務選擇退出政策](#)。

目前，AWS Database Migration Service (AWS DMS) 不會代您收集其處理的任何資料。為了開發和改進 DMS 和其他 AWS 服務的功能，DMS 可能會在未來收集此類資料。當 DMS 設定為收集任何資料時，我們將更新此文件頁面。您可以隨時選擇退出。

Note

若要使用選擇退出政策，AWS 您的帳戶必須由 AWS Organizations 集中管理。如果您尚未為 AWS 帳戶建立組織，請參閱 [《Organizations 使用者指南》](#) 中的使用 AWS Organizations 管理組織。AWS

選擇退出具有以下影響：

- AWS DMS 在您選擇退出（如果有的話）之前，會刪除為了改善服務而收集和存放的資料。
- 在您選擇退出之後，就 AWS DMS 不會再收集或儲存這些資料，以用於改善服務。

中的跨區域推論 AWS Database Migration Service

某些 AWS Database Migration Service 功能會使用跨區域 AI 推論，在您的地理位置 AWS 區域內自動選取最佳選項，以處理推論請求。這種方法最大限度地提高可用的運算資源和模型可用性，旨在提供高品質的客戶體驗。利用跨區域推論可實現以下目標：

- 存取最先進的 AI 功能
- 在高需求期間提高輸送量和彈性

跨區域 AI 推論請求會保留在 AWS 區域與主要屬於相同地理位置的內 AWS 區域。例如，從美國主要 AWS 區域提出的請求會保留在美國 AWS 區域的內。您的資料只會儲存在您的主要 AWS 區域。所有資料都會透過 Amazon 的安全網路進行加密傳輸。

Note

Amazon CloudWatch 和 AWS CloudTrail 日誌不會指定發生 AI 推論 AWS 區域的。

DMS 結構描述轉換中的跨區域推論

當您在 DMS 結構描述轉換中使用生成式 AI 功能時，匿名程式碼片段和相關結構描述中繼資料可能會傳送至相同地理位置 AWS 區域中的其他以進行 AI 處理。您的生產資料會保留在您的主要 AWS 區域資料中，絕不會存取或傳輸。

⚠ Important

當您在 DMS 結構描述轉換中使用生成式 AI 功能時，一律會啟用跨區域推論。若要讓結構描述轉換處理常駐在您的主要中 AWS 區域，請使用結構描述轉換搭配已停用的生成式 AI 功能。

DMS 結構描述轉換中的生成式 AI 功能目前可在有限數量的區域中使用。下表說明根據您的主要伺服器，AWS 區域 您的請求可能路由到什麼 AWS 區域。

主要 AWS 區域	推論 AWS 區域
亞太地區 (東京) (ap-northeast-1)	亞太地區 (東京) (ap-northeast-1) 亞太地區 (大阪) (ap-northeast-3)
亞太地區 (大阪) (ap-northeast-3)	亞太地區 (東京) (ap-northeast-1) 亞太地區 (大阪) (ap-northeast-3)
亞太地區 (雪梨) (ap-southeast-2)	亞太地區 (雪梨) (ap-southeast-2) 亞太區域 (墨爾本) (ap-southeast-4)
加拿大 (中部) (ca-central-1)	加拿大 (中部) (ca-central-1) 美國東部 (維吉尼亞北部) (us-east-1) 美國東部 (俄亥俄) (us-east-2) 美國西部 (奧勒岡) (us-west-2)
歐洲 (法蘭克福) (eu-central-1)	歐洲 (法蘭克福) (eu-central-1) 歐洲 (斯德哥爾摩) (eu-north-1) 歐洲 (米蘭) (eu-south-1) 歐洲 (西班牙) (eu-south-2) 歐洲 (愛爾蘭) (eu-west-1)

主要 AWS 區域	推論 AWS 區域
	歐洲 (巴黎) (eu-west-3)
歐洲 (斯德哥爾摩) (eu-north-1)	歐洲 (法蘭克福) (eu-central-1) 歐洲 (斯德哥爾摩) (eu-north-1) 歐洲 (米蘭) (eu-south-1) 歐洲 (西班牙) (eu-south-2) 歐洲 (愛爾蘭) (eu-west-1) 歐洲 (巴黎) (eu-west-3)
歐洲 (愛爾蘭) (eu-west-1)	歐洲 (法蘭克福) (eu-central-1) 歐洲 (斯德哥爾摩) (eu-north-1) 歐洲 (米蘭) (eu-south-1) 歐洲 (西班牙) (eu-south-2) 歐洲 (愛爾蘭) (eu-west-1) 歐洲 (巴黎) (eu-west-3)
歐洲 (倫敦) (eu-west-2)	歐洲 (法蘭克福) (eu-central-1) 歐洲 (斯德哥爾摩) (eu-north-1) 歐洲 (米蘭) (eu-south-1) 歐洲 (西班牙) (eu-south-2) 歐洲 (愛爾蘭) (eu-west-1) 歐洲 (倫敦) (eu-west-2) 歐洲 (巴黎) (eu-west-3)

主要 AWS 區域	推論 AWS 區域
歐洲 (巴黎) (eu-west-3)	歐洲 (法蘭克福) (eu-central-1)
	歐洲 (斯德哥爾摩) (eu-north-1)
	歐洲 (米蘭) (eu-south-1)
	歐洲 (西班牙) (eu-south-2)
	歐洲 (愛爾蘭) (eu-west-1)
	歐洲 (巴黎) (eu-west-3)
美國東部 (維吉尼亞北部) (us-east-1)	美國東部 (維吉尼亞北部) (us-east-1)
	美國東部 (俄亥俄) (us-east-2)
	美國西部 (奧勒岡) (us-west-2)
美國東部 (俄亥俄) (us-east-2)	美國東部 (維吉尼亞北部) (us-east-1)
	美國東部 (俄亥俄) (us-east-2)
	美國西部 (奧勒岡) (us-west-2)
美國西部 (奧勒岡) (us-west-2)	美國東部 (維吉尼亞北部) (us-east-1)
	美國東部 (俄亥俄) (us-east-2)
	美國西部 (奧勒岡) (us-west-2)

的身分和存取管理 AWS Database Migration Service

AWS Identity and Access Management (IAM) 是一種 AWS 服務，可協助管理員安全地控制對 AWS 資源的存取。IAM 管理員可控制誰可以進行驗證（登入）和授權（具有許可）來使用 AWS DMS 資源。IAM 是您可以免費使用 AWS 服務的。

主題

- [目標對象](#)
- [使用身分驗證](#)
- [使用政策管理存取權](#)
- [AWS Database Migration Service 如何使用 IAM](#)
- [AWS Database Migration Service 身分型政策範例](#)
- [的資源型政策範例 AWS KMS](#)
- [使用秘密存取 AWS Database Migration Service 端點](#)
- [使用的服務連結角色 AWS DMS](#)
- [對 AWS Database Migration Service 身分和存取進行故障診斷](#)
- [使用所需的 IAM 許可 AWS DMS](#)
- [建立要與搭配使用的 IAM 角色 AWS DMS](#)
- [預防跨服務混淆代理人](#)
- [AWS 的受管政策 AWS Database Migration Service](#)

目標對象

如何使用 AWS Identity and Access Management (IAM) 會因您的角色而有所不同：

- 服務使用者 — 若無法存取某些功能，請向管理員申請所需許可 (請參閱 [對 AWS Database Migration Service 身分和存取進行故障診斷](#))
- 服務管理員 — 負責設定使用者存取權並提交相關許可請求 (請參閱 [AWS Database Migration Service 如何使用 IAM](#))
- IAM 管理員 — 撰寫政策以管理存取控制 (請參閱 [AWS Database Migration Service 身分型政策範例](#))

使用身分驗證

身分驗證是您 AWS 使用身分憑證登入的方式。您必須以 AWS 帳戶根使用者、IAM 使用者或擔任 IAM 角色身分進行身分驗證。

您可以使用身分來源的登入資料，例如 AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center)、單一登入身分驗證或 Google/Facebook 登入資料，以聯合身分的形式登入。如需有關登入的詳細資訊，請參閱《AWS 登入 使用者指南》中的[如何登入您的 AWS 帳戶](#)。

對於程式設計存取，AWS 提供 SDK 和 CLI 以密碼編譯方式簽署請求。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的[API 請求的AWS 第 4 版簽署程序](#)。

AWS 帳戶 根使用者

當您建立時 AWS 帳戶，您會從一個名為 AWS 帳戶 theroot 使用者的登入身分開始，該身分具有對所有 AWS 服務和資源的完整存取權。強烈建議不要使用根使用者來執行日常任務。有關需要根使用者憑證的任務，請參閱《IAM 使用者指南》中的[需要根使用者憑證的任務](#)。

IAM 使用者和群組

IAM 使用者https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_users.html是一種身分具備單人或應用程式的特定許可權。建議以臨時憑證取代具備長期憑證的 IAM 使用者。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的[要求人類使用者使用聯合身分提供者來 AWS 使用臨時憑證存取](#)。

[IAM 群組](#)會指定 IAM 使用者集合，使管理大量使用者的許可權更加輕鬆。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的[IAM 使用者的使用案例](#)。

IAM 角色

IAM 角色https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles.html的身分具有特定許可權，其可以提供臨時憑證。您可以透過[從使用者切換到 IAM 角色（主控台）](#)或呼叫 AWS CLI 或 AWS API 操作來擔任角色。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的[擔任角色的方法](#)。

IAM 角色適用於聯合身分使用者存取、臨時 IAM 使用者許可、跨帳戶存取權與跨服務存取，以及在 Amazon EC2 執行的應用程式。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的[IAM 中的快帳戶資源存取](#)。

使用政策管理存取權

您可以透過建立政策並將其連接到身分或資源 AWS 來控制 AWS 中的存取。政策定義與身分或資源相關聯的許可。當委託人提出請求時 AWS，會評估這些政策。大多數政策會以 JSON 文件 AWS 形式存放在中。如需進一步了解 JSON 政策文件，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [JSON 政策概觀](#)。

管理員會使用政策，透過定義哪些主體可在哪些條件下對哪些資源執行動作，以指定可存取的範圍。

預設情況下，使用者和角色沒有許可。IAM 管理員會建立 IAM 政策並將其新增至角色，供使用者後續擔任。IAM 政策定義動作的許可，無論採用何種方式執行。

身分型政策

身分型政策是附加至身分 (使用者、使用者群組或角色) 的 JSON 許可政策文件。這類政策控制身分可對哪些資源執行哪些動作，以及適用的條件。如需了解如何建立身分型政策，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [透過客戶管理政策定義自訂 IAM 許可](#)。

身分型政策可分為內嵌政策 (直接內嵌於單一身分) 與受管政策 (可附加至多個身分的獨立政策)。如需了解如何在受管政策及內嵌政策之間做選擇，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [在受管政策與內嵌政策之間選擇](#)。

資源型政策

資源型政策是附加到資源的 JSON 政策文件。範例包括 IAM 角色信任政策與 Amazon S3 儲存貯體政策。在支援資源型政策的服務中，服務管理員可以使用它們來控制對特定資源的存取權限。您必須在資源型政策中 [指定主體](#)。

資源型政策是位於該服務中的內嵌政策。您無法在資源型政策中使用來自 IAM 的 AWS 受管政策。

存取控制清單 (ACL)

存取控制清單 (ACL) 可控制哪些主體 (帳戶成員、使用者或角色) 擁有存取某資源的許可。ACL 類似於資源型政策，但它們不使用 JSON 政策文件格式。

Amazon S3 AWS WAF 和 Amazon VPC 是支援 ACLs 的服務範例。如需進一步了解 ACL，請參閱《Amazon Simple Storage Service 開發人員指南》中的 [存取控制清單 \(ACL\) 概觀](#)。

其他政策類型

AWS 支援其他政策類型，可設定更多常見政策類型授予的最大許可：

- 許可界限 — 設定身分型政策可授與 IAM 實體的最大許可。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [IAM 實體許可界限](#)。
- 服務控制政策 (SCP) — 為 AWS Organizations 中的組織或組織單位指定最大許可。如需詳細資訊，請參閱《AWS Organizations 使用者指南》中的 [服務控制政策](#)。
- 資源控制政策 (RCP) — 設定您帳戶中資源可用許可的上限。如需詳細資訊，請參閱《AWS Organizations 使用者指南》中的 [資源控制政策 \(RCP\)](#)。
- 工作階段政策 — 在以程式設計方式為角色或聯合身分使用者建立臨時工作階段時，以參數形式傳遞的進階政策。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [工作階段政策](#)。

多種政策類型

當多種類型的政策適用於請求時，產生的許可會更複雜而無法理解。若要了解如何 AWS 在涉及多種政策類型時決定是否允許請求，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [政策評估邏輯](#)。

AWS Database Migration Service 如何使用 IAM

在您使用 IAM 管理對的存取之前 AWS DMS，您應該了解哪些 IAM 功能可與搭配使用 AWS DMS。若要全面了解 AWS DMS 和其他 AWS 服務如何與 IAM 搭配使用，請參閱 [《AWS IAM 使用者指南》中的與 IAM 搭配使用的服務](#)。

主題

- [AWS DMS 身分型政策](#)
- [AWS DMS 資源型政策](#)
- [以 AWS DMS 標籤為基礎的授權](#)
- [的 IAM 角色 AWS DMS](#)
- [適用於 DMS Fleet Advisor 的身分識別和存取管理](#)

AWS DMS 身分型政策

使用 IAM 身分型政策，您可以指定允許或拒絕的動作和資源，還有在何種條件下允許或拒絕動作。AWS DMS 支援特定的動作、資源及條件索引鍵。若要了解您在 JSON 政策中使用的所有元素，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [IAM JSON 政策元素參考](#)。

動作

管理員可以使用 AWS JSON 政策來指定誰可以存取內容。也就是說，哪個主體在什麼條件下可以對什麼資源執行哪些動作。

JSON 政策的 Action 元素描述您可以用來允許或拒絕政策中存取的動作。政策會使用動作來授予執行相關聯動作的許可。

中的政策動作在動作之前 AWS DMS 使用下列字首：dms:。例如，若要授予某人使用 API 操作建立複寫任務的 AWS DMS CreateReplicationTask 許可，請在其政策中包含 dms:CreateReplicationTask 動作。政策陳述式必須包含 Action 或 NotAction 元素。AWS DMS 會定義自己的一組動作，描述您可以使用此服務執行的任務。

若要在單一陳述式中指定多個 動作，請用逗號分隔，如下所示。

```
"Action": [  
    "dms:action1",  
    "dms:action2"
```

您也可以使用萬用字元 (*) 來指定多個動作。例如，如需指定開頭是 Describe 文字的所有動作，請包含以下動作：

```
"Action": "dms:Describe*"
```

若要查看 AWS DMS 動作清單，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [定義的動作 AWS Database Migration Service](#)。

Resources

管理員可以使用 AWS JSON 政策來指定誰可以存取內容。也就是說，哪個主體在什麼條件下可以對什麼資源執行哪些動作。

Resource JSON 政策元素可指定要套用動作的物件。最佳實務是使用其 [Amazon Resource Name \(ARN\)](#) 來指定資源。若動作不支援資源層級許可，使用萬用字元 (*) 表示該陳述式適用於所有資源。

```
"Resource": "*"
```

AWS DMS 適用於下列資源：

- 憑證
- 端點
- 事件訂閱
- 複寫執行個體

- 複寫子網路 (安全性) 群組
- 複寫任務

AWS DMS 需要的資源取決於您叫用的動作。您需要一個政策，該政策允許對 ARN 所指定的一或多個相關聯資源執行這些動作。

例如，AWS DMS 端點資源具有下列 ARN：

```
arn:${Partition}:dms:${Region}:${Account}:endpoint/${InstanceId}
```

如需 ARNs 格式的詳細資訊，請參閱 [Amazon Resource Name \(ARNs AWS 和服務命名空間\)](#)。

例如，若要在陳述式中指定 us-east-2 區域的 1A2B3C4D5E6F7G8H9I0J1K2L3M 端點執行個體，請使用下列 ARN。

```
"Resource": "arn:aws:dms:us-east-2:987654321098:endpoint/1A2B3C4D5E6F7G8H9I0J1K2L3M"
```

若要指定屬於特定帳戶的所有端點，請使用萬用字元 (*)。

```
"Resource": "arn:aws:dms:us-east-2:987654321098:endpoint/*"
```

有些 AWS DMS 動作無法對特定資源執行，例如用於建立資源的動作。在這些情況下，您必須使用萬用字元 (*)。

```
"Resource": "*"
```

有些 AWS DMS API 動作涉及多個資源。例如，StartReplicationTask 會啟動複寫任務並連線至兩個資料庫端點資源 (來源和目標)，因此 IAM 使用者必須具有讀取來源端點並寫入目標端點的許可。若要在單一陳述式中指定多項資源，請使用逗號分隔 ARN。

```
"Resource": [  
    "resource1",  
    "resource2" ]
```

如需使用 政策控制 AWS DMS 資源存取的詳細資訊，請參閱 [使用資源名稱以控制存取](#)。若要查看 AWS DMS 資源類型及其 ARN 的清單，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [AWS Database Migration Service 定義的資源](#)。若要了解您可以使用哪些動作指定每個資源的 ARN，請參閱 [AWS Database Migration Service 定義的動作](#)。

條件索引鍵

管理員可以使用 AWS JSON 政策來指定誰可以存取內容。也就是說，哪個主體在什麼條件下可以對什麼資源執行哪些動作。

Condition 元素會根據定義的條件，指定陳述式的執行時機。您可以建立使用[條件運算子](#)的條件運算式 (例如等於或小於)，來比對政策中的條件和請求中的值。若要查看所有 AWS 全域條件索引鍵，請參閱《IAM 使用者指南》中的[AWS 全域條件內容索引鍵](#)。

AWS DMS 會定義自己的一組條件金鑰，也支援使用一些全域條件金鑰。若要查看所有 AWS 全域條件索引鍵，請參閱《IAM 使用者指南》中的[AWS 全域條件內容索引鍵](#)。

AWS DMS 定義一組標準標籤，您可以在其條件索引鍵中使用，並允許您定義自己的自訂標籤。如需詳細資訊，請參閱[使用標籤控制存取](#)。

若要查看 AWS DMS 條件金鑰清單，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [的條件金鑰 AWS Database Migration Service](#)。若要了解您可以針對何種動作及資源使用條件索引鍵，請參閱 [AWS Database Migration Service 定義的動作](#) 和 [AWS Database Migration Service 定義的資源](#)。

範例

若要檢視 AWS DMS 身分型政策的範例，請參閱 [AWS Database Migration Service 身分型政策範例](#)。

AWS DMS 資源型政策

以資源為基礎的政策是 JSON 政策文件，指定指定委託人可以在指定 AWS DMS 資源上執行的動作，以及在何種條件下執行。AWS DMS 支援您建立的 AWS KMS 加密金鑰以加密遷移至支援目標端點的資料的資源型許可政策。支援的目標端點包含 Amazon Redshift 和 Amazon S3。藉由使用資源型政策，您可以將使用這些加密金鑰的權限授予每個目標端點的其他帳戶。

若要啟用跨帳戶存取，您可以指定在其他帳戶內的所有帳戶或 IAM 實體，作為[資源型政策的委託人](#)。新增跨帳戶主體至資源型政策，只是建立信任關係的一半。當委託人和資源位於不同的 AWS 帳戶中時，您還必須授予委託人實體存取資源的許可。透過將身分型政策連接到實體來授予許可。不過，如果資源型政策會為相同帳戶中的委託人授予存取，這時就不需要額外的身分型政策。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [IAM 角色與資源型政策有何差異](#)。

AWS DMS 此服務僅支援一種名為金鑰政策的資源型政策類型，該政策會連接到 AWS KMS 加密金鑰。此政策會定義哪些委託人實體 (帳戶、使用者、角色和聯合身分使用者) 可在支援的目標端點上加密移轉的資料。

若要了解如何將資源型政策附加至您為支援目標端點建立的加密金鑰，請參閱 [建立和使用 AWS KMS 金鑰來加密 Amazon Redshift 目標資料](#) 和 [建立 AWS KMS 金鑰來加密 Amazon S3 目標物件](#)。

範例

如需以 AWS DMS 資源為基礎的政策範例，請參閱 [的資源型政策範例 AWS KMS](#)。

以 AWS DMS 標籤為基礎的授權

您可以將標籤連接至 AWS DMS 資源，或將請求中的標籤傳遞至 AWS DMS。若要根據標籤控制存取，您可以使用 `dms:ResourceTag/key-name`、`aws:RequestTag/key-name` 或 [條件索引鍵](#)，在政策的條件元素中提供標籤資訊。AWS DMS 定義一組標準標籤，您可以在其條件索引鍵中使用，也可讓您定義自己的自訂標籤。aws:TagKeys 如需詳細資訊，請參閱 [使用標籤控制存取](#)。

如需可依據標籤限制資源存取的範例身分型政策，請參閱 [根據標籤存取 AWS DMS 資源](#)。

的 IAM 角色 AWS DMS

[IAM 角色](#)是您 AWS 帳戶中具有特定許可的實體。

搭配 使用臨時登入資料 AWS DMS

您可以搭配聯合使用暫時登入資料登入、擔任 IAM 角色，或是擔任跨帳戶角色。您可以透過呼叫 [AssumeRole](#) 或 [GetFederationToken](#) 等 AWS STS API 操作來取得臨時安全登入資料。

AWS DMS 支援使用臨時登入資料。

服務連結角色

[服務連結角色](#)可讓 AWS 服務存取其他服務中的資源，以代表您完成動作。服務連結角色會顯示在您的 IAM 帳戶中，並由該服務所擁有。IAM 管理員可以檢視，但不能編輯服務連結角色的許可。

如需建立或管理 AWS DMS 服務連結角色的詳細資訊，請參閱 [使用服務連結角色](#)。

服務角色

此功能可讓服務代表您擔任[服務角色](#)。此角色可讓服務存取其他服務中的資源，以代表您完成動作。服務角色會出現在您的 IAM 帳戶中，且由該帳戶所擁有。這表示 IAM 管理員可以變更此角色的許可。不過，這樣可能會破壞此服務的功能。

AWS DMS 支援兩種類型的服務角色，您必須建立這些角色才能使用特定來源或目標端點：

- 具有許可可以允許 AWS DMS 存取下列來源和目標端點（或其資源）的角色：
 - Amazon DynamoDB 作為目標 – 如需詳細資訊，請參閱：[使用 DynamoDB 做為目標的先決條件 AWS Database Migration Service](#)。
 - OpenSearch 做為目標 – 如需詳細資訊，請參閱 [使用 Amazon OpenSearch Service 做為目標的先決條件 AWS Database Migration Service](#)。
 - Amazon Kinesis 作為目標 – 如需詳細資訊，請參閱：[使用 Kinesis 資料串流做為目標的先決條件 AWS Database Migration Service](#)。
 - Amazon Redshift 作為目標 – 您只需要建立指定的角色，以便建立自訂 KMS 加密金鑰來加密目標資料，或指定自訂 S3 儲存貯體來保存中繼任務儲存體。如需詳細資訊，請參閱 [建立和使用 AWS KMS 金鑰來加密 Amazon Redshift 目標資料](#) 或 [Amazon S3 儲存貯體設定](#)。
 - Amazon S3 作為來源或作為目標 – 如需詳細資訊，請參閱 [使用 Amazon S3 做為來源時的先決條件 AWS DMS](#) 或 [使用 Amazon S3 作為目標的事前準備](#)。

例如，若要從 S3 來源端點讀取資料，或是將資料推送至 S3 目標端點，您必須建立服務角色，以作為其中每個端點作業存取 S3 的先決條件。

- 具有使用 AWS DMS 主控台、AWS CLI 和 AWS DMS API 所需許可的角色 – 您需要建立的兩個 IAM 角色為 dms-vpc-role 和 dms-cloudwatch-logs-role。如果您使用 Amazon Redshift 做為目標資料庫，也必須建立 IAM 角色並將其新增至 dms-access-for-endpoint AWS 您的帳戶。如需詳細資訊，請參閱[建立要與搭配使用的 IAM 角色 AWS DMS](#)。

在中選擇 IAM 角色 AWS DMS

如果您使用 AWS DMS 主控台、AWS CLI 或 AWS DMS API 進行資料庫遷移，您必須先將特定 IAM 角色新增至 AWS 您的帳戶，才能使用 AWS DMS 的功能。其中兩個角色是 dms-vpc-role 和 dms-cloudwatch-logs-role。如果您使用 Amazon Redshift 做為目標資料庫，您還必須將 IAM 角色 dms-access-for-endpoint 新增至 AWS 您的帳戶。如需詳細資訊，請參閱[建立要與搭配使用的 IAM 角色 AWS DMS](#)。

適用於 DMS Fleet Advisor 的身分識別和存取管理

透過 IAM 身分型政策，您可以指定允許或拒絕的動作和資源，還有在何種條件下允許或拒絕動作。DMS Fleet Advisor 支援特定動作、資源和條件金鑰。若要了解您在 JSON 政策中使用的所有元素，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [IAM JSON 政策元素參考](#)。

DMS Fleet Advisor 使用 IAM 角色存取 Amazon Simple Storage Service。[IAM 角色](#)是您 AWS 帳戶中具有特定許可的實體。如需詳細資訊，請參閱[建立 IAM 資源](#)。

AWS Database Migration Service 身分型政策範例

根據預設，IAM 使用者和角色不具備建立或修改 AWS DMS 資源的許可。他們也無法使用 AWS 管理主控台 AWS CLI 或 AWS API 執行任務。IAM 管理員必須建立 IAM 政策，授予使用者和角色在指定資源上執行特定 API 作業的所需許可。管理員接著必須將這些政策連接至需要這些許可的 IAM 使用者或群組。

若要了解如何使用這些範例 JSON 政策文件建立 IAM 身分型政策，請參閱《IAM 使用者指南》中的[在 JSON 標籤上建立政策](#)。

主題

- [政策最佳實務](#)
- [使用 AWS DMS 主控台](#)
- [允許使用者檢視他們自己的許可](#)
- [存取一個 Amazon S3 儲存貯體](#)
- [根據標籤存取 AWS DMS 資源](#)

政策最佳實務

身分型政策會判斷您帳戶中的某個人員是否可以建立、存取或刪除 AWS DMS 資源。這些動作可能會讓您的 AWS 帳戶產生費用。當您建立或編輯身分型政策時，請遵循下列準則及建議事項：

- 開始使用 AWS 受管政策並邁向最低權限許可 – 若要開始將許可授予您的使用者和工作負載，請使用將許可授予許多常見使用案例的 AWS 受管政策。它們可在您的 中使用 AWS 帳戶。我們建議您定義特定於使用案例 AWS 的客戶受管政策，以進一步減少許可。如需更多資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [AWS 受管政策](#) 或 [任務職能的 AWS 受管政策](#)。
- 套用最低權限許可 – 設定 IAM 政策的許可時，請僅授予執行任務所需的許可。為實現此目的，您可以定義在特定條件下可以對特定資源採取的動作，這也稱為最低權限許可。如需使用 IAM 套用許可的更多相關資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [IAM 中的政策和許可](#)。
- 使用 IAM 政策中的條件進一步限制存取權 – 您可以將條件新增至政策，以限制動作和資源的存取。例如，您可以撰寫政策條件，指定必須使用 SSL 傳送所有請求。如果透過特定 例如 使用服務動作 AWS 服務，您也可以使用條件來授予其存取權 CloudFormation。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [IAM JSON 政策元素：條件](#)。
- 使用 IAM Access Analyzer 驗證 IAM 政策，確保許可安全且可正常運作 – IAM Access Analyzer 驗證新政策和現有政策，確保這些政策遵從 IAM 政策語言 (JSON) 和 IAM 最佳實務。IAM Access

Analyzer 提供 100 多項政策檢查及切實可行的建議，可協助您撰寫安全且實用的政策。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的[使用 IAM Access Analyzer 驗證政策](#)。

- 需要多重要素驗證 (MFA) – 如果您的案例需要 IAM 使用者或中的根使用者 AWS 帳戶，請開啟 MFA 以提高安全性。如需在呼叫 API 操作時請求 MFA，請將 MFA 條件新增至您的政策。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的[透過 MFA 的安全 API 存取](#)。

如需 IAM 中最佳實務的相關資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的[IAM 安全最佳實務](#)。

使用 AWS DMS 主控台

下列政策可讓您存取 AWS DMS，包括 AWS DMS 主控台，並指定其他 Amazon EC2 等 Amazon 服務所需的特定動作許可。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "dms:*",
      "Resource": "arn:aws:dms:*:123456789012:*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource": "arn:aws:kms:*:123456789012:key/*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetRole",
        "iam:CreateRole",
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/*"
    }
  ],
}
```

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": "iam:PassRole",
  "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "iam:PassedToService": "dms.amazonaws.com"
    }
  }
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ec2:DescribeVpcs",
    "ec2:DescribeInternetGateways",
    "ec2:DescribeAvailabilityZones",
    "ec2:DescribeSubnets",
    "ec2:DescribeSecurityGroups",
    "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
    "ec2:CreateNetworkInterface",
    "ec2>DeleteNetworkInterface"
  ],
  "Resource": "*"
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "cloudwatch:Get*",
    "cloudwatch:List*"
  ],
  "Resource": "*"
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "logs:DescribeLogGroups",
    "logs:DescribeLogStreams",
    "logs:FilterLogEvents",
    "logs:GetLogEvents"
  ],
  "Resource": "arn:aws:logs:*:123456789012:*"
}
]
```

這些權限的細節可協助您更深入了解需要每項權限才能使用主控台的原因。

若要讓使用者列出其可用的 AWS KMS 金鑰和別名，以便在主控台中顯示，則需要下列區段。如果您了解 KMS 金鑰的 Amazon Resource Name (ARN)，而您只使用 AWS Command Line Interface (AWS CLI)，則不需要此項目。

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
    ],
    "Resource": "arn:aws:service:region:account:resourcetype/id"
}
```

針對必須使用端點傳入角色 ARN 的端點類型，需要下列區段。此外，如果未事先建立必要的 AWS DMS 角色，則 AWS DMS 主控台可以建立角色。若已事先設定所有角色，iam:GetRole 和 iam:PassRole 中會具備所有必要項目。如需角色的詳細資訊，請參閱[建立要與搭配使用的 IAM 角色 AWS DMS](#)。

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:GetRole",
        "iam:PassRole",
        "iam:CreateRole",
        "iam:AttachRolePolicy"
    ],
    "Resource": "arn:aws:service:region:account:resourcetype/id"
}
```

下列區段是必要的，因為 AWS DMS 需要建立 Amazon EC2 執行個體，並為建立的複寫執行個體設定網路。這些資源存在於客戶的帳戶，所以需要能夠代表客戶執行這些動作。

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:DescribeVpcs",

```

```
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2>DeleteNetworkInterface"
    ],
    "Resource": "arn:aws:service:region:account:resourcetype/id"
}
```

若要讓使用者檢視複寫執行個體指標，需要下列區段。

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:List*"
    ],
    "Resource": "arn:aws:service:region:account:resourcetype/id"
}
```

若要讓使用者檢視複寫日誌，需要此區段。

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:GetLogEvents"
    ],
    "Resource": "arn:aws:service:region:account:resourcetype/id"
}
```

如果您使用 AWS DMS 主控台、AWS Command Line Interface (AWS CLI) 或 AWS DMS API 進行遷移，則需要將多個角色新增至您的帳戶。如需有關新增這些角色的詳細資訊，請參閱 [建立要與搭配使用的 IAM 角色 AWS DMS](#)。

如需使用此政策存取 DMS AWS 之需求的詳細資訊，請參閱 [使用所需的 IAM 許可 AWS DMS](#)。

允許使用者檢視他們自己的許可

此範例會示範如何建立政策，允許 IAM 使用者檢視附加到他們使用者身分的內嵌及受管政策。此政策包含在主控台或使用或 AWS CLI AWS API 以程式設計方式完成此動作的許可。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
      "Sid": "NavigateInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

存取一個 Amazon S3 儲存貯體

AWS DMS 使用 Amazon S3 儲存貯體做為資料庫遷移的中繼儲存體。一般而言，AWS DMS 會為此目的管理預設 S3 儲存貯體。不過，在某些情況下，特別是當您使用 AWS CLI 或 AWS DMS API 時，

AWS DMS 可讓您改為指定自己的 S3 儲存貯體。例如，您可以指定自己的 S3 儲存貯體，將資料遷移至 Amazon Redshift 目標端點。在此情況下，您需要根據 AWS 受管 AmazonDMSRedshiftS3Role 政策建立具有許可的角色。

下列範例顯示 AmazonDMSRedshiftS3Role 政策的版本。它允許 AWS DMS 授予您 AWS 帳戶中的 IAM 使用者存取其中一個 Amazon S3 儲存貯體。還可讓使用者新增、更新和刪除物件。

除了授予使用者 s3:PutObject、s3:GetObject 與 s3:DeleteObject 許可之外，政策也會授予 s3:ListAllMyBuckets、s3:GetBucketLocation 與 s3:ListBucket 許可。這些是主控台需要的額外許可。其他許可允許 AWS DMS 管理儲存貯體生命週期。此外，需要執行 s3:GetObjectAcl 動作，才能複製物件。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:ListBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:DeleteBucketPolicy"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::dms-*"
    }
  ]
}
```

如需根據此原則建立角色的詳細資訊，請參閱 [Amazon S3 儲存貯體設定](#)。

根據標籤存取 AWS DMS 資源

您可以在身分型政策中使用條件，以根據標籤控制存取 AWS DMS 資源。此範例示範如何建立允許存取所有 DMS AWS 端點的政策。但是，只有在端點資料庫標籤 Owner 的值是該使用者的使用者名稱時，才會授予該許可。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "dms:*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "dms:endpoint-tag/Owner": "${aws:username}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

您可以將此政策連接到您帳戶中的 IAM 使用者。如果名為的使用者 richard-roe 嘗試存取 AWS DMS 端點，則端點資料庫必須加上標籤 Owner=richard-roe 或 owner=richard-roe。否則，此使用者便會被拒絕存取。條件標籤鍵 Owner 符合 Owner 和 owner，因為條件索引鍵名稱不區分大小寫。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [IAM JSON 政策元素：條件](#)。

的資源型政策範例 AWS KMS

AWS DMS 可讓您建立自訂 AWS KMS 加密金鑰，以加密支援的目標端點資料。若要了解如何建立金鑰政策，並將之附加至您為支援目標資料加密所建立的加密金鑰，請參閱 [建立和使用 AWS KMS 金鑰來加密 Amazon Redshift 目標資料](#) 和 [建立 AWS KMS 金鑰來加密 Amazon S3 目標物件](#)。

主題

- [用於加密 Amazon Redshift 目標資料之自訂 AWS KMS 加密金鑰的政策](#)
- [用於加密 Amazon S3 目標資料之自訂 AWS KMS 加密金鑰的政策](#)

用於加密 Amazon Redshift 目標資料之自訂 AWS KMS 加密金鑰的政策

下列範例顯示您針對 AWS KMS 加密金鑰所建立金鑰政策的 JSON，而此金鑰是您為了加密 Amazon Redshift 目標資料而建立。

JSON

```
{
  "Id": "key-consolepolicy-3",
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Enable IAM User Permissions",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::987654321098:root"
        ]
      },
      "Action": "kms:*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "Allow access for Key Administrators",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::987654321098:role/Admin"
        ]
      },
      "Action": [
        "kms:Create*",
        "kms:Describe*",
        "kms:Enable*",
        "kms:List*",
        "kms:Put*",
        "kms:Update*",
        "kms:Revoke*",
```

```

        "kms:Disable*",
        "kms:Get*",
        "kms:Delete*",
        "kms:TagResource",
        "kms:UntagResource",
        "kms:ScheduleKeyDeletion",
        "kms:CancelKeyDeletion"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "Allow use of the key",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "AWS": [
            "arn:aws:iam::987654321098:role/DMS-Redshift-endpoint-access-role"
        ]
    },
    "Action": [
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ReEncrypt*",
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:DescribeKey"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "Allow attachment of persistent resources",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "AWS": [
            "arn:aws:iam::987654321098:role/DMS-Redshift-endpoint-access-role"
        ]
    },
    "Action": [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:ListGrants",
        "kms:RevokeGrant"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "Bool": {
            "kms:GrantIsForAWSResource": true
        }
    }
}

```

```

    }
  }
}
]
}

```

您可以在此處查看金鑰政策參照角色的位置，以存取您在建立金鑰之前所建立的 Amazon Redshift 目標端點資料。在此範例中，那是 DMS-Redshift-endpoint-access-role。您也可以查看不同委託人 (使用者和角色) 允許的不同金鑰動作。例如，任何具有 DMS-Redshift-endpoint-access-role 的使用者都能加密、解密和重新加密目標資料。這類使用者也可以產生資料金鑰進行匯出，以加密 外部的資料 AWS KMS。他們也可以傳回 AWS KMS 金鑰的詳細資訊，例如您剛建立的金鑰。此外，這類使用者可以管理 AWS 資源的附件，例如目標端點。

用於加密 Amazon S3 目標資料之自訂 AWS KMS 加密金鑰的政策

下列範例顯示您針對 AWS KMS 加密金鑰所建立金鑰政策的 JSON，而此金鑰是您為了加密 Amazon S3 目標資料而建立。

JSON

```

{
  "Id": "key-consolepolicy-3",
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Enable IAM User Permissions",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::987654321098:root"
        ]
      },
      "Action": "kms:*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "Allow access for Key Administrators",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::987654321098:role/Admin"
        ]
      },
      "Action": "kms:*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

```

        ]
    },
    "Action": [
        "kms:Create*",
        "kms:Describe*",
        "kms:Enable*",
        "kms:List*",
        "kms:Put*",
        "kms:Update*",
        "kms:Revoke*",
        "kms:Disable*",
        "kms:Get*",
        "kms>Delete*",
        "kms:TagResource",
        "kms:UntagResource",
        "kms:ScheduleKeyDeletion",
        "kms:CancelKeyDeletion"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "Allow use of the key",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "AWS": [
            "arn:aws:iam::987654321098:role/DMS-S3-endpoint-access-role"
        ]
    },
    "Action": [
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ReEncrypt*",
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:DescribeKey"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "Allow attachment of persistent resources",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "AWS": [
            "arn:aws:iam::987654321098:role/DMS-S3-endpoint-access-role"
        ]
    }
}

```

```
    },
    "Action": [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:ListGrants",
        "kms:RevokeGrant"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "Bool": {
            "kms:GrantIsForAWSResource": true
        }
    }
}
]
```

您可以在此處查看金鑰政策參照角色的位置，以存取您在建立金鑰之前所建立的 Amazon S3 目標端點資料。在此範例中，那是 DMS-S3-endpoint-access-role。您也可以查看不同委託人 (使用者和角色) 允許的不同金鑰動作。例如，任何具有 DMS-S3-endpoint-access-role 的使用者都能加密、解密和重新加密目標資料。這類使用者也可以產生資料金鑰進行匯出，以加密 外部的資料 AWS KMS。他們也可以傳回 AWS KMS 金鑰的詳細資訊，例如您剛建立的金鑰。此外，這類使用者可以管理 AWS 資源的附件，例如目標端點。

使用秘密存取 AWS Database Migration Service 端點

對於 AWS DMS，秘密是一種加密金鑰，您可以使用它來代表一組使用者登入資料，透過秘密身分驗證來驗證支援的 AWS DMS 來源或目標端點的資料庫連線。對於也使用 Oracle Automatic Storage Management (ASM) 的 Oracle 端點，AWS DMS 需要代表使用者憑證的額外秘密才能存取 Oracle ASM。

您可以使用安全建立、儲存和擷取登入資料的服務 AWS Secrets Manager，以存取雲端和內部部署中的應用程式、服務和 IT 資源，來建立秘密，或使用 進行秘密身分驗證 AWS DMS 所需的秘密。這項服務的支援包括無需您操作即可自動定期輪換加密機密值，為您的憑證提供額外的安全性層級。在 中啟用秘密值輪換 AWS Secrets Manager 也可確保此秘密值輪換對依賴秘密的任何資料庫遷移沒有任何影響。若要秘密地驗證端點資料庫連線，請建立身分或 ARN 指派給 SecretsManagerSecretId 的機密，並將其包含在端點設定中。若要秘密地驗證 Oracle ASM 為 Oracle 端點的一部分，請建立身分或 ARN 指派給 SecretsManagerOracleAsmSecretId 的機密，並將其包含在端點設定中。

 Note

您無法使用由 Amazon RDS Aurora 管理的主要憑證。這些登入資料不包含 AWS DMS 需要建立連線的主機或連接埠資訊。作為替代，請建立新的使用者和機密。如需建立使用者和機密的相關資訊，請參閱下列的 [使用 AWS 管理主控台 建立秘密和秘密存取角色](#)。

如需詳細資訊 AWS Secrets Manager，請參閱AWS Secrets Manager 《使用者指南》中的[什麼是 AWS Secrets Manager ?](#)。

AWS DMS 在支援的來源和目標端點上支援下列內部部署或 AWS受管資料庫的秘密身分驗證：

- Amazon DocumentDB
- IBM Db2 LUW
- Microsoft SQL Server
- MongoDB
- MySQL
- Oracle
- PostgreSQL
- Amazon Redshift
- SAP ASE

若要連線到這些資料庫中的任何一個，您可以選擇輸入下列其中一組值 (但不能同時輸入兩組值) 作為端點設定的一部分：

- 純文字值，以使用 UserName、Password、ServerName 和 Port 設定來驗證資料庫連線。對於同樣使用 Oracle ASM 的 Oracle 端點，請包括其他純文字值，以便使用 AsmUserName、AsmPassword 和 AsmServerName 設定來驗證 ASM。
- 使用 SecretsManagerSecretId 和 SecretsManagerAccessRoleArn 設定值的機密驗證。對於使用 Oracle ASM 的 Oracle 端點，請包含 SecretsManagerOracleAsmSecretId 和 SecretsManagerOracleAsmAccessRoleArn 設定的其他值。這些設定的機密值包括下列項目：
 - SecretsManagerSecretId – 您在 AWS Secrets Manager中為端點資料庫存取權所建立機密的完整 Amazon Resource Name (ARN)、部分 ARN 或易記名稱。
 - SecretsManagerAccessRoleArn – 您在 IAM 中建立的秘密存取角色 ARN，以代表您提供此SecretsManagerSecretId秘密的 AWS DMS 存取權。

- `SecretsManagerOracleAsmSecretId` – 您在 AWS Secrets Manager 中為 Oracle ASM 存取權所建立機密的完整 Amazon Resource Name (ARN)、部分 ARN 或易記名稱。
- `SecretsManagerOracleAsmAccessRoleArn` – 您在 IAM 中所建立機密存取角色的 ARN，用於代表您將 AWS DMS 存取權提供此 `SecretsManagerOracleAsmSecretId` 機密。

Note

您也可以使用單一秘密存取角色來提供對 `SecretsManagerSecretId` 秘密和 `SecretsManagerOracleAsmSecretId` 秘密的 AWS DMS 存取。如果您為這兩個機密建立此單一機密存取角色，請確定將此存取角色的相同 ARN 指派給 `SecretsManagerAccessRoleArn` 和 `SecretsManagerOracleAsmAccessRoleArn`。例如，如果兩個機密的機密存取角色都將其 ARN 指派給變數 `ARN2xsecrets`，您可以按照下列方式設定這些 ARN：

```
SecretsManagerAccessRoleArn = ARN2xsecrets;  
SecretsManagerOracleAsmAccessRoleArn = ARN2xsecrets;
```

如需建立這些值的詳細資訊，請參閱：[使用 AWS 管理主控台 建立秘密和秘密存取角色](#)。

為端點建立並指定所需的機密和機密存取角色端點設定後，請在將要執行 `CreateEndpoint` 或 `ModifyEndpoint` API 要求的使用者帳戶上使用這些機密詳細資料更新許可。確保這些帳戶許可包含秘密存取角色的 `IAM:GetRole` 許可和秘密的 `SecretsManager:DescribeSecret` 許可。AWS DMS 需要這些許可來驗證存取角色及其秘密。

若要提供和驗證所需的使用者許可

1. 登入 AWS 管理主控台 並開啟位於的 AWS Identity and Access Management 主控台 <https://console.aws.amazon.com/iam/>。
2. 選擇使用者，然後選取用於呼叫 `CreateEndpoint` 和 `ModifyEndpoint` API 的使用者 ID。
3. 在許可索引標籤中，選擇 {} JSON。
4. 請確定使用者具有以下列出的許可。

```
{  
  "Statement": [{  
    "Effect": "Allow",  
    "Action": [  

```

```
    "iam:GetRole",
    "iam:PassRole"
  ],
  "Resource": "SECRET_ACCESS_ROLE_ARN"
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": "secretsmanager:DescribeSecret",
  "Resource": "SECRET_ARN"
}
]
```

5. 如果使用者沒有這些許可，請新增許可。
6. 如果您是使用 IAM 角色進行 DMS API 呼叫，請針對個別角色重複上述步驟。
7. 開啟終端機，並使用 驗證是否已透過擔任上述使用的角色或使用者正確授予 AWS CLI 許可。
 - a. 使用 IAM `get-role` 命令驗證使用者對 `SecretAccessRole` 的許可。

```
aws iam get-role --role-name ROLE_NAME
```

將 *ROLE_NAME* 替換為 `SecretsManagerAccessRole` 的名稱。

如果命令傳回錯誤訊息，請確定已正確授予權限。

- b. 使用 Secrets Manager `describe-secret` 命令驗證使用者對機密的許可。

```
aws secretsmanager describe-secret --secret-id SECRET_NAME OR SECRET_ARN --  
region=REGION_NAME
```

使用者可以是易記名稱、部分 ARN 或完整的 ARN。如需詳細資訊，請參閱 [describe-secret](#)。

如果命令傳回錯誤訊息，請確定已正確授予權限。

使用 AWS 管理主控台 建立秘密和秘密存取角色

您可以使用 來 AWS 管理主控台 建立端點身分驗證的秘密，以及建立允許 代表您 AWS DMS 存取秘密的政策和角色。

使用 AWS 管理主控台 AWS DMS 驗證來源和目標端點連線資料庫的 來建立秘密

1. 登入 AWS 管理主控台 並開啟位於 的 AWS Secrets Manager 主控台<https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/>。
2. 選擇儲存新機密。
3. 在儲存一個新的機密頁面的選取機密類型下，選擇其他類型的機密，接著選擇純文字。

Note

從這點開始連線到端點資料庫，這是您唯一需要輸入純文字憑證的位置。

4. 在純文字欄位中：
 - 對於您將身分指派給 SecretsManagerSecretId 的機密，請輸入下列 JSON 結構。

```
{
  "username": db_username,
  "password": db_user_password,
  "port": db_port_number,
  "host": db_server_name
}
```

Note

這是驗證端點資料庫所需的最低限度 JSON 成員清單。您可以將任何其他 JSON 端點設定以全小寫的形式新增為 JSON 成員。不過，AWS DMS 在端點驗證時會忽略任何其他 JSON 成員。

其中，*db_username* 是存取資料庫的使用者名稱，*db_user_password* 是資料庫使用者的密碼，*db_port_number* 是存取資料庫的連接埠號碼，而 *db_server_name* 是 Web 上的資料庫服務器名稱 (地址)，如下列範例所示。

```
{
```

```
"username": "admin",
"password": "some_password",
"port": "8190",
"host": "oracle101.abcdefghij.us-east-1.rds.amazonaws.com"
}
```

- 對於您將身分指派給 `SecretsManagerOracleAsmSecretId` 的機密，請輸入下列 JSON 結構。

```
{
  "asm_user": asm_username,
  "asm_password": asm_user_password,
  "asm_server": asm_server_name
}
```

 Note

這是驗證 Oracle 端點 Oracle ASM 所需的最低限度 JSON 成員清單。這也是您能夠根據可用 Oracle ASM 端點設定值指定的完整清單。

其中，*asm_username* 是存取 Oracle ASM 的名稱，*asm_user_password* 是 Oracle ASM 使用者的密碼，而 *asm_server_name* 是 Web 上的 Oracle ASM 伺服器名稱 (地址)，包括連接埠，如下列範例所示。

```
{
  "asm_user": "oracle_asm_user",
  "asm_password": "oracle_asm_password",
  "asm_server": "oracle101.abcdefghij.us-east-1.rds.amazonaws.com:8190/+ASM"
}
```

5. 選取 AWS KMS 加密金鑰來加密秘密。您可以接受 AWS Secrets Manager 為服務建立的預設加密金鑰，或選取您建立的 AWS KMS 金鑰。
6. 指定要參照此機密的名稱及選用描述。這是您用來作為 `SecretsManagerSecretId` 或 `SecretsManagerOracleAsmSecretId` 值的易記名稱。
7. 如果您想要在秘密中啟用自動輪換，則需要選取或建立具有許可的 AWS Lambda 函數，以輪換秘密的登入資料，如所述。但是，在設定自動輪換以使用 Lambda 函數之前，請確定函數的組態設定會在 `EXCLUDE_CHARACTERS` 環境變數的值中新增以下四個字元。

```
;.:+[*&,%\
```

AWS DMS 不允許在用於端點登入資料的密碼中包含這些字元。請設定 Lambda 函數以排除這些字元，以防止 AWS Secrets Manager 在產生輪換密碼值時包含這些字元。在您將自動輪換設定為使用 Lambda 函數之後，會 AWS Secrets Manager 立即輪換秘密以驗證您的秘密組態。

 Note

根據您的資料庫引擎組態不同，資料庫可能無法擷取輪換的認證。在此情況下，您需要手動重新啟動任務以重新整理憑證。

8. 檢閱並存放您的秘密 AWS Secrets Manager。然後，您可以在 中依秘密的易記名稱來查詢每個秘密 AWS Secrets Manager，然後擷取秘密 ARN 作為 的值，SecretsManagerSecretId或SecretsManagerOracleAsmSecretId視情況而定，以驗證對端點資料庫連線和 Oracle ASM（如果使用的話）的存取。

建立秘密存取政策和角色以設定您的 **SecretsManagerAccessRoleArn**或 **SecretsManagerOracleAsmAccessRoleArn**，AWS DMS 允許 AWS Secrets Manager 存取您的適當秘密

1. 登入 AWS 管理主控台 並開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/iam/> 的 AWS Identity and Access Management (IAM) 主控台。
2. 選擇政策，然後選擇建立政策。
3. 選擇 JSON 並輸入以下政策以啟用機密的存取和解密。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
      "Resource": "*"
    }
  ],
  {
```

```
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:DescribeKey"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]
```

其中，*secret_arn* 是機密的 ARN，您可以視情況取得 `SecretsManagerSecretId` 或 `SecretsManagerOracleAsmSecretId`，而 *kms_key_arn* 是用來加密 AWS KMS 的金鑰 ARN，如下列範例所示。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
      "Resource": "arn:aws:secretsmanager:us-east-2:123456789012:secret:mysqlTestSecret-qeHamH"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource": "arn:aws:kms:us-east-2:123456789012:key/761138dc-0542-4e58-947f-4a3a8458d0fd"
    }
  ]
}
```

 Note

如果您使用 建立的預設加密金鑰 AWS Secrets Manager，則不需要指定的 AWS KMS 許可 `kms_key_arn`。

如果您希望政策提供對這兩個機密的存取權，只需為另一個 `secret_arn` 指定額外的 JSON 資源對象即可。

如果您的機密位於不同的帳戶中，則 `SecretsManagerAccessRoleArn` 角色需要額外的政策才能驗證跨帳戶機密。對於這類使用案例，請將動作 `secretsmanager:DescribeSecret` 新增至政策。如需設定跨帳戶秘密的詳細資訊，請參閱 [不同帳戶中使用者的 AWS Secrets Manager 秘密許可](#)。

4. 檢閱並使用易記名稱建立政策，並視需要提供說明。
5. 選擇角色，然後選擇建立角色。
6. 選擇 AWS 服務作為信任的實體類型。
7. 從服務清單中選擇 DMS 作為信任的服務，然後選擇下一步：許可。
8. 查詢並附加您在步驟 4 中建立的政策，然後繼續新增任何標籤並檢閱您的角色。此時，請編輯角色的信任關係，以使用您的 AWS DMS 區域服務委託人做為信任的實體。此主體的格式如下。

```
dms.region-name.amazonaws.com
```

其中，`region-name` 是區域的名稱，例如 `us-east-1`。因此，此區域的 AWS DMS 區域服務主體如下。

```
dms.us-east-1.amazonaws.com
```

9. 編輯角色的受信任實體之後，請使用易記名稱和選用說明建立角色。您現在可以透過 IAM 中的易記名稱查詢新角色，然後擷取角色 ARN 作為 `SecretsManagerAccessRoleArn` 或 `SecretsManagerOracleAsmAccessRoleArn` 值以驗證端點資料庫連線。

若要使用 Secrets Manager 搭配私有子網路中的複寫執行個體

1. 建立 Secrets Manager VPC 端點，並記下端點的 DNS。如需建立 Secrets Manager VPC 端點的詳細資訊，請參閱《AWS Secrets Manager 使用指南》中的「[透過 VPC 端點連線至 Secrets Manager](#)」。

2. 對於 VPC 端點安全群組輸入規則，允許來自複寫執行個體私有 IP 地址或連接到複寫執行個體之安全群組的 HTTPS 流量。
3. 針對複寫執行個體安全群組輸出規則，允許目的地 0.0.0.0/0 的所有流量。
4. 設定端點額外連線屬性 `secretsManagerEndpointOverride=secretsManager endpoint DNS` 以提供 Secret Manager VPC 端點 DNS，如下列範例所示。

```
secretsManagerEndpointOverride=vpce-1234a5678b9012c-12345678.secretsmanager.eu-west-1.vpce.amazonaws.com
```

使用的服務連結角色 AWS DMS

AWS Database Migration Service use AWS Identity and Access Management (IAM) [服務連結角色](#)。服務連結角色是直接連結至的唯一 IAM 角色類型 AWS DMS。服務連結角色由預先定義，AWS DMS 並包含該服務代表您呼叫其他 AWS 服務所需的所有許可。

服務連結角色可讓您更 AWS DMS 輕鬆地設定，因為您不必手動新增必要的許可。AWS DMS 會定義其服務連結角色的許可，除非另有定義，否則只能 AWS DMS 擔任其角色。定義的許可包括信任政策和許可政策，並且該許可政策不能連接到任何其他 IAM 實體。

您必須先刪除服務連結角色的相關資源，才能將其刪除。這可保護您的 AWS DMS 資源，因為您不會不小心移除存取資源的許可。

如需有關支援服務連結角色的其他服務的資訊，請參閱[AWS 服務連結角色欄中適用於 IAM 的服務](#)，並尋找具有是的服務。選擇具有連結的是，以檢視該服務的服務連結角色文件。

AWS DMS 功能的服務連結角色

主題

- [AWS DMS Fleet Advisor 的服務連結角色](#)
- [的服務連結角色 AWS DMS](#)

AWS DMS Fleet Advisor 的服務連結角色

AWS DMS Fleet Advisor 使用名為 `AWSServiceRoleForDMSFleetAdvisor` 的服務連結角色 – DMS Fleet Advisor 使用此服務連結角色來管理 Amazon CloudWatch 指標。此服務連結角色連接至下列受管政策：`AWSDMSFleetAdvisorServiceRolePolicy`。如需更新此政策，請參閱「[AWS 的受管政策 AWS Database Migration Service](#)」。

AWSServiceRoleForDMSFleetAdvisor 服務連結角色信任下列服務擔任該角色：

- `dms-fleet-advisor.amazonaws.com`

名為 `AWSDMSFleetAdvisorServiceRolePolicy` 的角色許可政策可讓 AWS DMS Fleet Advisor 對指定的資源完成下列動作：

- 動作：`all AWS resources` 上的 `cloudwatch:PutMetricData`

此許可允許主體將指標資料點發佈至 Amazon CloudWatch。AWS DMS Fleet Advisor 需要此許可，才能顯示具有來自 CloudWatch 資料庫指標的圖表。

下列程式碼範例顯示您用來建立 `AWSDMSFleetAdvisorServiceRolePolicy` 角色的 `AWSDMSFleetAdvisorServiceRolePolicy` 政策。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "*",
    "Action": "cloudwatch:PutMetricData",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "cloudwatch:namespace": "AWS/DMS/FleetAdvisor"
      }
    }
  }
}
```

您必須設定許可，IAM 實體 (例如使用者、群組或角色) 才能建立、編輯或刪除服務連結角色。如需詳細資訊，請參閱 IAM 使用者指南中的 [服務連結角色許可](#)。

為 AWS DMS Fleet Advisor 建立服務連結角色

您可以在 IAM 主控台透過 DMS – Fleet Advisor 使用案例建立服務連結角色。在 AWS CLI 或 AWS API 中，使用服務名稱建立 `dms-fleet-advisor.amazonaws.com` 服務連結角色。如需詳細資訊，

請參閱《IAM 使用者指南》中的「[建立服務連結角色](#)」。如果您刪除此服務連結角色，您可以使用此相同的程序以再次建立該角色。

在建立資料收集器之前，請確定已建立此角色。DMS Fleet Advisor 使用此角色以在 AWS 管理主控台中顯示包含資料庫指標的圖表。如需詳細資訊，請參閱[建立資料收集器](#)。

編輯 AWS DMS Fleet Advisor 的服務連結角色

AWS DMS 不允許您編輯 AWSServiceRoleForDMSFleetAdvisor 服務連結角色。因為可能有各種實體會參考服務連結角色，所以您無法在建立角色之後變更其名稱。然而，您可使用 IAM 來編輯角色描述。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的[編輯服務連結角色](#)。

刪除 AWS DMS Fleet Advisor 的服務連結角色

若您不再使用需要服務連結角色的功能或服務，我們建議您刪除該角色。如此一來，您就沒有未主動監控或維護的未使用實體。然而，在手動刪除服務連結角色之前，您必須先清除資源。

Note

如果 AWS DMS 服務在您嘗試刪除資源時使用角色，則刪除可能會失敗。若此情況發生，請等待數分鐘後並再次嘗試操作。

刪除 AWSServiceRoleForDMSFleetAdvisor 使用 AWS DMS 的資源

1. 登入 AWS 管理主控台 並在 <https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> 開啟 AWS DMS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇探索底下的資料收集器。資料收集器頁面隨即開啟。
3. 選擇資料收集器，然後選擇刪除。
4. 若要確認刪除，請在文字輸入欄位中輸入資料收集器名稱。接著選擇刪除。

Important

當您刪除 DMS 資料收集器時，DMS Fleet Advisor 會一併刪除您使用此收集器所探索詳細目錄中的所有資料庫。

刪除所有資料收集器之後，您可以刪除服務連結角色。

使用 IAM 手動刪除服務連結角色

使用 IAM 主控台 AWS CLI、或 AWS API 來刪除 `AWSServiceRoleForDMSFleetAdvisor` 服務連結角色。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的[刪除服務連結角色](#)。

AWS DMS Fleet Advisor 服務連結角色支援的區域

AWS DMS Fleet Advisor 支援在所有提供服務的區域中使用服務連結角色。如需詳細資訊，請參閱[支援的 AWS 區域](#)。

的服務連結角色 AWS DMS

AWS DMS 使用名為 `AWSServiceRoleForDMSServerless` 的服務連結角色。AWS DMS 使用此服務連結角色代表您建立和管理 AWS DMS 資源。AWS DMS 使用此角色進行自動執行個體管理，因此您只需要管理複寫。

[AWSServiceRoleForDMSServerless](#) 服務連結角色信任下列服務擔任該角色：

- `dms.amazonaws.com`

您必須設定許可，IAM 實體 (例如使用者、群組或角色) 才能建立、編輯或刪除服務連結角色。如需詳細資訊，請參閱 IAM 使用者指南中的[服務連結角色許可](#)。

為 建立服務連結角色 AWS DMS

當您啟動複寫任務或啟動預遷移評估時，會以 AWS DMS 程式設計方式建立 AWS DMS 服務連結角色。您可以在 IAM 主控台中檢視此角色。您也可以選擇手動建立此角色。若要手動建立角色，請使用 IAM 主控台建立具有 DMS 使用案例的服務連結角色。在 AWS CLI 或 AWS API 中，使用 建立服務連結角色 `dms.amazonaws.com` 做為服務名稱。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的「[建立服務連結角色](#)」。如果您刪除此服務連結角色，您可以使用此相同的程序以再次建立該角色。

Note

如果您在帳戶中有複寫時刪除角色，該複寫會導致失敗。

編輯 的服務連結角色 AWS DMS

AWS DMS 不允許您編輯 `AWSServiceRoleForDMSServerless` 服務連結角色。因為可能有各種實體會參考服務連結角色，所以您無法在建立角色之後變更其名稱。然而，您可使用 IAM 來編輯角色描述。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的[編輯服務連結角色](#)。

刪除的服務連結角色 AWS DMS

若您不再使用需要服務連結角色的功能或服務，我們建議您刪除該角色。如此一來，您就沒有未主動監控或維護的未使用實體。然而，在手動刪除服務連結角色之前，您必須先清除資源。

Note

如果 AWS DMS 服務在您嘗試刪除資源時使用角色，則刪除可能會失敗。若此情況發生，請等待數分鐘後並再次嘗試操作。

刪除 AWSServiceRoleForDMSServerless 使用 AWS DMS 的資源

1. 登入 AWS 管理主控台 並在 <https://console.aws.amazon.com/dms/v2> 開啟 AWS DMS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇遷移資料下的無伺服器複寫。無伺服器頁面隨即開啟。
3. 選擇您的無伺服器複寫，然後選擇刪除。
4. 若要確認刪除，請在文字輸入欄位中輸入無伺服器複寫名稱。接著選擇刪除。

刪除所有的無伺服器複寫之後，您可以刪除服務連結角色。

使用 IAM 手動刪除服務連結角色

使用 IAM 主控台 AWS CLI、或 AWS API 來刪除 AWSServiceRoleForDMSServerless 服務連結角色。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [刪除服務連結角色](#)。

AWS DMS 服務連結角色支援的區域

AWS DMS 支援在所有提供服務的區域中使用服務連結角色。

對 AWS Database Migration Service 身分和存取進行故障診斷

使用以下資訊來協助您診斷和修正使用 AWS DMS 和 IAM 時可能遇到的常見問題。

主題

- [我無權在中執行動作 AWS DMS](#)
- [我未獲得執行 iam:PassRole 的授權](#)
- [我是管理員，想要允許其他人存取 AWS DMS](#)

- [我想要允許 AWS 帳戶外的人員存取我的 AWS DMS 資源](#)

我無權在 中執行動作 AWS DMS

如果 AWS 管理主控台 告知您無權執行 動作，則必須聯絡您的管理員尋求協助。您的管理員是為您提供使用者名稱和密碼的人員。

當 mateojackson IAM 使用者嘗試使用主控台檢視 DMS AWS 端點的詳細資訊，但沒有 dms:DescribeEndpoint 許可時，會發生下列範例錯誤。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
dms:DescribeEndpoint on resource: my-postgresql-target
```

在此情況下，Mateo 會請求管理員更新他的政策，允許他使用 dms:DescribeEndpoint 動作存取 my-postgresql-target 端點資源。

我未獲得執行 iam:PassRole 的授權

如果您收到錯誤，告知您未獲授權執行 iam:PassRole 動作，您的政策必須更新，允許您將角色傳遞給 AWS DMS。

有些 AWS 服務 可讓您將現有角色傳遞給該服務，而不是建立新的服務角色或服務連結角色。如需執行此作業，您必須擁有將角色傳遞至該服務的許可。

名為 marymajor 的 IAM 使用者嘗試使用主控台在 AWS DMS 中執行動作時，發生下列範例錯誤。但是，動作要求服務具備服務角色授予的許可。Mary 沒有將角色傳遞給服務的許可。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

在這種情況下，Mary 的政策必須更新，允許她執行 iam:PassRole 動作。

如果您需要協助，請聯絡您的 AWS 管理員。您的管理員提供您的簽署憑證。

我是管理員，想要允許其他人存取 AWS DMS

若要允許其他人存取 AWS DMS，您必須將許可授予需要存取的人員或應用程式。如果您使用 AWS IAM Identity Center 管理人員和應用程式，您可以將許可集指派給使用者或群組，以定義其存取層級。許可集會自動建立 IAM 政策，並將其指派給與該人員或應用程式相關聯的 IAM 角色。如需詳細資訊，請參閱 AWS IAM Identity Center 《使用者指南》中的 [許可集](#)。

如果您不是使用 IAM Identity Center，則必須為需要存取的人員或應用程式建立 IAM 實體（使用者或角色）。您接著必須將政策連接到實體，在 AWS DMS 中授予他們正確的許可。授予許可後，請將登入資料提供給使用者或應用程式開發人員。他們將使用這些登入資料來存取 AWS。若要進一步了解如何建立 IAM 使用者、群組、政策和許可，請參閱《IAM [使用者指南](#)》中的 [IAM 身分和政策許可](#)。

我想要允許 AWS 帳戶外的人員存取我的 AWS DMS 資源

您可以建立一個角色，讓其他帳戶中的使用者或您組織外部的人員存取您的資源。您可以指定要允許哪些信任物件取得該角色。針對支援基於資源的政策或存取控制清單 (ACL) 的服務，您可以使用那些政策來授予人員存取您的資源的許可。

如需進一步了解，請參閱以下內容：

- 若要了解 是否 AWS DMS 支援這些功能，請參閱 [AWS Database Migration Service 如何使用 IAM](#)。
- 若要了解如何 AWS 帳戶 在您擁有的 資源之間提供存取權，請參閱《[IAM 使用者指南](#)》中的 [在您擁有 AWS 帳戶 的另一個 IAM 使用者中提供存取權](#)。
- 若要了解如何將資源的存取權提供給第三方 AWS 帳戶，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [將存取權提供給第三方 AWS 帳戶 擁有](#)。
- 如需了解如何透過聯合身分提供存取權，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [將存取權提供給在外部進行身分驗證的使用者 \(聯合身分\)](#)。
- 如需了解使用角色和資源型政策進行跨帳戶存取之間的差異，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [IAM 中的跨帳戶資源存取](#)。

使用 所需的 IAM 許可 AWS DMS

您使用特定 IAM 許可和 IAM 角色，才能使用 AWS DMS。如果您以 IAM 使用者身分登入並想要使用 AWS DMS，您的帳戶管理員必須將本節中討論的政策連接到您用來執行的 IAM 使用者、群組或角色 AWS DMS。如需 IAM 許可的詳細資訊，請參閱 [《IAM 使用者指南》](#)。

下列政策可讓您存取其他 Amazon 服務所需的特定動作 AWS DMS，以及其許可 AWS KMS，例如 IAM、Amazon EC2 和 Amazon CloudWatch。CloudWatch 會即時監控 AWS DMS 遷移，並收集和追蹤指出遷移進度的指標。您可以使用 CloudWatch Logs 對任務問題進行除錯。

Note

您可以使用標記進一步限制對 AWS DMS 資源的存取。如需使用標記限制 AWS DMS 資源存取的詳細資訊，請參閱 [使用資源名稱和標籤更精細的存取控制](#)。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "dms:*",
      "Resource": "arn:aws:dms:*:123456789012:*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource": "arn:aws:kms:*:123456789012:key/*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetRole",
        "iam:PassRole",
```

```
        "iam:CreateRole",
        "iam:AttachRolePolicy"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "iam:PassedToService": "dms.amazonaws.com"
        }
    }
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2>DeleteNetworkInterface"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:List*"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:GetLogEvents"
    ],
    "Resource": "arn:aws:logs:*:123456789012:*"
}
]
```

下列許可的明細可協助您更深入了解需要每項許可的原因。

需要以下區段，以允許使用者呼叫 AWS DMS API 操作。

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": "dms:*",
    "Resource": "arn:aws:dms:region:account:resourcetype/id"
}
```

需要以下區段，以允許使用者列出其可用 AWS KMS 金鑰和別名，以便在 主控台中顯示。如果您知道 KMS 金鑰的 Amazon Resource Name (ARN) 且僅使用 AWS Command Line Interface ()，則不需要此項目 AWS CLI。

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
    ],
    "Resource": "arn:aws:service:region:account:resourcetype/id"
}
```

針對必須使用端點傳入 IAM 角色 ARN 的端點類型，需要下列區段。此外，如果未事先建立必要的 AWS DMS 角色，AWS DMS 主控台可以建立角色。若已事先設定所有角色，iam:GetRole 和 iam:PassRole 中會具備所有必要項目。如需角色的詳細資訊，請參閱[建立要與 搭配使用的 IAM 角色 AWS DMS](#)。

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:GetRole",
        "iam:PassRole",
        "iam:CreateRole",
        "iam:AttachRolePolicy"
    ],
    "Resource": "arn:aws:service:region:account:resourcetype/id"
}
```

下列區段是必要的，因為 AWS DMS 需要建立 Amazon EC2 執行個體，並為建立的複寫執行個體設定網路。這些資源存在於客戶的帳戶，所以需要能夠代表客戶執行這些動作。

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2>DeleteNetworkInterface"
    ],
    "Resource": "arn:aws:service:region:account:resourcetype/id"
}
```

若要讓使用者檢視複寫執行個體指標，需要下列區段。

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:List*"
    ],
    "Resource": "arn:aws:service:region:account:resourcetype/id"
}
```

若要讓使用者檢視複寫日誌，需要此區段。

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:GetLogEvents"
    ],
    "Resource": "arn:aws:service:region:account:resourcetype/id"
}
```


如果您使用 AWS DMS 主控台、AWS Command Line Interface (AWS CLI) 或 AWS DMS API 進行遷移，則需要將多個角色新增至您的帳戶。如需有關新增這些角色的詳細資訊，請參閱 [建立要與搭配使用的 IAM 角色 AWS DMS](#)。

建立要與 搭配使用的 IAM 角色 AWS DMS

如果您使用 AWS DMS 主控台、AWS CLI 或 AWS DMS API 進行資料庫遷移，您必須先將三個 IAM 角色新增至 AWS 您的帳戶，才能使用的功能 AWS DMS。其中兩個角色是 `dms-vpc-role` 和 `dms-cloudwatch-logs-role`。如果您使用 Amazon Redshift 做為目標資料庫，您還必須將 IAM 角色 `dms-access-for-endpoint` 新增至 AWS 您的帳戶。

受管政策的更新是自動的。如果您搭配使用自訂政策和 IAM 角色，請務必定期檢查本文件中有關受管政策的更新。您可以使用 `get-policy` 和 `get-policy-version` 命令的組合，來檢視受管政策的詳細資訊。

例如，下列 `get-policy` 命令會擷取關於指定 IAM 角色的資訊。

```
aws iam get-policy --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDMSVPCManagementRole
```

從命令傳回的資訊如下所示。

```
{
  "Policy": {
    "PolicyName": "AmazonDMSVPCManagementRole",
    "PolicyId": "ANPAJHKIGMBQI4AEFFSY0",
    "Arn": "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDMSVPCManagementRole",
    "Path": "/service-role/",
    "DefaultVersionId": "v4",
    "AttachmentCount": 1,
    "PermissionsBoundaryUsageCount": 0,
    "IsAttachable": true,
    "Description": "Provides access to manage VPC settings for AWS managed customer configurations",
    "CreateDate": "2015-11-18T16:33:19+00:00",
    "UpdateDate": "2024-07-25T15:19:01+00:00",
    "Tags": []
  }
}
```

下列 `get-policy-version` 命令會擷取 IAM 政策資訊。

```
aws iam get-policy-version --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/service-role/  
AmazonDMSVPCManagementRole --version-id v4
```

從命令傳回的資訊如下所示。

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Sid": "ExampleStatementID",  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": [  
        "ec2:CreateNetworkInterface",  
        "ec2>DeleteNetworkInterface",  
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",  
        "ec2:DescribeDhcpOptions",  
        "ec2:DescribeInternetGateways",  
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",  
        "ec2:DescribeSecurityGroups",  
        "ec2:DescribeSubnets",  
        "ec2:DescribeVpcs",  
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"  
      ],  
      "Resource": "*"   
    }  
  ]  
}
```

您可以使用相同的命令來取得關於 AmazonDMSCloudWatchLogsRole 和 AmazonDMSRedshiftS3Role 受管理政策的資訊。

下列程序會建立 dms-vpc-role、dms-cloudwatch-logs-role 和 dms-access-for-endpoint IAM 角色。

建立 dms-vpc-role IAM 角色以搭配 AWS CLI 或 AWS DMS API 使用

1. 使用下列 IAM 政策建立 JSON 檔案。將 JSON 檔案命名為 `dmsAssumeRolePolicyDocument.json`。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "dms.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

AWS CLI 使用下列命令，使用 建立角色。

```
aws iam create-role --role-name dms-vpc-role --assume-role-policy-document file://
dmsAssumeRolePolicyDocument.json
```

2. 使用下列命令將 `AmazonDMSVPCManagementRole` 政策連接至 `dms-vpc-role`。

```
aws iam attach-role-policy --role-name dms-vpc-role --policy-arn
arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDMSVPCManagementRole
```

建立 dms-cloudwatch-logs-role IAM 角色以搭配 AWS CLI 或 AWS DMS API 使用

1. 使用下列 IAM 政策建立 JSON 檔案。將 JSON 檔案命名為 `dmsAssumeRolePolicyDocument2.json`。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "dms.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

AWS CLI 使用下列命令，使用 建立角色。

```
aws iam create-role --role-name dms-cloudwatch-logs-role --assume-role-policy-document file://dmsAssumeRolePolicyDocument2.json
```

2. 使用下列命令將 `AmazonDMSCloudWatchLogsRole` 政策連接至 `dms-cloudwatch-logs-role`。

```
aws iam attach-role-policy --role-name dms-cloudwatch-logs-role --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDMSCloudWatchLogsRole
```

如果您使用 Amazon Redshift 作為目標資料庫，您必須建立 IAM 角色 `dms-access-for-endpoint` 來提供對 Amazon S3 的存取權。

建立 `dms-access-for-endpoint` IAM 角色，以搭配作為目標資料庫的 Amazon Redshift 使用

1. 使用下列 IAM 政策建立 JSON 檔案。將 JSON 檔案命名為 `dmsAssumeRolePolicyDocument3.json`。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "1",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "dms.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    },
    {
      "Sid": "2",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "redshift.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

2. AWS CLI 使用下列命令，使用 建立角色。

```
aws iam create-role --role-name dms-access-for-endpoint --assume-role-policy-document file://dmsAssumeRolePolicyDocument3.json
```

3. 使用下列命令將 AmazonDMSRedshiftS3Role 政策連接至 dms-access-for-endpoint 角色。

```
aws iam attach-role-policy --role-name dms-access-for-endpoint \  
    --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDMSRedshiftS3Role
```

您現在應該已備妥 IAM 政策來使用 AWS CLI 或 AWS DMS API。

預防跨服務混淆代理人

混淆代理人問題屬於安全性問題，其中沒有執行動作許可的實體可以強制具有更多許可的實體執行該動作。在 AWS 中，跨服務模擬可能會導致混淆代理人問題。在某個服務 (呼叫服務) 呼叫另一個服務 (被呼叫服務) 時，可能會發生跨服務模擬。可以操縱呼叫服務來使用其許可，以其不應有存取許可的方式對其他客戶的資源採取動作。為了預防這種情況，AWS 提供的工具可協助您保護所有服務的資料，而這些服務主體已獲得您帳戶中資源的存取權。

我們建議在資源政策中使用 [aws:SourceArn](#) 和 [aws:SourceAccount](#) 全域條件內容索引鍵，以限制將另一個服務 AWS Database Migration Service 提供給資源的許可。如果 `aws:SourceArn` 值不包含帳戶 ID (例如 AWS DMS 複寫執行個體名稱 (ARN))，則必須使用這兩個全域條件內容索引鍵來限制許可。如果同時使用這兩個全域條件內容索引鍵，且 `aws:SourceArn` 值包含帳戶 ID，則在相同政策陳述式中使用 `aws:SourceAccount` 值和 `aws:SourceArn` 值中的帳戶時，必須使用相同的帳戶 ID。如果您想要僅允許一個資源與跨服務存取相關聯，則請使用 `aws:SourceArn`。如果您想要允許該帳戶中的任何資源與跨服務使用相關聯，請使用 `aws:SourceAccount`。

AWS DMS 支援從 3.4.7 版及更高版本開始的混淆代理人選項。如需詳細資訊，請參閱 [AWS Database Migration Service 3.4.7 版本備註](#)。如果複寫執行個體使用 AWS DMS 3.4.6 版或更低版本，請確定您已升級至最新版本，然後再設定混淆代理人選項。

防範混淆代理人問題的最有效方法是使用 `aws:SourceArn` 全域條件內容索引鍵，以及資源的完整 ARN。如果不知道資源的完整 ARN，或者如果您指定了多個資源，請使用 `aws:SourceArn` 全域內容條件索引鍵搭配萬用字元 (*) 來表示 ARN 的未知部分。例如 `arn:aws:dms:*:123456789012:rep:*`。

主題

- [用於預防跨服務混淆代理人的 AWS DMS API 的 IAM 角色](#)
- [將預檢評估儲存在 Amazon S3 中的 IAM 政策，以進行跨服務混淆代理人預防](#)
- [使用 Amazon DynamoDB 做為目標端點，搭配 AWS DMS 進行跨服務混淆代理人預防](#)

用於預防跨服務混淆代理人的 AWS DMS API 的 IAM 角色

若要使用 AWS CLI 或 AWS DMS API 進行資料庫遷移，您必須先將 `dms-vpc-role` 和 `dms-cloudwatch-logs-role` IAM 角色新增至 AWS 您的帳戶，才能使用的功能 AWS DMS。如需詳細資訊，請參閱 [建立要與搭配使用的 IAM 角色 AWS DMS](#)。

下列範例顯示將 `dms-vpc-role` 角色與 `my-replication-instance` 複寫執行個體搭配使用的政策。請使用這些政策，以預防混淆代理人問題。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowDMSAssumeRole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "AWS:SourceAccount": "111122223333"
        },
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:dms:*:123456789012:*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

將預檢評估儲存在 Amazon S3 中的 IAM 政策，以進行跨服務混淆代理人預防

若要將預先評估結果儲存在 S3 儲存貯體中，則可以建立 IAM 政策，以便 AWS DMS 在 Amazon S3 中管理物件。如需詳細資訊，請參閱[建立 IAM 資源](#)。

下列範例顯示信任政策，其中包含在 IAM 角色上設定的混淆代理人條件，AWS DMS 允許 存取指定使用者帳戶下執行的所有任務和評估。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowDMSAssumeRole",
```

```
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": "*",
"Condition": {
  "StringEquals": {
    "AWS:SourceAccount": "111122223333"
  },
  "ArnLike": {
    "aws:SourceArn": [
      "arn:aws:dms*:123456789012:assessment-run:*",
      "arn:aws:dms*:123456789012:task:*"
    ]
  }
}
}
```

使用 Amazon DynamoDB 做為目標端點，搭配 AWS DMS 進行跨服務混淆代理人預防

若要使用 Amazon DynamoDB 做為資料庫遷移的目標端點，您必須建立 IAM 角色，AWS DMS 允許擔任並授予 DynamoDB 資料表的存取權。然後，在 AWS DMS 中建立目標 DynamoDB 端點時，請使用此角色。如需詳細資訊，請參閱[使用 Amazon DynamoDB 作為目標](#)。

下列範例顯示信任政策，其中包含在 IAM 角色上設定的混淆代理人條件，允許所有 AWS DMS 端點存取 DynamoDB 資料表。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowDMSAssumeRole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
```

```
    "AWS:SourceAccount": "111122223333"
  },
  "ArnLike": {
    "aws:SourceArn": [
      "arn:aws:dms*:123456789012:assessment-run:*",
      "arn:aws:dms*:123456789012:task:*"
    ]
  }
}
```

AWS 的 受管政策 AWS Database Migration Service

主題

- [AWS 受管政策 : AmazonDMSVPCManagementRole](#)
- [AWS 受管政策 : AWSDMSServerlessServiceRolePolicy](#)
- [AWS 受管政策 : AmazonDMSCloudWatchLogsRole](#)
- [AWS 受管政策 : AWSDMSFleetAdvisorServiceRolePolicy](#)
- [AWS 受管政策 : AmazonDMSRedshiftS3Role](#)
- [AWS DMS AWS 受管政策的更新](#)

AWS 受管政策 : AmazonDMSVPCManagementRole

此政策會連接到 dms-vpc-role 角色，AWS DMS 允許 代表您執行動作。

此政策會授予參與者許可，AWS DMS 允許 管理網路資源。

許可詳細資訊

此政策包含下列操作：

- ec2:CreateNetworkInterface – AWS DMS 需要此許可才能建立網路介面。這些界面對於 AWS DMS 複寫執行個體連線至來源和目標資料庫至關重要。
- ec2:DeleteNetworkInterface - AWS DMS 需要此許可來清除不再需要的網路介面。這有助於資源管理和避免不必要的成本。

- `ec2:DescribeAvailabilityZones` – 此許可允許 AWS DMS 擷取區域中可用區域的相關資訊。AWS DMS 會使用此資訊來確保在正確的區域中佈建資源，以提供備援和可用性。
- `ec2:DescribeDhcpOptions` – AWS DMS 擷取指定 VPC 的 DHCP 選項集詳細資訊。正確設定複寫執行個體的聯網需要此資訊。
- `ec2:DescribeInternetGateways` – AWS DMS 可能需要此許可，才能了解 VPC 中設定的網際網路閘道。如果複寫執行個體或資料庫需要網際網路存取，此資訊至關重要。
- `ec2:DescribeNetworkInterfaces` – AWS DMS 擷取 VPC 內現有網路介面的相關資訊。此資訊是 AWS DMS 正確設定網路介面並確保適當網路連線以進行遷移程序的必要資訊。
- `ec2:DescribeSecurityGroups` – 安全群組控制執行個體和資源的傳入和傳出流量。AWS DMS 需要描述安全群組，以正確設定網路介面，並確保複寫執行個體與資料庫之間的適當通訊。
- `ec2:DescribeSubnets` – 此許可允許 AWS DMS 列出 VPC 中的子網路。AWS DMS 會使用此資訊在適當的子網路中啟動複寫執行個體，以確保它們具有必要的網路連線能力。
- `ec2:DescribeVpcs` – 描述 VPCs 對 AWS DMS 了解複寫執行個體和資料庫所在的網路環境至關重要。這包括了解 CIDR 區塊和其他 VPC 特定組態。
- `ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute` – 需要此許可 AWS DMS 才能修改其管理之網路介面的屬性。這可能包括調整設定以確保連線和安全性。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Statement1",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2>DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ]
    }
  ]
}
```

```
    "Resource": "*"
  }
]
}
```

AWS 受管政策：AWSDMSServerlessServiceRolePolicy

此政策會連接到 `AWSServiceRoleForDMSServerless` 角色，AWS DMS 允許 代表您執行動作。如需詳細資訊，請參閱[的服務連結角色 AWS DMS](#)。

此政策會授予參與者許可，AWS DMS 允許 管理複寫資源。

許可詳細資訊

此政策包含以下許可。

- AWS DMS – 允許主體與 AWS DMS 資源互動。
- Amazon S3 – 允許 DMS 建立 S3 儲存貯體來存放預遷移評估。每個區域會為一個使用者建立 S3 儲存貯體，其儲存貯體政策會將存取權限制為僅服務的服務角色。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "id0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dms:CreateReplicationInstance",
        "dms:CreateReplicationTask"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "dms:req-tag/ResourceCreatedBy": "DMSServerless"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "id1",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
```

```

        "dms:DescribeReplicationInstances",
        "dms:DescribeReplicationTasks"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "id2",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "dms:StartReplicationTask",
        "dms:StopReplicationTask",
        "dms:ModifyReplicationTask",
        "dms>DeleteReplicationTask",
        "dms:ModifyReplicationInstance",
        "dms>DeleteReplicationInstance"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:dms:*:*:rep:*",
        "arn:aws:dms:*:*:task:*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEqualsIgnoreCase": {
            "aws:ResourceTag/ResourceCreatedBy": "DMSServerless"
        }
    }
},
{
    "Sid": "id3",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "dms:TestConnection",
        "dms>DeleteConnection"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:dms:*:*:rep:*",
        "arn:aws:dms:*:*:endpoint:*"
    ]
},
{
    "Sid": "id4",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3>DeleteObject",

```

```

        "s3:GetObject",
        "s3:PutObjectTagging"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::dms-serverless-premigration-results-*",
        "arn:aws:s3:::dms-premigration-results-*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "s3:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
        }
    }
},
{
    "Sid": "id5",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:CreateBucket"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::dms-serverless-premigration-results-*",
        "arn:aws:s3:::dms-premigration-results-*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "s3:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
        }
    }
},
{
    "Sid": "id6",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "dms:StartReplicationTaskAssessmentRun"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:dms:*:*:task:*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
        }
    }
}

```

```

    }
  }
}
]
}

```

AWS 受管政策：AmazonDMSCloudWatchLogsRole

此政策會連接到 `dms-cloudwatch-logs-role` 角色，AWS DMS 允許 代表您執行動作。如需詳細資訊，請參閱[使用的服務連結角色 AWS DMS](#)。

此政策會授予參與者許可，允許 AWS DMS 將複寫日誌發佈至 CloudWatch 日誌。

許可詳細資訊

此政策包含以下許可。

- `logs` – 允許主體將日誌發佈到 CloudWatch Logs。需要此許可，以便 AWS DMS 可以使用 CloudWatch 顯示複寫日誌。

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowDescribeOnAllLogGroups",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "AllowDescribeOfAllLogStreamsOnDmsTasksLogGroup",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:DescribeLogStreams"
      ]
    }
  ]
}

```



```

    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:dms-tasks-*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:dms-serverless-replication-*"
    ]
},
{
    "Sid": "AllowCreationOfDmsLogGroups",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "logs:CreateLogGroup"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:dms-tasks-*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:dms-serverless-replication-*:log-
stream:"
    ]
},
{
    "Sid": "AllowCreationOfDmsLogStream",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "logs:CreateLogStream"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:dms-tasks-*:log-stream:dms-task-*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:dms-serverless-replication-*:log-
stream:dms-serverless-*"
    ]
},
{
    "Sid": "AllowUploadOfLogEventsToDmsLogStream",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "logs:PutLogEvents"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:dms-tasks-*:log-stream:dms-task-*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:dms-serverless-replication-*:log-
stream:dms-serverless-*"
    ]
}
]

```

```
}
```

AWS 受管政策：AWSDMSFleetAdvisorServiceRolePolicy

您無法將 AWSDMSFleetAdvisorServiceRolePolicy 附加至您的 IAM 實體。此政策會連接到服務連結角色，允許 AWS DMS Fleet Advisor 代表您執行動作。如需詳細資訊，請參閱[使用的服務連結角色 AWS DMS](#)。

此政策授予參與者許可，允許 AWS DMS Fleet Advisor 發佈 Amazon CloudWatch 指標。

許可詳細資訊

此政策包含以下許可。

- `cloudwatch` – 允許主體將指標資料點發佈至 Amazon CloudWatch。需要此許可，Fleet Advisor AWS DMS 才能使用 CloudWatch 顯示具有資料庫指標的圖表。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*",
      "Action": "cloudwatch:PutMetricData",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "cloudwatch:namespace": "AWS/DMS/FleetAdvisor"
        }
      }
    }
  ]
}
```

AWS 受管政策：AmazonDMSRedshiftS3Role

此政策提供許可，AWS DMS 允許管理 Redshift 端點的 S3 設定。

許可詳細資訊

此政策包含下列操作：

- s3:CreateBucket - 允許 DMS 建立字首為 "dms-" 的 S3 儲存貯體
- s3:ListBucket - 允許 DMS 列出字首為 "dms-" 的 S3 儲存貯體內容
- s3:DeleteBucket - 允許 DMS 刪除字首為 "dms-" 的 S3 儲存貯體
- s3:GetBucketLocation - 允許 DMS 擷取 S3 儲存貯體所在的區域
- s3:GetObject - 允許 DMS 從字首為 "dms-" 的 S3 儲存貯體擷取物件
- s3:PutObject - 允許 DMS 將物件新增至字首為 "dms-" 的 S3 儲存貯體
- s3:DeleteObject - 允許 DMS 從字首為 "dms-" 的 S3 儲存貯體中刪除物件
- s3:GetObjectVersion - 允許 DMS 擷取版本控制儲存貯體中特定版本的物件
- s3:GetBucketPolicy - 允許 DMS 擷取儲存貯體政策
- s3:PutBucketPolicy - 允許 DMS 建立或更新儲存貯體政策
- s3:GetBucketAcl - 允許 DMS 擷取儲存貯體存取控制清單 ACLs)
- s3:PutBucketVersioning - 允許 DMS 在儲存貯體上啟用或停用版本控制
- s3:GetBucketVersioning - 允許 DMS 擷取儲存貯體的版本控制狀態
- s3:PutLifecycleConfiguration - 允許 DMS 建立或更新儲存貯體的生命週期規則
- s3:GetLifecycleConfiguration - 允許 DMS 擷取為儲存貯體設定的生命週期規則
- s3:DeleteBucketPolicy - 允許 DMS 刪除儲存貯體政策

所有這些許可僅適用於具有 ARN 模式的資源：arn:aws:s3:::dms-*

JSON 政策文件

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
```

```
    "Action": [
      "s3:CreateBucket",
      "s3:ListBucket",
      "s3:DeleteBucket",
      "s3:GetBucketLocation",
      "s3:GetObject",
      "s3:PutObject",
      "s3:DeleteObject",
      "s3:GetObjectVersion",
      "s3:GetBucketPolicy",
      "s3:PutBucketPolicy",
      "s3:GetBucketAcl",
      "s3:PutBucketVersioning",
      "s3:GetBucketVersioning",
      "s3:PutLifecycleConfiguration",
      "s3:GetLifecycleConfiguration",
      "s3:DeleteBucketPolicy"
    ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::dms-*"
  }
}
```

AWS DMS AWS 受管政策的更新

檢視自此服務開始追蹤這些變更 AWS DMS 以來，AWS 受管政策更新的詳細資訊。如需此頁面變更的自動提醒，請訂閱 AWS DMS 文件歷史記錄頁面上的 RSS 摘要。

變更	描述	Date
AWSDMSServerlessServiceRolePolicy – 變更	AWS DMS 已更新AWSDMSServerlessServiceRolePolicy 以允許 DMS 建立 S3 儲存貯體，並將預遷移評估結果放入這些儲存貯體，用於與 DMS 無伺服器無關的複寫任務。	2025 年 11 月 5 日

變更	描述	Date
AWS DMS Serverless 的服務連結角色 – 變更	AWS DMS 更新 AWSDMSServerlessServiceRolePolicy dms:StartReplicationTaskAssessmentRun 以允許支援執行預遷移評估。AWS DMS 也更新了無伺服器服務連結角色以建立 S3 儲存貯體，並將預遷移評估結果放入這些儲存貯體。	2025 年 2 月 14 日
AWSDMSServerlessServiceRolePolicy – 變更	AWS DMS 新增 AWS DMS Serverless 呼叫 ModifyReplicationTask 操作以修改複寫任務dms:ModifyReplicationTask 所需的。AWS DMS 新增 AWS DMS Serverless dms:ModifyReplicationInstance 呼叫 ModifyReplicationInstance 操作以修改複寫執行個體所需的。	2025 年 1 月 17 日
AmazonDMSVPCManagementRole – 變更	AWS DMS 新增 ec2:DescribeDhcpOptions 和 ec2:DescribeNetworkInterfaces 操作，AWS DMS 以允許代表您管理網路設定。	2024 年 6 月 17 日

變更	描述	Date
AWSDMSServerlessServiceRolePolicy – 新政策	AWS DMS 新增 AWSDMSServerlessServiceRolePolicy 角色，AWS DMS 以允許代表您建立和管理服務，例如發佈 Amazon CloudWatch 指標。	2023 年 5 月 22 日
AmazonDMSCloudWatchLogsRole – 變更	AWS DMS 已將無伺服器資源的 ARN 新增至每個授予的許可，以允許將 AWS DMS 複寫日誌從無伺服器複寫組態上傳至 CloudWatch Logs。	2023 年 5 月 22 日
AWSDMSFleetAdvisorServiceRolePolicy – 新政策	AWS DMS Fleet Advisor 新增了新的政策，以允許將指標資料點發佈至 Amazon CloudWatch。	2023 年 3 月 6 日
AWS DMS 開始追蹤變更	AWS DMS 已開始追蹤其 AWS 受管政策的變更。	2023 年 3 月 6 日

的合規驗證 AWS Database Migration Service

第三方稽核人員 AWS Database Migration Service 會在多個合規計畫中評估 的安全性和 AWS 合規性。所需資訊包括下列計畫：

- SOC
- PCI
- ISO
- FedRAMP
- DoD CC SRG
- HIPAA BAA
- MTCS
- CS
- K-ISMS
- ENS 高級
- OSPAR
- HITRUST CSF

如需特定合規計畫範圍內 AWS 的服務清單，請參閱[AWS 依合規計畫範圍內的合規計畫](#)如需一般資訊，請參閱[AWS 合規計畫](#)。

您可以使用 下載第三方稽核報告 AWS Artifact。如需詳細資訊，請參閱在 [artifact 中 AWS 下載報告](#)在 。

使用 時的合規責任 AWS DMS 取決於資料的敏感度、您公司的合規目標，以及適用的法律和法規。AWS 提供下列資源以協助合規：

- [安全性與合規快速入門指南](#)：這些部署指南會描述架構考量，並提供在 AWS 上部署以安全性及合規為重心之基準環境的步驟。
- [Amazon Web Services 上 HIPAA 安全性和合規性的架構白皮書](#) – 此白皮書說明公司如何使用 AWS 來建立符合 HIPAA 規範的應用程式。
- [AWS 合規資源](#) – 此工作手冊和指南的集合可能適用於您的產業和位置。
- [AWS Config](#) – AWS 此服務會評估您的資源組態是否符合內部實務、產業準則和法規。
- [AWS Security Hub CSPM](#) – AWS 此服務提供 內安全狀態的全面檢視 AWS ，可協助您檢查是否符合安全產業標準和最佳實務。

中的彈性 AWS Database Migration Service

AWS 全球基礎設施是以 AWS 區域和可用區域為基礎建置。AWS 區域提供多個實體分隔和隔離的可用區域，這些區域與低延遲、高輸送量和高冗餘聯網連接。透過可用區域，您所設計與操作的應用程式和資料庫，就能夠在可用區域之間自動容錯移轉，而不會發生中斷。可用區域的可用性、容錯能力和擴充能力，均較單一或多個資料中心的傳統基礎設施還高。

如需 AWS 區域和可用區域的詳細資訊，請參閱[AWS 全域基礎設施](#)。

除了 AWS 全球基礎設施之外，當您選擇異地同步備份選項時，會使用異地同步備份部署，為複寫執行個體 AWS DMS 提供高可用性和容錯移轉支援。

在異地同步備份部署中，AWS DMS 會自動佈建和維護不同可用區域中的複寫執行個體待命複本。主要複寫執行個體會同步複寫至待命複本。若主要複寫執行個體失敗或沒有回應，待命會繼續任何執行中的任務，將插斷降至最低。因為主要複寫執行個體會持續將其狀態複寫到待命複本，異地同步備份部署確實會造成一些效能上的額外負荷。

如需使用異地同步備份部署的詳細資訊，請參閱[使用 AWS DMS 複寫執行個體](#)。

中的基礎設施安全 AWS Database Migration Service

作為受管服務，AWS Database Migration Service 受到 AWS 全球網路安全的保護。如需 AWS 安全服務以及如何 AWS 保護基礎設施的資訊，請參閱[AWS 雲端安全](#)。若要使用基礎設施安全的最佳實務來設計您的 AWS 環境，請參閱安全支柱 AWS Well-Architected Framework 中的[基礎設施保護](#)。

您可以使用 AWS 發佈的 API 呼叫，AWS DMS 透過網路存取。使用者端必須支援下列專案：

- Transport Layer Security (TLS)。我們需要 TLS 1.2 並建議使用 TLS 1.3。
- 具備完美轉送私密(PFS)的密碼套件，例如 DHE (Ephemeral Diffie-Hellman)或 ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman)。現代系統(如 Java 7 和更新版本)大多會支援這些模式。

您可以從任何網路位置呼叫這些 API 操作。AWS DMS 也支援以資源為基礎的存取政策，可以指定動作和資源的限制，例如，根據來源 IP 地址。此外，您可以使用 AWS DMS 政策來控制來自特定 Amazon VPC 端點或特定虛擬私有雲端 (VPCs) 的存取。實際上，這只會隔離網路內特定 VPC 對指定 AWS DMS 資源 AWS 的網路存取。如需搭配使用資源型存取政策的詳細資訊 AWS DMS，包括範例，請參閱[使用資源名稱和標籤更精細的存取控制](#)。

若要將與的通訊限制在單一 VPC AWS DMS 內，您可以建立 VPC 介面端點，讓您能夠 AWS DMS 透過連線到 AWS PrivateLink。AWS PrivateLink 有助於確保對的任何呼叫 AWS DMS 及其相關結果，仍僅限於介面端點建立所在的特定 VPC。然後，您可以使用 AWS CLI 或 SDK 執行的每個 AWS DMS 命令，將此介面端點的 URL 指定為選項。這樣做有助於確保您與的整個通訊 AWS DMS 都僅限於 VPC，而且公有網際網路無法看見。

若要建立介面端點以存取單一 VPC 中的 DMS

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/vpc/>：// 開啟 Amazon VPC 主控台。
2. 從導覽窗格中選擇端點。這會開啟建立端點頁面，您可以在其中從 VPC 建立介面端點 AWS DMS。
3. 選擇AWS 服務，然後搜尋並選擇服務名稱的值，在此情況下 AWS DMS 為下列格式。

```
com.amazonaws.region.dms
```

在這裡，*region*指定 AWS DMS 執行 AWS 的區域，例如 com.amazonaws.us-west-2.dms。

4. 針對 VPC，選擇要建立介面端點的目標 VPC，例如 vpc-12abcd34。

5. 選擇可用區域和子網路 ID 的值。這些值應指出所選 AWS DMS 端點可執行的位置，例如 `us-west-2a` (`usw2-az1`) 和 `subnet-ab123cd4`。
6. 選擇啟用 DNS 名稱以建立具有 DNS 名稱的端點。此 DNS 名稱由端點 ID (`vpce-12abcd34efg567hij`) 與隨機字串 (`ab12dc34`) 連字號所組成。這些名稱會以反向點分隔順序的點與服務名稱分隔開來，並加上 `vpce` (`dms.us-west-2.vpce.amazonaws.com`)。

例如，`vpce-12abcd34efg567hij-ab12dc34.dms.us-west-2.vpce.amazonaws.com`。

7. 在安全群組中，選擇要用於端點的群組。

設定安全群組時，請務必允許來自其中的輸出 HTTPS 呼叫。如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》的[建立安全群組](#)。

8. 選擇完整存取或政策的自訂值。例如，您可以選擇類似以下內容的自訂政策，以限制端點對某些動作和資源的存取權。

```
{
  "Statement": [
    {
      "Action": "dms:*",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*",
      "Principal": "*"
    },
    {
      "Action": [
        "dms:ModifyReplicationInstance",
        "dms>DeleteReplicationInstance"
      ],
      "Effect": "Deny",
      "Resource": "arn:aws:dms:us-west-2:<account-id>:rep:<replication-instance-id>",
      "Principal": "*"
    }
  ]
}
```

在這裡，範例政策允許任何 AWS DMS API 呼叫，但刪除或修改特定複製執行個體除外。

您現在可以指定使用步驟 6 中建立的 DNS 名稱作為選項所形成的 URL。您可以為每個 AWS DMS CLI 命令或 API 操作指定此項目，以使用建立的介面端點存取服務執行個體。例如，您可以在此 VPC 中執行 DMS CLI 命令 `DescribeEndpoints`，如下所示。

```
$ aws dms describe-endpoints --endpoint-url https://vpce-12abcd34efg567hij-ab12dc34.dms.us-west-2.vpce.amazonaws.com
```

如果您啟用私有 DNS 選項，則不需要在請求中指定端點 URL。

如需建立和使用虛擬私人雲端介面端點的詳細資訊 (包括啟用私有 DNS 選項)，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的「[介面 VPC 端點 \(AWS PrivateLink\)](#)」。

使用資源名稱和標籤更精細的存取控制

您可以使用以 Amazon Resource Name (ARNs) 為基礎的資源名稱和資源標籤來管理 AWS DMS 資源的存取。做法是在 IAM 政策中，定義允許的動作或包含條件陳述式。

使用資源名稱以控制存取

您可以建立 IAM 使用者帳戶，並指派以 AWS DMS 資源的 ARN 為基礎的政策。

下列政策拒絕使用 ARN `arn:aws:dms:us-east-1:152683116:rep:DOH67ZTOXGLIXMIHKITV` 存取 AWS DMS 複寫執行個體：

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "dms:*"
      ],
      "Effect": "Deny",
      "Resource": "arn:aws:dms:us-east-1:111122223333:rep:DOH67ZTOXGLIXMIHKITV"
    }
  ]
}
```

例如，當政策開始生效時，下列命令會失敗。

```
$ aws dms delete-replication-instance
--replication-instance-arn "arn:aws:dms:us-east-1:152683116:rep:DOH67ZTOXGLIXMIHKITV"
```

```
A client error (AccessDeniedException) occurred when calling the
DeleteReplicationInstance
operation: User: arn:aws:iam::152683116:user/dmstestusr is not authorized to perform:
dms:DeleteReplicationInstance on resource: arn:aws:dms:us-east-1:152683116:rep:DOH67ZTOXGLIXMIHKITV
```

```
$ aws dms modify-replication-instance
  --replication-instance-arn "arn:aws:dms:us-
east-1:152683116:rep:D0H67ZTOXGLIXMIHKITV"
```

A client error (AccessDeniedException) occurred when calling the ModifyReplicationInstance operation: User: arn:aws:iam::152683116:user/dmstestusr is not authorized to perform: dms:ModifyReplicationInstance on resource: arn:aws:dms:us-east-1:152683116:rep:D0H67ZTOXGLIXMIHKITV

您也可以指定 IAM 政策，限制對 AWS DMS 端點和複寫任務的存取。

下列政策會使用 AWS DMS 端點的 ARN 限制對端點的存取。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "dms:*"
      ],
      "Effect": "Deny",
      "Resource": "arn:aws:dms:us-
east-1:111122223333:endpoint:D6E37YBXTNH0A6XRQSZCUGX"
    }
  ]
}
```

例如，當使用端點 ARN 的政策開始生效時，下列命令會失敗。

```
$ aws dms delete-endpoint
  --endpoint-arn "arn:aws:dms:us-east-1:152683116:endpoint:D6E37YBXTNH0A6XRQSZCUGX"
```

A client error (AccessDeniedException) occurred when calling the DeleteEndpoint operation:
User: arn:aws:iam::152683116:user/dmstestusr is not authorized to perform: dms>DeleteEndpoint

```
on resource: arn:aws:dms:us-east-1:152683116:endpoint:D6E37YBXTNH0A6XRQSZCUGX

$ aws dms modify-endpoint
  --endpoint-arn "arn:aws:dms:us-east-1:152683116:endpoint:D6E37YBXTNH0A6XRQSZCUGX"
```

A client error (AccessDeniedException) occurred when calling the ModifyEndpoint operation:

```
User: arn:aws:iam::152683116:user/dmstestusr is not authorized to perform:
  dms:ModifyEndpoint
on resource: arn:aws:dms:us-east-1:152683116:endpoint:D6E37YBXTNH0A6XRQSZCUGX
```

下列政策會使用 AWS DMS 任務的 ARN 限制對任務的存取。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "dms:*"
      ],
      "Effect": "Deny",
      "Resource": "arn:aws:dms:us-east-1:111122223333:task:U03YR4N47DXH3ATT4YMW0IT"
    }
  ]
}
```

例如，當使用任務 ARN 的政策開始生效時，下列命令會失敗。

```
$ aws dms delete-replication-task
  --replication-task-arn "arn:aws:dms:us-east-1:152683116:task:U03YR4N47DXH3ATT4YMW0IT"
```

A client error (AccessDeniedException) occurred when calling the DeleteReplicationTask operation:

```
User: arn:aws:iam::152683116:user/dmstestusr is not authorized to perform:
  dms:DeleteReplicationTask
on resource: arn:aws:dms:us-east-1:152683116:task:U03YR4N47DXH3ATT4YMW0IT
```

使用標籤控制存取

AWS DMS 定義一組常見的鍵/值對，可用於客戶定義的政策，無需任何額外的標記要求。如需標記 AWS DMS 資源的詳細資訊，請參閱 [AWS Database Migration Service 中的標記資源](#)。

下列列出可用於 的標準標籤 AWS DMS：

- `aws:CurrentTime` – 代表請求日期和時間，可根據時態性條件限制存取。
- `aws:EpochTime` – 此標籤類似於上述 `aws:CurrentTime` 標籤，差別在於目前時間是以 Unix Epoch 起經過的秒數來表示。
- `aws:MultiFactorAuthPresent` – 這是布林值標籤，指出是否已透過多重因素認證簽署請求。
- `aws:MultiFactorAuthAge` – 可讓您存取多重因素認證字符的存留期 (以秒為單位)。
- `aws:principaltype` – 可讓您存取目前請求的主體類型 (使用者、帳戶、聯合身分使用者等)。
- `aws:SourceIp` – 代表發出請求的使用者來源 IP 地址。
- `aws:UserAgent` – 提供請求資源的用戶端應用程式相關資訊。
- `aws:userid` – 可讓您存取發出請求的使用者 ID。
- `aws:username` – 可讓您存取發出請求的使用者名稱。
- `dms:InstanceClass` – 可讓您存取複寫執行個體主機的運算大小。
- `dms:StorageSize` – 可讓您存取儲存磁碟區大小 (以 GB 為單位)。

您也可以定義自己的標籤。客戶定義的標籤是保留在 AWS 標記服務中的簡單鍵值對。您可以將這些標籤新增至 AWS DMS 資源 (包括複寫執行個體、端點和任務)。這些標籤是透過使用政策中的 IAM「條件」陳述式進行比對，並使用特定條件標籤來參考。標籤索引鍵前面會加上 "dms"、資源類型和 "tag" 前綴。以下顯示標籤格式。

```
dms:{resource type}-tag/{tag key}={tag value}
```

例如，假設您想要定義一個政策，只允許包含標籤 "stage=production" 的複寫執行個體才能成功進行 API 呼叫。下列條件陳述式會符合具有指定標籤的資源。

```
"Condition":
```



```
{
  "streq":
  {
    "dms:rep-tag/stage":"production"
  }
}
```

您會將下列標籤新增至符合此政策條件的複寫執行個體。

```
stage production
```

除了已指派給 AWS DMS 資源的標籤之外，也可以撰寫政策來限制可套用至指定資源的標籤索引鍵和值。在此情況下，標籤字首會是 "req"。

例如，下列政策陳述式會限制標籤，讓使用者可以將指定的資源指派給特定的允許值清單。

```
"Condition":
{
  "streq":
  {
    "dms:rep-tag/stage": [ "production", "development", "testing" ]
  }
}
```

下列政策範例會根據 AWS DMS 資源標籤限制對資源的存取。

下列政策會限制對複寫執行個體的存取，其中標籤值為 "Desktop"，而標籤索引鍵為 "Env"：

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "dms:*"
      ],
      "Effect": "Deny",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
```

```

        "StringEquals": {
            "dms:rep-tag/Env": [
                "Desktop"
            ]
        }
    }
}

```

下列命令會根據限制存取的 IAM 政策判定成功或失敗，其中標籤值為 "Desktop"，而標籤索引鍵為 "Env"：

```

$ aws dms list-tags-for-resource
  --resource-name arn:aws:dms:us-east-1:152683116:rep:46DH0U7J0JY0JXWDOZNFEN
  --endpoint-url http://localhost:8000
{
  "TagList": [
    {
      "Value": "Desktop",
      "Key": "Env"
    }
  ]
}

$ aws dms delete-replication-instance
  --replication-instance-arn "arn:aws:dms:us-east-1:152683116:rep:46DH0U7J0JY0JXWDOZNFEN"
A client error (AccessDeniedException) occurred when calling the
DeleteReplicationInstance
operation: User: arn:aws:iam::152683116:user/dmstestusr is not authorized to perform:
dms:DeleteReplicationInstance on resource: arn:aws:dms:us-east-1:152683116:rep:46DH0U7J0JY0JXWDOZNFEN

$ aws dms modify-replication-instance
  --replication-instance-arn "arn:aws:dms:us-east-1:152683116:rep:46DH0U7J0JY0JXWDOZNFEN"

A client error (AccessDeniedException) occurred when calling the
ModifyReplicationInstance

```

```
operation: User: arn:aws:iam::152683116:user/dmstestusr is not authorized to perform:
dms:ModifyReplicationInstance on resource: arn:aws:dms:us-
east-1:152683116:rep:46DH0U7J0JY0JXWD0ZNFEN
```

```
$ aws dms add-tags-to-resource
  --resource-name arn:aws:dms:us-east-1:152683116:rep:46DH0U7J0JY0JXWD0ZNFEN
  --tags Key=CostCenter,Value=1234
```

A client error (AccessDeniedException) occurred when calling the AddTagsToResource operation: User: arn:aws:iam::152683116:user/dmstestusr is not authorized to perform: dms:AddTagsToResource on resource: arn:aws:dms:us-east-1:152683116:rep:46DH0U7J0JY0JXWD0ZNFEN

```
$ aws dms remove-tags-from-resource
  --resource-name arn:aws:dms:us-east-1:152683116:rep:46DH0U7J0JY0JXWD0ZNFEN
  --tag-keys Env
```

A client error (AccessDeniedException) occurred when calling the RemoveTagsFromResource operation: User: arn:aws:iam::152683116:user/dmstestusr is not authorized to perform: dms:RemoveTagsFromResource on resource: arn:aws:dms:us-east-1:152683116:rep:46DH0U7J0JY0JXWD0ZNFEN

下列政策會限制對標籤值為 "Desktop" 且標籤索引鍵為 "Env" 的 AWS DMS 端點的存取。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "dms:*"
      ],
      "Effect": "Deny",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "dms:endpoint-tag/Env": [
            "Desktop"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

    }
  }
}

```

下列命令會根據限制存取 IAM 政策判定成功或失敗，其中標籤值為 "Desktop"，而標籤索引鍵為 "Env"：

```

$ aws dms list-tags-for-resource
--resource-name arn:aws:dms:us-east-1:152683116:endpoint:J2YCZPNGOLF52344IZWA6I
{
  "TagList": [
    {
      "Value": "Desktop",
      "Key": "Env"
    }
  ]
}

```

```

$ aws dms delete-endpoint
--endpoint-arn "arn:aws:dms:us-east-1:152683116:endpoint:J2YCZPNGOLF52344IZWA6I"

```

A client error (AccessDeniedException) occurred when calling the DeleteEndpoint operation: User: arn:aws:iam::152683116:user/dmstestusr is not authorized to perform: dms:DeleteEndpoint on resource: arn:aws:dms:us-east-1:152683116:endpoint:J2YCZPNGOLF52344IZWA6I

```

$ aws dms modify-endpoint
--endpoint-arn "arn:aws:dms:us-east-1:152683116:endpoint:J2YCZPNGOLF52344IZWA6I"

```

A client error (AccessDeniedException) occurred when calling the ModifyEndpoint operation: User: arn:aws:iam::152683116:user/dmstestusr is not authorized to perform: dms:ModifyEndpoint on resource: arn:aws:dms:us-east-1:152683116:endpoint:J2YCZPNGOLF52344IZWA6I

```

$ aws dms add-tags-to-resource
--resource-name arn:aws:dms:us-east-1:152683116:endpoint:J2YCZPNGOLF52344IZWA6I
--tags Key=CostCenter,Value=1234

```

A client error (AccessDeniedException) occurred when calling the AddTagsToResource operation: User: arn:aws:iam::152683116:user/dmstestusr is not authorized to perform: dms:AddTagsToResource on resource: arn:aws:dms:us-east-1:152683116:endpoint:J2YCZPNGOLF52344IZWA6I

```
$ aws dms remove-tags-from-resource
--resource-name arn:aws:dms:us-east-1:152683116:endpoint:J2YCZPNGOLF52344IZWA6I
--tag-keys Env
```

A client error (AccessDeniedException) occurred when calling the RemoveTagsFromResource operation: User: arn:aws:iam::152683116:user/dmstestusr is not authorized to perform: dms:RemoveTagsFromResource on resource: arn:aws:dms:us-east-1:152683116:endpoint:J2YCZPNGOLF52344IZWA6I

下列政策會限制對複寫任務的存取，其中標籤值為 "Desktop"，而標籤索引鍵為 "Env"。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "dms:*"
      ],
      "Effect": "Deny",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "dms:task-tag/Env": [
            "Desktop"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

下列命令會根據限制存取的 IAM 政策判定成功或失敗，其中標籤值為 "Desktop"，而標籤索引鍵為 "Env"：

```
$ aws dms list-tags-for-resource
  --resource-name arn:aws:dms:us-east-1:152683116:task:RB7N24J2XBUPS3RFABZTG3
{
  "TagList": [
    {
      "Value": "Desktop",
      "Key": "Env"
    }
  ]
}
```

```
$ aws dms delete-replication-task
  --replication-task-arn "arn:aws:dms:us-east-1:152683116:task:RB7N24J2XBUPS3RFABZTG3"
```

A client error (AccessDeniedException) occurred when calling the DeleteReplicationTask operation: User: arn:aws:iam::152683116:user/dmstestusr is not authorized to perform: dms:DeleteReplicationTask on resource: arn:aws:dms:us-east-1:152683116:task:RB7N24J2XBUPS3RFABZTG3

```
$ aws dms add-tags-to-resource
  --resource-name arn:aws:dms:us-east-1:152683116:task:RB7N24J2XBUPS3RFABZTG3
  --tags Key=CostCenter,Value=1234
```

A client error (AccessDeniedException) occurred when calling the AddTagsToResource operation: User: arn:aws:iam::152683116:user/dmstestusr is not authorized to perform: dms:AddTagsToResource on resource: arn:aws:dms:us-east-1:152683116:task:RB7N24J2XBUPS3RFABZTG3

```
$ aws dms remove-tags-from-resource
  --resource-name arn:aws:dms:us-east-1:152683116:task:RB7N24J2XBUPS3RFABZTG3
  --tag-keys Env
```

A client error (AccessDeniedException) occurred when calling the RemoveTagsFromResource operation: User: arn:aws:iam::152683116:user/dmstestusr is not authorized to perform: dms:RemoveTagsFromResource on resource: arn:aws:dms:us-east-1:152683116:task:RB7N24J2XBUPS3RFABZTG3

AWS DMS 同質遷移的加密

AWS DMS 同質遷移也會加密用於資料遷移的資源，包括儲存和其他元件。如果您未指定客戶受管金鑰，AWS DMS 同質遷移會自動使用 AWS 擁有的金鑰來加密您的資源。

當您使用客戶受管金鑰時，AWS DMS 同質遷移會在金鑰上建立授予，以允許服務視需要加密和解密資源。這些授予會在遷移生命週期中自動管理。

使用具有同質遷移的客戶受管金鑰

若要使用客戶受管金鑰進行同質遷移，請將下列許可新增至您必須授予 IAM 使用者帳戶的 IAM AWS DMS 許可，才能使用同質遷移：

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "kms:CreateGrant",
    "kms:DescribeKey",
    "kms:Encrypt",
    "kms:Decrypt",
    "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "kms:ViaService": [
        "dms.us-west-2.amazonaws.com",
        "elasticfilesystem.us-west-2.amazonaws.com"
      ]
    }
  }
}
```

DMS 將建立內部授權，以在遷移過程中存取和管理加密金鑰。為了進一步縮小 CreateGrant 操作的範圍，下列限制可套用至您的客戶受管金鑰政策：

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/ExampleRole"
  },
}
```

```
"Action": "kms:CreateGrant",
"Resource": "*",
"Condition": {
  "ForAllValues:StringEquals": {
    "kms:GrantOperations": [
      "CreateGrant",
      "DescribeKey",
      "Encrypt",
      "Decrypt",
      "RetireGrant",
      "GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
    ]
  },
  "StringEquals": {
    "kms:ViaService": [
      "dms.us-west-2.amazonaws.com",
      "elasticfilesystem.us-west-2.amazonaws.com"
    ]
  }
}
```

Important

目前不支援其他加密內容限制。包含這類限制條件會導致遷移失敗。

設定加密金鑰並指定 AWS KMS 許可

AWS DMS 會加密複寫執行個體所使用的儲存體和端點連線資訊。若要加密複寫執行個體所使用的儲存體，AWS DMS 會使用您 AWS 帳戶獨有的 AWS Key Management Service (AWS KMS) 金鑰。您可以使用檢視和管理此金鑰 AWS KMS。您可以使用帳戶中的預設 KMS 金鑰 (aws/dms) 或建立自訂 KMS 金鑰。如果您目前有 KMS 金鑰，您也可以使用該金鑰來進行加密。

Note

您用作加密 AWS KMS 金鑰的任何自訂或現有金鑰必須是對稱金鑰。AWS DMS 不支援使用非對稱加密金鑰。如需詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的 <https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/symmetric-asymmetric.html>。

如果您尚未從建立複寫執行個體頁面的進階區段中選取自訂 KMS 金鑰，則會在您第一次啟動複寫執行個體時建立預設 KMS 金鑰 (aws/dms)。如果您使用預設 KMS 金鑰，您只需要對用於移轉的 IAM 使用者帳戶授予 `kms:ListAliases` 和 `kms:DescribeKey` 許可。如需使用預設 KMS 金鑰的詳細資訊，請參閱[使用所需的 IAM 許可 AWS DMS](#)。

若要使用自訂 KMS 金鑰，請使用下列其中一個選項來為自訂 KMS 金鑰指派許可：

- 新增用於遷移的 IAM 使用者帳戶，做為 AWS KMS 自訂金鑰的金鑰管理員或金鑰使用者。這可確保將必要的 AWS KMS 許可授予 IAM 使用者帳戶。除了此動作，您也必須將 IAM 許可授予 IAM 使用者帳戶，才能使用 AWS DMS。如需將許可授予金鑰使用者的詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》[允許金鑰使用者使用 KMS 金鑰](#)。
- 如果您不想要新增 IAM 使用者帳戶做為您自訂 KMS 金鑰的金鑰管理員/金鑰使用者，請將下列其他許可新增至必須授予 IAM 使用者帳戶才能使用 AWS DMS 的 IAM 許可。

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:CreateGrant",
        "kms:Encrypt",
        "kms:ReEncrypt*"
    ],
    "Resource": "*"
},
```

AWS DMS 也適用於 KMS 金鑰別名。如需建立您自己的 AWS KMS 金鑰，以及授予使用者存取 KMS 金鑰的詳細資訊，請參閱《[AWS KMS 開發人員指南](#)》。

如果您未指定 KMS 金鑰識別符，則 AWS DMS 會使用預設加密金鑰。AWS DMS 會為 AWS 您的帳戶 AWS KMS 建立的預設加密金鑰。您的帳戶 AWS 在每個 AWS 區域都有不同的預設加密金鑰。

若要管理用於加密 AWS DMS 資源的 AWS KMS 金鑰，請使用 AWS Key Management Service。AWS KMS 結合安全、高可用性的硬體和軟體，以提供針對雲端擴展的金鑰管理系統。使用 AWS KMS，您可以建立加密金鑰並定義控制如何使用這些金鑰的政策。

您可以在 AWS KMS 中找到 AWS 管理主控台

1. 登入 AWS 管理主控台 並開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/kms> 的 AWS Key Management Service (AWS KMS) 主控台。
2. 若要變更 AWS 區域，請使用頁面右上角的區域選擇器。
3. 選擇下列其中一個選項來使用 AWS KMS 金鑰：
 - 若要檢視帳戶中為您 AWS 建立和管理的金鑰，請在導覽窗格中選擇AWS 受管金鑰。
 - 若要檢視您所建立及管理帳戶中的金鑰，請在導覽窗格中選擇Customer managed keys (客戶受管金鑰)。

AWS KMS 支援 AWS CloudTrail，因此您可以稽核金鑰用量，以確認金鑰是否適當使用。您的 AWS KMS 金鑰可以與 AWS DMS 和 支援的 AWS 服務搭配使用，例如 Amazon RDS、Amazon S3、Amazon Redshift 和 Amazon EBS。

您也可以特別建立自訂 AWS KMS 金鑰，以加密下列 AWS DMS 端點的目標資料：

- Amazon Redshift – 如需詳細資訊，請參閱[建立和使用 AWS KMS 金鑰來加密 Amazon Redshift 目標資料](#)。
- Amazon S3 – 如需詳細資訊，請參閱[建立 AWS KMS 金鑰來加密 Amazon S3 目標物件](#)。

使用 KMS 金鑰建立 AWS DMS 資源之後，您就無法變更這些資源的加密金鑰。建立 AWS DMS 資源之前，請務必判斷您的加密金鑰需求。

的網路安全 AWS Database Migration Service

您使用時所建立網路的安全需求 AWS Database Migration Service，取決於您設定網路的方式。網路安全的一般規則 AWS DMS 如下：

- 複寫執行個體必須能夠存取來源和目標端點。複寫執行個體的安全群組必須包含網路 ACL 或規則，允許從執行個體輸出至資料庫連接埠，再輸出至資料庫端點。
- 資料庫端點必須包含網路 ACL 和安全群組規則，允許來自複寫執行個體的傳入存取。您可以根據組態，使用複寫執行個體的安全群組、私有 IP 地址、公有 IP 地址或 NAT 閘道的公有地址，來達到此目的。
- 如果網路使用 VPN 通道，作為 NAT 閘道的 Amazon EC2 執行個體必須使用安全群組，其中包含規則，允許複寫執行個體透過其傳送流量。

根據預設，AWS DMS 複寫執行個體使用的 VPC 安全群組具有規則，允許在所有連接埠上輸出至 0.0.0.0/0。如果您修改此安全群組或使用自己的安全群組，則必須至少允許輸出至個別資料庫連接埠上的來源和目標端點。

您可用於資料庫移轉的網路組態各自需要特定的安全考量：

- [所有資料庫遷移元件皆位於單一 VPC 的組態](#) – 此端點所用的安全群組必須在資料庫連接埠上允許從複寫執行個體輸入。確認複寫執行個體所使用的安全群組具有端點輸入，或者您也可以端點所使用的安全群組中建立規則，授權存取複寫執行個體的私有 IP 地址。
- [使用多個 VPC 的組態](#) – 複寫執行個體使用的安全群組必須具有 VPC 範圍和資料庫上資料庫連接埠的規則。
- [使用 Direct Connect 或 VPN 將網路設定為 VPC](#) – VPN 通道，其允許流量從 VPC 透過通道傳送至內部部署 VPN。在此組態中，VPC 包含路由規則，會將目標為特定 IP 地址或範圍的流量傳送至主機，再由該主機將流量從 VPC 橋接至現場部署 VPN。在此情況下，NAT 主機包含自己的安全群組設定，必須允許流量從複寫執行個體的私有 IP 地址或安全群組前往 NAT 執行個體。
- [使用網際網路的網路對 VPC 組態](#) – VPC 安全群組必須包含路由規則，將目標不是 VPC 的流量傳送到網際網路閘道。在此組態中，與端點的連線看起來就像是來自複寫執行個體上的公有 IP 地址。
- [不在 VPC 內的 RDS 資料庫執行個體對使用 ClassicLink 的 VPC 中資料庫執行個體的組態](#) – 當來源或目標 Amazon RDS 資料庫執行個體不在 VPC 中，且未與複寫執行個體所在的 VPC 共用安全群組時，您可以設定代理伺服器並使用 ClassicLink 連接來源和目標資料庫。
- 來源端點位於複寫執行個體所使用的 VPC 之外，且使用 NAT 閘道 — 您可以使用繫結至單一彈性網路介面的單一彈性 IP 地址，來設定網路位址轉譯 (NAT) 閘道。這個彈性網路界面會接收 NAT 識別碼 (nat-#####)。如果 VPC 包含該 NAT 閘道 (而非網際網路閘道) 的預設路由，複寫執行個體會改為

使用網際網路閘道的公有 IP 地址來聯絡資料庫端點。在此情況下，若要輸入至 VPC 外部的資料庫端點，則需要允許從 NAT 地址 (而不是複寫執行個體的公有 IP 地址) 輸入。

- 非 RDBMS 引擎的 VPC 端點 – AWS DMS 不支援非 RDBMS 引擎的 VPC 端點。

搭配使用 SSL AWS Database Migration Service

您可以使用 Secure Sockets Layer (SSL)，為來源和目標端點的連線進行加密。若要這麼做，您可以使用 AWS DMS 管理主控台或 AWS DMS API 將憑證指派給端點。您也可以使用 AWS DMS 主控台來管理您的憑證。

並非所有資料庫都以相同的方式使用 SSL。Amazon Aurora 與 MySQL 相容版本使用伺服器名稱 (叢集中主要執行個體的端點) 作為 SSL 的端點。Amazon Redshift 端點已使用 SSL 連線，因此不需要 AWS DMS 設定的 SSL 連線。Oracle 端點需要額外的步驟；如需詳細資訊，請參閱 [Oracle 端點的 SSL 支援](#)。

主題

- [搭配使用 SSL 的限制 AWS DMS](#)
- [管理憑證](#)
- [為 MySQL 相容、PostgreSQL 或 SQL Server 端點啟用 SSL](#)

若要建立安全連線，請提供根憑證或中繼 CA 憑證的鏈，這些憑證會導向根憑證（做為憑證套件），用來在端點簽署伺服器的 SSL 憑證。只接受 PEM 格式的 X509 檔案做為憑證。當您匯入憑證時，您會收到 Amazon Resource Name (ARN)，以供您用來為端點指定該憑證。若是使用 Amazon RDS，您可以下載由 Amazon RDS 託管之 `rds-combined-ca-bundle.pem` 檔案所提供的根 CA 和憑證套件。如需下載此檔案的相關資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的 [使用 SSL/TLS 加密與資料庫執行個體的連線](#)。

您可以從數個 SSL 模式中，選擇要用於 SSL 憑證驗證的模式。

- 無 – 不加密連線。此選項並不安全，但所需成本較低。
- 需要 – 已使用 SSL (TLS) 加密連線，但不會進行 CA 驗證。此選項較安全，而且所需成本較高。
- verify-ca – 已加密連線。此選項較安全，而且所需成本較高。此選項會驗證伺服器憑證。
- verify-full – 已加密連線。此選項較安全，而且所需成本較高。此選項會驗證伺服器憑證，並驗證伺服器主機名稱是否符合憑證的主機名稱屬性。

並非所有 SSL 模式都適用於所有資料庫端點。下表顯示每個資料庫引擎支援的 SSL 模式。

資料庫引擎	無	require	verify-ca	verify-full
MySQL/MariaDB/ Amazon Aurora MySQL	預設	不支援	支援	支援
Microsoft SQL Server	預設	支援	不支援	支援
PostgreSQL	預設	支援	支援	支援
Amazon Redshift	預設	未啟用 SSL	未啟用 SSL	未啟用 SSL
Oracle	預設	不支援	支援	不支援
SAP ASE	預設	未啟用 SSL	未啟用 SSL	支援
MongoDB	預設	支援	不支援	支援
Db2 LUW	預設	不支援	支援	不支援
適用於 z/OS 的 Db2	預設	不支援	支援	不支援

Note

DMS 主控台或 API 上的 SSL 模式選項不適用於某些資料串流和 NoSQL 服務，例如 Kinesis 和 DynamoDB。依預設，其是安全的，因此 DMS 會顯示 SSL 模式設定等於無 (SSL 模式=無)。您無需為端點提供任何其他組態即可使用 SSL。例如，使用 Kinesis 作為目標端點時，預設情況下其是安全的。對 Kinesis 的所有 API 呼叫都使用 SSL，因此 DMS 端點中不需要額外的 SSL 選項。您可以使用 HTTPS 通訊協定 (DMS 在連線到 Kinesis Data Stream 時預設使用的通訊協定)，透過 SSL 端點安全地放置和擷取資料。

搭配使用 SSL 的限制 AWS DMS


以下是搭配使用 SSL 的限制 AWS DMS：

- 不支援與 Amazon Redshift 目標端點的 SSL 連線。AWS DMS 會使用 Amazon S3 儲存貯體將資料傳輸到 Amazon Redshift 資料庫。Amazon Redshift 預設會加密此傳輸。

- 使用啟用 SSL 的 Oracle 端點執行變更資料擷取 (CDC) 任務時，可能會發生 SQL 逾時。如果您發生 CDC 計數器未反映預期數值的問題，請從任務設定的 ChangeProcessingTuning 區段，將 MinimumTransactionSize 參數設為較低的值。您可以從低至 100 的值開始。如需 MinimumTransactionSize 參數的詳細資訊，請參閱 [變更處理調校設定](#)。
- 您只能以 .pem 和 .sso (Oracle 錢包) 格式匯入憑證。
- 在某些情況下，您的伺服器 SSL 憑證可能由中繼憑證授權單位 (CA) 簽署。若是如此，請務必以單一 .PEM 檔案匯入從中繼 CA 到根 CA 的整個憑證鏈結。
- 如果您在伺服器上使用自簽憑證，請選擇 require 做為您的 SSL 模式。require SSL 模式會隱含信任伺服器的 SSL 憑證，而不會嘗試驗證憑證是否已經過 CA 簽署。
- AWS DMS 不支援 MySQL 和 MariaDb 端點的 TLS 1.3 版。

管理憑證

您可以使用 DMS 主控台來檢視和管理 SSL 憑證。您也可以使用 DMS 主控台來匯入憑證。



為 MySQL 相容、PostgreSQL 或 SQL Server 端點啟用 SSL

您可以新增新建立端點或現有端點的 SSL 連線。

使用 SSL 建立 AWS DMS 端點

1. 登入 AWS 管理主控台 並在 <https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> 開啟 AWS DMS 主控台。

如果您以 AWS Identity and Access Management (IAM) 使用者身分登入，請確定您具有適當的存取許可 AWS DMS。如需資料庫移轉所需許可的詳細資訊，請參閱[使用所需的 IAM 許可 AWS DMS](#)。

2. 在導覽窗格中，選擇 Certificates (憑證)。
3. 選擇 Import Certificate (匯入憑證)。
4. 上傳您要用於加密端點連線的憑證。

 Note

您也可以在建​​立或修改端點時使用 AWS DMS 主控台上傳憑證，方法是在建立資料庫端點頁面上選取新增 CA 憑證。

對於作為目標的 Aurora Serverless，請取得[將 TLS/SSL 與 Aurora Serverless 搭配使用](#)中提到的憑證。

5. 建立端點，如[步驟 2：指定來源與目標端點](#)中所述

若要修改現有 AWS DMS 端點以使用 SSL

1. 登入 AWS 管理主控台 並在 <https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> 開啟 AWS DMS 主控台。

如果您以 IAM 使用者身分登入，請確認您具備適當的許可來存取 AWS DMS。如需資料庫移轉所需許可的詳細資訊，請參閱[使用所需的 IAM 許可 AWS DMS](#)。

2. 在導覽窗格中，選擇 Certificates (憑證)。
3. 選擇 Import Certificate (匯入憑證)。
4. 上傳您要用於加密端點連線的憑證。

 Note

您也可以在建​​立資料庫端點頁面上選取新增 CA 憑證，以在建立或修改端點時使用 AWS DMS 主控台上傳憑證。

5. 在導覽窗格中，選擇 Endpoints (端點)，選取您要修改的端點，然後選擇 Modify (修改)。
6. 為 SSL 模式選擇一個值。

如果您選擇 `verify-ca` 或 `verify-full` 模式，您必須指定要用於 CA certificate (CA 憑證) 憑證，如下所示。

Secure Socket Layer (SSL) mode | [Info](#)
The type of Secure Socket Layer enforcement

verify-full ▼

CA certificate

▼ [Add new CA certificate](#)

- 選擇 **Modify** (修改)。
- 修改端點之後，請選取端點，然後選取 **Test connection** (測試連線) 以判斷 SSL 連線是否正常運作。

在您建立來源和目標端點之後，請建立使用這些端點的任務。如需建立任務的詳細資訊，請參閱 [步驟 3：建立任務並遷移資料](#)。

變更資料庫密碼

在大多數情況下，變更來源或目標端點的資料庫密碼相當簡單。如果您需要變更目前在遷移或複製任務中使用的端點的資料庫密碼，此程序需要額外的步驟。下列程序示範如何執行此作業。

變更改轉或複製任務中端點的資料庫密碼

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> 開啟 AWS DMS 主控台。

如果您以 IAM 使用者身分登入，請確認您具備適當的許可來存取 AWS DMS。如需所需許可的詳細資訊，請參閱 [使用所需的 IAM 許可 AWS DMS](#)。


2. 在導覽窗格中，選擇資料庫遷移任務。
3. 選擇使用您要變更其資料庫密碼之端點的任務，然後選擇 Stop (停止)。
4. 當任務停止時，您可以使用用來處理資料庫的原生工具，來變更端點的資料庫密碼。
5. 返回 DMS 管理主控台，然後從導覽窗格選擇 Endpoints (端點)。
6. 選擇您已變更其密碼的資料庫端點，然後選擇 Modify (修改)。
7. 在密碼方塊中輸入新的密碼，然後選擇儲存。
8. 從導覽窗格中，選擇資料庫遷移任務。
9. 選擇您之前停止的任務，然後選擇重新開始/恢復。
10. 根據您要如何繼續任務，選擇重新啟動或繼續，然後選擇開始任務。

搭配使用 Kerberos 身分驗證 AWS Database Migration Service

從 DMS v3.5.3 開始，您可以將 Oracle 或 SQL Server 來源端點設定為使用 Kerberos 身分驗證連線至資料庫執行個體。DMS 支援 Directory Service Microsoft Active Directory 和 Kerberos 身分驗證。如需 Microsoft Active Directory Services AWS 受管存取的詳細資訊，請參閱 [什麼是 Directory Service ?](#)。

AWS DMS Kerberos 身分驗證架構概觀

下圖提供 AWS DMS Kerberos 身分驗證工作流程的高階概觀。



搭配 使用 Kerberos 身分驗證的限制 AWS DMS

搭配 使用 Kerberos 身分驗證時，適用下列限制 AWS DMS：

- DMS 複寫執行個體支援一個 Kerberos `krb5.conf` 檔案和一個 keycache 檔案。
- 您必須在票證到期前至少 30 分鐘更新 Secrets Manager 中的 Kerberos keycache 檔案。
- 啟用 Kerberos 的 DMS 端點僅適用於啟用 Kerberos 的 DMS 複寫執行個體。

先決條件

若要開始，您必須從現有的 Active Directory 或 Kerberos 驗證的主機完成下列先決條件：

- 與您的內部部署 AD 建立 Active Directory 信任關係。如需詳細資訊，請參閱[教學課程：在 AWS Managed Microsoft AD 與自我管理 Active Directory 網域之間建立信任關係](#)。
- 準備簡化版的 Kerberos krb5.conf 組態檔案。包含有關領域、網域管理員伺服器的位置，以及主機名稱映射到 Kerberos 領域的資訊。您需要驗證 krb5.conf 內容已針對領域和網域領域名稱使用正確的混合大小寫進行格式化。例如：

```
[libdefaults]
  dns_lookup_realm = true
  dns_lookup_kdc = true
  forwardable = true
  default_realm = MYDOMAIN.ORG
[realms]
MYDOMAIN.ORG = {
  kdc = mydomain.org
  admin_server = mydomain.org
}
[domain_realm]
.mydomain.org = MYDOMAIN.ORG
mydomain.org = MYDOMAIN.ORG
```

- 準備 Kerberos keycache 檔案。檔案包含用戶端主體資訊的臨時 Kerberos 登入資料。檔案不會存放用戶端的密碼。您的 DMS 任務使用此快取票證資訊來取得沒有密碼的其他登入資料。在現有的 Active Directory 或 Kerberos 驗證的主機上執行下列步驟，以產生 keycache 檔案。
- 建立 Kerberos keytab 檔案。您可以使用 kutil 或 ktpass 公用程式產生 keytab 檔案。

如需 Microsoft ktpass 公用程式的詳細資訊，請參閱 Windows Server 文件中的 [ktpass](#)。

如需 MIT kutil 公用程式的詳細資訊，請參閱 MIT Kerberos 文件中的 [kutil](#)。

- 使用 kinit 公用程式從 keytab 檔案建立 Kerberos keycache 檔案。如需 kinit 公用程式的詳細資訊，請參閱 MIT Kerberos 文件中的 [kinit](#)。
- 使用 SecretBinary 參數將 Kerberos keycache 檔案存放在 Secrets Manager 中。當您將 keycache 檔案上傳至 Secrets Manager 時，DMS 會擷取該檔案，然後約每 30 分鐘更新一次本機快取檔案。當本機 keycache 檔案超過預先定義的過期時間戳記時，DMS 會正常停止任務。為了避免在進行中的複寫任務期間發生身分驗證失敗，請在票證過期前至少 30 分鐘更新 Secrets Manager 中的 keycache 檔案。如需詳細資訊，請參閱 Secrets Manager API 參考中的 [createsecret](#)。下列 AWS CLI 範例示範如何在 Secrets Manager 中以二進位格式存放 keycache 檔案：

```
aws secretsmanager create-secret --name keycache --secret-binary file:///keycachefile
```

- 授予 IAM 角色從 Secrets Manager 取得 keycache 檔案的 `GetSecretValue` 和 `DescribeSecret` 許可。確定 IAM 角色包含 `dms-vpc-role` 信任政策。如需 `dms-vpc-role` 信任政策的詳細資訊，請參閱 [建立要與 搭配使用的 IAM 角色 AWS DMS](#)。

下列範例顯示具有 Secrets Manager `GetSecretValue` 和 `DescribeSecret` 許可的 IAM 角色政策。`<keycache_secretsmanager_arn>` 值是您在上一個步驟中建立的 Keycache Secrets Manager ARN。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

在 DMS 複寫執行個體上啟用 Kerberos AWS 支援

Kerberos 領域與 Windows 中的網域相同。為了解決原則領域，Kerberos 依賴網域名稱服務 (DNS)。當您設定 `dns-name-servers` 參數時，複寫執行個體將使用您預先定義的自訂 DNS 伺服器集來解析 Kerberos 網域領域。解決 Kerberos 領域查詢的另一個替代選項是在複寫執行個體虛擬私有雲端 (VPC) 上設定 Amazon Route 53。如需詳細資訊，請參閱 [Route 53](#)。

使用 在 DMS 複寫執行個體上啟用 Kerberos 支援 AWS 管理主控台

若要使用主控台啟用 Kerberos 支援，請在建立複寫執行個體或修改複寫執行個體頁面的 Kerberos 身分驗證區段中輸入下列資訊：

- 來自您 `krb5.conf` 檔案的內容

- 包含 keycache 檔案之 Secrets Manager 秘密的 ARN
- 可存取秘密管理員 ARN 的 IAM 角色 ARN，以及擷取 keycache 檔案的許可

使用 在 DMS 複寫執行個體上啟用 Kerberos 支援 AWS CLI

下列 AWS CLI 範例呼叫會使用 Kerberos 支援建立私有 DMS 複寫執行個體。複寫執行個體使用自訂 DNS 來解析 Kerberos 領域。如需詳細資訊，請參閱 [create-replication-instance](#)。

```
aws dms create-replication-instance
--replication-instance-identifier my-replication-instance
--replication-instance-class dms.t2.micro
--allocated-storage 50
--vpc-security-group-ids sg-12345678
--engine-version 3.5.4
--no-auto-minor-version-upgrade
--kerberos-authentication-settings '{"KeyCacheSecretId":<secret-id>,"KeyCacheSecretIamArn":<secret-iam-role-arn>,"Krb5FileContents":<krb5.conf file contents>}'
--dns-name-servers <custom dns server>
--no-publicly-accessible
```

在來源端點上啟用 Kerberos 支援

在 DMS Oracle 或 SQL 伺服器來源端點上啟用 Kerberos 身分驗證之前，請確定您可以使用用戶端機器的 Kerberos 通訊協定對來源資料庫進行身分驗證。您可以使用 AWS DMS 診斷 AMI 在與複寫執行個體相同的 VPC 上啟動 Amazon EC2 執行個體，然後測試 kerberos 身分驗證。如需 AMI 的詳細資訊，請參閱 [使用 AWS DMS 診斷支援 AMI](#)。

使用 AWS DMS 主控台

在存取端點資料庫下，選擇 Kerberos 身分驗證。

使用 AWS CLI

指定端點設定參數，並將AuthenticationMethod選項設定為 kerberos。例如：

Oracle

```
aws dms create-endpoint
--endpoint-identifier my-endpoint
```

```
--endpoint-type source
--engine-name oracle
--username dmsuser@MYDOMAIN.ORG
--server-name mydatabaseserver
--port 1521
--database-name mydatabase
--oracle-settings "{\"AuthenticationMethod\": \"kerberos\"}"
```

SQL Server

```
aws dms create-endpoint
--endpoint-identifier my-endpoint
--endpoint-type source
--engine-name sqlserver
--username dmsuser@MYDOMAIN.ORG
--server-name mydatabaseserver
--port 1433
--database-name mydatabase
--microsoft-sql-server-settings "{\"AuthenticationMethod\": \"kerberos\"}"
```

測試來源端點

您必須針對已啟用 Kerberos 的複寫執行個體測試已啟用 Kerberos 的端點。當您未正確建立複寫執行個體或來源端點以進行 Kerberos 身分驗證時，端點 `test-connection` 動作將會失敗，並可能傳回與 Kerberos 相關的錯誤。如需詳細資訊，請參閱 [test-connection](#)。

的配額AWS Database Migration Service

您可以在以下內容找到 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 的資源配額及命名限制。

AWS DMS可遷移的資料庫大小上限取決於多種因素。取決的因素包含來源環境、來源資料庫的資料分佈，以及來源系統的忙碌程度。

判斷特定系統是否適合的最佳方法是AWS DMS進行測試。從讓組態正常運作慢慢開始，接著新增一些複雜的物件。最後再嘗試完全載入以進行測試。

的資源配額AWS Database Migration Service

每個AWS帳戶在可建立AWS DMS的資源數量上都有每個AWS區域的配額。在達到資源的配額後，建立該資源的額外呼叫便會失敗並發生例外狀況。

下表列出每個AWS區域AWS DMS的資源及其配額。

資源	預設配額
API 請求限流	每秒最多 200 個請求
API 請求重新整理率	每秒 8 個請求
每個使用者帳戶的複寫執行個體	60
複寫執行個體的儲存體總量	30,000 GB
每個使用者帳戶的事件訂閱	60
每個使用者帳戶的複寫子網路群組	60
每個複寫子網路群組的子網路	60
每個使用者帳戶的端點	1,000
每個複寫執行個體的端點	100
每個使用者帳戶的任務	600
每個複寫執行個體的任務	200

資源	預設配額
每個使用者帳戶的憑證	100
每個使用者帳戶的資料提供者	1,000
每個使用者帳戶的執行個體設定檔	60
每個使用者帳戶的遷移專案	50
每個使用者帳戶的 DMS 資料收集器	10
一次產生的目標建議	100
DMS 資料收集器每小時可上傳的檔案數	500
每個使用者帳戶的同質資料遷移	600
一次執行的同質資料遷移	100
每個遷移專案的同質資料遷移	10
無伺服器複寫	100

如需 API 請求限流配額和重新整理率的詳細資訊，請參閱[了解 API 請求限流](#)。

儲存體的 30,000 GB 配額適用於指定 AWS 區域中的所有 AWS DMS 複寫執行個體。若目標無法趕上來源，此儲存體便會用於快取變更，以及存放日誌資訊。

了解 API 請求限流

AWS DMS 支援不同但每秒最多 200 個 API 呼叫的 API 請求配額。換句話說，當 API 請求超過此速率時就會限流。此外，根據在提出另一個 API 請求之前 AWS DMS 重新整理配額所需的時間，您可以限制為每秒較少的 API 呼叫。此配額適用於您直接進行 API 呼叫時，以及在使用 AWS DMS 管理主控台時代表您進行呼叫時這兩種情況。

若要了解 API 請求限流的運作原理，此可以協助您想像 AWS DMS 維護追蹤 API 請求的字符儲存貯體。在這個情況中，儲存貯體中的每個字符都可讓您進行單一 API 呼叫。您在儲存貯體中一次擁有的字符不能超過 200 個。當您進行 API 呼叫時，會從儲存貯體 AWS DMS 移除一個權杖。如果您在一秒鐘內進行 200 次 API 呼叫，則儲存貯體為空，且任何嘗試進行其他 API 呼叫的嘗試都會失敗。對於

您未進行 API 呼叫的每秒，會將 8 個字符 AWS DMS 新增至儲存貯體，最多 200 個字符。這是 AWS DMS API 請求重新整理率。在限流後的任何時候，當您將字符新增到儲存貯體時，在呼叫再次限流前，您都可以根據字符的可用性進行許多 API 呼叫。

如果您使用 AWS CLI 執行調節的 API 呼叫，會 AWS DMS 傳回如下錯誤：

```
An error occurred (ThrottlingException) when calling the AwsDmsApiCall operation  
(reached max retries: 2): Rate exceeded
```

AwsDmsApiCall 在此是受限流的 AWS DMS API 操作名稱，例如 DescribeTableStatistics。然後，您可以在足夠的延遲後重試或進行不同的呼叫，以避免限流。

 Note

與其他某些服務 (例如 Amazon EC2) 管理的 API 請求限流不同，您無法要求提高由 AWS DMS 管理的 API 請求限流配額。

對 中的遷移任務進行故障診斷 AWS Database Migration Service

您可以在下面找到有關對 AWS Database Migration Service () 問題進行故障診斷的主題AWS DMS。這些主題可協助您解決使用 AWS DMS 和所選端點資料庫的常見問題。

如果您已開啟 AWS 支援案例，您的支援工程師可能會識別其中一個端點資料庫組態的潛在問題。工程師也可能會要求您執行支援指令碼，以傳回資料庫的相關診斷資訊。如需透過此類支援指令碼下載、執行和上傳診斷資訊的詳細資訊，請參閱[在 中使用診斷支援指令碼 AWS DMS](#)。

為了進行疑難排解，會在複製執行個體中 AWS DMS 收集追蹤和傾印檔案。如果發生需要故障診斷的問題，您可以將這些檔案提供給 AWS Support。根據預設，DMS 會清除超過三十天的追蹤和傾印檔案。若要選擇退出追蹤和傾印檔案集合，請透過 AWS Support 開啟案例。

主題

- [遷移任務執行緩慢](#)
- [任務狀態列不會移動](#)
- [任務完成但未遷移任何項目](#)
- [遺失外部索引鍵和次要索引](#)
- [AWS DMS 不會建立 CloudWatch 日誌](#)
- [連接到 Amazon RDS 時發生問題](#)
- [發生網路問題](#)
- [CDC 在完全載入後停滯](#)
- [重新開始任務時發生主索引鍵違規錯誤](#)
- [結構描述初始載入失敗](#)
- [任務失敗，出現不明錯誤](#)
- [任務從頭開始載入資料表](#)
- [每個任務導致問題的資料表數](#)
- [在 LOB 資料欄上建立主索引鍵時，任務失敗](#)
- [沒有主索引鍵之目標資料表上發生的重複記錄](#)
- [來源端點落在預留 IP 範圍內](#)
- [Amazon Athena 查詢中的時間戳記出現亂碼](#)
- [使用 Oracle 來疑難排解問題](#)

- [使用 MySQL 來疑難排解問題](#)
- [針對 PostgreSQL 的問題進行疑難排解](#)
- [對 Microsoft SQL Server 的問題進行疑難排解](#)
- [針對 Amazon Redshift 的問題進行疑難排解](#)
- [針對 Amazon Aurora MySQL 的問題進行疑難排解](#)
- [針對 SAP ASE 的問題進行疑難排解](#)
- [針對 IBM Db2 的問題進行疑難排解](#)
- [資料表已暫停發生錯誤「無法建置 'where' 陳述式」的資料表](#)
- [對中的延遲問題進行故障診斷 AWS Database Migration Service](#)
- [在中使用診斷支援指令碼 AWS DMS](#)
- [使用 AWS DMS 診斷支援 AMI](#)

遷移任務執行緩慢

有多種問題可能導致遷移任務執行緩慢，或導致後續任務的執行速度比初始任務較慢。

執行緩慢的遷移任務的最常見原因是配置給 AWS DMS 複寫執行個體的資源不足。為確保執行個體具有足夠資源，可在該執行個體上執行任務，請檢查複寫執行個體的 CPU、記憶體、置換檔和 IOPS 用量。例如，使用 Amazon Redshift 作為端點的多任務會耗用大量 I/O。您可以為複寫執行個體增加 IOPS，或將任務分割至多個複寫執行個體，讓遷移更有效率。

如需如何決定複寫執行個體大小的詳細資訊，請參閱[選取複寫執行個體的最佳大小](#)。

您可以執行下列操作來加快初始遷移載入的速度：

- 如果目標是 Amazon RDS 資料庫執行個體，請確定不為目標資料庫執行個體啟用多可用區。
- 在載入期間關閉自動備份或登入目標資料庫，遷移完成後再重新開啟這些功能。
- 如果目標上提供此功能，請使用佈建的 IOPS。
- 如果遷移資料包含 LOB，請確保已針對 LOB 遷移對任務進行最佳化。如需針對 LOB 進行最佳化的詳細資訊，請參閱[目標中繼資料任務設定](#)。

任務狀態列不會移動

任務狀態列會顯示任務進度的估計。此估計的品質取決於來源資料庫資料表統計資料的品質；資料表統計資料越佳，估計越準確。

對於只有一個資料表沒有預估資料列統計資料的任務，AWS DMS 無法提供任何類型的百分比完整預估。在這種情況下，使用任務狀態和所指出已載入的資料列，來確認任務正在執行中並有所進展。

任務完成但未遷移任何項目

如果任務完成後未遷移任何項目，請執行下列動作。

- 檢查建立端點的使用者是否具有您要遷移之資料表的讀取存取權。
- 檢查您要遷移的物件是否為資料表。如果是檢視，請更新資料表對應並將物件定位器指定為「檢視」或「全部」。如需詳細資訊，請參閱[從主控台指定資料表選取及轉換](#)。

遺失外部索引鍵和次要索引

AWS DMS 會建立資料表、主索引鍵，並在某些情況下建立唯一索引，但它不會建立任何其他不需要的物件，以有效地從來源遷移資料。例如，它不會建立輔助索引、非主索引鍵限制條件，或是資料預設。

若要從您的資料庫遷移次要物件，請使用資料庫的原生工具 (如果您將遷移至與來源資料庫相同的資料庫引擎)。如果您要遷移至與來源資料庫用來遷移次要物件之不同資料庫引擎，請使用 AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT)。

AWS DMS 不會建立 CloudWatch 日誌

如果複寫任務未建立 CloudWatch 日誌，請確定帳戶具有該 `dms-cloudwatch-logs-role` 角色。如果此角色不存在，請執行下列動作來建立此角色：

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/iam/> 開啟 IAM 主控台。
2. 選擇角色索引標籤。選擇建立角色。
3. 在選取信任的實體類型區段中，選擇 AWS 服務。
4. 在選擇使用案例區段中，選擇 DMS。
5. 選擇下一步：許可。
6. 在 [搜尋] 欄位中輸入 **AmazonDMSCloudWatchLogsRole**，然後勾選 AmazonDMSCloudWatchLogsRole 旁邊的方塊。這會授予存取 CloudWatch 的 AWS DMS 許可。
7. 選擇下一步：標籤。
8. 選擇下一步：檢閱。

9. 在角色名稱中輸入 **dms-cloudwatch-logs-role**。此名稱會區分大小寫。
10. 選擇建立角色。

Note

如果您的帳戶屬於 AWS Organizations，請確認服務控制政策 (SCPs) 未限制您的 IAM 角色許可。SCPs 可以覆寫和限制 IAM 角色許可，即使它們已正確設定。

連接到 Amazon RDS 時發生問題

有多種原因可能導致您無法連線至您設為來源或目標的 Amazon RDS 資料庫執行個體。一些要檢查的項目如下：

- 檢查使用者名稱和密碼的組合是否正確。
- 檢查 Amazon RDS 主控台中針對執行個體顯示的端點值，是否與用於建立 AWS DMS 端點的端點識別碼相同。
- 檢查 Amazon RDS 主控台針對執行個體顯示的連接埠值，是否與指派給 AWS DMS 端點的連接埠相同。
- 檢查指派給 Amazon RDS 資料庫執行個體的安全群組，是否允許來自 AWS DMS 複寫執行個體的連線。
- 如果 AWS DMS 複寫執行個體和 Amazon RDS 資料庫執行個體不在相同的虛擬私有雲端 (VPC) 中，請檢查資料庫執行個體是否可公開存取。

錯誤訊息：不正確的執行緒連接字串：不正確的執行緒值 0

當您測試端點的連線時，此錯誤可能經常發生。此錯誤表示連接字串中有錯誤。範例是主機 IP 地址之後的空格。另一個是複製到連接字串中的字元錯誤。

發生網路問題

最常見的聯網問題，涉及 AWS DMS 複寫執行個體所使用的 VPC 安全群組。根據預設，此安全群組規則的規則允許在所有連接埠上傳出到 0.0.0.0/0。在許多情況下，您可以修改此安全群組或使用您自己的安全群組。如果是這樣，請至少確保將輸出提供給各自資料庫連接埠上的來源和目標端點。

其他與組態相關的問題可能包括下列各項：

- 複寫執行個體以及相同 VPC 中的來源和目標端點：端點所使用的安全群組必須允許來自複寫執行個體的資料庫連接埠輸入。確定複寫執行個體所使用的安全群組已輸入這些端點。或者您也可以端點所使用的安全群組中建立規則，允許存取複寫執行個體的私有 IP 地址。
- 來源端點位於複寫執行個體所使用的 VPC 之外 (使用網際網路閘道)：VPC 安全群組必須包含將不適用於 VPC 的流量傳送至網際網路閘道的路由規則。在此組態中，與端點的連線看起來就像是來自複寫執行個體上的公有 IP 地址。
- 來源端點位於複寫執行個體所使用的 VPC 外部 (使用 NAT 閘道)：您可以使用繫結至單一彈性網路介面的單一彈性 IP 地址，來設定網路位址轉譯 (NAT) 閘道。此 NAT 閘道會接收 NAT 識別碼 (nat-#####)。

在某些情況下，VPC 包含指向該 NAT 閘道 (而不是網際網路閘道) 的預設路由。在這種情況下，複寫執行個體會改為使用 NAT 閘道的公用 IP 地址連絡資料庫端點。在此情況下，若要輸入至 VPC 外部的資料庫端點，則需要允許從 NAT 地址 (而不是複寫執行個體的公有 IP 地址) 輸入。

如需使用您自己的內部部署名稱伺服器的相關資訊，請參閱[使用自己的內部部署名稱伺服器](#)。

CDC 在完全載入後停滯

當多個 AWS DMS 設定互相衝突時，複寫變更可能會在完全載入遷移後將變慢或停滯。

例如，假設目標資料表準備模式參數設定為不執行任何操作或截斷。在此情況下，您已指示不對目標資料表 AWS DMS 進行設定，包括建立主要和唯一索引。如果您尚未在目標資料表上建立主索引鍵或唯一索引鍵，會針對每次更新 AWS DMS 執行完整資料表掃描。這種方式可能會大幅影響效能。

重新開始任務時發生主索引鍵違規錯誤

當資料保留在先前遷移任務的目標資料庫時，可能會出現此錯誤。如果目標資料表準備模式選項設定為不執行任何動作，AWS DMS 不會對目標資料表進行任何準備，包括清除從先前任務插入的資料。

為了重新開始任務並避免這些錯誤，請移除在執行先前任務時插入目標資料表中的資料列。

結構描述初始載入失敗

在某些情況下，結構描述的初始載入可能會失敗，並顯示錯誤

```
Operation:getSchemaListDetails:errType=, status=0, errMessage=, errDetails=。
```

在這種情況下，AWS DMS 用來連線到來源端點的使用者帳戶沒有必要的許可。

任務失敗，出現不明錯誤

不明類型的錯誤原因可能有所不同。不過，我們通常會發現問題涉及配置給 AWS DMS 複寫執行個體的資源不足。

檢查複寫執行個體的 CPU、記憶體、置換檔和 IOPS 的用量，以確保複寫執行個體具有足夠資源可執行遷移。如需監控的詳細資訊，請參閱[AWS Database Migration Service 指標](#)。

任務從頭開始載入資料表

AWS DMS 尚未完成資料表的初始載入時，會從頭開始重新啟動資料表載入。當任務重新啟動時，會在初始載入未完成時從頭 AWS DMS 重新載入資料表。

每個任務導致問題的資料表數

沒有設定限制，限制每項複寫任務的資料表數量。但就經驗法則來說，我們建議將任務中的資料表數限制為少於 60,000。當單一任務使用 60,000 個以上的資料表時，資源的使用通常會成為瓶頸。

在 LOB 資料欄上建立主索引鍵時，任務失敗

在完整 LOB 或有限 LOB 模式中，AWS DMS 不支援複寫屬於 LOB 資料類型的主索引鍵。

DMS 一開始會先將包含 LOB 欄位的資料列做為 Null 遷移，稍後再更新 LOB 欄位。因此，在 LOB 欄位上建立主索引鍵時，由於主索引鍵不可為 Null，初始插入會失敗。解決方法是新增另一個資料欄作為主索引鍵，然後從 LOB 資料欄移除主索引鍵。

沒有主索引鍵之目標資料表上發生的重複記錄

執行完全載入和 CDC 任務可能會在沒有主索引鍵或唯一索引的目標資料表上建立重複記錄。如要避免在完全載入和 CDC 任務期間於目標資料表上建立重複記錄，請確認目標資料表包含主索引鍵或唯一索引。

來源端點落在預留 IP 範圍內

如果 AWS DMS 來源資料庫使用預留 IP 範圍 192.168.0.0/24 內的 IP 地址，則來源端點連線測試會失敗。下列步驟提供可能的解決方法：

1. 尋找不在預留範圍內，且可以和位於 192.168.0.0/24 的來源資料庫進行通訊的 Amazon EC2 執行個體。

2. 安裝 socat 代理並執行。下列顯示一個範例。

```
yum install socat

socat -d -d -lmlocal2 tcp4-listen:database_port,bind=0.0.0.0,reuseaddr,fork
tcp4:source_database_ip_address:database_port
&
```

針對 AWS DMS 端點使用上述 Amazon EC2 執行個體 IP 地址和資料庫連接埠。請確定端點具有允許 AWS DMS 存取資料庫連接埠的安全群組。請注意，代理必須在 DMS 任務執行期間執行。視使用案例而定，您可能需要自動執行代理設定。

Amazon Athena 查詢中的時間戳記出現亂碼

如果在 Athena 查詢中出現時間戳記，請使用 AWS 管理主控台 或 [ModifyEndpoint](#) 動作，將 Amazon S3 端點parquetTimestampInMillisecond的值設定為 true。如需詳細資訊，請參閱 [S3Settings](#)。

使用 Oracle 來疑難排解問題

接下來，您可以了解如何針對 AWS DMS 搭配 Oracle 資料庫使用 的特定問題進行疑難排解。

主題

- [從檢視提取資料](#)
- [從 Oracle 12c 遷移 LOB](#)
- [在 Oracle LogMiner 和 Binary Reader 之間切換](#)
- [錯誤：Oracle CDC 已停止 122301 Oracle CDC 超過最大重試計數器。](#)
- [自動將補充記錄新增至 Oracle 來源端點](#)
- [LOB 變更未擷取](#)
- [錯誤：ORA-12899：資料欄 column-name 的值過大](#)
- [NUMBER 資料類型轉譯錯誤](#)
- [記錄在完全載入期間遺失](#)
- [資料表錯誤](#)
- [錯誤：無法擷取 Oracle 封存還原日誌目的地識別碼](#)
- [評估 Oracle 還原或封存日誌的讀取效能](#)

- [無法取得 LOB 資料](#)

從檢視提取資料

您可以從檢視提取資料；但您無法將其用於進行中複寫。若要能夠從檢視擷取資料，您必須將下列程式碼新增至 Oracle 來源端點頁面的端點設定區段。當您從檢視擷取資料時，檢視會顯示為目標結構描述上的資料表。

```
"ExposeViews": true
```

從 Oracle 12c 遷移 LOB

AWS DMS 可以使用兩種方法來擷取 Oracle 資料庫的變更：Binary Reader 和 Oracle LogMiner。根據預設，AWS DMS 會使用 Oracle LogMiner 來擷取變更。不過，在 Oracle 12c 中，Oracle LogMiner 不支援 LOB 資料欄。若要擷取變更至 Oracle 12c 的 LOB 資料行，請使用 Binary Reader。

在 Oracle LogMiner 和 Binary Reader 之間切換

AWS DMS 可以使用兩種方法來擷取來源 Oracle 資料庫的變更：Binary Reader 和 Oracle LogMiner。Oracle LogMiner 為預設值。若要切換為使用 Binary Reader 擷取變更，請執行下列操作：

使用 Binary Reader 擷取變更

1. 登入 AWS 管理主控台 並在 <https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> 開啟 AWS DMS 主控台。
2. 選擇端點。
3. 選擇您希望使用 Binary Reader 的 Oracle 來源端點。
4. 選擇 Modify (修改)。
5. 選擇進階，然後將下列程式碼新增至額外連線屬性。

```
useLogminerReader=N
```

6. 使用 SQL-Plus 等 Oracle 開發人員工具，將下列額外權限授予用於連線至 Oracle 端點的 AWS DMS 使用者帳戶。

```
SELECT ON V_$TRANSPORTABLE_PLATFORM
```

錯誤：Oracle CDC 已停止 122301 Oracle CDC 超過最大重試計數器。

當所需的 Oracle 封存日誌在 AWS DMS 能夠用來擷取變更之前已從伺服器中移除時，就會發生此錯誤。在您的資料庫伺服器提高日誌保留期政策。針對 Amazon RDS 資料庫，請執行下列程序以提高日誌保留期。例如，下列程式碼會將 Amazon RDS 資料庫執行個體上的日誌保留期提高為 24 小時。

```
exec rdsadmin.rdsadmin_util.set_configuration('archivelog retention hours',24);
```

自動將補充記錄新增至 Oracle 來源端點

根據預設，AWS DMS 的補充記錄已關閉。若要為來源 Oracle 端點自動開啟補充日誌記錄，請執行下列操作：

自動將補充記錄新增至來源 Oracle 端點

1. 登入 AWS 管理主控台 並在 <https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> 開啟 AWS DMS 主控台。
2. 選擇端點。
3. 選擇要新增補充記錄的 Oracle 來源端點。
4. 選擇 Modify (修改)。
5. 選擇進階，然後將下列程式碼新增至額外連線屬性文字方塊：

```
addSupplementalLogging=Y
```

6. 選擇 Modify (修改)。

LOB 變更未擷取

目前，資料表必須具有的主索引鍵 AWS DMS，才能擷取 LOB 變更。如果包含 LOB 的資料表不具有主索引鍵，您可以採取幾項動作來擷取 LOB 變更：

- 將主索引鍵新增至資料表。此動作與新增 ID 資料行並使用觸發將其填入序列一樣簡單。
- 建立資料表的具體化視觀表，其中包含系統產生的 ID 作為主索引鍵，並遷移具體化視觀表，而非資料表。
- 建立邏輯備用副本，將主索引鍵新增至資料表，並從邏輯備用副本遷移。

錯誤：ORA-12899：資料欄 *column-name* 的值過大

錯誤「ORA-12899：資料欄 *column-name* 值太大」通常是由幾個問題引起的。

在其中一個問題中，來源和目標資料庫所使用的字元集不相符。

在另一個問題中，兩個資料庫之間的國家語言支援 (NLS) 設定有所不同。此錯誤的常見原因，是當來源資料庫 NLS_LENGTH_SEMANTICS 參數設為 CHAR，且目標資料庫 NLS_LENGTH_SEMANTICS 參數設為 BYTE。

NUMBER 資料類型轉譯錯誤

Oracle NUMBER 資料類型會根據 NUMBER 的精確度和規模，轉換為各種 AWS DMS 資料類型。這些轉換記錄在此處：[Oracle 的來源資料類型](#)。使用來源 Oracle 端點的端點設定，也會影響 NUMBER 類型的轉換方式。這些端點設定將記錄在 [使用 Oracle 做為來源時的端點設定 AWS DMS](#) 中。

記錄在完全載入期間遺失

執行完全載入時，會在資料庫層級 AWS DMS 尋找開啟的交易，並等待交易遞交。例如，根據任務設定 TransactionConsistencyTimeout=600，即使開啟的交易位於未包含在資料表映射中的資料表上，AWS DMS 仍會等待 10 分鐘。但是，如果開啟的交易位於資料表對應中包含的資料表上，並且交易未及時遞交，就會導致目標資料表結果中的記錄遺失。

如果您知道開啟的交易需要更長的時間才能遞交，則可以修改 TransactionConsistencyTimeout 任務設定並延長等待時間。

另請留意 FailOnTransactionConsistencyBreached 任務設定的預設值為 false。這表示 AWS DMS 繼續套用其他交易，但遺漏開啟的交易。如果您希望任務在開啟的交易未及時關閉時失敗，您可以將 FailOnTransactionConsistencyBreached 設為 true。

資料表錯誤

如果 WHERE 子句未參考主索引鍵資料欄，而且未針對所有資料欄使用補充記錄，則 Table Error 會在複寫期間顯示在資料表統計資料中。

若要修正這個問題，請開啟參照資料表之所有資料欄的補充記錄。如需詳細資訊，請參閱[設定補充記錄](#)。

錯誤：無法擷取 Oracle 封存還原日誌目的地識別碼

當 Oracle 來源沒有任何產生的封存日誌或 V\$ARCHIVED_LOG 為空時，就會發生此錯誤。您可以手動切換日誌來解決此錯誤。

針對 Amazon RDS 資料庫，請執行下列程序以切換日誌檔案。該 switch_logfile 程序沒有參數。

```
exec rdsadmin.rdsadmin_util.switch_logfile;
```

對於自我管理的 Oracle 來源資料庫，請使用下列命令強制日誌切換。

```
ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE ;
```

評估 Oracle 還原或封存日誌的讀取效能

如果 Oracle 來源發生效能問題，您可以評估 Oracle 還原或封存日誌的讀取效能，以找出改善效能的方法。若要測試還原或封存日誌讀取效能，請使用 [AWS DMS 診斷 Amazon Machine Image](#) (AMI)。

您可以使用 AWS DMS 診斷 AMI 來執行下列動作：

- 使用 bFile 方法來評估還原日誌檔案效能。
- 使用 LogMiner 方法來評估還原日誌檔案效能。
- 使用 PL/SQL (dbms_lob.read) 方法來評估還原日誌檔案效能。
- 使用單執行緒來評估 ASMFile 的讀取效能。
- 使用多執行緒來評估 ASMFile 的讀取效能。
- 使用 Direct OS Readfile() Windows 或 Pread64 Linux 函數來評估還原日誌檔案。

然後，您可以根據結果採取補救步驟。

測試 Oracle 還原或封存日誌檔案的讀取效能

1. 建立 AWS DMS 診斷 AMI Amazon EC2 執行個體並與其連線。

如需詳細資訊，請參閱[使用 AWS DMS 診斷 AMI](#)。

2. 執行 awsreplperf 命令。

```
$ awsreplperf
```

命令會顯示 AWS DMS Oracle 讀取效能公用程式選項。

```
0. Quit
1. Read using Bfile
2. Read using LogMiner
3. Read file PL/SQL (dms_lob.read)
4. Read ASMFile Single Thread
5. Read ASMFile Multi Thread
6. Readfile() function
```

3. 從清單選取選項。

4. 輸入下列資料庫連線和封存日誌資訊。

```
Oracle user name [system]:
Oracle password:

Oracle connection name [orcl1x]:
Connection format hostname:port/instance

Oracle event trace? [N]:
Default N = No or Y = Yes

Path to redo or archive log file []:
```

5. 檢查顯示的輸出是否有相關的讀取效能資訊。例如，以下顯示的是選取選項編號 2 (使用 LogMiner 讀取) 可能產生的輸出。

```

Enter your choice>>2
Oracle user name: [system] >> * * *
Oracle password :
Oracle connection name : [orcl1x] >> * * * 9:1521/orcl
Oracle event trace ? : [N] >>n
Full path to redo or archive log file: [] >>+EBSFRA/PORCL/ONLINELOG/group_11.1380.1101828345
Elapsed Time : 7044.83973 sec
Read speed in : 0.088575 MB/sec
LogMinerRead: counted 1198389 redo log rows, total undo / redo size : 655073562
  
```

Annotations in the screenshot:

- User name:** Points to the user name input field.
- Hostname:TCP-Port/Instance:** Points to the connection name input field.
- Default N = No; Y=Yes:** Points to the event trace input field.
- Oracle Redo Log file: SELECT * FROM V\$LOGFILE;** Points to the full path to redo or archive log file input field.
- Result with estimated time, read speed, and redo log rows count:** Points to the output lines showing elapsed time, read speed, and redo log rows count.

6. 若要結束公用程式，請輸入 0 (零)。

後續步驟

- 當結果顯示讀取速度低於可接受的閾值時，請在端點上執行 [Oracle 診斷支援指令碼](#)、檢閱等待時間、載入設定檔和 IO 設定檔區段。然後調整任何可能改善讀取效能的異常組態。例如，如果還原日誌檔案不超過 2 GB，請嘗試將 LOG_BUFFER 增加到 200 MB，以協助改善效能。
- 檢閱 [AWS DMS 最佳實務](#)，確保 DMS 複寫執行個體、任務和端點都進行最適當的設定。

無法取得 LOB 資料

中的 LOB（大型物件）查詢失敗會在資料遷移程序的特定情況下 AWS DMS 發生。在完全載入階段期間，當任務設定為 FULL LOB 模式時，會 AWS DMS 採用 LOB 資料遷移的查詢方法。值得注意的是，在 CDC（變更資料擷取）階段期間，無論 LOB 設定為何，AWS DMS 都會一致地使用查詢方法。

AWS DMS 會先在沒有 LOB 資料欄的情況下複寫資料列、使用 SELECT 命令擷取 LOB 資料，並執行 UPDATE 命令來複寫目標上的 LOB 欄位。此循序 INSERT 和 UPDATE 操作會描述 lookUP 行為。CDC 階段期間的 LOB 查詢並不適用於所有資料庫引擎，並且根據資料大小，任務可能會與資料欄資料一起複寫內嵌資料列。

LOB 查詢程序失敗是可能在遷移期間發生的常見問題，顯示「無法取得 lob 資料，即將設定為 null」錯誤訊息。在此失敗期間，目標上的部分資料表資料，特別是 LOB 資料欄會顯示為 NULL 值。各種因素可能會觸發這些失敗：

- DMS 完成查詢程序之前發生的來源資料列刪除
- 中斷查詢執行緒的間歇性連線問題
- 由於來源資料表鎖定案例而進入等待狀態的 DMS 查詢

若要解決這些 LOB 查詢失敗，您可以執行下列動作：

- 在完全載入階段期間實作有限 LOB 設定，以消除查詢行為並增強效能。
- 在目標上遇到查詢失敗訊息和部分資料時重新載入受影響的資料表。
- 對於因間歇性網路或來源資料庫可用性問題而發生的問題，請重新啟動任務以解決所有資料表資料不一致的問題。

這些處理 LOB 查詢失敗的步驟可確保更可靠的資料遷移，並在整個過程中協助維護資料完整性。

使用 MySQL 來疑難排解問題

接下來，您可以了解如何針對 AWS DMS 搭配 MySQL 資料庫使用的特定問題進行疑難排解。

主題

- [由於已停用二進位日誌記錄格式，導致 Amazon RDS 資料庫執行個體端點的 CDC 任務失敗](#)
- [目標 MySQL 執行個體的連線在任務期間中斷連線](#)
- [將自動認可新增至 MySQL 相容端點](#)
- [在目標 MySQL 相容端點停用外部金鑰](#)
- [以問號取代的字元](#)
- [「錯誤事件」日誌項目](#)
- [使用 MySQL 5.5 變更資料擷取](#)
- [增加 Amazon RDS 資料庫執行個體的二進位日誌保留期](#)
- [日誌訊息：套用於目標資料庫時，來源資料庫中的某些變更並未產生作用。](#)
- [錯誤：識別碼太長](#)
- [錯誤：不支援的字元集導致欄位資料轉換失敗](#)
- [錯誤：Codepage 1252 到 UTF8 \[120112\] 的欄位資料轉換失敗](#)
- [未遷移的索引、外部索引鍵或梯級更新或刪除](#)

由於已停用二進位日誌記錄格式，導致 Amazon RDS 資料庫執行個體端點的 CDC 任務失敗

Amazon RDS 資料庫執行個體出現此問題的原因是自動備份已停用。將備份保留期設非零的值以啟用自動備份。

目標 MySQL 執行個體的連線在任務期間中斷連線

如果具有 LOB 的任務從 MySQL 目標中斷連線，您可能會在任務日誌中看到下列類型的錯誤。

```
[TARGET_LOAD ]E: RetCode: SQL_ERROR SqlState: 08S01 NativeError:
2013 Message: [MySQL][ODBC 5.3(w) Driver][mysqld-5.7.16-log]Lost connection
to MySQL server during query [122502] ODBC general error.
```

```
[TARGET_LOAD ]E: RetCode: SQL_ERROR SqlState: HY000 NativeError:
```



```
2006 Message: [MySQL][ODBC 5.3(w) Driver]MySQL server has gone away
[122502] ODBC general error.
```

在此情況下，您可能需要調整部分任務設定。

若要解決任務從 MySQL 目標中斷連線的問題，請執行下列操作：

- 確認您將資料庫變數 `max_allowed_packet` 大小設定為足以保存您最大的 LOB。
- 確認您將下列變數設定為具有高逾時值。我們建議您對每項變數的值設定為至少 5 分鐘。
 - `net_read_timeout`
 - `net_write_timeout`
 - `wait_timeout`

如需設定 MySQL 系統變數的相關資訊，請參閱 [MySQL 文件](#) 中的 [伺服器系統變數](#)。

將自動認可新增至 MySQL 相容端點

將自動認可新增至目標 MySQL 相容端點

1. 登入 AWS 管理主控台 並在 <https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> 開啟 AWS DMS 主控台。
2. 選擇端點。
3. 選擇要新增自動認可的 MySQL 相容目標端點。
4. 選擇 Modify (修改)。
5. 選擇進階，然後將下列程式碼新增至額外連線屬性文字方塊：

```
Initstmt= SET AUTOCOMMIT=1
```

6. 選擇 Modify (修改)。

在目標 MySQL 相容端點停用外部金鑰

您可以在目標 MySQL、Amazon Aurora MySQL 相容版本或 MariaDB 端點的進階區段中，將下列項目新增至額外連線屬性，以停用 MySQL 上的外部索引鍵檢查。

在目標 MySQL 相容端點停用外部金鑰

1. 登入 AWS 管理主控台 並在 <https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> 開啟 AWS DMS 主控台。
2. 選擇端點。
3. 選擇您要停用外部索引鍵的 MySQL、Aurora MySQL 或 MariaDB 目標端點。
4. 選擇 Modify (修改)。
5. 選擇進階，然後將下列程式碼新增至額外連線屬性文字方塊：

```
Initstmt=SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0
```

6. 選擇 Modify (修改)。

以問號取代的字元

造成此問題的最常見情況是來源端點字元已由 AWS DMS 不支援的字元集編碼。

「錯誤事件」日誌項目

遷移日誌中的「錯誤事件」項目通常表示在來源資料庫端點上嘗試不支援的資料定義語言 (DDL) 操作。不支援的 DDL 操作會造成複寫執行個體無法略過的事件，導致將錯誤事件記錄下來。

若要修正此問題，請從頭開始重新開始任務。這樣做會重新載入資料表，並在發出不支援的 DDL 操作之後的某個時間點開始擷取變更。

使用 MySQL 5.5 變更資料擷取

AWS DMS Amazon RDS MySQL 相容資料庫的變更資料擷取 (CDC) 需要完整的映像資料列型二進位記錄，這在 MySQL 5.5 版或更低版本中不受支援。若要使用 AWS DMS CDC，您必須將 Amazon RDS 資料庫執行個體升級至 MySQL 5.6 版。

增加 Amazon RDS 資料庫執行個體的二進位日誌保留期

AWS DMS 需要保留二進位日誌檔案以進行變更資料擷取。若要提高 Amazon RDS 資料庫執行個體的二進位日誌保留期，請使用下列程序。下列命令會將日誌保留期提高為 24 小時。

```
call mysql.rds_set_configuration('binlog retention hours', 24);
```

日誌訊息：套用於目標資料庫時，來源資料庫中的某些變更並未產生作用。

當將 MySQL 資料庫資料欄的值 AWS DMS 更新為其現有值 `zero rows affected` 時，會從 MySQL 傳回的訊息。這種行為與其他資料庫引擎 (例如 Oracle 和 SQL Server) 不同。這些引擎會更新一個資料列，即使取代值與目前值相同。

錯誤：識別碼太長

識別碼太長時會發生下列錯誤：

```
TARGET_LOAD E: RetCode: SQL_ERROR SqlState: HY000 NativeError:
1059 Message: MySQLhttp://ODBC 5.3(w) Driverhttp://mysqld-5.6.10Identifier
name 'name' is too long 122502 ODBC general error. (ar_odbc_stmt.c:4054)
```

在某些情況下，您會 AWS DMS 將設定為在目標資料庫中建立資料表和主索引鍵。在這些情況下，DMS 目前不會將相同的名稱用在來源資料庫中使用的主索引鍵。反之，DMS 會根據資料表名稱建立主索引鍵名稱。如果資料表名稱很長，自動產生的識別碼可能會超過 MySQL 允許的限制。

為了解決這個問題，目前的方法是先在目標資料庫中預先建立資料表和主索引鍵。然後使用任務，將任務設定目標資料表準備模式設為不執行任何操作或截斷來填入目標資料表。

錯誤：不支援的字元集導致欄位資料轉換失敗

不支援的字元集導致欄位資料轉換失敗時，會發生下列錯誤：

```
"[SOURCE_CAPTURE ]E: Column 'column-name' uses an unsupported character set [120112]
A field data conversion failed. (mysql_endpoint_capture.c:2154)
```

請檢查與連線相關的資料庫參數。您可以使用下列命令來設定這些參數。

```
SHOW VARIABLES LIKE '%char%';
```

錯誤：Codepage 1252 到 UTF8 [120112] 的欄位資料轉換失敗

如果來源 MySQL 資料庫中具有非 codepage-1252 字元，則在遷移過程中可能會發生下列錯誤。

```
[SOURCE_CAPTURE ]E: Error converting column 'column_xyz' in table  
'table_xyz with codepage 1252 to UTF8 [120112] A field data conversion failed.  
(mysql_endpoint_capture.c:2248)
```

若要解決此問題，您可以對來源 MySQL 端點使用 CharsetMapping 額外連線屬性以指定字元集映射。如果您新增此端點設定，您可能需要從頭開始重新啟動 AWS DMS 遷移任務。

例如，下列端點設定可用於來源字元集為 Utf8 或 latin1 的 MySQL 來源端點。65001 是 UTF8 字碼頁識別碼。

```
CharsetMapping=utf8,65001  
CharsetMapping=latin1,65001
```

未遷移的索引、外部索引鍵或梯級更新或刪除

AWS DMS 不支援遷移次要物件，例如索引和外部索引鍵。若要從梯級更新或刪除操作複製對子資料表所做的變更，您必須在目標資料表上啟用觸發的外部索引鍵條件。若要解決此限制，請在目標資料表上手動建立外部索引鍵。然後，如下所述，為完全載入和 CDC 建立單一任務，或針對完全載入和 CDC 建立兩個單獨的任務：

建立支援完全載入和 CDC 的單一任務

此程序說明如何使用完全載入和 CDC 的單一任務，來遷移外部索引鍵和索引。

建立完全載入和 CDC 任務

1. 在目標上手動建立具有外部索引鍵和索引的資料表，以符合來源資料表。
2. 將下列 ECA 新增至目標 AWS DMS 端點：

```
Initstmt=SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
```

3. 建立將 TargetTablePrepMode 設為 AWS DMS 的任務DO_NOTHING。

4. 將 `Stop task after full load completes` 設定設為 `StopTaskCachedChangesApplied`。
5. 啟動 `task.stops` 任務完成完全載入並套用任何快取變更後自動 AWS DMS 停止任務。
6. 移除您先前新增的 `SET FOREIGN_KEY_CHECKS ECA`。
7. 繼續任務。任務會進入 CDC 階段，並將來源資料庫的持續變更套用至目標。

分別建立完全載入和 CDC 任務

這些程序說明如何使用完全載入和 CDC 的個別任務，來遷移外部索引鍵和索引。

建立完全載入任務

1. 在目標上手動建立具有外部索引鍵和索引的資料表，以符合來源資料表。
2. 將下列 ECA 新增至目標 AWS DMS 端點：

```
Initstmt=SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
```

3. 建立 AWS DMS 任務，並將 `TargetTablePrepMode` 參數設定為 `DO_NOTHING`，並將參數 `EnableValidation` 設定為 `FALSE`。
4. 啟動 `task.stops` 任務完成完全載入並套用任何快取變更後自動 AWS DMS 停止任務。
5. 任務完成後，請記下 UTC 的完全載入任務開始時間，或二進位日誌檔名稱和位置，以開始僅限 CDC 任務。請參閱日誌以從初始完全載入開始時間取得 UTC 的時間戳記。

建立僅限 CDC 的任務

1. 移除您先前設定的 `SET FOREIGN_KEY_CHECKS ECA`。
2. 建立僅限 CDC 的任務，並將開始位置設定為上一個步驟中記錄的完全載入開始時間。或者，您可以使用在先前步驟中記錄的二進位日誌位置。將 `TargetTablePrepMode` 設定設為 `DO_NOTHING`。視需要透過將 `EnableValidation` 設定設為 `TRUE`，來啟用資料驗證。
3. 開始僅限 CDC 的任務，並監控日誌是否有誤。

Note

此因應措施僅適用於 MySQL 到 MySQL 的遷移。您無法將此方法與「批次套用」功能搭配使用，因為「批次套用」要求目標資料表不包含作用中的外部索引鍵。

針對 PostgreSQL 的問題進行疑難排解

接下來，您可以了解如何疑難排解 AWS DMS 搭配 PostgreSQL 資料庫使用的特定問題。

主題

- [JSON 資料類型遭截斷](#)
- [使用者定義資料類型的資料欄未正確遷移](#)
- [錯誤：未選取要在其中建立的結構描述](#)
- [未使用 CDC 複寫對資料表所做的刪除和更新](#)
- [未傳播截斷陳述式](#)
- [防止 PostgreSQL 擷取 DDL](#)
- [選取要在其中建立用於擷取 DDL 之資料庫物件的結構描述](#)
- [Oracle 資料在遷移至 PostgreSQL 後遺失](#)
- [在長時間交易期間 \(例如 ETL 工作負載\)，ReplicationSlotDiskUsage 增加，而且 restart_lsn 停止向前移動](#)
- [使用檢視做為來源的任務沒有複製的資料列](#)
- [編碼 "UTF8" 的位元組序列無效](#)

JSON 資料類型遭截斷

AWS DMS 會將 PostgreSQL 中的 JSON 資料類型視為 LOB 資料類型資料欄。這表示，當您使用有限 LOB 模式時，LOB 大小限制會套用於 JSON 資料。

例如，假設將有限 LOB 模式設定為 4,096 KB。在這種情況下，任何大於 4,096 KB 的 JSON 資料會在 4,096 KB 的限制下遭到截斷，並在 PostgreSQL 中無法通過驗證測試。

例如，下列日誌資訊顯示因為有限 LOB 模式設定而遭截斷且無法通過驗證的 JSON。

```
03:00:49
```

```
2017-09-19T03:00:49 [TARGET_APPLY ]E: Failed to execute statement:
```

```
'UPDATE "public"."delivery_options_quotes" SET "id"=? , "enabled"=? ,  
"new_cart_id"=? , "order_id"=? , "user_id"=? , "zone_id"=? , "quotes"=? ,  
"start_at"=? , "end_at"=? , "last_quoted_at"=? , "created_at"=? ,  
"updated_at"=? WHERE "id"=? ' [1022502] (ar_odbc_stmt
```

```
2017-09-19T03:00:49 [TARGET_APPLY ]E: Failed to execute statement:
```

```
'UPDATE "public"."delivery_options_quotes" SET "id"=? , "enabled"=? ,  
"new_cart_id"=? , "order_id"=? , "user_id"=? , "zone_id"=? , "quotes"=? ,
```

```
"start_at"=? , "end_at"=? , "last_quoted_at"=? , "created_at"=? ,
"updated_at"=? WHERE "id"=? ' [1022502] (ar_odbc_stmt.c:2415)
#
03:00:49
2017-09-19T03:00:49 [TARGET_APPLY ]E: RetCode: SQL_ERROR SqlState:
22P02 NativeError: 1 Message: ERROR: invalid input syntax for type json;,
Error while executing the query [1022502] (ar_odbc_stmt.c:2421)
2017-09-19T03:00:49 [TARGET_APPLY ]E: RetCode: SQL_ERROR SqlState:
22P02 NativeError: 1 Message: ERROR: invalid input syntax for type json;,
Error while executing the query [1022502] (ar_odbc_stmt.c:2421)
```

使用者定義資料類型的資料欄未正確遷移

從 PostgreSQL 來源複寫時，會為所有資料欄 AWS DMS 建立具有相同資料類型的目標資料表，除了具有使用者定義資料類型的資料欄之外。在這種情況下，此資料類型在目標中會建立為「字元不相同」。

錯誤：未選取要在其中建立的結構描述

在某些情況下，您可能會看到錯誤「SQL_ERROR SqlState : 3F000 NativeError : 7 訊息：錯誤：尚未選取要在其中建立的結構描述」。

當 JSON 資料表對應包含結構描述的萬用字元值，但來源資料庫不支援該值時，就會發生此錯誤。

未使用 CDC 複寫對資料表所做的刪除和更新

如果來源資料表沒有主索引鍵，則會忽略變更資料擷取 (CDC) 期間的刪除和更新操作。AWS DMS 支援具有主索引鍵的 PostgreSQL 資料表的變更資料擷取 (CDC)。

如果資料表沒有主索引鍵，則預先寫入 (WAL) 日誌不包含資料庫資料列之前的映像。在此情況下，AWS DMS 無法更新資料表。如果是要複寫的刪除操作，請在來源資料表建立主索引鍵。

未傳播截斷陳述式

使用變更資料擷取 (CDC) 時，不支援 TRUNCATE 操作 AWS DMS。

防止 PostgreSQL 擷取 DDL

您可以新增下列端點設定陳述式，來防止 PostgreSQL 目標端點擷取 DDL 陳述式。

```
"CaptureDDLs": "N"
```


選取要在其中建立用於擷取 DDL 之資料庫物件的結構描述

您可以控制要建立何種與擷取 DDL 相關之資料庫物件的結構描述。新增下列端點設定陳述式。您可以從來源端點的索引標籤中使用端點設定參數。

```
"DdlArtifactsSchema: "xyzddlschema"
```

Oracle 資料在遷移至 PostgreSQL 後遺失

在這種情況下，資料表和資料通常仍是可存取的狀態。

Oracle 預設使用大寫資料表名稱，而 PostgreSQL 預設使用小寫資料表名稱。當您執行從 Oracle 到 PostgreSQL 的遷移時，我們建議您在任務的資料表對應區段下提供某些轉換規則。這些是轉換規則，用於轉換資料表名稱的大小寫。

如果您在不使用轉換規則來轉換資料表名稱大小寫的情況下遷移資料表，則請在參考這些資料表時將資料表名稱括在引號中。

在長時間交易期間 (例如 ETL 工作負載)，ReplicationSlotDiskUsage 增加，而且 restart_lsn 停止向前移動

啟用邏輯複寫時，每個交易保留在記憶體中的變更數目上限為 4MB。之後，變更會溢出到磁碟。結果 ReplicationSlotDiskUsage 會增加，restart_lsn 在交易完成/中止並且回復完成前不會有所進展。由於這個交易很耗時，回復所需時間可能很長。

因此，當啟用邏輯複寫時，請避免長時間執行的交易。相反地，請嘗試將交易分解為幾個較小的交易。

使用檢視做為來源的任務沒有複製的資料列

若要遷移檢視，請將 table-type 設為 all 或 view。如需詳細資訊，請參閱[從主控台指定資料表選取及轉換](#)。

支援檢視的來源包括以下內容。

- Oracle
- Microsoft SQL Server

- MySQL
- PostgreSQL
- IBM Db2 LUW
- SAP Adaptive Server Enterprise (ASE)

編碼 "UTF8" 的位元組序列無效

由於兩個資料庫之間的字元集編碼差異，使用 將資料從 Oracle 遷移至 PostgreSQL AWS DMS 帶來獨特的挑戰。Oracle 的 AL32UTF8 字元集發生重大問題，完全支援 4 位元組字元，而 PostgreSQL 的 UTF8 字元集實作則缺少此功能。這種差異通常會導致遷移失敗，特別是在處理 Oracle 來源中包含 4 位元組字元的資料表或資料欄時。

在遷移嘗試期間，您可能會在 DMS 任務日誌和 PostgreSQL 目標資料庫日誌中遇到錯誤訊息，指出 UTF8 位元組序列無效的問題。此時會顯示典型錯誤訊息「ERROR：編碼「UTF8」的無效位元組序列：0xed 0xb0 0x86」。若要解決此問題，會透過「ReplaceChars」設定 AWS DMS 提供解決方案。在遷移過程中，它會自動分割或消除無效的字元。此方法可有效防止編碼相關錯誤，而不需要修改來源資料。

如需詳細資訊，請參閱角色替換任務設定主題中的角色集驗證和替換子彈點。https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Tasks.CustomizingTasks.TaskSettings.CharacterSubstitution.html

對 Microsoft SQL Server 的問題進行疑難排解

接下來，您可以了解如何針對 AWS DMS 搭配 Microsoft SQL Server 資料庫使用的特定問題進行疑難排解。

主題

- [在 RDS for SQL Server 容錯移轉至次要伺服器之後，持續複寫失敗](#)
- [SQL Server 資料庫的擷取變更錯誤](#)
- [遺失身分資料行](#)
- [錯誤：SQL Server 不支援發佈](#)
- [變更不會出現在您的目標中](#)
- [跨分割區對應的非統一資料表](#)
- [錯誤：CDC 任務在處理交易時失敗且信封無效、資料內容無效/LCX 程式碼](#)

在 RDS for SQL Server 容錯移轉至次要伺服器之後，持續複寫失敗

如果來源 SQL Server 執行個體容錯移轉至次要執行個體，則 AWS DMS 持續複寫會持續嘗試連線，並在來源恢復上線後繼續複寫。不過，對於 RDS for SQL Server MAZ 執行個體，在某些情況下，次要資料庫擁有者可以設定為 NT AUTHORITY\SYSTEM。在容錯移轉之後，這會導致 DMS 任務失敗，並顯示下列錯誤：

```
[SOURCE_CAPTURE ]E: RetCode: SQL_ERROR SqlState: 42000 NativeError: 33009 Message:
      [Microsoft][ODBC Driver 17 for SQL Server][SQL Server]The database
owner SID recorded in the master
      database differs from the database owner SID recorded in database
'rdsadmin'. You should correct
      this situation by resetting the owner of database 'rdsadmin' using the
ALTER AUTHORIZATION statement.
      Line: 1 Column: -1 [1022502] (ar_odbc_stmt.c:5035)
```

若要修正此問題，請遵循將 [db_owner 變更為資料庫的 rdsa 帳戶](#)，然後繼續 DMS 任務中的步驟。

SQL Server 資料庫的擷取變更錯誤

變更資料擷取 (CDC) 期間的錯誤，通常表示必要條件其中之一未滿足。例如，最常忽略的必要條件是完整資料庫備份。任務日誌會透過下列錯誤指出此疏忽：

```
SOURCE_CAPTURE E: No FULL database backup found (under the 'FULL' recovery model).
To enable all changes to be captured, you must perform a full database backup.
120438 Changes may be missed. (sqlserver_log_queries.c:2623)
```

檢閱 [使用 Microsoft SQL Server 資料庫做為的來源 AWS DMS](#) 中使用 SQL Server 作為來源列出的必要條件。

遺失身分資料行

AWS DMS 當您建立目標結構描述時，不支援身分資料欄。您必須完成初始載入時將其新增。

錯誤：SQL Server 不支援發佈

當您使用 SQL Server Express 做為來源端點時，會產生下列錯誤：

```
RetCode: SQL_ERROR SqlState: HY000 NativeError: 21106
Message: This edition of SQL Server does not support publications.
```

AWS DMS 目前不支援 SQL Server Express 做為來源或目標。

變更不會出現在您的目標中

AWS DMS 需要來源 SQL Server 資料庫處於 'FULL' 或 'BULK LOGGED' 資料復原模型，才能持續擷取變更。不支援 'SIMPLE' 模型。

SIMPLE 復原模型會記錄可讓使用者復原其資料庫所需的最少量資訊。所有非作用中的日誌項目會在檢查點發生時自動截斷。

所有操作仍會記錄下來。不過，一旦出現檢查點，日誌就會自動遭到截斷。此截斷表示日誌可供重複使用，而且可以覆寫較舊的日誌項目。覆寫記錄項目時，就無法擷取變更。此問題是為什麼 AWS DMS 不支援 SIMPLE 資料復原模型。如需使用 SQL Server 作為來源的其他必要條件資訊，請參閱[使用 Microsoft SQL Server 資料庫做為的來源 AWS DMS](#)。

跨分割區對應的非統一資料表

在變更資料擷取 (CDC) 期間，當 AWS DMS 無法在資料表上正確執行 CDC 時，會暫停具有特殊結構的資料表遷移。系統發出如下所示的訊息：

```
[SOURCE_CAPTURE ]W: Table is not uniformly mapped across partitions. Therefore - it is
excluded from CDC (sqlserver_log_metadata.c:1415)
[SOURCE_CAPTURE ]I: Table has been mapped and registered for CDC.
(sqlserver_log_metadata.c:835)
```

在 SQL Server 資料表上執行 CDC 時，會 AWS DMS 剖析 SQL Server tlog。在每個 tlog 記錄上，AWS DMS 剖析十六進位值，其中包含在變更期間插入、更新或刪除的資料欄的資料。

若要剖析十六進位記錄，會從 SQL Server 系統資料表 AWS DMS 讀取資料表中繼資料。這些系統資料表會識別特殊結構化資料表的資料欄，並揭露其部分的內部屬性，例如 "xoffset" 和 "null bit position"。

AWS DMS 預期資料表的所有原始分割區的中繼資料都相同。但在某些情況下，結構特殊的資料表在其所有分割區上都沒有相同的中繼資料。在這些情況下，AWS DMS 可以暫停該資料表上的 CDC，以避免錯誤剖析變更，並為目標提供不正確的資料。因應措施包括以下項目：

- 如果資料表具有叢集索引，請執行索引重建。
- 如果資料表沒有叢集索引，請將叢集索引新增至資料表 (如果需要，可以稍後將其捨棄)。

錯誤：CDC 任務在處理交易時失敗且信封無效、資料內容無效/LCX 程式碼

當 AWS DMS 無法在驗證程序期間驗證 CDC 階段複寫中的特定事件類型時，會發生「不良信封」錯誤。當從位於交易中間的特定時間戳記繼續任務時，通常會發生此錯誤。在這種情況下，任務可能會讀取遞交事件，而不會找到其對應的「開始交易」事件，導致無效的交易內容，並觸發「錯誤的信封」錯誤。

若要解決此問題，您必須在繼續任務之前，將額外連線屬性區段 `true` 中的 `ignoreTxnCtxValidityCheck` 參數設定為 `true`，以修改 SQL Server 來源端點組態。如果實作此解決方案後錯誤仍然存在，請提交 AWS [支援票證](#)。

針對 Amazon Redshift 的問題進行疑難排解

接下來，您可以了解如何針對 AWS DMS 搭配 Amazon Redshift 資料庫使用的特定問題進行疑難排解。

主題

- [將 載入到不同區域中的 Amazon Redshift 叢集 AWS](#)
- [錯誤：關聯 "awsdms_apply_exceptions" 已存在](#)
- [名稱以 "awsdms_changes" 開頭的資料表錯誤](#)
- [在叢集中的資料表看到類似 dms.awsdms_changes000000000XXXX 的名稱](#)
- [使用 Amazon Redshift 所需的許可](#)

將 載入到不同區域中的 Amazon Redshift 叢集 AWS

您無法載入複寫執行個體所在 AWS 區域以外的 Amazon Redshift AWS DMS 叢集。DMS 要求複寫執行個體和 Amazon Redshift 叢集位於同一個區域。

錯誤：關聯 "awsdms_apply_exceptions" 已存在

此錯誤「關聯 'awsdms_apply_exceptions' 已存在」通常發生於 Redshift 端點指定為 PostgreSQL 端點時。若要修正此問題，請修改端點，並將 Target engine (目標引擎) 變更為 "redshift"。

名稱以 "awsdms_changes" 開頭的資料表錯誤

當兩個嘗試將資料載入至相同 Amazon Redshift 叢集中的任務同時執行時，就可能會出現名稱以 "awsdms_changes" 開頭的資料表錯誤訊息。由於臨時資料表命名方式的緣故，並行任務在更新相同資料表時可能發生衝突。

在叢集中的資料表看到類似 dms.awsdms_changes000000000XXXX 的名稱

AWS DMS 從存放在 Amazon S3 的檔案載入資料時，會建立暫存資料表。這些臨時資料表名稱各具有字首 dms.awsdms_changes。這些資料表是必要的，因此 AWS DMS 可以在第一次載入資料時以及將資料放置在其最終目標資料表之前存放資料。

使用 Amazon Redshift 所需的許可

若要 AWS DMS 搭配 Amazon Redshift 使用，您用來存取 Amazon Redshift 的使用者帳戶必須具有下列許可：

- CRUD (選擇、插入、更新、刪除)
- 大量載入
- 建立、修改、刪除 (如果任務的定義需要)

若要查看使用 Amazon Redshift 作為目標所需的必要條件，請參閱[使用 Amazon Redshift 資料庫做為的目標 AWS Database Migration Service](#)。

針對 Amazon Aurora MySQL 的問題進行疑難排解

接下來，您可以了解如何疑難排解 AWS DMS 搭配 Amazon Aurora MySQL 資料庫使用的特定問題。

主題

- [錯誤：CHARACTER SET UTF8 欄位以 ';' 終止，包含在由 '\n' 終止的 "" 行](#)

錯誤：CHARACTER SET UTF8 欄位以 ';' 終止，包含在由 '\n' 終止的 "" 行

如果您使用 Amazon Aurora MySQL 作為目標，您可能會在日誌中看到類似以下的錯誤。這類錯誤通常表示您有作為 SQL_MODE 參數一部分的 ANSI_QUOTES。將 ANSI_QUOTES 作為 SQL_MODE 參數的一部分，會導致系統將雙引號視為引號處理，並且在執行任務時可能會產生問題。

若要修正此錯誤，請從 SQL_MODE 參數移除 ANSI_QUOTES。

```
2016-11-02T14:23:48 [TARGET_LOAD ]E: Load data sql statement. load data local infile
"/rdsdbdata/data/tasks/7X04FJHCV0N7TYTLQ6RX3CQH DU/data_files/4/LOAD000001DF.csv" into
table
`VOSPUSER`.`SANDBOX_SRC_FILE` CHARACTER SET UTF8 fields terminated by ','
enclosed by '"' lines terminated by '\n'(`SANDBOX_SRC_FILE_ID`,`SANDBOX_ID`,
`FILENAME`,`LOCAL_PATH`,`LINES_OF_CODE`,`INSERT_TS`,`MODIFIED_TS`,`MODIFIED_BY`,
`RECORD_VER`,`REF_GUID`,`PLATFORM_GENERATED`,`ANALYSIS_TYPE`,`SANITIZED`,`DYN_TYPE`,
`CRAWL_STATUS`,`ORIG_EXEC_UNIT_VER_ID` ); (provider_syntax_manager.c:2561)
```

針對 SAP ASE 的問題進行疑難排解

接下來，您可以了解如何針對 AWS DMS 搭配 SAP ASE 資料庫使用的特定問題進行疑難排解。

錯誤：當來源具有內含 NULL 值的複合唯一索引時，LOB 資料欄具有 NULL 值

使用 SAP ASE 作為來源，且使用複合唯一索引 (允許 NULL 值) 設定資料表時，LOB 值可能不會在進行中複寫期間遷移。這種行為通常是在 DMS 複寫執行個體用戶端上，將 ANSI_NULL 預設設為 1 的結果。

為了確保 LOB 欄位正確遷移，請將端點設定包含 'AnsiNull=0' 到任務的 AWS DMS 來源端點。

針對 IBM Db2 的問題進行疑難排解

接下來，您可以了解如何針對 AWS DMS 搭配 IBM Db2 資料庫使用的特定問題進行疑難排解。

錯誤：從時間戳記繼續是不支援的任務

對於持續複寫 (CDC)，如果您計劃從特定時間戳記開始複寫，請將額外的連線屬性 `StartFromContext` 設定為所需的時間戳記。如需詳細資訊，請參閱 [使用 Db2 LUW 時的額外連線屬性 \(ECAs\)](#)。將 `StartFromContext` 設為必要的時間戳記可避免下列問題：

```
Last Error Resume from timestamp is not supported Task error notification received
from
subtask 0, thread 0 [reptask/replicationtask.c:2822] [1020455] 'Start from timestamp'
was blocked to prevent Replicate from
```

scanning the log (to find the timestamp). When using IBM DB2 for LUW, 'Start from timestamp' is only supported if an actual change was captured by this Replicate task earlier to the specified timestamp.

資料表已暫停發生錯誤「無法建置 'where' 陳述式」的資料表

在 DMS 中，當您嘗試更新資料表中沒有主索引鍵的記錄時，系統無法建構 WHERE 條件，並顯示下列錯誤：

```
[TARGET_APPLY ]E: Failed to build 'where' statement
```

這可能是由於多個已知問題或限制，它們是：

- 使用 remove-column 轉換規則移除主索引鍵資料欄。
- 資料表結構在來源和目標資料庫之間不相符，這是來源上現有的主索引鍵資料欄，但不在目標上，或可能已移除。
- 已知限制或缺少先決條件：
 - Oracle 資料表上未正確啟用補充記錄。
 - 使用長物件名稱（超過 30 個位元組）建立的 Oracle 資料表，因此物件名稱可以是資料表或資料欄名稱。
 - 來自 Oracle 應用程式容器 PDB 的複寫。

對中的延遲問題進行故障診斷 AWS Database Migration Service

本節提供持續複寫階段 (CDC) 期間 AWS DMS 任務延遲的常見原因概觀。會以非同步方式 AWS DMS 複寫資料。延時是指在來源遞交變更，並將變更複寫到目標之間的延遲。延時可能是由於複寫元件組態錯誤而導致的，例如以下項目：

- 來源端點或資料來源
- 目標端點或資料來源
- 複寫執行個體
- 這些元件之間的網路

我們建議您使用測試遷移作為概念驗證，以收集複寫的相關資訊。然後，您可以使用此資訊來調整複寫組態，以將延時降至最低。如需執行概念證明遷移的相關資訊，請參閱[執行概念驗證](#)。

主題

- [CDC 延時的類型](#)
- [CDC 延時的常見原因](#)
- [針對延時問題進行疑難排解](#)

CDC 延時的類型

本節包含 CDC 期間可能發生的複寫延時類型。

來源延時

從來源端點擷取到最後一個事件的遞交時間，與複寫執行個體目前系統時間戳記之間的延遲 (秒)。您可以使用 CDCLatencySource CloudWatch 指標，監控資料來源和複寫執行個體之間的延時。高 CDCLatencySource 指標表示從來源擷取變更的程序已延遲。例如，如果您的應用程式在 10:00 將插入遞交至來源，並在 10:02 AWS DMS 耗用變更，則 CDCLatencySource 指標為 120 秒。

如需的 CloudWatch 指標相關資訊 AWS DMS，請參閱 [複寫任務指標](#)。

目標延時

等待遞交到目標第一個事件來源上的遞交時間，與 DMS 複寫執行個體目前時間戳記之間的延遲 (秒)。您可以使用 CDCLatencyTarget CloudWatch 指標監控資料來源上的遞交與資料目標之間的延時。這意味著 CDCLatencyTarget 包括從來源讀取的任何延遲。因此，CDCLatencyTarget 一律會大於或等於 CDCLatencySource。

例如，如果您的應用程式在 10:00 將插入遞交至來源，並在 10:02 AWS DMS 使用，並在 10:05 寫入目標，則 CDCLatencyTarget 指標為 300 秒。

CDC 延時的常見原因

本節包含複寫在 CDC 期間可能遇到的延時原因。

主題

- [端點資源](#)
- [複寫執行個體資源](#)
- [網路速度與頻寬](#)
- [DMS 組態](#)
- [複寫案例](#)

端點資源

下列因素會嚴重影響複寫效能和延時：

- 來源與目標資料庫組態
- 執行個體大小
- 佈建不足或組態錯誤的來源或目標資料存放區

若要識別 AWS 託管來源和目標的端點問題導致延遲的原因，請監控下列 CloudWatch 指標：

- FreeMemory
- CPUUtilization
- 輸送量和 I/O 指標，例如 WriteIOPS、WriteThroughput 或 ReadLatency
- 交易量指標，例如 CDCIncomingChanges。

如需監控 CloudWatch 指標的相關資訊，請參閱 [AWS Database Migration Service 指標](#)。

複寫執行個體資源

複寫執行個體資源對於複寫而言至關重要，您應該確保不存在資源瓶頸，因為這些瓶頸可能會導致來源和目標延時。

若要識別複寫執行個體的資源瓶頸，請確認下列項目：

- 重要的 CloudWatch 指標 (例如 CPU、記憶體、每秒 I/O 和儲存體) 不會遇到尖峰或一致性高值。
- 已針對您的工作負載適當調整複寫執行個體的大小。如需如何決定複寫執行個體正確大小的相關資訊，請參閱[選取複寫執行個體的最佳大小](#)。

網路速度與頻寬

網路頻寬是影響資料傳輸的因素。若要分析複寫的網路效能，請執行下列其中一項：

- 檢查執行個體層級的 ReadThroughput 和 WriteThroughput 指標。如需監控 CloudWatch 指標的相關資訊，請參閱 [AWS Database Migration Service 指標](#)。
- 使用 AWS DMS 診斷支援 AMI。如果您所在地區無法使用診斷支援 AMI，您可以從任何支援的地區下載該 AMI，然後將其複製到您所在的地區以執行網路分析。如需診斷支援 AMI 的相關資訊，請參閱[使用 AWS DMS 診斷支援 AMI](#)。

中的 CDC AWS DMS 是單執行緒，以確保資料一致性。因此，您可以透過計算單一執行緒資料傳輸速率，來判斷網路可支援的資料量。例如，如果任務使用 100 Mbps (每秒 MB) 網路連線至其來源，則理論上複寫的最大頻寬配置為 12.5 MBps (每秒 MB)。這等於每小時 45 GB。如果來源上的交易日誌產生速率大於每小時 45 GB，這表示任務有 CDC 延遲。對於 100 MBps 網路而言，這些速率是理論上的最大值；其他因素 (例如來源和目標上的網路流量和資源額外負荷) 會降低實際可用頻寬。

DMS 組態

本節包含建議的複寫組態，可協助降低延時。

- **端點設定：**來源和目標端點設定可能會導致複寫執行個體效能低下。開啟資源密集型功能的端點設定會影響效能。例如，對於 Oracle 端點，停用 LogMiner 和使用 Binary Reader 可改善效能，因為 LogMiner 會耗費大量資源。下列端點設定可改善 Oracle 端點的效能：

```
useLogminerReader=N;useBfile=Y
```

如需端點設定的相關資訊，請參閱 [使用 AWS DMS 端點](#) 主題中來源和目標端點引擎的文件。

- **任務設定：**特定複寫案例的某些任務設定可能會造成複寫執行個體效能低落。例如，AWS DMS 預設對 Amazon Redshift 以外所有端點的 CDC 使用交易套用模式 (BatchApplyEnabled=false)。但是，對於具有大量變更的來源，將 BatchApplyEnabled 設為 true 可改善效能。

如需任務設定的詳細資訊，請參閱 [指定 AWS Database Migration Service 任務的任務設定](#)。

- **僅限 CDC 任務的開始位置：**從過去的位置或時間戳記開始僅限 CDC 任務，將在 CDC 來源延時增加的情況下開始任務。根據來源上的變更量，任務延時需要一些時間才會趨於平緩。
- **LOB 設定：**大型物件資料類型可能會因為複寫大型二進位資料的方式而阻礙 AWS DMS 複寫效能。如需詳細資訊，請參閱下列主題：
 - [設定 AWS DMS 任務中來源資料庫的 LOB 支援](#)
 - [遷移大型二進位物件 \(LOB\)](#)

複寫案例

本節說明特定複寫案例，以及這些案例可能如何影響延時。

主題

- [長時間停止任務](#)
- [快取的變更](#)
- [跨區域複寫](#)

長時間停止任務

當您停止任務時，AWS DMS 會儲存從來源讀取的最後一個交易日誌的位置。當您繼續任務時，DMS 會嘗試從相同的交易日誌位置繼續讀取。在數小時或數天後繼續任務會導致 CDC 來源延時增加，直到 DMS 完成交易待辦項目的使用為止。

快取的變更

快取變更是應用程式在 AWS DMS 執行完全載入複寫階段時寫入資料來源的變更。DMS 在完全載入階段完成和 CDC 階段開始前，都不會套用這些變更。對於具有大量交易的來源，快取變更的套用需要較長的時間，因此 CDC 階段開始時，來源延時會增加。我們建議您在交易磁碟區不足時執行完全載入階段，以將快取變更的數目降到最低。

跨區域複寫

在不同區域中尋找 DMS 端點或複寫執行個體 AWS 會增加網路延遲。這會增加複寫延時。為了獲得最佳效能，請在相同 AWS 區域中尋找來源端點、目標端點和複寫執行個體。

針對延時問題進行疑難排解

本節包含複寫延時的疑難排解步驟。

若要針對延時進行疑難排解，請執行以下動作：

- 首先，確定任務的延時類型和數量。從 DMS 主控台或 CLI 檢查任務的 [資料表統計資料] 區段。如果計數器正在變更，則資料傳輸正在進行中。同時檢查 CDCLatencySource 和 CDCLatencyTarget 指標，以確定 CDC 期間是否存在瓶頸。
- 如果較高的 CDCLatencySource 或 CDCLatencyTarget 指標表示複寫中存在瓶頸，請檢查下列項目：
 - 如果 CDCLatencySource 很高且 CDCLatencyTarget 等於 CDCLatencySource，則表示來源端點中存在瓶頸，並且 AWS DMS 正在將資料順利寫入目標。請參閱下文的[針對來源延時問題進行疑難排解](#)。
 - 如果 CDCLatencySource 低且 CDCLatencyTarget 高，則表示目標端點中存在瓶頸，並順暢地從來源 AWS DMS 讀取資料。請參閱以下[針對目標延時問題進行疑難排解](#)。
 - 如果 CDCLatencySource 很高且 CDCLatencyTarget 明顯高於 CDCLatencySource，則表示來源讀取和目標寫入都存在瓶頸。先調查來源延時，接著調查目標延時。

如需監控 DMS 任務指標的相關資訊，請參閱[監控 AWS DMS 任務](#)。

針對來源延時問題進行疑難排解

下列主題說明來源端點類型特有的複寫案例。

主題

- [Oracle 端點疑難排解](#)
- [MySQL 端點疑難排解](#)
- [PostgreSQL 端點疑難排解](#)
- [SQL Server 端點疑難排解](#)

Oracle 端點疑難排解

本節包含 Oracle 特定的複寫案例。

來源讀取已暫停

AWS DMS 在下列案例中暫停從 Oracle 來源讀取。此行為是依據設計。您可以使用任務日誌來調查造成此問題的原因。在任務日誌中尋找類以下列內容的訊息。如需使用任務日誌的相關資訊，請參閱[檢視和管理 DMS AWS 任務日誌](#)。

- SORTER 訊息：這表示 DMS 正在快取複寫執行個體上的交易。如需詳細資訊，請參閱下列[任務日誌中的 SORTER 訊息](#)。
- 偵錯任務日誌：如果 DMS 中斷讀取程序，任務會重複將下列訊息寫入偵錯任務日誌，而不變更內容欄位或時間戳記：
 - Binary Reader：

```
[SOURCE_CAPTURE ]T: Produce CTI event:
context '00000020.f23ec6e5.00000002.000a.00.0000:190805.3477731.16'
xid [00000000001e0018] timestamp '2021-07-19 06:57:55'
thread 2 (oradcdc_oralog.c:817)
```

- Logminer：

```
[SOURCE_CAPTURE ]T: Produce INSERT event:
object id 1309826 context
'000000000F2CECAA010000010005A8F500000275016C0000000000000F2CEC58'
xid [000014e06411d996] timestamp '2021-08-12 09:20:32' thread 1
(oradcdc_reader.c:2269)
```

- AWS DMS 會針對每個新的重做或封存日誌操作記錄下列訊息。

```
00007298: 2021-08-13T22:00:34 [SOURCE_CAPTURE ]I: Start processing archived
Redo log sequence 14850 thread 2 name XXXXX/XXXXX/ARCHIVELOG/2021_08_14/
thread_2_seq_14850.22977.1080547209 (oradcdc_redo.c:754)
```

如果來源有新的重做或封存日誌操作，並且 AWS DMS 沒有將這些訊息寫入日誌，這表示任務不會處理事件。

高還原產生

如果任務正在處理還原或封存日誌，但來源延時仍然很嚴重，請嘗試找出還原日誌產生率和產生模式。如果產生的還原日誌層級很高，這會增加來源延時，因為任務會讀取所有還原和封存日誌，以擷取與複寫資料表相關的變更。

若要判斷還原產生率，請使用下列查詢。

- 每日還原產生率：

```
select trunc(COMPLETION_TIME,'DD') Day, thread#,
round(sum(BLOCKS*BLOCK_SIZE)/1024/1024/1024) GB,
count(*) Archives_Generated from v$archived_log
where completion_time > sysdate- 1
group by trunc(COMPLETION_TIME,'DD'),thread# order by 1;
```

- 每小時還原產生率：

```
Alter session set nls_date_format = 'DD-MON-YYYY HH24:MI:SS';
select trunc(COMPLETION_TIME,'HH') Hour,thread# ,
round(sum(BLOCKS*BLOCK_SIZE)/1024/1024) "REDO PER HOUR (MB)",
count(*) Archives from v$archived_log
where completion_time > sysdate- 1
group by trunc(COMPLETION_TIME,'HH'),thread# order by 1 ;
```

若要針對此案例中的延時進行疑難排解，請檢查下列項目：

- 檢查複寫的網路頻寬和單一執行緒效能，以確保基礎網路可支援來源還原產生率。如需網路頻寬如何影響複寫效能的相關資訊，請參閱先前的[網路速度與頻寬](#)。

- 檢查是否正確設定補充記錄。避免對來源進行額外的記錄，例如在資料表的所有資料欄上啟用記錄功能。如需設定補充記錄的相關資訊，請參閱[設定補充記錄](#)。
- 確認您正在使用正確的 API 讀取還原或封存日誌。您可以使用 Oracle LogMiner 或 AWS DMS Binary Reader。LogMiner 讀取線上還原日誌和封存還原日誌檔時，Binary Reader 會直接讀取並剖析原始還原日誌檔。因此 Binary Reader 的效能更佳。如果還原日誌產生每小時超過 10 GB，建議您使用 Binary Reader。如需詳細資訊，請參閱[使用 Oracle LogMiner 或 AWS DMS Binary Reader for CDC](#)。
- 檢查您是否將 ArchivedLogsOnly 設為 Y。如果已設定此端點設定，則 AWS DMS 會從封存的還原日誌讀取。這會增加來源延遲，因為會 AWS DMS 等待線上重做日誌封存後再讀取。如需詳細資訊，請參閱 [ArchivedLogsOnly](#)。
- 如果 Oracle 來源使用 Automatic Storage Management (ASM)，請參閱[使用 Oracle 做為來源時，在 Oracle ASM 上存放 REDO AWS DMS](#) 以取得如何正確設定資料存放區的相關資訊。您也可以使用 asmUsePLSQLArray 額外的連線屬性 (ECA)，進一步最佳化讀取效能。如需使用 asmUsePLSQLArray 的相關資訊，請參閱 [使用 Oracle 做為來源時的端點設定 AWS DMS](#)。

MySQL 端點疑難排解

本節包含 MySQL. AWS DMS scans MySQL 二進位日誌特定的複寫案例，以定期複寫變更。此程序可能會在下列情況下增加延時：

主題

- [在來源上長時間執行的交易](#)
- [來源工作負載很大](#)
- [二進位日誌爭用](#)

在來源上長時間執行的交易

由於 MySQL 只會將遞交的交易寫入二進位日誌，因此長時間執行的交易會導致與查詢執行時間成正比的延時峰值。

若要找出長時間執行的交易，請使用下列查詢，或使用慢速查詢日誌：

```
SHOW FULL PROCESSLIST;
```

如需使用慢速查詢日誌的相關資訊，請參閱 [MySQL 文件](#) 中的 [慢速查詢日誌](#)。

若要避免長時間執行交易造成延時峰值，請重新建構來源交易，以減少查詢執行時間或增加遞交頻率。

來源工作負載很大

由於 DMS CDC 是單一執行緒，因此大量交易可能會增加來源延時。若要識別來源延時是否是因工作負載繁重，請將延時期間產生的二進位日誌數目和大小與延時之前產生的日誌進行比較。若要檢查二進位日誌和 DMS CDC 執行緒狀態，請使用下列查詢：

```
SHOW BINARY LOGS;  
SHOW PROCESSLIST;
```

如需 CDC 二進位日誌傾印執行緒狀態的相關資訊，請參閱[複寫來源執行緒狀態](#)。

您可以將來源上產生的最新二進位日誌位置與目前正在處理的事件 DMS 進行比較，以判斷延時。若要識別來源上的最新二進位日誌，請執行下列操作：

- 啟動 SOURCE_CAPTURE 元件上的偵錯日誌。
- 從任務偵錯日誌擷取 DMS 處理二進位日誌和位置詳細資訊。
- 使用下列查詢，來識別此來源上的最新二進位日誌：

```
SHOW MASTER STATUS;
```

若要進一步最佳化效能，請調整 EventsPollInterval。根據預設，DMS 會每 5 秒輪詢二進位日誌，但是您可以藉由降低此值來改善效能。如需 EventsPollInterval 設定的詳細資訊，請參閱[使用 MySQL 做為來源時的端點設定 AWS DMS](#)。

二進位日誌爭用

遷移含有大量資料的多個資料表時，我們建議您將資料表分割為 MySQL 5.7.2 或更新版本的不同任務。在 MySQL 5.7.2 版及更高版本中，主傾印執行緒產生的鎖定爭用更少並輸送量更高。因此，每當傾印執行緒讀取事件時，就不會再鎖定二進位日誌。這表示多個傾印執行緒可以同時讀取二進位日誌檔。這也意味著傾印執行緒可以在用戶端寫入二進制日誌時讀取該日誌。如需傾印執行緒的詳細資訊，請參閱[複寫執行緒](#)和 [MySQL 5.7.2 版本備註](#)。

若要改善 5.7.2 之前 MySQL 來源版本的複寫效能，請嘗試使用 CDC 元件合併任務。

PostgreSQL 端點疑難排解

本節包含 PostgreSQL 特有的複寫案例。

主題

- [在來源上長時間執行的交易](#)

- [來源工作負載很大](#)
- [高網路輸送量](#)
- [Aurora PostgreSQL 中的溢出檔案](#)

在來源上長時間執行的交易

當來源資料庫中有長時間執行的交易 (例如單一交易中的幾千個插入) 時，在交易完成前，DMS CDC 事件和交易計數器都不會增加。此延遲可能會導致延時問題，而您可以使用 `CDCLatencyTarget` 指標來測量這些問題。

若要檢閱長時間執行的交易，請執行下列其中一項：

- 使用 `pg_replication_slots` 檢視。如果 `restart_lsn` 值未更新，則由於長時間執行的作用中交易，PostgreSQL 可能無法釋出預先寫入日誌 (WAL)。如需 `pg_replication_slots` 檢視的相關資訊，請參閱 [PostgreSQL 15.4 文件](#) 中的 [pg_replication_slots](#)。
- 使用下列查詢來傳回資料庫中所有使用中查詢的清單，以及相關資訊：

```
SELECT pid, age(clock_timestamp(), query_start), username, query
FROM pg_stat_activity WHERE query != '<IDLE>'
AND query NOT ILIKE '%pg_stat_activity%'
ORDER BY query_start desc;
```

在查詢結果中，`age` 欄位會顯示每個查詢的作用中持續時間，您可以使用此值來識別長時間執行的查詢。

來源工作負載很大

如果來源 PostgreSQL 的工作負載很大，請檢查下列項目以減少延時：

- 在使用 `test_decoding` 外掛程式時，從每秒交易 (TPS) 值較高的來源資料庫遷移資料表子集時，您可能會遇到很嚴重的延時。這是因為 `test_decoding` 外掛程式會根據任務的資料表對應，將所有資料庫變更傳送至 DMS 接著篩選的複寫執行個體。不屬於任務資料表對應一部分的資料表事件可能會增加來源延時。
- 使用下列其中一種方法檢查 TPS 輸送量。
 - 對於 Aurora PostgreSQL 來源，請使用 `CommitThroughput` CloudWatch 指標。
 - 對於在 Amazon RDS 或內部部署上執行的 PostgreSQL，請透過 PSQL 用戶端版本 11 或更高版本使用以下查詢 (在查詢期間按下 **enter** 以推動結果的進展)：


```
SELECT SUM(xact_commit)::numeric as temp_num_tx_ini FROM pg_stat_database; \gset
select pg_sleep(60);
SELECT SUM(xact_commit)::numeric as temp_num_tx_final FROM pg_stat_database; \gset
select (:temp_num_tx_final - :temp_num_tx_ini)/ 60.0 as "Transactions Per Second";
```

- 為了減少使用 test_decoding 外掛程式時的延時，請考慮改用 pglogical 外掛程式。與 test_decoding 外掛程式不同，pglogical 外掛程式篩選條件在來源中預先寫入日誌 (WAL) 變更，並且僅將相關變更傳送到複寫執行個體。如需搭配使用 pglogical 外掛程式的詳細資訊 AWS DMS，請參閱 [設定 pglogical 外掛程式](#)。

高網路輸送量

使用 test_decoding 外掛程式時 (尤其是在交易量很大的期間)，複寫所佔的網路頻寬可能很多。這是因為 test_decoding 外掛程式會處理變更，並將其轉換為比原始二進位格式更大的人類可讀格式。

為了改善效能，請考慮改用 pglogical 外掛程式，也就是二進位外掛程式。與 test_decoding 外掛程式不同，此 pglogical 外掛程式會產生二進位格式輸出，導致壓縮預寫日誌 (WAL) 串流變更。

Aurora PostgreSQL 中的溢出檔案

在 PostgreSQL 第 13 版及更高版本中，logical_decoding_work_mem 參數會決定解碼和串流的記憶體配置。如需 logical_decoding_work_mem 參數的詳細資訊，請參閱 [PostgreSQL 13.13 文件中的 PostgreSQL 中的資源使用](#)。 [PostgreSQL](#)

邏輯複寫會累積記憶體中所有交易的變更，直到這些交易遞交為止。如果跨所有交易存放的資料量超過資料庫參數指定的量 logical_decoding_work_mem，則 DMS 會將交易資料溢出到磁碟，以釋出新解碼資料的記憶體。

長時間執行的交易或許多子交易可能會導致 DMS 消耗更多的邏輯解碼記憶體。增加的記憶體使用量會導致 DMS 在磁碟上建立溢出檔案，這會導致複寫期間產生高來源延遲。

若要降低來源工作負載增加的影響，請執行下列動作：

- 減少長時間執行的交易。
- 減少子交易的數量。
- 避免執行會產生大量日誌記錄的操作，例如在單一交易中刪除或更新整個資料表。改為以較小的批次執行操作。

您可以使用下列 CloudWatch 指標來監控來源上的工作負載：

- `TransactionLogsDiskUsage`：邏輯 WAL 目前佔用的位元組數。如果邏輯複寫槽無法跟上新寫入的速度，或者有任何長時間執行的交易阻止舊檔案的垃圾回收，則此值會單調增加。
- `ReplicationSlotDiskUsage`：邏輯複寫槽目前使用的磁碟空間量。

您可以透過調校 `logical_decoding_work_mem` 參數來降低來源延遲。此參數的預設值為 64 MB。此參數會限制每個邏輯串流複寫連線使用的記憶體量。建議您將 `logical_decoding_work_mem` 值設為遠高於 `work_mem` 值，以減少 DMS 寫入磁碟的解碼變量。

我們建議您定期檢查溢出檔案，特別是在遷移活動繁重或延遲期間。如果 DMS 正在建立大量溢出檔案，這表示邏輯解碼無法有效率地運作，這可能會增加延遲。若要緩解此問題，請增加 `logical_decoding_work_mem` 參數值。

您可以使用 `aurora_stat_file` 函數檢查目前的交易溢位。如需詳細資訊，請參閱《Amazon Relational Database Service 開發人員指南》中的[調整邏輯解碼的工作記憶體](#)。

SQL Server 端點疑難排解

本節包含 SQL Server 特定的複寫案例。若要判斷要從 SQL 伺服器複寫哪些變更會 AWS DMS 讀取交易日誌，並在來源資料庫上執行定期掃描。複寫延時通常是 SQL Server 因為資源限制，而對這些掃描限流所造成。這也可能是因為在短時間內寫入交易日誌的事件數目大幅增加所致。

主題

- [索引重建](#)
- [大型交易](#)
- [針對 Amazon RDS SQL Server 設定錯誤的 MS-CDC 輪詢間隔](#)
- [從相同來源資料庫複寫的多個 CDC 任務](#)
- [RDS for SQL Server 的交易日誌備份處理](#)

索引重建

當 SQL Server 重建大型索引時，其會使用單一交易。這會產生大量事件，如果 SQL Server 一次重建多個索引，則可能會佔用大量的日誌空間。發生這種狀況時，您可能會預期短暫的複寫峰值。如果 SQL Server 來源有持續的日誌峰值，請檢查下列項目：

- 首先，使用 CDCLatencySource 和 CDCLatencySource CloudWatch 指標或檢查任務日誌中的輸送量監控訊息，來檢查延時峰值的時段。如需的 CloudWatch 指標相關資訊 AWS DMS，請參閱 [複寫任務指標](#)。
- 檢查作用中交易日誌或日誌備份的大小是否在延時峰值期間增加。同時檢查在該期間維護任務或重建是否會執行。如需檢查交易日誌大小的相關資訊，請參閱 [SQL Server 技術文件](#) 中的 [監控日誌空間使用情況](#)。
- 確認維護計劃是否遵循 SQL Server 最佳實務。如需 SQL Server 維護最佳實務的相關資訊，請參閱 [SQL Server 技術文件](#) 中的 [索引維護策略](#)。

若要修正索引重建期間的延時問題，請嘗試下列方法：

- 使用 BULK_LOGGED 復原模型進行離線重建，以減少任務必須處理的事件。
- 如果可能，請在索引重建期間停止任務。或者，嘗試在非尖峰時段安排索引重建時程，以減輕延時峰值的影響。
- 嘗試識別降低 DMS 讀取速度的資源瓶頸 (例如磁碟延時或 I/O 輸送量)，並解決這些瓶頸。

大型交易

具有大量事件的交易或長時間執行交易會造成交易日誌增長。這會導致 DMS 讀取需要更長的時間，從而導致延時。這類似於索引重建對複寫效能的影響。

如果您不熟悉來源資料庫上的一般工作負載，就可能無法辨識這個問題。若要針對這個錯誤進行疑難排解，請執行以下動作：

- 首先，使用 ReadThroughput 和 WriteThroughput CloudWatch 指標，或檢查任務日誌中的輸送量監控訊息，來識別延時劇增的時間。
- 檢查在延時峰值期間，來源資料庫是否有任何長時間執行的查詢。如需長時間執行查詢的相關資訊，請參閱 [SQL Server 技術文件](#) 中的 [針對 SQL Server 中緩慢執行的查詢進行疑難排解](#)。
- 檢查作用中交易日誌或日誌備份的大小是否增加。如需詳細資訊，請參閱 [SQL Server 技術文件](#) 中的 [監控日誌空間使用情況](#)。

若要解決此問題，請執行下列動作：

- 最好的解決方法是在應用程式端重新建構交易，使其能夠快速完成。

- 如果您無法重新建構交易，短期的因應措施是檢查資源瓶頸 (例如磁碟等待或 CPU 爭用)。如果您在來源資料庫中發現瓶頸，您可以提高來源資料庫的磁碟、CPU 和記憶體資源來減少延時。如此可減少對系統資源的爭用，讓 DMS 查詢能夠更快完成。

針對 Amazon RDS SQL Server 設定錯誤的 MS-CDC 輪詢間隔

Amazon RDS 執行個體上設定錯誤的輪詢間隔設定可能會導致交易日誌增長。這是因為複寫會防止日誌截斷。雖然正在執行的任務可能會以最小的延時繼續複寫，但停止和繼續任務，或開始僅限 CDC 的任務，都可能會導致任務失敗。這些是因為掃描大型交易日誌時逾時所致。

若要針對設定錯誤的輪詢間隔進行疑難排解，請執行下列動作：

- 檢查作用中交易日誌大小是否增加，以及日誌使用量是否接近 100%。如需詳細資訊，請參閱 [SQL Server 技術文件](#) 中的 [監控日誌空間使用情況](#)。
- 檢查日誌截斷是否因 log_reuse_wait_desc value 的值為 REPLICATION 而延遲。如需詳細資訊，請參閱 [SQL Server 技術文件](#) 中的 [交易日誌 \(SQL Server\)](#)。

如果您發現上一個清單中的任何項目有問題，請調整 MS-CDC 輪詢間隔。如需調整輪詢間隔的相關資訊，請參閱 [使用 RDS for SQL Server 做為來源時的建議設定 AWS DMS](#)。

從相同來源資料庫複寫的多個 CDC 任務

在完全載入階段，我們建議您在任務間分割資料表以改善效能、以邏輯方式分隔相依資料表，以及減輕任務失敗的影響。不過，在 CDC 階段，我們建議您整合任務以盡可能減少 DMS 掃描。在 CDC 階段期間，每個 DMS 任務會每分鐘掃描幾次交易日誌是否有新事件。由於每個任務都是獨立執行，因此每項任務都會分別掃描每個交易日誌。這會增加來源 SQL Server 資料庫上的磁碟和 CPU 使用率。因此，大量平行執行的任務可能會導致 SQL Server 對 DMS 讀取限流，進而增加延時。

如果多個任務逐步開始，您可能難以識別此問題。此問題最常見的症狀是大多數任務掃描開始延長耗時。這會導致這些掃描的延時提高。SQL Server 會排定一些任務掃描的優先順序，因此某些任務會顯示正常的延時。若要疑難排解此問題，請檢查所有任務的 CDCLatencySource 指標。如果某些任務的 CDCLatencySource 不斷提高，而少數任務的 CDCLatencySource 較低，則可能是 SQL Server 正對某些任務的 DMS 讀取限流。

如果 SQL Server 在 CDC 期間將任務讀取限流，請合併任務以盡可能減少 DMS 掃描次數。可以連線到來源資料庫而不產生爭用的任務數目上限，取決於來源資料庫容量、交易日誌成長速率或資料表數目等因素。若要判斷複寫案例的理想任務數目，請在與生產環境類似的測試環境中測試複寫。

RDS for SQL Server 的交易日誌備份處理

AWS DMS 3.5.3 及更高版本支援從 RDS for SQL Server 日誌備份複寫。從 RDS 執行個體上的備份日誌複寫事件比從作用中交易日誌複寫事件慢。這是因為 DMS 會序列請求對備份的存取，以確保其維持交易序列，並將 Amazon RDS 執行個體儲存體填滿的風險降至最低。此外，在 Amazon RDS 結束時，讓備份可供 DMS 使用所需的時間取決於日誌備份的大小，以及 RDS for SQL Server 執行個體上的負載。

由於這些限制，我們建議您將 ECA 設定為 `ActivateSafeguard true`。這可確保在 DMS 任務從作用中的交易日誌讀取時，不會備份交易。當 DMS 從備份讀取交易時，此設定也可防止 Amazon RDS 封存作用中日誌中的交易，從而消除 DMS 無法追上作用中日誌的可能性。請注意，這可能會導致作用中日誌大小在任務趕上時增加。確保您的執行個體有足夠的儲存空間，以防止執行個體空間不足。

對於從 RDS for SQL Server 來源複寫的僅限 CDC 任務，盡可能使用原生 CDC 開始位置而非原生 CDC 開始時間。這是因為 DMS 依賴系統資料表來識別原生開始位置的起點，而不是在您指定原生開始時間時掃描個別日誌備份。

針對目標延時問題進行疑難排解

本節包含可能導致目標延時的案例。

主題

- [索引問題](#)
- [任務日誌中的 SORTER 訊息](#)
- [資料庫鎖定](#)
- [緩慢 LOB 查詢](#)
- [異地同步備份、稽核記錄和備份](#)

索引問題

在 CDC 階段期間，會透過在目標上執行 DML 陳述式（插入、更新和刪除）來 AWS DMS 複寫來源的變更。對於使用 DMS 的異質遷移，來源和目標上索引最佳化的差異可能會導致寫入目標所需的時間延長。這會導致目標延時和效能問題。

若要針對索引問題進行疑難排解，請執行下列動作。這些步驟的程序會因資料庫引擎不同而有所不同。

- 監控目標資料庫的查詢時間。比較目標和來源上的查詢執行時間，可以指出哪些索引需要最佳化。
- 啟用緩慢執行查詢的記錄功能。

若要修正長時間執行複寫的索引問題，請執行下列動作：

- 調整來源和目標資料庫上的索引，使得來源和目標的查詢執行時間是相似的。
- 比較來源和目標的 DML 查詢中使用的次要索引。請確定目標上的 DML 效能與來源 DML 效能是相近的或是前者優於後者。

請注意，最佳化索引的程序是您資料庫引擎特有的。沒有用於調整來源和目標索引的 DMS 功能。

任務日誌中的 SORTER 訊息

如果目標端點無法跟上 AWS DMS 寫入目標的變更量，任務會快取複寫執行個體上的變更。如果快取的成長量較內部閾值大，則任務就會停止從來源讀取進一步變更。DMS 這樣做是為了防止複寫執行個體用盡儲存空間，或任務在讀取大量待處理事件時卡住。

若要針對此問題進行疑難排解，請檢查 CloudWatch 日誌中是否有類似下列任一項目的訊息：

```
[SORTER ]I: Reading from source is paused. Total disk usage exceeded the limit 90%  
(sorter_transaction.c:110)  
[SORTER ]I: Reading from source is paused. Total storage used by swap files exceeded  
the limit 1048576000 bytes (sorter_transaction.c:110)
```

如果日誌包含與第一則訊息類似的訊息，請停用任務的任何追蹤記錄，並增加複寫執行個體的儲存空間。如需增加複寫執行個體儲存空間的相關資訊，請參閱[修改複寫執行個體](#)。

如果日誌包含的訊息與第二則訊息類似，請執行下列動作：

- 如果資料表與任務中的其他資料表沒有任何相依性，則將含有大量交易或長時間執行 DML 操作的資料表移至個別的任務。
- 增加 MemoryLimitTotal 和 MemoryKeepTime 設定，以延長將交易保留在記憶體中的持續時間。如果延時持續，這將無濟於事，但其有助於在短暫的交易量爆增期間降低延時。如需這些任務設定的相關資訊，請參閱[變更處理調校設定](#)。
- 將 BatchApplyEnabled 設為 true，評估您是否可以對交易使用批次套用。如需 BatchApplyEnabled 設定的詳細資訊，請參閱[目標中繼資料任務設定](#)。

資料庫鎖定

如果應用程式存取 AWS DMS 使用做為複寫目標的資料庫，應用程式可能會鎖定 DMS 嘗試存取的資料表。這會建立鎖定爭用。由於 DMS 會依照在來源上發生的順序將變更寫入目標資料庫，因此由於鎖定爭用而延遲寫入一個資料表，會造成所有資料表的寫入延遲。

若要針對此問題進行疑難排解，請查詢目標資料庫以檢查鎖定爭用是否封鎖 DMS 寫入交易。如果目標資料庫正在封鎖 DMS 寫入交易，請執行以下其中一或多個動作：

- 重新建構查詢以更頻繁地遞交變更。
- 修改鎖定逾時設定。
- 對資料表進行分區以盡可能減少鎖定爭用。

請注意，最佳化鎖定爭用是資料庫引擎特有的程序。沒有用於調整鎖定爭用的 DMS 功能。

緩慢 LOB 查詢

當 AWS DMS 複寫大型物件 (LOB) 資料欄時，它會在將變更寫入目標之前對來源執行查詢。此查詢通常不會對目標造成任何延時，但是如果來源資料庫因鎖定而延遲查詢，則目標延時可能會遽增。

這個問題的診斷難度很高。若要針對此問題進行疑難排解，請啟用任務日誌的詳細偵錯，並比較 DMS LOB 查詢呼叫的時間戳記。如需啟用詳細偵錯的相關資訊，請參閱[檢視和管理 DMS AWS 任務日誌](#)。

若要解決此問題，請嘗試下列步驟：

- 改善來源資料庫上的 SELECT 查詢效能。
- 調整 DMS LOB 設定。如需調整 LOB 設定的相關資訊，請參閱[遷移大型二進位物件 \(LOB\)](#)。

異地同步備份、稽核記錄和備份

對於 Amazon RDS 目標，在下列情況下，目標延時可能會增加：

- 備份
- 在啟用多個可用區域 (異地同步備份) 之後
- 啟用資料庫記錄 (例如稽核或慢速查詢記錄) 之後。

這些問題的診斷難度通常很高。若要針對這些問題進行疑難排解，請在 Amazon RDS 維護時段或資料庫負載繁重期間監控週期峰值的延時。

若要修正這些問題，請嘗試下列方法：

- 如果可能，請在短期遷移期間，停用異地同步備份、備份或記錄。
- 重新安排活動較不頻繁期間的維護期間。

在 中使用診斷支援指令碼 AWS DMS

如果您在使用時遇到問題 AWS DMS，您的支援工程師可能需要有關來源或目標資料庫的詳細資訊。我們希望確保 AWS Support 盡可能在最短的時間內取得所需的資訊。因此，我們開發了指令碼，以查詢幾個主要關聯式資料庫引擎的這項資訊。

如果資料庫有可用的支援指令碼，請使用以下所述的對應指令碼主題中的連結下載該指令碼。在驗證並檢閱指令碼 (如下所述) 之後，您可以根據指令碼主題中描述的程序來執行指令碼。當指令碼執行完成時，您可以將其輸出上傳到您的 AWS 支援案例 (再次說明，如下所述)。

在執行指令碼之前，您可以偵測下載或存放支援指令碼時可能引進的任何錯誤。若要這樣做，請將指令碼檔案的檢查總和與提供的值進行比較 AWS。AWS 會使用檢查總和的 SHA256 演算法。

若要使用總和檢查驗證支援指令碼檔案

1. 在 <https://d2pwp9zz55emqw.cloudfront.net/sha256Check.txt> 開啟提供的最新總和檢查檔案，以驗證這些支援指令碼。例如，檔案可能具有下列內容。

```
MYSQL    dfafd0d511477c699f96c64693ad0b1547d47e74d5c5f2f2025b790b1422e3c8
ORACLE   6c41ebcfc99518cfa8a10cb2ce8943b153b2cc7049117183d0b5de3d551bc312
POSTGRES 6ccd274863d14f6f3146fbdbbba43f2d8d4c6a4c25380d7b41c71883aa4f9790
SQL_SERVER 971a6f2c46aec8d083d2b3b6549b1e9990af3a15fe4b922e319f4fdd358debe7
```

2. 在包含支援檔案的目錄中，執行適用於您作業系統的 SHA256 驗證命令。例如，在 macOS 作業系統上，您可以在本主題稍後所述的 Oracle 支援指令碼上執行下列命令。

```
shasum -a 256 awsdms_support_collector_oracle.sql
```

3. 將指令的結果與您開啟的最新 sha256Check.txt 檔案中顯示的值進行比較。兩個值應該相符。如果不相符，請聯絡支援工程師，以了解不相符的項目，以及如何取得乾淨的支援指令碼檔案。

如果您有乾淨的支援指令碼檔案，在執行指令碼之前，請確保從效能和安全性的角度閱讀和理解 SQL。如果您不習慣在此指令碼中執行任何 SQL，您可以加入註解或移除問題 SQL。您也可以向支援工程師諮詢，了解任何可接受的因應措施。

成功完成後，除非另有說明，否則指令碼會以可讀的 HTML 格式傳回輸出。該指令碼旨在從此 HTML 中排除任何可能危及您業務的資料或安全性詳細資訊。其也不會對您的資料庫或其環境進行任何修改。但是，如果您在 HTML 中發現任何不希望分享的資訊，請在上傳 HTML 之前移除問題資訊。當您能夠放心分享 HTML 中的資訊時，請使用支援案例的案例詳細資訊中的附件來上傳 HTML。

下列每個主題說明支援 AWS DMS 資料庫可用的指令碼，以及如何執行這些指令碼。支援工程師將引導您執行以下記錄的特定指令碼。

主題

- [Oracle 診斷支援指令碼](#)
- [SQL Server 診斷支援指令碼](#)
- [MySQL 相容資料庫的診斷支援指令碼](#)
- [PostgreSQL 診斷支援指令碼](#)

Oracle 診斷支援指令碼

您可以在下面找到診斷支援指令碼，以便在 AWS DMS 遷移組態中分析內部部署或 Amazon RDS for Oracle 資料庫。這些指令碼可與來源或目標端點搭配使用。所有指令碼都會寫入，以在 SQL*Plus 命令列公用程式中執行。如需使用此公用程式的相關資訊，請參閱 Oracle 文件中的[使用 SQL 命令列的 A](#)。

在執行指令碼之前，請確定您使用的使用者帳戶具有存取 Oracle 資料庫的必要許可。顯示的許可設定會假設如下建立使用者。

```
CREATE USER script_user IDENTIFIED BY password;
```

對於內部部署資料庫，請為 *script_user* 如下所示設定最低許可。

```
GRANT CREATE SESSION TO script_user;  
GRANT SELECT on V$DATABASE to script_user;  
GRANT SELECT on V$VERSION to script_user;  
GRANT SELECT on GV$SGA to script_user;  
GRANT SELECT on GV$INSTANCE to script_user;  
GRANT SELECT on GV$DATAGUARD_CONFIG to script_user;  
GRANT SELECT on GV$LOG to script_user;  
GRANT SELECT on DBA_TABLESPACES to script_user;  
GRANT SELECT on DBA_DATA_FILES to script_user;  
GRANT SELECT on DBA_SEGMENTS to script_user;  
GRANT SELECT on DBA_LOBS to script_user;  
GRANT SELECT on V$ARCHIVED_LOG to script_user;  
GRANT SELECT on DBA_TAB_MODIFICATIONS to script_user;  
GRANT SELECT on DBA_TABLES to script_user;  
GRANT SELECT on DBA_TAB_PARTITIONS to script_user;  
GRANT SELECT on DBA_MVIEWS to script_user;
```

```

GRANT SELECT on DBA_OBJECTS to script_user;
GRANT SELECT on DBA_TAB_COLUMNS to script_user;
GRANT SELECT on DBA_LOG_GROUPS to script_user;
GRANT SELECT on DBA_LOG_GROUP_COLUMNS to script_user;
GRANT SELECT on V$ARCHIVE_DEST to script_user;
GRANT SELECT on DBA_SYS_PRIVS to script_user;
GRANT SELECT on DBA_TAB_PRIVS to script_user;
GRANT SELECT on DBA_TYPES to script_user;
GRANT SELECT on DBA_CONSTRAINTS to script_user;
GRANT SELECT on V$TRANSACTION to script_user;
GRANT SELECT on GV$ASM_DISK_STAT to script_user;
GRANT SELECT on GV$SESSION to script_user;
GRANT SELECT on GV$SQL to script_user;
GRANT SELECT on DBA_ENCRYPTED_COLUMNS to script_user;
GRANT SELECT on DBA_PDBS to script_user;

GRANT EXECUTE on dbms_utility to script_user;

```

對於 Amazon RDS 資料庫，請如下所示設定最低許可。

```

GRANT CREATE SESSION TO script_user;
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$DATABASE', 'script_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$VERSION', 'script_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('GV_$SGA', 'script_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('GV_$INSTANCE', 'script_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('GV_
$DATAGUARD_CONFIG', 'script_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('GV_$LOG', 'script_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_TABLESPACES', 'script_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_DATA_FILES', 'script_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_SEGMENTS', 'script_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_LOBS', 'script_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$ARCHIVED_LOG', 'script_user', 'SELECT');
exec
  rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_TAB_MODIFICATIONS', 'script_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_TABLES', 'script_user', 'SELECT');
exec
  rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_TAB_PARTITIONS', 'script_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_MVIEWS', 'script_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_OBJECTS', 'script_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_TAB_COLUMNS', 'script_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_LOG_GROUPS', 'script_user', 'SELECT');

```

```
exec
  rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_LOG_GROUP_COLUMNS','script_user','SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$ARCHIVE_DEST','script_user','SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_SYS_PRIVS','script_user','SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_TAB_PRIVS','script_user','SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_TYPES','script_user','SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_CONSTRAINTS','script_user','SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$TRANSACTION','script_user','SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('GV_
$ASM_DISK_STAT','script_user','SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('GV_$SESSION','script_user','SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('GV_$SQL','script_user','SELECT');
exec
  rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_ENCRYPTED_COLUMNS','script_user','SELECT');

exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_PDBS','script_user','SELECT');

exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBMS_UTILITY','script_user','EXECUTE');
```

您可以在下方找到說明，了解如何下載、檢閱和執行每個適用於 Oracle 的 SQL*Plus 支援指令碼。您也可以了解如何檢閱輸出並將其上傳至 AWS Support 案例。

主題

- [awsdms_support_collector_oracle.sql script](#)

awsdms_support_collector_oracle.sql script

下載 [awsdms_support_collector_oracle.sql](#) 指令碼。

此指令碼會收集 Oracle 資料庫組態的相關資訊。請記得驗證指令碼上的總和檢查，且如果總和檢查已驗證，請檢閱指令碼中的 SQL 程式碼，將您不希望執行的任何程式碼加上註解。您對指令碼的完整性和內容感到滿意之後，就可以執行該指令碼。

若要執行指令碼並將結果上傳至支援案例

1. 使用下列 SQL*Plus 命令列，從資料庫環境執行指令碼。

```
SQL> @awsdms_support_collector_oracle.sql
```

<result>

此指令碼會顯示簡短說明和提示，以繼續或中止執行。按下 [Enter] 以繼續。

</result>

2. 在下列提示中，僅輸入您要遷移之其中一個結構描述的名稱。
3. 在下列提示中，輸入您已定義要連線至資料庫的使用者名稱 (*script_user*)。
4. 在以下提示中，輸入您要檢查的資料天數，或接受預設值。然後，指令碼會收集資料庫中的指定資料。

<result>

指令碼完成後，指令碼會顯示輸出 HTML 檔案的名稱，例如 `dms_support_oracle-2020-06-22-13-20-39-ORCL.html`。此指令碼會將此檔案儲存在工作目錄中。

</result>

5. 檢閱此 HTML 檔案，並移除您不希望分享的任何資訊。當 HTML 可供您共用時，請將檔案上傳至您的 AWS 支援案例。如需上傳此檔案的詳細資訊，請參閱[在中使用診斷支援指令碼 AWS DMS](#)。

SQL Server 診斷支援指令碼

您可以在下面找到診斷支援指令碼的說明，可用於在 AWS DMS 遷移組態中分析內部部署或 Amazon RDS for SQL Server 資料庫。這些指令碼可與來源或目標端點搭配使用。對於內部部署資料庫，請在 `sqlcmd` 命令列公用程式中執行這些指令碼。如需使用此公用程式的相關資訊，請參閱 Microsoft 說明文件中的 [sqlcmd - 使用公用程式](#)。

對於 Amazon RDS 資料庫，您無法使用 `sqlcmd` 命令列公用程式進行連線。而是使用任何連線到 Amazon RDS SQL Server 的用戶端工具來執行這些指令碼。

在執行指令碼之前，請確定您使用的使用者帳戶具有存取 SQL Server 資料庫的必要許可。對於內部部署和 Amazon RDS 資料庫，您可以使用與存取 SQL Server 資料庫相同的許可，而不需要使用 SysAdmin 角色。

主題

- [設定內部部署 SQL Server 資料庫的最低許可](#)
- [設定 Amazon RDS SQL Server 資料庫的最低許可](#)
- [SQL Server 支援指令碼](#)

設定內部部署 SQL Server 資料庫的最低許可

若要設定針對內部部署 SQL Server 資料庫執行的最低許可

1. 使用 SQL Server Management Studio (SSMS) 建立有密碼驗證的新 SQL Server 帳戶，例如 *on-prem-user*。
2. 在 SSMS 的使用者對應區段中，選擇 MSDB 和 MASTER 資料庫 (提供公有許可)，並指派您想要執行此指令碼之資料庫的 DB_OWNER 角色。
3. 開啟新帳戶的內容 (按一下滑鼠右鍵) 選單，選擇安全並明確授予 Connect SQL 權限。
4. 執行下列授予命令。

```
GRANT VIEW SERVER STATE TO on-prem-user;  
USE MSDB;  
GRANT SELECT ON MSDB.DBO.BACKUPSET TO on-prem-user;  
GRANT SELECT ON MSDB.DBO.BACKUPMEDIAFAMILY TO on-prem-user;  
GRANT SELECT ON MSDB.DBO.BACKUPFILE TO on-prem-user;
```

設定 Amazon RDS SQL Server 資料庫的最低許可

若要使用 Amazon RDS SQL Server 資料庫的最低許可執行

1. 使用 SQL Server Management Studio (SSMS) 建立有密碼驗證的新 SQL Server 帳戶，例如 *rds-user*。
2. 在 SSMS 的使用者對應區段中，選擇 MSDB 資料庫 (提供公有許可)，並指派您想要執行此指令碼之資料庫的 DB_OWNER 角色。
3. 開啟新帳戶的內容 (按一下滑鼠右鍵) 選單，選擇安全並明確授予 Connect SQL 權限。
4. 執行下列授予命令。

```
GRANT VIEW SERVER STATE TO rds-user;  
USE MSDB;  
GRANT SELECT ON MSDB.DBO.BACKUPSET TO rds-user;  
GRANT SELECT ON MSDB.DBO.BACKUPMEDIAFAMILY TO rds-user;  
GRANT SELECT ON MSDB.DBO.BACKUPFILE TO rds-user;
```

SQL Server 支援指令碼

下列主題說明如何下載、檢閱及執行適用於 SQL Server 的每個支援指令碼。其中也會說明如何檢閱指令碼輸出，並將其上傳至 AWS Support 案例。

主題

- [awsdms_support_collector_sql_server.sql 指令碼](#)

awsdms_support_collector_sql_server.sql 指令碼

下載 [awsdms_support_collector_sql_server.sql](#) 指令碼。

Note

只在 SQL Server 2014 及更高版本上執行此 SQL Server 診斷支援指令碼。

這個指令碼會收集 SQL Server 資料庫組態的相關資訊。請記得驗證指令碼上的總和檢查，且如果總和檢查已驗證，請檢閱指令碼中的 SQL 程式碼，將您不希望執行的任何程式碼加上註解。您對指令碼的完整性和內容感到滿意之後，就可以執行該指令碼。

若要執行內部部署 SQL Server 資料庫的指令碼

1. 使用以下 sqlcmd 命令列來執行此指令碼。

```
sqlcmd -Uon-prem-user -Ppassword -SDMS-SQL17AG-N1 -y 0  
-iC:\Users\admin\awsdms_support_collector_sql_server.sql -oC:\Users\admin  
\DMS_Support_Report_SQLServer.html -dsqlserverdb01
```

指定的 sqlcmd 命令參數包含下列各項：

- -U – 資料庫使用者名稱。
- -P – 資料庫使用者密碼。
- -S – SQL Server 資料庫伺服器名稱。
- -y – 從 sqlcmd 公用程式輸出的資料欄最大寬度。值 0 指定無限寬度的資料欄。
- -i – 要執行的支援指令碼路徑 (在此情況下為 awsdms_support_collector_sql_server.sql)。
- -o – 含有您指定之檔案名稱的輸出 HTML 檔案路徑，其中包含收集的資料庫組態資訊。

- -d – SQL Server 資料庫名稱。
2. 指令碼完成後，請檢閱輸出的 HTML 檔案，並移除您不希望分享的任何資訊。當 HTML 可供您共用時，請將檔案上傳至您的 AWS 支援案例。如需上傳此檔案的詳細資訊，請參閱[在中使用診斷支援指令碼 AWS DMS](#)。

使用 Amazon RDS for SQL Server 時，您無法使用 sqlcmd 命令列公用程式進行連線，因此請使用下列程序。

若要執行 RDS SQL Server 資料庫的指令碼

1. 使用任何可讓您以 Master 使用者身分連線到 RDS SQL Server 的用戶端工具來執行指令碼，並將輸出儲存為 HTML 檔案。
2. 檢閱輸出的 HTML 檔案，並移除您不希望分享的任何資訊。當 HTML 可供您共用時，請將檔案上傳至您的 AWS 支援案例。如需上傳此檔案的詳細資訊，請參閱[在中使用診斷支援指令碼 AWS DMS](#)。

MySQL 相容資料庫的診斷支援指令碼

您可以在下面找到診斷支援指令碼，以便在 AWS DMS 遷移組態中分析內部部署或 Amazon RDS for MySQL 相容資料庫。這些指令碼可與來源或目標端點搭配使用。所有指令碼都會寫入，以在 MySQL SQL 命令列中執行。

如需安裝 MySQL 用戶端的相關資訊，請參閱 MySQL 文件中的[安裝 MySQL Shell](#)。如需使用 MySQL 用戶端的相關資訊，請參閱 MySQL 文件中的[使用 MySQL Shell 命令](#)。

在執行指令碼之前，請確定您使用的使用者帳戶具有必要許可，可存取 MySQL 相容資料庫。使用下列程序建立使用者帳戶，並提供執行此指令碼所需的最低許可。

設定具有執行這些指令碼之最低許可的使用者帳戶

1. 建立要執行指令碼的使用者。

```
create user 'username'@'hostname' identified by password;
```

2. 對資料庫授予 select 命令，以對資料庫進行分析。

```
grant select on database-name.* to username;  
grant replication client on *.* to username;
```

3.

```
grant execute on procedure mysql.rds_show_configuration to username;
```

下列主題說明如何下載、檢閱及執行適用於 MySQL 相容資料庫的每個支援指令碼。它們也說明如何檢閱指令碼輸出並將其上傳至您的 AWS 支援案例。

主題

- [awsdms_support_collector_MySQL.sql 指令碼](#)

awsdms_support_collector_MySQL.sql 指令碼

下載 [awsdms_support_collector_MySQL.sql](#) 指令碼。

此指令碼會收集與 MySQL 相容資料庫組態的相關資訊。請記得驗證指令碼上的總和檢查，且如果總和檢查已驗證，請檢閱指令碼中的 SQL 程式碼，將您不希望執行的任何程式碼加上註解。您對指令碼的完整性和內容感到滿意之後，就可以執行該指令碼。

使用命令列連線到資料庫環境後執行此指令碼。

若要執行此指令碼並將結果上傳至支援案例

1. 使用以下 `mysql` 命令連接至資料庫。

```
mysql -p -h hostname -P port -u username database-name
```

2. 使用以下 `mysql source` 命令來執行此指令碼。

```
source awsdms_support_collector_MySQL.sql
```

檢閱產生的報告，並移除您不希望分享的任何資訊。當您可以放心分享此內容時，請將該檔案上傳至 AWS Support 案例。如需上傳此檔案的詳細資訊，請參閱 [在中使用診斷支援指令碼 AWS DMS](#)。

Note

- 如果您已經擁有具有 [MySQL 相容資料庫的診斷支援指令碼](#) 中所述必要權限的使用者帳戶，您也可以使用現有的使用者帳戶來執行指令碼。

- 請記住在執行指令碼之前連接到資料庫。
- 此指令碼會以文字格式產生輸出。
- 牢記安全性最佳實務，如果您建立新的使用者帳戶，僅是為了執行此 MySQL 診斷支援指令碼，建議您在成功執行指令碼後刪除此使用者帳戶。

PostgreSQL 診斷支援指令碼

您可以在下面找到可用於分析 AWS DMS 遷移組態中任何 PostgreSQL RDBMS（內部部署、Amazon RDS 或 Aurora PostgreSQL）的診斷支援指令碼。這些指令碼可與來源或目標端點搭配使用。所有指令碼都會寫入，以在 `psql` 命令列公用程式中執行。

在執行這些指令碼之前，請確定您使用的使用者帳戶具有存取任何 PostgreSQL RDBMS 的必要許可：

- PostgreSQL 10.x 或更高版本 – 具有對 `pg_catalog.pg_ls_waldir` 函數執行許可的使用者帳戶。
- PostgreSQL 9.x 或更舊版本 – 具有預設許可的使用者帳戶。

我們建議您使用具有適當許可的現有帳戶來執行這些指令碼。

如果您需要建立新的使用者帳戶或授予現有帳戶執行這些指令碼的許可，您可以針對以 PostgreSQL 版本為基礎的任何 PostgreSQL RDBMS 執行下列 SQL 命令。

授予帳戶許可，以便針對 10.x 版或更高版本的 PostgreSQL 資料庫執行這些指令碼

- 執行以下任意一項：
 - 對於新的使用者帳戶，執行下列命令。

```
CREATE USER script_user WITH PASSWORD 'password';  
GRANT EXECUTE ON FUNCTION pg_catalog.pg_ls_waldir TO script_user;
```

- 對於現有的使用者帳戶，請執行下列命令。

```
GRANT EXECUTE ON FUNCTION pg_catalog.pg_ls_waldir TO script_user;
```

授予帳戶許可，以便針對 PostgreSQL 9.x 版或更舊版本的資料庫執行這些指令碼

- 執行以下任意一項：
 - 對於新的使用者帳戶，請使用預設許可執行下列命令。

```
CREATE USER script_user WITH PASSWORD password;
```

- 對於現有的使用者帳戶，請使用現有的許可。

Note

這些指令碼不支援的某些功能，與尋找 PostgreSQL 9.x 及更舊版本資料庫的 WAL 大小相關。如需詳細資訊，請使用 AWS Support。

下列主題說明如何下載、檢閱和執行 PostgreSQL 可用的每個支援指令碼。此外，還會說明如何檢閱指令碼輸出，並將其上傳至 AWS Support 案例。

主題

- [awsdms_support_collector_postgres.sql 指令碼](#)

awsdms_support_collector_postgres.sql 指令碼

下載 [awsdms_support_collector_postgres.sql](#) 指令碼。

此指令碼會收集 PostgreSQL 資料庫組態的相關資訊。請記得驗證指令碼上的總和檢查。如果總和檢查已驗證，請檢閱指令碼中的 SQL 程式碼，將您不希望執行的任何程式碼加上註解。您對指令碼的完整性和內容感到滿意之後，就可以執行該指令碼。

Note

您可以使用 psql 用戶端 10 版或更高版本執行此指令碼。

您可以使用下列程序，從資料庫環境或命令列執行此指令碼。在任何一種情況下，您都可以稍後將檔案上傳至 AWS Support。

若要執行此指令碼並將結果上傳至支援案例

1. 執行以下任意一項：

- 使用以下 `psql` 命令列從資料庫環境執行指令碼。

```
dbname=# \i awsdms_support_collector_postgres.sql
```

在下列提示中，僅輸入您要遷移之其中一個結構描述的名稱。

在下列提示中，輸入您已定義用來連線至資料庫的使用者 (*script_user*) 名稱。

- 直接從命令列執行下列指令碼。此選項可避免在指令碼執行前的任何提示。

```
psql -h database-hostname -p port -U script_user -d database-name -f  
awsdms_support_collector_postgres.sql
```

2. 檢閱輸出的 HTML 檔案，並移除您不希望分享的任何資訊。當您可以放心分享 HTML 的內容時，請將該檔案上傳至 AWS Support 案例。如需上傳此檔案的詳細資訊，請參閱[在中使用診斷支援指令碼 AWS DMS](#)。

使用 AWS DMS 診斷支援 AMI

如果您在使用時遇到網路相關問題 AWS DMS，您的支援工程師可能需要有關網路組態的詳細資訊。我們希望確保 AWS Support 盡可能在最短的時間內取得所需的資訊。因此，我們開發了具有診斷工具的預先建置 Amazon EC2 AMI，以測試您的 AWS DMS 聯網環境。

Amazon Machine Image (AMI) 上安裝的診斷測試包括：

- Virtual Private Cloud (VPC)
- 網路封包遺失
- 網路延遲
- 最大傳輸單位 (MTU) 大小

主題

- [啟動新的 AWS DMS 診斷 Amazon EC2 執行個體](#)
- [建立 IAM 角色](#)
- [執行診斷測試](#)

- [後續步驟](#)
- [依地區劃分的 AMI ID](#)
- [AWS 系統修補程式管理員](#)

Note

如果 Oracle 來源發生效能問題，您可以評估 Oracle 還原或封存日誌的讀取效能，以找出效能的改善方法。如需詳細資訊，請參閱[評估 Oracle 還原或封存日誌的讀取效能](#)。

啟動新的 AWS DMS 診斷 Amazon EC2 執行個體

在本節中，您將啟動新的 Amazon EC2 執行個體。如需如何啟動 Amazon EC2 執行個體的相關資訊，請參閱《[Amazon EC2 使用者指南](#)》中的 [Amazon EC2 Linux 執行個體入門](#)。

使用下列設定啟動 Amazon EC2 執行個體：

- 在應用程式和作業系統映像 (Amazon Machine Image) 中，搜尋 DMS-DIAG-AMI AMI。如果您登入主控台，您可以使用[此查詢](#)搜尋 AMI。如需區域中 AWS 診斷 AMI 的 AMI ID，請參閱[依地區劃分的 AMI ID](#)以下內容。
- 對於執行個體類型，我們建議您選擇 t2.micro。
- 在網路設定中，選擇複寫執行個體所使用的相同 VPC。

執行個體處於作用中狀態之後，請連線至該執行個體。如需連接至 Amazon EC2 Linux 執行個體的詳細資訊，請參閱[連接至 Linux 執行個體](#)。

建立 IAM 角色

如果您想要使用最低必要許可可在複寫執行個體上執行診斷測試，請建立使用下列許可政策的 IAM 角色：

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": "dms:*",  
      "Resource": "*" }  
  ]  
}
```

```
{
  "Sid": "VisualEditor0",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "dms:DescribeEndpoints",
    "dms:DescribeTableStatistics",
    "dms:DescribeReplicationInstances",
    "dms:DescribeReplicationTasks",
    "secretsmanager:GetSecretValue"
  ],
  "Resource": "*"
}
```

將該角色連接到新的 IAM 使用者。如需建立 IAM 角色、政策和使用者的相關資訊，請參閱《[IAM 使用者指南](#)》中的下列主題：

- [IAM 入門](#)
- [建立 IAM 角色](#)
- [建立 IAM 政策](#)

執行診斷測試

建立 Amazon EC2 執行個體並連線到該執行個體之後，請執行下列動作在複寫執行個體上執行診斷測試。

1. 設定 AWS CLI：

```
$ aws configure
```

提供您要用來執行診斷測試之 AWS 使用者帳戶的存取憑證。為 VPC 和複寫執行個體提供區域。

2. 顯示您區域中可用的 AWS DMS 任務。將範例區域替換成您的區域。

```
$ dms-report -r us-east-1 -l
```

此命令會顯示您任務的狀態。

[illegible]

- 顯示任務端點和設定。將 *<DMS-Task-ARN>* 替換為任務 Amazon Resource Name (ARN)。

```
$ dms-report -t <DMS-Task-ARN>
```

此命令會顯示任務的端點和設定。

```
#####  
#  
#  
#      AWS DMS Diagnostic  
#      Date: 07-13-2022  
#  
#  
#      aws region: us-east-2  
#  
#####  
  
===== DMS Task Check =====  
  
[DMS Replication ID]    aws:dms:us-east-2:pglogical-task  
[DMS Replication Task]  arn:aws:dms:us-east-2:123456789012:task:QJZVDFGQKCTEDTLLNDCXWDDUWYRWDGACHTHEI  
[Replication Instance]  arn:aws:dms:us-east-2:123456789012:rep:MALCOWBOLUJLHTEPGLNGEABWZSLGZMREHJWQJQA  
  
[RepInstanceClass]      dms.t3.small  
[RepAvailabilityZone]    us-east-2c  
[RepEngineVersion]      3.4.6  
[RepPrivateIP]          172.30.2.230  
[RepPublicIP]           172.30.172.172  
[RepCreateDate]         2021-12-15T21:37:19.904000+00:00  
[RepVPCId]              vpc-08ba020355d8a952e  
  
===== SOURCE =====  
[Endpoints]             arn:aws:dms:us-east-2:123456789012:endpoint:4IDQCFB3JONXGCVSRSXWMTOTQYJWWYASDQIQ  
[ID]                    end-dms-s3-postgres-dev-source  
[Server]                end-dms-s3-postgres-dev-instance-1.cucdvzaur7nk.us-east-2.rds.amazonaws.com  
[TCP-Port]              5432  
[IP-Test]               172.30.1.204 << IP and TCP Port are GOOD  
[Network-Check] Host  
[Engine]                aurora-postgresql  
[DB]                    testdb  
[Status]                active,  
  
===== TARGET =====  
[Endpoints]             arn:aws:dms:us-east-2:123456789012:endpoint:IXKJWISXCCSBQFTHPUYNLSYSDUCIBSXCOCDSWXY  
[ID]                    rds-postgres-instance-1  
[Server]                rds-postgres-instance-1.cucdvzaur7nk.us-east-2.rds.amazonaws.com  
[TCP-Port]              5432  
[IP-Test]               172.30.2.18 << IP and TCP Port are Good  
[Network-Check] Host  
[Engine]                aurora-postgresql  
[DB]                    testdb  
[Status]                active,  
  
===== Full Load =====  


| [Table]              | [Duration] | [Rows] | [LastUpdate]                     | [Status]  |
|----------------------|------------|--------|----------------------------------|-----------|
| public.test_orders   | 00:00:01   | 2      | 2022-06-21T08:48:12.172000+00:00 | completed |
| public.test_details  | 00:00:01   | 8      | 2022-06-21T08:48:12.172000+00:00 | completed |
| public.test_products | 00:00:00   | 2      | 2022-06-21T08:48:12.172000+00:00 | completed |
| public.delete_log    | 00:00:00   | 2      | 2022-06-21T08:48:12.172000+00:00 | completed |
| public.address       | 00:00:01   | 1999   | 2022-06-21T08:48:12.172000+00:00 | completed |
| public.bugfix_test   | 00:00:00   | 6      | 2022-06-21T08:48:12.172000+00:00 | completed |


```

4. 執行診斷測試。將 *<DMS-Task-ARN>* 替換為任務 ARN。

```
$ dms-report -t <DMS-Task-ARN> -n y
```

此命令會顯示複寫執行個體的 VPC、網路封包傳輸、網路延遲和網路最大傳輸單位 (MTU) 大小的診斷資料。


```

#####
#
#
#   AWS DMS Diagnostic
#   Date: 07-13-2022
#
#
#   aws region: us-east-2
#
#
#####
===== DMS DIAG Info =====
Public IP: 3.12.101.10
Private IP: 172.30.0.240
Instance ID: i-04829b2beb8214602
Instance MAC: 02:58:04:b5:52:28
Instance Type: t2.micro
Instance Sec Group: DMS-EC2-sec-group
Instance AWS Region: us-east-2
Instance VPC Id: vpc-08ba020355d8a952e

===== Network Packet Check =====
1.) Check DMS EC2 MetaData Service
>>>>>Result: 10 packets transmitted, 10 packets received, 0% packet loss
    Looks good with no issue. <<<<<

2.) Check Source endpoint (dms-ec2-postgres-dev-instance-1.cucdvzaur7nk.us-east-2.rds.amazonaws.com:5432)
>>>>>Result: 10 packets transmitted, 10 packets received, 0% packet loss
    Looks good with no issue. <<<<<

3.) Check Target endpoint (rds-postgres-instance-1.cucdvzaur7nk.us-east-2.rds.amazonaws.com:5432)
>>>>>Result: 10 packets transmitted, 10 packets received, 0% packet loss
    Looks good with no issue. <<<<<

===== End network packet check =====

===== Network Latency Check =====
1.) Check DMS MetaData Service
>>>>>Result: round-trip min/avg/max = 0.4/0.4/0.5 ms
    Looks good with no issue. <<<<<

2.) Check Source endpoint (dms-ec2-postgres-dev-instance-1.cucdvzaur7nk.us-east-2.rds.amazonaws.com:5432)
>>>>>Result: round-trip min/avg/max = 1.0/1.1/1.2 ms
    Looks good with no issue. <<<<<

3.) Check Target endpoint (rds-postgres-instance-1.cucdvzaur7nk.us-east-2.rds.amazonaws.com:5432)
>>>>>Result: round-trip min/avg/max = 1.4/1.4/1.5 ms
    Looks good with no issue. <<<<<

===== End network latency check =====

===== Network MTU Check =====
1.) Check DMS MetaData Service
>>>>>Result: MTU setting looks good. Local MTU (9001) matches remote MTU (9001) <<<<<

2.) Check Source endpoint (dms-ec2-postgres-dev-instance-1.cucdvzaur7nk.us-east-2.rds.amazonaws.com:5432)
>>>>>Result: MTU setting looks good. Local MTU (9001) matches remote MTU (9001) <<<<<

3.) Check Target endpoint (rds-postgres-instance-1.cucdvzaur7nk.us-east-2.rds.amazonaws.com:5432)
>>>>>Result: MTU setting looks good. Local MTU (9001) matches remote MTU (9001) <<<<<

===== End network MTU check =====

```

Perform AMI Diag EC2 VPC Check

Perform Network Packet Test

Returns Test Results and Recommendation

Perform Network Latency Test

Perform Network Maximum Transmission Unit (MTU) Check

後續步驟

下列各節說明以網路診斷測試結果為基礎的疑難排解資訊：

VPC 測試

此測試會驗證診斷 Amazon EC2 執行個體與複寫執行個體是否位於相同的 VPC。如果診斷 Amazon EC2 執行個體與複寫執行個體不在相同的 VPC，請終止 Amazon EC2 執行個體，然後在正確的 VPC 中重新建立。您無法在建立 Amazon EC2 執行個體之後變更其 VPC。

網路封包遺失測試

此測試會將 10 個封包傳送至下列端點，並檢查封包是否遺失：

- 連接埠 80 上的 AWS DMS Amazon EC2 中繼資料服務
- 來源端點
- 目標端點

所有封包應成功到達。如果有任何封包遺失，請向網路工程師諮詢以判斷問題並找出解決方案。

網路延遲測試

此測試會將 10 個封包傳送至與先前測試相同的端點，並檢查封包延遲。所有封包的延遲時間應小於 100 毫秒。如果任何封包的延遲時間超過 100 毫秒，請向網路工程師諮詢以判斷問題並找出解決方案。

最大傳輸單位 (MTU) 大小測試

此測試會在與先前測試相同的端點上使用 Traceroute 工具來偵測 MTU 大小。測試中的所有封包都應具有相同的 MTU 大小。如果任何封包的 MTU 大小不同，請向系統專家諮詢以判斷問題並找出解決方案。

依地區劃分的 AMI ID

若要查看您 AWS 區域中可用的 DMS 診斷 AMIs 清單，請執行下列 AWS CLI 範例。

```
aws ec2 describe-images --owners 343299325021 --filters "Name=name, Values=DMS-DIAG*"
--query "sort_by(Images, &CreationDate)[-1].[Name, ImageId, CreationDate]" --output
text
```

如果輸出未顯示任何結果，表示您的 AWS 區域無法使用 DMS 診斷 AMI。解決方法是遵循下列步驟，從另一個區域複製診斷 AMI。如需詳細資訊，請參閱[複製 AMI](#)。

- 在可用區域中啟動執行個體。
- 建立映像。影像將由您擁有。
- 將 AMI 複製到您的區域，例如中東（阿拉伯聯合大公國）區域。
- 在本機區域啟動執行個體。

AWS 系統修補程式管理員

AWS Systems Patch Manager 會自動修補 EC2 執行個體上的作業系統和應用程式。

若要設定修補程式管理員，請執行下列步驟：

1. 啟用 Systems Manager：
 - a. 將 AmazonSSMManagedInstanceCore IAM 政策連接至 EC2 執行個體角色。
 - b. 確保已安裝 SSM Agent (Amazon Linux 2、Ubuntu 20.04+ AMIs 預設值)。
2. 透過定義關鍵/安全性更新的規則來建立修補程式基準，包括修補程式應用程式的排程。
3. 使用 SSM 中的維護時段，排定在定義的時間套用修補程式的更新。
4. 在 Systems Manager 中檢查修補狀態和合規報告，以確認合規性。

AWS DMS 參考

在此參考區段中，您可以找到使用 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 時可能需要的其他資訊，包括資料類型轉換資訊。

AWS DMS 當您執行同質資料庫遷移時，會維護資料類型，其中來源和目標都使用相同的引擎類型。執行異質遷移時，您會從某個資料庫引擎類型遷移至另一個資料庫引擎，資料類型會轉換為中介資料類型。若要查看資料類型會如何顯示於目標資料庫，請參閱來源和目標資料庫引擎的資料類型資料表。

遷移資料庫時，請注意關於資料類型的幾個重要事項：

- FLOAT 資料類型在本質上是預估值。在 FLOAT 中插入特定值時，可能會在資料庫中以不同方式呈現。這樣的差別是因為 FLOAT 並非精確資料類型，例如 NUMBER 或 NUMBER(p,s) 等小數資料類型。因此，儲存在資料庫中的 FLOAT 內部值，可能會與您插入的值不同。因此，FLOAT 的遷移值，可能與來源資料庫上的值不完全相符。

如需此問題的詳細資訊，請參閱下列文章：

- Wikipedia 的 [IEEE 浮點](#)
- Microsoft Learn 的 [IEEE floating-point representation](#)
- Microsoft Learn 的 [Why floating-point numbers may lose precision](#)

主題

- [AWS Database Migration Service 的資料類型](#)

AWS Database Migration Service 的資料類型

AWS Database Migration Service 使用內建資料類型，將資料從來源資料庫引擎類型遷移至目標資料庫引擎類型。下表說明內建資料類型及其描述。

AWS DMS 資料類型	描述
STRING	字元字串。
WSTRING	雙位元組的字元字串。
BOOLEAN	布林值。

AWS DMS 資料類型	描述
BYTE	二進位資料值。
DATE	日期值：年、月、日。
TIME	時間值：時、分、秒。
DATETIME	時間戳記值：年、月、日、時、分、秒、微秒。微秒最多可具有 9 個小數位數。支援下列格式：YYYY:MM:DD HH:MM:SS.F(9)。Amazon S3 Select 和 Amazon S3 Glacier Select 的 DATETIME 資料類型格式是不同的。如需詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Storage Service 使用者指南》中 支援資料類型 中的 timestamp 基本資料類型的說明。
INT1	一位元組，帶正負號的整數。
INT2	二位元組，帶正負號的整數。
INT4	四位元組，帶正負號的整數。
INT8	八位元組，帶正負號的整數。
NUMERIC	使用固定精度和小數位數的準確數值。
REAL4	單精度浮點值。
REAL8	雙精度浮點值。
UINT1	一位元組，不帶正負號的整數。
UINT2	二位元組，不帶正負號的整數。
UINT4	四位元組，不帶正負號的整數。
UINT8	八位元組，不帶正負號的整數。
BLOB	二進位大型物件。

AWS DMS 資料類型	描述
CLOB	字元大型物件。
NCLOB	原生字元大型物件。

 Note

AWS DMS 無法將任何 LOB 資料類型遷移至 Apache Kafka 端點。

AWS DMS 版本備註

您可以在下面找到目前和舊版 AWS Database Migration Service () 的版本備註AWS DMS。

AWS DMS 當您為複寫執行個體啟用自動版本升級時， 不會區分主要和次要版本。如果版本已棄用，DMS 會在維護時段期間自動升級複寫執行個體的版本。

請注意，若要手動將複寫執行個體的版本（使用 API 或 CLI）從 3.4.x 版升級至 3.5.x，您必須將 AllowMajorVersionUpgrade 參數設定為 true。如需 AllowMajorVersionUpgrade 參數的相關資訊，請參閱 [DMS API 文件中的 ModifyReplicationInstance](#)。

 Note

的目前預設引擎版本 AWS DMS 為 3.5.4。

下表顯示作用中 DMS 版本的下列日期：

- 版本的發行日期
- 之後無法使用 版本建立新執行個體的日期
- DMS 自動更新該版本執行個體的日期 (EOL 日期)

版本	版本日期	沒有新的執行個體日期	EOL 日期
3.6.1	2025 年 5 月 15 日	2027 年 4 月 30 日	2027 年 6 月 30 日
3.6.0	2024 年 12 月 27 日	2026 年 4 月 27 日	2026 年 6 月 27 日
3.5.4	2024 年 11 月 15 日	2026 年 9 月 15 日	2026 年 11 月 15 日
3.5.3	2024 年 5 月 17 日	2026 年 2 月 28 日	2026 年 6 月 30 日
3.5.2	2023 年 10 月 29 日	2025 年 3 月 30 日	2025 年 4 月 29 日
3.5.1	2023 年 6 月 30 日	2024 年 11 月 30 日	2025 年 3 月 15 日
3.4.7	2022 年 5 月 31 日	2024 年 9 月 30 日	2024 年 10 月 31 日

版本	版本日期	沒有新的執行個體日期	EOL 日期
3.4.6	2021 年 11 月 30 日	2024 年 9 月 30 日	2024 年 10 月 31 日

Note

3.6.0 AWS DMS 版目前在亞太區域（雪梨）提供：ap-southeast-2 區域。

AWS Database Migration Service 3.6.1 版本備註

DMS 3.6.1 AWS 中的新功能

新功能或增強功能	Description
DMS 資料重新同步	AWS DMS 會自動修正透過來源和目標資料庫之間的資料驗證所識別的資料不一致。Oracle 和 SQL Server 支援資料重新同步功能做為來源，而 Postgre SQL 做為目標資料庫。
適用於 MariaDB、MySQL 和 PostgreSQL 的 IAM 資料庫身分驗證	引進透過 AWS Identity and Access Management (IAM) 資料庫身分驗證 連線至 Amazon RDS 和 Aurora MariaDB、MySQL 和 PostgreSQL 端點的支援。透過此增強功能，您可以使用 IAM 集中管理資料庫資源的存取權，而不是在每個資料庫端點上個別管理存取權。
PostgreSQL 僅供讀取複本支援變更資料擷取 (CDC) 複寫	AWS DMS 支援使用 PostgreSQL 僅供讀取複本做為變更資料擷取 (CDC) 複寫的來源端點，適用於 PostgreSQL 16.x 版和更新版本，從 3.6.1 AWS DMS 版開始。此功能可讓您利用 CDC 任務的僅供讀取複本。如需詳細資訊，請參閱 使用 PostgreSQL 資料庫做為 AWS DMS 來源 。
目標資料欄遺失的增強型記錄	增強型記錄功能，可通知客戶在預設記錄層級遺失的目標資料表資料欄。這項改善將記錄層級從 VERBOSE 變更為 WARNING，使得資料欄差異通知更加可見，而不需要詳細的偵錯設定。

新功能或增強功能	Description
SQL Server Binary(16) 到 PostgreSQL UUID 遷移	新增將 SQL Server Binary(16) 資料類型遷移至 PostgreSQL UUID 格式的支援。這可將二進位 GUID 資料無縫轉換為原生 UUID 類型，改善 SQL Server 和 PostgreSQL 端點之間的資料類型相容性。

AWS DMS 3.6.1 版包含下列已解決的問題：

DMS 3.6.1 中已解決的問題

已解決問題	Description
選擇規則篩選資料遮罩問題	資料表選取規則篩選條件現在可正確使用資料遮罩轉換規則。修正可確保在套用資料遮罩轉換時進行適當的篩選。
PostgreSQL 目標未繫結數值處理問題	PostgreSQL 目標端點可以透過最佳化的記憶體配置來處理未繫結的數值資料類型。這可防止遷移具有大型數值的資料表時發生任務失敗。
Amazon Redshift 目標 LOB 處理問題	Redshift 目標端點現在會在大量平行遷移期間維持 LOB 資料完整性。改善的 LOB 處理可在使用平行套用執行緒時防止資料損毀。
轉換規則中繼資料問題	修正轉換規則中未正確套用表達式的問題。
中繼資料表捨棄和重新建立問題	複寫任務現在會在任務停止期間捨棄並重新建立來源資料表時成功恢復。改善重新建立來源資料表的中繼資料處理和狀態同步。
SQL Server AlwaysOn 主要複本問題	透過處理區分大小寫變化，改善 AlwaysOn 組態中 SQL Server 來源的主要複本偵測。
MySQL 來源 TIME 資料類型處理問題	已解決 TIME 值在 loadUsingCSV 停用時包含分數和超過 24 小時的遷移問題。
資料驗證 NUL 字元處理問題	資料驗證現在可正確處理 NUL (0x00) 字元，而不會失敗。改善包含 NUL 字元之資料的驗證處理。

已解決問題	Description
SQL Server 資料驗證問題	已解決 SQL Server 來源資料UNIQUEIDENTIFIER 欄的驗證比較問題。
資料表預先載入驗證問題	AWS DMS 當資料表在 CDC 複寫期間處於預先載入階段時，任務現在會成功完成驗證。
Oracle 來源記錄問題	Oracle 來源錯誤日誌現在會在時區查詢執行期間顯示正確的 SQL 陳述式。改善了記錄準確性，以改善故障診斷功能。
SQL Server 驅動程式更新	SQL Server 驅動程式支援會從 ODBC 17 更新為 ODBC 18。
DB2 空白字串 CDC 遷移問題	已解決以下問題：在變更資料擷取 (CDC) 操作期間，IBM DB2 LUW 來源資料庫的空 VARCHAR 值錯誤擷取為 NULL 值，而非空字串。
Oracle LOB 查詢記憶體流失問題	修正啟用完整 LOB 模式時，LOB 查詢期間 Oracle 來源端點的記憶體流失問題。這可防止在具有 out-of-memory故障。
Redshift CDC 布林值資料欄映射問題	啟用 MapBooleanAsBoolean 時，Redshift 目標端點現在會正確對應在 CDC 期間新增的新布林值資料欄。這可維持與 PostgreSQL 來源的資料類型一致性，而不是建立 varchar 資料欄。
PostgreSQL UUID 陣列內嵌 LOB 遷移問題	PostgreSQL 來源端點現在會在啟用內嵌 LOB 模式時正確遷移 UUID 陣列資料類型。
資料驗證 nullable 資料欄差異報告問題	資料驗證現在會正確報告 nullable 資料欄的不相符詳細資訊。
SQL Server 到 Oracle 驗證篩選問題	使用 SQL Server 來源時，資料驗證現在可正確格式化 Oracle 目標端點的日期篩選條件。

已解決問題	Description
DO_NOTHING 模式資料表建立警告訊息	在 DO_NOTHING 模式下 AWS DMS 自動建立目標資料表時新增警告日誌訊息。這可改善可見性，並協助使用者識別何時建立資料表，儘管選取了不自動建立資料表的模式。
SQL Server BIT 到 PostgreSQL SMALLINT 轉換問題	在 CDC 操作期間修正 SQL Server BIT 至 PostgreSQL SMALLINT 轉換。
S3 跨帳戶儲存貯體存取驗證問題	增強型 S3 儲存貯體擁有權驗證，以改善使用 S3 做為遷移目標或來源時的安全性。
Redshift 端點重新連線和初始化問題	Redshift 端點現在會在連線終止後正確重新連線，並在初始化期間正確驗證登入資料。這可防止「必須提供伺服器名稱」在復原期間發生錯誤和任務失敗。
資料驗證記憶體洩漏問題	修正資料驗證中的記憶體流失。這可防止長時間執行的驗證任務期間out-of-memory失敗。
SQL Server CHAR 主金鑰驗證誤判問題	已修正使用包含結尾空格的 CHAR/NCHAR 主索引鍵驗證 SQL Server 到 PostgreSQL 遷移時的誤判 MISSING_TARGET 錯誤。
S3 驗證 Athena 資料庫衝突問題	修正多個任務透過隔離每個任務的 Athena 資料庫來共用 S3 端點時的競爭條件。

AWS Database Migration Service 3.6.0 版本備註

DMS 3.6.0 AWS 中的新功能

新功能或增強功能	Description
轉換的新中繼資料變數	為轉換規則引進了兩個新的中繼資料變數： <code>\$AR_M_MODIFIED_SCHEMA</code> 和 <code>\$AR_M_MODIFIED_TABLE_NAME</code> 。這些變數可讓您建立更動態且靈活的轉換，以適應遷移程序期間的結構描述或資料表名稱變更。

新功能或增強功能	Description
在 UPSERT 錯誤處理模式中支援 LOB 資料欄複寫	引進使用「找不到用於套用 UPDATE 的記錄：插入遺失的目標記錄」錯誤處理選項時，支援複寫大型物件 (LOB) 資料欄。透過此增強功能，您現在可以準確複寫 LOB 資料欄，確保完整且準確的資料複寫。

AWS DMS 3.6.0 版包含下列已解決的問題：

DMS 3.6.0 中已解決的問題

已解決問題	Description
PostgreSQL 記憶體問題	已解決使用 PostgreSQL 做為來源時記憶體消耗過多的問題。修正預寫日誌 (WAL) 槽會持續成長，導致效能降低的問題。此更新可增強 PostgreSQL 遷移的穩定性和效率，特別是針對大型資料庫或長時間執行的任務。
Oracle 字元大型物件 (CLOB) 和字元 (CHAR) 問題	已解決未正確複寫包含非 ASCII 字元（例如特殊符號或國際字元）的寬字元大型物件 (CLOB) 和字元 (CHAR) 值的問題。此修正可確保正確複寫大型文字資料、減少錯誤，以及維持資料一致性。
Microsoft SQL Server 延遲問題不正確	已解決 Microsoft SQL Server 來源端點錯誤回報非常高延遲的問題。此修正提供更準確的效能指標，可讓您更有效監控和最佳化 SQL Server 遷移任務。
Microsoft SQL Server 中繼資料問題	修正備援呼叫以擷取其他資料表中繼資料的問題，這會導致資料表中繼資料變更後的效能和延遲降低。此最佳化可改善整體任務效能，尤其是結構描述經常變更的資料庫。
Microsoft SQL Server 更新問題	修正非標準 UPDATE 操作導致任務意外終止而不產生錯誤訊息的問題。此修正可確保正確處理這類操作，避免在複雜的更新案例中發生任務失敗。
批次套用大型物件 (LOB) 問題	修正批次最佳化套用模式中的大型物件 (LOB) 查詢在 DELETE 操作和 INSERT 操作合併為單一 UPDATE 操作時，找不到記錄的問題。此修正可改善涉及 LOB 資料和複雜資料處理語言 (DML) 操作的遷移期間的資料一致性和完整性。

已解決問題	Description
轉換任務開始問題	已解決涉及許多轉換的任務在啟動期間當機的問題。此修正可確保具有複雜轉換邏輯之任務的穩定性和可靠性，讓您能夠自信地執行資料處理任務。
MySQL 資料定義語言 (DDL) 問題	修正在變更資料擷取 (CDC) 階段擷取特殊格式資料定義語言 (DDL) 變更的失敗。此修正可確保正確複寫所有結構描述變更，在整個遷移過程中維持來源和目標資料庫之間的結構描述一致性。
S3 跨帳戶儲存貯體存取驗證問題	增強型 S3 儲存貯體擁有權驗證，以改善使用 S3 做為遷移目標或來源時的安全性。
資料驗證記憶體洩漏問題	修正資料驗證中的記憶體流失。這可防止長時間執行的驗證任務期間 out-of-memory 失敗。

AWS Database Migration Service 3.5.4 版本備註

in AWS DMS 3.5.4 的新功能

新功能或增強功能	Description
資料遮罩	引進資料遮罩，允許使用資料欄層級的數字隨機化、遮罩或雜湊選項轉換敏感資料。
增強的資料驗證效能	引進增強的資料驗證效能，可在完全載入和跨特定遷移路徑的 CDC 遷移任務期間更快速地處理大型資料集。
PostgreSQL 來源 Unicode 問題	修正 PostgreSQL 來源在使用篩選時觀察到遷移效能降低的問題。引進 disableUnicodeSourceFilter ECA 以控制此行為。
增強輸送量功能的轉換支援	引進增強輸送量功能的所有轉換規則支援。
目標資料欄遺失的增強型記錄	增強型記錄功能，可通知客戶在預設記錄層級遺失的目標資料表資料欄。這項改善將記錄層級從 VERBOSE 變更為 WARNING，使得資料欄差異通知更加可見，而不需要詳細的偵錯設定。

新功能或增強功能	Description
SQL Server Binary(16) 到 PostgreSQL UUID 遷移	新增將 SQL Server Binary(16) 資料類型遷移至 PostgreSQL UUID 格式的支援。這可將二進位 GUID 資料無縫轉換為原生 UUID 類型，改善 SQL Server 和 PostgreSQL 端點之間的資料類型相容性。
支援 PostgreSQL 17	已推出 PostgreSQL 第 17 版的支援。如需詳細資訊，請參閱： 使用 PostgreSQL 資料庫做為 AWS DMS 來源 使用 PostgreSQL 資料庫做為 AWS Database Migration Service 的目標

AWS DMS 3.5.4 版包含下列已解決的問題：

DMS 3.5.4 中已解決的問題

已解決問題	Description
PostgreSQL、test_decoding 問題	修正 PostgreSQL 來源的問題，其中使用 test_decoding 外掛程式時，不會複寫特定事件。
MySQL 到 Redshift 時間戳記問題	修正 MySQL 遷移至 Redshift 時，無法在目標上正確定義時間戳記欄的問題。
Oracle 2024 年 7 月 PSU 問題	已修正使用二進位讀取器的 Oracle 來源問題，其中 DMS 任務會在套用 Oracle 2024 年 7 月 PSU 後當機。
MySQL 秘密管理員問題	修正 MySQL 端點使用秘密管理員時，登入資料會損毀的問題。
Amazon DocumentDB/MongoDB 資料記錄處理問題	修正 Amazon DocumentDB/MongoDB 端點的問題，其中某些記錄會傳送至目標兩次，導致重複的金鑰例外狀況和 AWS DMS 任務失敗。
與 noSQL 遷移問題的關係	修正 RDS for SQL Server 遷移至 noSQL 的問題，其中文件結構因 PK 處理不正確而不正確。
Oracle 端點的資料驗證問題	修正 Oracle 來源的問題，其中資料驗證會報告 null 或空白 LOBs 的誤報。

已解決問題	Description
Babelfish 目標的唯一識別符 PK 問題。	修正 PG - Babelfish 以下問題：使用定義為唯一識別符的 PK 複寫資料表時，AWS DMS 任務會失敗。
MAZ 的 PostgreSQL 來源問題。	修正 PostgreSQL 來源的 AWS DMS MAZ 容錯移轉會導致嚴重 AWS DMS 任務失敗的問題。
資料欄順序問題	修正當來源和目標之間的資料欄順序不同時，LOB 資料未正確複寫的問題。
內部 AWS DMS 資料庫爭用問題	修正內部 DMS 資料庫的問題，其中 AWS DMS 任務會因為內部 AWS DMS 資料庫一致性問題而失敗。
內部 AWS DMS 資料庫結構問題	修正內部 AWS DMS 資料庫的問題，其中 AWS DMS 任務會因為缺少特定內部資料庫物件而失敗。
Oracle 來源資料 validation 問題	已修正 Oracle 來源的問題，其中資料驗證會針對某些罕見類型的複寫事件傳回誤報。
Unicode 資料類型的資料驗證問題	已修正資料驗證功能的問題：未正確比較 certain unicode 資料類型而導致誤報。
Parquet 目標時間戳記問題	修正將零時間戳記複寫為 null 的 parquet 目標問題。
Babelfish 目標 GeoSpatial 資料類型問題。	修正不支援 GeoSpatial 資料類型的 Babelfish 目標問題。
在 CDC 期間新增資料欄的 Amazon S3 目標問題	已修正 Amazon S3 目標在啟用映像前設定時未正確處理新資料欄新增的問題。
SQL Server 2022 CU12 問題	修正 SQL Server 來源 AWS DMS 無法自動在搭配 CU12 或更新版本使用 SQL Server 2022 的來源上實作 MS 複寫先決條件的問題。
PostgreSQL 布林值問題	修正 PostgreSQL 來源的問題，其中布林資料類型在 MapBooleanAsBoolean 設定為 true 並使用 pglogical 外掛程式時無法正確遷移。
TaskrecoveryTableEnabled 設定問題	修正 TaskrecoveryTableEnabled 設定的問題，其中 AWS DMS 任務在設定為 true 時於任務停止時失敗。

已解決問題	Description
使用 TaskrecoveryTableEnabled 設定進行資料複製	修正啟用 TaskrecoveryTableEnabled 設定時，某些交易會複寫兩次的問題。
MySQL 5.5 來源問題	修正 MySQL 來源的問題，其中 AWS DMS 任務會因為無法 BINLOG 從 MySQL v5.5 讀取而失敗。
資料類型名稱損毀的資料驗證分割區問題	資料驗證現在可在資料類型處理期間防止記憶體損毀，消除受影響分割區的 row-by-row 驗證。
Amazon S3 來源至目標遷移問題	S3 來源至目標複寫現在可在完全載入和持續複寫期間正確處理外部資料表物件。
Amazon S3 目標 CDC 複寫問題	S3 目標 CDC 複寫會在持續複寫階段正確處理 CSV 格式資料。
S3 複寫問題	增強型 S3 目錄清除程序可防止遷移期間任務中斷。
資料驗證效能問題	資料驗證操作現在可最佳化驗證階段之間的轉換，減少不必要的延遲。
特定資料類型的資料驗證問題	資料驗證現在可準確處理未繫結的字元和 TEXT 資料類型，確保正確的驗證結果。
MAZ 的 PostgreSQL 來源問題	PostgreSQL 來源複寫會在多可用區容錯移轉事件期間維持連線，防止任務失敗。
Babelfish 日期時間驗證問題	使用 Babelfish 做為目標時，資料驗證現在可正確比較日期時間值。
MySQL 來源資料欄複寫問題	MySQL 來源複寫現在可正確處理中資料表重複的資料欄新增，防止任務中斷。
MySQL 來源資料欄修改問題	在 CDC 操作期間新增多個資料欄時，MySQL 來源複寫會維護資料欄序列完整性。
DynamoDB LOB 複寫問題	DynamoDB 目標複寫現在可在 CDC 期間正確處理 LOB 資料，以確保資料傳輸完成。

已解決問題	Description
PostgreSQL 布林值資料驗證問題	PostgreSQL 來源資料驗證現在可正確解譯布林資料類型映射，產生準確的比較結果。
DocumentDB 連線復原問題	DocumentDB 複寫會在叢集連線中斷和復原期間維持資料一致性。
Oracle 擴充 VARCHAR2 資料截斷問題	啟用擴充資料類型支援時，Oracle 來源複寫會在 VARCHAR2(4000) 欄中保留結尾空格。
SQL Server 次要複本 DDL 處理問題	SQL Server 來源複寫會在次要複本的 DDL 操作期間維持連線，防止任務中斷。
Secret Manager 特殊字元處理問題	AWS Secrets Manager 連線字串現在支援特殊字元，同時保留安全通訊協定。
MongoDB/Amazon DocumentDB 重複金鑰問題	MongoDB 和 Amazon DocumentDB 複寫可防止先前觸發金鑰限制錯誤的記錄重複。
Oracle 時間戳記處理問題	Oracle 來源複寫可準確處理各種工作階段時區組態的時間戳記值。
Oracle 資料轉換問題	Oracle 來源複寫現在可更健全地處理資料類型轉換，防止 ORA-01460 錯誤。
SQL Server 2022 CDC 複寫問題	SQL Server 來源 (CU12 及更高版本) 現在可自動實作 MS 複寫先決條件 AWS DMS。
測試解碼 DDL 處理	AWS DMS 會忽略未在資料表映射中設定的資料表的 DDL 陳述式，防止對未映射資料表的來源資料庫結構描述變更進行不必要的處理。
從來源 SQL Server 檢視截斷的資料欄	將資料從來源 SQL Server 檢視遷移至目標端點時，資料欄長度會正確保留，而且不會截斷任何資料欄。
增強型資料驗證的指標記錄	AWS DMS 現在在使用增強型資料驗證時，準確報告已驗證的記錄指標。
升級後 DMS 任務繼續問題	在 AWS DMS 版本升級後繼續任務時，DMS 任務不會因為不相容的內部檔案格式而無法繼續。

已解決問題	Description
SQL Server Always On 主要複本問題	修正以下問題：AWS DMS 現在可正確識別 Microsoft SQL Server Always On 可用性群組中的主要複本，解決先前的區分大小寫偵測錯誤。
PostgreSQL 目標數值資料處理問題	修正將未繫結數值資料類型遷移至 PostgreSQL 目標端點時 AWS DMS 任務失敗的問題。
資料驗證字元處理問題	AWS DMS 現在可在遷移期間正確驗證 CHAR 和 VARCHAR 資料，消除驗證任務中的誤報報告。
Amazon Redshift LOB 平行套用問題	AWS DMS 使用 Amazon Redshift 做為目標端點時，可在平行批次操作期間防止大型物件 (LOB) 資料中的資料損毀。
資料欄篩選條件問題的資料驗證	當來源資料欄篩選條件套用至 VARCHAR、CHAR、DATE 和 DATETIME 資料類型時，會阻止驗證失敗，並在 Amazon S3 目標上成功執行查詢。
S3 驗證資料持久性問題	使用 Amazon S3 目標時，在整個變更資料擷取 (CDC) 操作中會維持一致的資料驗證狀態。
字串格式化驗證問題	修正在記錄比較操作期間因字串格式錯誤而導致資料驗證失敗的問題。
資料庫 DB2 空白字串 CDC 遷移問題	已解決以下問題：變更資料擷取 (CDC) 操作期間，IBM DB2 LUW 來源資料庫的空 VARCHAR 值錯誤擷取為 NULL 值，而非空字串。
Oracle LOB 查詢記憶體流失問題	修正啟用完整 LOB 模式時，LOB 查詢期間 Oracle 來源端點的記憶體流失問題。這可防止在具有 out-of-memory 故障。
Redshift CDC 布林值資料欄映射問題	啟用 MapBooleanAsBoolean 時，Redshift 目標端點現在會正確對應在 CDC 期間新增的新布林值資料欄。這可維持與 PostgreSQL 來源的資料類型一致性，而不是建立 varchar 資料欄。
PostgreSQL UUID 陣列內嵌 LOB 遷移問題	PostgreSQL 來源端點現在會在啟用內嵌 LOB 模式時正確遷移 UUID 陣列資料類型。

已解決問題	Description
資料驗證 nullable 資料欄差異報告問題	資料驗證現在會正確報告 nullable 資料欄的不相符詳細資訊。
SQL Server 到 Oracle 驗證篩選問題	使用 SQL Server 來源時，資料驗證現在可正確格式化 Oracle 目標端點的日期篩選條件。
DO_NOTHING 模式資料表建立警告訊息	在 DO_NOTHING 模式下 AWS DMS 自動建立目標資料表時新增警告日誌訊息。這可改善可見性，並協助使用者識別何時建立資料表，儘管選取了不自動建立資料表的模式。
SQL Server BIT 到 PostgreSQL SMALLINT 轉換問題	已修正 CDC 操作期間 SQL Server BIT 至 PostgreSQL SMALLINT 轉換的問題。
S3 跨帳戶儲存貯體存取驗證問題	增強的 S3 儲存貯體擁有權驗證，可在使用 S3 做為遷移目標或來源時提高安全性。
Redshift 端點重新連線和初始化問題	Redshift 端點現在會在連線終止後正確重新連線，並在初始化期間正確驗證登入資料。這可防止「必須提供伺服器名稱」在復原期間發生錯誤和任務失敗。
資料驗證記憶體洩漏問題	修正資料驗證中的記憶體流失。這可防止長時間執行驗證任務期間 out-of-memory 失敗。
SQL Server CHAR 主金鑰驗證誤判問題	已修正使用包含結尾空格的 CHAR/NCHAR 主索引鍵驗證 SQL Server 到 PostgreSQL 遷移時的誤判 MISSING_TARGET 錯誤。
S3 驗證 Athena 資料庫衝突問題	修正多個任務透過隔離每個任務的 Athena 資料庫來共用 S3 端點時的競爭條件。

AWS Database Migration Service 3.5.3 版本備註

in AWS DMS 3.5.3 的新功能

新功能或增強功能	Description
Babelfish 支援的增強型 PostgreSQL 來源端點	AWS DMS 已增強其 PostgreSQL 來源端點以支援 Babelfish 資料類型。如需詳細資訊，請參閱 使用 PostgreSQL 資料庫做為 AWS DMS 來源 。
支援 S3 Parquet 做為來源	AWS DMS 支援 S3 Parquet 做為來源。如需詳細資訊，請參閱 使用 Amazon S3 做為的來源 AWS DMS
支援 PostgreSQL 16.x	AWS DMS 支援 PostgreSQL 16.x 版。如需詳細資訊，請參閱 使用 PostgreSQL 資料庫做為 AWS DMS 來源 及 使用 PostgreSQL 資料庫做為的目標 AWS Database Migration Service 。
全負載 Oracle 到 Amazon Redshift 遷移的增強輸送量	AWS DMS Serverless 可大幅改善從 Oracle 到 Amazon Redshift 的完全載入遷移輸送量效能。如需詳細資訊，請參閱 用於將 Oracle 完全載入 Amazon Redshift 和 Amazon S3 遷移的增強輸送量 。
支援 RDS for SQL Server Log 備份	AWS DMS 支援從 RDS for SQL Server 來源的交易日誌備份進行持續複寫。此功能僅適用於從 RDS for SQL Server 讀取的新來源端點和修改後的 AWS DMS 來源端點。如需詳細資訊，請參閱 設定雲端 SQL Server 資料庫執行個體的進行中複寫 。
遺失目標資料欄的增強型記錄	增強型記錄功能，可通知客戶在預設記錄層級缺少目標資料表資料欄。此改善將記錄層級從 VERBOSE 變更為 WARNING，使得資料欄差異通知更加可見，而無需詳細的偵錯設定。

AWS DMS 3.5.3 版包含下列已解決的問題：

DMS 3.5.3 版本中於 2024 年 5 月 17 日解決的問題

已解決問題	Description
資料驗證覆寫函數	已修正在資料表映射 <code>override-validation-function</code> 中將規則動作設定為 <code>時</code> ，AWS DMS 不會遵守來源篩選的資料驗證功能問題。

已解決問題	Description
MySQL 來源 CDC 錯誤	修正 MySQL 做為 CDC 遷移因 UTF16 編碼而失敗來源的問題。
資料驗證定序差異	修正使用資料欄篩選時，AWS DMS 無法正確套用HandleCollationDiff 任務設定的資料驗證功能問題。
資料驗證任務懸置。	已修正資料驗證功能的問題，其中 AWS DMS 任務會懸置target為null" 錯誤。
PostgreSQL 到 PostgreSQL 複寫中的任務失敗。	修正 PostgreSQL 到 PostgreSQL 遷移的問題，其中 AWS DMS 任務在 CDC 複寫期間將 LOB 資料插入目標時失敗。
以 PostgreSQL 做為來源的資料遺失	修正 PostgreSQL 作為在特定邊緣案例案例中發生資料遺失來源的問題。
MySQL 5.5 來源 CDC 錯誤	修正 MySQL 作為 CDC 複寫在 MySQL 版本 5.5 中失敗來源的問題。
Oracle 來源 IOT 資料表問題。	修正 Oracle 作為來源的問題，其中 AWS DMS 無法正確複寫 IOT 資料表的UPDATE陳述式，並在所有資料欄上啟用補充記錄。
MySQL 來源 LOBS	修正 MySQL 遷移至 Amazon Redshift 的問題，其中 AWS DMS 任務會因為 LOBs 超過 Amazon Redshift 允許的大小上限而失敗。
的驗證問題 SkipLobColumns	修正資料驗證功能的問題：當主索引鍵位於來源資料表的最後一欄SkipLobColumns = true 時，AWS DMS 任務會失敗。
略過唯一金鑰為的驗證null	修正資料驗證功能未正確 AWS DMS 略過具有 null 唯一索引鍵的資料列的問題。
Oracle COLLATE運算子的資料驗證改進。	修正資料驗證功能的問題：在 12.2 之前的 Oracle 版本上，驗證會失敗並出現語法錯誤。
完全載入期間錯誤處理	修正 PostgreSQL 做為目標的問題，其中任務會在資料表錯誤導致無效資料後，於完全載入階段停止。
CDC 驗證限定任務的重新驗證	增強資料驗證功能，以允許對僅限 CDC 驗證的任務進行重新驗證。

已解決問題	Description
S3 作為目標CdcMaxBatchInterval Out of Memory問題	修正 S3 做為目標的問題，其中 AWS DMS 任務會在 CdcMaxBatchInterval 設定的記憶體不足條件下失敗。
Oracle 來源驅動程式	已將 AWS DMS Oracle 來源驅動程式從 v12.2 升級到 v19.18。
SQL Server 來源的 LOB 截斷警告	SQL Server 的增強型記錄作為來源，以在 CDC 期間顯示 LOB 截斷的警告。
Oracle 二進位讀取器增強功能	增強 Oracle 來源二進位讀取器以支援下列項目： • Big Endian 平台 • 具有 HCC 壓縮的平行 DML 提示 • 啟用 Golden Gate 的進階 Oracle 壓縮
中斷後略過快取的變更問題	修正在套用這些變更時發生意外中斷時略過快取變更的問題。
MongoDB AWS DMS 交換檔案問題	修正 MongoDB 來源的問題，其中在存在 AWS DMS 交換檔案 AWS DMS 時，AWS DMS 升級後任務將無法繼續。
MySQL 到 Amazon Redshift JSON 遷移問題。	修正 MySQL 來源的問題，其中 JSON 資料類型在啟用批次套用的情況下可能未被雜湊。
SQL Server 到 APG 遷移的資料驗證問題。	修正 SQL Server 到 PostgreSQL 遷移的問題，其中資料 validation 在某些情況下會報告誤報。
Amazon Redshift 目標 CDC 的 EmptyAsNull ECA 問題	修正 EmptyAsNull ECA 無法正常運作的 Amazon Redshift 目標問題。
SQL Server 來源的記錄增強功能	SQL Server 來源的增強型記錄功能，可取消排除儲存單位值。
記憶體洩漏問題	修正使用 CSV 檔案載入資料 AWS DMS 任務的目標顯示記憶體洩漏的問題。

已解決問題	Description
Amazon S3 目標問題	修正啟用 cdcInsertAndUpdateOnly 設定時，未遵守 CdcMaxBatchInterval cdcInsertAndUpdateOnly CdcMinFileSize 的 Amazon S3 目標問題。
Kafka 目標的記錄增強功能	Kafka 目標的增強型記錄
Oracle 來源的記錄增強功能。	使用二進位讀取器增強 Oracle 來源的記錄功能，以正確指出資料表因為缺少主索引鍵而略過。
SQL Server 來源的記錄增強功能	增強AlwaysOn組態中 SQL Server 來源的記錄，以正確指出缺少許可。
使用已停用 DDL 進行遷移的記錄增強功能	針對已停用 DDL 複寫的遷移進行增強型記錄，以指出在 外部修改後的非預期目標資料表結構 AWS DMS。
Db2 目標問題	修正 Db2 目標的問題，其中啟用 AWS DMS 狀態資料表時任務會失敗。
MongoDB/Amazon DocumentDB 秘密管理員問題。	修正 MongoDB / Amazon DocumentDB 端點無法從 Secret Manager 擷取登入資料而導致錯誤的問題。
MongoDB/Amazon DocumentDB 端點問題	修正 MongoDB / Amazon DocumentDB 的問題，其中在複寫特定事件序列時，任務會失敗並啟用 ParallelApply。
Amazon Redshift 目標的記錄增強功能	Amazon Redshift 目標的增強型記錄功能，可在預設記錄層級中包含更多詳細資訊。
Amazon S3 目標任務當機問題	修正 Amazon S3 目標的問題，其中 GlueCatalogGeneration DMS 任務會在啟用時收到變更資料表 DDL 後當機。
資料驗證問題	修正了對NUL (0x00)字元進行驗證會失敗的資料驗證功能問題。
Babelsifh 端點問題	修正 babelfish 端點的問題，其中具有混合大小寫的資料表名稱將暫停。
Amazon S3 來源問題	修正 Amazon S3 來源因檔案名稱驗證問題而未處理檔案的問題。

已解決問題	Description
選取規則的 Db2 LUC 來源問題。	修正 Db2 LUW 來源的問題，其中選擇規則中的「資料表類型」選項被忽略。
Amazon Redshift 目標遺失資料問題。	修正 Amazon Redshift 目標在特定條件下 ParallelLoadThreads >0 時會發生資料遺失的問題。
Amazon Redshift 目標的資料驗證增強功能	增強了 Amazon Redshift 目標的資料驗證功能，以支援 HandleCollationDiff 設定。
Amazon S3 目標資料驗證問題	修正 Amazon S3 目標資料驗證的問題，其中在資料表中沒有 PK 以外的資料欄時，驗證會失敗。
資料驗證 CloudWatch 指標	已修正資料驗證功能的問題，其中 CloudWatch 指標會遺失以進行驗證，這需要很短的時間才能完成。
資料驗證重新驗證選項無法使用	修正資料驗證功能在某些情況下無法使用重新驗證選項的問題。
大型追蹤複寫問題	修正以下問題：在某些情況下，每筆交易的事件數量上限限制為 201, 326, 592。
MySQL 來源資料遺失問題	修正 MySQL 遷移至 Amazon S3 的問題，其中在「新增資料欄」DDL 之後執行的第一個 DML 將遺失資料。
批次套用記憶體洩漏問題	修正在特定情況下會發生的批次套用功能的記憶體流失問題。
DMS 任務啟動問題	修正 AWS DMS 任務啟動混音需要很長時間且永遠不會完成的問題。
MySQL 來源資料驗證問題。	已修正未正確處理自動遞增資料欄的 MySQL 來源資料驗證問題。
Oracle 端點 Kerberos 身分驗證問題	修正 Oracle 端點的連線無法使用 Kerberos 身分驗證的問題。
Babelfish 目標唯一識別符問題	修正 Babelfish 目標的問題，其中具有定義為唯一識別符之主索引鍵的資料表複寫會失敗。

已解決問題	Description
PostgreSQL 可減少遺失的資料問題	修正 PostgreSQL 來源因複寫槽中的未知事件而發生資料遺失的問題。
Unicode 資料類型的資料驗證問題。	已修正資料驗證功能的問題：未正確比較 ceratin unicode 資料類型而導致誤報。
Redshift 目標時間戳記資料欄	修正 ColumnType 定義未正確設定時間戳記欄類型的問題
S3 目標時間戳記轉換	修正處理零時間戳記值的 S3 目標 parquet 檔案格式問題（這些值應該在目標上轉換為 NULL）
MySQL 來源和目標 LOB 資料欄順序	修正 MySQL 來源和目標遷移 Lob 資料欄的問題。現在，DMS 會在決定我們需要寫入 LOB 資料的資料欄時，使用目標資料表中的資料欄 ID，而非來源資料表
Babelfish 目標日期時間資料類型	修正 Babelfish 目標的問題，其中我們已限制 Datetime 和 Time 類型的分數秒精確度，以解決四捨五入錯誤。
MySQL 5.5 任務失敗。	修正 MySQL 5.5 來源的問題，我們已新增重試機制，以防止 DMS 在進行複寫 (CDC) 期間無法讀取二進位日誌事件時發生任務失敗。
使用測試解碼外掛程式時 PostgreSQL 來源隔離故障和記憶體流失問題。	修正 PostgreSQL 來源的問題：使用 Postgres 的 test_decoding 外掛程式時，無法正確剖析特定連線複寫 (CDC) 事件。
DocumentDB 目標平行套用設定	已修正 DocumentDB 目標與平行套用設定的問題，該設定在使用此功能時阻止使用多個執行緒。
Oracle HCC 壓縮 DIRECT INSERT	修正具有平行 DML 提示的 Oracle HCC 壓縮 DIRECT INSERT 導致資料遺失和重複的問題。
Oracle 2024 年 7 月 CPU 的 Oracle Binary Reader 問題	修正 Oracle 來源的問題，具有二進位讀取器的 DMS 任務因 Oracle 2024 年 7 月 CPU 而失敗

已解決問題	Description
Babefish 目標 UUID 主金鑰	修正 Babelfish 目標的問題，其中 DMS 任務在複寫具有定義為 UUID 之主索引鍵的資料表時失敗。
DMS 進行中複寫 (CDC) 任務因 TaskRecoveryTableEnabled 失敗	修正 TaskRecoveryTableEnabled 啟用的問題，其中 DMS 會在目標連線終止 <code>awsdms_txn_state</code> 後嘗試更新目標系統資料表。
PostgreSQL 來源重複記錄	修正 PostgreSQL 來源的問題，其中部分交易會在啟用 TaskRecoveryTableEnabled 設定時複寫兩次。
DMS S3 來源/目標複寫問題	已修正 S3 來源至 S3 目標的問題，其中 DMS 任務在完全載入期間和進行複寫時未複寫資料。
DMS S3 來源任務在進行複寫期間失敗	已修正 S3 來源的問題，其中 DMS 任務在進行 DMS version 3.5.3 複寫期間發生區段錯誤
DMS DB2 來源 CcsidMapping ECA	修正 CcsidMapping 的 DB2 source 問題，當程式碼頁面為 0 且資料正確遷移時，CCSID mapping ECA 現在已正確套用至任務
DMS Aurora PostgreSQL 到 Redshift 無伺服器布林值複寫。	修正 DMS 從 Aurora PostgreSQL 遷移至 Redshift Serverless 時遇到布林值問題的問題。
特定資料類型的資料驗證問題	資料驗證操作現在可以準確地處理未繫結的字元和 TEXT 資料類型，以確保正確的驗證結果。
MAZ 的 PostgreSQL 來源問題	PostgreSQL 來源複寫會在多可用區容錯移轉事件期間維持連線，防止任務失敗。
Babelfish 日期時間驗證問題	使用 Babelfish 做為目標時，資料驗證現在可正確比較日期時間值，從而改善跨平台相容性。
MySQL 來源資料欄複寫問題	MySQL 來源複寫現在可正確處理中資料表重複的資料欄新增，防止任務中斷。
MySQL 來源資料欄修改問題	在 CDC 操作期間新增多個資料欄時，MySQL 來源複寫會維護資料欄序列完整性。

已解決問題	Description
DynamoDB LOB 複寫問題	DynamoDB 目標複寫現在可在 CDC 期間正確處理 LOB 資料，以確保資料傳輸完成。
PostgreSQL 布林值資料驗證問題	PostgreSQL 來源資料驗證現在可正確解譯布林資料類型映射，產生準確的比較結果。
Oracle 擴充 VARCHAR2 資料截斷問題	啟用擴充資料類型支援時，Oracle 來源複寫會在 VARCHAR2(4000) 欄中保留結尾空格。
SQL Server 次要複本 DDL 處理問題	SQL Server 來源複寫會在次要複本的 DDL 操作期間維持連線，防止任務中斷。
Secret Manager 特殊字元處理問題	AWS Secrets Manager 連線字串現在支援特殊字元，同時保留安全通訊協定。
MongoDB/Amazon DocumentDB 重複金鑰問題	MongoDB 和 Amazon DocumentDB 複寫可防止先前觸發金鑰限制錯誤的記錄重複。
Oracle 時間戳記處理問題	Oracle 來源複寫可精確處理各種工作階段時區組態的時間戳記值。
Oracle 資料轉換問題	Oracle 來源複寫現在可更健全地處理資料類型轉換，防止 ORA-01460 錯誤和相關聯的任務失敗。
測試解碼 DDL 處理	AWS DMS 會忽略資料表映射中未設定的資料表的 DDL 陳述式，防止對未映射資料表的來源資料庫結構描述變更進行不必要的處理。
從來源 SQL Server 檢視截斷資料欄	將資料從來源 SQL Server 檢視遷移至目標端點時，資料欄長度會正確保留，而且不會截斷任何資料欄。
SQL Server Always On 主要複本問題	修正以下問題：AWS DMS 現在可正確識別 Microsoft SQL Server Always On 可用性群組中的主要複本，解決先前的區分大小寫偵測錯誤。
PostgreSQL 目標數值資料處理問題	修正將未定數值資料類型遷移至 PostgreSQL 目標端點時 AWS DMS 任務失敗的問題。

已解決問題	Description
資料驗證字元處理問題	AWS DMS 現在可在遷移期間正確驗證 CHAR 和 VARCHAR 資料，消除驗證任務中的誤報報告。
Amazon Redshift LOB 平行套用問題	AWS DMS 使用 Amazon Redshift 做為目標端點時，可在平行批次操作期間防止大型物件 (LOB) 資料中的資料損毀。
資料欄篩選問題的資料驗證	當來源資料欄篩選條件套用至 VARCHAR、CHAR、DATE 和 DATETIME 資料類型時，會防止驗證失敗，並在 Amazon S3 目標上成功執行查詢。
S3 驗證資料持久性問題	使用 Amazon S3 目標時，在整個變更資料擷取 (CDC) 操作中會維持一致的資料驗證狀態。
字串格式化驗證問題	修正在記錄比較操作期間因字串格式錯誤而導致資料驗證失敗的問題。
DB2 空白字串 CDC 遷移問題	已解決以下問題：在變更資料擷取 (CDC) 操作期間，IBM DB2 LUW 來源資料庫的空 VARCHAR 值錯誤擷取為 NULL 值，而非空字串。
Oracle LOB 查詢記憶體流失問題	修正啟用完整 LOB 模式時，LOB 查詢期間 Oracle 來源端點的記憶體流失問題。這可防止在具有 out-of-memory 故障。
S3 跨帳戶儲存貯體存取驗證問題	增強型 S3 儲存貯體擁有權驗證，以改善使用 S3 做為遷移目標或來源時的安全性。
資料驗證記憶體洩漏問題	修正資料驗證中的記憶體流失。這可防止長時間執行的驗證任務期間 out-of-memory 失敗。

AWS Database Migration Service 3.5.2 版本備註

in AWS DMS 3.5.2 的新功能

新功能或增強功能	Description
Amazon Redshift 資料驗證	AWS DMS 現在支援驗證 Amazon Redshift 目標中的資料。

新功能或增強功能	Description
支援 Microsoft SQL Server 2022 版做為來源和目標。	AWS DMS 現在支援使用 Microsoft SQL Server 2022 版做為來源和目標。
IBM Db2 LUW 做為目標	AWS DMS 現在支援 IBM Db2 LUW 做為目標。使用 AWS DMS，您現在可以執行從 IBM Db2 LUW 到 IBM Db2 LUW 的即時遷移。

AWS DMS 3.5.2 版包含下列已解決的問題：

DMS 3.5.2 維護版本中於 2024 年 4 月 29 日解決的問題

已解決問題	Description
IBM Db2 目標分段完全載入	新增支援以 IBM Db2 做為目標的分段完全載入。
Amazon Timestream 做為目標設定	增強對 Timestream 作為目標的無效時間戳記設定和不支援的資料表操作的處理。
具有資料欄篩選條件的任務當機	修正在 DMS 使用轉換規則動態新增的資料欄上使用篩選條件時任務當機的問題。
記錄交易交換檔案讀取	新增記錄以顯示 DMS 從交易交換檔案讀取的時間。
S3 做為具有 的目標 CdcInsertsAndUpdates	修正 S3 做為目標的問題，其中任務會在 CdcInsertsAndUpdates 為 true 且 PreserveTransactions 為 時當機 true。
來源篩選條件負運算子	修正以下問題：當設定為負運算子時，如果相同資料欄已定義轉換規則，則來源 filter-operator 的行為不正確。
新增 DMS 暫停從來源讀取時的日誌記錄	增強型記錄，顯示 DMS 暫時暫停來源的讀取以改善效能。
具有逸出字元的來源篩選條件	修正來源篩選條件的問題，其中 DMS 在 CDC 期間將逸出字元套用至新建立的資料表。
PostgreSQL 做為目標，錯誤複寫的刪除	修正 PostgreSQL 作為 DMS 複寫刪除為 null 值的目標的問題。

已解決問題	Description
Oracle 作為來源記錄改進	增強記錄 Oracle 作為來源，以移除不必要的錯誤代碼。
改善 XMLTYPE 限制的記錄	改善 Oracle 做為來源的記錄，以顯示 DMS 不支援 XMLTYPE 資料類型的完整 LOB 模式。
MySQL 資料遺失	修正 MySQL 做為目標的問題，其中損毀的資料欄中繼資料可能會導致任務當機或資料遺失。
套用至新資料欄的篩選條件	修正完全載入期間 DMS 忽略轉換規則新增至新資料欄的篩選條件的問題。
S3 作為目標：驗證問題	修正 S3 作為目標的問題，其中資料驗證在遷移具有不同驗證分割定義的多個資料表時失敗。
僅限 CDC 的任務當機	修正僅限 CDC 任務的問題，其中任務會在 TaskRecoveryTableEnabled 為時當機true。
MySQL 到 MariaDB 不相容定序	修正 MySQL 遷移至 MariaDB 的問題，其中 DMS 不會將 MySQL v8 tf8mb4_0900_ai_ci 資料表與定序一起遷移。
使用的任務當機 BatchApplyEnabled	修正批次套用功能的問題，其中任務在特定情況下會失敗。
Amazon DocumentDB 中的非 UTF-8 字元	新增對 Amazon DocumentDB 端點非 UTF-8 字元的支援。
批次套用任務當機	修正 DMS 任務在複寫大型交易時當機的批次套用功能問題。
Db2 交易轉返處理	已修正 Db2 做為來源的問題，其中 DMS 會複寫 INSERT到目標，即使已復原來源。
使用來源篩選條件進行驗證	修正驗證不遵守來源篩選條件的問題。
MongoDB AWS DMS 交換檔案問題	修正 MongoDB 來源的問題，其中存在 AWS DMS 交換檔案時，DMS 任務無法在 AWS DMS 升級後繼續。
MySQL 到 Amazon Redshift JSON 遷移問題。	修正 MySQL 來源的問題，其中 JSON 資料類型在啟用批次套用的情況下可能未被雜湊。

已解決問題	Description
MySQL 5.5 來源 CDC 錯誤	修正 MySQL 來源的 MySQL 版本 5 MySQL.5 CDC 複本失敗的問題。
LOB 遷移問題	修正 LOB 遷移的問題，其中 AWS DMS 任務會在處理特定事件類型時當機。
資料驗證問題	修正資料驗證功能的問題，其中僅驗證任務將懸停在特定 DDL 事件上。
篩選條件的資料驗證問題。	已修正存在篩選條件時未套用HandleCollationDiff 設定的資料驗證功能問題
MySQL SourceEnum 編碼問題。	修正未正確遷移 UTF-16 編碼列舉值的 MySQL 來源問題。
SQL Server 來源的 LOB 截斷警告	增強 SQL Server 來源的記錄，以在 CDC 期間對 LOB 截斷顯示警告。
SQL Server 到 APG 遷移的資料驗證問題。	修正 SQL Server 到 PostgreSQL 遷移的問題，其中資料 validaiton 在某些情況下會報告誤報。
EmptyAsNull Amazon Redshift 目標 CDC 的 ECA 問題	修正 EmptyAsNull ECA 無法正常運作的 Amazon Redshift 目標問題。
SQL Server 來源的記錄增強功能	SQL Server 來源的增強型記錄功能，可取消排除儲存單位值。
記憶體洩漏問題	修正使用 CSV 檔案載入資料 AWS DMS 任務的目標顯示記憶體洩漏的問題。
Amazon S3 目標問題	修正啟用cdcInsertAndUpdateOnly 設定時CdcMinFileSize，未遵守 CdcMaxBatchInterval 和 的 Amazon S3 目標問題。
Kafka 目標的記錄增強功能	Kafka 目標的增強型記錄

已解決問題	Description
Oracle 來源的記錄增強功能。	使用二進位讀取器增強 Oracle 來源的記錄功能，以正確指出資料表因為缺少主索引鍵而略過。
SQL Server 來源的記錄增強功能	增強AlwaysOn組態中 SQL Server 來源的記錄，以正確指出缺少許可。
使用已停用 DDL 進行遷移的記錄增強功能	針對已停用 DDL 複寫的遷移進行增強型記錄，以指出在 外部修改後的非預期目標資料表結構 AWS DMS。
Db2 目標問題	修正啟用 DMS 狀態資料表時任務會失敗的 Db2 目標問題。
MongoDB/Amazon DocumentDB 秘密管理員問題。	修正 MongoDB / Amazon DocumentDB 端點無法從 Secret Manager 擷取登入資料而導致錯誤的問題。
MongoDB/Amazon DocumentDB 端點問題	修正 MongoDB / Amazon DocumentDB 的問題，其中在複寫特定事件序列時，任務會失敗並啟用 ParallelApply。
MongoDB/Amazon DocumentDB 資料驗證問題	修正 MongoDB / Amazon DocumentDB 資料驗證的問題，其中偵測資料差異後會發生錯誤。
Amazon Redshift 目標的記錄增強功能	Amazon Redshift 目標的增強型記錄功能，可在預設記錄層級中包含更多詳細資訊。
Amazon S3 目標任務當機問題	Fixed了 Amazon S3 目標的問題，其中GlueCatalogGeneration 任務 AWS DMS 會在啟用時收到更改資料表 DDL 後當機。
資料驗證問題	修正了對NUL (0x00)字元進行驗證會失敗的資料驗證功能問題。
Babelsifh 端點問題	修正 babelfish 端點的問題，其中具有混合大小寫的資料表名稱將暫停。
選取規則的 Db2 LUC 來源問題。	修正 Db2 LUW 來源的問題，其中選擇規則中的「資料表類型」選項被忽略。
Amazon Redshift 目標遺失資料問題。	修正 Amazon Redshift 目標在特定條件下 ParallelLoadThreads >0 時會發生資料遺失的問題。

已解決問題	Description
Amazon Redshift 目標的資料驗證增強功能	增強了 Amazon Redshift 目標的資料驗證功能，以支援 HandleCollationDiff 設定。
Amazon S3 目標資料驗證問題	修正 Amazon S3 目標資料驗證的問題，其中在資料表中沒有 PK 以外的資料欄時，驗證會失敗。
資料驗證 CloudWatch 指標	已修正資料驗證功能的問題，其中 CloudWatch 指標會遺失以進行驗證，這需要很短的時間才能完成。
資料驗證重新驗證選項無法使用	修正資料驗證功能在某些情況下無法使用重新驗證選項的問題。
大型追蹤複寫問題	修正以下問題：在某些情況下，每筆交易的事件數量上限限制為 201, 326, 592。
資料表重新載入問題	修正當至少一個資料表無效時，取消重新載入多個資料表的問題。
MySQL 來源資料遺失問題	修正 MySQL 遷移至 S3 的問題，其中在「新增資料欄」DDL 之後執行的第一個 DML 會遺失資料。
批次套用記憶體洩漏問題	修正在特定情況下會發生的批次套用功能的記憶體流失問題。
AWS DMS 任務啟動問題	修正 AWS DMS 任務啟動混音需要很長時間且永遠不會完成的問題。
PostgreSQL 可減少遺失的資料問題	修正 PostgreSQL 來源因複寫槽中的未知事件而發生資料遺失的問題。
MySQL 來源和目標 LOB 資料欄順序	修正 MySQL 來源和目標遷移 Lob 資料欄的問題。現在，DMS 在決定我們需要將 LOB 資料寫入哪個資料欄時，會使用目標資料表中的資料欄 ID，而不是來源資料表。
MySQL 5.5 任務失敗。	修正 MySQL 5.5 來源的問題，新增重試機制，以防止 DMS 在持續複寫 (CDC) 期間無法讀取二進位日誌事件時發生任務失敗。
使用測試解碼外掛程式時 PostgreSQL 來源隔離故障和記憶體流失問題。	修正 PostgreSQL 來源的問題：使用適用於 Postgres 的 test_decoding 外掛程式時，無法正確剖析特定連線複寫 (CDC) 事件。

已解決問題	Description
DocumentDB 目標平行套用設定	已修正 DocumentDB 目標與平行套用設定的問題，該設定在使用此功能時阻止使用多個執行緒。
Oracle HCC 壓縮 DIRECT INSERT	修正具有平行 DML 提示的 Oracle HCC 壓縮 DIRECT INSERT 導致資料遺失和重複的問題。
Oracle 2024 年 7 月 CPU 的 Oracle Binary Reader 問題	修正 Oracle Source 的問題：具有二進位讀取器的 DMS 任務由於 Oracle 2024 年 7 月 CPU 失敗。
DMS 進行中複寫 (CDC) 任務因 TaskRecoveryTableEnabled 失敗	修正TaskRecoveryTableEnabled 已啟用的問題，其中 DMS 會在目標連線終止awsdms_txn_state 後嘗試更新目標系統資料表。
PostgreSQL 來源重複記錄	修正 PostgreSQL 來源的問題，其中某些交易會在啟用TaskrecoveryTableEnabled 設定時複寫兩次。
DMS S3 來源/目標複寫問題	已修正 S3 來源至 S3 目標的問題，其中 DMS 任務在完全載入期間和進行複寫時未複寫資料。
DMS DB2 來源 CcsidMapping ECA	修正 CcsidMapping 的 DB2 source 問題，當程式碼頁面為 0 且資料正確遷移時，CCSID mappin ECA 現在已正確套用至任務。
DMS Aurora PostgreSQL 到 Redshift 無伺服器布林值複寫。	修正 DMS 從 Aurora PostgreSQL 遷移至 Redshift Serverless 時遇到布林值問題的問題。
MAZ 的 PostgreSQL 來源問題	PostgreSQL 作為來源端點，現在可在多可用區域容錯移轉事件期間維持不間斷的複寫，防止任務失敗。
MySQL 來源資料欄複寫問題	作為來源複寫的 MySQL 會處理中資料表重複的資料欄新增，防止意外的任務中斷。
MySQL 來源資料欄修改問題	當 CDC 操作期間新增多個資料欄時，做為來源複寫的 MySQL 會維持資料欄序列完整性。

已解決問題	Description
PostgreSQL 布林值資料驗證問題	PostgreSQL 做為來源資料驗證，現在可正確解譯布林資料類型映射，產生準確的比較結果。
Oracle 擴充 VARCHAR2 資料截斷問題	修正使用擴充資料類型支援時，Oracle 做為來源的問題，其中尾端空格在 VARCHAR2(4000) 欄中被截斷。
SQL Server 次要複本 DDL 處理問題	SQL Server 來源複寫會在次要複本的 DDL 操作期間維持連線，防止任務中斷。
Secret Manager 特殊字元處理問題	AWS Secrets Manager 連線字串現在支援特殊字元，同時保留安全通訊協定。
MongoDB/Amazon DocumentDB 重複金鑰問題	MongoDB 和 Amazon DocumentDB 複寫可防止先前觸發金鑰限制錯誤的記錄重複。
Oracle 時間戳記處理問題	Oracle 來源複寫現在可準確處理各種工作階段時區組態的時間戳記值。
Oracle 資料轉換問題	Oracle 來源導致 AWS DMS 任務在資料類型轉換期間因 ORA-01460 錯誤而失敗。此更新可改善資料類型轉換的處理，以防止任務失敗。

AWS Database Migration Service 3.5.1 版本備註

串流目標大型數值的處理方式變更

在 3.5.1 AWS DMS 版中，將資料串流至 Kafka 和 Kinesis 等目標時，處理大型整數和高精確度數值的方式會有所變更。具體而言，AWS DMS 變更了其內部資料類型表示法，將這些值視為 INT64 而非來處理 INT8。此轉移可能會在串流端點上產生不同的資料格式，特別是當值超過的限制時 INT8。因此，當串流到 Kafka 和 Kinesis 等目的地時，這些數值類型的表示方式可能與先前的格式不同，這可能會影響使用這些目標資料的下游系統和程序。

變更摘要：

- 在舊版（例如 3.4.7/3.4.6）中，大型整數值以整數表示。

- 從 3.5.1 版開始，這些值可能會以科學表示法（例如 7.88129934789981E15）顯示，可能會導致精確度和格式差異。

受影響的資料類型

當串流到 Kafka 和 Kinesis 等端點時，最近的變更會影響數種數值類型的表示。受影響的類型為：

- 大型整數類型（例如 bigint）
- 浮點類型 (FLOAT, DOUBLE)
- 高精確度小數類型 (DECIMAL, NUMERIC)

受影響的案例：

- 完全載入遷移至串流目標
- 將資料擷取 (CDC) 變更為串流目標

這項變更特別影響串流端點，例如 Kafka 和 Kinesis，而非串流目標則不受影響。

若要緩解此變更，您可以實作資料類型轉換，還原至先前的格式，以整數表示大型數字。不過，請務必注意，此解決方法可能不適合所有案例，因為這可能會導致限制或相容性問題。

建議：

- 在非生產環境中測試您的特定使用案例，然後再部署 3 AWS DMS 3.5.1 版或更新版本，以識別和解決此變更的任何影響。
- 如果適用，受影響的客戶可以實作 change-data-type 轉換解決方法，將大型數字還原為整數的先前格式。不過，此方法可能不適用於所有案例。

我們正在檢閱此行為，以確保未來版本中跨端點的資料類型處理一致。

下表顯示 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 3.5.1 版中推出的新功能和增強功能。

新功能或增強功能	Description
支援 PostgreSQL 15.x	AWS DMS 3.5.1 版支援 PostgreSQL 15.x 版。如需詳細資訊，請參閱 使用 PostgreSQL 做為來源 及 使用 PostgreSQL 做為目標 。

新功能或增強功能	Description
對含碎片集合 Amazon DocumentDB 彈性叢集的支援	AWS DMS 3.5.1 版支援具有碎片集合的 Amazon DocumentDB Elastic Clusters。如需詳細資訊，請參閱 使用 Amazon DocumentDB 做為 AWS Database Migration Service 的目標 。
Amazon Redshift Serverless 做為目標	支援使用 Amazon Redshift Serverless 做為目標端點。如需詳細資訊，請參閱 使用 Amazon Redshift 資料庫做為的目標 AWS Database Migration Service 。
Babelfish 端點設定	增強的 PostgreSQL 目標端點設定，可提供 Babelfish 支援。如需詳細資訊，請參閱 使用 PostgreSQL 資料庫做為的目標 AWS Database Migration Service 。
Oracle 來源開啟的交易	AWS DMS 3.5.1 改善從 Oracle 來源的開始位置啟動僅限 CDC 任務時處理開啟交易的方法。如需詳細資訊，請參閱 使用 Oracle 做為來源時的端點設定 AWS DMS 一節的OpenTransactionWindow。
Amazon Timestream 做為目標	支援使用 Amazon Timestream 做為目標端點。如需詳細資訊，請參閱 使用 Amazon Timestream 做為的目標 AWS Database Migration Service 。

AWS DMS 3.5.1 版包含下列已解決的問題：

已解決問題	Description
大型數值處理變更	已更新串流目標上大型數值的表示法。檢閱「串流目標中大型數值的處理」文件中有關潛在影響的詳細資訊。
Oracle 作為來源增長的非作用中工作階段	修正僅 CDC 任務持續增加非作用中工作階段的 Oracle 來源問題，導致下列例外狀況：ORA-00020: maximum number of processes exceeded on the source database。
複寫 UPDATE 變更至 DocumentDB	修正 DocumentDB 作為目標的問題，其中 UPDATE 陳述式在某些情況下未正確複寫。
僅驗證任務	改善資料驗證功能的錯誤處理，以便在僅驗證任務停用資料驗證時，正確失敗任務。

已解決問題	Description
連線終止後的 Amazon Redshift 複寫	修正 Amazon Redshift 目標的問題：當目標在連線終止後ParallelApplyThreads 設定為大於零時，DMS 任務不會重試對目標套用變更，這會導致資料遺失。
MySQL 文字到中文字複寫	修正 MySQL 到 MySQL 使用 Full-LOB 模式複寫中文資料類型的問題。
CDC 任務未以輪換的秘密複寫	已修正將 BatchApplyEnabled 設定為的 DMS 任務問題true，其中 DMS 會在 Secrets Manager 輪換密碼後停止複寫資料。
MongoDB/DocumentDB 分割問題	修正 MongoDB/DocDB 來源的問題，其中當主索引鍵資料欄包含大型值時，範圍分割無法正常運作。
未繫結數值的 Oracle 資料驗證	已修正 Oracle 目標的問題，其中 DMS 會在資料驗證STRING期間將未繫結資料類型的值識別NUMERIC為。
SQL Server 資料驗證	修正 SQL Server 端點的問題，其中 DMS 資料驗證建構了無效的 SQL 陳述式。
MongoDB 自動分隔	改善從作為來源的 MongoDB 平行遷移文件時自動分割資料的功能。
Amazon S3 Apache Parquet 格式	修正問題，以便可以使用 Python 與 Apache Arrow C++ 檢視寫入 S3 作為目標的 Apache Parquet 檔案。
PostgreSQL 作為來源 DDL 處理	修正 PostgreSQL 來源的以下問題：未正確忽略不支援的 DDL 操作。
PostgreSQL timestamp tz 資料錯誤	修正 PostgreSQL 到 PostgreSQL 遷移的以下問題：在 CDC 期間啟用批次套用時，無法正確遷移包含時區資料的時間戳記。
Oracle 到 PostgreSQL 驗證失敗	修正 Oracle 到 PostgreSQL 遷移的以下問題：資料驗證因 NUMERIC(38,30) 資料類型而失敗。
Oracle 延伸資料類型錯誤	修正 Oracle 來源的以下問題：延伸 varchar 資料類型遭截斷。
合併篩選運算子	修正資料欄篩選功能的以下問題：Null 資料欄運算子無法與其他類型的運算子結合。

已解決問題	Description
過度記錄所造成的 CDC 延遲。	修正 PostgreSQL 來源的以下問題：過度記錄 pglogical 外掛程式警告會造成來源 CDC 延遲。
建立資料表 DDL 的雙向複寫處理	修正從 PostgreSQL 到 PostgreSQL 雙向複寫的以下問題：建立資料表 DDL 變更未正確複寫。
使用篩選條件時 CDC 失敗	修正 CDC 複寫失敗的篩選功能問題。
Kafka 端點的憑證授權單位主機名稱驗證	新增停用憑證授權單位 (SslEndpointIdentificationAlgorithm) 主機名稱驗證的選項，以增強 Kafka 端點的功能。
IBM Db2 LUW 驗證	修正以下問題：未正確處理在資料驗證期間的 Db2 LUW 來源日期、時間戳記和時間資料類型。
S3 驗證	修正 Db2 LUW 遷移至 S3 的以下問題：驗證功能未正確處理 timestamp(0) 資料類型。
DMS 任務重新開始失敗	修正 PostgreSQL 來源的問題，其中 AWS DMS 任務無法重新啟動，而且在使用 pglogical 外掛程式時無法使用關聯式事件。
HIERARCHY 資料類型的 SQL Server 驗證	修正 HIERARCHY 資料類型驗證會失敗的 SQL Server 來源問題。
含有控制字元的 SQL Server 字串	修正 SQL Server 來源的以下問題：未正確複寫含有控制字元的字串。
Amazon Redshift 搭配 Secrets Manager	修正使用 Secrets Manager 時，測試端點會失敗的 Amazon Redshift 目標問題。
MySQL ParallelLoadThreads 設定不一致	修正 MySQL 目標的以下問題：在任務設定變更後未正確保留 ParallelLoadThreads 設定。
PostgreSQL 與 Oracle 資料類型對應的錯誤	修正 PostgreSQL 到 Oracle 遷移的以下問題：從資料類型 TEXT 複寫到資料類型 VARCHAR2 (2000) 時任務失敗。
Oracle 到 PostgreSQL 資料驗證	修正 Oracle 到 PostgreSQL 遷移的以下問題：將 NULL 字元複寫為空格字元時資料驗證報告誤判。

已解決問題	Description
AlwaysOn 組態中的 SQL Server 來源	修正 AlwaysOn 組態中 SQL Server 來源的問題，其中當複本名稱不符合實際伺服器名稱時，AWS DMS 任務會失敗。
Oracle 來源端點測試失敗	修正 Oracle 來源的問題，其中在擷取 Oracle 工作階段 ID (SID) 時，AWS DMS 端點連線測試會因為權限不足而失敗。
未挑選新資料表的 CDC	修正僅限 CDC 任務的以下問題：在任務開始後，在某些情況下無法複寫在來源上建立的資料表。
在作為來源之 Oracle 中的開啟的交易	改善從 Oracle 來源的「開始位置」開始僅限 CDC 任務時處理開啟之交易的方法。
遺失資料問題	修正如果在套用快取變更後任務停止 (StopTaskCachedChangesApplied 選項設為 true)，則繼續任務時遺失資料的問題。如果 AWS DMS 由於來源上的大量變更而持續快取複 AWS DMS 寫執行個體磁碟的變更，則很少發生此問題。
延伸資料類型的資料驗證問題	修正 PostgreSQL 到 Oracle 資料驗證的以下問題：因延伸的資料類型而發生驗證失敗。
字元編碼不一致的資料驗證問題	修正 SQL Server 到 PostgreSQL 資料驗證的以下問題：當來源與目標之間的字元編碼不一致時發生驗證失敗。
資料驗證問題 ORA-01455	修正以下問題：當 PostgreSQL integer 對應至 Oracle number(10) 時，驗證期間發生 ORA-01455 錯誤。
SQL Server IDENTITY 支援	修正 SQL Server 至 SQL Server 資料複寫的以下問題：當目標資料欄具有 IDENTITY 屬性時，遷移身分識別資料欄失敗。
與 ALTER 陳述式的字元集問題	修正 MySQL 到 MySQL 複寫的問題，其中在 CDC 期間遷移 ALTER 陳述式時，AWS DMS 會將字元設定為 UTF16。
PostgreSQL 到 Amazon Redshift Spatial 資料類型支援	新增從 PostgreSQL 遷移到 Amazon Redshift 時對 spatial 資料類型的支援。

已解決問題	Description
.parquet 檔案的 GZIP 壓縮	已修正無法以 S3 做為目標的 GZIP 壓縮 AWS DMS 產生 .parquet 檔案的問題。
MongoDB/DocDB 來源遷移	修正 AWS DMS 不會從 MongoDB 來源遷移部分分割區的問題。
資料表統計資料問題	修正以下問題：當複寫執行個體上至少有一項任務包含的資料表超過 1001 個時，資料表統計資料不會顯示。
IBM Db2 LUW 10.1.0 版及更低版本的資料表暫停	修正以下問題：Db2 LUW 來源在來源資料庫版本為 10.1.0 或更低版本時，資料表遷移已暫停並發生錯誤 TYPESTRINGUNITS is not valid。
MongoDB 分割問題	修正 MongoDB/DocDB 的以下問題：來源分割區的一或多個區段遺失。
MongoDB 分割問題	修正以下問題：以 NumberLong() 類型為基礎的資料欄分隔會因類型轉換錯誤而失敗。
MongoDB 分割問題	改善以 MongoDB 作為來源的大型資料集的自動分隔效能。
MongoDB 驅動程式版本	將 MongoDB 驅動程式降級為 1.20.0，以繼續支援 MongoDB 3.6 版及更低版本。
Amazon S3 Apache Parquet 時間戳記資料類型	修正 Amazon S3 parquet target. AWS DMS now 將格式參數設定為 isAdjustedToUTC true，以符合舊版中的行為 AWS DMS。
Amazon Redshift 作為目標複製命令	修正將 Amazon Redshift 作為目標的以下問題：將資料從 Amazon S3 複製到 Amazon Redshift 時，大型資料表的複製命令失敗。
PostgreSQL 幾何資料類型	修正 PostgreSQL 遷移至 PostgreSQL 的以下問題：使用大型幾何資料類型時遷移失敗。
Oracle 至 PostgreSQL XML	修正以下問題：從 Oracle 複寫到 PostgreSQL 時，遷移會在 XML 上新增額外空間。
更新支援引擎中的目標檢查點	AWS DMS 現在會更新目標資料庫中 awsdms_txn_state 資料表中的目標檢查點。

已解決問題	Description
傳送到錯誤集合的 MongoDB/DocDB 記錄	修正 MongoDB /DocDB 的以下問題：資料傳送至錯誤的目標集合。
使用 EscapeCharacter 端點設定的 Oracle 來源新資料表選取	已修正 Oracle 來源的問題，其中 AWS DMS 僅在設定 EscapeCharacter 端點時停止和繼續任務時，才挑選複寫的新資料表。
CDC 復原檢查點	修正目標資料存放區與 AWS DMS 主控台之間觀察到的 CDC 復原檢查點不一致。
CDC 僅限驗證任務	修正 CDC 僅驗證任務的以下問題：即使任務中的所有資料表都發生失敗，任務也不會失敗。
來源或目標連線問題的驗證行為	修正當連線中斷時，AWS DMS 會在來源或目標上暫停資料表的資料驗證問題。
Oracle 到 PostgreSQL 資料驗證誤判	修正 Oracle 到 PostgreSQL 資料驗證中 AWS DMS 報告誤報的問題。原因在於除 VARCHAR 之外，其他以文字為主的資料類型並未考慮到來源 NULL 字元在目標上的不同表示法。
Oracle 到 PostgreSQL 的資料截斷	修正 Oracle 做為來源和 PostgreSQL 做為目標的問題：AWS DMS 會在將 Oracle NLS_NCHAR_CHARACTERSET 設定設為 AL16UTF16 的情況下截斷 NVARCHAR 資料欄的資料。
資料驗證錯誤	修正資料驗證的以下問題：當來源篩選和新增資料欄轉換規則都在使用中時，便會擲回 unable to create where filter clause 錯誤。
Amazon Redshift 目標錯誤處理	修正 Amazon Redshift 作為目標的問題，其中當 CDC 任務將 ParallelApplyThreads 任務設定設為大於零的值時，錯誤處理無法如設定般運作。
Oracle 作為來源通訊失敗	修正 Oracle 作為來源的以下問題：任務仍處於 RUNNING 狀態，但在通訊失敗後無法遷移任何資料。
在套用資料欄篩選條件時 CDC 資料表暫停	修正「完全載入 + CDC」任務的以下問題：在 CDC 階段套用資料欄篩選條件時，資料表會暫停。

已解決問題	Description
S3 作為特殊字元的目標資料驗證失敗	修正 S3 目標資料驗證的問題：如果資料表名稱包含底線以外的特殊字元，則任務會失敗。
MongoDB 來源完全載入和 CDC 失敗	修正 MongoDB 作為來源的以下問題：在遷移大型集合時處理快取事件期間，完全載入 + CDC 任務會失敗。
將 BatchApplyEnabled 設為 true 時的升級問題	已修正在某些情況下，從 3.4.6 版遷移至 3.5.1 AWS DMS 版之後，BatchApplyEnabled 任務設定為 true 的任務將會失敗的問題。
使用區分大小寫定序的 SQL Server AlwaysOn 來源	修正將 SQL Server AlwaysOn 作為來源的問題：任務會因區分大小寫的定序而失敗。
MySQL 來源任務當機	修正 MySQL 作為來源的問題：在來源的設定不正確時，任務將當機 (而不是失敗)。
S3 來源完全載入任務失敗	修正 S3 作為來源的問題，其中從 3.4.6 版或 3.4.7 AWS DMS 版升級至 3.5.1 版後，任務在繼續時將會失敗。
將 CaptureDDLs 設為 false 時的 PostgreSQL 來源	修正將 PostgreSQL 作為來源的問題：將 CaptureDDLs 端點設定設為 false 時，未正確處理 DDL。
Oracle 來源任務在繼續期間損毀	修正將 Oracle 作為來源的問題：即任務會在繼續時因資料欄名稱中的資料不正確而損毀。
MySQL 來源 LOB 查詢失敗	修正將 MySQL 作為來源的以下問題：將 ParallelApplyThreads 任務設定設為大於零的值時，LOB 查詢失敗。
SQL Server 來源不合邏輯的 LSN 錯誤	修正 SQL Server 做為來源的問題，其中任務從 3.4.7 AWS DMS 版升級至 3.5.1 版後失敗並 illogical LSN sequencing state error 發生錯誤。
PostgreSQL 來源 (包含 pglogical)	修正將 PostgreSQL 作為來源的問題：當任務停止、從選擇規則中移除資料表，任務繼續以及對已移除的資料表進行變更時，使用 pglogical 外掛程式的任務將失敗。

已解決問題	Description
Aurora MySQL 不正確的復原檢查點。	修正 Aurora MySQL 做為來源的問題，此問題會因 Aurora 容錯移轉或 Aurora 來源停止和啟動而儲存不正確的復原檢查點。
以 SQL Server 做為來源任務損毀。	修正以 SQL Server 做為來源的問題，其中當 SafeguardPolicy 設定為 RELY_ON_SQL_SERVER_REPLICATION_AGENT 時任務會損毀。
以 MySQL 做為目標的資料類型轉換不正確	修正以 MySQL 做為目標的問題，其中 CDC 複寫會因為在批次套用階段不正確的資料類型轉換而失敗。
對於以 PostgreSQL 做為來源，因 CaptureDDL 設為 false 而使任務失敗。	修正以 PostgreSQL 做為來源的問題，其中會在 CaptureDDLs 端點設定為 false 時，因 DDL 被視為 DML 而導致任務失敗。
MongoDB 空集合損毀	修正以 MongoDB 做為來源的問題，其中任務會因空集合而損毀。
Amazon Redshift 作為目標完全載入任務當機	修正 Amazon Redshift 做為目標的問題，其中啟用復原檢查點控制資料表時，任務會在完整載入階段期間當機。
S3 到 S3 - 沒有資料移動。	修正 S3 到 S3 複寫的問題，其中 AWS DMS 不會在 bucketFolder 未指定時複寫資料。
CDC 延遲時間 GlueCatalogGeneration 設定為 true	修正了以 S3 做為目標的問題，其中會在 GlueCatalogGeneration 設定為 true 時發生過度延遲情況。
以 Oracle 做為目標資料截斷	修正 Oracle 做為目標的問題，其中 AWS DMS 截斷 VARCHAR2 資料欄中的資料。
PostgreSQL 底線萬用字元行為	修正 PostgreSQL 做為來源的問題，其中選取規則中 '_' 萬用字元的行為無法如記錄般運作。
以 PostgreSQL 做為來源的空 WAL 標頭問題。	修正了以 PostgreSQL 做為來源的問題，其中任務因從複寫槽收到空的 WAL 標頭而失敗。

已解決問題	Description
以 MySQL 或 MariaDB 做為具有壓縮二進位日誌的來源	修正 MySQL 和 MariaDB 作為來源的問題，其中 AWS DMS 偵測到 BINLOG 壓縮時未發出適當的錯誤訊息。
S3 資料驗證特殊字元	改善了 S3 資料驗證，以處理主索引鍵和非主索引鍵資料欄中的特殊字元。
以 Amazon Redshift 做為目標的誤導任務日誌項目。	修正 Amazon Redshift 作為目標的問題，其中 UPDATES 和 DELETES 上的任務日誌報告批次套用陳述式失敗中存在誤導性整體。
SQL Server 至 S3 的遷移任務損毀。	修正了 SQL Server 至 S3 遷移的問題，其中任務在套用快取變更時損毀。
遺失批次套用錯誤的資料。	修正了批次套用功能的問題，其中在套用批次時發生錯誤而導致資料遺失。
SQL Server 來源的記錄增強功能	改善 SQL Server 來源的記錄，以排除儲存單位值。增強 AlwaysOn 組態中 SQL Server 來源的記錄，以正確指出缺少許可。
Kafka 目標的記錄增強功能	推出了數種登入增強功能，可為 Kafka 目標提供更好的可見性和疑難排解容量。
Oracle 來源的記錄增強功能。	使用二進位讀取器增強 Oracle 來源的記錄功能，以正確指出資料表因為缺少主索引鍵而略過。
使用已停用 DDL 進行遷移的記錄增強功能	針對已停用 DDL 複寫的遷移進行增強型記錄，以指出在外部修改後的非預期目標資料表結構 AWS DMS。
暫停來源擷取的記錄增強功能。	增強型記錄功能，可更好地解釋暫停的來源擷取情況。
用於 AWS DMS 交換的日誌記錄增強功能	增強型記錄，指出 AWS DMS 何時正在讀取內部交換檔案。

已解決問題	Description
Amazon Redshift 目標的記錄增強功能	Amazon Redshift 目標的增強型記錄功能，可在預設記錄層級中包含更多詳細資訊。
中繼資料管理員的記錄改進	增強型記錄功能，可在資訊記錄層級下報告資料表 metadata 的問題，以簡化故障診斷。
Amazon Redshift 目標的資料驗證增強功能	增強了 Amazon Redshift 目標的資料驗證功能，以支援 HandleCollationDiff 設定。
資料驗證重新驗證選項無法使用	修正資料驗證功能在某些情況下無法使用重新驗證選項的問題。
資料表重新載入問題	修正當至少一個資料表無效時，取消重新載入多個資料表的問題。
MySQL 到 Amazon Redshift JSON 遷移問題。	修正 MySQL 來源的問題，其中 JSON 資料類型在啟用批次套用的情況下可能未被雜湊。
資料欄篩選問題	已修正 FL 期間未將篩選條件正確套用至新新增資料欄的資料欄篩選功能問題。
選取規則的 Db2 LUC 來源問題。	修正 Db2 LUW 來源的問題，其中選擇規則中的「資料表類型」選項被忽略。
篩選任務的資料驗證問題。	修正資料驗證功能在驗證資料時未遵守篩選條件的問題。
LOB 遷移問題	修正 LOB 遷移的問題，其中 AWS DMS 任務會在處理特定事件類型時當機。
資料驗證問題	修正資料驗證功能的問題，其中僅驗證任務將懸停在特定 DDL 事件上。
篩選條件的資料驗證問題	已修正存在篩選條件時未套用 HandleCollationDiff 設定的資料驗證功能問題
MySQL SourceEnum 編碼問題。	修正未正確遷移 UTF-16 編碼列舉值的 MySQL 來源問題。

已解決問題	Description
SQL Server 到 APG 遷移的資料驗證問題。	修正 SQL Server 到 PostgreSQL 遷移的問題，其中資料 validation 在某些情況下會報告誤報。
Amazon Redshift 目標 CDC 的 EmptyAsNull ECA 問題	已修正 EmptyAsNull ECA 無法正常運作的 Amazon Redshift 目標問題。
記憶體洩漏問題	修正使用 CSV 檔案載入資料 DMS 任務的目標出現記憶體流失的問題。
具有資料驗證的轉換規則	修正資料驗證功能在覆寫規則存在時忽略轉換規則的問題。
S3 目標問題	修正啟用 cdcInsertAndUpdateOnly 設定時 CdcMinFileSize 未遵守 CdcMaxBatchInterval 和的 Amazon S3 目標問題。
MySQL 目標問題	已修正 MySQL 目標的問題，其中損毀的資料欄中繼資料可能會導致 AWS DMS 任務損毀和/或資料遺失。
資料驗證問題	已修正資料驗證功能的問題，其中驗證程序會在任何資料表抑制時提早終止。
Oracle 目標批次套用問題	修正 Oracle 目標在啟用批次套用時 AWS DMS 任務會當機的問題。
Amazon S3 目標資料驗證問題。	Fixed Amazon S3 目標資料驗證的問題，其中 tasks 會因為 Athena 未正確存放資料表名稱而失敗。
MongoDB 和 Amazon DocumentDB 秘密管理員問題。	修正 MongoDB 和 Amazon DocumentDB 端點無法從 Secret Manager 擷取登入資料而導致錯誤的問題。
Oracle 資料驗證從未完成問題。	修正 Oracle 資料驗證的問題，其中某些資料表的驗證永遠不會完成。
資料驗證懸置問題	修正資料驗證功能的問題，其中某些資料表的驗證會因為記憶體配置不足而停止。

已解決問題	Description
Amazon S3 目標任務當機問題	修正 Amazon S3 目標的問題，其中 GlueCatalogGeneration 啟用時 AWS DMS，任務會在接收更改資料表 DDL 後當機。
資料驗證問題	修正了對 NUL (0x00) 字元進行驗證會失敗的資料驗證功能問題。
Babelsift 端點問題	修正 babelsift 端點的問題，其中具有混合大小寫的資料表名稱將暫停。
Amazon Redshift 目標遺失資料問題	修正 Amazon Redshift 目標在特定條件下 ParallelLoadThreads > 0 時會發生資料遺失的問題。
Amazon S3 目標資料驗證問題	修正 Amazon S3 目標資料驗證的問題，其中在資料表中沒有 PK 以外的資料欄時，驗證會失敗。
資料驗證 CloudWatch 指標	已修正資料驗證功能的問題，其中 CloudWatch 指標會遺失以進行驗證，這需要很短的時間才能完成。
批次套用記憶體洩漏問題	修正在特定情況下會發生的批次套用功能的記憶體流失問題。
AWS DMS 任務啟動問題	修正 AWS DMS 任務啟動混音需要很長時間且永遠不會完成的問題。
PostgreSQL 可減少遺失的資料問題	修正 PostgreSQL 來源因複寫槽中的未知事件而發生資料遺失的問題。
Amazon S3 目標資料遺失問題	修正 Amazon S3 目標的故障 LOB 查詢會導致資料遺失的問題。

AWS Database Migration Service 3.5.0 Beta 版本備註

Important

AWS DMS 3.5.0 是複寫執行個體引擎的 Beta 版本。AWS DMS 支援此版本與所有先前版本相同。但是，我們建議您先測試 AWS DMS 3.5.0 Beta，然後再將其用於生產用途。

下表顯示 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 3.5.0 Beta 版中引入的新功能和增強功能。

新功能或增強功能	Description
Oracle 和 Microsoft SQL Server 的時間歷程	您現在可以在所有 AWS 區域中搭配 DMS 支援的 Oracle、Microsoft SQL Server 和 PostgreSQL 來源端點，以及 DMS 支援的 PostgreSQL 和 MySQL 目標端點使用時間歷程。
S3 驗證	AWS DMS 現在支援驗證 Amazon S3 目標端點中的複寫資料。如需驗證 Amazon S3 目標資料的相關資訊，請參閱 Amazon S3 目標資料驗證 。
Glue Catalog 整合	AWS Glue 是一項服務，提供簡單的資料分類方式，由名為 的中繼資料儲存庫組成 AWS Glue Data Catalog。您現在可以將 AWS Glue Data Catalog 與您的 Amazon S3 目標端點整合，並透過 Amazon Athena 等其他服務查詢 Amazon S3 資料。AWS Amazon Athena 如需詳細資訊，請參閱 使用 AWS Glue Data Catalog 搭配的 Amazon S3 目標 AWS DMS 。
將 DocumentDB 作為目標平行套用	使用 DocumentDB 作為具有新ParallelApply* 任務設定的目標，AWS DMS 現在在 CDC 複寫期間每秒最多支援 5000 筆記錄。如需詳細資訊，請參閱 使用 Amazon DocumentDB 做為 AWS Database Migration Service 的目標 。
以客戶為中心的記錄	您現在可以使用 3.5.0 AWS DMS 版更有效地檢查和管理任務日誌。如需有關檢視和管理 AWS DMS 任務日誌的資訊，請參閱 檢視和管理 DMS AWS 任務日誌 。
用於 Kafka 目標端點的 SASL_PLAIN 機制	您現在可以使用 SASL_PLAIN 驗證，來支援 Kafka MSK 目標端點。
在 MySQL 中複寫 XA 交易	您現在可以在 MySQL DMS 來源上使用 XA 交易。在 DMS 3.5.0 之前，無法正確複寫作為 XA 交易一部分套用的 DML 變更。
Oracle 延伸資料類型	AWS DMS 現在支援在 Oracle 12.2 版及更高版本中複寫擴充資料類型。
Db2 LUW PureScale 環境	AWS DMS 現在支援從 Db2 LUW PureScale 環境複寫。只有使用從來源變更位置選項開始處理變更時，才支援此功能。

新功能或增強功能	Description
具有 READ_COMMITTED_SNAPSHOT 選項的 SQL Server 來源	在將 READ_COMMITTED_SNAPSHOT 選項設定為 TRUE 的情況下使用 Microsoft SQL Server 來源資料庫時，您可以正確地複寫 DML 變更，方法是設定 forceDataRowLookup 連線屬性。

AWS DMS 3.5.0 包含下列已解決的問題：

已於 202 AWS DMS 3 年 3 17-March-2023中解決的問題

主題	Resolution	
Oracle — 比較從數字轉換之字串的特殊案例	修正 Oracle 來源的以下問題：當同一資料欄存在資料類型轉換為字串時，數值資料欄的篩選規則無法如期運作。	
內部部署 SQL Server AG 增強功能	透過消除 DMS 未使用之複本的不必要連線，改善 AlwaysOn 組態中 SQL Server 來源的連線處理效率。	
SQL Server HIERARCHYID 內部轉換	修正 SQL Server 來源的以下問題：HIERARCHYID 資料類型會複寫為 VARCHAR (250)，而不是 HIERARCHYID 到 SQL Server 目標。	
S3 目標移動任務修正	修正以下問題：移動具有 S3 目標的任務需要很長的時間，出現凍結或永不完成。	
Kafka 的 SASL Plain 機制	針對 Kafka MSK 目標端點導入對 SASL Plain 驗證方法的支援。	
使用 Opensearch 2.x 時，因為 _type 參數而導致平行載入/套用失敗	修正 Opensearch 2.x 目標的以下問題：平行載入或平行套用因為缺少對 _type 參數的支援而失敗。	
支援使用混合運算子的資料表對應篩選條件	消除只能在資料欄上套用一個篩選條件的限制。	

主題	Resolution	
S3、Kinesis、Kafka 端點 — CDC 階段中交替式 LOB 資料欄遷移	修正 Kinesis、Kafka 和 S3 目標的以下問題：未複寫在 CDC 期間新增的 LOB 資料欄中的資料。	
MongoDB 驅動程式升級	將 MongoDB 驅動程式升級至 1.23.2 版。	
Kafka 驅動程式更新	將 Kafka 驅動程式從 1.5.3 升級到 1.9.2。	
S3 端點設定無法正常運作	修正 S3 目標的以下問題：當資料包含指定為 S3 目標分隔符號的字元時，AddTrailingPadding Character 端點設定無法運作。	
Kinesis 目標任務會損毀	修正 Kinesis 目標的以下問題：在 PK 值為空且已啟用詳細偵錯時任務損毀。	
S3 目標的資料欄名稱移動一個位置時	修正 S3 目標的以下問題：資料欄名稱在將 AddColumnName 設定為 true 且將 TimestampColumnName 設為 "" 時移動一個位置。	
改善 LOB 截斷警告的記錄	改善 SQL Server 來源之 LOB 截斷的警告記錄，以包含用來擷取 LOB 的特定陳述式。	
新增嚴重錯誤，以避免如果 TDE 密碼錯誤時 DMS 任務損毀。	導入有意義的錯誤訊息，並消除在以下情況中的任務損毀問題：因為 Oracle 作為來源的 TDE 密碼不正確，導致 DMS 任務失敗且沒有錯誤訊息。	
允許在 CDC 期間進行 PostgreSQL CTAS (依據所選建立資料表) DDL 的遷移。	消除 DMS 在 CDC 期間無法複寫 PostgreSQL CTAS (根據所選建立資料表) DDL 的限制。	
修正在 CDC 中捨棄資料表資料欄時的 pg_logical 任務損毀。	修正具有 S3 目標的 PostgreSQL 來源的以下問題：當對 LOB 的支援停用且存在 LOB 時，目標上的資料欄未對齊。	

主題	Resolution	
修正 MySQL 連線處理的記憶體流失	修正 MySQL 來源的以下問題：任務記憶體消耗不斷增加。	
Oracle 來源端點設定 – ConvertTimestampWithZoneToUTC	將此屬性設為 true 可將「TIMESTAMP WITH TIME ZONE」和「TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE」資料欄的時間戳記值轉換為 UTC。依預設，此屬性的值為「false」，而且會使用來源資料庫時區複寫資料。	
Oracle 來源 - DataTruncationErrorPolicy 至 SUSPEND_TABLE 無法運作	修正具有 S3 目標之 Oracle 來源的以下問題：將 DataTruncationErrorPolicy 任務設定設為 SUSPEND_TABLE 時，資料表不會暫停。	
在構建查詢子句時，SQL Server 在長結構描述/資料表上失敗	修正 SQL Server 來源的以下問題：當選擇規則包含以逗號分隔的資料表清單時，任務會失敗或無回應。	
使用 MongoDB 端點的 Secret Manager 驗證	修正 MongoDB 和 DocumentDB 端點的以下問題：以秘密管理員為基礎的驗證無法運作。	
將 NLS_NCHAR_CHARACTERSET 設為 UTF8 時，DMS 會在 CDC 期間截斷多位元組 varchar 資料欄的資料	修正具有 Oracle 目標之 Oracle 來源的以下問題：將 NLS_NCHAR_CHARACTERSET 設為 UTF8 的多位元組 VARCHAR 資料欄的資料遭截斷。	
適用於 Oracle LogMiner 的 filterTransactionsOfUser ECA	新增額外連線屬性 (ECA) filterTransactionsOfUser，讓 DMS 能夠在使用 LogMiner 從 Oracle 進行複寫時，忽略來自指定使用者的交易。	

主題	Resolution	
SQL Server 設定當備份中遺失 lsn 時可復原的錯誤	修正 SQL Server 在遺失 LSN 時任務不會失敗的問題。	

AWS Database Migration Service 3.4.7 版本備註

下表顯示 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 3.4.7 版中引入的新功能和增強功能。

新功能或增強功能	Description
支援將 Babelfish 作為目標	AWS DMS 現在支援 Babelfish 做為目標。使用 AWS DMS，您現在可以將即時資料從任何 AWS DMS 支援的來源遷移至 Babelfish，並將停機時間降至最低。 如需詳細資訊，請參閱使用 Babelfish 做為的目標 AWS Database Migration Service。
支援將 IBM Db2 z/OS 資料庫作為完全載入的來源	AWS DMS 現在支援 IBM Db2 z/OS 資料庫做為來源。使用 AWS DMS，您現在可以執行從 Db2 大型主機即時遷移至任何 AWS DMS 支援的目標。 如需詳細資訊，請參閱針對 z/OS 資料庫使用 IBM Db2 做為的來源 AWS DMS。
支援將 SQL Server 僅供讀取複本作為來源	AWS DMS 現在支援 SQL Server 僅供讀取複本做為來源。使用 AWS DMS，您現在可以從 SQL Server 僅供讀取複本執行即時遷移至任何 AWS DMS 支援的目標。 如需詳細資訊，請參閱使用 Microsoft SQL Server 資料庫做為的來源 AWS DMS。
支援 EventBridge DMS 事件	AWS DMS 支援使用 EventBridge for DMS 事件管理事件訂閱。 如需詳細資訊，請參閱在 中使用 Amazon EventBridge 事件和通知 AWS Database Migration Service。

新功能或增強功能	Description
支援 VPC 來源和目標端點	AWS DMS 現在支援 Amazon Virtual Private Cloud (VPC) 端點做為來源和目標。當明確定義的 AWS 服務路由在其 VPC 中定義時，AWS DMS 現在可以使用 AWS DMS VPC 端點連線到任何服務。  Note 升級至 3.4.7 版及更高 AWS DMS 版本需要您先設定 AWS DMS 以使用 VPC 端點或使用公有路由。此要求適用於 Amazon S3、Amazon Kinesis Data Streams AWS Secrets Manager、Amazon DynamoDB、Amazon Redshift 和 Amazon OpenSearch Service 的來源和目標端點。 如需詳細資訊，請參閱設定的 VPC 端點 AWS DMS。
新的 PostgreSQL 版本	現在支援將 PostgreSQL 14.x 版作為來源和作為目標。
支援將 Aurora Serverless v2 作為目標	AWS DMS 現在支援 Aurora Serverless v2 做為目標。使用 AWS DMS，您現在可以執行即時遷移至 Aurora Serverless v2。 如需支援 AWS DMS 目標的資訊，請參閱資料遷移的目標。
適用於 LUW 版本的新 IBM Db2	AWS DMS 現在支援 IBM Db2 for LUW 11.5.6 和 11.5.7 版做為來源。使用 AWS DMS，您現在可以從最新版本的 IBM DB2 for LUW 執行即時遷移。 如需 AWS DMS 來源的資訊，請參閱資料遷移的來源。 如需支援 AWS DMS 目標的資訊，請參閱資料遷移的目標。

AWS DMS 3.4.7 包含下列新的或已變更的行為和已解決的問題：

- 使用 Amazon S3 作為來源時，您現在可以使用資料表定義中的日期格式，將資料字串剖析為日期物件。
- 現已推出新的資料表統計資料計數器：AppliedInserts、AppliedDdls、AppliedDeletes、和 AppliedUpdates。

- 使用 OpenSearch 作為目標時，您現在可以選擇預設的對應類型。
- Oracle、PostgreSQL 和 SQLServer 來源的新 TrimSpaceInChar 端點設定可讓您指定是否要修剪資料類型為 CHAR 和 NCHAR 的資料。
- Amazon S3 的新 ExpectedBucketOwner 端點設定可防止在使用 S3 作為來源或目標時的惡意攻擊。
- 對於 RDS SQL Server、Azure SQL Server 和自我管理的 SQL Server – DMS 現在可在為遷移任務選取的所有資料表上提供 MS-CDC 的自動化設定，無論這些任務是否具有 PRIMARY KEY，或是具有唯一索引，都要考慮在具有 PRIMARY KEY 的自我管理 SQL Server 資料表上 MS-REPLICATION 的啟用優先順序。
- 新增以下支援：Oracle 同質遷移期間複寫 Oracle 分割區和子分割區 DDL 操作。
- 修正以下問題：使用 Oracle 作為來源和目標時，使用複合主鍵的資料驗證任務損毀。
- 修正使用 Amazon Redshift 做為目標時，將不同字元類型正確轉換為布林值，而目標欄預先建立為布林值的問題。
- 修正以下問題：使用 PostgreSQL 作為目標時，由於已知 ODBC 問題而導致以 varchar(255) 形式遷移之 varchar 資料類型的資料截斷。
- 修正以下問題：使用 Oracle 作為目標時，將 BatchApplyEnabled 設為 true 和將 BatchApplyPreserveTransaction 設為 false 時，未遵守 DELETE 操作的平行提示。
- 使用 S3 作為目標時，Amazon S3 的新 AddTrailingPaddingCharacter 端點設定會對字串資料新增填補。
- 新的 max_statement_timeout_seconds 任務設定會延長端點查詢的預設逾時。MySQL 端點中繼資料查詢目前會使用此設定。
- 使用 PostgreSQL 作為目標時，修正 CDC 任務未正確利用錯誤處理任務設定的問題。
- 修正 DMS 無法正確識別 Redis OSS Enterprise 執行個體的 Redis OSS 模式的問題。
- 延伸 S3 目標 parquet 格式的 includeOpForFullLoad 額外連線屬性 (ECA) 的支援。
- 導入新的 PostgreSQL 端點設定 migrateBooleanAsBoolean。當 PostgreSQL 到 true Amazon Redshift 遷移的此設定設為 true 時，布林值會遷移為 varchar(1)。設為 false 時，會以 varchar(15) 的形式遷移布林值，這是預設行為。
- 使用 SQL Server 來源時，已修正 datetime 資料類型的遷移問題。此修正程式解決了當精確度為毫秒時插入 Null 的問題。
- 對於具有 PGLOGICAL 的 PostgreSQL 來源，修正在 CDC 階段期間使用 pglogical 並從來源資料表中移除欄位時的遷移問題，其中移除欄位後的值未遷移至目標資料表。
- 修正 SQL Server 迴路遷移問題，即雙向複寫會取得重複的記錄。

- 為作為來源的 PostgreSQL 新增 ECA mapBooleanAsBoolean。使用這個額外的連線屬性，您可以將 PostgreSQL 布林值的預設資料類型對應覆寫至 RedShift 布林值資料類型。
- 修正使用 SQL Server 作為來源時的遷移問題，此問題會處理未複製至目標的 ALTER DECIMAL/NUMERIC SCALE 問題。
- 自 2022 年 10 月 17 日起，DMS 3.4.7 現在支援複製執行個體的第 6 代 Amazon EC2 執行個體類別。
- 自 2022 年 11 月 25 日起，您可以透過 DMS 3.4.7，使用 DMS 結構描述轉換，來轉換資料庫結構描述和程式碼物件，並使用 DMS Fleet Advisor 探索網路環境中適合遷移的資料庫。
- 截至 2022 年 11 月 25 日，DMS 工作室已淘汰。
- 自 2023 年 1 月 31 日起，DMS 結構描述轉換支援將 Aurora MySQL 和 Aurora PostgreSQL 作為目標資料提供者。
- 自 2023 年 3 月 6 日起，您可以使用 DMS Fleet Advisor，為來源資料庫產生適當大小的目標建議。
- 自 2023 年 3 月 6 日起，AWS DMS 支援允許將指標資料點發佈至 Amazon CloudWatch 的 AWS 受管政策。

DMS 3.4.7 維護版本 (日期為 2023 年 5 月 5 日) 中已解決的問題

主題	Resolution
PostgreSQL 來源任務失敗	修正 PostgreSQL 來源的以下問題：在單一事件中超過允許的 DDL 操作上限時任務失敗。
PostgreSQL 來源資料驗證誤判	修正具有 Oracle 目標之 PostgreSQL 來源的以下問題：不正確地轉換時間戳記欄位會導致誤判資料驗證錯誤。
MySQL 來源錯誤處理	修正 MySQL 來源的以下問題：在下一個 BIN 日誌無法使用時，DMS 任務沒有失敗。
MySQL 來源 ROTATE_EVENT 記錄	改善與 ROTATE_EVENT 相關的 MySQL 來源記錄 – 包括正在讀取的 BIN 日誌名稱。
資料驗證逾時問題	修正「資料驗證」功能的以下問題：與資料驗證相關的查詢未遵守 executeTimeout 端點設定。

主題	Resolution	
PostgreSQL 目標平行完全載入問題	修正 PostgreSQL 目標的以下問題：分段 (平行) 完全載入因「連線中斷」錯誤而失敗。	
DMS 任務移動問題	修正 S3 目標的以下問題：DMS 任務移動操作需要很長的時間或永不完成。	
PostgreSQL 來源重複記錄問題	修正 PostgreSQL 來源的以下問題：DMS 任務會在任務停止並繼續之後擲回與目標上重複項目相關的錯誤。	
Oracle 目標資料驗證誤判	修正 Oracle 目標的以下問題：因為時間戳記欄位的時區複寫不正確，導致資料驗證報告誤判錯誤。	

DMS 3.4.7 維護版本 (日期為 2023 年 2 月 22 日) 中已解決的問題

主題	Resolution	
作為來源的 SQL Server AG 複本	已在 AlwaysOn 組態中新增對 SQL Server 來源的支援，在此組態中接聽程式 TCP 連接埠與複本 TCP 連接埠有所不同。	
以 Amazon Redshift 作為目標的資料遺失	已修正 Amazon Redshift 目標的問題，在某些情況下，意外重新啟動 Amazon Redshift 可能會導致目標遺失資料。	
SQL Server 來源防護支援	修正 SQL Server 來源的以下問題：DMS 任務可能會失敗，並出現錯誤，指出在指定端點設定 "SafeguardPolicy": "EXCLUSIVE_AUTOMATIC_TRUNCATION" 時無法讀取交易日誌備份。	
將 Oracle 作為來源的資料驗證任務失敗	修正 Oracle 來源的以下問題：DMS 任務可能會因錯誤識別主索引鍵值而在資料驗證時失敗。	

主題	Resolution	
影像資料問題之前的 Kinesis	修正串流目標 (Kinesis、Kafka) 的以下問題："EnableBeforeImage" 任務設定僅適用於字元資料類型。	
時間歷程日誌檔	修正「時間歷程」功能的以下問題：DMS 在來源閒置時正在建立零位元組時間歷程日誌檔案。	

DMS 3.4.7 維護版本 (日期為 2022 年 12 月 16 日) 中已解決的問題

主題	Resolution	
BatchApplyEnabled	修正當 BatchApplyEnabled 設為 True 時，記錄過多的問題。	
新的 MongoDB 端點設定-FullLoadNoCursorTimeout	MongoDB 的端點設定 FullLoadNoCursorTimeout 指定完全載入游標的 NoCursorTimeout。NoCursorTimeout 是 MongoDB 的連線設定，可防止在游標閒置時將伺服器關閉。	
MongoDB-用於單欄分隔的篩選函式	新的篩選函式可改善使用單欄分隔時遷移 MongoDB 資料庫的效能。	
MongoDB 到 Amazon Redshift	從 MongoDB 遷移至 Amazon Redshift 時，如果 MongoDB 集合具有二進位資料類型，則修正 DMS 未在 Amazon Redshift 上建立目標資料表的問題。	
新的 MongoDB SocketTimeoutMS 連線屬性	新的 MongoDB SocketTimeoutMS 額外的連線屬性會設定 MongoDB 用戶端的連線逾時 (以毫秒為單位)。如果此值小於或等於零，則會使用 MongoDB 用戶端預設值。	
修正導致 Amazon Kinesis 任務損毀的問題	遷移至 Amazon Kinesis Data Streams 作為目標時，修正如果資料表中沒有主索引鍵時處理 Null 值的問題。	
支援的 Oracle NULL PK/UK 資料驗證	消除以下限制：不支援 NULL PK/UK 值的資料驗證。	

主題	Resolution	
Oracle 至 Amazon S3	從 Oracle 遷移到 Amazon S3 時，修正以 NULL 形式錯誤遷移一些記錄的問題。	
Oracle Standby	使用「Oracle Standby」作為來源時，新增供 DMS 處理開啟之交易的功能。	
使用 SDO_GEOMETRY 空間資料類型進行 Oracle 至 Oracle 遷移	從 Oracle 遷移到 Oracle 時，修正如果資料表在 DDL 中存在 SDO_GEOMETRY 資料欄時任務失敗的問題。	
作為來源的 Oracle	使用 Oracle 作為來源時，修正 DMS 偶爾會略過 Oracle 還原日誌序號的問題。	
作為來源的 Oracle—封存/線上還原日誌遺失	使用 Oracle 作為來源時，修正在封存日誌遺失時，DMS 任務失敗的問題。	
已修正—DMS 偶爾會略過 Oracle 待命還原日誌	使用 Oracle 作為來源時，修正 DMS 偶爾會略過 Oracle 還原日誌序號的問題。	
已修正—在 CDC 期間 Oracle 到 Oracle 的空間資料類型不會複寫	從 Oracle 複寫到 Oracle 時，修正在 CDC 期間空間資料類型不會複寫的問題。	
作為目標的 Oracle	使用 Oracle 作為目標時，修正目標套用失敗且出現 ORA-01747 錯誤的問題。	
Amazon S3—修正重新載入資料表資料遺失	使用 Amazon S3 作為目標時，修正資料表重新載入操作不會產生 CDC 檔案的問題。	
已修正—SQL Server Always On 內容初始化，以防將主伺服器作為來源	使用 SQL Server Always On 作為來源時，已修正以下問題：如果此來源為主要且將 AlwaysOnSharedSyncedBackupsEnabled 設為 true，則無法初始化可用群組 (AG)。	

主題	Resolution
更新的 SQL Server 端點設定	當來源端點為 SQL Server Always On 可用群組且是次要複本時，修正以下問題：如果將 AlwaysOnSharedSync hedBackupsIsEnabled 設為 True，則複寫任務失敗。
作為來源的 PostgreSQL	修正以下問題：CDC 無法在 PostgreSQL 來源上遷移刪除/更新操作，此問題是在 3.4.7 中支援 mapBooleanAsBoolean 時所引入。

AWS Database Migration Service 3.4.6 版本備註

下表顯示 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 3.4.6 版中引入的新功能和增強功能。

新功能或增強功能	Description
AWS DMS 時間歷程	AWS DMS 推出 Time Travel ，這項功能可為客戶提供記錄功能的彈性，並增強故障診斷體驗。透過時間歷程，您可以使用 Amazon S3 存放和加密 AWS DMS 日誌，並在特定時間範圍內檢視、下載和混淆日誌。
支援作為來源的 Microsoft Azure SQL 受管執行個體	AWS DMS 現在支援 Microsoft Azure SQL 受管執行個體做為來源。使用 AWS DMS，您現在可以從 Microsoft Azure SQL 受管執行個體執行即時遷移至任何 AWS DMS 支援的目標。 如需 AWS DMS 來源的資訊，請參閱 資料遷移的來源。 如需支援 AWS DMS 目標的資訊，請參閱 資料遷移的目標。
支援將 Google Cloud SQL for MySQL 作為來源	AWS DMS 現在支援 Google Cloud SQL for MySQL 做為來源。使用 AWS DMS，您現在可以從 Google Cloud SQL for MySQL 執行即時遷移至任何 AWS DMS 支援的目標。 如需 AWS DMS 來源的資訊，請參閱 資料遷移的來源。 如需支援 AWS DMS 目標的資訊，請參閱 資料遷移的目標。

新功能或增強功能	Description
支援將分割資料平行載入 Amazon S3	AWS DMS 現在支援將分割資料平行載入至 Amazon S3，改善將分割資料從支援的資料庫引擎來源資料遷移至 Amazon S3 的載入時間。此功能會為資料庫來源中資料表每個分割區建立 Amazon S3 子資料夾，以便 AWS DMS 執行平行程序以填入每個子資料夾。
在單一任務中支援多個 Apache Kafka 目標主題	AWS DMS 現在支援具有單一任務的 Apache Kafka 多主題目標。您可以使用 AWS DMS，立即使用相同的任務，將多個結構描述從單一資料庫複寫到不同的 Apache Kafka 目標主題。在需要將相同來源資料庫中的許多資料表遷移到不同的 Kafka 目標主題的情況下，您就不需要建立多個單獨的任務。

in AWS DMS 3.4.6 中解決的問題包括下列項目：

- 修正以下問題：當使用 Amazon S3 作為使用 CSV 格式的目標時，如果主索引鍵資料欄不是第一個資料欄，則 UPDATE 陳述式中的資料欄會填入不正確的資料欄。
- 修正使用 PostgreSQL 做為來源時，在有限 LOB 模式下的資料 BYTEA 欄中 NULL 使用 pglogical 外掛程式時 AWS DMS，任務可能會當機的問題。
- 修正使用 PostgreSQL 做為來源時，刪除大量來源資料表時，AWS DMS 任務可能會當機的問題。
- 透過導入新的 Amazon S3 設定 DatePartitionTimezone，以允許在非 UTC 日期進行分割，而改善 Amazon S3 以日期為基礎的資料夾分割。
- 使用 Amazon Redshift 做為目標 TIMESTAMP TZ 時，支援 TIMESTAMP WITH TIME ZONE 從來源到資料類型之間的映射
- 改善使用 MongoDB 或 Amazon DocumentDB 作為來源時，針對沒有萬用字元選擇規則之任務的 CDC 效能。
- 修正以下問題：使用 Db2 LUW 作為來源時，AWS DMS 任務不會擷取具有底線萬用字元和長度小於 8 的結構描述名稱。
- 修正使用 OpenSearch Service 做為目標時 AWS DMS，執行個體在大型資料磁碟區下記憶體不足的問題。
- 透過支援僅完全載入驗證任務，改善資料驗證的效能。
- 修正使用 Sybase 做為來源時，AWS DMS 任務在強制容錯移轉後無法繼續的問題。
- 修正 Invalid BC timestamp was encountered in column 錯誤 AWS DMS 傳送警告的問題。

DMS 3.4.6 維護版本中解決的問題包括下列各項：

- 修正以下問題：使用 Oracle 作為來源和目標時，啟用大量套用模式時的任務損毀。
- 修正問題，以便完全載入任務會正確使用將 PostgreSQL 作為來源的 ExecuteTimeout 端點設定。
- 修正當任務設為有限 LOB 模式，而使用 PostgreSQL 作為來源時，遷移陣列資料類型資料欄的問題。
- 修正使用 PostgreSQL 作為來源時，遷移時區早於 1970-01-01 之時間戳記的問題。
- 修正以下問題：使用 SQL Server 作為來源和目標時，DMS 在複寫期間將空字串視為 Null 值。
- 修正問題，以在使用 MySQL 來源/目標時遵循工作階段讀取和寫入逾時端點設定。
- 修正以下問題：使用 Amazon S3 作為來源時，DMS CDC 任務正在下載完全載入相關檔案。
- 修正使用 Amazon S3 作為目標時，將 CdcInsertsAndUpdates 和 PreserveTransactions 兩者都設為 true 時的日誌損毀問題。
- 修正以下問題：啟用 ParallelApply* 功能時，任務損毀，但在使用 Amazon Kinesis Data Streams 作為來源時，某些資料表沒有預設主索引鍵。
- 修正以下問題：使用 Amazon Kinesis Data Streams 作為來源時，未針對錯誤 StreamArn 提供錯誤。
- 修正以下問題：使用 OpenSearch 作為目標時，作為空字串的主索引鍵值會造成任務損毀。
- 修正資料驗證使用過多磁碟空間的問題。

DMS 3.4.6 維護版本 (日期為 2022 年 12 月 13 日) 中已解決的問題

主題	Resolution	
SAP ASE odbc 驅動程式	修正將 SAP ASE 作為來源的問題，以便 ODBC 驅動程式可以支援字元集。	
對於 LOB 查詢的 Sqlserver 日期時間主索引鍵錯誤	修正將 SQL Server 作為來源的以下問題：主索引鍵具有日期時間資料類型 (精確度為毫秒) 時 LOB 查詢不會正常運作。	
SQL Server 到 Amazon Redshift– 'datetimeoffset' 映射到 'timestampz'	對於從 SQL Server 遷移到 Amazon Redshift，改進了映射，以便 SQL Server 'datetimeoffset' 格式映射到 Amazon Redshift 'timestampz' 格式。	

主題	Resolution	
資料驗證 - SkipLobColumns 為 True	修正以下問題：當 SkipLobColumns 為 True、來源上有 LOB、主索引鍵位於最後一個資料欄，而且驗證偵測到資料差異時，DMS 任務損毀。	
使用 MySQL 作為來源進行資料驗證	修正將 MySQL 作為啟用資料驗證之來源的以下問題：使用具有 Null 值的複合唯一索引鍵的資料表時，會發生 DMS 任務損毀。	
作為來源的 MySQL	修正將 MySQL 作為來源的以下問題：當資料欄變更以新增精確度時，資料表會因溢出錯誤而暫停。	
將 MySQL ODBC 驅動程式升級至 8.0.23	修正將 MySQL 作為來源的以下問題：定序「utf8mb4_0900_bin」與 DMS 使用的 mysql 驅動程式不相容。	
MySQL-支援分割資料表的 DDL 變更	導入新的 MySQL 端點設定 skipTableSuspensionForPartitionDdl，讓使用者可以在 CDC 期間略過資料表暫停以進行分割 DDL 變更，以便 DMS 可以立即支援分割 MySQL 資料表的 DDL 變更。	
MongoDB 遷移至 Amazon Redshift	修正 MongoDB 遷移至 Amazon Redshift 的問題，其中如果 MongoDB 集合具有二進位資料類型，DMS 無法在 Amazon Redshift 上建立目標資料表。	
大量套用的 Amazon Redshift 目標 - 時間歷程隔離故障	修正 Amazon Redshift 做為目標的問題，其中 DMS 任務在 BatchApplyEnabled 設定為 true 時當機。	
Amazon Redshift 做為目標	修正 Amazon Redshift 做為目標的問題，其中平行載入設定為 type=partitions-auto，平行區段正在將大量 CSV 檔案寫入相同的資料表目錄，並互相干擾。	
Amazon Redshift 做為目標	修正 Amazon Redshift 作為目標的問題，其中在 CDC 期間，目標資料欄的類型為布林值，而來源的類型字元不同。	
Amazon Redshift 做為目標	改善任務日誌，以識別無法複寫至 Amazon Redshift 做為目標的 DDL 變更。	

主題	Resolution	
使用 PostgreSQL 進行資料驗證	修正使用 PostgreSQL 進行驗證的以下問題：當布林值資料類型存在時，驗證失敗。	
作為來源的 PostgreSQL	修正將 PostgreSQL 作為來源的問題，因此完全載入會使用額外連線屬性中的 <code>ExecuteTimeout</code> 欄位。	
作為來源的 PostgreSQL	修正將 PostgreSQL 作為來源的問題，如果任務讀取的 LSN 大於所要求任務繼續 LSN 的時間超過 60 分鐘，以指出正在使用的複寫槽有問題時，任務將會失敗。	
作為來源的 PostgreSQL—早於 1970-01-01 的時間戳記	修正將 PostgreSQL 作為來源的以下問題：早於 1970-01-01 的時間戳記在 CDC 期間無法正確遷移。	
作為來源的 PostgreSQL	修正將 PostgreSQL 作為來源的以下問題：DMS 會在 CDC 期間截斷不同資料類型值的字元。	
作為來源的 PostgreSQL—繼續已停止的任務	修正將 PostgreSQL 作為來源的以下問題：繼續先前停止的任務重播會在 CDC 期間遺漏一或多個交易。	
作為目標的 Amazon S3	修正將 S3 作為目標的以下問題：當 <code>AddColumnName</code> 為 <code>true</code> 且 <code>TimestampColumnName</code> 為 <code>""</code> 時，產生的 CSV 檔案標頭會偏移一個資料欄。	
作為來源的 Amazon S3—任務完全載入階段的記憶體使用行為	修正將 S3 作為來源的以下問題：完全載入的 DMS 任務只會在將整個資料表載入目標資料庫之後釋放已使用的記憶體。	
作為目標的 Amazon S3—資料表重新載入操作	修正將 S3 作為目標的以下問題：資料表重新載入操作遺漏產生的 CDC 檔案。	

AWS Database Migration Service 3.4.5 版本備註

下表顯示 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 3.4.5 版中引入的新功能和增強功能。

新功能或增強功能	Description
支援 Redis OSS 做為目標	AWS DMS 現在支援 Redis OSS 做為目標。使用 AWS DMS，您現在可以將即時資料從任何 AWS DMS 支援的來源遷移到 Redis OSS 資料存放區，並將停機時間降至最低。如需 AWS DMS 目標的相關資訊，請參閱 資料遷移的目標 。
支援將 MongoDB 4.2 和 4.4 作為來源	AWS DMS 現在支援 MongoDB 4.2 和 4.4 作為來源。使用 AWS DMS，您現在可以將資料從 MongoDB 4.2 和 4.4 叢集遷移到任何 AWS DMS 支援的目標，包括 Amazon DocumentDB（與 MongoDB 相容），並將停機時間降至最低。如需 AWS DMS 來源的相關資訊，請參閱 資料遷移的來源 。
支援使用 MongoDB 作為來源的多個資料庫	AWS DMS 現在支援使用 MongoDB 做為來源，在一個任務中遷移多個資料庫。使用 AWS DMS，您現在可以將 MongoDB 叢集的多個資料庫分組，並使用一個資料庫遷移任務進行遷移。您可以遷移到任何 AWS DMS 支援的目標，包括 Amazon DocumentDB（與 MongoDB 相容），並將停機時間降至最低。
支援使用 MongoDB 或 Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility) 作為來源的自動分隔	AWS DMS 現在支援使用 MongoDB 或 Amazon DocumentDB 做為來源的自動分割。您可以使用 AWS DMS 設定資料庫遷移任務，以自動分割 MongoDB 或 DocumentDB 叢集的集合。然後，您可以將區段平行遷移到任何 AWS DMS 支援的目標，包括 Amazon DocumentDB，並將停機時間降至最低。
Amazon Redshift 完全載入效能改善	AWS DMS 現在支援在完全載入期間使用 Amazon Redshift 做為目標時使用平行執行緒。透過利用多執行緒完全載入任務設定，您可以改善從任何 AWS DMS 支援來源到 Amazon Redshift 的初始遷移效能。如需 AWS DMS 目標的相關資訊，請參閱 資料遷移的目標 。

in AWS DMS 3.4.5 中解決的問題包括下列項目：

- 修正以下問題：使用 PostgreSQL 作為具有高交易並行性的來源時，資料可能會遺失或重複。

- 修正以下問題：使用 PostgreSQL 作為來源時，且在啟用 pglogical 外掛程式的情況下，資料庫遷移任務失敗，並出現錯誤無法找到關聯 ID...
- 修正以下問題：使用 PostgreSQL 作為來源且將 Oracle 作為目標時，不會正確複寫 VARCHAR 資料欄。
- 修正以下問題：使用 PostgreSQL 作為來源時，主索引鍵不是資料表定義中的第一個資料欄時，不會正確擷取刪除操作。
- 修正以下問題：使用 MySQL 作為來源時，資料庫遷移任務會遺漏特殊中繼資料設定中的 LOB 更新。
- 修正以下問題：使用 MySQL 版本 8 作為來源時，TIMESTAMP 資料欄在完整 LOB 模式中被視為 DATETIME。
- 修正以下問題：使用 MySQL 5.6.4 及更高版本作為來源時，剖析 NULL DATETIME 記錄時資料庫遷移任務失敗。
- 修正以下問題：使用 Amazon Redshift 作為具有平行套用的目標時，且遇到執行緒結束錯誤後，資料庫遷移任務會卡住。
- 修正以下問題：當資料庫遷移任務在大量套用 CDC 期間與 Amazon Redshift 目標端點中斷連線時，資料可能遺失。
- 使用 Amazon Redshift 作為目標時，透過呼叫 ACCEPTINVCHARS 改善完全載入的效能。
- 修正以下問題：使用 Amazon Redshift 作為目標，從逐一模式恢復至平行套用模式時，會複寫重複的記錄。
- 修正以下問題：使用 Amazon S3 作為目標時，資料庫遷移任務在使用 `cannedAclForObjects=bucket_owner_full_control` 時不會將 Amazon S3 物件擁有權切換至儲存貯體擁有者。
- 使用 Oracle 做為來源 `additionalArchivedLogDestId` 時，AWS DMS 透過 ECA 支援多個封存目的地來改善。
- 修正以下問題：在完整 LOB 模式中更新 LOB 資料欄時，資料庫遷移任務失敗且發生錯誤 `OCI_INVALID_HANDLE`。
- 修正以下問題：使用 Oracle 作為來源時，於 CDC 期間不會正確遷移 NVARCHAR2 資料欄。
- AWS DMS 透過使用 RDS for SQL Server 做為來源 `SafeguardPolicy` 時啟用 來改善。
- 修正以下問題：使用非 RDS SQL Server 來源時，資料庫遷移任務會報告 `rdsadmin` 的相關錯誤。
- 修正以下問題：使用 SQL Server 作為來源，而將 UUID 作為分割設定中的主索引鍵時，資料驗證失敗。
- 修正以下問題：當使用 Db2 LUW 作為來源時，如果在資料庫日誌中找不到所需的 LSN，則完全載入加上 CDC 的任務可能會失敗。

- 使用 MongoDB 做為來源時，AWS DMS 透過支援自訂 CDC 時間戳記進行改善。
- 修正以下問題：使用 MongoDB 作為來源，而當 MongoDB 驅動程式在 endSessions 上發生錯誤時，資料庫遷移任務會卡住。
- 修正使用 DynamoDB 做為目標時，AWS DMS 無法更新非主要欄位的問題
- 修正以下問題：資料驗證報告 CLOB 和 NCLOB 資料欄上的誤判不相符。
- 修正以下問題：使用 Oracle 作為來源時，僅空格記錄上的資料驗證失敗。
- 修正以下問題：截斷分割資料表時，資料庫遷移任務損毀。
- 修正以下問題：建立 awsdms_apply_exceptions 控制資料表時資料庫遷移任務失敗。
- 使用 MySQL 版本 8 時對 caching_sha2_password 驗證外掛程式的延長支援。

AWS Database Migration Service 3.4.4 版本備註

下表顯示 AWS DMS 3.4.4 版中推出的新功能和增強功能。

新功能或增強功能	Description
使用 Kafka 作為目標支援 TLS 加密和 TLS 或 SASL 驗證	AWS DMS 現在支援使用 Amazon MSK 和內部部署 Kafka 叢集做為目標的 TLS 加密和 TLS 或 SASL 身分驗證。如需有關對 Kafka 端點使用加密和驗證的詳細資訊，請參閱 使用 Transport Layer Security (TLS) 連線到 Kafka 。

AWS DMS 3.4.4 中解決的問題包括下列項目：

- 改善使用 Oracle 端點時任務失敗 AWS DMS 的記錄。
- 改善 AWS DMS 的任務執行會在 Oracle Data Guard 容錯移轉後切換角色時繼續處理。
- 改善的錯誤處理會在使用 Oracle 端點時，將 ORA—12561 視為可復原的錯誤。
- 修正以下問題：使用 Oracle 作為來源時，會以 Null 的形式遷移 EMPTY_BLOB() 和 EMPTY_CLOB() 資料欄。
- 修正使用 SQL Server 做為來源時，AWS DMS 任務在新增資料欄 DDL 變更後無法更新記錄的問題。
- 藉由支援 TIMESTAMP WITH TIME ZONE 資料類型，改善作為來源遷移的 PostgreSQL。
- 修正以下問題：使用 PostgreSQL 作為目標時，afterConnectScript 設定在完全載入期間無法運作。

- 導入新的 `mapUnboundedNumericAsString` 設定，以便在使用 PostgreSQL 端點時更完善地處理 NUMERIC 日期類型，而不需要精確度和小數位數。
- 修正以下問題：使用 PostgreSQL 做為來源時，AWS DMS 任務在停止和繼續任務後失敗，且「受影響的 0 列」。
- 修正使用 PostgreSQL BC 做為來源時，AWS DMS 無法以尾碼遷移TIMESTAMP資料類型的問題。
- 修正以下問題：使用 PostgreSQL 做為來源時，AWS DMS 無法遷移TIMESTAMP值「±infinity」。
- 修正以下問題：當使用 S3 作為來源且將 `csvNullValue` 設定設為其他值時，會將空字串視為 NULL。
- 使用 S3 作為目標時，改善 CDC 完全載入中的 `timestampColumnName` 額外連線屬性，以便在 CDC 期間對其進行排序。
- 使用 S3 作為來源時，改善十六進位格式 (例如BYTE、BINARY 和BLOB) 中對二進位資料類型的處理。
- 修正以下問題：使用 S3 作為目標時，會遷移帶有特殊字元的刪除記錄。
- 修正以下問題：使用 Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility) 作為目標時處理空索引鍵值。
- 修正使用 MongoDB NumberDecimal 或 Amazon DocumentDB (具有 MongoDB 相容性) 做為來源時，AWS DMS 無法複寫或 Decimal128資料欄的問題。
- 修正問題，已允許當存在將 MongoDB 或 Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility) 作為來源的容錯移轉時，允許 CDC 任務重試。
- 新增使用 Kinesis、Kafka 或 OpenSearch 做為目標時，將十六進位「0x」字首移除至RAW資料類型值的選項。
- 修正以下問題：使用 Db2 LUW 作為來源時，對固定長度字元資料欄驗證失敗。
- 修正以下問題：只有來源資料類型或目標資料類型為 FLOAT 或 DOUBLE 時驗證失敗。
- 修正以下問題：使用 Oracle 作為來源時，對 NULL 字元的驗證失敗。
- 修正以下問題：使用 Oracle 作為來源時，對 XML 資料欄驗證失敗。
- 已修正使用 MySQL 做為來源的複合金鑰中有 null 資料欄時，AWS DMS 任務會當機的問題。
- 修正以下問題：AWS DMS 無法驗證來自 SQL Server 來源端點的兩個UNIQUEIDENTIFIER資料欄，以及來自 PostgreSQL 目標端點的 UUID 資料欄。
- 修正以下問題：CDC 任務在修改後不會使用更新的來源資料表定義。
- 改善 AWS DMS 容錯移轉，將無效使用者名稱或密碼導致的任務失敗視為可復原的錯誤。
- 修正使用 RDS for SQL Server 做為來源時，AWS DMS 任務因缺少 LSNs 而失敗的問題。

AWS Database Migration Service 3.4.3 版本備註

下表顯示 AWS DMS 3.4.3 版中推出的新功能和增強功能。

新功能或增強功能	Description
全新 Amazon DocumentDB 版本	現在支援將 Amazon DocumentDB 4.0 版作為來源。
全新 MariaDB 版本	現支援將 MariaDB 10.4 版同時作為來源和目標。
支援 AWS Secrets Manager 整合	您可以將受支援端點的資料庫連線詳細資料 (使用者憑證) 安全地儲存在 AWS Secrets Manager。然後，您可以在建立或修改端點 AWS DMS 時，將對應的秘密而非純文字登入資料提交至。AWS DMS 然後使用秘密連線至端點資料庫。如需為 AWS DMS 端點建立秘密的詳細資訊，請參閱 使用秘密存取 AWS Database Migration Service 端點 。
適用於 C5 和 R5 複寫執行個體的更大選項	您現在可以建立下列較大的複寫執行個體大小：C5 大小最多可達 96 個 vCPU 和 192 GiB 的記憶體，R5 大小最多可達 96 個 vCPU 和 768 GiB 的記憶體。
Amazon Redshift 效能改善	AWS DMS 現在支援使用 Amazon Redshift 做為目標時套用平行，以改善持續複寫的效能。如需詳細資訊，請參閱 Amazon Redshift 的多執行緒任務設定 。

AWS DMS 3.4.3 中解決的問題包括下列項目：

- 修正以下問題：使用 Db2 LUW 作為來源時，延遲事件的遞交時間戳記變成「1970-01-01 00:00:00」。
- 修正以下問題：使用 SQL Server 做為具有完整 LOB 模式的來源時，AWS DMS NVARCHAR 欄做為主索引鍵的任務失敗。
- 修正以下問題：使用 SQL Server 作為來源時，在快取變更階段中遺失記錄。
- 修正以下問題：使用 RDS for SQL Server 做為來源時，AWS DMS 在任務恢復後略過記錄。
- 修正 AWS DMS ASSERTION 記錄元件產生 SQL Server 大型日誌的問題。

- 修正以下問題：使用 MySQL 作為來源時，由於資料欄剖析溢位而在 CDC 階段期間的資料驗證失敗。
- 修正使用 PostgreSQL 做為目標時，AWS DMS 任務在資料驗證期間因分段錯誤而當機的問題。
- 修正以下問題：使用 PostgreSQL 作為來源和目標時，CDC 期間對 DOUBLE 資料類型的資料驗證失敗。
- 修正使用 PostgreSQL 做為來源和 Amazon Redshift 做為目標時，複製命令插入的記錄未正確複寫的問題。
- 修正使用 PostgreSQL 作為來源時，快取變更階段的資料遺失問題。
- 修正使用 PostgreSQL 作為來源時，可能會造成資料遺失或記錄重複的問題。
- 修正以下問題：使用 PostgreSQL 作為來源時，具有混合使用大小寫的結構描述無法使用 pglogical 遷移。
- 修正以下問題：使用 Oracle 作為來源時，「上次失敗訊息」不包含 ORA 錯誤。
- 修正使用 Oracle 做為目標時，AWS DMS 任務無法建置 UPDATE 陳述式的問題。
- 修正使用 Oracle 12.2 做為具有 ASM 和可插拔資料庫組態的來源時 AWS DMS，任務未複寫資料的問題。
- 使用 S3 作為來源時，透過保留引號以符合 RFC 4180 的改善記錄剖析。
- 改善 timestampColumnName 的處理方式，以便使用 CDC 中的資料欄對「完全載入」中的資料欄進行排序。
- 透過引入新的端點設定 MessageMaxBytes，修正了當 LOB 元素大於 1MB 時 AWS DMS 任務失敗的問題。
- 修正使用 Amazon Redshift 做為目標時，AWS DMS 任務因分段錯誤而當機的問題。
- 改善 Amazon Redshift 測試連線的錯誤記錄。
- 修正以下問題：AWS DMS 未在完全載入期間將所有文件從 MongoDB 傳輸至 DocumentDB。
- 修正當資料表映射規則中未包含任何資料表時 AWS DMS，任務回報嚴重錯誤的問題。
- 修正以下問題：使用 MySQL 作為來源時，重新開始 AWS DMS 任務之前建立的結構描述和資料表無法複寫到目標。
- 修正以下問題：使用 MySQL 作為來源時，萬用字元逸出 [] 無法在排除規則中逸出萬用字元 “_”。
- 修正以下問題：使用 MySQL 作為來源時，UNSIGNED BIGINT 資料類型的資料欄無法正確複寫。

AWS Database Migration Service 3.4.2 版本備註

下表顯示 AWS DMS 3.4.2 版中推出的新功能和增強功能。

新功能或增強功能	Description
支援將您的 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 私下連線至 AWS Database Migration Service (DMS)，而不需要網際網路閘道、NAT 裝置、VPN 連接或 AWS Direct Connect 連線。	您現在可以透過您建立的 VPC 介面端點，AWS DMS 從 Amazon VPC 連線至 和存取。此介面端點可讓您隔離 Amazon 網路基礎設施內 AWS DMS 複寫執行個體的所有網路活動。透過在所有 AWS DMS 使用 AWS CLI 或 SDK 的 API 呼叫中包含對此介面端點的參考，您可確保公有網際網路無法看見所有 AWS DMS 活動。如需詳細資訊，請參閱中的基礎設施安全 AWS Database Migration Service。  Note 此功能可使用所有支援的 AWS DMS 引擎版本。
使用 Amazon S3 作為目標，CDC 以日期為基礎的資料夾分割	AWS DMS 現在在使用 S3 作為目標複寫資料時，支援以日期為基礎的資料夾分割。如需詳細資訊，請參閱 使用日期型資料夾分割 。

AWS DMS 3.4.2 中解決的問題包括下列項目：

- 新增使用 Amazon Redshift 做為目標執行遷移時STATUPDATE的選項。
- 透過導入新設定來改善驗證任務。ValidQueryCdcDelaySecond 延遲來源和目標端點上的第一個驗證查詢，以便在遷移延遲很嚴重時減少資源爭用。
- 修正 AWS DMS 需要很長時間才能開始驗證任務的問題。
- 修正以下問題：使用 S3 作為目標開始或停止複寫任務時，會產生空白記錄。
- 修正以下問題：完成完全載入後任務會卡住。
- 修正以下問題：當來源資料表在使用 S3 作為來源時發生資料錯誤時，任務會卡住。
- 修正以下問題：當停用來源端點的使用者帳戶時，任務開始時會卡住。
- 修正以下問題：使用 PostgreSQL 作為具有 REPLICA IDENTITY FULL 的來源時，任務損毀。
- 修正以下問題：使用 PostgreSQL 作為帶有 pglogical 外掛程式的來源時，任務遺漏交易。
- 修正使用 Amazon Redshift 做為目標時，AWS DMS 未刪除壓縮來源檔案的問題。
- 修正以下問題：當使用 MySQL 作為資料類型為 BIGINT UNSIGNED 的來源和目標時，驗證任務報告誤判。

- 修正以下問題：當使用 SQL Server 作為主索引鍵資料欄為 CHAR 類型的來源時，驗證任務報告誤判。
- 已修正使用 start-replication 以 S3 做為目標啟動複寫任務時，AWS DMS 無法清除目標物件的問題。
- 修正使用 Db2 作為來源時，資料驗證的數個問題。
- 修正以下問題：使用 SQL Server 作為來源，而 VARCHAR 資料欄作為主索引鍵時，驗證任務會卡住。
- 使用 PostgreSQL 作為來源時，新增對資料類型 TIMESTAMP WITH TIMEZONE 的支援

AWS Database Migration Service 3.4.1 Beta 版本備註

下表顯示 AWS DMS 3.4.1 版中推出的新功能和增強功能。

新功能或增強功能	Description
全新 MongoDB 版本	現在支援將 MongoDB 4.0 版作為來源。
對 SQL Server 的 TLS 1.2 支援	AWS DMS 現在支援 TLS 1.2 for SQL Server 端點。

在 AWS DMS 3.4.1 Beta 版中解決的問題包括下列項目：

- 改善 Oracle 19c TDE 支援。
- 改善使用 Amazon Redshift 作為目標對 utf8mb4 字元集和身分資料類型的支援。
- 改善使用 MySQL 作為來源和二進位日誌不存在時，複寫任務失敗處理。
- 改善對各種資料類型和字元集的資料驗證支援。
- 改善使用 Kinesis 和 Kafka 作為目標時，透過新端點設定 IncludeNullAndEmpty 的 Null 值處理。
- 改善使用 Kafka 做為目標時的錯誤記錄和處理。
- 改善使用 SQL Server 作為來源時的 DST 時間偏移量。
- 修正以下問題：複寫任務會嘗試建立 Oracle 現有資料表作為目標。
- 修正以下問題：使用 Oracle 作為來源時，資料庫連線終止後，複寫任務會卡住。
- 修正以下問題：使用 SQL Server 作為具有 AlwaysON 設定的來源時，複寫任務無法偵測並重新連線到新的主要項目。

- 修正以下問題：在將 S3 作為目標的特定情況下，複寫任務沒有為 "OP" 資料欄新增 "D"。

AWS Database Migration Service 3.4.0 Beta 版本備註

下表顯示 AWS DMS 3.4.0 版中推出的新功能和增強功能

新功能或增強功能	Description
全新 MySQL 版本	AWS DMS 現在支援 MySQL 8.0 版做為來源，除非交易承載已壓縮。
對 MySQL 的 TLS 1.2 支援	AWS DMS 現在支援 MySQL 端點的 TLS 1.2。
全新 MariaDB 版本	AWS DMS 現在支援 MariaDB 10.3.13 版做為來源。
非 SysAdmin 存取自我管理的 Microsoft SQL Server 來源	AWS DMS 現在支援非 SysAdmin 使用者存取內部部署和 EC2-hosted SQL Server 來源端點。  Note 此功能目前為 Beta 版。如果您想要試用，請聯絡 AWS 支援以取得詳細資訊。
使用 CREATE TABLE AS 建立的 CDC 任務與 Oracle 來源資料表	AWS DMS 現在支援針對使用 CREATE TABLE AS 陳述式建立的 Oracle 來源資料表執行的完全載入和僅限 CDC 和僅限 CDC 任務。

在 AWS DMS 3.4.0 中解決的問題包括下列項目：

- 改善預先遷移任務評估。如需詳細資訊，請參閱[啟用和使用任務的預遷移評估](#)。
- 改善浮點數、實數和雙精度資料類型的資料驗證。
- 透過更完善地處理此錯誤，改善將 Amazon Redshift 作為目標的情況：「指定的索引鍵不存在」。
- 支援將 Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) 作為目標的多執行緒 CDC 載入任務設定，包括 ParallelApplyThreads、ParallelApplyBufferSize 和 ParallelApplyQueuesPerThread。
- 藉由支援複合主鍵的使用，改善將 OpenSearch 服務作為目標的情況。

- 修正以下問題：使用 PostgreSQL 作為來源且密碼中包含特殊字元時，測試連線失敗。
- 修正在截斷某些 VARCHAR 資料欄時，使用 SQL Server 作為來源的問題。
- 修正以下問題：使用 Amazon RDS SQL Server 做為來源時，AWS DMS 不會關閉開啟的交易。如果輪詢間隔參數的設定不正確，就可能會導致資料遺失。如需如何設定建議的輪詢間隔值的詳細資訊，請參閱[使用 Microsoft SQL Server 資料庫做為的來源 AWS DMS](#)。
- 修正將「Oracle Standby」作為來源的以下問題：使用 Binary Reader 時，CDC 任務會意外停止。
- 修正適用於 LUW 的 IBM DB2 以下問題：任務工作失敗並顯示「數值常值 0 因其值超出範圍而無效」訊息。
- 修正在 PostgreSQL 來源上新增資料欄，而且建立的資料欄資料類型與原本在來源上建立之資料欄的資料類型不同時，PostgreSQL 至 PostgreSQL 遷移的問題。
- 修正 MySQL 來源的問題，即無法擷取 binlog 時遷移任務會意外停止。
- 修正正在使用 BatchApply 時與 Oracle 目標相關的問題。
- 修正遷移 TIME 資料類型時，MySQL 和 MariaDB 的問題。
- 修正 IBM DB2 LUW 來源的以下問題：在資料表沒有主索引鍵或唯一索引鍵時，遷移含 LOB 的資料表失敗。

AWS Database Migration Service 3.3.4 版本備註

in AWS DMS 3.3.4 中解決的問題包括下列項目：

- 修正以下問題：使用 PostgreSQL 作為來源時，交易會遭到捨棄或發生重複。
- 改善在結構描述名稱中使用貨幣符號 (\$) 的支援。
- 修正以下問題：使用 RDS SQL Server 作為來源時，複寫執行個體不會關閉開啟的交易。
- 修正以下問題：使用 PostgreSQL 作為來源且密碼中包含特殊字元時，測試連線失敗。
- 透過更好地處理此錯誤來改善 Amazon Amazon Redshift 作為目標：「指定的金鑰不存在。」
- 改善對各種資料類型和字元集的資料驗證支援。
- 修正以下問題：複寫任務會嘗試建立 Oracle 現有資料表作為目標。
- 修正以下問題：在將 Amazon S3 作為目標的特定情況下，複寫任務沒有為 "OP" 資料欄新增 "D"。

AWS Database Migration Service 3.3.3 版本備註

下表顯示 AWS DMS 3.3.3 版中推出的新功能和增強功能。

新功能或增強功能	Description
新的 PostgreSQL 版本	現在支援 PostgreSQL 12 版做為來源和目標。
支援將 Amazon OpenSearch Service 作為目標的複合主鍵	從 AWS DMS 3.3.3 開始，OpenSearch Service 目標支援使用複合主金鑰。
對 Oracle 擴展資料類型的支援	現在支援 Oracle 來源和目標的 Oracle 擴充資料類型。
每個帳戶增加 AWS DMS 的資源數量	您可以建立 AWS DMS 的資源數量限制已增加。如需詳細資訊，請參閱 配額AWS Database Migration Service 。

in AWS DMS 3.3.3 中解決的問題包括下列項目：

- 修正以下問題：在 Amazon Kinesis 中使用「平行套用」的特定更新陳述式時，任務損毀。
- 修正以下問題：將 Amazon S3 作為目標的 ALTER TABLE 陳述式上，任務損毀。
- 修正使用 Microsoft SQL Server 做為來源時，多邊形欄上的值會被截斷的問題。
- 修正使用 Oracle 作為來源時，JA16SJISTIDE 和 JA16ITIDE 的 Unicode 轉換器的問題。
- 修正 MEDIUMTEXT 和 LONGTEXT 資料欄無法從 MySQL 移轉至 S3 逗號分隔值 (CSV) 格式的問題。
- 修正使用 Apache PAquet 輸出將布林值資料欄轉換為不正確類型的問題。
- 修正 Oracle 中擴充 varchar 資料行的問題。
- 修正資料驗證任務因特定時間戳記組合而失敗的問題。
- 修正 Sybase 資料定義語言 (DDL) 複寫的問題。
- 修正與 Oracle 實際應用程式叢集 (RAC) 來源使用 Oracle 二進位讀取器當機的問題。
- 修正具有結構描述名稱大小寫之 Oracle 目標驗證的問題。
- 修正 IBM Db2 版本 9.7 和 10 驗證的問題。
- 修正任務無法在 StopTaskCachedChangesApplied 和 StopTaskCachedChangesNotApplied 啟用狀態下停止兩次的問題。

文件歷史紀錄

下表說明 2018 年 1 月之後 AWSDatabase Migration Service 使用者指南文件的重要變更。

您可以訂閱 RSS 摘要，以取得此文件更新的通知。如需AWS DMS版本版本的詳細資訊，請參閱 [AWS DMS 版本備註](#)。

變更	描述	日期
AWS DMS新增對新AWS受管角色的支援	AWS DMS已更新AWSDMSServerlessServiceRole Policy 以允許 DMS 建立 S3 儲存貯體，並將預遷移評估結果放入這些儲存貯體，用於與 DMS 無伺服器無關的複寫任務。	2025 年 11 月 5 日
終止支援通知	支援結束通知：2026 年 5 月 20 日，AWS將結束對 AWS Database Migration ServiceFleet Advisor 的支援。2026 年 5 月 20 日之後，您將無法再存取 AWS DMSFleet Advisor 主控台或 AWS DMSFleet Advisor 資源。如需詳細資訊，請參閱 AWS DMSFleet Advisor 終止支援 。	2025 年 5 月 20 日
AWS DMS更新對 AWS服務連結角色的支援	AWS DMS更新 AWSDMSServerlessServiceRole Policy dms:Start ReplicationTaskAssessmentRun 以允許 支援執行預遷移評估。AWS DMS也更新了無伺服器服務連結角色以建立 S3 儲存貯體，並將預	2025 年 2 月 14 日

遷移評估結果放入這些儲存貯體。

[AWS DMS新增對新AWS受管政策的支援](#)

AWS DMS已新增 Serverless 呼叫 ModifyReplicationTask 操作以修改複寫任務 dms:ModifyReplicationTask 所需的AWS DMS。已AWS DMS新增 AWS DMSServerless dms:ModifyReplicationInstance 呼叫 ModifyReplicationInstance 操作以修改複寫執行個體所需的。

2025 年 1 月 17 日

[AWS DMS新增對增強型監控儀表板的支援](#)

AWS DMS現在包含增強型監控儀表板，可讓您全面了解資料遷移任務和複寫執行個體的關鍵指標。

2024 年 9 月 19 日

[AWS DMS新增對 RDS IBM DB2 做為目標的支援](#)

AWS DMS現在支援使用 Amazon RDS IBM DB2 做為目標。

2023 年 12 月 4 日

[AWS DMS新增對 Timestream 做為目標的支援。](#)

AWS DMS現在支援 Timestream 做為目標。

2023 年 11 月 17 日

[AWS DMS新增對 Redshift 目標資料驗證的支援](#)

AWS DMS現在支援驗證 Redshift 目標中的資料。

2023 年 11 月 14 日

[AWS DMS新增對四種新端點類型的支援](#)

AWS DMS現在支援使用 Microsoft Azure Database for PostgreSQL、Microsoft Azure Database for MySQL、OCI MySQL Heatwave 和 Google Cloud for PostgreSQL 做為來源。

2023 年 10 月 26 日

[AWS DMS新增對新AWS服務連結角色的支援](#)

AWS DMS現在支援允許代表您AWSServiceRoleForDMSServerless AWS DMS建立和管理資源AWS的服務連結角色，例如將指標資料點發佈至 Amazon CloudWatch。

2023 年 5 月 22 日

[AWS DMS新增對新AWS受管政策的支援](#)

AWS DMS現在支援 AWS受管政策，允許將無伺服器複寫日誌發佈至 CloudWatch Logs。

2023 年 5 月 22 日

[AWS DMS新增對新AWS受管政策的支援](#)

AWS DMS現在支援 AWS受管政策，允許將指標資料點發佈至 Amazon CloudWatch。此外，AWS DMS開始追蹤其AWS受管政策的變更。

2023 年 3 月 6 日

[支援 VPC 來源和目標端點](#)

AWS DMS現在支援虛擬私有雲端 (VPC) 端點做為來源和目標。當明確定義的AWS服務路由在其 VPC 中定義時，AWS DMS現在可以使用 AWS DMSVPC 端點連線到任何服務。

2022 年 6 月 30 日

[支援將 SQL Server 僅供讀取複本作為來源](#)

AWS DMS現在支援 SQL Server 僅供讀取複本做為來源。使用 AWS DMS，您現在可以從 SQL Server 僅供讀取複本執行即時遷移至任何AWS DMS支援的目標。

2022 年 6 月 30 日

[支援將 IBM Db2 z/OS 資料庫作為完全載入的來源](#)

AWS DMS現在支援 IBM Db2 z/OS 資料庫做為來源。使用 AWS DMS，您現在可以從 Db2 大型主機執行即時遷移至任何AWS DMS支援的目標。

2022 年 6 月 30 日

支援 EventBridge DMS 事件	AWS DMS支援使用 EventBridge for DMS 事件管理事件訂閱。	2022 年 6 月 30 日
支援將 Babelfish 作為目標	AWS DMS現在支援 Babelfish 做為目標。使用 AWS DMS，您現在可以將即時資料從任何 AWS DMS支援的來源遷移至 Babelfish，並將停機時間降至最低。	2022 年 6 月 30 日
支援將 Aurora Serverless v2 作為目標	AWS DMS現在支援 Aurora Serverless v2 做為目標。使用 AWS DMS，您現在可以執行即時遷移至 Aurora Serverless v2。	2022 年 6 月 30 日
入門教學	AWS DMS 入門教學課程的更新。本教程使用 MySQL 資料庫作為來源，並以 PostgreSQL 資料庫作為目標。	2021 年 5 月 20 日
支援 Amazon Neptune 作為目標	已新增 Amazon Neptune 作為資料遷移目標的支援。	2020 年 6 月 1 日
支援 Apache Kafka 作為目標	已新增對 Apache Kafka 做為資料遷移目標的支援。	2020 年 3 月 20 日
已更新安全內容	已因應客戶要求，更新和標準化安全內容。	2019 年 12 月 20 日
使用 遷移AWS Snowball 邊緣	新增使用 AWS Snowball EdgeEdge 遷移大型資料庫的支援。	2019 年 1 月 24 日
支援 Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility) 作為目標	新增支援 Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility) 作為資料遷移目標。	2019 年 1 月 9 日

[支援 Amazon OpenSearch Service 和 Amazon Kinesis Data Streams 作為目標](#)

新增支援 Amazon Elasticsearch 和 Amazon Kinesis Data Streams 作為資料遷移目標。

2018 年 11 月 15 日

[CDC 原生啟動支援](#)

新增使用變更資料擷取 (CDC) 時的原生起點支援。

2018 年 6 月 28 日

[Db2 LUW 支援](#)

新增將 IBM Db2 LUW 做為資料遷移來源的支援。

2018 年 4 月 26 日

[支援將 SQL Server 作為目標](#)

新增將 Amazon RDS for Microsoft SQL Server 做為來源的支援。

2018 年 2 月 6 日

AWS 詞彙表

如需最新的 AWS 術語，請參閱 AWS 詞彙表 參考中的[AWS 詞彙表](#)。

本文為英文版的機器翻譯版本，如內容有任何歧義或不一致之處，概以英文版為準。