



Benutzer-Leitfaden

Forschungs- und Ingenieurstudio



Forschungs- und Ingenieurstudio: Benutzer-Leitfaden

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Die Handelsmarken und die Handelsaufmachung von Amazon dürfen nicht in einer Weise in Verbindung mit nicht von Amazon stammenden Produkten oder Services verwendet werden, durch die Kunden irreführt werden könnten oder Amazon in schlechtem Licht dargestellt oder diskreditiert werden könnte. Alle anderen Handelsmarken, die nicht Eigentum von Amazon sind, gehören den jeweiligen Besitzern, die möglicherweise zu Amazon gehören oder nicht, mit Amazon verbunden sind oder von Amazon gesponsert werden.

Table of Contents

| | |
|---|----|
| -Übersicht | 1 |
| Features und Vorteile | 2 |
| Konzepte und Definitionen | 3 |
| Übersicht über die Architektur | 5 |
| Architekturdiagramm | 5 |
| AWS Dienstleistungen in diesem Produkt | 7 |
| Demo-Umgebung | 11 |
| Erstellen Sie einen Demo-Stack mit einem Klick | 11 |
| Voraussetzungen | 11 |
| Ressourcen und Eingabeparameter erstellen | 12 |
| Schritte nach der Bereitstellung | 14 |
| Planen Sie Ihren Einsatz | 15 |
| Cost (Kosten) | 15 |
| Sicherheit | 15 |
| IAM-Rollen | 16 |
| Sicherheitsgruppen | 16 |
| Datenverschlüsselung | 16 |
| Überlegungen zur Produktsicherheit | 17 |
| Kontingente | 20 |
| Kontingente für AWS Dienstleistungen in diesem Produkt | 20 |
| AWS CloudFormation Kontingente | 21 |
| Planung für Resilienz | 21 |
| Unterstützt AWS-Regionen | 21 |
| Stellen Sie das Produkt bereit | 24 |
| Voraussetzungen | 24 |
| Erstellen Sie ein AWS-Konto mit einem Administratorbenutzer | 25 |
| Erstellen Sie ein Amazon EC2 SSH-Schlüsselpaar | 25 |
| Erhöhen Sie die Servicequoten | 25 |
| Erstellen Sie einen Cognito-Benutzerpool (optional) | 26 |
| Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Domain (optional) | 26 |
| Domain erstellen (GovCloud nur) | 27 |
| Stellen Sie externe Ressourcen bereit | 28 |
| Konfigurieren Sie LDAPS in Ihrer Umgebung (optional) | 29 |
| Dienstkonto für Microsoft Active Directory | 30 |

| | |
|--|-----|
| Konfigurieren Sie eine private VPC (optional) | 31 |
| Erstellen Sie externe Ressourcen | 45 |
| Schritt 1: Starten Sie das Produkt | 51 |
| Schritt 2: Melden Sie sich zum ersten Mal an | 62 |
| Aktualisieren Sie das Produkt | 63 |
| Wichtige Versionsupdates | 63 |
| Kleinere Versionsupdates | 64 |
| Deinstallieren Sie das Produkt | 65 |
| Mit dem AWS-Managementkonsole | 65 |
| Benutzen AWS Command Line Interface | 65 |
| Löschen des shared-storage-security-group | 65 |
| Löschen der Amazon S3 S3-Buckets | 66 |
| Konfigurationsleitfaden | 67 |
| Identitätsverwaltung | 67 |
| Einrichtung der Amazon Cognito Cognito-Identität | 68 |
| Active Directory-Synchronisierung | 75 |
| SSO mit IAM Identity Center einrichten | 84 |
| Konfiguration Ihres Identitätsanbieters für SSO | 87 |
| Passwörter für Benutzer einrichten | 98 |
| Subdomains erstellen | 98 |
| Erstellen Sie ein ACM-Zertifikat | 99 |
| CloudWatch Amazon-Protokolle | 100 |
| Festlegung benutzerdefinierter Berechtigungsgrenzen | 101 |
| RES-Ready konfigurieren AMIs | 106 |
| Bereiten Sie eine IAM-Rolle für den Zugriff auf die RES-Umgebung vor | 106 |
| EC2 Image Builder Builder-Komponente erstellen | 106 |
| Bereiten Sie Ihr EC2 Image Builder Builder-Rezept vor | 110 |
| EC2 Image Builder Builder-Infrastruktur konfigurieren | 113 |
| Image Builder Builder-Image-Pipeline konfigurieren | 113 |
| Image Builder Builder-Image-Pipeline ausführen | 115 |
| Registrieren Sie einen neuen Software-Stack in RES | 115 |
| Richten Sie nach der RES-Installation benutzerdefinierte Domänen ein | 115 |
| Leitfaden für Administratoren | 119 |
| Verwaltung von Secrets | 119 |
| Überwachung und Kontrolle der Kosten | 122 |
| Kosten-Dashboard | 126 |

| | |
|--|-----|
| Voraussetzungen | 126 |
| Diagramm „Projekte mit zugewiesenem Budget“ | 127 |
| Diagramm der Kostenanalyse im Zeitverlauf | 129 |
| Herunterladen einer CSV | 131 |
| Verwaltung von Sitzungen | 132 |
| Dashboard | 133 |
| Sitzungen | 134 |
| Software-Stacks () AMLs | 137 |
| Debuggen | 147 |
| Desktop-Einstellungen | 148 |
| Umweltmanagement | 150 |
| Umgebungsstatus | 151 |
| Einstellungen für die Umgebung | 151 |
| Benutzer | 152 |
| Gruppen | 153 |
| Projekte | 154 |
| Berechtigungsrichtlinie | 163 |
| Dateisysteme | 183 |
| Snapshot-Verwaltung | 185 |
| Amazon-S3-Buckets | 192 |
| Benutze das Produkt | 208 |
| SSH-Zugang | 208 |
| Virtuelle Desktops | 208 |
| Starten Sie einen neuen Desktop | 209 |
| Greifen Sie auf Ihren Desktop zu | 210 |
| Kontrollieren Sie Ihren Desktop-Status | 211 |
| Ändern Sie einen virtuellen Desktop | 212 |
| Sitzungsinformationen abrufen | 213 |
| Planen Sie virtuelle Desktops | 214 |
| Autostop von VDI | 218 |
| Gemeinsam genutzte Desktops | 220 |
| Teilen Sie einen Desktop | 220 |
| Greifen Sie auf einen gemeinsam genutzten Desktop zu | 222 |
| Dateibrowser | 222 |
| Datei (en) hochladen | 223 |
| Datei (en) löschen | 223 |

| | |
|--|---------|
| Favoriten verwalten | 224 |
| Dateien bearbeiten | 224 |
| Übertragen von Dateien | 225 |
| Fehlerbehebung | 227 |
| Allgemeines Debuggen und Überwachen | 231 |
| Nützliche Quellen für Protokoll- und Ereignisinformationen | 232 |
| Typisches Erscheinungsbild der Amazon EC2 EC2-Konsole | 237 |
| Windows-DCV-Debugging | 239 |
| Finden Sie Informationen zur Amazon DCV-Version | 240 |
| Problem RunBooks | 240 |
| Probleme bei der Installation | 243 |
| Probleme mit dem Identitätsmanagement | 250 |
| Speicher | 255 |
| -Snapshots | 259 |
| Infrastruktur | 260 |
| Virtuelle Desktops werden gestartet | 261 |
| Komponente für virtuelle Desktops | 271 |
| Löschen von Umgebungen | 278 |
| Demo-Umgebung | 285 |
| Probleme mit Active Directory | 287 |
| Bekannte Probleme | 291 |
| Bekannte Probleme 2024.x | 292 |
| Richtlinien zur Unterstützung von Forschungs- und Ingenieurstudios | 318 |
| Hinweise | 320 |
| Überarbeitungen | 321 |
| | cccxxix |

-Übersicht

Important

Diese Version des Benutzerhandbuchs bezieht sich auf Version 2025.09 von Research and Engineering Studio am. AWS Die aktuelle Version finden Sie im [Research and Engineering Studio im AWS Benutzerhandbuch](#).

Research and Engineering Studio (RES) ist ein AWS unterstütztes Open-Source-Produkt, mit dem IT-Administratoren ein Webportal bereitstellen können, auf AWS dem Wissenschaftler und Ingenieure technische Rechenlasten ausführen können. RES bietet Benutzern eine zentrale Oberfläche, über die sie sichere virtuelle Desktops starten können, um wissenschaftliche Forschung, Produktdesign, technische Simulationen oder Datenanalyse-Workloads durchzuführen. Benutzer können mit ihren vorhandenen Unternehmensanmeldedaten eine Verbindung zum RES-Portal herstellen und an individuellen oder kollaborativen Projekten arbeiten.

Administratoren können virtuelle Bereiche für die Zusammenarbeit, sogenannte Projekte, einrichten, in denen eine bestimmte Gruppe von Benutzern auf gemeinsam genutzte Ressourcen zugreifen und zusammenarbeiten kann. Administratoren können ihre eigenen Anwendungssoftware-Stacks erstellen (mit [Amazon Machine Images](#) oder AMIs) und RES-Benutzern ermöglichen, virtuelle Windows- oder Linux-Desktops zu starten und den Zugriff auf Projektdaten über gemeinsam genutzte Dateisysteme zu ermöglichen. Administratoren können Software-Stacks und Dateisysteme zuweisen und den Zugriff nur auf diese Projektbenutzer beschränken. Administratoren können die integrierte Telemetrie verwenden, um die Nutzung der Umgebung zu überwachen und Benutzerprobleme zu beheben. Sie können auch Budgets für einzelne Projekte festlegen, um einen übermäßigen Ressourcenverbrauch zu verhindern. Da es sich bei dem Produkt um ein Open-Source-Produkt handelt, können Kunden auch die Benutzererfahrung des RES-Portals an ihre eigenen Bedürfnisse anpassen.

RES ist ohne zusätzliche Kosten erhältlich, und Sie zahlen nur für die AWS Ressourcen, die Sie für die Ausführung Ihrer Anwendungen benötigen.

Dieses Handbuch bietet einen Überblick über Research and Engineering Studio on AWS, seine Referenzarchitektur und Komponenten, Überlegungen zur Planung der Bereitstellung und Konfigurationsschritte für die Bereitstellung von RES in der Amazon Web Services (AWS) Cloud.

Features und Vorteile

Research and Engineering Studio on AWS bietet die folgenden Funktionen:

Webbasierte Benutzeroberfläche

RES bietet ein webbasiertes Portal, über das Administratoren, Forscher und Ingenieure auf ihre Forschungs- und Entwicklungsarbeitsplätze zugreifen und diese verwalten können. Wissenschaftler und Ingenieure benötigen kein Fachwissen AWS-Konto oder Cloud-Fachwissen, um RES nutzen zu können.

Projektbasierte Konfiguration

Verwenden Sie Projekte, um Zugriffsberechtigungen zu definieren, Ressourcen zuzuweisen und Budgets für eine Reihe von Aufgaben oder Aktivitäten zu verwalten. Weisen Sie einem Projekt bestimmte Software-Stacks (Betriebssysteme und genehmigte Anwendungen) und Speicherressourcen zu, um Konsistenz und Compliance zu gewährleisten. Überwachen und verwalten Sie die Ausgaben pro Projekt.

Tools für die Zusammenarbeit

Wissenschaftler und Ingenieure können andere Mitglieder ihres Projekts zur Zusammenarbeit einladen und dabei die Berechtigungsstufen festlegen, die diese Kollegen haben sollen. Diese Personen können sich bei RES anmelden, um eine Verbindung zu diesen Desktops herzustellen.

Integration in die bestehende Identitätsmanagement-Infrastruktur

Integrieren Sie es in Ihre bestehende Infrastruktur für Identitätsmanagement und Verzeichnisdienste, um mit der vorhandenen Unternehmensidentität eines Benutzers eine Verbindung zum RES-Portal herzustellen und Projekten mithilfe vorhandener Benutzer- und Gruppenmitgliedschaften Berechtigungen zuzuweisen.

Dauerhafter Speicher und Zugriff auf gemeinsam genutzte Daten

Um Benutzern Zugriff auf gemeinsam genutzte Daten in virtuellen Desktop-Sitzungen zu gewähren, stellen Sie eine Verbindung zu Ihren vorhandenen Dateisystemen in RES her. Zu den unterstützten Speicherservices gehören Amazon Elastic File System für Linux-Desktops und Amazon FSx for NetApp ONTAP für Windows- und Linux-Desktops.

Überwachung und Berichterstattung

Verwenden Sie das Analyse-Dashboard, um die Ressourcennutzung für Instanztypen, Software-Stacks und Betriebssystemtypen zu überwachen. Das Dashboard bietet auch eine Aufschlüsselung der Ressourcennutzung nach Projekten für die Berichterstattung.

Budget- und Kostenmanagement

Verlinken Sie AWS Budgets auf Ihre RES-Projekte, um die Kosten für jedes Projekt zu überwachen. Wenn Sie Ihr Budget überschreiten, können Sie den Start von VDI-Sitzungen einschränken.

Konzepte und Definitionen

In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Konzepte beschrieben und die für Research and Engineering Studio spezifische Terminologie in folgenden Bereichen definiert AWS:

Dateibrowser

Ein Dateibrowser ist ein Teil der RES-Benutzeroberfläche, über den Benutzer, die derzeit angemeldet sind, ihr Dateisystem einsehen können.

Dateisystem

Das Dateisystem fungiert als Container für Projektdaten (oft als Datensätze bezeichnet). Es bietet eine Speicherlösung innerhalb der Projektgrenzen und verbessert die Zusammenarbeit und die Datenzugriffskontrolle.

Globaler Administrator

Ein administrativer Delegierter mit Zugriff auf RES-Ressourcen, die in einer RES-Umgebung gemeinsam genutzt werden. Umfang und Berechtigungen erstrecken sich über mehrere Projekte. Sie können Projekte erstellen oder ändern und ihnen Projektinhaber zuweisen. Sie können Projektinhabern und Projektmitgliedern Berechtigungen delegieren oder ihnen zuweisen. Je nach Größe der Organisation fungiert manchmal dieselbe Person als RES-Administrator.

Projekt

Ein Projekt ist eine logische Partition innerhalb der Anwendung, die als klare Grenze für Daten- und Rechenressourcen dient. Dadurch wird die Kontrolle über den Datenfluss gewährleistet und die gemeinsame Nutzung von Daten und VDI-Hosts zwischen Projekten verhindert.

Projektbasierte Berechtigungen

Projektbasierte Berechtigungen beschreiben eine logische Partition von Daten- und VDI-Hosts in einem System, in dem mehrere Projekte existieren können. Der Zugriff eines Benutzers auf Daten und VDI-Hosts innerhalb eines Projekts wird durch die ihm zugeordnete (n) Rolle (n) bestimmt. Einem Benutzer muss für jedes Projekt, auf das er Zugriff benötigt, Zugriff (oder

Projektmitgliedschaft) zugewiesen werden. Andernfalls kann ein Benutzer nicht auf Projektdaten zugreifen und VDIs wenn ihm keine Mitgliedschaft gewährt wurde.

Mitglied des Projekts

Ein Endbenutzer von RES-Ressourcen (VDI, Speicher usw.). Umfang und Berechtigungen sind auf die Projekte beschränkt, denen sie zugewiesen sind. Sie können keine Berechtigungen delegieren oder zuweisen.

Projekteigentümer

Ein administrativer Delegierter mit Zugriff auf und Eigentümerschaft für ein bestimmtes Projekt. Umfang und Berechtigungen sind auf die Projekte beschränkt, deren Eigentümer sie sind. Sie können Projektmitgliedern in den Projekten, deren Eigentümer sie sind, Berechtigungen zuweisen.

Software-Stack

Software-Stacks sind [Amazon Machine Images \(AMIs\)](#) mit RES-spezifischen Metadaten, die auf einem beliebigen Betriebssystem basieren, das ein Benutzer für die Bereitstellung für seinen VDI-Host ausgewählt hat.

VDI-Hosts

VDI-Hosts (Virtual Desktop Instance) ermöglichen Projektmitgliedern den Zugriff auf projektspezifische Daten- und Rechenumgebungen und sorgen so für sichere und isolierte Arbeitsbereiche.

[Eine allgemeine Begriffsübersicht finden Sie im AWS Glossar.AWS](#)

Übersicht über die Architektur

Dieser Abschnitt enthält ein Architektordiagramm für die Komponenten, die mit diesem Produkt eingesetzt werden.

Architektordiagramm

Durch die Bereitstellung dieses Produkts mit den Standardparametern werden die folgenden Komponenten in Ihrem AWS-Konto bereitgestellt.





Abbildung 1: Forschungs- und Ingenieurstudio für AWS Architektur

 Note

AWS CloudFormation Ressourcen werden aus AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) Konstrukten erstellt.

Der allgemeine Prozessablauf für die mit der AWS CloudFormation Vorlage bereitgestellten Produktkomponenten sieht wie folgt aus:

1. RES installiert Komponenten für das Webportal sowie:

- a. Komponente Engineering Virtual Desktop (eVDI) für interaktive Workloads
- b. Komponente „Kennzahlen“

Amazon CloudWatch erhält Metriken von den eVDI-Komponenten.


c. Bastion Host-Komponente

Administratoren können SSH verwenden, um eine Verbindung zur Bastion-Host-Komponente herzustellen, um die zugrunde liegende Infrastruktur zu verwalten.

2. RES installiert Komponenten in privaten Subnetzen hinter einem NAT-Gateway. Administratoren greifen über den Application Load Balancer (ALB) oder die Bastion Host-Komponente auf die privaten Subnetze zu.

3. Amazon DynamoDB speichert die Umgebungskonfiguration.

4. AWS Certificate Manager (ACM) generiert und speichert ein öffentliches Zertifikat für den Application Load Balancer (ALB).

 Note

Wir empfehlen, es AWS Certificate Manager zu verwenden, um ein vertrauenswürdiges Zertifikat für Ihre Domain zu generieren.

5. Amazon Elastic File System (EFS) hostet das /home Standarddateisystem, das auf allen entsprechenden Infrastruktur-Hosts und eVDI-Linux-Sitzungen installiert ist.

6. RES verwendet Amazon Cognito, um darin einen ersten Bootstrap-Benutzer mit dem Namen „clusteradmin“ zu erstellen, und sendet temporäre Anmeldeinformationen an die bei der Installation angegebene E-Mail-Adresse. Der 'Clusteradmin' muss das Passwort bei der ersten Anmeldung ändern.

7. Amazon Cognito lässt sich für die Rechteverwaltung in das Active Directory und die Benutzeridentitäten Ihres Unternehmens integrieren.
8. Sicherheitszonen ermöglichen es Administratoren, den Zugriff auf bestimmte Komponenten innerhalb des Produkts auf der Grundlage von Berechtigungen einzuschränken.

AWS Dienste in diesem Produkt

| AWS Service | Typ | Description |
|--|------|--|
| Amazon Elastic Compute Cloud | Core | Stellt die zugrunde liegenden Rechendienste bereit, um virtuelle Desktops mit dem von ihnen ausgewählten Betriebssystem und Software-Stack zu erstellen. |
| Elastic Load Balancing | Core | Bastion-, Cluster-Manager- und VDI-Hosts werden in Auto Scaling Scaling-Gruppen hinter dem Load Balancer erstellt. ELB verteilt den Datenverkehr vom Webportal auf die RES-Hosts. |
| Amazon Virtual Private Cloud | Core | Alle Kernproduktkomponenten werden in Ihrer VPC erstellt. |
| Amazon Cognito | Core | Verwaltet Benutzeridentitäten und Authentifizierung. Active Directory-Benutzer werden Amazon Cognito Cognito-Benutzern und -Gruppen zugeordnet, um Zugriffsberechtigungen zu authentifizieren. |
| Amazon Elastic File System | Core | Stellt das /home Dateisystem für den Dateibrowser und die |

| AWS Service | Typ | Description |
|---|---------------|---|
| | | VDI-Hosts sowie gemeinsam genutzte externe Dateisysteme bereit. |
| Amazon-DynamoDB | Core | Speichert Konfigurationsdateien wie Benutzer, Gruppen, Projekte, Dateisysteme und Komponenteneinstellungen. |
| AWS Systems Manager | Core | Speichert Dokumente zur Ausführung von Befehlen für die VDI-Sitzungsverwaltung. |
| AWS Lambda | Core | Unterstützt Produktfunktionen wie das Aktualisieren von Einstellungen in der DynamoDB-Tabelle, das Starten von Active Directory-Synchronisierungsworkflows und das Aktualisieren der Präfixliste. |
| Amazon CloudWatch | Unterstützend | Stellt Metriken und Aktivitätsprotokolle für alle EC2 Amazon-Hosts und Lambda-Funktionen bereit. |
| Amazon Simple Storage Service | Unterstützend | Speichert Anwendungsbinärdateien für Host-Bootstrapping und Konfiguration. |

| AWS Service | Typ | Description |
|--|---------------|--|
| AWS Key Management Service | Unterstützend | Wird für die Verschlüsselung im Ruhezustand mit Amazon SQS SQS-Warteschlangen , DynamoDB-Tabellen und Amazon SNS SNS-Themen verwendet. |
| AWS Secrets Manager | Unterstützend | Speichert Anmeldeinformationen für Dienstkonten in Active Directory und selbstsignierte Zertifikate für VDIs. |
| AWS CloudFormation | Unterstützend | Stellt einen Bereitstellungsmechanismus für das Produkt bereit. |
| AWS Identity and Access Management | Unterstützend | Schränkt die Zugriffsebene für Hosts ein. |
| Amazon Route 53 | Unterstützend | Erstellt eine private gehostete Zone zur Auflösung des internen Load Balancers und des Bastion-Host-Domänennamens. |
| Amazon Simple Queue Service | Unterstützend | Erstellt Aufgabenwarteschlangen zur Unterstützung asynchroner Ausführungen. |
| Amazon Simple Notification Service | Unterstützend | Unterstützt das Publication-Subscriber-Modell zwischen VDI-Komponenten wie dem Controller und den Hosts. |

| AWS Service | Typ | Description |
|---|---------------|---|
| AWS Fargate | Unterstützend | Installiert, aktualisiert und löscht Umgebungen mithilfe von Fargate-Aufgaben. |
| Amazon FSx File Gateway | Optional | Stellt ein externes gemeinsam genutztes Dateisystem bereit. |
| Amazon FSx für NetApp ONTAP | Optional | Stellt ein externes gemeinsam genutztes Dateisystem bereit. |
| AWS Certificate Manager | Optional | Generiert ein vertrauenswürdiges Zertifikat für Ihre benutzerdefinierte Domain. |
| AWS Backup | Optional | Bietet Backup-Funktionen für EC2 Amazon-Hosts, Dateisysteme und DynamoDB. |

Erstellen Sie eine Demo-Umgebung

Folgen Sie den Schritten in diesem Abschnitt, um Research and Engineering Studio auszuprobieren AWS. In dieser Demo wird eine Nicht-Produktionsumgebung mit einem minimalen Satz von Parametern mithilfe der [Stack-Vorlage Research and Engineering Studio on AWS Demo-Umgebung](#) bereitgestellt. Es verwendet einen Keycloak-Server für SSO.

Beachten Sie, dass Sie nach der Bereitstellung des Stacks wie folgt vorgehen müssen, um Benutzer in der Umgebung einzurichten, bevor Sie sich anmelden. [Schritte nach der Bereitstellung](#)

Erstellen Sie einen Demo-Stack mit einem Klick

Dieser CloudFormation Stack erstellt alle Komponenten, die von Research and Engineering Studio benötigt werden.

Zeit bis zur Bereitstellung: ~90 Minuten

Voraussetzungen

Themen

- [Erstellen Sie eine AWS-Konto mit einem Administratorbenutzer](#)
- [Erstellen Sie ein Amazon EC2 SSH-Schlüsselpaar](#)
- [Erhöhen Sie die Servicequoten](#)

Erstellen Sie eine AWS-Konto mit einem Administratorbenutzer

Sie benötigen ein Konto AWS-Konto mit einem Administratorkonto:

1. Öffnen Sie <https://portal.aws.amazon.com/billing/die-Anmeldung>.
2. Folgen Sie den Online-Anweisungen.

Während der Anmeldung erhalten Sie einen Telefonanruf oder eine Textnachricht und müssen einen Verifizierungscode über die Telefontasten eingeben.

Wenn Sie sich für eine anmelden AWS-Konto, Root-Benutzer des AWS-Kontos wird eine erstellt. Der Root-Benutzer hat Zugriff auf alle AWS-Services und Ressourcen des Kontos. Als bewährte

Sicherheitsmethode weisen Sie einem Benutzer Administratorzugriff zu und verwenden Sie nur den Root-Benutzer, um [Aufgaben auszuführen, die Root-Benutzerzugriff erfordern](#).

Erstellen Sie ein Amazon EC2 SSH-Schlüsselpaar

Wenn Sie kein Amazon EC2 SSH-Schlüsselpaar haben, müssen Sie eines erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen eines key pair mit Amazon EC2](#) im Amazon EC2 EC2-Benutzerhandbuch.

Erhöhen Sie die Servicequoten

Wir empfehlen, [die Servicekontingente zu erhöhen](#) für:

- [Amazon VPC](#)
 - Erhöhen Sie das Elastic IP-Adresskontingent pro NAT-Gateway von fünf auf acht
 - Erhöhen Sie die Anzahl der NAT-Gateways pro Availability Zone von fünf auf zehn
- [Amazon EC2](#)
 - Erhöhen Sie den EC2-VPC Elastic IPs von fünf auf zehn

Ihr AWS Konto verfügt über Standardkontingente, die früher als Limits bezeichnet wurden, für jeden Service. AWS Sofern nicht anders angegeben, gilt jedes Kontingent spezifisch für eine Region. Sie können Erhöhungen für einige Kontingente beantragen und andere Kontingente können nicht erhöht werden. Weitere Informationen finden Sie unter [the section called “Kontingente für AWS Dienstleistungen in diesem Produkt”](#).

Ressourcen und Eingabeparameter erstellen

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die CloudFormation Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/cloudformation>.

Note

Stellen Sie sicher, dass Sie sich in Ihrem Administratorkonto befinden.

2. Starten Sie [die Vorlage](#) in der Konsole.
3. Überprüfen Sie unter Parameter die Parameter für diese Produktvorlage und ändern Sie sie nach Bedarf.

| Parameter | Standard | Description |
|--------------------|--------------------------|---|
| EnvironmentName | <i><res-demo></i> | Ein eindeutiger Name für Ihre RES-Umgebung, der mit res- beginnt, nicht länger als 11 Zeichen ist und keine Großbuchstaben enthält. |
| AdministratorEmail | | Die E-Mail-Adresse des Benutzers, der die Installation des Produkts abschließt. Dieser Benutzer fungiert außerdem als Sicherheitsbenutzer, falls die Active Directory-Single-Sign-On-Integration fehlschlägt. |
| KeyPair | | Das key pair, das für die Verbindung zu Infrastrukturhosts verwendet wird. |
| Kunde IPCidr | <i><0.0.0.0/0></i> | IP-Adressfilter, der die Verbindung zum System einschränkt. Sie können den ClientIpCidr nach der Bereitstellung aktualisieren. |
| InboundPrefixList | | (Optional) Stellen Sie eine verwaltete Präfixliste für IPs den direkten Zugriff auf die Weboberfläche und SSH auf den Bastion-Host bereit. |

4. Wählen Sie Stack erstellen aus.

Schritte nach der Bereitstellung

1. Sie können sich jetzt mit dem Clusteradmin-Benutzer und dem temporären Passwort, das an die Administrator-E-Mail gesendet wurde, die Sie bei der Einrichtung eingegeben haben, in der Demo-Umgebung anmelden. Bei Ihrer ersten Anmeldung werden Sie aufgefordert, ein neues Passwort zu erstellen.
2. Wenn Sie die Funktion „Mit Unternehmens-SSO anmelden“ verwenden möchten, müssen Sie zunächst die Passwörter für jeden Benutzer zurücksetzen, mit dem Sie sich anmelden möchten. Sie können Benutzerkennwörter über den AWS Directory Service zurücksetzen. Der Demo-Stack erstellt vier Benutzer mit Benutzernamen, die Sie verwenden können: admin1, user1, admin2 und user2.
 - a. Gehen Sie zur Directory Service Service-Konsole.
 - b. Wählen Sie die Verzeichnis-ID für Ihre Umgebung aus. Sie können die Verzeichnis-ID aus der Ausgabe des `<StackName>*DirectoryService*` Stacks abrufen.
 - c. Wählen Sie im Dropdownmenü Aktion oben rechts die Option Benutzerpasswort zurücksetzen aus.
 - d. Geben Sie für alle Benutzer, die Sie verwenden möchten, den Benutzernamen ein, geben Sie das gewünschte neue Passwort ein und wählen Sie dann Passwort zurücksetzen.
3. Nachdem Sie die Benutzerkennwörter zurückgesetzt haben, fahren Sie mit der Anmeldeseite für einmaliges Anmelden fort, um auf die Umgebung zuzugreifen.

Ihre Bereitstellung ist jetzt bereit. Verwenden EnvironmentUrl Sie die URL, die Sie in Ihrer E-Mail erhalten haben, um auf die Benutzeroberfläche zuzugreifen, oder Sie können dieselbe URL auch aus der Ausgabe des bereitgestellten Stacks abrufen. Sie können sich jetzt mit dem Benutzer und dem Passwort, für das Sie das Passwort in Active Directory zurückgesetzt haben, bei der Research and Engineering Studio-Umgebung anmelden.

Planen Sie Ihren Einsatz

Dieser Abschnitt enthält Informationen zu Kosten, Sicherheit, unterstützten Regionen und Kontingenten, die Ihnen bei der Planung der Bereitstellung von Research and Engineering Studio helfen können AWS.

Cost (Kosten)

Research and Engineering Studio on AWS ist ohne zusätzliche Kosten verfügbar, und Sie zahlen nur für die AWS Ressourcen, die Sie für die Ausführung Ihrer Anwendungen benötigen. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS Dienste in diesem Produkt](#).

Note

Sie sind für die Kosten der AWS Dienste verantwortlich, die Sie beim Betrieb dieses Produkts in Anspruch nehmen.

Wir empfehlen, ein [Budget](#) zu erstellen [AWS Cost Explorer](#), um die Kosten im Griff zu behalten. Die Preise sind freibleibend. Vollständige Informationen finden Sie auf der Preisseite der einzelnen in diesem Produkt verwendeten AWS Dienste.

Sicherheit

Cloud-Sicherheit AWS hat höchste Priorität. Als AWS Kunde profitieren Sie von Rechenzentren und Netzwerkarchitekturen, die darauf ausgelegt sind, die Anforderungen der sicherheitssensibelsten Unternehmen zu erfüllen.

Sicherheit ist eine gemeinsame AWS Verantwortung von Ihnen und Ihnen. Das [Modell](#) der der , beschreibt dies als Sicherheit der Cloud und Sicherheit in der Cloud:

- Sicherheit der Cloud — AWS ist verantwortlich für den Schutz der Infrastruktur, auf der AWS Dienste in der ausgeführt AWS Cloud werden. AWS bietet Ihnen auch Dienste, die Sie sicher nutzen können. Externe Prüfer testen und verifizieren regelmäßig die Wirksamkeit unserer Sicherheitsmaßnahmen im Rahmen der [AWS](#) . Weitere Informationen zu den Compliance-Programmen, die für Research and Engineering Studio gelten AWS, finden Sie unter [AWS Services in Scope by Compliance Program AWS](#) .

- Sicherheit in der Cloud — Ihre Verantwortung richtet sich nach dem AWS Dienst, den Sie nutzen. Sie sind auch für andere Faktoren verantwortlich, etwa für die Vertraulichkeit Ihrer Daten, für die Anforderungen Ihres Unternehmens und für die geltenden Gesetze und Vorschriften.

Informationen zur Anwendung des Modells der gemeinsamen Verantwortung auf die von Research and Engineering Studio verwendeten AWS Dienste finden Sie unter [Sicherheitsüberlegungen für Dienste in diesem Produkt](#). Weitere Informationen zur AWS Sicherheit finden Sie unter [AWS Cloud Sicherheit](#).

IAM-Rollen

AWS Identity and Access Management (IAM) -Rollen ermöglichen es Kunden, Diensten und Benutzern auf der Website detaillierte Zugriffsrichtlinien und Berechtigungen zuzuweisen. AWS Cloud Dieses Produkt erstellt IAM-Rollen, die den AWS Lambda Funktionen des Produkts und Amazon EC2 EC2-Instances Zugriff gewähren, um regionale Ressourcen zu erstellen.

RES unterstützt identitätsbasierte Richtlinien innerhalb von IAM. Bei der Bereitstellung erstellt RES Richtlinien zur Definition der Administratorrechte und des Administratorzugriffs. Der Administrator, der das Produkt implementiert, erstellt und verwaltet Endbenutzer und Projektleiter innerhalb des bestehenden Kunden-Active-Directory-Netzwerks, das in RES integriert ist. Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen von IAM-Richtlinien](#) im AWS Identity and Access Management-Benutzerhandbuch.

Der Administrator Ihrer Organisation kann den Benutzerzugriff mit einem Active Directory verwalten. Wenn Endbenutzer auf die RES-Benutzeroberfläche zugreifen, authentifiziert sich RES bei [Amazon Cognito](#).

Sicherheitsgruppen

Die in diesem Produkt erstellten Sicherheitsgruppen dienen dazu, den Netzwerkverkehr zwischen den Lambda-Funktionen, EC2-Instances, Dateisystem-CSR-Instances und Remote-VPN-Endpunkten zu kontrollieren und zu isolieren. Wir empfehlen Ihnen, die Sicherheitsgruppen zu überprüfen und den Zugriff bei Bedarf weiter einzuschränken, sobald das Produkt bereitgestellt ist.

Datenverschlüsselung

Standardmäßig verschlüsselt Research and Engineering Studio on AWS (RES) Kundendaten im Speicher und bei der Übertragung mithilfe eines RES-eigenen Schlüssels. Bei der Bereitstellung von RES können Sie einen AWS KMS key angeben. RES verwendet Ihre Anmeldeinformationen,

um den Schlüsselzugriff zu gewähren. Wenn Sie einen Kunden angeben, der Eigentümer und verwalteter Kunde ist AWS KMS key, werden die gespeicherten Kundendaten mit diesem Schlüssel verschlüsselt.

RES verschlüsselt Kundendaten während der Übertragung mit SSL/TLS. Wir benötigen TLS 1.2, empfehlen aber TLS 1.3.

Sicherheitsüberlegungen für Dienste in diesem Produkt

Ausführlichere Informationen zu Sicherheitsüberlegungen für die von Research and Engineering Studio verwendeten Dienste finden Sie unter den Links in dieser Tabelle:

| AWS Informationen zur Dienstsicherheit | Servicetyp | Wie wird der Dienst in RES verwendet |
|--|------------|---|
| Amazon Elastic Compute Cloud | Core | Stellt die zugrunde liegenden Rechendienste bereit, um virtuelle Desktops mit dem von ihnen ausgewählten Betriebssystem und Software-Stack zu erstellen. |
| Elastic Load Balancing | Core | Bastion-, Cluster-Manager- und VDI-Hosts werden in Auto Scaling Scaling-Gruppen hinter dem Load Balancer erstellt. ELB verteilt den Datenverkehr vom Webportal auf die RES-Hosts. |
| Amazon Virtual Private Cloud | Core | Alle Kernproduktkomponenten werden in Ihrer VPC erstellt. |
| Amazon Cognito | Core | Verwaltet Benutzeridentitäten und Authentifizierung. Active Directory-Benutzer werden Amazon Cognito Cognito-Benutzern und -Gruppen |

| AWS Informationen zur Dienstsicherheit | Servicetyp | Wie wird der Dienst in RES verwendet |
|---|---------------|---|
| | | zugeordnet, um Zugriffe benen zu authentifizieren. |
| Amazon Elastic File System | Core | Stellt das /home Dateisystem für den Dateibrowser und die VDI-Hosts sowie gemeinsam genutzte externe Dateisysteme bereit. |
| Amazon-DynamoDB | Core | Speichert Konfigurationsdate n wie Benutzer, Gruppen, Projekte, Dateisysteme und Komponenteneinstellungen. |
| AWS Systems Manager | Core | Speichert Dokumente zur Ausführung von Befehlen für die VDI-Sitzungsverwaltung. |
| AWS Lambda | Core | Unterstützt Produktfunktionen wie das Aktualisieren von Einstellungen in der DynamoDB-Tabelle, das Starten von Active Directory-Synchronisierungsworkflows und das Aktualisieren der Präfixliste. |
| Amazon CloudWatch | Unterstützend | Stellt Metriken und Aktivität sprotokolle für alle Amazon EC2 EC2-Hosts und Lambda-Funktionen bereit. |
| Amazon Simple Storage Service | Unterstützend | Speichert Anwendung sbinärdateien für Host-Bootstrapping und Konfiguration. |

| AWS Informationen zur Dienstsicherheit | Servicetyp | Wie wird der Dienst in RES verwendet |
|--|---------------|--|
| AWS Key Management Service | Unterstützend | Wird für die Verschlüsselung im Ruhezustand mit Amazon SQS SQS-Warteschlangen , DynamoDB-Tabellen und Amazon SNS SNS-Themen verwendet. |
| AWS Secrets Manager | Unterstützend | Speichert Anmeldeinformationen für Dienstkonten in Active Directory und selbstsignierte Zertifikate für VDIs. |
| AWS CloudFormation | Unterstützend | Stellt einen Bereitstellungsmechanismus für das Produkt bereit. |
| AWS Identity and Access Management | Unterstützend | Schränkt die Zugriffsebene für Hosts ein. |
| Amazon Route 53 | Unterstützend | Erstellt eine private gehostete Zone zur Auflösung des internen Load Balancers und des Bastion-Host-Domännennamens. |
| Amazon Simple Queue Service | Unterstützend | Erstellt Aufgabenwarteschlangen zur Unterstützung asynchroner Ausführungen. |
| Amazon Simple Notification Service | Unterstützend | Unterstützt das Publication-Subscriber-Modell zwischen VDI-Komponenten wie dem Controller und den Hosts. |

| AWS Informationen zur Dienstsicherheit | Servicetyp | Wie wird der Dienst in RES verwendet |
|---|---------------|---|
| AWS Fargate | Unterstützend | Installiert, aktualisiert und löscht Umgebungen mithilfe von Fargate-Aufgaben. |
| Amazon FSx File Gateway | Optional | Stellt ein externes gemeinsam genutztes Dateisystem bereit. |
| Amazon FSx für NetApp ONTAP | Optional | Stellt ein externes gemeinsam genutztes Dateisystem bereit. |
| AWS Certificate Manager | Optional | Generiert ein vertrauenswürdiges Zertifikat für Ihre benutzerdefinierte Domain. |
| AWS Backup | Optional | Bietet Backup-Funktionen für Amazon EC2 EC2-Hosts, Dateisysteme und DynamoDB. |

Kontingente

Service Quotas, auch als Limits bezeichnet, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder -vorgängen für Ihr AWS-Konto.

Kontingente für AWS Services in diesem Produkt

Stellen Sie sicher, dass Sie über ein ausreichendes Kontingent für jeden der [in diesem Produkt implementierten Dienste](#) verfügen. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS -Servicekontingente](#).

Für dieses Produkt empfehlen wir, die Kontingente für die folgenden Dienste zu erhöhen:

- Amazon Virtual Private Cloud
- Amazon EC2

Informationen zur Erhöhung eines Kontingents finden Sie unter [Anfordern einer Kontingenterhöhung](#) im Benutzerhandbuch zu Service Quotas. Wenn das Kontingent unter Service Quotas noch nicht in verfügbar ist, verwenden Sie das [Formular zur Erhöhung des Service-Limits](#).

AWS CloudFormation Kontingente

Ihr AWS-Konto hat AWS CloudFormation Kontingente, die Sie beachten sollten, wenn Sie [den Stack in diesem Produkt auf den Markt bringen](#). Wenn Sie diese Kontingente kennen, können Sie Limitationsfehler vermeiden, die Sie daran hindern würden, dieses Produkt erfolgreich einzusetzen. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS CloudFormation Kontingente](#) im AWS CloudFormation Benutzerhandbuch.

Planung für Resilienz

Das Produkt stellt eine Standardinfrastruktur mit der Mindestanzahl und Größe von Amazon EC2 EC2-Instances für den Betrieb des Systems bereit. Um die Ausfallsicherheit in großen Produktionsumgebungen zu verbessern, empfehlen wir, die standardmäßigen Mindestkapazitätseinstellungen innerhalb der Auto Scaling Scaling-Gruppen (ASG) der Infrastruktur zu erhöhen. Die Erhöhung des Werts von einer Instanz auf zwei Instanzen bietet den Vorteil mehrerer Availability Zones (AZ) und reduziert die Zeit für die Wiederherstellung der Systemfunktionalität bei unerwartetem Datenverlust.

ASG-Einstellungen können in der Amazon EC2 EC2-Konsole unter angepasst werden. <https://console.aws.amazon.com/ec2/> Das Produkt erstellt ASGs standardmäßig vier, wobei jeder Name mit endet. -asg Sie können die Mindest- und die gewünschten Werte auf einen Wert ändern, der für Ihre Produktionsumgebung geeignet ist. Wählen Sie die Gruppe aus, die Sie ändern möchten, und klicken Sie dann auf Aktionen und dann auf Bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter [Skalieren der Größe Ihrer Auto Scaling-Gruppe](#) im Amazon EC2 Auto Scaling Scaling-Benutzerhandbuch. ASGs

Unterstützt AWS-Regionen

Dieses Produkt verwendet Dienste, die derzeit nicht in allen verfügbar sind AWS-Regionen. Sie müssen dieses Produkt an einem Ort auf den Markt bringen AWS-Region , an dem alle Dienste verfügbar sind. Die aktuelle Verfügbarkeit von AWS Diensten nach Regionen finden Sie in der [Liste AWS-Region aller Dienste](#).

Research and Engineering Studio on AWS wird in folgenden Bereichen unterstützt AWS-Regionen:

| Name der Region | Region | Frühere Versionen | Letzte Version (2025.09) |
|----------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|
| USA Ost (Nord-Virginia) | us-east-1 | Ja | Ja |
| USA Ost (Ohio) | us-east-2 | Ja | Ja |
| USA West (Nordkalifornien) | us-west-1 | Ja | Ja |
| USA West (Oregon) | us-west-2 | Ja | Ja |
| Asien-Pazifik (Tokyo) | ap-northeast-1 | Ja | Ja |
| Asien-Pazifik (Seoul) | ap-northeast-2 | Ja | Ja |
| Asien-Pazifik (Mumbai) | ap-south-1 | Ja | Ja |
| Asien-Pazifik (Singapore) | ap-southeast-1 | Ja | Ja |
| Asien-Pazifik (Sydney) | ap-southeast-2 | Ja | Ja |
| Kanada (Zentral) | ca-central-1 | Ja | Ja |
| Europa (Frankfurt) | eu-central-1 | Ja | Ja |
| Europa (Milan) | eu-south-1 | Ja | Ja |
| Europa (Irland) | eu-west-1 | Ja | Ja |
| Europa (London) | eu-west-2 | Ja | Ja |
| Europa (Paris) | eu-west-3 | Ja | Ja |
| Europa (Stockholm) | eu-north-1 | Nein | Ja |
| Israel (Tel Aviv) | il-central-1 | Ja | Ja |

| Name der Region | Region | Frühere Versionen | Letzte Version (2025.09) |
|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------|
| AWS GovCloud (US-Ost) | us-gov-east-1 | Ja | Ja |
| AWS GovCloud (US-West) | us-gov-west-1 | Ja | Ja |

Stellen Sie das Produkt bereit

Note

Dieses Produkt verwendet [AWS CloudFormation Vorlagen und Stacks](#), um die Bereitstellung zu automatisieren. Die CloudFormation Vorlagen beschreiben die in diesem Produkt enthaltenen AWS Ressourcen und ihre Eigenschaften. Der CloudFormation Stack stellt die Ressourcen bereit, die in den Vorlagen beschrieben sind.

Bevor Sie das Produkt auf den Markt bringen, sollten Sie sich mit den [Kosten](#), der [Architektur](#), der [Netzwerksicherheit](#) und anderen Überlegungen befassen, die weiter oben in diesem Handbuch erörtert wurden.

Themen

- [Voraussetzungen](#)
- [Externe Ressourcen erstellen](#)
- [Schritt 1: Starten Sie das Produkt](#)
- [Schritt 2: Melden Sie sich zum ersten Mal an](#)

Voraussetzungen

Themen

- [Erstellen Sie ein AWS-Konto mit einem Administratorbenutzer](#)
- [Erstellen Sie ein Amazon EC2 SSH-Schlüsselpaar](#)
- [Erhöhen Sie die Servicequoten](#)
- [Erstellen Sie einen Cognito-Benutzerpool \(optional\)](#)
- [Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Domain \(optional\)](#)
- [Domain erstellen \(GovCloud nur\)](#)
- [Stellen Sie externe Ressourcen bereit](#)
- [Konfigurieren Sie LDAPS in Ihrer Umgebung \(optional\)](#)
- [Richten Sie ein Dienstkonto für Microsoft Active Directory ein](#)
- [Konfigurieren Sie eine private VPC \(optional\)](#)

Erstellen Sie ein AWS-Konto mit einem Administratorbenutzer

Sie müssen über ein Konto AWS-Konto mit einem Administratorkonto verfügen:

1. Öffnen Sie [https://portal.aws.amazon.com/billing/die Anmeldung](https://portal.aws.amazon.com/billing/die-Anmeldung).
2. Folgen Sie den Online-Anweisungen.

Während der Anmeldung erhalten Sie einen Telefonanruf oder eine Textnachricht und müssen einen Verifizierungscode über die Telefontasten eingeben.

Wenn Sie sich für eine anmelden AWS-Konto, Root-Benutzer des AWS-Kontos wird eine erstellt. Der Root-Benutzer hat Zugriff auf alle AWS-Services und Ressourcen des Kontos. Als bewährte Sicherheitsmethode weisen Sie einem Benutzer Administratorzugriff zu und verwenden Sie nur den Root-Benutzer, um [Aufgaben auszuführen, die Root-Benutzerzugriff erfordern](#).

Erstellen Sie ein Amazon EC2 SSH-Schlüsselpaar

Wenn Sie kein Amazon EC2 SSH-Schlüsselpaar haben, müssen Sie eines erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen eines key pair mit Amazon EC2](#) im Amazon EC2 EC2-Benutzerhandbuch.

Erhöhen Sie die Servicequoten

Wir empfehlen, [die Servicekontingente zu erhöhen](#) für:

- [Amazon VPC](#)
 - Erhöhen Sie das Elastic IP-Adresskontingent pro NAT-Gateway von fünf auf acht.
 - Erhöhen Sie die Anzahl der NAT-Gateways pro Availability Zone von fünf auf zehn.
- [Amazon EC2](#)
 - Erhöhen Sie den EC2-VPC Elastic IPs von fünf auf zehn

Ihr AWS Konto verfügt über Standardkontingente, die früher als Limits bezeichnet wurden, für jeden Service. AWS Sofern nicht anders angegeben, gilt jedes Kontingent spezifisch für eine Region. Sie können Erhöhungen für einige Kontingente beantragen und andere Kontingente können nicht erhöht werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Kontingente für AWS Services in diesem Produkt](#).

Erstellen Sie einen Cognito-Benutzerpool (optional)

Sie haben die Möglichkeit, einen vorhandenen Cognito-Benutzerpool für die Benutzer- und Client-Authentifizierung zu importieren, wenn Sie RES installieren. Andernfalls erstellt RES automatisch einen neuen Cognito-Benutzerpool. Der bereits bestehende Benutzerpool muss über die folgenden benutzerdefinierten Anmeldeattribute verfügen:

| Name | Typ | Minimaler Wert/ Mindestlänge | Maximaler Wert/ Länge | Mutable |
|---|--------------|---------------------------------|--------------------------|---------|
| benutzerdefiniert: aws_region | Zeichenfolge | | | TRUE |
| Benutzerdefiniert:Clustername | Zeichenfolge | | | TRUE |
| Benutzerdefiniert: password_last_set | Zahl | | | TRUE |
| benutzerdefiniert: password_max_age | Zahl | | | TRUE |
| benutzerdefiniert:uid | Zahl | 2000200001 | 4294967294 | TRUE |

Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Domain (optional)

Wir empfehlen, eine benutzerdefinierte Domain für das Produkt zu verwenden, um eine benutzerfreundliche URL zu erhalten. Sie können eine benutzerdefinierte Domain und optional ein Zertifikat dafür angeben.

Im Stack „Externe Ressourcen“ gibt es einen Prozess, um ein Zertifikat für eine von Ihnen bereitgestellte benutzerdefinierte Domain zu erstellen. Sie können die Schritte hier überspringen, wenn Sie eine Domain haben und die Funktionen zur Zertifikatsgenerierung des Stacks für externe Ressourcen nutzen möchten.

Oder folgen Sie diesen Schritten, um eine Domain mit Amazon Route 53 zu registrieren und ein Zertifikat für die Domain mit zu importieren AWS Certificate Manager.

1. Folgen Sie den Anweisungen, um [eine Domain bei Route53 zu registrieren](#). Sie sollten eine Bestätigungs-E-Mail erhalten.
2. Rufen Sie die gehostete Zone für Ihre Domain ab. Diese wird automatisch von Route53 erstellt.
 - a. Öffnen Sie die Route53-Konsole.
 - b. Wählen Sie im linken Navigationsbereich die Option Gehostete Zonen aus.
 - c. Öffnen Sie die für Ihren Domainnamen erstellte Hosting-Zone und kopieren Sie die Hosting-Zone-ID.
3. Öffnen Sie AWS Certificate Manager und folgen Sie diesen Schritten, um [ein Domainzertifikat anzufordern](#). Stellen Sie sicher, dass Sie sich in der Region befinden, in der Sie die Lösung bereitstellen möchten.
4. Wählen Sie in der Navigation die Option Zertifikate auflisten aus und suchen Sie nach Ihrer Zertifikatsanforderung. Die Anfrage sollte ausstehend sein.
5. Wählen Sie Ihre Zertifikat-ID, um die Anfrage zu öffnen.
6. Wählen Sie im Bereich Domains die Option Create Records in Route53 aus. Die Bearbeitung der Anfrage dauert ungefähr zehn Minuten.
7. Sobald das Zertifikat ausgestellt wurde, kopieren Sie den ARN aus dem Abschnitt Zertifikatsstatus.

Domain erstellen (GovCloud nur)

Wenn Sie die Bereitstellung in einer AWS GovCloud Region durchführen und eine benutzerdefinierte Domäne für Research and Engineering Studio verwenden, müssen Sie diese erforderlichen Schritte ausführen.

1. Stellen Sie den [CloudFormation Zertifikatsstapel](#) in dem AWS Konto mit kommerzieller Partition bereit, in dem die öffentlich gehostete Domain erstellt wurde.

2. Suchen und notieren Sie in den CloudFormation Zertifikatsausgaben das `CertificateARN` und `PrivateKeySecretARN`
3. Erstellen Sie im GovCloud Partitionskonto ein Geheimnis mit dem Wert der `CertificateARN` Ausgabe. Notieren Sie sich den neuen geheimen ARN und fügen Sie dem Secret zwei Tags hinzu, damit `vdc-gateway` Sie auf den geheimen Wert zugreifen können:
 - a. `res: ModuleName = virtual-desktop-controller`
 - b. `res: EnvironmentName = [Umgebungsname]` (Das könnte `res-demo` sein.)
4. Erstellen Sie im GovCloud Partitionskonto ein Geheimnis mit dem Wert der `PrivateKeySecretArn` Ausgabe. Notieren Sie sich den neuen geheimen ARN und fügen Sie dem Secret zwei Tags hinzu, damit `vdc-gateway` Sie auf den geheimen Wert zugreifen können:
 - a. `res: ModuleName = virtual-desktop-controller`
 - b. `res: EnvironmentName = [Umgebungsname]` (Das könnte `res-demo` sein.)

Stellen Sie externe Ressourcen bereit

Research and Engineering Studio on AWS geht davon aus, dass die folgenden externen Ressourcen vorhanden sind, wenn es bereitgestellt wird.

- Netzwerke (VPC, öffentliche Subnetze und private Subnetze)

Hier werden Sie die EC2-Instances ausführen, die zum Hosten der RES-Umgebung, des Active Directory (AD) und des gemeinsam genutzten Speichers verwendet werden.

- Speicher (Amazon EFS)

Die Speichervolumen enthalten Dateien und Daten, die für die virtuelle Desktop-Infrastruktur (VDI) benötigt werden.

- Verzeichnisdienst ()AWS Directory Service for Microsoft Active Directory

Der Verzeichnisdienst authentifiziert Benutzer gegenüber der RES-Umgebung.

- Ein Geheimnis, das den Benutzernamen und das Passwort des Active Directory-Dienstkontos enthält, die als Schlüssel-Wert-Paar (Benutzername, Passwort) formatiert sind

Research and Engineering Studio greift auf die von Ihnen angegebenen [Geheimnisse](#) zu, einschließlich des Kennworts für das Dienstkonto, mithilfe von [AWS Secrets Manager](#)

⚠ Warning

Sie müssen eine gültige E-Mail-Adresse für alle Active Directory-Benutzer (AD) angeben, die Sie synchronisieren möchten.

ℹ Tip

Wenn Sie eine Demoumgebung bereitstellen und diese externen Ressourcen nicht verfügbar sind, können Sie die externen Ressourcen mithilfe von AWS High Performance Compute-Rezepten generieren. Informationen zur Bereitstellung von Ressourcen in Ihrem Konto finden Sie im folgenden Abschnitt. [Externe Ressourcen erstellen](#)
Für Demo-Bereitstellungen in einer AWS GovCloud Region müssen Sie die erforderlichen Schritte unter ausführen. [Domain erstellen \(GovCloud nur\)](#)

Konfigurieren Sie LDAPS in Ihrer Umgebung (optional)

Wenn Sie die LDAPS-Kommunikation in Ihrer Umgebung verwenden möchten, müssen Sie diese Schritte ausführen, um Zertifikate zu erstellen und an den AWS Managed Microsoft AD (AD) - Domänencontroller anzuhängen, um die Kommunikation zwischen AD und RES bereitzustellen.

1. Folgen Sie den Schritten unter [So aktivieren Sie serverseitiges LDAPS](#) für Ihre. AWS Managed Microsoft AD Sie können diesen Schritt überspringen, wenn Sie LDAPS bereits aktiviert haben.
2. Nachdem Sie bestätigt haben, dass LDAPS auf dem AD konfiguriert ist, exportieren Sie das AD-Zertifikat:
 - a. Gehen Sie zu Ihrem Active Directory-Server.
 - b. PowerShell Als Administrator öffnen.
 - c. Ausführe `certmgmt.msc`, um die Zertifikatsliste zu öffnen.
 - d. Öffnen Sie die Zertifikatsliste, indem Sie zuerst die vertrauenswürdigen Stammzertifizierungsstellen und dann Zertifikate öffnen.
 - e. Wählen Sie das Zertifikat mit demselben Namen wie Ihr AD-Server aus und halten Sie es gedrückt (oder klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf). Wählen Sie Alle Aufgaben und dann Exportieren aus.
 - f. Wählen Sie Base-64-codiertes X.509 (.CER) aus und klicken Sie auf Weiter.


- g. Wählen Sie ein Verzeichnis aus und klicken Sie dann auf Weiter.
3. Erstellen Sie ein Geheimnis in AWS Secrets Manager:

Wenn Sie Ihr Geheimnis im Secrets Manager erstellen, wählen Sie Andere Art von Geheimnissen unter Geheimnistyp und fügen Sie Ihr PEM-codiertes Zertifikat in das Klartext-Feld ein.

4. Notieren Sie sich den erstellten ARN und geben Sie ihn als `DomainTLSCertificateSecretARN` Parameter in ein [Schritt 1: Starten Sie das Produkt](#).

Richten Sie ein Dienstkonto für Microsoft Active Directory ein

Wenn Sie Microsoft Active Directory (AD) als Identitätsquelle für RES wählen, verfügen Sie in Ihrem AD über ein Dienstkonto, das den programmatischen Zugriff ermöglicht. Im Rahmen Ihrer RES-Installation müssen Sie ein Geheimnis mit den Anmeldeinformationen des Dienstkontos weitergeben. Das Geheimnis muss das hier gezeigte Format haben.



Beachten Sie auch, dass das `username` Feld keine Anmeldenamen im NT-Stil dieses Formats unterstützt. `DOMAIN\username`

Das Dienstkonto ist für die folgenden Funktionen verantwortlich:

- Benutzer aus dem AD synchronisieren: RES muss Benutzer aus dem AD synchronisieren, damit sie sich am Webportal anmelden können. Der Synchronisierungsprozess verwendet das Dienstkonto, um das AD mithilfe von LDAP (s) abzufragen, um festzustellen, welche Benutzer und Gruppen verfügbar sind.
- Treten Sie der AD-Domäne bei: Dies ist ein optionaler Vorgang für virtuelle Linux-Desktops und Infrastrukturhosts, bei dem die Instanz der AD-Domäne beitrifft. In RES wird dies mit dem `DisableADJoin` Parameter gesteuert. Dieser Parameter ist standardmäßig auf `False` gesetzt, was bedeutet, dass virtuelle Linux-Desktops versuchen, der AD-Domäne in der Standardkonfiguration beizutreten.

- Connect zum AD herstellen: Virtuelle Linux-Desktops und Infrastrukturhosts stellen eine Verbindung zur AD-Domäne her, wenn sie ihr nicht beitreten (`DisableADJoin= True`). Damit diese Funktion funktioniert, benötigt das Dienstkonto auch Lesezugriff für Benutzer `UsersOU` und Gruppen `GroupsOU`.

Das Dienstkonto erfordert die folgenden Berechtigungen:

- Um Benutzer zu synchronisieren und eine Verbindung zu AD herzustellen → Lesezugriff für Benutzer und Gruppen im `UsersOU` und `GroupsOU`.
- Um der AD-Domäne beizutreten → erstellen Sie `Computer` Objekte in der `ComputersOU`.

Das Skript unter https://github.com/aws-samples/aws-hpc-recipes/blob/main/recipes/res/res_demo_env/assets/service_account.ps1 bietet ein Beispiel dafür, wie die richtigen Dienstkontoberechtigungen erteilt werden. Sie können es auf der Grundlage Ihres eigenen AD ändern.

Konfigurieren Sie eine private VPC (optional)

Die Bereitstellung von Research and Engineering Studio in einer isolierten VPC bietet verbesserte Sicherheit, um die Compliance- und Governance-Anforderungen Ihres Unternehmens zu erfüllen. Die standardmäßige RES-Bereitstellung ist jedoch für die Installation von Abhängigkeiten auf den Internetzugang angewiesen. Um RES in einer privaten VPC zu installieren, müssen Sie die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

Themen

- [Bereiten Sie Amazon Machine Images vor \(AMIs\)](#)
- [VPC-Endpunkte einrichten](#)
- [Connect zu Diensten ohne VPC-Endpunkte her](#)
- [Stellen Sie private VPC-Bereitstellungsparameter ein](#)

Bereiten Sie Amazon Machine Images vor (AMIs)

1. Laden Sie die Abhängigkeiten <https://research-engineering-studio-us-east-1.s3.amazonaws.com/releases/res-installation-scriptsneuest/.tar.gz> herunter. Für die Bereitstellung in einer isolierten VPC erfordert die RES-Infrastruktur die Verfügbarkeit von Abhängigkeiten ohne öffentlichen Internetzugang.


⚠ Important

Ersetzen **latest** Sie die Download-URI durch die genaue Versionsnummer (z. B. **2025.06**), wenn Ihre RES-Umgebungsversion nicht die neueste ist.

2. Erstellen Sie eine IAM-Rolle mit schreibgeschütztem Amazon S3 S3-Zugriff und vertrauenswürdiger Identität als Amazon EC2.
 - a. Öffnen Sie unter <https://console.aws.amazon.com/iam/> die IAM-Konsole.
 - b. Wählen Sie unter Rollen die Option Rolle erstellen aus.
 - c. Gehen Sie auf der Seite Vertrauenswürdige Entität auswählen wie folgt vor:
 - Wählen Sie unter Vertrauenswürdiger Entitätstyp die Option aus AWS-Service.
 - Wählen Sie für Anwendungsfall unter Service oder Anwendungsfall die Option EC2 und dann Weiter aus.
 - d. Wählen Sie unter Berechtigungen hinzufügen die folgenden Berechtigungsrichtlinien aus und klicken Sie dann auf Weiter:
 - Amazon S3 ReadOnlyAccess
 - Amazon SSMManaged InstanceCore
 - EC2InstanceProfileForImageBuilder
 - e. Fügen Sie einen Rollennamen und eine Beschreibung hinzu und wählen Sie dann Rolle erstellen aus.
3. Erstellen Sie die EC2 Image Builder-Komponente:
 - a. Öffnen Sie die EC2 Image Builder Builder-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/imagebuilder>.
 - b. Wählen Sie unter Gespeicherte Ressourcen die Option Komponenten und anschließend Komponente erstellen aus.
 - c. Geben Sie auf der Seite Komponente erstellen die folgenden Details ein:
 - Wählen Sie als Komponententyp die Option Build aus.
 - Wählen Sie für Komponentendetails Folgendes aus:

| | |
|------------------------------------|---|
| Parameter | Benutzereintrag |
| Image-Betriebssystem (OS) | Linux |
| Kompatible Betriebssystemversionen | Amazon Linux 2, Amazon Linux 2023 RHEL8, RHEL 9 oder Windows 10 und 11 |
| Name der Komponente | Geben Sie einen Namen ein wie: <i><research-and-engineering-studio-infrastructure></i> |
| Version der Komponente | Wir empfehlen, mit 1.0.0 zu beginnen. |
| Description | Optionaler Benutzereintrag. |

- d. Wählen Sie auf der Seite Komponente erstellen die Option Dokumentinhalt definieren aus.
 - i. Bevor Sie den Inhalt des Definitionsdokuments eingeben können, benötigen Sie einen Datei-URI für die Datei tar.gz. Laden Sie die von RES bereitgestellte Datei tar.gz in einen Amazon S3 S3-Bucket hoch und kopieren Sie den URI der Datei aus den Bucket-Eigenschaften.
 - ii. Geben Sie Folgendes ein:

 Note

AddEnvironmentVariables ist optional, und Sie können sie entfernen, wenn Sie keine benutzerdefinierten Umgebungsvariablen in Ihren Infrastruktur-Hosts benötigen.

Wenn Sie https_proxy Umgebungsvariablen einrichten http_proxy, sind die no_proxy Parameter erforderlich, um zu verhindern, dass die Instanz einen Proxy verwendet, um Localhost, IP-Adressen von Instanzmetadaten und die Dienste, die VPC-Endpunkte unterstützen, abzufragen.

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
#
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"). You may
not use this file except in compliance
```

```
# with the License. A copy of the License is located at
#
#   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
#
# or in the 'license' file accompanying this file. This file is
# distributed on an 'AS IS' BASIS, WITHOUT WARRANTIES
# OR CONDITIONS OF ANY KIND, express or implied. See the License for the
# specific language governing permissions
# and limitations under the License.
name: research-and-engineering-studio-infrastructure
description: An RES EC2 Image Builder component to install required RES
  software dependencies for infrastructure hosts.
schemaVersion: 1.0

parameters:
  - AWSRegion:
    type: string
    description: RES Environment AWS Region
phases:
  - name: build
    steps:
      - name: DownloadRESInstallScripts
        action: S3Download
        onFailure: Abort
        maxAttempts: 3
        inputs:
          - source: '<s3 tar.gz file uri>'
            destination: '/root/bootstrap/res-installation-scripts/res-
installation-scripts.tar.gz'
      - name: RunInstallScript
        action: ExecuteBash
        onFailure: Abort
        maxAttempts: 3
        inputs:
          commands:
            - 'cd /root/bootstrap/res-installation-scripts'
            - 'tar -xf res-installation-scripts.tar.gz'
            - 'cd scripts/infrastructure-host'
            - '/bin/bash install.sh'
      - name: AddEnvironmentVariables
        action: ExecuteBash
        onFailure: Abort
        maxAttempts: 3
        inputs:
```

```
commands:
  - |
    echo -e "
    http_proxy=http://<ip>:<port>
    https_proxy=http://<ip>:<port>

    no_proxy=127.0.0.1,169.254.169.254,169.254.170.2,localhost,
    {{ AWSRegion }}.res,{{ AWSRegion }}.vpce.amazonaws.com,
    {{ AWSRegion }}.elb.amazonaws.com,s3.
    {{ AWSRegion }}.amazonaws.com,s3.dualstack.
    {{ AWSRegion }}.amazonaws.com,ec2.{{ AWSRegion }}.amazonaws.com,ec2.
    {{ AWSRegion }}.api.aws,ec2messages.{{ AWSRegion }}.amazonaws.com,ssm.
    {{ AWSRegion }}.amazonaws.com,ssmmessages.
    {{ AWSRegion }}.amazonaws.com,kms.
    {{ AWSRegion }}.amazonaws.com,secretsmanager.
    {{ AWSRegion }}.amazonaws.com,sqs.
    {{ AWSRegion }}.amazonaws.com,elasticloadbalancing.
    {{ AWSRegion }}.amazonaws.com,sns.{{ AWSRegion }}.amazonaws.com,logs.
    {{ AWSRegion }}.amazonaws.com,logs.
    {{ AWSRegion }}.api.aws,elasticfilesystem.
    {{ AWSRegion }}.amazonaws.com,fsx.{{ AWSRegion }}.amazonaws.com,dynamodb.
    {{ AWSRegion }}.amazonaws.com,api.ecr.
    {{ AWSRegion }}.amazonaws.com,.dkr.ecr.
    {{ AWSRegion }}.amazonaws.com,kinesis.{{ AWSRegion }}.amazonaws.com,.data-
    kinesis.{{ AWSRegion }}.amazonaws.com,.control-
    kinesis.{{ AWSRegion }}.amazonaws.com,events.
    {{ AWSRegion }}.amazonaws.com,cloudformation.
    {{ AWSRegion }}.amazonaws.com,sts.
    {{ AWSRegion }}.amazonaws.com,application-autoscaling.
    {{ AWSRegion }}.amazonaws.com,monitoring.{{ AWSRegion }}.amazonaws.com,ecs.
    {{ AWSRegion }}.amazonaws.com,.execute-api.{{ AWSRegion }}.amazonaws.com
    " >> /etc/environment launch template
```

- e. Wählen Sie Komponente erstellen aus.
4. Erstellen Sie ein Image Builder Builder-Image-Rezept.
 - a. Geben Sie auf der Seite Rezept erstellen Folgendes ein:

| Abschnitt | Parameter | Benutzereintrag |
|-------------------------|---|---|
| Einzelheiten zum Rezept | Name | Geben Sie einen passenden Namen ein, z. B. res-recipe-linux-x 86. |
| | Version | Geben Sie eine Version ein, die normalerweise mit 1.0.0 beginnt. |
| | Beschreibung | Fügen Sie eine optionale Beschreibung hinzu. |
| Basisbild | Wählen Sie ein Bild | Wählen Sie verwaltete Bilder aus. |
| | OS | Amazon Linux oder Red Hat Enterprise Linux (RHEL) |
| | Herkunft des Bildes | Schnellstart (von Amazon verwaltet) |
| | Name des Bildes | Amazon Linux 2 x86, Amazon Linux 2023 x86, Red Hat Enterprise Linux 8 x86 oder Red Hat Enterprise Linux 9 x86 |
| | Optionen für die automatische Versionierung | Verwenden Sie die neueste verfügbare Betriebssystemversion. |

| Abschnitt | Parameter | Benutzereintrag |
|---------------------------|-----------------------------|---|
| Konfiguration der Instanz | – | Behalten Sie die Standardereinstellungen bei und stellen Sie sicher, dass die Option SSM-Agent nach der Pipeline-Ausführung entfernen nicht ausgewählt ist. |
| Arbeitsverzeichnis | Pfad zum Arbeitsverzeichnis | /root/bootstrap/res-Installationsskripte |
| Komponenten | Komponenten erstellen | Suchen Sie nach den folgenden Optionen und wählen Sie sie aus: <ul style="list-style-type: none"> • Von Amazon verwaltet: -2-linux aws-cli-version • Von Amazon verwaltet : amazon-cloudwatch-agent-linux • Gehört Ihnen: Amazon EC2 EC2-Komponente, die zuvor erstellt wurde. Geben Sie Ihre aktuelle AWS Region in das Feld ein. |
| | Komponenten testen | Suchen Sie nach und wählen Sie: <ul style="list-style-type: none"> • Von Amazon verwaltet: simple-boot-test-linux |

b. Wählen Sie Create Recipe (Rezept erstellen) aus.

5. Erstellen Sie die Image Builder Builder-Infrastrukturkonfiguration.

- a. Wählen Sie unter Gespeicherte Ressourcen die Option Infrastrukturkonfigurationen aus.
- b. Wählen Sie Infrastrukturkonfiguration erstellen aus.
- c. Geben Sie auf der Seite „Infrastrukturkonfiguration erstellen“ Folgendes ein:

| Abschnitt | Parameter | Benutzereintrag |
|-------------------|----------------------|--|
| General | Name | Geben Sie einen passenden Namen ein, z. B. res-infra-linux-x 86. |
| | Beschreibung | Fügen Sie eine optionale Beschreibung hinzu. |
| | IAM role (IAM-Rolle) | Wählen Sie die zuvor erstellte IAM-Rolle aus. |
| AWS Infrastruktur | Instance-Typ | Wählen Sie t3.medium. |

| Abschnitt | Parameter | Benutzereintrag |
|-----------|-------------------------------------|---|
| | VPC, Subnetz und Sicherheitsgruppen | <p>Wählen Sie eine Option aus, die den Internetzugang und den Zugriff auf den Amazon S3 S3-Bucket ermöglicht. Wenn Sie eine Sicherheitsgruppe erstellen müssen, können Sie eine über die Amazon EC2 EC2-Konsole mit den folgenden Eingaben erstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">• VPC: Wählen Sie dieselbe VPC aus, die für die Infrastrukturkonfiguration verwendet wird. Diese VPC muss über einen Internetzugang verfügen.• Regel für eingehenden Datenverkehr:<ul style="list-style-type: none">• Typ: SSH• Quelle: Benutzerdefiniert• CIDR-Block: 0.0.0.0/0 |

d. Wählen Sie Infrastrukturkonfiguration erstellen.

6. Erstellen Sie eine neue EC2 Image Builder Pipeline:

a. Gehen Sie zu Image-Pipelines und wählen Sie Image-Pipeline erstellen aus.

b. Geben Sie auf der Seite „Pipeline-Details angeben“ Folgendes ein und wählen Sie Weiter aus:

- Name der Pipeline und optionale Beschreibung

- Legen Sie für Build schedule einen Zeitplan fest oder wählen Sie Manuell, wenn Sie den AMI-Backvorgang manuell starten möchten.
- c. Wählen Sie auf der Seite „Rezept auswählen“ die Option Bestehendes Rezept verwenden und geben Sie den zuvor erstellten Rezeptnamen ein. Wählen Sie Weiter aus.
 - d. Wählen Sie auf der Seite „Image-Prozess definieren“ die Standard-Workflows aus und klicken Sie auf Weiter.
 - e. Wählen Sie auf der Seite „Infrastrukturkonfiguration definieren“ die Option Bestehende Infrastrukturkonfiguration verwenden aus und geben Sie den Namen der zuvor erstellten Infrastrukturkonfiguration ein. Wählen Sie Weiter aus.
 - f. Beachten Sie bei Ihrer Auswahl auf der Seite „Verteilungseinstellungen definieren“ Folgendes:
 - Das Ausgabe-Image muss sich in derselben Region wie die bereitgestellte RES-Umgebung befinden, damit RES die Infrastruktur-Host-Instances von dort aus ordnungsgemäß starten kann. Unter Verwendung der Dienststandardwerte wird das Ausgabe-Image in der Region erstellt, in der der EC2 Image Builder Builder-Service verwendet wird.
 - Wenn Sie RES in mehreren Regionen bereitstellen möchten, können Sie Neue Distributionseinstellungen erstellen wählen und dort weitere Regionen hinzufügen.
 - g. Überprüfen Sie Ihre Auswahl und wählen Sie Pipeline erstellen.
7. Führen Sie die EC2 Image Builder Pipeline aus:
- a. Suchen Sie unter Image-Pipelines die Pipeline, die Sie erstellt haben, und wählen Sie sie aus.
 - b. Wählen Sie Aktionen und anschließend Pipeline ausführen aus.
- Es kann etwa 45 Minuten bis eine Stunde dauern, bis die Pipeline ein AMI-Image erstellt.
8. Notieren Sie sich die AMI-ID für das generierte AMI und verwenden Sie sie als Eingabe für den InfrastructureHost AMI-Parameter in [the section called “Schritt 1: Starten Sie das Produkt”](#).

VPC-Endpunkte einrichten

Um RES bereitzustellen und virtuelle Desktops zu starten, AWS-Services benötigen Sie Zugriff auf Ihr privates Subnetz. Sie müssen VPC-Endpoints einrichten, um den erforderlichen Zugriff bereitzustellen, und Sie müssen diese Schritte für jeden Endpunkt wiederholen.

1. Wenn Endpunkte noch nicht konfiguriert wurden, folgen Sie den Anweisungen unter [Zugriff und AWS-Service Verwenden eines VPC-Schnittstellen-Endpunkts](#).
2. Wählen Sie in jeder der beiden Availability Zones ein privates Subnetz aus.

| AWS-Service | Service-Name |
|--|--|
| Application Auto Scaling | com.amazonaws. <i>region</i> .automatische Skalierung von Anwendungen |
| AWS CloudFormation | com.amazonaws. <i>region</i> . Wolkenbildung |
| Amazon CloudWatch | com.amazonaws. <i>region</i> . Überwachung |
| CloudWatch Amazon-Protokolle | com.amazonaws. <i>region</i> .protokolle |
| Amazon-DynamoDB | com.amazonaws. <i>region</i> .dynamodb (Erfordert einen Gateway-Endpunkt) |
| Amazon EC2 | com.amazonaws. <i>region</i> .ec2 |
| Amazon ECR | com.amazonaws. <i>region</i> .ecr.api |
| | com.amazonaws. <i>region</i> .ecr.dkr |
| Amazon Elastic File System | com.amazonaws. <i>region</i> .elastisches Dateisystem |
| Elastic Load Balancing | com.amazonaws. <i>region</i> .elastischer Lastenausgleich |
| Amazon EventBridge | com.amazonaws. <i>region</i> .veranstaltungen |
| Amazon FSx | com.amazonaws. <i>region</i> .fsx |
| AWS Key Management Service | com.amazonaws. <i>region</i> . km |
| Amazon Kinesis Data Streams | com.amazonaws. <i>region</i> .kinesis-Streams |
| AWS Lambda | com.amazonaws. <i>region</i> . Lambda |
| Amazon S3 | com.amazonaws. <i>region</i> .s3 (Erfordert einen Gateway-Endpunkt, der standardmäßig in RES erstellt wird.) |

| AWS-Service | Service-Name |
|--|---|
| | Für Cross-Mount-Buckets in einer isolierten Umgebung sind zusätzliche Amazon S3 S3-Schnittstellenendpunkte erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter Zugreifen auf Endpunkte der Amazon Simple Storage Service-Schnittstelle . |
| AWS Secrets Manager | com.amazonaws. <i>region</i> . Geheimnismanager |
| Amazon Elastic Container Service | com.amazonaws. <i>region</i> .ecs |
| Amazon SES | com.amazonaws. <i>region</i> .email-smtp (In den folgenden Availability Zones nicht unterstützt: use-1-az2, use1-az3, use1-az5, usw1-az2, usw2-az4, apne2-az4, cac1-az3 und cac1-az4.) |
| AWS -Security-Token-Service | com.amazonaws. <i>region</i> .sts |
| Amazon SNS | com.amazonaws. <i>region</i> .sns |
| Amazon SQS | com.amazonaws. <i>region</i> .sqs |
| AWS Systems Manager | com.amazonaws. <i>region</i> .ec2-Nachrichten com.amazonaws. <i>region</i> .ssm com.amazonaws. <i>region</i> .ssm-Nachrichten |

Connect zu Diensten ohne VPC-Endpunkte her

Für die Integration mit Diensten, die keine VPC-Endpunkte unterstützen, können Sie einen Proxyserver in einem öffentlichen Subnetz Ihrer VPC einrichten. Gehen Sie wie folgt vor, um mit AWS Identity Center als Identitätsanbieter einen Proxyserver mit dem für eine Research and Engineering Studio-Bereitstellung erforderlichen Mindestzugriff zu erstellen.

1. Starten Sie eine Linux-Instance im öffentlichen Subnetz der VPC, die Sie für Ihre RES-Bereitstellung verwenden werden.
 - Linux-Familie — Amazon Linux 2 oder Amazon Linux 3

- Architektur — x86
 - Instanztyp — t2.micro oder höher
 - Sicherheitsgruppe — TCP auf Port 3128 von 0.0.0.0/0
2. Stellen Sie eine Verbindung mit der Instanz her, um einen Proxyserver einzurichten.
 - a. Öffnen Sie die HTTP-Verbindung.
 - b. Erlauben Sie die Verbindung zu den folgenden Domänen von allen relevanten Subnetzen aus:
 - .amazonaws.com (für allgemeine Dienste) AWS
 - .amazoncognito.com (für Amazon Cognito)
 - .awsapps.com (für Identity Center)
 - .signin.aws (für Identity Center)
 - .amazonaws-us-gov.com (für Gov Cloud)
 - c. Lehnen Sie alle anderen Verbindungen ab.
 - d. Aktivieren und starten Sie den Proxyserver.
 - e. Notieren Sie sich den PORT, auf dem der Proxy-Server lauscht.
 3. Konfigurieren Sie Ihre Routing-Tabelle so, dass der Zugriff auf den Proxyserver möglich ist.
 - a. Rufen Sie Ihre VPC-Konsole auf und identifizieren Sie die Routing-Tabellen für die Subnetze, die Sie für Infrastrukturhosts und VDI-Hosts verwenden werden.
 - b. Bearbeiten Sie die Routentabelle, damit alle eingehenden Verbindungen zu der in den vorherigen Schritten erstellten Proxy-Server-Instanz weitergeleitet werden können.
 - c. Tun Sie dies für Routing-Tabellen für alle Subnetze (ohne Internetzugang), die Sie für VDIs Infrastructure/ verwenden werden.
 4. Ändern Sie die Sicherheitsgruppe der Proxyserver-EC2-Instance und stellen Sie sicher, dass sie eingehende TCP-Verbindungen an dem PORT zulässt, den der Proxyserver überwacht.

Stellen Sie private VPC-Bereitstellungsparameter ein

In wird erwartet [the section called "Schritt 1: Starten Sie das Produkt"](#), dass Sie bestimmte Parameter in die CloudFormation Vorlage eingeben. Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Parameter wie angegeben festlegen, um die Bereitstellung in der privaten VPC, die Sie gerade konfiguriert haben, erfolgreich durchzuführen.

| Parameter | Input |
|------------------------------|--|
| InfrastructureHostAMI | Verwenden Sie die in erstellte Infrastruktur-AMI-ID the section called "Bereiten Sie Amazon Machine Images vor (AMIs)" . |
| IsLoadBalancerInternetFacing | Auf „Falsch“ gesetzt. |
| LoadBalancerSubnets | Wählen Sie private Subnetze ohne Internetzugang. |
| InfrastructureHostSubnets | Wählen Sie private Subnetze ohne Internetzugang. |
| VdiSubnets | Wählen Sie private Subnetze ohne Internetzugang. |
| ClientIP | Sie können Ihre VPC-CIDR auswählen, um den Zugriff für alle VPC-IP-Adressen zu ermöglichen. |
| HttpProxy | Beispiel: <code>http://10.1.2.3:123</code> |
| HttpsProxy | Beispiel: <code>http://10.1.2.3:123</code> |
| NoProxy | Beispiel: |

```
127.0.0.1,169.254.169.254,169.254.170.2,localhost,us-east-1.res,us-east-1.vpce.amazonaws.com,us-east-1.elb.amazonaws.com,s3.us-east-1.amazonaws.com,s3.dualstack.us-east-1.amazonaws.com,ec2.us-east-1.amazonaws.com,ec2.us-east-1.api.aws,ec2messages.us-east-1.amazonaws.com,ssm.us-east-1.amazonaws.com,ssmmessages.us-east-1.amazonaws.com,kms.us-east-1.amazonaws.com,secretsmanager.us-east-1.amazonaws.com,sqs.us-east-1.amazonaws.com,elasticloadbalancing.us-east-1.amazonaws.com,sns.us-east-1.amazonaws.com,1
```

Parameter

Input

```
ogs.us-east-1.amazonaws.com,logs.us-east-1.api.aws,elasticfilesystem.us-east-1.amazonaws.com,fsx.us-east-1.amazonaws.com,dynamodb.us-east-1.amazonaws.com,api.ecr.us-east-1.amazonaws.com,.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com,kinesis.us-east-1.amazonaws.com,.data-kinesis.us-east-1.amazonaws.com,.control-kinesis.us-east-1.amazonaws.com,events.us-east-1.amazonaws.com,cloudformation.us-east-1.amazonaws.com,sts.us-east-1.amazonaws.com,application-autoscaling.us-east-1.amazonaws.com,monitoring.us-east-1.amazonaws.com,ecs.us-east-1.amazonaws.com,.execute-api.us-east-1.amazonaws.com
```

Externe Ressourcen erstellen

Dieser CloudFormation Stapel erstellt Netzwerk-, Speicher-, Active Directory- und Domänenzertifikate (sofern ein bereitgestellt PortalDomainName wird). Sie müssen über diese externen Ressourcen verfügen, um das Produkt bereitstellen zu können.

Sie können [die Rezeptvorlage vor der Bereitstellung herunterladen](#).

Zeit für die Bereitstellung: Ungefähr 40-90 Minuten

1. Melden Sie sich bei <https://console.aws.amazon.com/cloudformation> an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die CloudFormation Konsole.

Note

Stellen Sie sicher, dass Sie sich in Ihrem Administratorkonto befinden.

2. Starten Sie [die Vorlage](#) in der Konsole.

Wenn Sie die Bereitstellung in einer AWS GovCloud Region durchführen, starten Sie die Vorlage in Ihrem GovCloud Partitionskonto (z. B. [hier](#) für die Region AWS GovCloud (US-West)).

3. Geben Sie die Vorlagenparameter ein:

| Parameter | Standard | Description |
|--------------------------|--------------|--|
| DomainName | corp.res.com | <p>Domäne, die für das Active Directory verwendet wird. Der Standardwert ist in der LDIF Datei enthalten, mit der Bootstrap-Benutzer eingerichtet werden. Wenn Sie die Standardbenutzer verwenden möchten, belassen Sie den Wert als Standard. Um den Wert zu ändern, aktualisieren Sie ihn und stellen Sie eine separate LDIF Datei bereit. Dies muss nicht mit der für Active Directory verwendeten Domäne übereinstimmen.</p> |
| SubDomain (GovCloud nur) | | <p>Dieser Parameter ist für kommerzielle Regionen optional, für GovCloud Regionen jedoch erforderlich.</p> <p>Wenn Sie einen angeben SubDomain, wird der Parameter dem DomainName angegebene vorangestellt. Der angegebene Active Directory-Domänenname wird zu einer Unterdomäne.</p> |

| Parameter | Standard | Description |
|---------------|----------|---|
| AdminPassword | | <p>Das Passwort für den Active Directory-Administrator (BenutzernameAdmin). Dieser Benutzer wird im Active Directory für die erste Bootstrapping-Phase erstellt und danach nicht mehr verwendet.</p> <p>Wichtig: Das Format dieses Feldes kann entweder (1) ein Klartext-Passwort oder (2) der ARN eines als key/value Paar {"password": "somepassword"} formatierten AWS Secrets sein.</p> <p>Hinweis: Das Passwort für diesen Benutzer muss die Anforderungen an die Passwortkomplexität für Active Directory erfüllen.</p> |

| Parameter | Standard | Description |
|------------------------|----------|--|
| ServiceAccountPassword | | <p>Passwort, das zum Erstellen eines Dienstkontos verwendet wurde (ReadOnlyUser). Dieses Konto wird für die Synchronisation verwendet.</p> <p>Wichtig: Das Format dieses Feldes kann entweder (1) ein Klartext-Passwort oder (2) der ARN eines als key/value Paar {"password": "somepassword"} formatierten AWS Secrets sein.</p> <p>Hinweis: Das Passwort für diesen Benutzer muss die Anforderungen an die Passwortkomplexität für Active Directory erfüllen.</p> |
| Schlüsselpaar | | <p>Verbindet die administrativen Instanzen mithilfe eines SSH-Clients.</p> <p>Hinweis: AWS Systems Manager Session Manager kann auch verwendet werden, um eine Verbindung zu Instanzen herzustellen.</p> |

| Parameter | Standard | Description |
|------------------|--|--|
| LDIFS3Pfad | <code>aws-hpc-recipes/main/recipes/res/res_demo_env/assets/res.ldif</code> | <p>Der Amazon S3 S3-Pfad zu einer LDIF-Datei, die während der Bootstrapping-Phase des Active Directory-Setups importiert wurde. Weitere Informationen finden Sie unter LDIF-Unterstützung. Der Parameter wird vorab mit einer Datei gefüllt, die eine Reihe von Benutzern im Active Directory erstellt.</p> <p>Die Datei finden Sie in der Datei res.ldif, die unter verfügbar ist. GitHub</p> |
| ClientIpCidr | | <p>Die IP-Adresse, von der aus Sie auf die Site zugreifen. Sie können beispielsweise Ihre IP-Adresse auswählen und verwenden, <code>[IPADDRESS]/32</code> um nur den Zugriff von Ihrem Host aus zuzulassen. Sie können dies nach der Bereitstellung aktualisieren.</p> |
| ClientPrefixList | | <p>Geben Sie eine Präfixliste ein, um Zugriff auf die Active Directory-Verwaltungsknoten zu gewähren. Informationen zum Erstellen einer verwalteten Präfixliste finden Sie unter Arbeiten mit kunderverwalteten Präfixlisten.</p> |

| Parameter | Standard | Description |
|-----------------|--------------------------------|---|
| EnvironmentName | res- <i>[environment name]</i> | Wenn der angegeben PortalDomainName ist, wird dieser Parameter verwendet, um den generierten Geheimnissen Tags hinzuzufügen, sodass sie in der Umgebung verwendet werden können. Dies muss mit dem EnvironmentName Parameter übereinstimmen, der bei der Erstellung des RES-Stacks verwendet wurde. Wenn Sie mehrere Umgebungen in Ihrem Konto bereitstellen, muss dies eindeutig sein. |

| Parameter | Standard | Description |
|------------------|----------|--|
| PortalDomainName | | <p>Geben Sie diesen Parameter für GovCloud Bereitstellungen nicht ein. Die Zertifikate und Geheimnisse wurden während der Voraussetzungen manuell erstellt.</p> <p>Der Domainname in Amazon Route 53 für das Konto. Wenn dies angegeben ist, werden ein öffentliches Zertifikat und eine Schlüsseldatei generiert und in diese hochgeladen AWS Secrets Manager. Wenn Sie über eine eigene Domain und Zertifikate verfügen, EnvironmentName kann dieser Parameter leer gelassen werden.</p> |

4. Bestätigen Sie alle Kontrollkästchen unter Capabilities und wählen Sie Create Stack aus.

Schritt 1: Starten Sie das Produkt

Folgen Sie den step-by-step Anweisungen in diesem Abschnitt, um das Produkt zu konfigurieren und in Ihrem Konto bereitzustellen.

Zeit bis zur Bereitstellung: Ungefähr 60 Minuten

Sie können [die CloudFormation Vorlage für dieses Produkt herunterladen](#), bevor Sie es bereitstellen.

Wenn Sie in AWS GovCloud (USA West) bereitstellen, verwenden Sie diese [Vorlage](#).

res-stack — Verwenden Sie diese Vorlage, um das Produkt und alle zugehörigen Komponenten zu starten. Die Standardkonfiguration stellt den RES-Hauptstapel sowie die Authentifizierungs-, Frontend- und Backend-Ressourcen bereit.

Note

AWS CloudFormation Ressourcen werden aus AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) ()AWS CDK-Konstrukten erstellt.

Die AWS CloudFormation Vorlage stellt Research and Engineering Studio auf der AWS bereit. AWS Cloud Sie müssen die [Voraussetzungen](#) erfüllen, bevor Sie den Stack starten können.

1. Melden Sie sich bei <https://console.aws.amazon.com/cloudformation> an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die CloudFormation Konsole.
2. [Starten Sie die Vorlage.](#)

Für die Bereitstellung in AWS GovCloud (US-West) starten Sie diese [Vorlage](#).

3. Die Vorlage wird standardmäßig in der Region USA Ost (Nord-Virginia) gestartet. Um die Lösung in einer anderen Version zu starten AWS-Region, verwenden Sie die Regionsauswahl in der Navigationsleiste der Konsole.

Note

Dieses Produkt verwendet den Amazon Cognito-Service, der derzeit nicht in allen AWS-Regionen verfügbar ist. Sie müssen dieses Produkt an einem Ort auf den Markt bringen AWS-Region , an dem Amazon Cognito verfügbar ist. Die aktuelle Verfügbarkeit nach Regionen finden Sie in der [Liste AWS-Region aller Services](#).

4. Überprüfen Sie unter Parameter die Parameter für diese Produktvorlage und ändern Sie sie nach Bedarf. Wenn Sie die automatisierten externen Ressourcen bereitgestellt haben, finden Sie diese Parameter auf der Registerkarte Ausgaben des Stacks für externe Ressourcen.

| Parameter | Standard | Description |
|-----------------|-------------------------|--|
| EnvironmentName | <i><res-demo></i> | Ein eindeutiger Name für Ihre RES-Umgebung, der mit res- beginnt, nicht länger |

| Parameter | Standard | Description |
|-----------------------|---|---|
| | | als 11 Zeichen ist und keine Großbuchstaben enthält. |
| AdministratorEmail | | Die E-Mail-Adresse des Benutzers, der die Installation des Produkts abschließt. Dieser Benutzer fungiert außerdem als Sicherheitsbenutzer, falls die Active Directory-Single-Sign-On-Integration fehlschlägt. |
| InfrastructureHostAMI | ami- <i>[numbers or letters only]</i> | (Optional) Sie können eine benutzerdefinierte AMI-ID angeben, die für alle Infrastruktur-Hosts verwendet werden soll. Derzeit OSes werden Amazon Linux 2, Amazon Linux 2023,, RHEL8 RHEL9, Windows Server 2019 und 2022 (x86) sowie Windows 10 und 11 unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter Bereiten Sie Amazon Machine Images vor (AMIs) . |
| SSHKeyPaar | | Das key pair, das für die Verbindung zu Infrastrukturhosts verwendet wird. |
| ClientIP | <i>x.x.x.0/24</i> oder <i>.0/32</i> <i>x.x.x</i> | IP-Adressfilter, der die Verbindung zum System einschränkt. Sie können den ClientIpCidr nach der Bereitstellung aktualisieren. |

| Parameter | Standard | Description |
|---------------------|----------|---|
| ClientPrefixList | | (Optional) Stellen Sie eine verwaltete Präfixliste für IPs den direkten Zugriff auf die Weboberfläche und SSH auf den Bastion-Host bereit. |
| IAMPermissionGrenze | | (Optional) Sie können einen ARN für verwaltete Richtlinien angeben, der als Berechtigungsgrenze an alle in RES erstellten Rollen angehängt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Berechtigungsgrenzen festlegen . |
| IAMResourcePräfix | | (Optional) Ein Präfix, das auf Ihre von der RES-Umgebung bereitgestellten IAM-Ressourcen angewendet wird und mit-, nicht mehr als 12 Zeichen endet. |
| IAMResourcePfad | / | (Optional) Ein Pfad, der auf Ihre von der RES-Umgebung bereitgestellten IAM-Ressourcen angewendet wird. Er beginnt und endet mit/. |
| VpcId | | ID für die VPC, auf der Instances gestartet werden. |

| Parameter | Standard | Description |
|------------------------------|----------|---|
| IsLoadBalancerInternetFacing | | Wählen Sie „True“, um einen mit dem Internet verbundenen Load Balancer bereitzustellen (erfordert öffentliche Subnetze für den Load Balancer). Wählen Sie für Bereitstellungen, die einen eingeschränkten Internetzugang benötigen, Falsch aus. |
| LoadBalancerSubnets | | Wählen Sie mindestens zwei Subnetze in verschiedenen Availability Zones aus, in denen Load Balancer gestartet werden. Wählen Sie für Bereitstellungen, die einen eingeschränkten Internetzugang benötigen, private Subnetze aus. Wählen Sie für Bereitstellungen, die Internetzugang benötigen, öffentliche Subnetze aus. Wenn mehr als zwei vom externen Netzwerkstapel erstellt wurden, wählen Sie alle aus, die erstellt wurden. |

| Parameter | Standard | Description |
|---------------------------|------------------------------|---|
| InfrastructureHostSubnets | | Wählen Sie mindestens zwei private Subnetze in verschiedenen Availability Zones aus, in denen Infrastruktur-Hosts gestartet werden. Wenn mehr als zwei vom externen Netzwerkstapel erstellt wurden, wählen Sie alle aus, die erstellt wurden. |
| VdiSubnets | | Wählen Sie mindestens zwei private Subnetze in verschiedenen Availability Zones aus, in denen VDI-Instanzen gestartet werden. Wenn mehr als zwei vom externen Netzwerkstapel erstellt wurden, wählen Sie alle aus, die erstellt wurden. |
| ActiveDirectoryName | <i>corp.res.com</i> | Domäne für das Active Directory. Er muss nicht mit dem Domainnamen des Portals übereinstimmen. |
| ADShortName | <i>corp</i> | Der Kurzname für das Active Directory. Dies wird auch als NetBIOS-Name bezeichnet. |
| LDAP-Basis | <i>DC=corp,DC=res,DC=com</i> | Ein LDAP-Pfad zur Basis innerhalb der LDAP-Hierarchie. |

| Parameter | Standard | Description |
|------------------------------------|-------------------|---|
| LDAPConnectionURI | | Ein einzelner Ldap://-Pfad, der vom Hostserver des Active Directory erreicht werden kann. Wenn Sie die automatisierten externen Ressourcen mit der Standard-AD-Domäne bereitgestellt haben, können Sie ldap://corp.res.com verwenden. |
| ServiceAccountCredentialsSecretArn | | Geben Sie einen geheimen ARN ein, der den Benutzernamen und das Passwort für den Active ServiceAccount Directory-Benutzer enthält, formatiert als key/value Benutzername:Passwort-Paar. |
| Benutzer/OU | | Organisationseinheit innerhalb von AD für Benutzer, die synchronisiert werden. |
| Gruppen, OU | | Organisationseinheit innerhalb von AD für Gruppen, die synchronisiert werden. |
| SudoersGroupName | RESAdministrators | Gruppenname, der alle Benutzer mit Sudoer-Zugriff auf Instanzen bei der Installation und Administratorzugriff auf RES enthält. |

| Parameter | Standard | Description |
|---------------------------------|----------|---|
| Computer SOU | | Organisationseinheit innerhalb von AD, der Instanzen beitreten werden. |
| TLSCertificateDomain-Sekret arN | | (Optional) Stellen Sie einen geheimen ARN für ein Domain-TLS-Zertifikat bereit, um die TLS-Kommunikation mit AD zu ermöglichen. |
| EnableLdapIDMapping | | Ermittelt, ob UID- und GID-Nummern von SSSD generiert werden oder ob die vom AD bereitgestellten Nummern verwendet werden. Auf True setzen, um SSSD-generierte UID und GID zu verwenden, oder auf False, um die vom AD bereitgestellte UID und GID zu verwenden. In den meisten Fällen sollte dieser Parameter auf True gesetzt werden. |
| Deaktivieren ADJoin | Falsch | Um zu verhindern, dass Linux-Hosts der Verzeichnis isdomäne beitreten, ändern Sie zu True. Andernfalls behalten Sie die Standardinstellung False bei. |

| Parameter | Standard | Description |
|---------------------------|----------|--|
| ServiceAccountUserDN | | Geben Sie den eindeutigen Namen (DN) des Dienstkontobenutzers im Verzeichnis an. |
| SharedHomeFilesystemID | | Eine EFS-ID, die für das Shared Home-Dateisystem für Linux-VDI-Hosts verwendet werden soll. |
| CustomDomainNameforWebApp | | (Optional) Subdomain, die vom Webportal verwendet wird, um Links für den Webteil des Systems bereitzustellen. |
| CustomDomainNameforVDI | | (Optional) Subdomain, die vom Webportal verwendet wird, um Links für den VDI-Teil des Systems bereitzustellen. |

| Parameter | Standard | Description |
|----------------------------|----------|--|
| ACMCertificateARNforWebApp | | <p>(Optional) Bei Verwendung der Standardkonfiguration hostet das Produkt die Webanwendung unter der Domain amazonaws.com. Sie können die Produktse rvices unter Ihrer Domain hosten. Wenn Sie die automatisierten externen Ressourcen bereitgestellt haben, wurden diese für Sie generiert. Die Informationen finden Sie in den Ausgaben des Res-Bi-Stacks. Informationen zum Generieren eines Zertifikats für Ihre Webanwendung finden Sie unter Konfigurationsleitfaden</p> |
| CertificateSecretARNforVDI | | <p>(Optional) Dieses ARN-Geheimnis speichert das öffentliche Zertifikat für das öffentliche Zertifikat Ihres Webportals. Wenn Sie einen Portaldomännennamen für Ihre automatisierten externen Ressourcen festlegen, finden Sie diesen Wert auf der Registerkarte Ausgaben des Res-Bi-Stacks.</p> |

| Parameter | Standard | Description |
|---------------------------|----------|---|
| PrivateKeySecretARNforVDI | | (Optional) Dieses ARN-Geheimnis speichert den privaten Schlüssel für das Zertifikat Ihres Webportals. Wenn Sie einen Portaldomännennamen für Ihre automatisierten externen Ressourcen festlegen, finden Sie diesen Wert auf der Registerkarte Ausgaben des Res-Bi-Stacks. |
| CognitoUserPoolId | | Cognito-Benutzerpool für Benutzer- und Client-Authentifizierung. RES erstellt standardmäßig einen, wenn kein Cognito-Benutzerpool angegeben ist. |
| CognitoUserPoolDomainUrl | | Cognito-Benutzerpool-Domain für verwaltete Anmeldung. Dieser Parameter muss angegeben werden, wenn der angegebene CognitoUserPoolId wird. |

5. Wählen Sie Stack erstellen aus, um den Stack bereitzustellen.


Sie können den Status des Stacks in der AWS CloudFormation Konsole in der Spalte Status anzeigen. Sie sollten in etwa 60 Minuten den Status CREATE_COMPLETE erhalten.

⚠ Important

Sie sind dafür verantwortlich, Ihre Infrastruktur-/VDI-Hosts nach der Bereitstellung zu patchen.

Schritt 2: Melden Sie sich zum ersten Mal an

Sobald der Produkt-Stack in Ihrem Konto bereitgestellt wurde, erhalten Sie eine E-Mail mit Ihren Anmeldeinformationen. Verwenden Sie die URL, um sich bei Ihrem Konto anzumelden und den Workspace für andere Benutzer zu konfigurieren.



Nachdem Sie sich zum ersten Mal angemeldet haben, können Sie im Webportal Einstellungen konfigurieren, um eine Verbindung zum SSO-Anbieter herzustellen. Informationen zur Konfiguration nach der Bereitstellung finden Sie unter [Konfigurationsleitfaden](#). Beachten Sie, dass es `clusteradmin` sich um ein erstklassiges Konto handelt. Sie können es verwenden, um Projekte zu erstellen und diesen Projekten Benutzer- oder Gruppenmitgliedschaften zuzuweisen. Es kann keine Software-Stacks zuweisen oder einen Desktop für sich selbst bereitstellen.

Aktualisiere das Produkt

Research and Engineering Studio (RES) bietet zwei Methoden zur Aktualisierung des Produkts, die davon abhängen, ob es sich um ein größeres oder ein kleines Versionsupdate handelt.

RES verwendet ein datumsbasiertes Versionsschema. Eine Hauptversion verwendet das Jahr und den Monat, und eine Nebenversion fügt bei Bedarf eine Sequenznummer hinzu. Beispielsweise wurde Version 2024.01 im Januar 2024 als Hauptversion veröffentlicht; Version 2024.01.01 war ein Nebenversionsupdate dieser Version.

Themen

- [Aktualisierungen der Hauptversionen](#)
- [Kleinere Versionsupdates](#)

Aktualisierungen der Hauptversionen

Research and Engineering Studio verwendet Snapshots, um die Migration von einer früheren RES-Umgebung zur neuesten zu unterstützen, ohne dass Ihre Umgebungseinstellungen verloren gehen. Sie können diesen Prozess auch verwenden, um Updates für Ihre Umgebung zu testen und zu verifizieren, bevor Sie Benutzer einbinden.

So aktualisieren Sie Ihre Umgebung mit der neuesten Version von RES:

1. Erstellen Sie einen Snapshot Ihrer aktuellen Umgebung. Siehe [the section called “Snapshot erstellen”](#).
2. Stellen Sie RES mit der neuen Version erneut bereit. Siehe [the section called “Schritt 1: Starten Sie das Produkt”](#).
3. Wenden Sie den Snapshot auf Ihre aktualisierte Umgebung an. Siehe [the section called “Wenden Sie einen Snapshot an”](#).
4. Stellen Sie sicher, dass alle Daten erfolgreich in die neue Umgebung migriert wurden.

Kleinere Versionsupdates

Warning

Für ein Upgrade von RES-Version 2025.06 auf 2025.06.01 ist die Verwendung dieses Prozesses erforderlich. [Aktualisierungen der Hauptversionen](#)

Für kleinere Versionsupdates auf RES ist keine Neuinstallation erforderlich. Sie können den vorhandenen RES-Stack aktualisieren, indem Sie seine CloudFormation Vorlage aktualisieren. Überprüfen Sie die Version Ihrer aktuellen RES-Umgebung, CloudFormation bevor Sie das Update bereitstellen. Die Versionsnummer finden Sie am Anfang der Vorlage.

Beispiel: "Description": "RES_2024.1"

Um ein kleines Versionsupdate durchzuführen:

1. Laden Sie die neueste CloudFormation Vorlage unter herunter[the section called "Schritt 1: Starten Sie das Produkt"](#).
2. Öffnen Sie die CloudFormation Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/cloudformation>.
3. Suchen Sie unter Stacks den primären Stack und wählen Sie ihn aus. Er sollte als *<stack-name>* erscheinen.
4. Wählen Sie Aktualisieren aus.
5. Wählen Sie Aktuelle Vorlage ersetzen.
6. Wählen Sie unter Template source (Vorlagenquelle) den Wert Upload a template file (Vorlagendatei hochladen) aus.
7. Wählen Sie Datei auswählen und laden Sie die Vorlage hoch, die Sie heruntergeladen haben.
8. Wählen Sie unter Stackdetails angeben die Option Weiter aus. Sie müssen die Parameter nicht aktualisieren.
9. Wählen Sie unter Stack-Optionen konfigurieren die Option Weiter aus.
10. Wählen Sie unter Überprüfen <stack-name>die Option Senden aus.

Deinstalliere das Produkt

Sie können das Research and Engineering Studio auf dem AWS Produkt von AWS-Managementkonsole oder mit dem deinstallieren AWS Command Line Interface. Sie müssen die mit diesem Produkt erstellten Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) -Buckets manuell löschen. Dieses Produkt löscht `< EnvironmentName >`- nicht automatisch, `shared-storage-security-group` falls Sie Daten zur Aufbewahrung gespeichert haben.

Mit dem AWS-Managementkonsole

1. Melden Sie sich bei der [AWS CloudFormation -Konsole](#) an.
2. Wählen Sie auf der Seite Stacks den Installations-Stack dieses Produkts aus.
3. Wählen Sie Löschen aus.

Verwenden AWS Command Line Interface

Ermitteln Sie, ob AWS Command Line Interface (AWS CLI) in Ihrer Umgebung verfügbar ist. Installationsanweisungen finden Sie unter [Was ist das AWS Command Line Interface](#) im AWS CLI Benutzerhandbuch. Nachdem Sie AWS CLI sich vergewissert haben, dass das für das Administratorkonto in der Region, in der das Produkt bereitgestellt wurde, verfügbar und konfiguriert ist, führen Sie den folgenden Befehl aus.

```
$ aws cloudformation delete-stack --stack-name <RES-stack-name>
```

Löschen des `shared-storage-security-group`

Warning

Das Produkt behält dieses Dateisystem standardmäßig bei, um vor unbeabsichtigtem Datenverlust zu schützen. Wenn Sie sich dafür entscheiden, die Sicherheitsgruppe und die zugehörigen Dateisysteme zu löschen, werden alle in diesen Systemen gespeicherten Daten dauerhaft gelöscht. Wir empfehlen, Daten zu sichern oder die Daten einer neuen Sicherheitsgruppe zuzuweisen.

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die Amazon EFS-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/efs/>.
2. Löschen Sie alle Dateisysteme, die mit verknüpft sind `<RES-stack-name>-shared-storage-security-group`. Alternativ können Sie diese Dateisysteme einer anderen Sicherheitsgruppe zuweisen, um die Daten zu verwalten.
3. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
4. Löschen Sie das `<RES-stack-name>-shared-storage-security-group`.

Löschen der Amazon S3 S3-Buckets

Dieses Produkt ist so konfiguriert, dass der vom Produkt erstellte Amazon S3 S3-Bucket (für die Bereitstellung in einer Opt-in-Region) beibehalten wird, falls Sie den AWS CloudFormation Stack löschen möchten, um versehentlichen Datenverlust zu verhindern. Nach der Deinstallation des Produkts können Sie diesen S3-Bucket manuell löschen, wenn Sie die Daten nicht behalten müssen. Gehen Sie wie folgt vor, um den Amazon S3 S3-Bucket zu löschen.

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die Amazon S3 S3-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/s3/>.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Buckets aus.
3. Suchen Sie die `stack-name` S3-Buckets.
4. Wählen Sie jeden Amazon S3 S3-Bucket aus und wählen Sie dann Leer. Sie müssen jeden Bucket leeren.
5. Wählen Sie den S3-Bucket aus und wählen Sie Löschen.

Um S3-Buckets mit zu löschen AWS CLI, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
$ aws s3 rb s3://<bucket-name> --force
```

Note

Der `--force` Befehl leert den Inhalt des Buckets.

Konfigurationsleitfaden

Dieser Konfigurationshandbuch enthält nach der Bereitstellung Anleitungen für ein technisches Publikum, wie das Research and Engineering Studio am AWS Produkt weiter angepasst und integriert werden kann.

Themen

- [Identitätsverwaltung](#)
- [Subdomains erstellen](#)
- [Erstellen Sie ein ACM-Zertifikat](#)
- [CloudWatch Amazon-Protokolle](#)
- [Benutzerdefinierte Berechtigungsgrenzen festlegen](#)
- [RES-Ready konfigurieren AMIs](#)
- [Richten Sie nach der RES-Installation benutzerdefinierte Domänen ein](#)

Identitätsverwaltung

Research and Engineering Studio kann jeden SAML 2.0-kompatiblen Identitätsanbieter verwenden. Informationen zur Verwendung von Amazon Cognito als systemeigenem Benutzerverzeichnis, das es Benutzern ermöglicht, sich VDIs mit Cognito-Benutzeridentitäten am Webportal und unter Linux anzumelden, finden Sie unter. [Amazon Cognito Cognito-Benutzer einrichten](#) Wenn Sie RES mithilfe der externen Ressourcen bereitgestellt haben oder planen, IAM Identity Center zu verwenden, finden Sie weitere Informationen unter. [Single Sign-On \(SSO\) mit IAM Identity Center einrichten](#) Wenn Sie über einen eigenen SAML 2.0-kompatiblen Identitätsanbieter verfügen, finden Sie weitere Informationen unter. [Konfiguration Ihres Identitätsanbieters für Single Sign-On \(SSO\)](#)

Themen

- [Amazon Cognito Cognito-Benutzer einrichten](#)
- [Active Directory-Synchronisierung](#)
- [Single Sign-On \(SSO\) mit IAM Identity Center einrichten](#)
- [Konfiguration Ihres Identitätsanbieters für Single Sign-On \(SSO\)](#)
- [Passwörter für Benutzer einrichten](#)

Amazon Cognito Cognito-Benutzer einrichten

Research and Engineering Studio (RES) ermöglicht es Ihnen, Amazon Cognito als systemeigenes Benutzerverzeichnis einzurichten. Auf diese Weise können sich Benutzer VDIs mit Amazon Cognito Cognito-Benutzeridentitäten im Webportal und auf Linux-Basis anmelden. Administratoren können mithilfe einer CSV-Datei aus der Konsole mehrere Benutzer in den Benutzerpool importieren. AWS Weitere Informationen zum Massenimport von Benutzern finden Sie unter [Benutzer aus einer CSV-Datei in Benutzerpools importieren](#) im Amazon Cognito Developer Guide. RES unterstützt die gleichzeitige Verwendung eines auf Amazon Cognito basierenden systemeigenen Benutzerverzeichnisses und SSO.

Administrative Einrichtung

Um als RES-Administrator die RES-Umgebung für die Verwendung von Amazon Cognito als Benutzerverzeichnis zu konfigurieren, aktivieren Sie die Schaltfläche Amazon Cognito als Benutzerverzeichnis verwenden auf der Identitätsverwaltungsseite, auf die Sie von der Seite Environment Management aus zugreifen können. Um Benutzern die Selbstregistrierung zu ermöglichen, klicken Sie auf derselben Seite auf die Schaltfläche Benutzerselbstregistrierung.

RES > Environment Management > Identity Management

Identities Management

Manage user identities

AWS Cognito Directory

Cognito user pool metadata. Use this for debugging issues related to the Cognito user pool.

Provider Name

cognito-idp

User Pool Id

[us-west-1_CT13SJMAD](#)

Domain URL

<https://res-cafar-9ef59aa3-ff5a-4e94-8938-76861e1ef7c1.auth.us-west-1.amazoncognito.com>

Provider URL

https://cognito-idp.us-west-1.amazonaws.com/us-west-1_CT13SJMAD

Use AWS Cognito as user directory

Enable this for small scale user cases involving 50 or less users. User sign in through their username and password. Recommended for small teams or for demo purposes.

Enabled

User self registration

Let anyone sign up for a Cognito user account through the UI

Enabled

Ablauf der Benutzeranmeldung up/sign

Wenn die Benutzerselbstregistrierung aktiviert ist, können Sie Ihren Benutzern die URL Ihrer Webanwendung geben. Dort finden Benutzer eine Option mit der Aufschrift **Noch kein Benutzer? Melde dich hier an.**

The image shows a sign-in page for 'Research and Engineering Studio'. At the top, it displays the service name and the region 'res-new (us-west-2)'. Below this, there are two input fields: one for 'Username' with the placeholder text 'Enter your account's username' and one for 'Password' with the placeholder text 'Enter your account's password'. A prominent blue 'Sign In' button is centered below the fields. Underneath the button, there are three links: 'Forgot Password?', 'Not a user yet? Sign up here', and 'Verify account'.

Copyright 2023 Amazon Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.

Ablauf der Registrierung

Nutzer, die sich für **Noch kein Nutzer** entschieden haben? Wenn Sie sich hier anmelden, werden Sie aufgefordert, ihre E-Mail-Adresse und ihr Passwort einzugeben, um ein Konto zu erstellen.

Create account

Email

Password

Minimum 8 characters with numbers and special symbols (@#\$\$*&)

Re-enter password

Create account

Copyright 2023 Amazon Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.

Im Rahmen des Anmeldevorgangs werden die Benutzer aufgefordert, den Bestätigungscode einzugeben, den sie in ihrer E-Mail erhalten haben, um den Anmeldevorgang abzuschließen.

Verify email address

To verify your email, we've sent a verification code to your email.

Email

Verification Code
Enter the verification code

Verify

[Resend verification code](#)

Copyright 2023 Amazon Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.

Wenn die Selbstregistrierung deaktiviert ist, wird den Benutzern der Anmeldelink nicht angezeigt. Administratoren müssen die Benutzer in Amazon Cognito außerhalb von RES konfigurieren. (Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen von Benutzerkonten als Administrator](#) im Amazon Cognito Developer Guide.)

Research and Engineering Studio

res-new (us-west-2)

Username
Enter your account's username

Password
Enter your account's password

Sign In

[Forgot Password?](#)

Copyright 2023 Amazon Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.

Optionen auf der Anmeldeseite

Wenn sowohl SSO als auch Amazon Cognito aktiviert sind, wird eine Option zur Anmeldung mit Organisations-SSO angezeigt. Wenn Benutzer auf diese Option klicken, werden sie auf ihre SSO-Anmeldeseite weitergeleitet. Standardmäßig authentifizieren sich Benutzer bei Amazon Cognito, wenn es aktiviert ist.

Research and Engineering Studio

res-new(us-west-2)

Username
Enter your account's username

Password
Enter your account's password

Sign In

[Forgot Password?](#)

[Not a user yet? Sign up here](#)

[Verify account](#)

[Sign in with organization SSO](#)

Copyright 2023 Amazon Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.

Beschränkungen

- Ihr Amazon Cognito Cognito-Gruppenname darf aus maximal sechs Buchstaben bestehen. Es werden nur Kleinbuchstaben akzeptiert.
- Die Amazon Cognito Cognito-Registrierung erlaubt nicht zwei E-Mail-Adressen mit demselben Benutzernamen, aber einer unterschiedlichen Domainadresse.
- Wenn sowohl Active Directory als auch Amazon Cognito aktiviert sind und das System einen doppelten Benutzernamen erkennt, dürfen sich nur Active Directory-Benutzer authentifizieren. Administratoren sollten Maßnahmen ergreifen, um doppelte Benutzernamen zwischen Amazon Cognito und ihrem Active Directory nicht zu konfigurieren.

- Cognito-Benutzer dürfen Windows-basiert nicht starten, VDIs da RES die Amazon Cognito-basierte Authentifizierung für Windows-Instances nicht unterstützt.

Administratorgruppe für Amazon Cognito Cognito-Benutzer

Standardmäßig gewährt RES Cognito-Benutzern innerhalb der admins Gruppe Administratorrechte. Um Benutzer zur admins Cognito-Gruppe hinzuzufügen:

1. Navigieren Sie zur [Amazon Cognito Cognito-Konsole](#) und wählen Sie den vorhandenen Benutzerpool aus, der für RES verwendet wird.
2. Navigieren Sie unter Benutzerverwaltung zu Gruppen und wählen Sie dann Gruppe erstellen aus.
3. Geben Sie auf der Seite Gruppe erstellen im Feld Gruppenname den Wert einadmins.
4. Wählen Sie die admins Gruppe aus, die Sie erstellt haben, und wählen Sie Benutzer zur Gruppe hinzufügen, um Cognito-Benutzer hinzuzufügen.
5. Starten Sie die Cognito-Synchronisierung manuell, indem Sie wie folgt vorgehen [Synchronisierung](#).

Nach einer erfolgreichen Amazon Cognito-Synchronisierung erhalten Benutzer, die der admins Gruppe hinzugefügt wurden, Administratorrechte.

Synchronisierung

RES synchronisiert seine Datenbank stündlich mit Benutzer- und Gruppeninformationen von Amazon Cognito. Allen Benutzern, die der Gruppe „Admins“ angehören, wird in ihrer Gruppe das Sudo-Recht eingeräumt. VDIs

Sie können die Synchronisierung auch manuell von der Lambda-Konsole aus initiieren.

Initiieren Sie den Synchronisierungsvorgang manuell:

1. Öffnen Sie die [Lambda-Konsole](#).
2. Suchen Sie nach dem Cognito Sync Lambda. Dieses Lambda folgt dieser Namenskonvention: `{RES_ENVIRONMENT_NAME}_cognito-sync-lambda`.
3. Wählen Sie Test aus.
4. Wählen Sie im Abschnitt Testereignis oben rechts die Schaltfläche Testen aus. Das Format des Hauptteils des Ereignisses spielt keine Rolle.

Sicherheitsüberlegungen für Cognito

Vor der Version 2024.12 war die [Protokollierung von Benutzeraktivitäten](#), die Teil der Amazon Cognito Plus-Planfunktion ist, standardmäßig aktiviert. Wir haben dies aus unserer Basisbereitstellung entfernt, um Kunden, die RES testen möchten, Kosten zu sparen. Sie können diese Funktion bei Bedarf wieder aktivieren, um sie an die Cloud-Sicherheitseinstellungen Ihres Unternehmens anzupassen.

Active Directory-Synchronisierung

Laufzeit-Konfiguration

Alle CFN-Parameter, die sich auf Active Directory (AD) beziehen, sind während der Installation optional.

Active Directory details - Optional**ActiveDirectoryName - Optional**

Please provide the Fully Qualified Domain Name (FQDN) for your Active Directory. For example, developer.res.hpc.aws.dev

ADShortName - Optional

Please provide the short name in Active directory

LDAPBase - Optional

Please provide the Active Directory base string Distinguished Name (DN) For example, dc=developer,dc=res,dc=hpc,dc=aws,dc=dev

LDAPConnectionURI - Optional

Please provide the active directory connection URI (e.g. ldap://www.example.com)

ServiceAccountCredentialsSecretArn - Optional

Directory Service Root (Service Account) Credentials Secret ARN. The username and password for the Active Directory ServiceAccount user formatted as a username:password key/value pair.

UsersOU - Optional

Please provide Users Organization Unit in your active directory for example, OU=Users,DC=RES,DC=example,DC=internal

GroupsOU - Optional

Please provide user groups Organization Unit in your active directory

SudoersGroupName - Optional

Please provide group name of users who will be able to sudo in your active directory

ComputersOU - Optional

Please provide Organization Unit for compute and storage servers in your active directory

DomainTLSCertificateSecretArn - Optional

AD Domain TLS Certificate Secret ARN

EnableLdapIDMapping - Optional

Set to False to use the uidNumbers and gidNumbers for users and group from the provided AD. Otherwise set to True.

DisableADJoin - Optional

Set to True to prevent linux hosts from joining the Directory Domain. Otherwise set to False

ServiceAccountUserDN - Optional

Provide the Distinguished name (DN) of the service account user in the Active Directory

Stellen Sie für jeden geheimen ARN, der zur Laufzeit bereitgestellt wird (z. B. ServiceAccountCredentialsSecretArn oder DomainTLSCertificateSecretArn), sicher, dass Sie dem Secret die folgenden Tags hinzufügen, damit RES die Berechtigungen zum Lesen des geheimen Werts erhält:

- Schlüssel: `res:EnvironmentName` Wert: *<your RES environment name>*
- Schlüssel: `res:ModuleName` Wert: `directoryservice`

Alle AD-Konfigurationsaktualisierungen im Webportal werden bei der nächsten geplanten AD-Synchronisierung (stündlich) automatisch übernommen. Benutzer müssen SSO möglicherweise neu konfigurieren, nachdem sie die AD-Konfiguration geändert haben (z. B. wenn sie zu einem anderen AD wechseln).

Nach der Erstinstallation können Administratoren die AD-Konfiguration im RES-Webportal auf der Identitätsverwaltungsseite einsehen oder bearbeiten:

Active Directory Domain [↗](#)

Configuration setting for a specific AD domain

[Start AD Synchronization](#)

Latest AD synchronization completed at 3/5/2025, 3:01:16 PM

| | | |
|---|--|--|
| <p>Domain Name corp.res.com</p> <p>LDAP Connection URI ldap://corp.res.com</p> <p>Users OU OU=Users,OU=RES,OU=CORP,DC=corp,DC=res,DC=com</p> <p>Groups Filter -</p> <p>Enable LDAP ID Mapping true</p> | <p>Short Name (NETBIOS) CORP</p> <p>Service Account User DN 🔗 CN=ServiceAccount,OU=Users,OU=CORP,DC=corp,DC=res,DC=com</p> <p>Users Filter -</p> <p>Sudoers Group Name RESAdministrators</p> <p>Disable AD Join false</p> | <p>LDAP Base dc=corp,dc=res,dc=com</p> <p>Service Account Credentials Secret ARN 🔗 arn:aws:secretsmanager:us-east-1:905418417732:secret:CredentialsSecret-res-deploy-RESExternal-GZBJSYJBLAW4-DirectoryService-1AUMFPSAPKV6E-TVYM7Q</p> <p>Groups OU OU=Users,OU=RES,OU=CORP,DC=corp,DC=res,DC=com</p> <p>Computers OU OU=Computers,OU=RES,OU=CORP,DC=corp,DC=res,DC=com</p> <p>Domain TLS Certificate Secret ARN -</p> |
|---|--|--|

Active Directory Synchronization

X

Active Directory Name
Type the name for the Active Directory. It does not need to match the portal domain name.

Short Name (NETBIOS)
Provide the short name for the Active Directory. This is also called the netBIOS name.

Service Account User DN
Provide the distinguished name (DN) of the service account user in Directory.

Service Account Credentials Secret ARN
Provide a Secret ARN which contains the username and password for the Active Directory ServiceAccount user, formatted as a username:password key/value pair.

The secret should contain the username and password in the format username:password.

LDAP Connection URI
Specify the connection URI for the Active Directory server.

LDAP Base
Specify the LDAP path within the directory hierarchy.

Disable Active Directory Join
To prevent Linux hosts from joining the directory domain, check the box. Otherwise, leave in the default setting of unchecked.

Enable LDAP ID Mapping
Determines if UID and GID numbers are generated by SSSD or if the numbers provided by the AD are used. Check to use SSSD generated UID and GID, or uncheck to use UID and GID provided by the AD. For most cases this parameter should be checked.

Organizational Units (OU)
Provide the Organizational Unit within AD that will sync.

Users OU

Groups OU

Computers OU

Sudoers Group Name
Provide the group name that contains all users with sudoer access on instances at install and administrator access on RES.

► **Additional Settings**

Cancel
Submit

Zusätzliche Einstellungen

Filter

Administratoren können die zu synchronisierenden Benutzer oder Gruppen mithilfe der Optionen Benutzerfilter und Gruppenfilter filtern. Die Filter müssen der [LDAP-Filtersyntax](#) folgen. Ein Beispielfilter ist:

```
(sAMAccountname=<user>)
```

Benutzerdefinierte SSSD-Parameter

Administratoren können ein Wörterbuch mit Schlüssel-Wert-Paaren bereitstellen, das SSSD-Parameter und Werte enthält, um sie in den [domain_type/DOMAIN_NAME] Abschnitt der SSSD-Konfigurationsdatei auf Cluster-Instances zu schreiben. RES wendet die SSSD-Updates automatisch an — es startet den SSSD-Dienst auf Clusterinstanzen neu und löst den AD-Synchronisierungsprozess aus.

Einige gängige benutzerdefinierte SSSD-Einstellungen sind:

- `enumerate`- Auf 'true' setzen, um alle Benutzer- und Gruppeneinträge aus dem Verzeichnisdienst zwischenspeichern. Wenn Sie dies deaktivieren, könnte es zu einer kurzen Verzögerung bei der ersten Anmeldung der Benutzer kommen.
- `ldap_id_mapping`- Auf „true“ setzen, um LDAP/AD Benutzer und Gruppe dem lokalen System UIDs und GIDs dem Linux-System IDs zuzuordnen. Wenn Sie dies aktivieren, kann die Kompatibilität mit vorhandenen POSIX-Skripten und -Anwendungen verbessert werden.

Eine vollständige Beschreibung der SSSD-Konfigurationsdatei finden Sie in den Linux-Manpages für SSSD

Additional SSSD Configuration - optional

Provide additional SSSD configs for your AD domain.

| Key | Value |
|-----------------------|-------|
| ldap_id_mapping | true |
| join_active_directory | true |

[Add Parameter](#)

Die SSSD-Parameter und -Werte müssen mit der RES-SSSD-Konfiguration kompatibel sein, wie hier beschrieben:

- `id_provider` wird intern von RES festgelegt und darf nicht geändert werden.
- AD-bezogene Konfigurationen `ldap_uri`, einschließlich `ldap_default_bind_dn` und `ldap_search_base`, `ldap_default_auth_tok` werden auf der Grundlage der anderen bereitgestellten AD-Konfigurationen festgelegt und dürfen nicht geändert werden.

Im folgenden Beispiel wird die Debug-Ebene für SSSD-Protokolle aktiviert:

Additional SSSD Configuration - optional

Provide additional SSSD configs for your AD domain.

| Key | Value |
|-----------------------|---------|
| ldap_id_mapping | true |
| join_active_directory | true |
| debug_level | 0xFFFF0 |

[Remove](#)

[Add Parameter](#)

E-Mail-Update nach der ersten AD-Synchronisierung (Version 2025.09)

Wenn sich die E-Mail-Adresse eines Active Directory-Benutzers geändert hat, können Administratoren die AD-Synchronisierung manuell starten oder auf die nächste geplante AD-Synchronisierung warten, bis die Änderung übernommen und mit RES synchronisiert wird.

Wie kann die Synchronisierung manuell gestartet oder gestoppt werden (Version 2025.03 und höher)

Navigieren Sie zur Identitätsverwaltungsseite und klicken Sie im Active Directory-Domänencontainer auf die Schaltfläche AD-Synchronisierung starten, um bei Bedarf eine AD-Synchronisierung auszulösen.

Active Directory Domain ✎

Configuration setting for a specific AD domain

Start AD Synchronization

| | | |
|--|---|--|
| <p>Domain Name corp.res.com</p> | <p>Short Name (NETBIOS) CORP</p> | <p>LDAP Base dc=corp,dc=res,dc=com</p> |
| <p>LDAP Connection URI ldap://corp.res.com</p> | <p>Service Account User DN 🔑 CN=ServiceAccount,OU=Users,OU=CORP,DC=corp,DC=res,DC=com</p> | <p>Service Account Credentials Secret ARN 🔑 arn:aws:secretsmanager:us-west-2:590184128708:secret:RESServiceAccountCredentialsSecret-ISyIRg</p> |
| <p>Users OU OU=Users,OU=RES,OU=CORP,DC=corp,DC=res,DC=com</p> | <p>Users Filter -</p> | <p>Groups OU OU=Users,OU=RES,OU=CORP,DC=corp,DC=res,DC=com</p> |
| <p>Groups Filter -</p> | <p>Sudoers Group Name RESAdministrators</p> | <p>Computers OU OU=Computers,OU=RES,OU=CORP,DC=corp,DC=res,DC=com</p> |
| <p>Enable LDAP ID Mapping true</p> | <p>Disable AD Join false</p> | <p>Domain TLS Certificate Secret ARN -</p> |
| <p>Additional SSSD Configuration -</p> | | |

Um eine laufende AD-Synchronisierung zu beenden, klicken Sie im Active Directory-Domänencontainer auf die Schaltfläche AD-Synchronisierung beenden.

Active Directory Domain

Configuration setting for a specific AD domain

AD Synchronization in progress... [Stop AD Synchronization](#)

Latest AD synchronization initialized at 2/20/2025, 3:20:19 PM

| | | |
|--|--|---|
| Domain Name corp.res.com | Short Name (NETBIOS) CORP | LDAP Base dc=corp,dc=res,dc=com |
| LDAP Connection URI ldap://corp.res.com | Service Account User DN CN=ServiceAccount,OU=Users,OU=CORP,DC=corp,DC=res,DC=com | Service Account Credentials Secret ARN arn:aws:secretsmanager:us-west-2:590184128708:secret:RESServiceAccountCredentialsSecret-ISyIRg |
| Users OU OU=Users,OU=RES,OU=CORP,DC=corp,DC=res,DC=com | Users Filter - | Groups OU OU=Users,OU=RES,OU=CORP,DC=corp,DC=res,DC=com |
| Groups Filter - | Sudoers Group Name RESAdministrators | Computers OU OU=Computers,OU=RES,OU=CORP,DC=corp,DC=res,DC=com |
| Enable LDAP ID Mapping true | Disable AD Join false | Domain TLS Certificate Secret ARN - |
| Additional SSSD Configuration - | | |

Sie können auch den AD-Synchronisierungsstatus und die letzte Synchronisierungszeit im Active Directory-Domänencontainer überprüfen.

Active Directory Domain

Configuration setting for a specific AD domain

[Start AD Synchronization](#)

Latest AD synchronization completed at 2/20/2025, 3:21:00 PM

| | | |
|--|--|---|
| Domain Name corp.res.com | Short Name (NETBIOS) CORP | LDAP Base dc=corp,dc=res,dc=com |
| LDAP Connection URI ldap://corp.res.com | Service Account User DN CN=ServiceAccount,OU=Users,OU=CORP,DC=corp,DC=res,DC=com | Service Account Credentials Secret ARN arn:aws:secretsmanager:us-west-2:590184128708:secret:RESServiceAccountCredentialsSecret-ISyIRg |
| Users OU OU=Users,OU=RES,OU=CORP,DC=corp,DC=res,DC=com | Users Filter - | Groups OU OU=Users,OU=RES,OU=CORP,DC=corp,DC=res,DC=com |
| Groups Filter - | Sudoers Group Name RESAdministrators | Computers OU OU=Computers,OU=RES,OU=CORP,DC=corp,DC=res,DC=com |
| Enable LDAP ID Mapping true | Disable AD Join false | Domain TLS Certificate Secret ARN - |
| Additional SSSD Configuration - | | |

Wie führe ich die Synchronisierung manuell aus (Version 2024.12 und 2024.12.01)

Der Active Directory-Synchronisierungsprozess wurde vom Cluster Manager-Infrastrukturhost auf eine einmalige Amazon Elastic Container Service (ECS) -Aufgabe im Hintergrund verschoben. Der Prozess ist so geplant, dass er stündlich ausgeführt wird, und Sie können eine laufende ECS-Aufgabe in der Amazon ECS-Konsole unter dem `<res-environment-name>-ad-sync-cluster` Cluster finden, während sie in Bearbeitung ist.

Um ihn manuell zu starten:

1. Navigieren Sie zur [Lambda-Konsole](#) und suchen Sie nach dem aufgerufenen Lambda. `<res-environment>-scheduled-ad-sync`
2. Öffnen Sie die Lambda-Funktion und gehen Sie zu Test
3. Geben Sie im Event-JSON Folgendes ein:

```
{
  "detail-type": "Scheduled Event"
}
```

4. Wählen Sie Test aus.
5. Beachten Sie die Protokolle der laufenden AD Sync-Aufgabe unter CloudWatch→ Protokollgruppen →/`<environment-name>/ad-sync`. Sie sehen die Protokolle aller laufenden ECS-Aufgaben. Wählen Sie die neueste Version aus, um die Protokolle anzuzeigen.

Note

- Wenn Sie die AD-Parameter ändern oder AD-Filter hinzufügen, fügt RES die neuen Benutzer anhand der neu angegebenen Parameter hinzu und entfernt Benutzer, die zuvor synchronisiert wurden und nicht mehr im LDAP-Suchbereich enthalten sind.
- RES kann keine Dateien entfernen `user/group`, die aktiv einem Projekt zugewiesen sind. Sie müssen Benutzer aus Projekten entfernen, damit RES sie aus der Umgebung entfernt.

SSO-Konfiguration

Nach der Bereitstellung der AD-Konfiguration müssen Benutzer Single Sign-On (SSO) einrichten, um sich als AD-Benutzer beim RES-Webportal anmelden zu können. Die SSO-Konfiguration wurde

von der Seite Allgemeine Einstellungen auf die neue Identitätsverwaltungsseite verschoben. Weitere Informationen zur Einrichtung von SSO finden Sie unter [Identitätsverwaltung](#).

Single Sign-On (SSO) mit IAM Identity Center einrichten

Wenn Sie noch kein Identity Center haben, das mit dem verwalteten Active Directory verbunden ist, beginnen Sie mit [Schritt 1: Richten Sie ein Identitätscenter ein](#). Wenn Sie bereits ein Identity Center haben, das mit dem verwalteten Active Directory verbunden ist, beginnen Sie mit [Schritt 2: Connect zu einem Identitätscenter her](#).

Note

Wenn Sie in einer GovCloud Region bereitstellen, richten Sie SSO in dem AWS GovCloud (US) Partitionskonto ein, in dem Sie Research and Engineering Studio bereitgestellt haben.

Schritt 1: Richten Sie ein Identitätscenter ein

IAM Identity Center aktivieren

1. Melden Sie sich bei der [AWS Identity and Access Management -Konsole](#) an.
2. Öffnen Sie das Identity Center.
3. Wählen Sie Enable (Aktivieren) aus.
4. Wählen Sie Aktivieren mit AWS Organizations.
5. Klicken Sie auf Weiter.

Note

Stellen Sie sicher, dass Sie sich in derselben Region befinden, in der Sie Ihr verwaltetes Active Directory haben.

IAM Identity Center mit einem verwalteten Active Directory verbinden

Nachdem Sie IAM Identity Center aktiviert haben, führen Sie die folgenden empfohlenen Einrichtungsschritte durch:

1. Wählen Sie im Navigationsbereich Settings (Einstellungen).

2. Wählen Sie unter Identitätsquelle die Option Aktionen und dann Identitätsquelle ändern aus.
3. Wählen Sie unter Bestehende Verzeichnisse Ihr Verzeichnis aus.
4. Wählen Sie Weiter aus.
5. Überprüfen Sie Ihre Änderungen und geben Sie sie **ACCEPT** in das Bestätigungsfeld ein.
6. Wählen Sie Identitätsquelle ändern aus.

Benutzer und Gruppen mit Identity Center synchronisieren

Sobald die vorgenommenen Änderungen abgeschlossen [IAM Identity Center mit einem verwalteten Active Directory verbinden](#) sind, erscheint ein grünes Bestätigungsbanner.

1. Wählen Sie im Bestätigungsbanner die Option Geführte Einrichtung starten aus.
2. Wählen Sie unter Attributzuordnungen konfigurieren die Option Weiter aus.
3. Geben Sie im Abschnitt Benutzer die Benutzer ein, die Sie synchronisieren möchten.
4. Wählen Sie Hinzufügen aus.
5. Wählen Sie Weiter aus.
6. Überprüfen Sie Ihre Änderungen und wählen Sie dann Konfiguration speichern.
7. Der Synchronisierungsvorgang kann einige Minuten dauern. Wenn Sie eine Warnmeldung darüber erhalten, dass Benutzer nicht synchronisieren, wählen Sie Synchronisierung fortsetzen.

Aktivieren von Benutzern

1. Wählen Sie im Menü Benutzer aus.
2. Wählen Sie die Benutzer aus, für die Sie den Zugriff aktivieren möchten.
3. Wählen Sie Benutzerzugriff aktivieren.

Schritt 2: Connect zu einem Identitätscenter her

Einrichtung der Anwendung im IAM Identity Center

1. Öffnen Sie die [IAM-Identity-Center-Konsole](#).
2. Wählen Sie Applications (Anwendungen).
3. Wählen Sie Anwendung hinzufügen.

4. Wählen Sie unter Setup-Präferenz die Option Ich habe eine Anwendung, die ich einrichten möchte aus.
5. Wählen Sie unter Anwendungstyp die Option SAML 2.0 aus.
6. Wählen Sie Weiter aus.
7. Geben Sie den Anzeigenamen und die Beschreibung ein, die Sie verwenden möchten.
8. Kopieren Sie unter IAM Identity Center-Metadaten den Link für die SAML-Metadatenfile von IAM Identity Center. Sie benötigen dies, wenn Sie IAM Identity Center mit dem RES-Portal konfigurieren.
9. Geben Sie unter Anwendungseigenschaften die Start-URL Ihrer Anwendung ein. Beispiel, `<your-portal-domain>/sso`.
10. Geben Sie unter ACS-URL der Anwendung die Umleitungs-URL aus dem RES-Portal ein. Um das zu finden:
 - a. Wählen Sie unter Umgebungsmanagement die Option Allgemeine Einstellungen aus.
 - b. Wählen Sie die Registerkarte Identitätsanbieter aus.
 - c. Unter Single Sign-On finden Sie die SAML-Umleitungs-URL.
11. Geben Sie unter Anwendungs-SAML-Zielgruppe die Amazon Cognito Cognito-URN ein.

Um die Urne zu erstellen:

- a. Öffnen Sie im RES-Portal die Allgemeinen Einstellungen.
- b. Suchen Sie auf der Registerkarte Identitätsanbieter nach der Benutzerpool-ID.
- c. Fügen Sie die Benutzerpool-ID zu dieser Zeichenfolge hinzu:

```
urn:amazon:cognito:sp:<user_pool_id>
```

12. Nachdem Sie die Amazon Cognito Cognito-URN eingegeben haben, wählen Sie Submit.

Konfiguration von Attributzuordnungen für die Anwendung

1. Öffnen Sie im Identity Center die Details für Ihre erstellte Anwendung.
2. Wählen Sie Aktionen und anschließend Attributzuordnungen bearbeiten aus.
3. Geben Sie unter Betreff ein. **`#{user:email}`**
4. Wählen Sie unter Format die Option E-Mail-Adresse aus.
5. Wählen Sie Neue Attributzuordnung hinzufügen aus.

6. Geben Sie in der Anwendung unter Benutzerattribut „E-Mail“ ein.
7. Geben Sie unter Zuordnungen zu diesem Zeichenkettenwert oder Benutzerattribut in IAM Identity Center den folgenden Wert ein. **`#{user:email}`**
8. Geben Sie unter Format den Wert „nicht spezifiziert“ ein.
9. Wählen Sie Änderungen speichern aus.

Benutzer zur Anwendung in IAM Identity Center hinzufügen

1. Öffnen Sie im Identity Center die Option Zugewiesene Benutzer für Ihre erstellte Anwendung und wählen Sie Benutzer zuweisen aus.
2. Wählen Sie die Benutzer aus, denen Sie Anwendungszugriff zuweisen möchten.
3. Wählen Sie Assign users (Benutzer zuweisen) aus.

Einrichtung von IAM Identity Center in der RES-Umgebung

1. Öffnen Sie in der Research and Engineering Studio-Umgebung unter Umgebungsmanagement die Option Allgemeine Einstellungen.
2. Öffnen Sie die Registerkarte Identitätsanbieter.
3. Wählen Sie unter Single Sign-On die Option Bearbeiten (neben Status) aus.
4. Füllen Sie das Formular mit den folgenden Informationen aus:
 - a. Wählen Sie SAML.
 - b. Geben Sie unter Anbietername einen benutzerfreundlichen Namen ein.
 - c. Wählen Sie „Endpunkt-URL für Metadaten-Dokument eingeben“.
 - d. Geben Sie die URL ein, die Sie währenddessen kopiert haben [Einrichtung der Anwendung im IAM Identity Center](#).
 - e. Geben Sie unter E-Mail-Attribut des Anbieters „E-Mail“ ein.
 - f. Wählen Sie Absenden aus.
5. Aktualisieren Sie die Seite und überprüfen Sie, ob der Status als aktiviert angezeigt wird.

Konfiguration Ihres Identitätsanbieters für Single Sign-On (SSO)

Research and Engineering Studio lässt sich in jeden SAML 2.0-Identitätsanbieter integrieren, um den Benutzerzugriff auf das RES-Portal zu authentifizieren. Diese Schritte enthalten Anweisungen zur

Integration mit dem von Ihnen ausgewählten SAML 2.0-Identitätsanbieter. Wenn Sie beabsichtigen, IAM Identity Center zu verwenden, finden Sie weitere Informationen unter [Single Sign-On \(SSO\) mit IAM Identity Center einrichten](#)

Note

Die E-Mail-Adresse des Benutzers muss in der IDP-SAML-Assertion und in Active Directory übereinstimmen. Sie müssen Ihren Identitätsanbieter mit Ihrem Active Directory verbinden und Benutzer regelmäßig synchronisieren.

Themen

- [Konfigurieren Sie Ihren Identitätsanbieter](#)
- [Konfigurieren Sie RES für die Verwendung Ihres Identitätsanbieters](#)
- [Konfiguration Ihres Identitätsanbieters in einer Umgebung außerhalb der Produktionsumgebung](#)
- [Debuggen von SAML-IdP-Problemen](#)

Konfigurieren Sie Ihren Identitätsanbieter

Dieser Abschnitt enthält die Schritte zur Konfiguration Ihres Identitätsanbieters mit Informationen aus dem RES Amazon Cognito Cognito-Benutzerpool.

1. RES geht davon aus, dass Sie über ein AD (AWS Managed AD oder ein selbst bereitgestelltes AD) mit den Benutzeridentitäten verfügen, die Zugriff auf das RES-Portal und die Projekte haben. Connect Sie Ihr AD mit Ihrem Identitätsdienstanbieter und synchronisieren Sie die Benutzeridentitäten. In der Dokumentation Ihres Identitätsanbieters erfahren Sie, wie Sie Ihr AD verbinden und Benutzeridentitäten synchronisieren können. Weitere Informationen finden Sie beispielsweise [unter Verwenden von Active Directory als Identitätsquelle](#) im AWS IAM Identity Center Benutzerhandbuch.
2. Konfigurieren Sie eine SAML 2.0-Anwendung für RES in Ihrem Identity Provider (IdP). Diese Konfiguration erfordert die folgenden Parameter:
 - SAML-Umleitungs-URL — Die URL, die Ihr IdP verwendet, um die SAML 2.0-Antwort an den Dienstanbieter zu senden.


Note

Je nach IdP kann die SAML-Umleitungs-URL einen anderen Namen haben:

- URL der Anwendung
- URL des Assertion Consumer Service (ACS)
- ACS-POST-Bindungs-URL

Um die URL zu erhalten

1. Melden Sie sich bei RES als Administrator oder Clusteradmin an.
 2. Navigieren Sie zu Environment Management ⇒ Allgemeine Einstellungen ⇒ Identity Provider.
 3. Wählen Sie SAML-Umleitungs-URL.
- SAML-Zielgruppen-URI — Die eindeutige ID der SAML-Zielgruppenentität auf der Seite des Diensteanbieters.

 Note

Je nach IdP kann die SAML-Zielgruppen-URI einen anderen Namen haben:

- ClientID
- SAML-Zielgruppe der Anwendung
- SP-Entitäts-ID

Geben Sie die Eingabe im folgenden Format an.

```
urn:amazon:cognito:sp:user-pool-id
```

Um Ihre SAML-Zielgruppen-URI zu finden

1. Melden Sie sich bei RES als Administrator oder Clusteradmin an.
2. Navigieren Sie zu Environment Management ⇒ Allgemeine Einstellungen ⇒ Identity Provider.
3. Wählen Sie Benutzerpool-ID.

3. Für die SAML-Assertion, die an RES gesendet wird, muss die E-Mail-Adresse des Benutzers wie folgt fields/claims festgelegt sein:
- SAML-Betreff oder NameID
 - SAML-E-Mail
4. Ihr IdP trägt je fields/claims nach Konfiguration zur SAML-Assertion bei. RES benötigt diese Felder. Die meisten Anbieter füllen diese Felder standardmäßig automatisch aus. Beachten Sie die folgenden Feldeingaben und Werte, wenn Sie sie konfigurieren müssen.

- AudienceRestriction— Eingestellt auf `urn:amazon:cognito:sp:user-pool-id.user-pool-id` Ersetzen Sie es durch die ID Ihres Amazon Cognito Cognito-Benutzerpools.

```
<saml:AudienceRestriction>
  <saml:Audience> urn:amazon:cognito:sp:user-pool-id
</saml:AudienceRestriction>
```

- Antwort — Eingestellt InResponseTo auf `https://user-pool-domain/saml2/idpresponse` *user-pool-domain* Ersetzen Sie durch den Domainnamen Ihres Amazon Cognito Cognito-Benutzerpools.

```
<saml2p:Response
  Destination="http://user-pool-domain/saml2/idpresponse"
  ID="id123"
  InResponseTo="_dd0a3436-bc64-4679-a0c2-cb4454f04184"
  IssueInstant="Date-time stamp"
  Version="2.0"
  xmlns:saml2p="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
```

- SubjectConfirmationData— Stellen Sie Recipient Ihren `saml2/idpresponse` Benutzerpool-Endpoint und InResponseTo die ursprüngliche SAML-Anforderungs-ID ein.

```
<saml2:SubjectConfirmationData
  InResponseTo="_dd0a3436-bc64-4679-a0c2-cb4454f04184"
  NotOnOrAfter="Date-time stamp"
  Recipient="https://user-pool-domain/saml2/idpresponse"/>
```

- AuthnStatement— Konfigurieren Sie wie folgt:

```
<saml2:AuthnStatement AuthnInstant="2016-10-30T13:13:28.152TZ"
```

```
SessionIndex="32413b2e54db89c764fb96ya2k"  
SessionNotOnOrAfter="2016-10-30T13:13:28">  
  <saml2:SubjectLocality />  
  <saml2:AuthnContext>  
  
    <saml2:AuthnContextClassRef>urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:Password</  
saml2:AuthnContextClassRef>  
    </saml2:AuthnContext>  
</saml2:AuthnStatement>
```

5. Wenn Ihre SAML-Anwendung über ein Abmelde-URL-Feld verfügt, setzen Sie es auf: *<domain-url>/saml2/logout*

Um die Domain-URL zu erhalten

1. Melden Sie sich bei RES als Administrator oder Clusteradmin an.
 2. Navigieren Sie zu Environment Management ⇒ Allgemeine Einstellungen ⇒ Identity Provider.
 3. Wählen Sie Domain-URL.
6. Wenn Ihr IdP ein Signaturzertifikat akzeptiert, um Vertrauen mit Amazon Cognito aufzubauen, laden Sie das Amazon Cognito-Signaturzertifikat herunter und laden Sie es in Ihren IdP hoch.

Um das Signaturzertifikat zu erhalten

1. Öffnen Sie die [Amazon-Cognito-Konsole](#).
2. Wählen Sie Ihren Benutzerpool aus. Ihr Benutzerpool sollte es sein *res-**<environment name>**-user-pool*.
3. Wählen Sie die Registerkarte Anmeldeerfahrung aus.
4. Wählen Sie im Abschnitt Anmeldung mit dem Federated Identity Provider die Option Signaturzertifikat anzeigen aus.

Cognito user pool sign-in [Info](#)

Users can sign in using their email address, phone number, or user name. User attributes, group memberships, and security settings will be stored and configured in your user pool.

Cognito user pool sign-in options

User name
Email

User name requirements

User names are not case sensitive


Federated identity provider sign-in (1) [Info](#)
[Refresh](#) [Delete](#) [Add identity provider](#) [View signing certificate](#)

Your app users can sign-in through external social identity providers like Facebook, Google, Amazon, or Apple, and through your on-prem directories via SAML or Open ID Connect.

< 1 >
⚙️

| Identity provider | Identity provider type | Created time | Last updated time |
|---|------------------------|--------------|-------------------|
| <input type="radio"/> idc | SAML | 2 weeks ago | 3 hours ago |

Sie können dieses Zertifikat verwenden, um Active Directory-IDP einzurichten `relying party trust`, einen hinzuzufügen und die SAML-Unterstützung für diese vertrauende Partei zu aktivieren.

 **Note**

Dies gilt nicht für Keycloak und IDC.

5. Nachdem die Einrichtung der Anwendung abgeschlossen ist, laden Sie die SAML 2.0-Anwendungsmetadaten (XML oder URL) herunter. Sie verwenden es im nächsten Abschnitt.

Konfigurieren Sie RES für die Verwendung Ihres Identitätsanbieters

Um das Single Sign-On-Setup für RES abzuschließen

1. Melden Sie sich bei RES als Administrator oder Clusteradmin an.
2. Navigieren Sie zu Environment Management ⇒ Allgemeine Einstellungen ⇒ Identity Provider.

Environment Settings

View and manage environment settings. [View Environment Status](#)

| | | |
|--------------------------------|-------------------------|--|
| Environment Name res-gaenv1 | AWS Region us-east-1 | S3 Bucket res-gaenv1-cluster-us-east-1-088837573664 |
|--------------------------------|-------------------------|--|

< General Network **Identity Provider** Directory Service Analytics Metrics CloudWatch Logs SES EC2 Bac >

Identity Provider

| | | |
|---|--|---|
| Provider Name cognito-idp | User Pool Id us-east-1_reuFsm8SE | Administrators Group Name administrators-cluster-group |
| Managers Group Name managers-cluster-group | Domain URL https://res-gaenv1-9d4688cf-5c14-48d0-990f-ce96d346a24c.auth.us-east-1.amazonaws.com | Provider URL https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com/us-east-1_reuFsm8SE |

Single Sign-On

| | | |
|-------------------|---|--|
| Status Enabled | SAML Redirect URL https://res-gaenv1-9d4688cf-5c14-48d0-990f-ce96d346a24c.auth.us-east-1.amazonaws.com/saml2/idpresponse | OIDC Redirect URL https://res-gaenv1-9d4688cf-5c14-48d0-990f-ce96d346a24c.auth.us-east-1.amazonaws.com/oauth2/idpresponse |
|-------------------|---|--|

- Wählen Sie unter Single Sign-On das Bearbeitungssymbol neben der Statusanzeige, um die Seite Single Sign-On-Konfiguration zu öffnen.

Single Sign On Configuration ✕

Identity Provider

Choose the third-party identity provider that you would like to configure.

SAML
Configure trust between Cognito and a SAML 2.0-compatible identity provider.

OIDC
Configure trust between Cognito and an OIDC identity provider,

Provider Name

Name used for the provider in cognito

Metadata Document Source

Provide a SAML metadata document. This document is issued by your SAML provider.

Upload metadata document

Enter metadata document endpoint URL

Metadata document

Provider Email Attribute

The Email attribute used to map email between your idp and the Amazon Cognito user pool

Refresh Token Expiration (hours)

Must be between 1 and 87600 (10 years)

- Wählen Sie als Identity Provider SAML aus.
- Geben Sie unter Anbieternamen einen eindeutigen Namen für Ihren Identitätsanbieter ein.

Note

Die folgenden Namen sind nicht zulässig:

- Cognito
- IdentityCenter

- Wählen Sie unter Metadaten-Dokumentquelle die entsprechende Option aus und laden Sie das Metadaten-XML-Dokument hoch oder geben Sie die URL vom Identity Provider an.
 - Geben Sie für das Anbieter-E-Mail-Attribut den Textwert einemail.
 - Wählen Sie Absenden aus.
- Laden Sie die Seite mit den Umgebungseinstellungen neu. Single Sign-On ist aktiviert, wenn die Konfiguration korrekt war.

Konfiguration Ihres Identitätsanbieters in einer Umgebung außerhalb der Produktionsumgebung

Wenn Sie die bereitgestellten [externen Ressourcen](#) verwendet haben, um eine RES-Umgebung außerhalb der Produktion zu erstellen, und IAM Identity Center als Ihren Identitätsanbieter konfiguriert haben, möchten Sie möglicherweise einen anderen Identitätsanbieter wie Okta konfigurieren. Das Formular zur RES-SSO-Aktivierung fragt nach drei Konfigurationsparametern:

- Anbietername — Kann nicht geändert werden
- Metadaten-Dokument oder URL — Kann geändert werden
- E-Mail-Attribut des Anbieters — Kann geändert werden

Gehen Sie wie folgt vor, um das Metadatendokument und das E-Mail-Attribut des Anbieters zu ändern:

- Melden Sie sich bei der Amazon-Cognito-Konsole an.
- Wählen Sie in der Navigation Benutzerpools aus.
- Wählen Sie Ihren Benutzerpool aus, um die Übersicht über den Benutzerpool anzuzeigen.
- Gehen Sie auf der Registerkarte Anmeldeerfahrung zur Anmeldung mit dem Federated Identity Provider und öffnen Sie Ihren konfigurierten Identity Provider.

5. Im Allgemeinen müssen Sie nur die Metadaten ändern und die Attributzuordnung unverändert lassen. Um die Attributzuordnung zu aktualisieren, wählen Sie Bearbeiten. Um das Metadaten-Dokument zu aktualisieren, wählen Sie „Metadaten ersetzen“.

Attribute mapping (1) [Info](#) Edit

View, add, and edit attribute mappings between SAML and your user pool. < 1 > ⚙

| User pool attribute | SAML attribute |
|---------------------|----------------|
| email | email |

Metadata document [Info](#) Replace metadata

View and update your SAML metadata. This document is issued by your SAML provider. It includes the issuer's name, expiration information, and keys that can be used to validate the response from the identity provider.

| | |
|---|--|
| <p>Metadata document source Enter metadata document endpoint URL</p> | <p>Metadata document endpoint URL https://portal.sso.us-west-2.amazonaws.com/saml/metadata/MDg4ODM3NTczNjY0X2lucy04M2EyYUcyMGUzZTFIMDI4</p> |
|---|--|

6. Wenn Sie die Attributzuordnung bearbeitet haben, müssen Sie die `<environment name>.cluster-settings` Tabelle in DynamoDB aktualisieren.
- a. Öffnen Sie die DynamoDB-Konsole und wählen Sie in der Navigation Tabellen aus.
 - b. Suchen Sie die `<environment name>.cluster-settings` Tabelle, wählen Sie sie aus und wählen Sie im Menü Aktionen die Option Elemente durchsuchen aus.
 - c. Gehen Sie unter Elemente scannen oder abfragen zu Filter und geben Sie die folgenden Parameter ein:
 - Name des Attributs — key
 - Wert — `identity-provider.cognito.sso_idp_provider_email_attribute`
 - d. Klicken Sie auf Ausführen.
7. Suchen Sie unter Zurückgegebene Artikel nach der `identity-provider.cognito.sso_idp_provider_email_attribute` Zeichenfolge und wählen Sie Bearbeiten, um die Zeichenfolge an Ihre Änderungen in Amazon Cognito anzupassen.

▼ Scan or query items

Scan Query

Select a table or index: Table - res-jan19.cluster-settings

Select attribute projection: All attributes

▼ Filters **6**

| Attribute name | Type | Condition | Value | |
|----------------|--------|-----------|-------------------|--------|
| key | String | Equal to | identity-provider | Remove |

Add filter

7 Run Reset

Completed. Read capacity units consumed: 13

Items returned (1)

| key (String) |
|--------------------------------|
| identity-provider.cognito.s... |

Edit String dialog: email

Save

Debuggen von SAML-IdP-Problemen

SAML-Tracer — Sie können diese Erweiterung für den Chrome-Browser verwenden, um SAML-Anfragen zu verfolgen und die SAML-Assertion-Werte zu überprüfen. Weitere Informationen finden Sie unter [SAML-Tracer](#) im Chrome Web Store.

SAML-Entwicklertools — OneLogin stellt Tools bereit, mit denen Sie den SAML-codierten Wert dekodieren und die erforderlichen Felder in der SAML-Assertion überprüfen können. Weitere Informationen finden Sie auf der Website unter [Base 64 Decode](#) + Inflate. OneLogin

Amazon CloudWatch Logs — Sie können Ihre CloudWatch RES-Protokolle in Logs auf Fehler oder Warnungen überprüfen. Ihre Protokolle befinden sich in einer Protokollgruppe mit dem Namensformat/*res-environment-name*/cluster-manager.

Amazon Cognito-Dokumentation — Weitere Informationen zur SAML-Integration mit Amazon Cognito finden Sie unter [Hinzufügen von SAML-Identitätsanbietern zu einem Benutzerpool](#) im Amazon Cognito Developer Guide.

Passwörter für Benutzer einrichten

1. Wählen Sie in der [Directory Service Konsole](#) das Verzeichnis für den erstellten Stack aus.
2. Wählen Sie im Menü Aktionen die Option Benutzerkennwort zurücksetzen aus.
3. Wählen Sie den Benutzer aus und geben Sie ein neues Passwort ein.
4. Wählen Sie Passwort zurücksetzen.

Subdomains erstellen

Wenn Sie eine benutzerdefinierte Domain verwenden, müssen Sie Subdomänen einrichten, um die Web- und VDI-Teile Ihres Portals zu unterstützen.

Note

Wenn Sie die Bereitstellung in einer GovCloud Region durchführen, richten Sie die Webanwendung und die VDI-Subdomänen im kommerziellen Partitionskonto ein, das die öffentlich gehostete Zone der Domäne hostet.

1. Öffnen Sie die [Route 53 53-Konsole](#).
2. Suchen Sie die Domain, die Sie erstellt haben, und wählen Sie Create Record aus.
3. Geben Sie „web“ als Datensatznamen ein.
4. Wählen Sie CNAME als Datensatztyp aus.
5. Geben Sie unter Value den Link ein, den Sie in der ersten E-Mail erhalten haben.
6. Wählen Sie Create records (Datensätze erstellen).
7. Rufen Sie die NLB-Adresse ab, um einen Datensatz für das VDC zu erstellen.
 - a. Öffnen Sie die [AWS CloudFormation -Konsole](#).
 - b. Wählen Sie <environment-name>-vdc.
 - c. Wählen Sie Ressourcen und öffnen Sie <environmentname>-vdc-external-nlb.
 - d. Kopieren Sie den DNS-Namen aus dem NLB.
8. Öffnen Sie die [Route 53 53-Konsole](#).
9. Suchen Sie Ihre Domain und wählen Sie Create Record aus.
10. Geben Sie unter Datensatzname den Wert einvdc.

11. Wählen Sie unter Datensatztyp die Option CNAME aus.
12. Geben Sie für den NLB den DNS ein.
13. Wählen Sie Datensatz erstellen.

Erstellen Sie ein ACM-Zertifikat

Standardmäßig hostet RES das Webportal unter einem Application Load Balancer, der die Domain amazonaws.com verwendet. Um Ihre eigene Domain zu verwenden, müssen Sie ein öffentliches SSL/TLS Zertifikat konfigurieren, das von Ihnen bereitgestellt oder von AWS Certificate Manager (ACM) angefordert wurde. Wenn Sie ACM verwenden, erhalten Sie einen AWS Ressourcennamen, den Sie als Parameter angeben müssen, um den SSL/TLS Kanal zwischen dem Client und dem Webservice-Host zu verschlüsseln.

Tip

Wenn Sie das Demopakete für externe Ressourcen bereitstellen, müssen Sie `PortalDomainName` bei der Bereitstellung des Stacks für externe Ressourcen die von Ihnen gewählte Domain eingeben. [Externe Ressourcen erstellen](#)

So erstellen Sie ein Zertifikat für benutzerdefinierte Domains:

1. Öffnen Sie die Konsole, [AWS Certificate Manager](#) um ein öffentliches Zertifikat anzufordern. Wenn Sie die Bereitstellung in einer GovCloud Region durchführen, erstellen Sie das Zertifikat in Ihrem GovCloud Partitionskonto.
2. Wählen Sie „Öffentliches Zertifikat anfordern“ und anschließend „Weiter“.
3. Fordern Sie unter Domainnamen ein Zertifikat für `*.PortalDomainName` sowohl als auch `anPortalDomainName`.
4. Wählen Sie unter Validierungsmethode die Option DNS-Validierung aus.
5. Wählen Sie Anfrage aus.
6. Öffnen Sie in der Zertifikatsliste die angeforderten Zertifikate. Für jedes Zertifikat wird der Status Ausstehende Validierung angezeigt.

Note

Wenn Ihre Zertifikate nicht angezeigt werden, aktualisieren Sie die Liste.

7. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

- Kommerzieller Einsatz:

Wählen Sie in den Zertifikatsdetails für jedes angeforderte Zertifikat die Option Datensätze in Route 53 erstellen aus. Der Status des Zertifikats sollte in „Ausgestellt“ geändert werden.

- GovCloud Bereitstellung:

Wenn Sie in einer GovCloud Region bereitstellen, kopieren Sie den CNAME-Schlüssel und den CNAME-Wert. Verwenden Sie die Werte aus dem kommerziellen Partitionskonto, um einen neuen Datensatz in der Public Hosted Zone zu erstellen. Der Status des Zertifikats sollte in „Ausgestellt“ geändert werden.

8. Kopieren Sie den neuen Zertifikat-ARN zur Eingabe als Parameter für `ACMCertificateARNforWebApp`.

CloudWatch Amazon-Protokolle

Research and Engineering Studio erstellt CloudWatch während der Installation die folgenden Protokollgruppen. In der folgenden Tabelle finden Sie die Standardspeicherungen:

| CloudWatch Gruppen protokollieren | Aufbewahrung |
|---|------------------|
| <code>/aws/lambda/ <installation-stack-name>-cluster-endpoints</code> | Läuft niemals ab |
| <code>/aws/lambda/ <installation-stack-name>-cluster-manager-scheduled-ad-sync</code> | Läuft niemals ab |
| <code>/aws/lambda/ <installation-stack-name>-cluster-settings</code> | Läuft niemals ab |

| CloudWatch Gruppen protokollieren | Aufbewahrung |
|---|------------------|
| <code>/aws/lambda/ <installation-stack-name>-oauth-credentials</code> | Läuft niemals ab |
| <code>/aws/lambda/ <installation-stack-name>-self-signed-certificate</code> | Läuft niemals ab |
| <code>/aws/lambda/ <installation-stack-name>-update-cluster-prefix-list</code> | Läuft niemals ab |
| <code>/aws/lambda/ <installation-stack-name>-vdc-scheduled-event-transformer</code> | Läuft niemals ab |
| <code>/aws/lambda/ <installation-stack-name>-vdc-update-cluster-manager-client-scope</code> | Läuft niemals ab |
| <code>/<installation-stack-name> /cluster-manager</code> | 3 Monate |
| <code>/<installation-stack-name> /vdc/controller</code> | 3 Monate |
| <code>/<installation-stack-name> /vdc/dcv-broker</code> | 3 Monate |
| <code>/<installation-stack-name> /vdc/dcv-connection-gateway</code> | 3 Monate |

Wenn Sie die Standardspeicherung für eine Protokollgruppe ändern möchten, gehen Sie zur [CloudWatch Konsole](#) und folgen Sie den Anweisungen unter [Logs unter CloudWatch Logs ändern](#).

Benutzerdefinierte Berechtigungsgrenzen festlegen

Ab 2024.04 können Sie optional von RES erstellte Rollen ändern, indem Sie benutzerdefinierte Berechtigungsgrenzen anhängen. Eine benutzerdefinierte Berechtigungsgrenze kann als Teil

der CloudFormation RES-Installation definiert werden, indem der ARN der Berechtigungsgrenze als Teil des IAMPermission Boundary-Parameters angegeben wird. Für RES-Rollen wird keine Berechtigungsgrenze festgelegt, wenn dieser Parameter leer gelassen wird. Im Folgenden finden Sie eine Liste der Aktionen, die für den Betrieb von RES-Rollen erforderlich sind. Stellen Sie sicher, dass jede Berechtigungsgrenze, die Sie verwenden möchten, ausdrücklich die folgenden Aktionen zulässt:

```
[
  {
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "*",
    "Sid": "ResRequiredActions",
    "Action": [
      "access-analyzer:*",
      "account:GetAccountInformation",
      "account:ListRegions",
      "acm:*",
      "airflow:*",
      "amplify:*",
      "amplifybackend:*",
      "amplifyuibuilder:*",
      "aoss:*",
      "apigateway:*",
      "appflow:*",
      "application-autoscaling:*",
      "appmesh:*",
      "apprunner:*",
      "aps:*",
      "athena:*",
      "auditmanager:*",
      "autoscaling-plans:*",
      "autoscaling:*",
      "backup-gateway:*",
      "backup-storage:*",
      "backup:*",
      "batch:*",
      "bedrock:*",
      "budgets:*",
      "ce:*",
      "cloud9:*",
      "cloudformation:*",
      "cloudfront:*",
      "cloudtrail-data:*",
      "cloudtrail:*
```

```
"cloudwatch:*",
"codeartifact:*",
"codebuild:*",
"codeguru-profiler:*",
"codeguru-reviewer:*",
"codepipeline:*",
"codestar-connections:*",
"codestar-notifications:*",
"codestar:*",
"cognito-identity:*",
"cognito-idp:*",
"cognito-sync:*",
"comprehend:*",
"compute-optimizer:*",
"cur:*",
"databrew:*",
"datapipeline:*",
"datasync:*",
"dax:*",
"detective:*",
"devops-guru:*",
"dlm:*",
"dms:*",
"drs:*",
"dynamodb:*",
"ebs:*",
"ec2-instance-connect:*",
"ec2:*",
"ec2messages:*",
"ecr:*",
"ecs:*",
"eks:*",
"elastic-inference:*",
"elasticache:*",
"elasticbeanstalk:*",
"elasticfilesystem:*",
"elasticloadbalancing:*",
"elasticmapreduce:*",
"elastictranscoder:*",
"es:*",
"events:*",
"firehose:*",
"fis:*",
"fms:*",
```

```
"forecast:*",
"fsx:*",
"geo:*",
"glacier:*",
"glue:*",
"grafana:*",
"guardduty:*",
"health:*",
"iam:*",
"identitystore:*",
"imagebuilder:*",
"inspector2:*",
"inspector:*",
"internetmonitor:*",
"iot:*",
"iotanalytics:*",
"kafka:*",
"kafkaconnect:*",
"kinesis:*",
"kinesisanalytics:*",
"kms:*",
"lambda:*",
"lightsail:*",
"logs:*",
"memorydb:*",
"mgh:*",
"mobiletargeting:*",
"mq:*",
"neptune-db:*",
"organizations:DescribeOrganization",
"osis:*",
"personalize:*",
"pi:*",
"pipes:*",
"polly:*",
"quicksight:*",
"rds-data:*",
"rds:*",
"redshift-data:*",
"redshift-serverless:*",
"redshift:*",
"rekognition:*",
"resiliencehub:*",
"resource-groups:*",
```

```
    "route53:*",
    "route53domains:*",
    "route53resolver:*",
    "rum:*",
    "s3:*",
    "sagemaker:*",
    "scheduler:*",
    "schemas:*",
    "sdb:*",
    "secretsmanager:*",
    "securityhub:*",
    "serverlessrepo:*",
    "servicecatalog:*",
    "servicequotas:*",
    "ses:*",
    "signer:*",
    "sns:*",
    "sqs:*",
    "ssm:*",
    "ssmmessages:*",
    "states:*",
    "storagegateway:*",
    "sts:*",
    "support:*",
    "tag:GetResources",
    "tag:GetTagKeys",
    "tag:GetTagValues",
    "textract:*",
    "timestream:*",
    "transcribe:*",
    "transfer:*",
    "translate:*",
    "vpc-lattice:*",
    "waf-regional:*",
    "waf:*",
    "wafv2:*",
    "wellarchitected:*",
    "wisdom:*",
    "xray:*"
  ]
}
]
```

RES-Ready konfigurieren AMIs

Mit RES-fähigen Amazon Machine Images (AMIs) können Sie RES-Abhängigkeiten für virtuelle Desktop-Instances (VDIs) auf Ihrem benutzerdefinierten System vorinstallieren. AMIs Mit RES-Ready AMIs verbessern Sie die Startzeiten für VDI-Instanzen mithilfe der vorgefertigten Images. Mit EC2 Image Builder können Sie Ihre AMIs neuen Software-Stacks erstellen und registrieren. Weitere Informationen zu Image Builder finden Sie im [Image Builder Builder-Benutzerhandbuch](#).

Bevor Sie beginnen, müssen Sie [die neueste Version von RES bereitstellen](#).

Themen

- [Bereiten Sie eine IAM-Rolle für den Zugriff auf die RES-Umgebung vor](#)
- [EC2 Image Builder Builder-Komponente erstellen](#)
- [Bereiten Sie Ihr EC2 Image Builder Builder-Rezept vor](#)
- [EC2 Image Builder Builder-Infrastruktur konfigurieren](#)
- [Image Builder Builder-Image-Pipeline konfigurieren](#)
- [Image Builder Builder-Image-Pipeline ausführen](#)
- [Registrieren Sie einen neuen Software-Stack in RES](#)

Bereiten Sie eine IAM-Rolle für den Zugriff auf die RES-Umgebung vor

Um von EC2 Image Builder aus auf den RES-Umgebungsdienst zuzugreifen, müssen Sie eine IAM-Rolle namens RES- EC2 InstanceProfileForImageBuilder erstellen oder ändern. Informationen zur Konfiguration einer IAM-Rolle für die Verwendung in Image Builder finden Sie unter [AWS Identity and Access Management \(IAM\)](#) im Image Builder Builder-Benutzerhandbuch.

Ihre Rolle erfordert:

- Vertrauensvolle Beziehungen, zu denen auch der EC2 Amazon-Service gehört.
- AmazonS3ReadOnlyAccess, Amazon SSMManaged InstanceCore und EC2 InstanceProfileForImageBuilder Richtlinien.

EC2 Image Builder Builder-Komponente erstellen

Folgen Sie den Anweisungen zum [Erstellen einer Komponente mithilfe der Image Builder Builder-Konsole](#) im Image Builder Builder-Benutzerhandbuch.

Geben Sie Ihre Komponentendetails ein:

1. Wählen Sie als Typ die Option Build aus.
2. Wählen Sie als Image-Betriebssystem (OS) entweder Linux oder Windows aus.
3. Geben Sie als Komponentename einen aussagekräftigen Namen ein, z. **research-and-engineering-studio-vdi-<operating-system>** B.
4. Geben Sie die Versionsnummer Ihrer Komponente ein und fügen Sie optional eine Beschreibung hinzu.

```
key : value
```

5. Geben Sie für das Definitionsdokument die folgende Definitionsdatei ein. Wenn Sie auf Fehler stoßen, unterscheidet die YAML-Datei Leerzeichen und ist die wahrscheinlichste Ursache.

Important

Ersetzen **latest** Sie in der Definitionsdatei die Download-URI (- source: 's3://research-engineering-studio-us-east-1/releases/*latest*/res-installation-scripts.tar.gz') durch die genaue Versionsnummer (z. **B.2025.06**), wenn Ihre RES-Umgebungsversion nicht die neueste ist.

Linux

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
#
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"). You may not
# use this file except in compliance
# with the License. A copy of the License is located at
#
#     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
#
# or in the 'license' file accompanying this file. This file is distributed on
# an 'AS IS' BASIS, WITHOUT WARRANTIES
# OR CONDITIONS OF ANY KIND, express or implied. See the License for the
# specific language governing permissions
# and limitations under the License.
name: research-and-engineering-studio-vdi-linux
description: An RES EC2 Image Builder component to install required RES software
dependencies for Linux VDI.
```

```
schemaVersion: 1.0
parameters:
  - GPUFamily:
    type: string
    description: GPU family (NONE, NVIDIA, or AMD)
    default: NONE
phases:
  - name: build
    steps:
      - name: PrepareRESBootstrap
        action: ExecuteBash
        onFailure: Abort
        maxAttempts: 3
        inputs:
          commands:
            - "mkdir -p /root/bootstrap/logs"
            - "mkdir -p /root/bootstrap/latest"
      - name: DownloadRESLinuxInstallPackage
        action: S3Download
        onFailure: Abort
        maxAttempts: 3
        inputs:
          - source: "s3://research-engineering-studio-us-east-1/releases/latest/res-installation-scripts.tar.gz"
            destination: "/root/bootstrap/res-installation-scripts/res-installation-scripts.tar.gz"
      - name: RunInstallScript
        action: ExecuteBash
        onFailure: Abort
        maxAttempts: 3
        inputs:
          commands:
            - "cd /root/bootstrap/res-installation-scripts"
            - "tar -xf res-installation-scripts.tar.gz"
            - "cd scripts/virtual-desktop-host/linux"
            - "/bin/bash install.sh -g {{ GPUFamily }}"
      - name: RunInstallPostRebootScript
        action: ExecuteBash
        onFailure: Abort
        maxAttempts: 3
        inputs:
          commands:
            - "cd /root/bootstrap/res-installation-scripts/scripts/virtual-desktop-host/linux"
```

```

        - 'sed -i ''/^export AWS_DEFAULT_PROFILE="bootstrap_profile"$/d''
install_post_reboot.sh'
        - "/bin/bash install_post_reboot.sh -g {{ GPUFamily }}"
- name: PreventAL2023FromUninstallingCronie
  action: ExecuteBash
  onFailure: Abort
  maxAttempts: 3
  inputs:
    commands:
      - "rm -f /tmp/imagebuilder_service/crontab_installed"

```

Windows

```

# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
#
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"). You may not
# use this file except in compliance
# with the License. A copy of the License is located at
#
# http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
#
# or in the 'license' file accompanying this file. This file is distributed on
# an 'AS IS' BASIS, WITHOUT WARRANTIES
# OR CONDITIONS OF ANY KIND, express or implied. See the License for the
# specific language governing permissions
# and limitations under the License.
name: research-and-engineering-studio-vdi-windows
description: An RES EC2 Image Builder component to install required RES software
dependencies for Windows VDI.
schemaVersion: 1.0

phases:
  - name: build
    steps:
      - name: CreateRESBootstrapFolder
        action: CreateFolder
        onFailure: Abort
        maxAttempts: 3
        inputs:
          - path: 'C:\Users\Administrator\RES\Bootstrap'
            overwrite: true
      - name: DownloadRESWindowsInstallPackage
        action: S3Download

```

```
    onFailure: Abort
    maxAttempts: 3
    inputs:
      - source: 's3://research-engineering-studio-us-east-1/releases/
latest/res-installation-scripts.tar.gz'
        destination:
'{{ build.CreateRESBootstrapFolder.inputs[0].path }}\res-installation-
scripts.tar.gz'
      - name: RunInstallScript
        action: ExecutePowerShell
        onFailure: Abort
        maxAttempts: 3
        inputs:
          commands:
            - 'cd {{ build.CreateRESBootstrapFolder.inputs[0].path }}'
            - 'tar -xf res-installation-scripts.tar.gz'
            - 'Import-Module .\scripts\virtual-desktop-host\windows
\Install.ps1'
            - 'Install-WindowsEC2Instance -PrebakeAMI'
```

6. Erstellen Sie alle optionalen Tags und wählen Sie Komponente erstellen.

Bereiten Sie Ihr EC2 Image Builder Builder-Rezept vor

Ein EC2 Image Builder Builder-Rezept definiert das Basis-Image, das als Ausgangspunkt für die Erstellung eines neuen Images verwendet werden soll, zusammen mit den Komponenten, die Sie hinzufügen, um Ihr Image anzupassen und zu überprüfen, ob alles wie erwartet funktioniert. Sie müssen entweder ein Rezept erstellen oder ändern, um das Ziel-AMI mit den erforderlichen RES-Softwareabhängigkeiten zu erstellen. Weitere Informationen zu Rezepten finden Sie unter [Rezepte verwalten](#).

RES unterstützt die folgenden Image-Betriebssysteme:

- Amazon Linux 2 (x86 und ARM64)
- Amazon Linux 2023 (x86 und ARM64)
- RHEL 8 (x86) und 9 (x86)
- Rocky Linux 9 (x86)
- Ubuntu 22.04.3 (x86)
- Windows Server 2019, 2022 (x86)

- Windows 10, 11 (x86)

Create a new recipe

1. Öffnen Sie die EC2 Image Builder Builder-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/imagebuilder>.
2. Wählen Sie unter Gespeicherte Ressourcen die Option Bildrezepte aus.
3. Wählen Sie Create image recipe (Image-Rezept erstellen) aus.
4. Geben Sie einen eindeutigen Namen und eine Versionsnummer ein.
5. Wählen Sie ein von RES unterstütztes Basis-Image aus.
6. Installieren Sie unter Instanzkonfiguration einen SSM-Agenten, falls keiner vorinstalliert ist. Geben Sie die Informationen unter Benutzerdaten und alle anderen benötigten Benutzerdaten ein.

Note

Informationen zur Installation eines SSM-Agenten finden Sie unter:

- [Manuelles Installieren des SSM-Agenten auf EC2 Instanzen für Linux.](#)
- [Manuelles Installieren und Deinstallieren des SSM-Agenten auf EC2 Instanzen für Windows Server.](#)

7. Fügen Sie für Linux-basierte Rezepte die von Amazon verwaltete `aws-cli-version-2-linux` Build-Komponente zum Rezept hinzu. RES-Installationskripten verwenden den AWS CLI , um VDI-Zugriff auf Konfigurationswerte für die DynamoDB-Clustereinstellungen bereitzustellen. Windows benötigt diese Komponente nicht.
8. Fügen Sie die EC2 Image Builder Builder-Komponente hinzu, die für Ihre Linux- oder Windows-Umgebung erstellt wurde.

Important

In Linux-Umgebungen müssen Sie diese Komponenten der Reihe nach hinzufügen, wobei die `aws-cli-version-2-linux` Build-Komponente zuerst hinzugefügt wird.

Components (2) Info Create component

You can select a maximum of 20 components (including build and test) for a recipe. Drag the components up and down to sort the sequence after selection. Components cannot be modified or replaced after a recipe is created. Automatic version choices are provided for each component.

Build components (2) Expand all

Build components are software scripts that define a sequence of steps for downloading, installing, and configuring software packages. They also define validation steps.

| | | |
|---|--|----------------|
| 1 | aws-cli-version-2-linux <small>Use latest version</small> | Amazon managed |
| 2 | research-and-engineering-studio-vdi-linux-al2 <small>Use latest version</small> | Owned by me |

9. (Empfohlen) Fügen Sie die von Amazon verwaltete `simple-boot-test-<linux-or-windows>` Testkomponente hinzu, um zu überprüfen, ob das AMI gestartet werden kann. Dies ist eine Mindestempfehlung. Sie können andere Testkomponenten auswählen, die Ihren Anforderungen entsprechen.
10. Füllen Sie bei Bedarf alle optionalen Abschnitte aus, fügen Sie weitere gewünschte Komponenten hinzu und wählen Sie „Rezept erstellen“.

Modify a recipe

Wenn Sie über ein vorhandenes EC2 Image Builder Builder-Rezept verfügen, können Sie es verwenden, indem Sie die folgenden Komponenten hinzufügen:

1. Fügen Sie für Linux-basierte Rezepte die von Amazon verwaltete `aws-cli-version-2-linux` Build-Komponente zum Rezept hinzu. RES-Installationskripten verwenden den AWS CLI, um VDI-Zugriff auf Konfigurationswerte für die DynamoDB-Clustereinstellungen bereitzustellen. Windows benötigt diese Komponente nicht.
2. Fügen Sie die EC2 Image Builder Builder-Komponente hinzu, die für Ihre Linux- oder Windows-Umgebung erstellt wurde.

Important

In Linux-Umgebungen müssen Sie diese Komponenten der Reihe nach hinzufügen, wobei die `aws-cli-version-2-linux` Build-Komponente zuerst hinzugefügt wird.

Components (2) Info Create component

You can select a maximum of 20 components (including build and test) for a recipe. Drag the components up and down to sort the sequence after selection. Components cannot be modified or replaced after a recipe is created. Automatic version choices are provided for each component.

Build components (2) Expand all

Build components are software scripts that define a sequence of steps for downloading, installing, and configuring software packages. They also define validation steps.

| | | |
|---|--|----------------|
| 1 | aws-cli-version-2-linux <small>Use latest version</small> | Amazon managed |
| 2 | research-and-engineering-studio-vdi-linux-al2 <small>Use latest version</small> | Owned by me |

3. Füllen Sie bei Bedarf alle optionalen Abschnitte aus, fügen Sie weitere gewünschte Komponenten hinzu und wählen Sie „Rezept erstellen“.

EC2 Image Builder Builder-Infrastruktur konfigurieren

Sie können Infrastrukturkonfigurationen verwenden, um die EC2 Amazon-Infrastruktur anzugeben, die Image Builder zum Erstellen und Testen Ihres Image Builder Builder-Images verwendet. Für die Verwendung mit RES können Sie wählen, ob Sie eine neue Infrastrukturkonfiguration erstellen oder eine bestehende verwenden möchten.

- Informationen zum Erstellen einer neuen Infrastrukturkonfiguration finden Sie unter [Erstellen einer Infrastrukturkonfiguration](#).
- Um eine bestehende Infrastrukturkonfiguration zu verwenden, [aktualisieren Sie eine Infrastrukturkonfiguration](#).

So konfigurieren Sie Ihre Image Builder Builder-Infrastruktur:

1. Geben Sie für die IAM-Rolle die Rolle ein, in [Bereiten Sie eine IAM-Rolle für den Zugriff auf die RES-Umgebung vor](#) der Sie zuvor konfiguriert haben.
2. Wählen Sie als Instance-Typ einen Typ mit mindestens 4 GB Arbeitsspeicher, der die von Ihnen gewählte AMI-Basisarchitektur unterstützt. Siehe [EC2 Amazon-Instance-Typen](#).
3. Für VPC-, Subnetz- und Sicherheitsgruppen müssen Sie den Internetzugang zulassen, um Softwarepakete herunterzuladen. Der Zugriff auf die `cluster-settings` DynamoDB-Tabelle und den Amazon S3 S3-Cluster-Bucket der RES-Umgebung muss ebenfalls erlaubt sein.

Image Builder Builder-Image-Pipeline konfigurieren

Die Image Builder Builder-Image-Pipeline stellt das Basis-Image, Komponenten zum Erstellen und Testen, die Infrastrukturkonfiguration und die Verteilungseinstellungen zusammen. Um eine Image-Pipeline für RES-Ready zu konfigurieren AMIs, können Sie wählen, ob Sie eine neue Pipeline erstellen oder eine vorhandene verwenden möchten. Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen und Aktualisieren von AMI-Image-Pipelines](#) im Image Builder Builder-Benutzerhandbuch.

Create a new Image Builder pipeline

1. Öffnen Sie die Image Builder Builder-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/imagebuilder>.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Image-Pipelines aus.
3. Wählen Sie Image-Pipeline erstellen aus.
4. Geben Sie Ihre Pipeline-Details an, indem Sie einen eindeutigen Namen, eine optionale Beschreibung, einen Zeitplan und eine Häufigkeit eingeben.
5. Wählen Sie für Rezept auswählen die Option Bestehendes Rezept verwenden und wählen Sie das in erstellte Rezept aus [Bereiten Sie Ihr EC2 Image Builder Builder-Rezept vor](#). Vergewissern Sie sich, dass Ihre Rezeptdetails korrekt sind.
6. Wählen Sie unter Prozess zur Image-Erstellung definieren je nach Anwendungsfall entweder den Standard- oder den benutzerdefinierten Workflow aus. In den meisten Fällen sind die Standard-Workflows ausreichend. Weitere Informationen finden [Sie unter Konfigurieren von Image-Workflows für Ihre EC2 Image Builder Builder-Pipeline](#).
7. Wählen Sie unter Infrastrukturkonfiguration definieren die Option Vorhandene Infrastrukturkonfiguration auswählen und wählen Sie die in erstellte Infrastrukturkonfiguration aus [EC2 Image Builder Builder-Infrastruktur konfigurieren](#). Stellen Sie sicher, dass Ihre Infrastrukturdetails korrekt sind.
8. Wählen Sie unter Verteilungseinstellungen definieren die Option Verteilungseinstellungen mithilfe von Dienststandardwerten erstellen aus. Das Ausgabebild muss sich in derselben AWS-Region RES-Umgebung befinden. Unter Verwendung der Dienststandardwerte wird das Image in der Region erstellt, in der Image Builder verwendet wird.
9. Überprüfen Sie die Pipeline-Details und wählen Sie Pipeline erstellen aus.

Modify an existing Image Builder pipeline

1. Um eine bestehende Pipeline zu verwenden, ändern Sie die Details so, dass sie das in erstellte Rezept verwenden [Bereiten Sie Ihr EC2 Image Builder Builder-Rezept vor](#).
2. Wählen Sie Änderungen speichern aus.

Image Builder Builder-Image-Pipeline ausführen

Um das konfigurierte Ausgabebild zu erstellen, müssen Sie die Image-Pipeline initiieren. Der Erstellungsvorgang kann je nach Anzahl der Komponenten im Image-Rezept möglicherweise bis zu einer Stunde dauern.

So führen Sie die Image-Pipeline aus:

1. Wählen Sie unter Image-Pipelines die Pipeline aus, die in [Image Builder Builder-Image-Pipeline konfigurieren](#) erstellt wurde.
2. Wählen Sie unter Aktionen die Option Pipeline ausführen aus.

Registrieren Sie einen neuen Software-Stack in RES

1. Folgen Sie den Anweisungen unter [the section called “Software-Stacks \(\) AMIs”](#), um einen Software-Stack zu registrieren.
2. Geben Sie als AMI-ID die AMI-ID des integrierten Ausgabe-Images ein [Image Builder Builder-Image-Pipeline ausführen](#).

Richten Sie nach der RES-Installation benutzerdefinierte Domänen ein

Note

Voraussetzungen: Sie müssen das Zertifikat und den PrivateKey Inhalt in einem Secrets Manager Secret speichern, bevor Sie diese Schritte ausführen können.

Fügen Sie dem Webclient Zertifikate hinzu

1. Aktualisieren Sie das Zertifikat, das an den Listener des External-Alb Load Balancers angehängt ist:
 - a. Navigieren Sie in der AWS Konsole unter EC2 > Load Balancing > Load Balancers zum externen RES-Load Balancer.

- b. Suchen Sie nach dem Load Balancer, der der Namenskonvention folgt. `<env-name>-external-alb`
 - c. Überprüfen Sie die an den Load Balancer angeschlossenen Listener.
 - d. Aktualisieren Sie den Listener, an den ein SSL/TLS Standardzertifikat angehängt ist, mit den neuen Zertifikatsdetails.
 - e. Speichern Sie Ihre Änderungen.
2. In der Tabelle mit den Cluster-Einstellungen:
- a. Suchen Sie die Tabelle mit den Cluster-Einstellungen unter DynamoDB -> Tabellen ->. `<env-name>.cluster-settings`
 - b. Gehen Sie zu Elemente durchsuchen und nach Attributen filtern — Name „Schlüssel“, Typ „Zeichenfolge“, Bedingung „enthält“ und Wert „external_alb“.
 - c. Auf „Wahr“ setzen.
`cluster.load_balancers.external_alb.certificates.provided`
 - d. Aktualisieren Sie den Wert
`voncluster.load_balancers.external_alb.certificates.custom_dns_name`.
Dies ist der benutzerdefinierte Domainname für die Webbenutzeroberfläche.
 - e. Aktualisieren Sie den Wert
`voncluster.load_balancers.external_alb.certificates.acm_certificate_arn`.
Dies ist der Amazon-Ressourcenname (ARN) für das entsprechende Zertifikat, das im Amazon Certificate Manager (ACM) gespeichert ist.
3. Aktualisieren Sie den entsprechenden Route53-Subdomänen-Datensatz, den Sie für Ihren Webclient erstellt haben, sodass er auf den DNS-Namen des externen Alb Load Balancers verweist. `<env-name>-external-alb`
4. Wenn SSO in der Umgebung bereits konfiguriert ist, konfigurieren Sie SSO mit denselben Eingaben neu, die Sie ursprünglich über die Schaltfläche Environment Management > Identity Management > Single Sign-On > Status > Bearbeiten im RES-Webportal verwendet haben.

Fügen Sie Zertifikate hinzu VDI

1. Erteilen Sie der RES-Anwendung die Erlaubnis, einen GetSecret Vorgang mit dem Secret durchzuführen, indem Sie den Secrets die folgenden Tags hinzufügen:
 - `res:EnvironmentName : <env-name>`
 - `res:ModuleName : virtual-desktop-controller`

2. In der Tabelle mit den Cluster-Einstellungen:

- a. Suchen Sie die Tabelle mit den Cluster-Einstellungen unter DynamoDB -> Tabellen -> `<env-name>.cluster-settings`
- b. Gehen Sie zu Elemente durchsuchen und nach Attributen filtern — Name „Schlüssel“, Typ „Zeichenfolge“, Bedingung „enthält“ und Wert „dvc_connection_gateway“.
- c. Auf „Wahr“ setzen. `vdc.dvc_connection_gateway.certificate.provided`
- d. Aktualisieren Sie den Wert `vonvdc.dvc_connection_gateway.certificate.custom_dns_name`. Dies ist der benutzerdefinierte Domänenname für den VDI-Zugriff.
- e. Aktualisieren Sie den Wert von `vdc.dvc_connection_gateway.certificate.certificate_secret_arn` Dies ist der ARN für das Geheimnis, das den Inhalt des Zertifikats enthält.
- f. Aktualisieren Sie den Wert `vonvdc.dvc_connection_gateway.certificate.private_key_secret_arn`. Dies ist der ARN für das Geheimnis, das den Inhalt des privaten Schlüssels enthält.

3. Aktualisieren Sie die für die Gateway-Instance verwendete Startvorlage:

- a. Öffnen Sie die Auto Scaling-Gruppe in der AWS Konsole unter EC2 > Auto Scaling > Auto Scaling Groups.
- b. Wählen Sie die Gateway-Auto-Scaling-Gruppe aus, die der RES-Umgebung entspricht. Der Name folgt der Namenskonvention `<env-name>-vdc-gateway-asg`.
- c. Suchen und öffnen Sie die Launch Template im Detailbereich.
- d. Wählen Sie unter Details > Aktionen die Option Vorlage ändern (Neue Version erstellen) aus.
- e. Scrollen Sie nach unten zu „Erweiterte Details“.
- f. Scrollen Sie ganz nach unten, zu Benutzerdaten.
- g. Suchen Sie nach den Wörtern `CERTIFICATE_SECRET_ARN` und `PRIVATE_KEY_SECRET_ARN`. Aktualisieren Sie diese Werte mit den ARNs Angaben zu den Geheimnissen, die das Zertifikat (siehe Schritt 2.c) und den privaten Schlüssel (siehe Schritt 2.d) enthalten.
- h. Stellen Sie sicher, dass die Auto Scaling Scaling-Gruppe so konfiguriert ist, dass sie die kürzlich erstellte Version der Startvorlage verwendet (auf der Auto Scaling Scaling-Gruppenseite).

4. Aktualisieren Sie den entsprechenden Route53-Subdomänen-Datensatz, den Sie für Ihre virtuellen Desktops erstellt haben, sodass er auf den DNS-Namen des externen NLB-Load Balancers verweist: `<env-name>-external-nlb`
5. Beenden Sie die bestehende dcv-gateway-Instanz: `<env-name>-vdc-gateway` und warten Sie, bis eine neue gestartet wird.

Administratorhandbuch

Dieses Administratorhandbuch enthält zusätzliche Anweisungen für technische Anwender zur weiteren Anpassung und Integration mit dem Research and Engineering Studio auf dem AWS Produkt.

Themen

- [Verwaltung von Secrets](#)
- [Kostenüberwachung und -kontrolle](#)
- [Dashboard zur Kostenanalyse](#)
- [Verwaltung von Sitzungen](#)
- [Verwaltung der Umgebung](#)

Verwaltung von Secrets

Research and Engineering Studio wahrt die folgenden Geheimnisse mithilfe von AWS Secrets Manager. RES erstellt Geheimnisse automatisch bei der Erstellung der Umgebung. Geheimnisse, die der Administrator bei der Erstellung der Umgebung eingegeben hat, werden als Parameter eingegeben.

| Secret-Name | Description | RES generiert | Admin hat eingegeben |
|---|--|---------------|----------------------|
| <code><envname> -sso-client-secret</code> | Geheimer Single OAuth2 Sign-On-Client für die Umgebung | ✓ | |
| <code><envname> -vdc-client-secret</code> | vdc ClientSecret | ✓ | |
| <code><envname> -vdc-client-id</code> | vdc ClientId | ✓ | |
| <code><envname> -vdc-gateway-</code> | Privater Schlüssel für das selbstsig | ✓ | |

| Secret-Name | Description | RES generiert | Admin hat eingegeben |
|---|--|---------------|----------------------|
| certificate-private-key | nierte Zertifikat für die Domäne | | |
| <i><envname></i> - vdc-gateway-certificate | Selbstsigniertes Zertifikat für die Domäne | ✓ | |
| <i><envname></i> -cluster-manager-client-secret | Cluster-Manager ClientSecret | ✓ | |
| <i><envname></i> -cluster-manager-client-id | Clustermanager ClientId | ✓ | |
| <i><envname></i> -external-private-key | Privater Schlüssel für das selbstsignierte Zertifikat für die Domäne | ✓ | |
| <i><envname></i> -external-certificate | Selbstsigniertes Zertifikat für die Domäne | ✓ | |
| <i><envname></i> -internal-private-key | Privater Schlüssel für das selbstsignierte Zertifikat für die Domäne | ✓ | |
| <i><envname></i> -internal-certificate | Selbstsigniertes Zertifikat für die Domäne | ✓ | |

| Secret-Name | Description | RES generiert | Admin hat eingegeben |
|--|--|---------------|----------------------|
| <code><envname> -director yservice- ServiceAc countUserDN</code> | Das DN-Attribut (Distinguished Name) des ServiceAccount Benutzers. | ✓ | |

Die folgenden geheimen ARN-Werte sind in der `<envname>-cluster-settings` Tabelle in DynamoDB enthalten:

| Key (Schlüssel) | Quelle |
|--|--------|
| <code>identity-provider.cognito.sso_client_secret</code> | |
| <code>vdc.dcv_connection_gateway.certificate.certificate_secret_arn</code> | Stack |
| <code>vdc.dcv_connection_gateway.certificate.private_key_secret_arn</code> | Stack |
| <code>cluster.load_balancers.internal_alb.certificates.private_key_secret_arn</code> | Stack |
| <code>directoryservice.root_username_secret_arn</code> | |
| <code>vdc.client_secret</code> | Stack |
| <code>cluster.load_balancers.external_alb.certificates.certificate_secret_arn</code> | Stack |
| <code>cluster.load_balancers.internal_alb.certificates.certificate_secret_arn</code> | Stack |
| <code>directoryservice.root_password_secret_arn</code> | |
| <code>cluster.secretsmanager.kms_key_id</code> | |

| Key (Schlüssel) | Quelle |
|---|--------|
| <code>cluster.load_balancers.external_alb. certificates.private_key_secret_arn</code> | Stack |
| <code>cluster-manager.client_secret</code> | |

Kostenüberwachung und -kontrolle

Note

Das Zuordnen von Research and Engineering Studio-Projekten zu AWS Budgets wird in AWS GovCloud (US) nicht unterstützt.

Wir empfehlen, über den [AWS Cost Explorer](#) ein [Budget](#) zu erstellen, um die Kosten besser verwalten zu können. Die Preise sind freibleibend. Vollständige Informationen finden Sie auf der jeweiligen Preisseite für die einzelnen [the section called “AWS Dienstleistungen in diesem Produkt”](#).

Um die Kostenverfolgung zu erleichtern, können Sie RES-Projekte den innerhalb von ihnen erstellten Budgets zuordnen AWS Budgets. Sie müssen zunächst die Umgebungs-Tags innerhalb der Tags für die Zuordnung von Abrechnungskosten aktivieren.

1. Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die [AWS Billing and Cost Management-Konsole](#).
2. Wählen Sie Tags für die Kostenzuweisung aus.
3. Suchen Sie nach den `res:EnvironmentName` Tags `res:Project` und wählen Sie sie aus.
4. Wählen Sie Aktivieren.

Billing ×

Home

- Billing
 - Bills
 - Payments
 - Credits
 - Purchase orders
 - Cost & usage reports
 - Cost categories
 - Cost allocation tags** 2
 - Free tier
 - Billing Conductor
- Cost Management
 - Cost explorer
 - Budgets
 - Budgets reports
 - Savings Plans
- Preferences
 - Billing preferences
 - Payment preferences
 - Consolidated billing
 - Tax settings
- Permissions

Cost allocation tags Info

Cost allocation tags activated: 3 Download CSV

User-defined cost allocation tags | AWS generated cost allocation tags

User-defined cost allocation tags (2/47) Info Undo Deactivate Activate 4

Find cost allocation tags 11 matches

res × Clear filters

| <input type="checkbox"/> | Tag key | Status | Last updated date | Last used month |
|-------------------------------------|---------------------|----------|-------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | res:BackupPlan | Inactive | - | November 2023 |
| <input type="checkbox"/> | res:ClusterName | Inactive | - | November 2023 |
| <input type="checkbox"/> | res:DCVSessionUUID | Inactive | - | November 2023 |
| <input type="checkbox"/> | res:EndpointName | Inactive | - | November 2023 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | res:EnvironmentName | Inactive | - | November 2023 |
| <input type="checkbox"/> | res:ModuleId | Inactive | - | November 2023 |
| <input type="checkbox"/> | res:ModuleName | Inactive | - | November 2023 |
| <input type="checkbox"/> | res:ModuleVersion | Inactive | - | November 2023 |
| <input type="checkbox"/> | res:NodeType | Inactive | - | November 2023 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | res:Project | Inactive | - | November 2023 |

Note

Es kann bis zu einem Tag dauern, bis die RES-Tags nach der Bereitstellung angezeigt werden.

So erstellen Sie ein Budget für RES-Ressourcen:

1. Wählen Sie in der Abrechnungskonsolle Budgets aus.
2. Wählen Sie Budget erstellen aus.
3. Wählen Sie unter Budgeteinstellungen die Option Anpassen (erweitert) aus.
4. Wählen Sie unter Budgettypen die Option Kostenbudget — Empfohlen aus.
5. Wählen Sie Weiter aus.

6. Geben Sie unter Details eine aussagekräftige Budgetbezeichnung für Ihr Budget ein, um es von anderen Budgets in Ihrem Konto zu unterscheiden. Beispiel, *<EnvironmentName>-<ProjectName>-<BudgetName>*.
7. Geben Sie unter Budgetbetrag festlegen den für Ihr Projekt budgetierten Betrag ein.
8. Wählen Sie unter Budgetumfang die Option Spezifische AWS Kostendimensionen filtern aus.
9. Wählen Sie Add filter.
10. Wählen Sie unter Dimension die Option Tag aus.
11. Wählen Sie unter Tag die Option Res:Project aus.

Note

Es kann bis zu zwei Tage dauern, bis Tags und Werte verfügbar sind. Sie können ein Budget erstellen, sobald der Projektname verfügbar ist.

12. Wählen Sie unter Werte den Projektnamen aus.
13. Wählen Sie Filter anwenden aus, um den Projektfilter dem Budget zuzuordnen.
14. Wählen Sie Weiter aus.

Budget scope [Info](#)

Add filtering and use advanced options to narrow the set of cost information tracked as part of this budget

Scope options

All AWS services (Recommended)
Track any cost incurred from any service for this account as part of the budget scope

Filter specific AWS cost dimensions
Select specific dimensions to budget against. For example, you can select the specific service "EC2" to budget against.

Filters [Info](#) Remove all

Dimension
Tag

Tag
res:Project

Values
Filter tags by values
project1 X

Cancel Apply filter

Add filter

Advanced options

Aggregate costs by
Unblended costs

Supported charge types

Upfront reservation fees X Recurring reservation charges X Other subscription costs X

Taxes X Support charges X Discounts X

Cancel Previous Next

15. (Optional.) Fügen Sie einen Warnschwellenwert hinzu.
16. Wählen Sie Weiter aus.
17. (Optional.) Wenn eine Warnung konfiguriert wurde, verwenden Sie Attach actions, um die gewünschten Aktionen mit der Warnung zu konfigurieren.
18. Wählen Sie Weiter aus.

19. Überprüfen Sie die Budgetkonfiguration und vergewissern Sie sich, dass unter **Zusätzliche Budgetparameter** das richtige Tag festgelegt wurde.
20. Wählen Sie **Budget erstellen** aus.

Nachdem das Budget erstellt wurde, können Sie das Budget für Projekte aktivieren. Informationen zum Aktivieren von Budgets für ein Projekt finden Sie unter [the section called “Bearbeiten Sie ein Projekt”](#). Virtuelle Desktops werden am Start gehindert, wenn das Budget überschritten wird. Wenn das Budget überschritten wird, während ein Desktop gestartet wird, funktioniert der Desktop weiter.

| Title | Project Code | Status | Budgets | Groups | Updated On |
|----------|--------------|---------|---|---|-------------------------|
| project1 | project1 | Enabled | Actual Spend for budget: RES1-Project1-Budget1 ⊘ Budget Exceeded Limit: 500.00 USD, Forecasted: 3945.34 USD | <ul style="list-style-type: none"> • DemoUsers • DemoAdmins • ProductUsers | 10/31/2023, 12:44:12 PM |

Wenn Sie Ihr Budget ändern müssen, kehren Sie zur Konsole zurück, um den Budgetbetrag zu bearbeiten. Es kann bis zu fünfzehn Minuten dauern, bis die Änderung in RES wirksam wird. Alternativ können Sie ein Projekt bearbeiten, um ein Budget zu deaktivieren.

Dashboard zur Kostenanalyse

Das Kostenanalyse-Dashboard ermöglicht es RES-Administratoren, Projektbudgets und Projektkosten im Zeitverlauf vom RES-Portal aus zu überwachen. Die Kosten können auf Projektebene gefiltert werden.

Themen

- [Voraussetzungen](#)
- [Diagramm für Projekte mit zugewiesenem Budget](#)
- [Diagramm der Kostenanalyse im Zeitverlauf](#)
- [Herunterladen einer CSV](#)

Voraussetzungen

Um das Kosten-Dashboard für Research and Engineering Studio verwenden zu können, müssen Sie zunächst:

- [Erstellen eines Projekts](#).
- Erstellen Sie in der [AWS Billing and Cost Management-Konsole](#) ein [Budget](#).
- Ordnen Sie das Budget dem Projekt zu (siehe [Bearbeiten Sie ein Projekt](#)).
- Aktivieren Sie das Kostenanalysediagramm für Konten mit neuen RES-Implementierungen. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:
 1. Stellen Sie einen [VDI](#) für das von Ihnen erstellte Projekt bereit. Dadurch wird das `res:Project` Tag im [AWS Cost Explorer bereitgestellt](#), was bis zu 24 Stunden dauern kann.
 2. Nachdem das Tag erstellt wurde, wird die Schaltfläche [Tags aktivieren](#) aktiviert. Wählen Sie die Schaltfläche, um die Tags im Cost Explorer zu aktivieren. Dieser Vorgang kann weitere 24 Stunden dauern.


Cost analysis onboarding [Info](#)

To start tracking expenses incurred over a period of time, take the following steps.

| | |
|--|--|
| <p>Step 1 - Launch desktop</p> <p>Launch your first desktop within this account and wait up to 24 hours for cost allocation tags to create.</p> <p>Launch desktop</p> | <p>Step 2 - Enable cost tags</p> <p>Once tags are created, enable cost allocation tags for the web portal and wait another 24 hours for data to display.</p> <p>Enable tags</p> |
|--|--|

Diagramm für Projekte mit zugewiesenem Budget

Das Diagramm Projekte mit zugewiesenem Budget zeigt den Budgetstatus von Projekten in der RES-Umgebung, denen Budgets zugewiesen wurden. Standardmäßig zeigt das Diagramm die fünf wichtigsten Projekte nach Budgetbetrag an. Sie können bestimmte Projekte in der Dropdownliste „Angezeigte Daten filtern“ auswählen. Dadurch wird die vollständige Liste der Projekte geladen, denen ein Budget zugewiesen wurde.




Das Diagramm zeigt ausgegebene, verbleibende und übersteigende Beträge für jedes Budget in der Währung USD an. Zeigen Sie mit der Maus auf einen Balken, um die genauen USD-Beträge für jede Kategorie anzuzeigen. Sie können auch die Seiten Projekte und Projekt erstellen öffnen, indem Sie in der oberen rechten Ecke auf die Schaltflächen Projekte überprüfen und Projekt erstellen klicken.



Diagramm der Kostenanalyse im Zeitverlauf

Das Diagramm „Kostenanalyse im Zeitverlauf“ zeigt die Aufschlüsselung der Kosten nach Projekten über einen bestimmten Zeitraum. Standardmäßig zeigt das Diagramm Daten für jeden der letzten 6 Monate an. Es zeigt die fünf Projekte mit den höchsten Gesamtkosten im ausgewählten Zeitraum mit der von Ihnen ausgewählten Granularität an. Alle anderen ausgewählten Projekte außer den Top 5 werden in der Kategorie Andere zusammengefasst.



Filter

Sie können nach Projekt, Zeitraum und Granularität filtern, um die Diagrammansicht „Kostenanalyse im Zeitverlauf“ individuell anzupassen. Wenn ungültige Filterkombinationen ausgewählt wurden, öffnet sich ein modales Fenster, in dem Sie entweder zur vorherigen Konfiguration zurückkehren oder einen Vorschlag für die aktualisierte Filterkombination annehmen können.

Projekt

Wenn Sie das Drop-down-Menü „Angezeigte Daten filtern“ auswählen, wird eine vollständige Liste der Projekte in Ihrer aktuellen RES-Umgebung angezeigt. Sie sehen den Projektnamen, darunter wird der Projektcode angezeigt.

Q

- abc-123
abc-123
- asd
asd
- project1
project1
- res-integ-test-gw1
res-integ-test-gw1

Find project by name ▲

project1 X abc-123 X asd X

Angabe des Zeitbereichs

Sie können wählen, ob Sie einen absoluten oder einen relativen Bereich verwenden möchten, wenn Sie einen Datumsbereich angeben. Wenn Sie einen relativen Bereich auswählen, werden die Daten anhand vollständiger Zeiteinheiten berechnet. Wenn Sie beispielsweise im Februar 2025 die Option Letzte 6 Monate auswählen, ergibt sich ein Zeitraum zwischen dem 01.08.25 und dem 31.1.25.

Relative range Absolute range

Choose a range

- Past 1 day
- Past 7 days
- Past 1 month
- Past 6 months
- Past 12 months
- Custom range
Set a custom range in the past

Clear Cancel Apply

Relative range
Absolute range

<
August 2024
September 2024
>

| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | | | | | |

Start date

End date

Clear
Cancel
Apply

Granularität

Sie können wählen, ob Sie Daten mit monatlicher, täglicher oder stündlicher Granularität anzeigen möchten. Die stündliche Granularität unterstützt nur einen Datumsbereich von bis zu 14 Tagen. Die tägliche Granularität unterstützt nur einen Datumsbereich von bis zu 14 Monaten.

Monthly ✓

Daily

Hourly

Monthly ▲

Herunterladen einer CSV

Um die aktuelle Kostenanalyseansicht zu exportieren, wählen Sie oben rechts im Diagramm Kostenanalyse im Laufe der Zeit die Option CSV herunterladen aus. Die heruntergeladene CSV-Datei enthält die Kosteninformationen für jedes ausgewählte Projekt für den angegebenen Zeitraum sowie die Gesamtkosten nach Projekt und Zeitraum.

The screenshot shows the Microsoft Excel ribbon with the 'Home' tab selected. The font settings are Calibri (Body), size 12. Below the ribbon, a yellow warning bar indicates 'Possible Data Loss'. The active cell is A1, containing the text 'res:Project'. The spreadsheet data is as follows:

| | A | B | C | D | E | F |
|----|-------------------|-----------|-------------|--------------|-----------------|---|
| 1 | res:Project | asd(\$) | abc-123(\$) | project1(\$) | Total costs(\$) | |
| 2 | res:Project total | 24.136179 | 21.67188038 | 12.9429946 | 58.75105397 | |
| 3 | 8/1/24 | | | | 0 | |
| 4 | 9/1/24 | | 10.7180966 | | 10.7180966 | |
| 5 | 10/1/24 | | 10.95378378 | | 10.95378378 | |
| 6 | 11/1/24 | 24.136179 | | | 24.13617901 | |
| 7 | 12/1/24 | | | | 0 | |
| 8 | 1/1/25 | | | 12.9429946 | 12.94299457 | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |


Verwaltung von Sitzungen

Die Sitzungsverwaltung bietet eine flexible und interaktive Umgebung für die Entwicklung und das Testen von Sitzungen. Als Administratorbenutzer können Sie Benutzern erlauben, interaktive Sitzungen in ihren Projektumgebungen zu erstellen und zu verwalten.

Themen

- [Dashboard](#)
- [Sitzungen](#)
- [Software-Stacks \(\) AMIs](#)
- [Debuggen](#)
- [Desktop-Einstellungen](#)

Dashboard



Das Sitzungsverwaltungs-Dashboard bietet Administratoren einen schnellen Überblick über:

1. Instance-Typen
2. Sitzungsstatus
3. Basis-Betriebssystem

4. Projekte
5. Availability Zones
6. Software-Stapel

Darüber hinaus können Administratoren:

7. Aktualisieren Sie das Dashboard, um die Informationen zu aktualisieren.
8. Wählen Sie Sitzungen anzeigen, um zu Sitzungen zu navigieren.

Sitzungen

Sessions zeigt alle virtuellen Desktops an, die in Research and Engineering Studio erstellt wurden. Auf der Seite „Sitzungen“ können Sie Sitzungsinformationen filtern und anzeigen oder eine neue Sitzung erstellen.

RES > Virtual Desktops > Sessions

Sessions (2)

Virtual Desktop sessions for all users. End-users see these sessions as Virtual Desktops.

Created ▾ Last 1 month **1** Actions **2** Create Session **3**

Search **4** All States ▾ All Operating Systems ▾ < 1 >

| <input type="checkbox"/> | Session Name | Owner | Base OS | Instance Ty... | State | Project | Created On |
|--|--------------------|------------|----------------|----------------|---------|----------|-----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 5 | demoadmin1aml21 | demoadmin1 | Amazon Linux 2 | m6a.large | Stopped | project1 | 9/27/2023, 8:31:50 AM |
| <input type="checkbox"/> | demoadmin1windows1 | demoadmin1 | Windows | m6a.large | Stopped | project1 | 9/27/2023, 8:38:23 AM |

< 1 >

1. Verwenden Sie das Menü, um die Ergebnisse nach Sitzungen zu filtern, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums erstellt oder aktualisiert wurden.
2. Wählen Sie eine Sitzung aus und verwenden Sie das Aktionsmenü, um:
 - a. Sitzung (en) fortsetzen
 - b. Stop/Hibernate Sitzung (en)
 - c. Stop/Hibernate Sitzung (en) erzwingen
 - d. Sitzung (en) beenden
 - e. Sitzung (en) beenden erzwingen
 - f. Sitzung (en) Health
 - g. Software-Stack erstellen

3. Wählen Sie Create Session, um eine neue Sitzung zu erstellen.
4. Suchen Sie anhand des Namens nach einer Sitzung und filtern Sie sie nach Status und Betriebssystem.
5. Wählen Sie den Sitzungsnamen aus, um weitere Details anzuzeigen.

Erstellen einer Sitzung

1. Wählen Sie Sitzung erstellen. Das Modal „Neuen virtuellen Desktop starten“ wird geöffnet.
2. Geben Sie Details für die neue Sitzung ein.
3. (Optional.) Aktivieren Sie „Erweiterte Optionen anzeigen“, um zusätzliche Details wie Subnetz-ID und DCV-Sitzungstyp anzugeben.
4. Wählen Sie Absenden aus.

Launch New Virtual Desktop ✕

Session Name
Enter a name for the virtual desktop

Session Name is required. Use any characters and form a name of length between 3 and 24 characters, inclusive.

User
Select the user to create the session for

Project
Select the project under which the session will get created

Operating System
Select the operating system for the virtual desktop

Software Stack
Select the software stack for your virtual desktop

Enable Instance Hibernation
Hibernation saves the contents from the instance memory (RAM) to your Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) root volume. You can not change instance type if you enable this option.

Virtual Desktop Size
Select a virtual desktop instance type

Storage Size (GB)
Enter the storage size for your virtual desktop in GBs

Show Advanced Options

Cancel Submit

Einzelheiten der Sitzung

Wählen Sie in der Sitzungsliste den Sitzungsnamen aus, um die Sitzungsdetails anzuzeigen.

RES > Virtual Desktop > Sessions > 8765705b-8919-48ba-901a-19e2c49cf043

Session: demoadmin1aml21

General Information

| | | |
|---------------------------------|---------------------|------------------|
| Session Name demoadmin1aml21 | Owner demoadmin1 | State Stopped |
|---------------------------------|---------------------|------------------|

< **Details** | Server | Software Stack | Project | Permissions | Schedule | Monitoring | Session >

Session Details

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| RES Session Id 8765705b-8919-48ba-901a-19e2c49cf043 | DCV Session Id bd63e69a-e75a-427b-b4c8-39d7c43b95ad | Description - |
| Session Type VIRTUAL | Hibernation Enabled No | Created On 9/27/2023, 8:31:50 AM |
| Updated On 9/29/2023, 11:01:20 PM | | |

Software-Stacks () AMIs

Auf der Seite Software Stacks können Sie Amazon Machine Images (AMIs) konfigurieren oder bestehende verwalten.

RES > Virtual Desktops > Software Stacks (AMIs)

Software Stacks

Manage your Virtual Desktop Software Stacks

Search All Operating Systems ▼ < 1 2 > ⚙️

| | Name | Description | AMI ID / Systems Manager Parameter A... | Base OS | Root Volume Size | Min RA... |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---|---------------------------|------------------|-----------|
| <input type="radio"/> | RHEL8 - x86_64 | RHEL8 - x86_64 | ami-01955109048f9b11d | RedHat Enterprise Linux 8 | 50GB | 4GB |
| <input type="radio"/> | UBUNTU2204 - x86_64 | UBUNTU2204 - x86_64 | ami-09ac0b140f63d3458 | Ubuntu 22.04 | 50GB | 4GB |
| <input type="radio"/> | Windows - x86_64 | Windows - x86_64 | ami-06244562918e090e8 | Windows | 50GB | 4GB |
| <input type="radio"/> | Windows - AMD | Windows - AMD | ami-0c204e78e7e8c343b | Windows | 50GB | 4GB |
| <input type="radio"/> | Windows - NVIDIA | Windows - NVIDIA | ami-06871ff48caabe79e | Windows | 50GB | 4GB |
| <input type="radio"/> | RHEL9 - x86_64 | RHEL9 - x86_64 | ami-0a74a0465cdeea9b3 | RedHat Enterprise Linux 9 | 50GB | 4GB |
| <input type="radio"/> | Amazon Linux 2 - ARM64 | Amazon Linux 2 - ARM64 | ami-0f27f8ea8f8bd937c | Amazon Linux 2 | 50GB | 4GB |
| <input type="radio"/> | Amazon Linux 2 - x86_64 | Amazon Linux 2 - x86_64 | ami-0ad253013fad0a42a | Amazon Linux 2 | 50GB | 4GB |
| <input type="radio"/> | AL2023 - ARM64 | AL2023 - ARM64 | ami-0aaf509a1ebd95e61 | Amazon Linux 2023 | 50GB | 4GB |
| <input type="radio"/> | AL2023 - x86_64 | AL2023 - x86_64 | ami-08a6efd148b1f7504 | Amazon Linux 2023 | 50GB | 4GB |

< 1 2 > ⚙️

- Um nach einem vorhandenen Software-Stack zu suchen, verwenden Sie das Betriebssystem-Dropdown-Menü, um nach Betriebssystem zu filtern.

2. Wählen Sie den Namen eines Software-Stacks aus, um Details zum Stack anzuzeigen.
3. Wählen Sie das Optionsfeld neben einem Software-Stack und verwenden Sie dann das Aktionsmenü, um den Stack zu bearbeiten und den Stack einem Projekt zuzuweisen.
4. Wählen Sie die Schaltfläche Software-Stack registrieren, um einen neuen Stack zu erstellen.

Registrieren Sie einen neuen Software-Stack

Mit der Schaltfläche Software-Stack registrieren können Sie einen neuen Stack erstellen:

Note

Sie können einen unverschlüsselten Systems Manager Manager-Parameter als Alias für die Software-Stack-ID verwenden.

1. Wählen Sie Software-Stack registrieren.
2. Geben Sie Details für den neuen Software-Stack ein.
3. Wählen Sie Absenden aus.

Register new Software Stack ✕

Name
Enter a name for the software stack

Use any characters and form a name of length between 3 and 24 characters, inclusive.

Description
Enter a user friendly description for the software stack

AMI ID / Systems Manager Parameter ARN
Enter the AMI ID or Systems Manager Parameter ARN

AMI ID must start with ami-xxx. Systems Manager Parameter ARN must follow the ARN format

Operating System
Select the operating system for the software stack

GPU Manufacturer
Select the GPU Manufacturer for the software stack

Min. Storage Size (GB)
Enter the min. storage size for your virtual desktop in GBs

Min. RAM (GB)
Enter the min. ram for your virtual desktop in GBs

Projects
Select applicable projects for the software stack

Tenancy
The type of tenancy

[Cancel](#) [Submit](#)

Weisen Sie einem Projekt einen Software-Stack zu

Wenn Sie einen neuen Software-Stack erstellen, können Sie den Stack Projekten zuweisen. Wenn Sie den Stack jedoch nach der ersten Erstellung zu einem Projekt hinzufügen müssen, gehen Sie wie folgt vor:

Note

Sie können Software-Stacks nur Projekten zuweisen, bei denen Sie Mitglied sind.

1. Wählen Sie auf der Seite Software-Stacks das Optionsfeld für den Software-Stack aus, den Sie einem Projekt hinzufügen möchten.
2. Wählen Sie Aktionen.
3. Wählen Sie Bearbeiten aus.
4. Verwenden Sie das Drop-down-Menü Projekte, um das Projekt auszuwählen.

Update Software Stack: AL2023 - x86_64



Stack Name

Enter a name for the Software Stack.

Use any characters and form a name of length between 3 and 24 characters, inclusive.

Description

Enter a user friendly description for the software stack

AMI ID / Systems Manager Parameter ARN

Enter the AMI ID or Systems Manager Parameter ARN

AMI ID must start with ami-xxx. Systems Manager Parameter ARN must follow the ARN format

Operating System

Select the operating system for the software stack

GPU Manufacturer

Select the GPU Manufacturer for the software stack

Min. Storage Size (GB)

Enter the min. storage size for your virtual desktop in GBs

Min. RAM (GB)

Enter the min. ram for your virtual desktop in GBs

Projects

Select applicable projects for the software stack

Tenancy

The type of tenancy

Allowed Instance Families and Types

Select instance families and types allowed for this software stack

Software Stacks (0) AMIs

m6a



t3



Cancel

Submit

5. Wählen Sie Absenden aus.

Sie können den Software-Stack auch auf der Seite mit den Stack-Details bearbeiten.

Ändern Sie die VDI-Instanzliste des Software-Stacks

Für jeden registrierten Software-Stack können Sie die zulässigen Instanzfamilien und -typen auswählen. Die Liste der Optionen für jeden Software-Stack wird nach den in den Desktop-Einstellungen definierten Optionen gefiltert. Sie können dort die globalen zulässigen Instanzfamilien und -typen finden und ändern.

So bearbeiten Sie das Attribut Allowed Instance Families and Types eines Software-Stacks:

1. Wählen Sie auf der Seite „Software-Stacks“ das Optionsfeld für den Software-Stack.
2. Wählen Sie „Aktionen“ und anschließend „Stack bearbeiten“.
3. Wählen Sie die gewünschten Instanzfamilien und -typen aus der Drop-down-Liste unter Zulässige Instanzfamilien und -typen aus.

Update Software Stack: AL2023 - x86_64 ✕

Stack Name

Enter a name for the Software Stack.

Use any characters and form a name of length between 3 and 24 characters, inclusive.

Description

Enter a user friendly description for the software stack

AMI ID / Systems Manager Parameter ARN

Enter the AMI ID or Systems Manager Parameter ARN

AMI ID must start with ami-xxx. Systems Manager Parameter ARN must follow the ARN format

Operating System

Select the operating system for the software stack

GPU Manufacturer

Select the GPU Manufacturer for the software stack

Min. Storage Size (GB)

Enter the min. storage size for your virtual desktop in GBs

Min. RAM (GB)

Enter the min. ram for your virtual desktop in GBs

Projects

Select applicable projects for the software stack

Tenancy

The type of tenancy

Allowed Instance Families and Types

Select instance families and types allowed for this software stack

4. Wählen Sie Absenden aus.

Note

Wenn der globale Satz zulässiger Instanzfamilien und -typen eine Instanzfamilie und einen Instanztyp innerhalb dieser Familie enthält (zum Beispiel t3 und t3.large), umfassen die

verfügbaren Optionen für das Attribut Zulässige Instanzfamilien und -typen eines Software-Stacks nur die Instanzfamilie.

Important

- Wenn eine Instanz auf Umgebungsebene aus der Zulassungsliste gelöscht type/family wird, sollte sie automatisch aus allen Software-Stacks entfernt werden.
- Instanzen types/families , die auf Umgebungsebene hinzugefügt werden, werden nicht automatisch zu Software-Stacks hinzugefügt.

Details zum Software-Stack anzeigen

Wählen Sie auf der Seite „Software-Stacks“ den Namen des Software-Stacks aus, um dessen Details anzuzeigen. Sie können auch das Optionsfeld für einen Software-Stack auswählen, Aktionen und dann Bearbeiten auswählen, um den Software-Stack zu bearbeiten.

Unterstützung für VDI-Menancy

Wenn Sie einen neuen Software-Stack registrieren oder einen vorhandenen Software-Stack bearbeiten, können Sie den Tenancy für den aus diesem Software-Stack VDIs gestarteten auswählen. Die folgenden drei Mietverträge werden unterstützt:

- Shared (Standard) — Wird VDIs mit gemeinsam genutzten Hardware-Instanzen ausgeführt
- Dedizierte Instanz — Wird VDIs mit dedizierten Instanzen ausgeführt
- Dedizierter Host — Wird VDIs mit einem dedizierten Host ausgeführt

Register new Software Stack ✕

Name
Enter a name for the software stack

Use any characters and form a name of length between 3 and 24 characters, inclusive.

Description
Enter a user friendly description for the software stack

AMI ID / Systems Manager Parameter ARN
Enter the AMI ID or Systems Manager Parameter ARN

AMI ID must start with ami-xxx. Systems Manager Parameter ARN must follow the ARN format

Operating System
Select the operating system for the software stack

GPU Manufacturer
Select the GPU Manufacturer for the software stack

Min. Storage Size (GB)
Enter the min. storage size for your virtual desktop in GBs

Min. RAM (GB)
Enter the min. ram for your virtual desktop in GBs

Projects
Select applicable projects for the software stack

Tenancy
The type of tenancy

[Cancel](#) [Submit](#)

Wenn Sie den Tenancy-Typ für dedizierte Hosts auswählen, müssen Sie auch die Tenancy-Affinität und den Zielhosttyp auswählen. Die folgenden Zielhosttypen werden unterstützt:

- Host-Ressourcengruppe — Host-Ressourcengruppe, die im AWS License Manager erstellt wurde
- Host-ID — Eine bestimmte Host-ID

Tenancy
The type of tenancy

Dedicated Host

Tenancy Affinity
The relationship between an instance and a dedicated host

Off

Target Host By
The type of target host

Host Resource Group

Host Resource Group ARN
The ARN of the dedicated resource group

Tenancy
The type of tenancy

Dedicated Host

Tenancy Affinity
The relationship between an instance and a dedicated host

Host

Target Host By
The type of target host

Host ID

Tenancy Host ID
The ID of the dedicated host

Um alle selbstverwalteten Lizenzen anzugeben, die Sie benötigen, VDIs wenn Sie sie mit der dedizierten Host-Tenancy starten, ordnen Sie die Lizenzen Ihrem AMI zu. Folgen Sie dazu dem Abschnitt [Zuordnen von selbstverwalteten Lizenzen und AMIs](#) im AWS License Manager Manager-Benutzerhandbuch.

Hinzufügen eines Rocky Linux 9-Software-Stacks

RES hat keinen Standard-Software-Stack für Rocky Linux 9, daher enthält dieser Abschnitt eine Empfehlung, welches Rocky-AMI zu verwenden ist und wie es zu verwenden ist.

1. Melden Sie sich bei der AWS Konsole an und rufen Sie die [AMI-Katalogseite](#) in der EC2-Konsole auf.
2. Suchen Sie AMIs unter dem AWS Marketplace-Tab nach dem Namen Rocky Linux 9.
3. Wählen Sie das AMI mit dem Namen Rocky Linux 9 (Official) - x86_64 von Rocky Linux aus.



Rocky Linux 9 (Official) - x86_64

By [Rocky Linux](#) | Ver 9.5.20241118

★★★★☆ 3 AWS reviews

Starting from \$0.00 to \$0.00/hr for software + AWS usage fees

Rocky Linux is a free, open, community enterprise operating system designed to be 100% bug-for-bug compatible with the top upstream enterprise Linux distribution. Built by the community, for the community. With fully open and transparent development, there's plenty of opportunity for anyone to...

Select

4. Sobald Sie es ausgewählt haben, wählen Sie Jetzt abonnieren.
5. Scrollen Sie nach oben und kopieren Sie die AMI-ID für das ausgewählte AMI.

AMI Catalog

An AMI is a template that contains the software configuration (operating system, application server, and applications) required to launch your instance. You can select an AMI provided by AWS, our user community, or the AWS Marketplace; or you can select one of your own AMIs.

AMIs

Selected AMI: (ami-0a73e96a849c232cc)

Create Template with AMI

Launch Instance with AMI

Rocky Linux 9

Quick Start AMIs (0)
Commonly used AMIs

My AMIs (176)
Created by me


AWS Marketplace AMIs (589)
AWS & trusted third-party AMIs

Community AMIs (500)
Published by anyone

6. Gehen Sie zum RES-Portal und registrieren Sie mit diesem AMI einen neuen Software-Stack auf der Seite Software-Stacks.


Debuggen

Im Debugging-Bereich wird der Nachrichtenverkehr im Zusammenhang mit den virtuellen Desktops angezeigt. Sie können dieses Fenster verwenden, um Aktivitäten zwischen Hosts zu beobachten. Auf der Registerkarte VD-Host werden instanzspezifische Aktivitäten angezeigt, und auf der Registerkarte VD-Sitzungen werden laufende Sitzungsaktivitäten angezeigt.



Desktop-Einstellungen

Sie können die Seite mit den Desktop-Einstellungen verwenden, um Ressourcen zu konfigurieren, die virtuellen Desktops zugeordnet sind.



General

Die Registerkarte Allgemein bietet Zugriff auf Einstellungen wie:

SCHNELL

Aktiviert QUIC zugunsten von TCP als Standard-Streaming-Protokoll für all Ihre virtuellen Desktops.

Standard-DCV-Sitzungstyp

Der standardmäßige DCV-Sitzungstyp, der für alle virtuellen Desktops verwendet wird. Diese Einstellung gilt nicht für zuvor erstellte Desktops. Dies gilt nur in Fällen, in denen der Instanztyp und das Betriebssystem entweder virtuelle Sitzungstypen oder Konsolensitzungstypen unterstützen.

Standardmäßig zulässige Sitzungen pro Benutzer pro Projekt

Der Standardwert für die zulässige Anzahl von VDI-Sitzungen pro Benutzer und Projekt.

herstellen

Die Registerkarte Server bietet Zugriff auf Einstellungen wie:

Timeout bei Leerlauf der DCV-Sitzung

Die Zeit, nach der die DCV-Sitzung automatisch getrennt wird. Dadurch wird der Status der Desktop-Sitzung nicht geändert. Die Sitzung wird lediglich entweder über den DCV-Client oder den Webbrowser geschlossen.

Warnung vor Timeout im Leerlauf

Die Zeit, nach der dem Client eine Warnung bei Leerlauf angezeigt wird.

Schwellenwert für die CPU-Auslastung

Die CPU-Auslastung, die als inaktiv betrachtet werden soll.

Max. Größe des Root-Volumes

Die Standardgröße des Root-Volumes in virtuellen Desktop-Sitzungen.

Zulässige Instanztypen

Die Liste der Instanzfamilien und -größen, die für diese RES-Umgebung gestartet werden können. Kombinationen aus Instance-Familie und Instance-Größe werden beide akzeptiert. Wenn Sie beispielsweise 'm7a' angeben, können alle Größen der m7a-Familie als VDI-Sitzungen gestartet werden. Wenn Sie 'm7a.24xlarge' angeben, kann nur m7a.24xlarge als VDI-Sitzung gestartet werden. Diese Liste wirkt sich auf alle Projekte in der Umgebung aus.

RES > Virtual Desktops > Settings

Virtual Desktop Settings

Review the virtual desktop settings

| | | |
|----------------------------|-----------|-----------|
| Module Name | Module ID | Version |
| virtual-desktop-controller | vdc | 2025.03b1 |

General

Notifications

Server

Controller

Broker

Connection Gateway

CloudWatch Logs

General

QUIC

Quick UDP Internet Connections (QUIC) is a protocol that attempts to improve streaming in higher latency environments.

Toggle on to activate QUIC in favor of TCP as the default streaming protocol for all your virtual desktops

Disabled

Subnet AutoRetry

Enabled

Default DCV Session Type

Default setting will only apply in cases where Instance Type and Operating System supports either Virtual or Console Session Types.

Console

eVDI Subnets

- subnet-0631e566e706ad31e
- subnet-00d930afd7485c9a5

Randomize Subnets

Disabled

Default Allowed Sessions Per User Per Project

Default value for allowed sessions per user per project.

5

Verwaltung der Umgebung

Im Bereich Umweltmanagement von Research and Engineering Studio können Benutzer mit Administratorrechten isolierte Umgebungen für ihre Forschungs- und Ingenieurprojekte erstellen und verwalten. Diese Umgebungen können Rechenressourcen, Speicher und andere notwendige Komponenten umfassen, und das alles in einer sicheren Umgebung. Benutzer können diese Umgebungen so konfigurieren und anpassen, dass sie den spezifischen Anforderungen ihrer Projekte entsprechen. Dies erleichtert das Experimentieren, Testen und Iterieren ihrer Lösungen, ohne andere Projekte oder Umgebungen zu beeinträchtigen.


Themen

- [Umgebungsstatus](#)
- [Einstellungen für die Umgebung](#)
- [Benutzer](#)
- [Gruppen](#)
- [Projekte](#)
- [Berechtigungsrichtlinie](#)
- [Dateisysteme](#)

- [Snapshot-Verwaltung](#)
- [Amazon-S3-Buckets](#)

Umgebungsstatus

Auf der Seite Umgebungsstatus werden die im Produkt implementierte Software und die bereitgestellten Hosts angezeigt. Sie enthält Informationen wie Softwareversion, Modulnamen und andere Systeminformationen.



Research and Engineering Studio demoadmin4

RES > Environment Management > Status

Environment Status

[View Environment Settings](#)

Modules

Environment modules and status

| Module | Module ID | Version | Type | Status | API Health Check | Module Sets |
|----------------------|-------------------|---------|------------------------|----------|------------------|-------------|
| Global Settings | global-settings | - | Config | Deployed | Not Applicable | - |
| Cluster | cluster | 2023.10 | Stack | Deployed | Not Applicable | • default |
| Metrics & Monitoring | metrics | 2023.10 | Stack | Deployed | Not Applicable | • default |
| Directory Service | directoryservice | 2023.10 | Stack | Deployed | Not Applicable | • default |
| Identity Provider | identity-provider | 2023.10 | Stack | Deployed | Not Applicable | • default |
| Analytics | analytics | 2023.10 | Stack | Deployed | Not Applicable | • default |
| Shared Storage | shared-storage | 2023.10 | Stack | Deployed | Not Applicable | • default |
| Cluster Manager | cluster-manager | 2023.10 | App | Deployed | Healthy | • default |
| eVDI | vdc | 2023.10 | App | Deployed | Healthy | • default |
| Bastion Host | bastion-host | 2023.10 | Stack | Deployed | Not Applicable | • default |

Infrastructure Hosts

Cluster hosts and status

| Instance Name | Module ID | Node Type | Version | Instance Type | Availability Zone | Instance State | Private IP | Public IP |
|---------------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------------|-------------------|----------------|--------------|-----------|
| res-demo2-bastion-host | bastion-host | Infra | 2023.10 | m5.large | us-east-2a | Running | 10.1.3.148 | 3.145.15 |
| res-demo2-vdc-controller | vdc | App | 2023.10 | m5.large | us-east-2a | Running | 10.1.129.105 | - |
| res-demo2-vdc-broker | vdc | Infra | 2023.10 | m5.large | us-east-2b | Running | 10.1.149.12 | - |
| res-demo2-cluster-manager | cluster-manager | App | 2023.10 | m5.large | us-east-2b | Running | 10.1.155.249 | - |
| res-demo2-vdc-gateway | vdc | Infra | 2023.10 | m5.large | us-east-2b | Running | 10.1.153.135 | - |

Einstellungen für die Umgebung

Auf der Seite mit den Umgebungseinstellungen werden Details zur Produktkonfiguration angezeigt, z. B.:

- General

Zeigt Informationen wie den Administrator-Benutzernamen und die E-Mail-Adresse des Benutzers an, der das Produkt bereitgestellt hat. Sie können den Titel des Webportals und den Copyright-Text bearbeiten.

- Identitätsanbieter

Zeigt Informationen wie den Single Sign-On-Status an.

- Netzwerk

Zeigt die VPC-ID und die Präfixliste IDs für den Zugriff an.

- Directory Service

Zeigt Active Directory-Einstellungen und den ARN des Service Account Secrets Manager für Benutzername und Passwort an.

Benutzer

Alle Benutzer, die von Ihrem Active Directory aus synchronisiert wurden, werden auf der Benutzerseite angezeigt. Benutzer werden während der Konfiguration des Produkts vom Cluster-Admin-Benutzer synchronisiert. Weitere Informationen zur anfänglichen Benutzerkonfiguration finden Sie unter [Konfigurationsleitfaden](#)

Note

Administratoren können nur Sitzungen für aktive Benutzer erstellen. Standardmäßig befinden sich alle Benutzer in einem inaktiven Status, bis sie sich bei der Produktumgebung anmelden. Wenn ein Benutzer inaktiv ist, bitten Sie ihn, sich anzumelden, bevor Sie eine Sitzung für ihn erstellen.

Research and Engineering Studio

RES > Environment Management > Users

Users

Environment user management

Search

Actions

- Set as Admin User
- Disable User

| | Username | UID | GID | Email | Is Sudo... | Role | Is Active | Status | Groups |
|----------------------------------|------------|------|------|------------------|------------|-------|-----------|---------|---|
| <input checked="" type="radio"/> | demouser2 | 3006 | 3006 | demouser2@demo. | No | user | No | Enabled | <ul style="list-style-type: none"> IDEAUsers DemoUsers |
| <input type="radio"/> | sauser2 | 3011 | 3011 | sauser2@demo. | No | user | No | Enabled | <ul style="list-style-type: none"> SAUsers |
| <input type="radio"/> | demoadmin4 | 3003 | 3003 | demoadmin4@demo. | Yes | admin | Yes | Enabled | <ul style="list-style-type: none"> DemoAdmins AWS Delegated Administrators IDEAUsers |
| <input type="radio"/> | pmtuser02 | 8001 | 6001 | pmtuser02@demo. | No | user | No | Enabled | <ul style="list-style-type: none"> ProductUsers |

Auf der Benutzerseite können Sie:

1. Nach Benutzern suchen
2. Wenn ein Benutzername ausgewählt ist, verwenden Sie das Aktionsmenü, um:
 - a. Als Admin-Benutzer festlegen
 - b. Benutzer deaktivieren

Gruppen

Alle Gruppen, die aus dem Active Directory synchronisiert wurden, werden auf der Gruppenseite angezeigt. Weitere Informationen zur Konfiguration und Verwaltung von Gruppen finden Sie unter [Konfigurationsleitfaden](#).

Research and Engineering Studio

RES > Environment Management > Groups

Groups

Environment user group management

Search

Actions

- Disable Group

| | Title | Group Name | Type | Role | Status | GID |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|-------|---------|------|
| <input checked="" type="radio"/> | IDEAUsers | IDEAUsers | external | user | Enabled | 4000 |
| <input type="radio"/> | SAAdmins | SAAdmins | external | user | Enabled | 3035 |
| <input type="radio"/> | AWS Delegated Administrators | AWS Delegated Administrators | external | admin | Enabled | 3999 |

Users in IDEAUsers

| | Username | UID | GID | Email | Is Sudo? | Role | Is Active | Status | Groups | Syn |
|--------------------------|------------|------|------|------------------|----------|-------|-----------|---------|---|------|
| <input type="checkbox"/> | demoadmin1 | 3000 | 3000 | demoadmin1@demo. | Yes | admin | Yes | Enabled | <ul style="list-style-type: none"> DemoAdmins AWS Delegated Administrators IDEAUsers | 10/3 |
| <input type="checkbox"/> | demoadmin4 | 3003 | 3003 | demoadmin4@demo. | Yes | admin | Yes | Enabled | <ul style="list-style-type: none"> DemoAdmins AWS Delegated Administrators IDEAUsers | 10/3 |

Auf der Seite Gruppen können Sie:

1. Suchen Sie nach Benutzergruppen.
2. Wenn eine Benutzergruppe ausgewählt ist, verwenden Sie das Aktionsmenü, um eine Gruppe zu deaktivieren oder zu aktivieren.
3. Wenn eine Benutzergruppe ausgewählt ist, können Sie den Bereich Benutzer am unteren Bildschirmrand erweitern, um die Benutzer in der Gruppe anzuzeigen.

Projekte

Projekte bilden eine Grenze für virtuelle Desktops, Teams und Budgets. Wenn Sie ein Projekt erstellen, definieren Sie dessen Einstellungen, z. B. den Namen, die Beschreibung und die Umgebungskonfiguration. Projekte umfassen in der Regel eine oder mehrere Umgebungen, die an die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts angepasst werden können, z. B. Art und Größe der Rechenressourcen, den Software-Stack und die Netzwerkkonfiguration.

Themen

- [Projekte ansehen](#)
- [Erstellen eines Projekts](#)
- [Bearbeiten Sie ein Projekt](#)
- [Deaktiviere ein Projekt](#)
- [Projekt löschen](#)
- [Hinzufügen oder Entfernen von Tags zu einem Projekt](#)
- [Zeigen Sie die mit einem Projekt verknüpften Dateisysteme an](#)
- [Fügen Sie eine Startvorlage hinzu](#)

Projekte ansehen

The screenshot shows the 'Projects' page in the Research and Engineering Studio. The breadcrumb trail is 'RES > Environment Management > Projects'. The page title is 'Projects' with the subtitle 'Environment Project Management'. A search bar is present. A table displays project information:

| Title | Project Code | Status | Budgets | Groups | Updated On |
|-----------|--------------|---------|---------|--------------|-----------------------|
| project-1 | project-1 | Enabled | -- | • IDEAUUsers | 10/3/2023, 7:04:18 PM |

An 'Actions' menu is open, showing options: 'Edit Project', 'Disable Project', and 'Update Tags'. A 'Create Project' button is also visible. The user 'demoadmin4' is logged in.

Das Projekte-Dashboard enthält eine Liste der Projekte, die Ihnen zur Verfügung stehen. Über das Projekte-Dashboard können Sie:

1. Sie können das Suchfeld verwenden, um Projekte zu finden.
2. Wenn ein Projekt ausgewählt ist, können Sie das Aktionsmenü verwenden, um:
 - a. Bearbeiten Sie ein Projekt
 - b. Ein Projekt deaktivieren oder aktivieren
 - c. Projekt-Tags aktualisieren
 - d. Projekt löschen
3. Sie können Projekt erstellen wählen, um ein neues Projekt zu erstellen.

Erstellen eines Projekts

1. Wählen Sie Projekt erstellen aus.
2. Geben Sie die Projektdetails ein.

Die Projekt-ID ist ein Ressourcen-Tag, mit dem die Kostenzuweisung verfolgt werden kann AWS Cost Explorer Service. Weitere Informationen finden Sie unter [Benutzerdefinierte Kostenzuordnungs-Tags aktivieren](#).

Important

Die Projekt-ID kann nach der Erstellung nicht geändert werden.

Informationen zu den erweiterten Optionen finden Sie unter [Fügen Sie eine Startvorlage hinzu](#).

3. (Optional) Aktivieren Sie Budgets für das Projekt. Weitere Informationen zu Budgets finden Sie unter [Kostenüberwachung und -kontrolle](#).
4. Das Home-Directory-Dateisystem kann entweder das Shared Home-Dateisystem (Standard), EFS, FSx für Lustre-, FSx NetApp ONTAP- oder EBS-Datenträgerspeicher verwenden.

Es ist wichtig zu beachten, dass das gemeinsame Home-Dateisystem EFS FSx für Lustre und FSx NetApp ONTAP von mehreren Projekten und gemeinsam genutzt werden kann. VDIs Die EBS-Volume-Speicheroption erfordert jedoch, dass jeder VDI in diesem Projekt über ein eigenes Home-Verzeichnis verfügt, das nicht von anderen oder Projekten gemeinsam genutzt wird. VDIs

RES > Virtual Desktop > Projects > Create new Project

Create new Project

Project Definition

Title
Enter a user friendly project title.

Project ID
Enter a project-id.

Project ID can only use lowercase alphabets, numbers, hyphens (-), underscores (_), or periods (.). Must be between 3 and 40 characters long.


Description
Enter the project description.

Allowed sessions per user
Maximum number of sessions a user can launch in this project


Enable budget assignment and tracking
To track budget status in the cost dashboard, specify the budget created in AWS Budgets

Resource Configurations

Storage resources
Add file systems and/or S3 buckets to the project.

Home directory filesystem
Select the filesystem that will be used to create the user home directories on Linux desktops.

► **Advanced Options**

5. Weisen Sie and/or Benutzergruppen die entsprechende Rolle zu („Projektmitglied“ oder „Projekteigentümer“). Hier [Standardberechtigungsprofile](#) finden Sie die Aktionen, die jede Rolle ausführen kann.
6. Wählen Sie Absenden aus.

Bearbeiten Sie ein Projekt

1. Wählen Sie ein Projekt in der Projektliste aus.
2. Wählen Sie im Menü Aktionen die Option Projekt bearbeiten.
3. Geben Sie Ihre Aktualisierungen ein.

Wenn Sie Budgets aktivieren möchten, finden Sie [Kostenüberwachung und -kontrolle](#) weitere Informationen unter. Wenn Sie ein Budget für das Projekt auswählen, kann es einige Sekunden dauern, bis die Budget-Dropdown-Optionen geladen werden. Wenn Sie das gerade erstellte Budget nicht sehen, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche „Aktualisieren“ neben der Dropdownliste.

Informationen zu den erweiterten Optionen finden Sie unter. [Fügen Sie eine Startvorlage hinzu](#)

4. Wählen Sie Absenden aus.

RES > Virtual Desktop > Projects > Edit Project

Edit Project

Project Definition

Title
Enter a user friendly project title.
test

Project ID
Enter a project-id.
test
Project ID can only use lowercase alphabets, numbers, hyphens (-), underscores (_), or periods (.). Must be between 3 and 40 characters long.

Description
Enter the project description.
Enter Description ...

Allowed sessions per user
Maximum number of sessions a user can launch in this project
5

Enable budget assignment and tracking
To track budget status in the cost dashboard, specify the budget created in AWS Budgets

Resource Configurations

▼ **Advanced Options**

Add Policies
Select applicable policies for the Project
[Dropdown] [Refresh]

Add Security Groups
Select applicable security groups for the Project
[Dropdown] [Refresh]

► **Linux**

► **Windows**

Deaktiviere ein Projekt

Um ein Projekt zu deaktivieren:

1. Wählen Sie ein Projekt in der Projektliste aus.
2. Wählen Sie im Menü Aktionen die Option Projekt deaktivieren.

The screenshot shows the 'Projects' page in the Research and Engineering Studio. The left sidebar contains navigation options: Desktops, Session management, and Environment Management. The main content area displays a table of projects. The 'disableProject' row is selected, and the 'Actions' menu is open, showing options: Edit Project, Disable Project, Update Tags, and Delete Project.

| Title | Project Code | Status | Budgets | Groups | Users | Updated On |
|----------------|--------------|---------|---------|---------|--------|------------------------|
| deleteProject2 | 004 | Enabled | -- | group_1 | admin1 | 1/28/2025, 2:12:38 AM |
| disableProject | 002 | Enabled | -- | group_1 | admin1 | 1/28/2025, 4:03:18 PM |
| test | 001 | Enabled | -- | group_1 | admin1 | 1/27/2025, 12:59:53 AM |

3. Wenn ein Projekt deaktiviert ist, werden alle mit diesem Projekt verknüpften VDI-Sitzungen gestoppt. Diese Sitzungen können nicht neu gestartet werden, solange das Projekt deaktiviert ist.

The screenshot shows the 'Projects' page after a project has been disabled. A green notification banner at the top states: "Successfully disabled project with ID: 5242c9f2-8895-483f-9389-ba9bf278598, and all associated sessions will be stopped". The table below shows the 'disableProject' row with its status changed to 'Disabled'.

| Title | Project Code | Status | Budgets | Groups | Users | Updated On |
|----------------|--------------|----------|---------|---------|--------|------------------------|
| deleteProject2 | 004 | Enabled | -- | group_1 | admin1 | 1/28/2025, 2:12:38 AM |
| disableProject | 002 | Disabled | -- | group_1 | admin1 | 1/28/2025, 4:35:29 PM |
| test | 001 | Enabled | -- | group_1 | admin1 | 1/27/2025, 12:59:53 AM |

Projekt löschen

Um ein Projekt zu löschen:

1. Wählen Sie ein Projekt in der Projektliste aus.
2. Wählen Sie im Menü Aktionen die Option Projekt löschen.

The screenshot shows the 'Projects' management interface in the Research and Engineering Studio. The left sidebar contains navigation options like 'Desktops', 'Session management', and 'Environment management'. The main content area displays a table of projects with columns for Title, Project Code, Status, Budgets, Groups, and Users. The 'deleteProject2' project is selected, and the 'Actions' menu is open, showing options like 'Edit Project', 'Disable Project', 'Update Tags', and 'Delete Project'.

| Title | Project Code | Status | Budgets | Groups | Users | |
|----------------|--------------|---------|---------|---------|--------|------------------------|
| deleteProject2 | 004 | Enabled | -- | group_1 | admin1 | 2/14/2025, 1:40:52 PM |
| disableProject | 002 | Enabled | -- | group_1 | admin1 | 2/14/2025, 1:40:28 PM |
| test | 001 | Enabled | -- | group_1 | admin1 | 1/27/2025, 12:59:53 AM |

- Ein Bestätigungs-Popup wird angezeigt. Geben Sie den Namen des Projekts ein und wählen Sie dann Ja, um es zu löschen.

Delete Project: test-proj-deletion



Are you sure you want to delete this project?

All associated sessions will be terminated. This action cannot be undone.

To confirm deletion, enter the name of the project in the text input field.

Cancel

Yes

- Wenn ein Projekt gelöscht wird, werden alle mit diesem Projekt verknüpften VDI-Sitzungen beendet.

Research and Engineering Studio

Project with ID: ea231a4c-7e01-4d1c-8590-55703918c87e has been deleted successfully

RES > Environment Management > Projects

Projects

Environment Project Management.

Search

| | Title | Project Code | Status | Budgets | Groups | Users | Updated On |
|-----------------------|----------------|--------------|---------|---------|-----------|----------|------------------------|
| <input type="radio"/> | disableProject | 002 | Enabled | -- | • group_1 | • admin1 | 1/28/2025, 4:40:03 PM |
| <input type="radio"/> | test | 001 | Enabled | -- | • group_1 | • admin1 | 1/27/2025, 12:59:53 AM |

Navigation: < 1 >

Session management

- Dashboard
- Sessions
- Software stacks
- Debugging
- Desktop settings

Environment Management

- Projects**
- Users
- Groups
- File systems
- S3 buckets
- Identity management [New](#)
- Permission policy
- Environment status
- Snapshot management
- Environment settings

Hinzufügen oder Entfernen von Tags zu einem Projekt

Mit Projekt-Tags werden allen Instanzen, die im Rahmen dieses Projekts erstellt wurden, Tags zugewiesen.

1. Wählen Sie ein Projekt in der Projektliste aus.
2. Wählen Sie im Menü „Aktionen“ die Option „Tags aktualisieren“.
3. Wählen Sie „Tags hinzufügen“ und geben Sie einen Wert für „Schlüssel“ ein.
4. Um Tags zu entfernen, wählen Sie neben dem Tag, den Sie entfernen möchten, die Option Entfernen aus.

Zeigen Sie die mit einem Projekt verknüpften Dateisysteme an

Wenn ein Projekt ausgewählt ist, können Sie den Bereich Dateisysteme am unteren Bildschirmrand erweitern, um die mit dem Projekt verknüpften Dateisysteme anzuzeigen.

Projects
Environment Project Management

Search

| Title | Project Code | Status | Budgets | Groups | Updated On |
|-----------|--------------|---------|---------|--------------|-----------------------|
| project-1 | project-1 | Enabled | -- | • IDEAUUsers | 10/3/2023, 9:06:30 PM |

File Systems in project-1

| Title | Name | File System ID | Mount Target | Projects | Scope | Provider | Created through RES? |
|------------|------|----------------|--------------|----------|-------|----------|----------------------|
| No records | | | | | | | |

Fügen Sie eine Startvorlage hinzu

Wenn Sie ein Projekt erstellen oder bearbeiten, können Sie mithilfe der erweiterten Optionen in der Projektkonfiguration Startvorlagen hinzufügen. Startvorlagen bieten zusätzliche Konfigurationen wie Sicherheitsgruppen, IAM-Richtlinien und Startskripts für alle VDI-Instanzen innerhalb des Projekts.

Fügen Sie Richtlinien hinzu

Sie können eine IAM-Richtlinie hinzufügen, um den VDI-Zugriff für alle im Rahmen Ihres Projekts bereitgestellten Instanzen zu steuern. Um eine Richtlinie zu integrieren, kennzeichnen Sie die Richtlinie mit dem folgenden Schlüssel-Wert-Paar:

```
res:Resource/vdi-host-policy
```

Weitere Informationen zu IAM-Rollen finden Sie unter [Richtlinien und Berechtigungen](#) in IAM.

Zusätzliche Sicherheitsgruppen

Sie können eine Sicherheitsgruppe hinzufügen, um die Ausgangs- und Eingangsdaten für alle VDI-Instanzen in Ihrem Projekt zu kontrollieren. Um eine Sicherheitsgruppe zu integrieren, kennzeichnen Sie die Sicherheitsgruppe mit dem folgenden Schlüssel-Wert-Paar:

```
res:Resource/vdi-security-group
```

Weitere Informationen zu Sicherheitsgruppen finden Sie unter [Steuern des Datenverkehrs zu Ihren AWS Ressourcen mithilfe von Sicherheitsgruppen](#) im Amazon VPC-Benutzerhandbuch.

Fügen Sie Startskripte hinzu

Sie können Startskripts hinzufügen, die in allen VDI-Sitzungen innerhalb Ihres Projekts initiiert werden. RES unterstützt die Skriptinitiierung für Linux und Windows. Für die Skriptinitiierung können Sie eine der folgenden Optionen wählen:

Skript ausführen, wenn VDI gestartet wird

Diese Option initiiert das Skript am Anfang einer VDI-Instanz, bevor RES-Konfigurationen oder -Installationen ausgeführt werden.

Führen Sie das Skript aus, wenn VDI konfiguriert ist

Diese Option initiiert das Skript nach Abschluss der RES-Konfigurationen.

Skripts unterstützen die folgenden Optionen:

| Konfiguration des Skripts | Beispiel |
|---------------------------|---|
| S3-URI | s3://bucketname/script.sh |
| HTTPS-URL | https://sample.samplecontent.com/Beispiel |
| Lokale Datei | datei:///sh user/scripts/example |

Alle benutzerdefinierten Skripts, die auf einem S3-Bucket gehostet werden, müssen mit dem folgenden Tag bereitgestellt werden:

```
res:EnvironmentName/<res-environment>
```

Geben Sie für Argumente alle Argumente an, die durch ein Komma getrennt sind.

▼ Linux

Run Script When VDI Starts
Scripts that execute at the start of a VDI

| Script | Arguments - optional | Info | |
|--|----------------------------------|------|---|
| <input type="text" value="s3://sample-res-scripts/sample.sh"/> | <input type="text" value="1,2"/> | | <input type="button" value="Remove Scripts"/> |
| <input type="text" value="https://sample.samplecontent.com/sample"/> | <input type="text"/> | | <input type="button" value="Remove Scripts"/> |
| <input type="text" value="file:///root/bootstrap/latest/launch/script"/> | <input type="text" value="1,2"/> | | <input type="button" value="Remove Scripts"/> |

Run Script when VDI is Configured
Scripts that execute after RES configurations are completed

| Script | Arguments - optional | Info | |
|--|----------------------------------|------|---|
| <input type="text" value="s3://sample-res-scripts/sample.sh"/> | <input type="text" value="1,2"/> | | <input type="button" value="Remove Scripts"/> |

▼ Windows

Run Script When VDI Starts
Scripts that execute at the start of a VDI

| Script | Arguments - optional | Info | |
|--|----------------------------------|------|---|
| <input type="text" value="s3://sample-res-scripts/sample.sh"/> | <input type="text" value="1,2"/> | | <input type="button" value="Remove Scripts"/> |

Run Script when VDI is Configured
Scripts that execute after RES configurations are completed

| Script | Arguments - optional | Info | |
|--|----------------------------------|------|---|
| <input type="text" value="s3://sample-res-scripts/sample.sh"/> | <input type="text" value="1,2"/> | | <input type="button" value="Remove Scripts"/> |

Beispiel für eine Projektkonfiguration

Berechtigungsrichtlinie

Research and Engineering Studio (RES) ermöglicht es einem Administratorbenutzer, benutzerdefinierte Berechtigungsprofile zu erstellen, die ausgewählten Benutzern zusätzliche Berechtigungen zur Verwaltung des Projekts gewähren, an dem sie beteiligt sind. Jedes Projekt verfügt über zwei [Standard-Berechtigungsprofile](#) — „Projektmitglied“ und „Projekteigentümer“ —, die nach der Bereitstellung angepasst werden können.

Derzeit können Administratoren mithilfe eines Berechtigungsprofils zwei Sammlungen von Berechtigungen gewähren:

1. Projektmanagementberechtigungen, die aus „Projektmitgliedschaft aktualisieren“ bestehen, sodass ein bestimmter Benutzer andere Benutzer und Gruppen zu einem Projekt hinzufügen oder sie daraus entfernen kann, und „Projektstatus aktualisieren“, sodass ein bestimmter Benutzer ein Projekt aktivieren oder deaktivieren kann.
2. Die Berechtigungen für die Verwaltung von VDI-Sitzungen bestehen aus „Sitzung erstellen“, mit der ein bestimmter Benutzer eine VDI-Sitzung innerhalb seines Projekts erstellen kann, und „Sitzung eines anderen Benutzers erstellen/beenden“, mit dem ein bestimmter Benutzer die Sitzungen anderer Benutzer innerhalb eines Projekts erstellen oder beenden kann.

Auf diese Weise können Administratoren projektbasierte Berechtigungen an Nicht-Administratoren in ihrer Umgebung delegieren.

Themen

- [Berechtigungen für das Projektmanagement](#)
- [Berechtigungen für die Verwaltung von VDI-Sitzungen](#)
- [Verwaltung von Berechtigungsprofilen](#)
- [Standardberechtigungsprofile](#)
- [Grenzen der Umgebung](#)
- [Desktop-Sharing-Profile](#)

Berechtigungen für das Projektmanagement

Projektmitgliedschaft aktualisieren

Mit dieser Berechtigung können Benutzer ohne Administratorrechte, denen sie erteilt wurde, Benutzer oder Gruppen zu einem Projekt hinzufügen und daraus entfernen. Sie ermöglicht ihnen auch, das Berechtigungsprofil festzulegen und die Zugriffsebene für alle anderen Benutzer und Gruppen für dieses Projekt festzulegen.

Team Configurations

Groups Info

group_1 ▼

group_2 ▼

[Add group](#)

No users attached. Click 'Add user' below to get started.

[Add user](#)

Permission profile Info

Project Owner ▼ [Remove](#)

⚠ Users/groups assigned to this permission profile can grant themselves or others higher privileges for this project by re-assigning personnel to a different permission profile

Project Member ▼ [Remove](#)

[Cancel](#) [Submit](#)

Projektstatus aktualisieren

Mit dieser Berechtigung können Benutzer ohne Administratorrechte, denen sie erteilt wurde, ein Projekt über die Schaltfläche Aktionen auf der Seite Projekte aktivieren oder deaktivieren.

The screenshot shows the 'Projects' page in the Research and Engineering Studio. The left sidebar contains navigation options like 'Desktops' and 'Environment Management'. The main content area displays a table of projects with columns for Title, Project Code, Status, Budgets, Groups, Users, and Updated On. An 'Actions' menu is open over the table, showing options like 'Edit Project', 'Disable Project', and 'Update Tags'. The 'Disable Project' option is highlighted.


| Title | Project Code | Status | Budgets | Groups | Users | Updated On |
|----------|--------------|---------|---------|------------------------|---------|------------------------|
| project2 | Project2 | Enabled | -- | • group_2 | • user1 | 7/15/2024, 11:45:22 AM |
| project3 | Project3 | Enabled | -- | • group_1 • group_2 | - | 7/15/2024, 8:05:20 AM |

Berechtigungen für die Verwaltung von VDI-Sitzungen

Erstellen einer Sitzung

Steuert, ob ein Benutzer auf der Seite Meine virtuellen Desktops seine eigene VDI-Sitzung starten darf. Deaktivieren Sie diese Option, um Benutzern ohne Administratorrechte die Möglichkeit zu verweigern, ihre eigenen VDI-Sitzungen zu starten. Benutzer können ihre eigenen VDI-Sitzungen jederzeit beenden und beenden.


Wenn ein Benutzer ohne Administratorrechte keine Berechtigungen zum Erstellen einer Sitzung hat, wird die Schaltfläche „Neuen virtuellen Desktop starten“ für ihn deaktiviert, wie hier gezeigt:




Erstellen oder beenden Sie die Sitzungen anderer

Ermöglicht Benutzern ohne Administratorrechte den Zugriff auf die Sitzungsseite über den linken Navigationsbereich. Diese Benutzer können VDI-Sitzungen für andere Benutzer in den Projekten starten, für die ihnen diese Berechtigung erteilt wurde.

Wenn ein Benutzer ohne Administratorrechte berechtigt ist, Sitzungen für andere Benutzer zu starten, wird in seinem linken Navigationsbereich unter Sitzungsverwaltung der Link Sitzungen angezeigt, wie hier dargestellt:



Wenn ein Benutzer ohne Administratorrechte nicht berechtigt ist, Sitzungen für andere zu erstellen, wird in seinem linken Navigationsbereich die Sitzungsverwaltung nicht angezeigt, wie hier gezeigt:



Verwaltung von Berechtigungsprofilen

Als RES-Administrator können Sie die folgenden Aktionen ausführen, um Berechtigungsprofile zu verwalten.

Berechtigungsprofile auflisten

- Wählen Sie auf der Konsoleseite von Research and Engineering Studio im linken Navigationsbereich die Option Berechtigungsrichtlinie aus. Auf dieser Seite können Sie Berechtigungsprofile erstellen, aktualisieren, auflisten, anzeigen und löschen.

Project roles | Desktop sharing profiles

Project roles (2) Actions Create role

Find role by ID

| Role ID | Role name | Description | Latest update | Affected projects |
|--------------------------------|----------------|---|---------------|-------------------|
| project_owner | Project Owner | Default Permission Profile for Project Owner | 2 weeks ago | 0 |
| project_member | Project Member | Default Permission Profile for Project Member | 2 weeks ago | 10 |

Berechtigungsprofile anzeigen

- Wählen Sie auf der Hauptseite „Berechtigungsprofile“ den Namen des Berechtigungsprofils aus, das Sie anzeigen möchten. Auf dieser Seite können Sie das ausgewählte Berechtigungsprofil bearbeiten oder löschen.

RES > Permission Profiles > Project Owner

Project Owner

Edit Delete

General Settings

| | | |
|------------------------------------|--|-------------------------------------|
| Profile ID project_owner | Description Default Permission Profile for Project Owner | Creation date 3 weeks ago |
| | | Latest update 3 weeks ago |

Permissions | Affected projects

Permissions (4)

Permissions granted to this permission profile.

Project management permissions (selected 2/2)

| | |
|---|---|
| Update project membership Update users and groups associated with a project. Enabled | Update project status Enable or disable a project. Enabled |
|---|---|

VDI session management permissions (selected 2/2)

| | |
|---|---|
| Create session Create your own session. Users can always terminate their own sessions with or without this permission. Enabled | Create/Terminate other's session Create/Terminate another user's session within a project. Enabled |
|---|---|

2. Wählen Sie den Tab Betroffene Projekte aus, um die Projekte anzuzeigen, die derzeit das Berechtigungsprofil verwenden.

RES > Permission Profiles > Project Owner

Project Owner

Edit Delete

General Settings

| | | |
|------------------------------------|--|--------------------------------------|
| Profile ID project_owner | Description Default Permission Profile for Project Owner | Creation date 2 months ago |
| | | Latest update 4 hours ago |

Permissions | **Affected projects**

Affected projects (2)

List of projects using this permission profile.

| Project name | Groups | Users |
|--------------------------|--------|-------|
| Project1 | 1 | 2 |
| Project3 | 2 | 0 |

Berechtigungsprofile erstellen

1. Wählen Sie auf der Hauptseite „Berechtigungsprofile“ die Option Profil erstellen aus, um ein Berechtigungsprofil zu erstellen.
2. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für das Berechtigungsprofil ein und wählen Sie dann die Berechtigungen aus, die Sie den Benutzern oder Gruppen gewähren möchten, die Sie diesem Profil zuweisen.

The screenshot shows the 'Create permission profile' interface. At the top, there is a breadcrumb trail: RES > Permission Profiles > Create Profile. The main heading is 'Create permission profile'. Below this, there are two main sections: 'Permission profile definition' and 'Permissions'.

Permission profile definition

Profile name
Assign a name to the profile

Must start with a letter. Must contain 1 to 64 alphanumeric characters.

Profile description
Optionally add more details to describe the specific profile

Permissions
Permissions granted to this permission profile.

Project management permissions

| | |
|--|--|
| Update project membership Update users and groups associated with a project. <input type="checkbox"/> | Update project status Enable or disable a project. <input type="checkbox"/> |
|--|--|

VDI session management permissions

| | |
|--|---|
| Create session Create a session within a project <input type="checkbox"/> | Create/Terminate other's session Create/Terminate another user's session within a project <input type="checkbox"/> |
|--|---|

At the bottom right, there are two buttons: 'Cancel' and 'Create profile'.

Berechtigungsprofile bearbeiten

- Wählen Sie auf der Hauptseite „Berechtigungsprofile“ ein Profil aus, indem Sie auf den Kreis neben dem Profil klicken, Aktionen und dann Profil bearbeiten auswählen, um das Berechtigungsprofil zu aktualisieren.

RES > Permission Profiles > Project Member > Edit

Edit Project Member

Permission profile definition

Profile name
Assign a name to the profile

Must start with a letter. Must contain 1 to 64 alphanumeric characters.

Profile description
Optionally add more details to describe the specific profile

Permissions

Permissions granted to this permission profile.

Project management permissions

| | |
|--|--|
| Update project membership Update users and groups associated with a project. <input type="checkbox"/> | Update project status Enable or disable a project. <input type="checkbox"/> |
|--|--|

VDI session management permissions

| | |
|---|--|
| Create session Create your own session. Users can always terminate their own sessions with or without this permission. <input checked="" type="checkbox"/> | Create/Terminate other's session Create/Terminate another user's session within a project. <input type="checkbox"/> |
|---|--|

[Cancel](#) [Save changes](#)

Berechtigungsprofile löschen

- Wählen Sie auf der Hauptseite „Berechtigungsprofile“ ein Profil aus, indem Sie auf den Kreis neben dem Profil klicken, Aktionen und dann Profil löschen auswählen. Sie können kein Berechtigungsprofil löschen, das von einem vorhandenen Projekt verwendet wird.

The screenshot shows the 'Permission Profiles' page in the Research and Engineering Studio. A green notification bar at the top indicates that a permission profile was deleted successfully. The page title is 'Permission Profiles' and it includes a 'Create profile' button. Below the title is a table with the following data:

| Profile name | Description | Creation date | Latest update | Affected projects |
|--------------------------------|---|---------------|---------------|-------------------|
| Project Owner | Default Permission Profile for Project Owner | 2 months ago | 3 minutes ago | 2 |
| Project Member | Default Permission Profile for Project Member | 2 months ago | 2 months ago | 2 |

Standardberechtigungsprofile

Jedes RES-Projekt verfügt über zwei Standard-Berechtigungsprofile, die globale Administratoren konfigurieren können. (Darüber hinaus können globale Administratoren neue Berechtigungsprofile für ein Projekt erstellen und ändern.) Die folgende Tabelle zeigt die zulässigen Berechtigungen für die Standard-Berechtigungsprofile „Projektmitglied“ und „Projekteigentümer“. Berechtigungsprofile und die Berechtigungen, die sie ausgewählten Benutzern eines Projekts gewähren, gelten nur für das Projekt, zu dem sie gehören. Globale Administratoren sind Superuser, die über alle unten aufgeführten Berechtigungen für alle Projekte verfügen.

| Berechtigungen | Description | Mitglied des Projekts | Eigentümer des Projekts |
|-------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Sitzung erstellen | Erstellen Sie Ihre eigene Sitzung. Benutzer können ihre eigenen Sitzungen jederzeit mit oder ohne diese Erlaubnis | X | X |

| Berechtigungen | Description | Mitglied des Projekts | Eigentümer des Projekts |
|--------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| | beenden und beenden. | | |
| Sitzungen anderer erstellen /beenden | Erstellen oder beenden Sie die Sitzung eines anderen Benutzers innerhalb eines Projekts. | | X |
| Projektmitgliedschaft aktualisieren | Aktualisieren Sie Benutzer und Gruppen, die einem Projekt zugeordnet sind. | | X |
| Projektstatus aktualisieren | Aktiviert oder deaktiviert ein Projekt. | | X |

Grenzen der Umgebung

Mithilfe von Umgebungsgrenzen können Administratoren von Research and Engineering Studio (RES) Berechtigungen konfigurieren, die global für alle Benutzer gelten. Dazu gehören Berechtigungen wie Dateibrowser- und SSH-Berechtigungen, Desktop-Berechtigungen und erweiterte Desktop-Einstellungen.

Engineering Studio clusteradmin

RES > Environment Management > Permission policy

Permission policy

Manage user permissions throughout the environment.

Properly managing a comprehensive permissions policy requires understanding the cascading effects permissions can have across the environment. Before making any changes, read Info

Environment boundaries

- File browser and SSH permissions (enabled 1/2)
- Desktop permissions (enabled 11/11)
 - Display
View the remote desktop. This permission is critical, review implications before disabling.
 - Pointer
View mouse of remote desktop. This permission is critical, review implications before disabling.
 - Mouse
Use local mouse on remote desktop. This permission is critical, review implications before disabling.
 - Audio Out
Playback audio from remote desktop. This permission is critical, review implications before disabling.
 - Keyboard
Use the local keyboard on remote desktop. This permission is critical, review implications before disabling.
 - Keyboard SAS
Use the Secure Attention Sequence (Ctrl+Alt+Del). This permission is critical, review implications before disabling.
 - Screenshot
Save screenshot of remote desktop.
 - Clipboard Copy
Copy from remote desktop to local clipboard.
 - Clipboard Paste
Copy from local clipboard to remote desktop.
 - File Upload
Upload files to remote desktop storage.
 - File Download
Download files from remote desktop storage.
- Desktop advanced settings (enabled 8/8)

Project roles | Desktop sharing profiles

Konfiguration des Dateibrowser-Zugriffs

RES-Administratoren können Zugriffsdaten unter Dateibrowser-Berechtigungen ein- oder ausschalten. Wenn Access-Daten deaktiviert sind, wird Benutzern die Dateibrowser-Navigation in ihrem Webportal nicht angezeigt und sie können keine an ihr globales Dateisystem angehängten Daten hochladen oder herunterladen. Wenn Access-Daten aktiviert sind, haben Benutzer Zugriff auf die Dateibrowser-Navigation in ihrem Webportal, mit der sie Daten hochladen oder herunterladen können, die an ihr globales Dateisystem angehängt sind.

Research and Engineering Studio

res-new (us-east-1) <

RES > Environment Management > Permission policy

Permission policy

Manage user permissions throughout the environment.

Permission policy key concepts
Properly managing a comprehensive permissions policy requires understanding the cascading effects permissions can have across the environment. Before making

Environment boundaries

Define the environment boundaries to set the maximum permissions applicable to users. Then create and manage project roles and desktop sharing profiles. Enabled profiles listed below, while disabling permissions overwrites their status and automatically turns them to 'Disabled globally'.

File browser and SSH permissions (enabled 0/2)

Access data
Display File browser in the navigation menu and access data via web portal.

SSH access
Access data and desktop via Secure Shell (SSH), displaying 'SSH access instructions' in the navigation menu. Disabling SSH removes the menu item as well.

Info
Enabling SSH access adds the Bastion host automatically, which may take minutes. Disabling SSH terminates the host. [View module status](#)

Desktop permissions (enabled 12/12)

Desktop advanced settings (enabled 8/8)

Wenn die Funktion „Auf Daten zugreifen“ aktiviert und später wieder ausgeschaltet wird, können Benutzer, die bereits am Webportal angemeldet sind, keine Dateien hoch- oder herunterladen, selbst wenn sie sich auf der entsprechenden Seite befinden. Außerdem verschwindet das Navigationsmenü, wenn sie die Seite aktualisieren.

SSH-Zugriff konfigurieren

Administratoren können SSH für die RES-Umgebung im Abschnitt Umgebungsgrenzen aktivieren oder deaktivieren. Der SSH-Zugriff auf VDIs wird über einen Bastion-Host ermöglicht. Wenn Sie diesen Schalter aktivieren, stellt RES einen Bastion-Host bereit und macht die Seite mit den SSH-Zugriffsanweisungen für Benutzer sichtbar. Wenn Sie den Schalter deaktivieren, deaktiviert RES den SSH-Zugriff, beendet den Bastion-Host und entfernt die Seite mit den SSH-Zugriffsanweisungen für Benutzer. Dieser Schalter ist standardmäßig deaktiviert.

Note

Wenn RES einen Bastion-Host bereitstellt, fügt es Ihrem Konto eine t3.medium Amazon EC2 EC2-Instance hinzu. AWS Sie sind für alle mit dieser Instance verbundenen Gebühren verantwortlich. Weitere Informationen finden Sie auf der [Amazon EC2 EC2-Preisseite](#).

Um den SSH-Zugriff zu aktivieren

1. Wählen Sie in der RES-Konsole im linken Navigationsbereich Environment Management und dann Permission Policy aus. Wählen Sie unter Umgebungsgrenzen die Option SSH-Zugriff aus.

Research and Engineering Studio

res-new (us-east-1) <

- ▼ Desktops
 - My Virtual Desktops
 - Shared Desktops
- ▼ Session Management
 - Dashboard
 - Sessions
 - Software Stacks
 - Debugging
 - Desktop Settings
- ▼ Environment Management
 - Projects
 - Users
 - Groups
 - File Systems
 - S3 Buckets
 - Identity Management
 - Permission policy**
 - Environment Status
 - Snapshot Management
 - General Settings

RES > Environment Management > Permission policy

Permission policy

Manage user permissions throughout the environment.

Permission policy key concepts
Properly managing a comprehensive permissions policy requires understanding the cascading effects permissions can have across the environment. Before making any

Environment boundaries
Define the environment boundaries to set the maximum permissions applicable to users. Then create and manage project roles and desktop sharing profiles. Enabled profiles listed below, while disabling permissions overwrites their status and automatically turns them to 'Disabled globally'.

▼ File browser and SSH permissions (enabled 0/2)

- Access data
Display File browser in the navigation menu and access data via web portal.
- SSH access
Access data and desktop via Secure Shell (SSH), displaying 'SSH access instructions' in the navigation menu. Disabling SSH removes the menu item as well.

Info
Enabling SSH access adds the Bastion host automatically, which may take minutes. Disabling SSH terminates the host. [View module status](#)

▶ Desktop permissions (enabled 12/12)

▶ Desktop advanced settings (enabled 8/8)

2. Warten Sie, bis der SSH-Zugriff aktiviert ist.

Research and Engineering Studio

res-new (us-east-1) <

- ▼ Desktops
 - My Virtual Desktops
 - Shared Desktops
- ▼ Session Management
 - Dashboard
 - Sessions
 - Software Stacks
 - Debugging
 - Desktop Settings
- ▼ Environment Management
 - Projects
 - Users
 - Groups
 - File Systems
 - S3 Buckets
 - Identity Management
 - Permission policy**
 - Environment Status
 - Snapshot Management
 - General Settings

SSH access is being enabled. The application will auto-reload once the change takes effect.

RES > Environment Management > Permission policy

Permission policy

Manage user permissions throughout the environment.

Permission policy key concepts
Properly managing a comprehensive permissions policy requires understanding the cascading effects permissions can have across the environment. Before making any

Environment boundaries
Define the environment boundaries to set the maximum permissions applicable to users. Then create and manage project roles and desktop sharing profiles. Enabled profiles listed below, while disabling permissions overwrites their status and automatically turns them to 'Disabled globally'.

▼ File browser and SSH permissions (enabled 1/2)

- Access data
Display File browser in the navigation menu and access data via web portal.
- SSH access
Access data and desktop via Secure Shell (SSH), displaying 'SSH access instructions' in the navigation menu. Disabling SSH removes the menu item as well.

Info
Enabling SSH access adds the Bastion host automatically, which may take minutes. Disabling SSH terminates the host. [View module status](#)

▶ Desktop permissions (enabled 12/12)

▶ Desktop advanced settings (enabled 8/8)

3. Sobald der Bastion-Host hinzugefügt wurde, ist der SSH-Zugriff aktiviert.

Research and Engineering Studio

res-new (us-east-1) <

RES > Environment Management > Permission policy

Permission policy

Manage user permissions throughout the environment.

Permission policy key concepts
Properly managing a comprehensive permissions policy requires understanding the cascading effects permissions can have across the environment. Before making

Environment boundaries

Define the environment boundaries to set the maximum permissions applicable to users. Then create and manage project roles and desktop sharing profiles. Enabled profiles listed below, while disabling permissions overwrites their status and automatically turns them to 'Disabled globally'.

File browser and SSH permissions (enabled 1/2)

Access data
Display File browser in the navigation menu and access data via web portal.

SSH access
Access data and desktop via Secure Shell (SSH), displaying 'SSH access instructions' in the navigation menu. Disabling SSH removes the menu item as well.

Info
Enabling SSH access adds the Bastion host automatically, which may take minutes. Disabling SSH terminates the host. [View module status](#)

Desktop permissions (enabled 12/12)

Desktop advanced settings (enabled 8/8)

Navigation: < | > | >>


Die Seite mit den SSH-Zugriffsanweisungen ist für Benutzer im linken Navigationsbereich sichtbar.

Research and Engineering Studio

res-new (us-east-1) <

RES > Home > SSH Access

SSH Access



Access environment using Linux / MacOS

Follow the below steps to connect to the cluster using Terminal on your Linux or MacOS laptop/workstation:

Step 1: Download my Private Key

Download the private key file, and save it your `~/.ssh` directory.

[Download Private Key](#)

Step 2: Modify key permissions

Run: `chmod 600 ~/.ssh/admin1_res-new_privatekey.pem`

Step 3: Connect to the cluster

Run: `ssh -i ~/.ssh/admin1_res-new_privatekey.pem admin1@3.92.72.222`

Optional Step 4: Create SSH config

If you don't want your session to be automatically closed after a couple of minutes of inactivity, edit: `~/.ssh/config` and add:

```
Host res-new-us-east-1
  User admin1
  Hostname 3.92.72.222
  ServerAliveInterval 10
  ServerAliveCountMax 2
  IdentityFile ~/.ssh/admin1_res-new_privatekey.pem
```

Once updated, you can simply run below to connect to your cluster:
`ssh res-new-us-east-1`

Access environment using Wind

Follow the below steps to connect to the cluster using PuTTY:

Step 1: Download my PuTTY private key

[Download Private Key](#)

Step 2: Configure PuTTY

- [Download PuTTY](#)
- As hostname, enter `3.92.72.222`
- Navigate to Connection > SSH > Auth and enter `admin1` under "Private Key used for Authentication"
- Save your session
- Click connect/open to access the cluster

Optional Step 3: Enable KeepAlive

If you don't want your session to be automatically closed after a couple of minutes of inactivity, edit: `~/.ssh/config` and add "3" as "Seconds between KeepAlives"

Um den SSH-Zugriff zu deaktivieren

1. Wählen Sie in der RES-Konsole im linken Navigationsbereich Environment Management und dann Permission Policy aus. Wählen Sie unter Umgebungsgrenzen die Option SSH-Zugriff aus.

Research and Engineering Studio

res-new (us-east-1) <

- ▼ **Desktops**
 - My Virtual Desktops
 - Shared Desktops
 - SSH Access Instructions
- ▼ **Session Management**
 - Dashboard
 - Sessions
 - Software Stacks
 - Debugging
 - Desktop Settings
- ▼ **Environment Management**
 - Projects
 - Users
 - Groups
 - File Systems
 - S3 Buckets
 - Identity Management
 - Permission policy**
 - Environment Status
 - Snapshot Management
 - General Settings

RES > Environment Management > Permission policy

Permission policy

Manage user permissions throughout the environment.

Permission policy key concepts
Properly managing a comprehensive permissions policy requires understanding the cascading effects permissions can have across the environment. Before making

Environment boundaries

Define the environment boundaries to set the maximum permissions applicable to users. Then create and manage project roles and desktop sharing profiles. Enabled profiles listed below, while disabling permissions overwrites their status and automatically turns them to 'Disabled globally'.

▼ **File browser and SSH permissions (enabled 1/2)**

- Access data**
Display File browser in the navigation menu and access data via web portal.
- SSH access**
Access data and desktop via Secure Shell (SSH), displaying 'SSH access instructions' in the navigation menu. Disabling SSH removes the menu item as well.

Info
Enabling SSH access adds the Bastion host automatically, which may take minutes. Disabling SSH terminates the host. [View module status](#)

- ▶ **Desktop permissions (enabled 12/12)**
- ▶ **Desktop advanced settings (enabled 8/8)**

2. Warten Sie, bis der SSH-Zugriff deaktiviert ist.

Research and Engineering Studio

res-new (us-east-1) <

- ▼ **Desktops**
 - My Virtual Desktops
 - Shared Desktops
 - SSH Access Instructions
- ▼ **Session Management**
 - Dashboard
 - Sessions
 - Software Stacks
 - Debugging
 - Desktop Settings
- ▼ **Environment Management**
 - Projects
 - Users
 - Groups
 - File Systems
 - S3 Buckets
 - Identity Management
 - Permission policy**
 - Environment Status
 - Snapshot Management
 - General Settings

SSH access is being disabled. The application will auto-reload once the change takes effect.

RES > Environment Management > Permission policy

Permission policy

Manage user permissions throughout the environment.

Permission policy key concepts
Properly managing a comprehensive permissions policy requires understanding the cascading effects permissions can have across the environment. Before making

Environment boundaries

Define the environment boundaries to set the maximum permissions applicable to users. Then create and manage project roles and desktop sharing profiles. Enabled profiles listed below, while disabling permissions overwrites their status and automatically turns them to 'Disabled globally'.

▼ **File browser and SSH permissions (enabled 0/2)**

- Access data**
Display File browser in the navigation menu and access data via web portal.
- SSH access**
Access data and desktop via Secure Shell (SSH), displaying 'SSH access instructions' in the navigation menu. Disabling SSH removes the menu item as well.

Info
Enabling SSH access adds the Bastion host automatically, which may take minutes. Disabling SSH terminates the host. [View module status](#)

- ▶ **Desktop permissions (enabled 12/12)**
- ▶ **Desktop advanced settings (enabled 8/8)**

3. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, ist der SSH-Zugriff deaktiviert.

Research and Engineering Studio

res-new (us-east-1) <

- ▼ **Desktops**
 - My Virtual Desktops
 - Shared Desktops
- ▼ **Session Management**
 - Dashboard
 - Sessions
 - Software Stacks
 - Debugging
 - Desktop Settings
- ▼ **Environment Management**
 - Projects
 - Users
 - Groups
 - File Systems
 - S3 Buckets
 - Identity Management
 - Permission policy**
 - Environment Status
 - Snapshot Management
 - General Settings

RES > Environment Management > Permission policy

Permission policy

Manage user permissions throughout the environment.

Permission policy key concepts
Properly managing a comprehensive permissions policy requires understanding the cascading effects permissions can have across the environment. Before making

Environment boundaries

Define the environment boundaries to set the maximum permissions applicable to users. Then create and manage project roles and desktop sharing profiles. Enabled profiles listed below, while disabling permissions overwrites their status and automatically turns them to 'Disabled globally'.

▼ **File browser and SSH permissions (enabled 0/2)**

- Access data**
Display File browser in the navigation menu and access data via web portal.
- SSH access**
Access data and desktop via Secure Shell (SSH), displaying 'SSH access instructions' in the navigation menu. Disabling SSH removes the menu item as well.

Info
Enabling SSH access adds the Bastion host automatically, which may take minutes. Disabling SSH terminates the host. [View module status](#)

▶ **Desktop permissions (enabled 12/12)**

▶ **Desktop advanced settings (enabled 8/8)**

Desktop-Berechtigungen konfigurieren

Administratoren können Desktop-Berechtigungen ein- oder ausschalten, um die VDI-Funktionalität aller Sitzungsbesitzer global zu verwalten. Alle diese Berechtigungen oder ein Teil davon können verwendet werden, um Desktop-Sharing-Profile zu erstellen, die festlegen, welche Aktionen die Benutzer ausführen können, mit denen ein Desktop geteilt wird. Wenn eine Desktop-Berechtigung deaktiviert ist, werden dadurch automatisch die entsprechenden Berechtigungen in den Desktop-Sharing-Profilen deaktiviert. Diese Berechtigungen werden als „Weltweit deaktiviert“ gekennzeichnet. Selbst wenn der Administrator diese Desktop-Berechtigung erneut aktiviert, bleibt die Berechtigung im Desktop-Sharing-Profil deaktiviert, bis der Administrator sie manuell aktiviert.

Engineering Studio clusteradmin

RES > Environment Management > Permission policy

Permission policy

Manage user permissions throughout the environment.

Properly managing a comprehensive permissions policy requires understanding the cascading effects permissions can have across the environment. Before making any changes, [read Info](#)

Environment boundaries

- ▶ **File browser and SSH permissions (enabled 1/2)**
- ▼ **Desktop permissions (enabled 11/11)**
 - Display**
View the remote desktop. This permission is critical, review implications before disabling.
 - Pointer**
View mouse of remote desktop. This permission is critical, review implications before disabling.
 - Mouse**
Use local mouse on remote desktop. This permission is critical, review implications before disabling.
 - Audio Out**
Playback audio from remote desktop. This permission is critical, review implications before disabling.
 - Keyboard**
Use the local keyboard on remote desktop. This permission is critical, review implications before disabling.
 - Keyboard SAS**
Use the Secure Attention Sequence (Ctrl+Alt+Del). This permission is critical, review implications before disabling.
 - Screenshot**
Save screenshot of remote desktop.
 - Clipboard Copy**
Copy from remote desktop to local clipboard.
 - Clipboard Paste**
Copy from local clipboard to remote desktop.
 - File Upload**
Upload files to remote desktop storage.
 - File Download**
Download files from remote desktop storage.
- ▶ **Desktop advanced settings (enabled 8/8)**

[Project roles](#) | [Desktop sharing profiles](#)

Desktop-Sharing-Profil

Administratoren können neue Profile erstellen und diese anpassen. Auf diese Profile können alle Benutzer zugreifen und werden verwendet, wenn eine Sitzung mit anderen geteilt wird. Die in diesen Profilen gewährten maximalen Berechtigungen dürfen die weltweit zulässigen Desktop-Berechtigungen nicht überschreiten.

Profil erstellen

Administratoren können Profil erstellen wählen, um ein neues Profil zu erstellen. Anschließend können sie einen Profilnamen und eine Profilbeschreibung eingeben, die gewünschten Berechtigungen festlegen und ihre Änderungen speichern.

Project roles | Desktop sharing profiles

Desktop sharing profiles (3)



Actions ▾

Create profile

Find profile by ID

< 1 > ⚙

| | Profile ID | Profile name | Description | Latest update |
|-----------------------|------------------|-------------------|---|----------------|
| <input type="radio"/> | observer_profile | View Only Profile | This profile grants view only access on the DCV Se... | 2 days ago |
| <input type="radio"/> | reviewer_2 | Reviewer-2 | The studio of Jadé Fadojutimi, the British artist,... | 27 seconds ago |
| <input type="radio"/> | reviewer | Admin Profile | This profile grants the same access as the Admin o... | 24 hours ago |

Profile definition

Profile name

Assign a name to the profile.

Must start with a letter. Must contain 1 to 64 alphanumeric characters.

Profile description - optional

Optionally add more details to describe the specific profile.

Permissions

Permissions granted to this sharing profile. To enable the permissions that are 'Disabled globally', go back to the Environment boundaries and enable them there.

▼ Desktop permissions (enabled 12/12)

 Display

Receive visual data from the NICE DCV server

 Pointer

View NICE DCV server mouse position events and pointer shapes

 Mouse

Input from the client mouse to the NICE DCV server

 Audio Out

Receive audio from the NICE DCV server to the client

 Unsupervised Access

Allow a user to connect to session without supervision

 Keyboard

Input from the client keyboard to the NICE DCV server

 Keyboard SAS

Use the secure attention sequence (CTRL+Alt+Del). Note: Requires Keyboard permissions as well

 Screenshot

Save a screenshot of the remote desktop

 Clipboard Copy

Copy data from the NICE DCV server to the client clipboard

 Clipboard Paste

Copy data to the NICE DCV server from the client clipboard

 File Upload

Upload files to the session storage

 File Download

Download files from the session storage

▶ Desktop advanced settings (enabled 8/8)

Cancel

Save changes

Profil bearbeiten

Um ein Profil zu bearbeiten:

1. Wählen Sie das gewünschte Profil aus.
2. Wählen Sie „Aktionen“ und anschließend „Bearbeiten“, um das Profil zu ändern.

3. Passen Sie die Berechtigungen nach Bedarf an.
4. Wählen Sie Änderungen speichern aus.

Alle am Profil vorgenommenen Änderungen werden sofort auf die aktuell geöffneten Sitzungen angewendet.

Project roles
Desktop sharing profiles

Desktop sharing profiles

Manage your desktop sharing profiles.

Actions ▾
Create profile

Edit
< 1 >
⚙️

| <input checked="" type="radio"/> | Desktop sharing profile ID | Title | Description | Created On |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------|---|--------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | testprofile_1 | testProfile_1 | | 9/15/2024, 9:29:55 |
| <input type="radio"/> | observer_profile | View Only Profile | This profile grants view only access on the DCV Session. Can see screen only. Can not control session | 9/11/2024, 2:10:22 |

Profile definition

Profile name
Assign a name to the profile.

Must start with a letter. Must contain 1 to 64 alphanumeric characters.

Profile description - optional
Optionally add more details to describe the specific profile.

Permissions

Permissions granted to this sharing profile. To enable the permissions that are 'Disabled globally', go back to the Environment boundaries and enable them there.

▼ Desktop permissions (enabled 12/12)

Display
Receive visual data from the NICE DCV server

Pointer
View NICE DCV server mouse position events and pointer shapes

Mouse
Input from the client mouse to the NICE DCV server

Audio Out
Receive audio from the NICE DCV server to the client

Unsupervised Access
Allow a user to connect to session without supervision

Keyboard
Input from the client keyboard to the NICE DCV server

Keyboard SAS
Use the secure attention sequence (CTRL+Alt+Del). Note: Requires Keyboard permissions as well

Screenshot
Save a screenshot of the remote desktop

Clipboard Copy
Copy data from the NICE DCV server to the client clipboard

Clipboard Paste
Copy data to the NICE DCV server from the client clipboard


File Upload
Upload files to the session storage

File Download
Download files from the session storage

▶ Desktop advanced settings (enabled 8/8)

Cancel
Save changes

Dateisysteme



The screenshot shows the AWS File Systems console interface. At the top, there is a breadcrumb trail: RES > Environment Management > File System. The main heading is 'File Systems' with a sub-heading 'Create and manage file systems for Virtual Desktops'. There are buttons for 'Actions' and 'Onboard File System'. A search bar is present with the text 'Search'. Below the search bar is a table with the following columns: Title, Name, File System ID, Scope, and Provider. The table contains four rows of data.

| | Title | Name | File System ID | Scope | Provider |
|-----------------------|-----------------------|------------|----------------------|---------|------------------|
| <input type="radio"/> | Shared Storage - Home | home | fs-0b4ce6b191491f3e4 | cluster | efs |
| <input type="radio"/> | FSx Lustre | fsx_lustre | fs-0a9042e216f9e3109 | project | fsx_lustre |
| <input type="radio"/> | FSx ONTAP | fsx_ontap | fs-0105118574b6e9890 | project | fsx_netapp_ontap |
| <input type="radio"/> | efs home | efs_home | fs-0df4c9ac93b975142 | project | efs |

Auf der Seite Dateisysteme können Sie:

1. Suchen Sie nach Dateisystemen.
2. Wenn ein Dateisystem ausgewählt ist, verwenden Sie das Menü Aktionen, um:
 - a. Fügen Sie das Dateisystem einem Projekt hinzu.
 - b. Das Dateisystem aus einem Projekt entfernen
3. Integrieren Sie ein neues Dateisystem.
4. Wenn ein Dateisystem ausgewählt ist, können Sie den Bereich am unteren Bildschirmrand erweitern, um Dateisystemdetails anzuzeigen.

Themen


- [Integriertes Dateisystem](#)

Integriertes Dateisystem

Note

Um ein Dateisystem erfolgreich zu integrieren, muss es dieselbe VPC und mindestens eines Ihrer RES-Subnetze gemeinsam nutzen. Sie müssen außerdem sicherstellen, dass die Sicherheitsgruppe ordnungsgemäß konfiguriert ist, damit Sie Zugriff auf die Inhalte des Dateisystems VDIs haben.

1. Wählen Sie Onboard File System.
2. Wählen Sie ein Dateisystem aus der Drop-down-Liste aus. Das Modal wird um zusätzliche Detailsinträge erweitert.



3. Geben Sie die Dateisystemdetails ein.

Note

Standardmäßig haben Administratoren und Projekteigentümer die Möglichkeit, bei der Erstellung eines neuen Projekts ein Home-Dateisystem auszuwählen, das anschließend nicht bearbeitet werden kann.


Dateisysteme, die als Basisverzeichnisse in Projekten verwendet werden sollen, müssen eingebunden werden, indem ihr Mount-Verzeichnispfad auf gesetzt wird. /home Dadurch wird das integrierte Dateisystem in den Drop-down-Optionen des Dateisystems des Home-Verzeichnisses aufgefüllt. Diese Funktion trägt dazu bei, die Daten projektübergreifend isoliert zu halten, da nur Benutzer, die mit dem Projekt verknüpft sind, über ihr Zugriff auf das Dateisystem haben. VDI's VDI's mountet das Dateisystem an dem Einhängpunkt, der beim Onboarding eines Dateisystems ausgewählt wurde.

4. Wählen Sie Absenden aus.

Onboard New File System ✕

Onboard File System
Select applicable file system to onboard

fs-0edf4f076a4631d76 [efs] ▾



Title
Enter a user friendly file system title

File System Name
Enter a file system name

File System name cannot contain white spaces or special characters. Only use lowercase alphabets, numbers and underscore (_). Must be between 3 and 18 characters long.

Mount Directory
Enter directory to mount the file system

Mount directory cannot contain white spaces or special characters. Only use lowercase alphabets, numbers, and hyphens (-). Must be between 3 and 18 characters long. Eg. /efs-01

[Cancel](#) [Submit](#)

Snapshot-Verwaltung

Das Snapshot-Management vereinfacht das Speichern und Migrieren von Daten zwischen Umgebungen und gewährleistet so Konsistenz und Genauigkeit. Mit Snapshots können Sie Ihren Umgebungsstatus speichern und Daten in eine neue Umgebung mit demselben Status migrieren.

RES > Environment Management > Snapshot Management

Snapshot Management

Created Snapshots ¹

Snapshots created from the environment

Q Search < 1 >

| S3 Bucket Name | Snapshot Path | Status | Created On |
|----------------|---------------|--------|------------|
| No records | | | |

[Create Snapshot](#) ²

Applied Snapshots ³

Snapshots applied to the environment

Q Search < 1 >

| S3 Bucket Name | Snapshot Path | Status | Created On |
|----------------|---------------|--------|------------|
| No records | | | |

[Apply Snapshot](#) ⁴

Auf der Snapshot-Verwaltungsseite können Sie:

1. Alle erstellten Snapshots und ihren Status anzeigen.
2. Erstellen Sie einen Snapshot. Bevor Sie einen Snapshot erstellen können, müssen Sie einen Bucket mit den entsprechenden Berechtigungen erstellen.
3. Alle angewendeten Snapshots und ihren Status anzeigen.
4. Wenden Sie einen Snapshot an.

Themen

- [Snapshot erstellen](#)
- [Wenden Sie einen Snapshot an](#)

Snapshot erstellen

Bevor Sie einen Snapshot erstellen können, müssen Sie einen Amazon S3 S3-Bucket mit den erforderlichen Berechtigungen bereitstellen. Informationen zum Erstellen eines Buckets finden Sie unter [Erstellen eines Buckets](#). Wir empfehlen, die Bucket-Versionierung und die Serverzugriffsprotokollierung zu aktivieren. Diese Einstellungen können nach der Bereitstellung auf der Registerkarte „Eigenschaften“ des Buckets aktiviert werden.

Note

Der Lebenszyklus dieses Amazon S3 S3-Buckets wird nicht innerhalb des Produkts verwaltet. Sie müssen den Bucket-Lebenszyklus von der Konsole aus verwalten.

So fügen Sie dem Bucket Berechtigungen hinzu:

1. Wählen Sie den Bucket, den Sie erstellt haben, aus der Buckets-Liste aus.
2. Wählen Sie den Tab „Berechtigungen“ aus.
3. Wählen Sie unter Bucket-Richtlinie Bearbeiten aus.
4. Fügen Sie der Bucket-Richtlinie die folgende Anweisung hinzu. Ersetzen Sie diese Werte durch Ihre eigenen Werte:
 - *111122223333*-> deine AWS Konto-ID
 - *{RES_ENVIRONMENT_NAME}*-> Name Ihrer RES-Umgebung
 - *us-east-1*-> deine AWS Region
 - *amzn-s3-demo-bucket*-> Ihr S3-Bucket-Name

⚠ Important

Es gibt begrenzte Versionszeichenfolgen, die von unterstützt werden AWS. Weitere Informationen finden Sie unter https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_elements_version.html.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Export-Snapshot-Policy",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS":
          "arn:aws:iam::111122223333:role/{RES_ENVIRONMENT_NAME}-cluster-manager-role"
      }
    }
  ]
}
```

```

    },
    "Action": [
      "s3:GetObject",
      "s3:ListBucket",
      "s3:AbortMultipartUpload",
      "s3:PutObject",
      "s3:PutObjectAcl"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
    ]
  },
  {
    "Sid": "AllowSSLRequestsOnly",
    "Action": "s3:*",
    "Effect": "Deny",
    "Resource": [
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
    ],
    "Condition": {
      "Bool": {
        "aws:SecureTransport": "false"
      }
    },
    "Principal": "*"
  }
]
}

```

Um den Snapshot zu erstellen:

1. Wählen Sie Create Snapshot (Snapshot erstellen) aus.
2. Geben Sie den Namen des Amazon S3 S3-Buckets ein, den Sie erstellt haben.
3. Geben Sie den Pfad ein, in dem der Snapshot im Bucket gespeichert werden soll. Beispiel, **october2023/23**.
4. Wählen Sie Absenden aus.

Create New Snapshot ✕

S3 Bucket Name
Enter the name of an existing S3 bucket where the snapshot should be stored.

S3 bucket name can only contain lowercase alphabets, numbers, dots (.), and hyphens (-).

Snapshot Path
Enter a path at which the snapshot should be stored in the provided S3 bucket.

Snapshot path can only contain forward slashes, dots (.), exclamations (!), asterisks (*), single quotes ('), parentheses (), and hyphens (-).

Cancel Submit

5. Wählen Sie nach fünf bis zehn Minuten auf der Seite Snapshots die Option Aktualisieren aus, um den Status zu überprüfen. Ein Snapshot ist erst gültig, wenn sich der Status von IN_PROGRESS auf COMPLETED ändert.

Wenden Sie einen Snapshot an

Sobald Sie einen Snapshot einer Umgebung erstellt haben, können Sie diesen Snapshot auf eine neue Umgebung anwenden, um Daten zu migrieren. Sie müssen dem Bucket eine neue Richtlinie hinzufügen, die es der Umgebung ermöglicht, den Snapshot zu lesen.

Durch das Anwenden eines Snapshots werden Daten wie Benutzerberechtigungen, Projekte, Software-Stacks, Berechtigungsprofile und Dateisysteme mit ihren Verknüpfungen in eine neue Umgebung kopiert. Benutzersitzungen werden nicht repliziert. Wenn der Snapshot angewendet wird, überprüft er die Basisinformationen der einzelnen Ressourceneinträge, um festzustellen, ob sie bereits vorhanden sind. Bei doppelten Datensätzen überspringt der Snapshot die Erstellung von Ressourcen in der neuen Umgebung. Bei Datensätzen, die ähnlich sind, z. B. einen gemeinsamen Namen oder Schlüssel, aber andere grundlegende Ressourceninformationen variieren, wird ein neuer Datensatz mit einem geänderten Namen und Schlüssel erstellt, wobei die folgende Konvention verwendet wird: `RecordName_SnapshotRESVersion_ApplySnapshotID`. Der `ApplySnapshotID` sieht aus wie ein Zeitstempel und kennzeichnet jeden Versuch, einen Snapshot anzuwenden.

Während der Snapshot-Anwendung überprüft der Snapshot die Verfügbarkeit von Ressourcen. Ressourcen, die für die neue Umgebung nicht verfügbar sind, werden nicht erstellt. Bei Ressourcen mit einer abhängigen Ressource prüft der Snapshot, ob die abhängige Ressource verfügbar ist. Wenn die abhängige Ressource nicht verfügbar ist, wird die Hauptressource ohne die abhängige Ressource erstellt.

Wenn die neue Umgebung nicht wie erwartet funktioniert oder ausfällt, können Sie in den CloudWatch Protokollen in der Protokollgruppe `/res-<env-name>/cluster-manager` nach Einzelheiten suchen. Jedes Protokoll wird mit dem Tag [Snapshot anwenden] versehen. Sobald Sie einen Snapshot angewendet haben, können Sie seinen Status [the section called "Snapshot-Verwaltung"](#) auf der Seite überprüfen.

So fügen Sie dem Bucket Berechtigungen hinzu:

1. Wählen Sie den Bucket, den Sie erstellt haben, aus der Buckets-Liste aus.
2. Wählen Sie den Tab „Berechtigungen“ aus.
3. Wählen Sie unter Bucket-Richtlinie Bearbeiten aus.
4. Fügen Sie der Bucket-Richtlinie die folgende Anweisung hinzu. Ersetzen Sie diese Werte durch Ihre eigenen Werte:
 - `111122223333`-> deine AWS Konto-ID
 - `{RES_ENVIRONMENT_NAME}`-> Name Ihrer RES-Umgebung
 - `us-east-1`-> deine AWS Region
 - `amzn-s3-demo-bucket`-> Ihr S3-Bucket-Name

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Export-Snapshot-Policy",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS":
          "arn:aws:iam::111122223333:role/{RES_ENVIRONMENT_NAME}-cluster-manager-role"
      },
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
      ]
    }
  ]
}
```

```
    ],
  },
  {
    "Sid": "AllowSSLRequestsOnly",
    "Action": "s3:*",
    "Effect": "Deny",
    "Resource": [
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
    ],
    "Condition": {
      "Bool": {
        "aws:SecureTransport": "false"
      }
    },
    "Principal": "*"
  }
]
}
```

Um den Snapshot anzuwenden:

1. Wählen Sie Snapshot anwenden.
2. Geben Sie den Namen des Amazon S3 S3-Buckets ein, der den Snapshot enthält.
3. Geben Sie den Dateipfad zum Snapshot innerhalb des Buckets ein.
4. Wählen Sie Absenden aus.

Apply a Snapshot ×

S3 Bucket Name
Enter the name of the S3 bucket where the snapshot to be applied is stored.

S3 bucket name can only contain lowercase alphabets, numbers, dots (.), and hyphens (-).

Snapshot Path
Enter the path at which the snapshot to be applied is stored in the provided S3 bucket.

Snapshot path can only contain forward slashes, dots (.), exclamations (!), asterisks (*), single quotes ('), parentheses (), and hyphens (-).

Cancel Submit


5. Wählen Sie nach fünf bis zehn Minuten auf der Snapshot-Verwaltungsseite die Option Aktualisieren aus, um den Status zu überprüfen.

Amazon-S3-Buckets

Research and Engineering Studio (RES) unterstützt das Mounten von [Amazon S3 S3-Buckets](#) auf Linux Virtual Desktop Infrastructure (VDI) -Instances. RES-Administratoren können S3-Buckets in RES integrieren, sie an Projekte anhängen, ihre Konfiguration bearbeiten und Buckets auf der Registerkarte S3-Buckets unter Environment Management entfernen.

Das S3-Buckets-Dashboard bietet eine Liste der integrierten S3-Buckets, die Ihnen zur Verfügung stehen. Über das S3-Buckets-Dashboard können Sie:

1. Verwenden Sie Bucket hinzufügen, um einen S3-Bucket in RES zu integrieren.
2. Wählen Sie einen S3-Bucket aus und verwenden Sie das Aktionsmenü, um:
 - Bearbeiten Sie einen Bucket
 - Einen Bucket entfernen
3. Verwenden Sie das Suchfeld, um nach dem Bucket-Namen zu suchen und integrierte S3-Buckets zu finden.



In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, wie Sie Amazon S3 S3-Buckets in Ihren RES-Projekten verwalten.

Themen


- [Voraussetzungen für Amazon S3 S3-Buckets für isolierte VPC-Bereitstellungen](#)
- [Einen Amazon S3 S3-Bucket hinzufügen](#)
- [Einen Amazon S3 S3-Bucket bearbeiten](#)
- [Einen Amazon S3 S3-Bucket entfernen](#)
- [Isolierung von Daten](#)
- [Kontoübergreifender Bucket-Zugriff](#)
- [Verhinderung der Datenexfiltration in einer privaten VPC](#)

- [Fehlerbehebung](#)
- [Wird aktiviert CloudTrail](#)

Voraussetzungen für Amazon S3 S3-Buckets für isolierte VPC-Bereitstellungen

Wenn Sie Research and Engineering Studio in einer isolierten VPC bereitstellen, gehen Sie wie folgt vor, um die Lambda-Konfigurationsparameter zu aktualisieren, nachdem Sie RES in Ihrem AWS Konto bereitgestellt haben.

1. Melden Sie sich bei der Lambda-Konsole des AWS Kontos an, in dem Research and Engineering Studio bereitgestellt wird.
2. Suchen Sie die Lambda-Funktion mit dem Namen `<RES-EnvironmentName>-vdc-custom-credential-broker-lambda` und navigieren Sie zu ihr.
3. Wählen Sie die Registerkarte Konfiguration der Funktion aus.



The screenshot shows the AWS Lambda console configuration page for a function. The 'Environment variables' section is highlighted with a red box, showing a table of variables. The variable 'AWS_STS_REGIONAL_ENDPOINTS' with the value 'regional' is highlighted.

| Key | Value |
|--|----------------------------------|
| AWS_STS_REGIONAL_ENDPOINTS | regional |
| CLUSTER_NAME | : |
| CLUSTER_SETTINGS_TABLE_NAME | : |
| DCV_HOST_DB_HASH_KEY | instance_id |
| DCV_HOST_DB_IDEA_SESSION_ID_KEY | idea_session_id |
| DCV_HOST_DB_IDEA_SESSION_OWNER_KEY | idea_session_owner |
| MODULE_ID | vdc |
| OBJECT_STORAGE_CUSTOM_PROJECT_NAME_AND_USERNAME_PREFIX | PROJECT_NAME_AND_USERNAME_PREFIX |
| OBJECT_STORAGE_CUSTOM_PROJECT_NAME_PREFIX | PROJECT_NAME_PREFIX |
| OBJECT_STORAGE_NO_CUSTOM_PREFIX | NO_CUSTOM_PREFIX |

4. Wählen Sie auf der linken Seite Umgebungsvariablen aus, um diesen Abschnitt anzuzeigen.
5. Wählen Sie Bearbeiten und fügen Sie der Funktion die folgende neue Umgebungsvariable hinzu:
 - Schlüssel: `AWS_STS_REGIONAL_ENDPOINTS`

- Wert: `regional`

6. Wählen Sie Speichern.

Einen Amazon S3 S3-Bucket hinzufügen

So fügen Sie Ihrer RES-Umgebung einen S3-Bucket hinzu:

1. Wählen Sie Add bucket (Bucket hinzufügen) aus.
2. Geben Sie die Bucket-Details wie Bucket-Name, ARN und Mount-Punkt ein.

Important

- Der bereitgestellte Bucket ARN, der Bereitstellungspunkt und der bereitgestellte Modus können nach der Erstellung nicht geändert werden.
- Der Bucket-ARN kann ein Präfix enthalten, das den integrierten S3-Bucket von diesem Präfix isoliert.

3. Wählen Sie einen Modus aus, in dem Sie Ihren Bucket einbinden möchten.

Important

- Weitere Informationen [Isolierung von Daten](#) zur Datenisolierung mit bestimmten Modi finden Sie unter.

4. Unter Erweiterte Optionen können Sie einen IAM-Rollen-ARN angeben, um die Buckets für den kontoübergreifenden Zugriff bereitzustellen. Folgen Sie den Schritten unter [Kontoübergreifender Bucket-Zugriff](#), um die erforderliche IAM-Rolle für den kontoübergreifenden Zugriff zu erstellen.
5. (Optional) Ordnen Sie den Bucket Projekten zu, die später geändert werden können. Ein S3-Bucket kann jedoch nicht in die vorhandenen VDI-Sitzungen eines Projekts eingebunden werden. Nur Sitzungen, die gestartet werden, nachdem das Projekt dem Bucket zugeordnet wurde, werden den Bucket mounten.
6. Wählen Sie Absenden aus.

RES > Environment Management > S3 buckets > Add bucket

Add bucket

Currently only available for Linux desktops

Bucket setup

Bucket display name
Type a user friendly name to display

Bucket ARN
Paste the copied Amazon Resource Name (ARN) from AWS S3 even across different accounts

Mount point
Type the directory path where the bucket will be mounted

Mode

Read only (R)
Allow user only to read or copy stored data

Read and write (R/W)
Allow users to read or copy stored data and write or edit

Custom prefix
Enable the system to create a prefix automatically

Advanced settings - optional

IAM role ARN
To access the bucket, paste the IAM role Amazon Resource Name (ARN) copied in Identity and Access Management (IAM)

Project association

Projects - optional
Associate the bucket with the following projects. To add a new project, go to Create Project.

Cancel Submit

Einen Amazon S3 S3-Bucket bearbeiten

1. Wählen Sie in der S3-Bucket-Liste einen S3-Bucket aus.
2. Wählen Sie im Menü Aktionen die Option Bearbeiten aus.
3. Geben Sie Ihre Updates ein.

Important

- Wenn Sie ein Projekt einem S3-Bucket zuordnen, wird der Bucket nicht in die vorhandenen VDI-Instanzen (Virtual Desktop Infrastructure) dieses Projekts eingebunden. Der Bucket wird nur für VDI-Sitzungen bereitgestellt, die in einem Projekt gestartet werden, nachdem der Bucket diesem Projekt zugeordnet wurde.

- Das Trennen eines Projekts von einem S3-Bucket hat keine Auswirkungen auf die Daten im S3-Bucket, führt jedoch dazu, dass Desktop-Benutzer den Zugriff auf diese Daten verlieren.

4. Wählen Sie Bucket-Setup speichern.

RES > Environment Management > S3 buckets > Edit bucket

Edit S3 Bucket

Bucket setup

Bucket display name
Type a user friendly name to display

S3 Bucket

Project association

Projects - optional
Choose the projects to associate to the bucket

default

Cancel Save bucket setup

Einen Amazon S3 S3-Bucket entfernen

1. Wählen Sie in der S3-Bucket-Liste einen S3-Bucket aus.
2. Wählen Sie im Menü Aktionen die Option Entfernen aus.

⚠ Important

- Sie müssen zuerst alle Projektzuordnungen aus dem Bucket entfernen.
- Der Entfernungsvorgang hat keine Auswirkungen auf die Daten im S3-Bucket. Es entfernt nur die Zuordnung des S3-Buckets zu RES.
- Wenn Sie einen Bucket entfernen, verlieren bestehende VDI-Sitzungen nach Ablauf der Anmeldeinformationen dieser Sitzung (~1 Stunde) den Zugriff auf den Inhalt dieses Buckets.

Isolierung von Daten

Wenn Sie RES einen S3-Bucket hinzufügen, haben Sie die Möglichkeit, die Daten innerhalb des Buckets für bestimmte Projekte und Benutzer zu isolieren. Auf der Seite Bucket hinzufügen können Sie den Modus Schreibgeschützt (R) oder Lesen und Schreiben (R/W) auswählen.

Nur lesen

Wenn ausgewählt, Read Only (R) wird die Datenisolierung basierend auf dem Präfix des Bucket-ARN (Amazon Resource Name) erzwungen. Wenn ein Administrator beispielsweise mithilfe des ARN einen Bucket zu RES hinzufügt `arn:aws:s3:::bucket-name/example-data/` und diesen Bucket mit Projekt A und Projekt B verknüpft, können Benutzer, die von Projekt A und Projekt B VDI's aus starten, nur die Daten lesen, die sich *bucket-name* unter dem Pfad befinden/*example-data*. Sie haben keinen Zugriff auf Daten außerhalb dieses Pfads. Wenn dem Bucket-ARN kein Präfix angehängt wird, wird der gesamte Bucket für jedes damit verknüpfte Projekt verfügbar gemacht.

Lesen und Schreiben

Wenn ausgewählt Read and Write (R/W) ist, wird die Datenisolierung weiterhin auf der Grundlage des Präfix des Bucket-ARN erzwungen, wie oben beschrieben. Dieser Modus bietet zusätzliche Optionen, die es Administratoren ermöglichen, variablenbasierte Präfixe für den S3-Bucket bereitzustellen. Wenn diese Option ausgewählt Read and Write (R/W) ist, wird ein Abschnitt Benutzerdefiniertes Präfix verfügbar, der ein Dropdownmenü mit den folgenden Optionen bietet:

- Kein benutzerdefiniertes Präfix
- /%p
- /%p/%u

RES > Environment Management > S3 buckets > Add bucket

Add bucket

Currently only available for Linux desktops

Bucket setup

Bucket display name
Type a user-friendly name to display

Bucket ARN
Paste the copied Amazon Resource Name (ARN) from AWS S3 even across different accounts

Mount point
Type the directory path where the bucket will be mounted

Mode

Read only (R)
Allow user only to read or copy stored data

Read and write (R/W)
Allow users to read or copy stored data and write or edit

Custom prefix
Enable the system to create a prefix automatically

No custom prefix

No custom prefix
Will not create a dedicated directory

/%p
Create a dedicated directory by project

/%p/%u
Create a dedicated directory by project name and user name

Projects - optional
Associate the bucket with the following projects. To add a new project, go to Create Project.

Cancel Submit

Keine benutzerdefinierte Datenisolierung

Wenn die Option Benutzerdefiniertes Präfix ausgewählt No custom prefix ist, wird der Bucket ohne benutzerdefinierte Datenisolierung hinzugefügt. Dadurch können alle mit dem Bucket verknüpften Projekte Lese- und Schreibzugriff haben. Wenn ein Administrator beispielsweise mithilfe des ARN `arn:aws:s3:::bucket-name` mit No custom prefix selected einen Bucket zu RES hinzufügt und diesen Bucket mit Projekt A und Projekt B verknüpft, haben Benutzer, die von Projekt A und Projekt B VDIs aus starten, uneingeschränkten Lese- und Schreibzugriff auf den Bucket.

Datenisolierung auf Projektebene

Wenn diese Option für Benutzerdefiniertes Präfix ausgewählt /%p ist, werden die Daten im Bucket für jedes spezifische Projekt isoliert, das dem Bucket zugeordnet ist. Die %p Variable steht für den Projektcode. Wenn ein Administrator beispielsweise einen Bucket zu RES hinzufügt, indem er den ARN `arn:aws:s3:::bucket-name` mit /%p selected und einem Mount-Point von `/bucket` verwendet und diesen Bucket mit Projekt A und Projekt B verknüpft, kann Benutzer A in Projekt A eine Datei schreiben `/bucket`. Benutzer B in Projekt A kann auch die Datei sehen, in die Benutzer A geschrieben hat `/bucket`. Wenn Benutzer B jedoch einen VDI in Projekt B startet und hineinschaut `/bucket`, wird er die Datei, die Benutzer A geschrieben hat, nicht sehen, da die Daten nach Projekten isoliert sind. Die Datei, die Benutzer A geschrieben hat, befindet sich

im S3-Bucket unter dem Präfix, /ProjectA während Benutzer B nur darauf zugreifen kann, /ProjectB wenn er sie VDIs von Projekt B aus verwendet.

Datenisolierung auf Projekt- und Benutzerebene

Wenn die Option Benutzerdefiniertes Präfix ausgewählt /%p/%u ist, werden die Daten im Bucket für jedes spezifische Projekt und jeden Benutzer, der diesem Projekt zugeordnet ist, isoliert. Die %p Variable stellt den Projektcode und den Benutzernamen %u dar. Ein Administrator fügt beispielsweise einen Bucket zu RES hinzu, indem er den ARN `arn:aws:s3:::bucket-name` mit /%p/%u selected und einem Mount-Point von verwendet/*bucket*. Dieser Bucket ist mit Projekt A und Projekt B verknüpft. Benutzer A in Projekt A kann eine Datei schreiben/*bucket*. Im Gegensatz zum vorherigen Szenario, bei dem es nur um %p Isolation ging, kann Benutzer B in diesem Fall die Datei, in die Benutzer A geschrieben hat, nicht sehen/*bucket*, da die Daten sowohl vom Projekt als auch vom Benutzer isoliert sind. Die Datei, die Benutzer A geschrieben hat, befindet sich im S3-Bucket unter dem Präfix, /ProjectA/UserA während Benutzer B nur darauf zugreifen kann/ProjectA/UserB, wenn er sie VDIs in Projekt A verwendet.

Kontoübergreifender Bucket-Zugriff

RES ist in der Lage, Buckets von anderen AWS Konten aus zu mounten, sofern diese Buckets über die richtigen Berechtigungen verfügen. Im folgenden Szenario möchte eine RES-Umgebung in Konto A einen S3-Bucket in Konto B bereitstellen.

Schritt 1: Erstellen Sie eine IAM-Rolle in dem Konto, in dem RES bereitgestellt wird (dies wird als Konto A bezeichnet):

1. Melden Sie sich bei der AWS Management Console für das RES-Konto an, das Zugriff auf den S3-Bucket benötigt (Konto A).
2. Öffnen Sie die IAM-Konsole:
 - a. Navigieren Sie zum IAM-Dashboard.
 - b. Wählen Sie im Navigationsbereich Richtlinien.
3. Erstellen Sie eine Richtlinie:
 - a. Wählen Sie Richtlinie erstellen aus.
 - b. Wählen Sie die Registerkarte JSON.
 - c. Fügen Sie die folgende JSON-Richtlinie ein (*amzn-s3-demo-bucket* ersetzen Sie sie durch den Namen des S3-Buckets in Konto B):

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:AbortMultipartUpload"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
      ]
    }
  ]
}
```

- d. Wählen Sie Weiter aus.
4. Überprüfen und erstellen Sie die Richtlinie:
 - a. Geben Sie einen Namen für die Richtlinie ein (z. B. AccessPolicy „S3“).
 - b. Fügen Sie eine optionale Beschreibung hinzu, um den Zweck der Richtlinie zu erläutern.
 - c. Überprüfen Sie die Richtlinie und wählen Sie Richtlinie erstellen aus.
5. Öffnen Sie die IAM-Konsole:
 - a. Navigieren Sie zum IAM-Dashboard.
 - b. Wählen Sie im Navigationsbereich Rollen.
6. Eine Rolle erstellen:
 - a. Wählen Sie Rolle erstellen aus.
 - b. Wählen Sie Benutzerdefinierte Vertrauensrichtlinie als Typ der vertrauenswürdigen Entität aus.

- c. Fügen Sie die folgende JSON-Richtlinie ein (**111122223333** ersetzen Sie sie durch die tatsächliche Konto-ID von Konto A und **{RES_ENVIRONMENT_NAME}** durch den Umgebungsnamen der RES-Bereitstellung):

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS":
          "arn:aws:iam::111122223333:role/<ENVIRONMENT_NAME>-vdc-custom-credential-broker-lambda-role"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

- d. Wählen Sie Weiter aus.
7. Berechtigungsrichtlinien anhängen:
 - a. Suchen Sie nach der Richtlinie, die Sie zuvor erstellt haben, und wählen Sie sie aus.
 - b. Wählen Sie Weiter aus.
 8. Markieren, überprüfen und erstellen Sie die Rolle:
 - a. Geben Sie einen Rollennamen ein (z. B. AccessRole „S3“).
 - b. Wählen Sie unter Schritt 3 die Option Tag hinzufügen aus und geben Sie dann den folgenden Schlüssel und Wert ein:
 - Schlüssel: `res:Resource`
 - Wert: `s3-bucket-iam-role`
 - c. Überprüfen Sie die Rolle und wählen Sie Rolle erstellen aus.
 9. Verwenden Sie die IAM-Rolle in RES:
 - a. Kopieren Sie den von Ihnen erstellten IAM-Rollen-ARN.

- b. Melden Sie sich bei der RES-Konsole an.
- c. Wählen Sie im linken Navigationsbereich S3 Bucket aus.
- d. Wählen Sie Bucket hinzufügen und füllen Sie das Formular mit dem kontoübergreifenden S3-Bucket-ARN aus.
- e. Wählen Sie das Drop-down-Menü Erweiterte Einstellungen — optional aus.
- f. Geben Sie den Rollen-ARN in das Feld IAM-Rollen-ARN ein.
- g. Wählen Sie Bucket hinzufügen.

Schritt 2: Ändern Sie die Bucket-Richtlinie in Konto B

1. Melden Sie sich bei der AWS Management Console für Konto B an.
2. Öffnen Sie die S3-Konsole:
 - a. Navigieren Sie zum S3-Dashboard.
 - b. Wählen Sie den Bucket aus, für den Sie Zugriff gewähren möchten.
3. Bearbeiten Sie die Bucket-Richtlinie:
 - a. Wählen Sie den Tab „Berechtigungen“ und dann „Bucket-Richtlinie“.
 - b. Fügen Sie die folgende Richtlinie hinzu, um der IAM-Rolle von Konto A aus Zugriff auf den Bucket zu gewähren (*111122223333* ersetzen Sie ihn durch die tatsächliche Konto-ID von Konto A und *amzn-s3-demo-bucket* durch den Namen des S3-Buckets):

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/S3AccessRole"
      },
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:DeleteObject",

```

```
        "s3:AbortMultipartUpload"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
      ]
    }
  ]
}
```

- c. Wählen Sie Speichern.

Verhinderung der Datenexfiltration in einer privaten VPC

Um zu verhindern, dass Benutzer Daten aus sicheren S3-Buckets in ihre eigenen S3-Buckets in ihrem Konto exfiltrieren, können Sie einen VPC-Endpoint anhängen, um Ihre private VPC zu sichern. Die folgenden Schritte zeigen, wie Sie einen VPC-Endpoint für den S3-Dienst erstellen, der den Zugriff auf S3-Buckets in Ihrem Konto sowie auf alle zusätzlichen Konten mit kontoübergreifenden Buckets unterstützt.

1. Öffnen Sie die Amazon VPC-Konsole:
 - a. Melden Sie sich bei der AWS Management Console an.
 - b. Öffnen Sie die Amazon VPC-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/vpcconsole/>.
2. Erstellen Sie einen VPC-Endpoint für S3:
 - a. Wählen Sie im linken Navigationsbereich die Option Endpoints (Endpunkte) aus.
 - b. Klicken Sie auf Endpoint erstellen.
 - c. Stellen Sie sicher, dass bei Servicekategorie die Option AWS Services ausgewählt ist.
 - d. Geben Sie im Feld Dienstname „S3“ ein `com.amazonaws.<region>.s3` (`<region>` ersetzen Sie es durch Ihre AWS Region) oder suchen Sie danach.
 - e. Wählen Sie den S3-Dienst aus der Liste aus.
3. Endpunkteinstellungen konfigurieren:
 - a. Wählen Sie für VPC die VPC aus, in der Sie den Endpoint erstellen möchten.
 - b. Wählen Sie für Subnetze beide privaten Subnetze aus, die während der Bereitstellung für die VDI-Subnetze verwendet wurden.

- c. Stellen Sie sicher, dass die Option „DNS-Name aktivieren“ aktiviert ist. Dadurch kann der private DNS-Hostname in die Endpunkt-Netzwerkschnittstellen aufgelöst werden.
4. Konfigurieren Sie die Richtlinie zur Zugriffsbeschränkung:
 - a. Wählen Sie unter Richtlinie die Option Benutzerdefiniert aus.
 - b. Geben Sie im Richtlinien-Editor eine Richtlinie ein, die den Zugriff auf Ressourcen in Ihrem Konto oder einem bestimmten Konto einschränkt. Hier ist ein Beispiel für eine Richtlinie (*amzn-s3-demo-bucket* ersetzen Sie sie durch Ihren S3-Bucket-Namen **111122223333** und **444455556666** durch das entsprechende AWS Konto IDs , auf das Sie zugreifen möchten):

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Action": "s3:*",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:PrincipalAccount": [
            "111122223333",
            "444455556666"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

5. Erstellen Sie den Endpunkt:
 - a. Überprüfen Sie die Einstellungen.
 - b. Wählen Sie Endpunkt erstellen aus.

6. Überprüfen Sie den Endpunkt:

- a. Sobald der Endpunkt erstellt wurde, navigieren Sie in der VPC-Konsole zum Abschnitt Endpoints.
- b. Wählen Sie den neu erstellten Endpunkt aus.
- c. Stellen Sie sicher, dass der Status verfügbar ist.

Indem Sie diese Schritte ausführen, erstellen Sie einen VPC-Endpunkt, der S3-Zugriff ermöglicht, der auf Ressourcen innerhalb Ihres Kontos oder einer bestimmten Konto-ID beschränkt ist.

Fehlerbehebung

Wie überprüft man, ob ein Bucket nicht auf einem VDI bereitgestellt werden kann

Wenn ein Bucket nicht auf einem VDI bereitgestellt werden kann, gibt es einige Stellen, an denen Sie nach Fehlern suchen können. Gehen Sie wie folgt vor.

1. Überprüfen Sie die VDI-Protokolle:

- a. Melden Sie sich bei der AWS Management Console an.
- b. Öffnen Sie die EC2-Konsole und navigieren Sie zu Instances.
- c. Wählen Sie die VDI-Instanz aus, die Sie gestartet haben.
- d. Stellen Sie über den Session Manager eine Connect zum VDI her.
- e. Führen Sie die folgenden Befehle aus:

```
sudo su
cd ~/bootstrap/logs
```

Hier finden Sie die Bootstrap-Protokolle. Die Details eines Fehlers finden Sie in der `configure.log.{time}` Datei.

Weitere Informationen finden Sie außerdem im `/etc/message` Protokoll.

2. Überprüfen Sie die CloudWatch Lambda-Protokolle von Custom Credential Broker:

- a. Melden Sie sich bei der AWS Management Console an.
- b. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole und navigieren Sie zu Protokollgruppen.

- c. Suchen Sie nach der Protokollgruppe/aws/lambda/<stack-name>-vdc-custom-credential-broker-lambda.
 - d. Untersuchen Sie die erste verfügbare Protokollgruppe und suchen Sie nach Fehlern in den Protokollen. Diese Protokolle enthalten Details zu potenziellen Problemen bei der Bereitstellung temporärer benutzerdefinierter Anmeldeinformationen für das Mounten von S3-Buckets.
3. Überprüfen Sie die benutzerdefinierten Credential Broker CloudWatch API-Gateway-Protokolle:
- a. Melden Sie sich bei der AWS Management Console an.
 - b. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole und navigieren Sie zu Protokollgruppen.
 - c. Suchen Sie nach der Protokollgruppe<stack-name>-vdc-custom-credential-broker-lambda-vdc-custom-credential-broker-api-gateway-access-logs<nonce>.
 - d. Untersuchen Sie die erste verfügbare Protokollgruppe und suchen Sie nach Fehlern in den Protokollen. Diese Protokolle enthalten Details zu allen Anfragen und Antworten an das API Gateway für benutzerdefinierte Anmeldeinformationen, die für das Mounten der S3-Buckets erforderlich sind.

Wie bearbeitet man die IAM-Rollenkonfiguration eines Buckets nach dem Onboarding

1. Melden Sie sich bei der [AWS DynamoDB-Konsole](#) an.
2. Wählen Sie die Tabelle aus:
 - a. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Tables (Tabellen) aus.
 - b. Suchen Sie und wählen Sie aus<stack-name>.cluster-settings.
3. Scannen Sie die Tabelle:
 - a. Wählen Sie Tabellenelemente erkunden aus.
 - b. Stellen Sie sicher, dass Scannen ausgewählt ist.
4. Einen Filter hinzufügen:
 - a. Wählen Sie Filter, um den Bereich für die Filtereingabe zu öffnen.
 - b. Stellen Sie den Filter so ein, dass er Ihrem Schlüssel entspricht
 - Attribut: Geben Sie den Schlüssel ein.
 - Bedingung: Wählen Sie Beginnt mit.

- Wert: Geben `shared-storage.<filesystem_id>.s3_bucket.iam_role_arn` Sie replace `<filesystem_id>` mit dem Wert des Dateisystems ein, das geändert werden muss.

5. Führen Sie den Scan aus:

Wählen Sie Ausführen, um den Scan mit dem Filter auszuführen.

6. Überprüfen Sie den Wert:

Wenn der Eintrag vorhanden ist, stellen Sie sicher, dass der Wert mit dem richtigen IAM-Rollen-ARN korrekt festgelegt ist.

Wenn der Eintrag nicht existiert:

a. Wählen Sie Element erstellen aus.

b. Geben Sie die Artikeldetails ein:

- Geben Sie für das identifizierende Attribut ein `shared-storage.<filesystem_id>.s3_bucket.iam_role_arn`.
- Fügen Sie den richtigen IAM-Rollen-ARN hinzu.

c. Wählen Sie Speichern, um den Artikel hinzuzufügen.

7. Starten Sie die VDI-Instanzen neu:

Starten Sie die Instance neu, um sicherzustellen VDI's , dass diejenigen, die von der falschen IAM-Rolle betroffen ARN, erneut bereitgestellt werden.

Wird aktiviert CloudTrail

Folgen Sie CloudTrail den Anweisungen unter [Erstellen eines Trails mit der CloudTrail Konsole im AWS CloudTrail Benutzerhandbuch, um es in Ihrem Konto CloudTrail über die Konsole](#) zu aktivieren. CloudTrail protokolliert den Zugriff auf S3-Buckets, indem die IAM-Rolle aufgezeichnet wird, die darauf zugegriffen hat. Dies kann mit einer Instanz-ID verknüpft werden, die mit einem Projekt oder Benutzer verknüpft ist.

Benutze das Produkt

Dieser Abschnitt bietet Benutzern Anleitungen zur Verwendung virtueller Desktops für die Zusammenarbeit mit anderen Benutzern.

Themen

- [SSH-Zugriff](#)
- [Virtuelle Desktops](#)
- [Gemeinsam genutzte Desktops](#)
- [Dateibrowser](#)

SSH-Zugriff

Um SSH für den Zugriff auf den Bastion-Host zu verwenden:

1. Wählen Sie im RES-Menü die Option SSH-Zugriff.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um entweder SSH oder PuTTY für den Zugriff zu verwenden.

Virtuelle Desktops

Mit dem VDI-Modul (Virtual Desktop Interface) können Benutzer virtuelle Windows- oder Linux-Desktops erstellen und verwalten. AWS Benutzer können Amazon EC2 EC2-Instances mit ihren bevorzugten Tools und Anwendungen starten, die vorinstalliert und konfiguriert sind.

Unterstützte Betriebssysteme

RES unterstützt derzeit das Starten virtueller Desktops mit den folgenden Betriebssystemen:

- Amazon Linux 2 (x86 und ARM64)
- Amazon Linux 2023 (x86 und ARM64)
- RHEL 8 (x86) und 9 (x86)
- Rocky Linux 9 (x86)
- Ubuntu 22.04.03 (x86)
- Windows Server 2019, 2022 (x86)


- Windows 10, 11 (x86)

Themen

- [Starten Sie einen neuen Desktop](#)
- [Greifen Sie auf Ihren Desktop zu](#)
- [Kontrollieren Sie den Status Ihres Desktops](#)
- [Ändern Sie einen virtuellen Desktop](#)
- [Rufen Sie Sitzungsinformationen ab](#)
- [Planen Sie virtuelle Desktops](#)
- [Autostop der virtuellen Desktop-Oberfläche](#)

Starten Sie einen neuen Desktop

1. Wählen Sie im Menü Meine virtuellen Desktops aus.
2. Wählen Sie „Neuen virtuellen Desktop starten“.



3. Geben Sie die Details für Ihren neuen Desktop ein.
4. Wählen Sie Absenden aus.

Eine neue Karte mit Ihren Desktop-Informationen wird sofort angezeigt, und Ihr Desktop ist innerhalb von 10-15 Minuten einsatzbereit. Die Startzeit hängt vom ausgewählten Bild ab. RES erkennt GPU-Instanzen und installiert die entsprechenden Treiber.


Greifen Sie auf Ihren Desktop zu

Um auf einen virtuellen Desktop zuzugreifen, wählen Sie die Karte für den Desktop aus und stellen Sie entweder über das Internet oder einen DCV-Client eine Verbindung her.

Web connection

Der Zugriff auf Ihren Desktop über den Webbrowser ist die einfachste Verbindungsmethode.


- Wählen Sie Connect oder wählen Sie das Vorschaubild, um direkt über Ihren Browser auf Ihren Desktop zuzugreifen.




DCV connection

Der Zugriff auf Ihren Desktop über einen DCV-Client bietet die beste Leistung. So greifen Sie über DCV zu:

1. Wählen Sie DCV-Sitzungsdatei, um die .dcv Datei herunterzuladen. Auf Ihrem System muss ein DCV-Client installiert sein.




2. Für Installationsanweisungen wählen Sie die Option? Symbol.



Kontrollieren Sie den Status Ihres Desktops

So steuern Sie den Status Ihres Desktops:

1. Wählen Sie Aktionen.



2. Wählen Sie Virtual Desktop State. Sie haben vier Status zur Auswahl:

- Stoppen

Bei einer gestoppten Sitzung gehen keine Daten verloren, und Sie können eine gestoppte Sitzung jederzeit neu starten.

- Starten Sie neu

Startet die aktuelle Sitzung neu.

- Beenden

Beendet eine Sitzung dauerhaft. Das Beenden einer Sitzung kann zu Datenverlust führen, wenn Sie kurzlebigen Speicher verwenden. Sie sollten Ihre Daten vor dem Beenden im RES-Dateisystem sichern.


- In den Ruhezustand versetzen

Ihr Desktop-Status wird im Arbeitsspeicher gespeichert. Wenn Sie den Desktop neu starten, werden Ihre Anwendungen wieder aufgenommen, aber alle Remoteverbindungen können verloren gehen. Nicht alle Instances unterstützen den Ruhezustand, und die Option ist nur verfügbar, wenn sie bei der Instanzerstellung aktiviert wurde. Informationen darüber, ob Ihre Instance diesen Status unterstützt, finden Sie unter Voraussetzungen für den [Ruhezustand](#).

Ändern Sie einen virtuellen Desktop

Sie können die Hardware Ihres virtuellen Desktops aktualisieren oder den Sitzungsnamen ändern.

1. Bevor Sie Änderungen an der Instanzgröße vornehmen, müssen Sie die Sitzung beenden:
 - a. Wählen Sie Aktionen.



- b. Wählen Sie Virtual Desktop State.
- c. Wählen Sie Beenden aus.


Note

Sie können die Desktop-Größe für Sitzungen im Ruhezustand nicht aktualisieren.

2. Nachdem Sie bestätigt haben, dass der Desktop gestoppt wurde, wählen Sie Aktionen und dann Sitzung aktualisieren.
3. Ändern Sie den Sitzungsnamen oder wählen Sie die gewünschte Desktop-Größe aus.
4. Wählen Sie Absenden aus.
5. Sobald Ihre Instances aktualisiert sind, starten Sie Ihren Desktop neu:
 - a. Wählen Sie Aktionen.
 - b. Wählen Sie Virtual Desktop State.
 - c. Wählen Sie Starten.

Rufen Sie Sitzungsinformationen ab

1. Wählen Sie Aktionen.



2. Wählen Sie „Informationen anzeigen“.

Planen Sie virtuelle Desktops


Standardmäßig sind virtuelle Desktops so geplant, dass sie an Samstagen und Sonntagen automatisch gestoppt werden. Zeitpläne auf einzelnen Desktops können mithilfe der Zeitplanfenster angepasst werden, auf die Sie über das Aktionsmenü der einzelnen Desktops zugreifen können, wie im nächsten Abschnitt gezeigt. Weitere Informationen dazu [Festlegung von Standardzeitplänen für die gesamte Umgebung](#) finden Sie in diesem Abschnitt. Desktops können auch im Leerlauf gestoppt werden, um die Kosten zu senken. Weitere Informationen [Autostop der virtuellen Desktop-Oberfläche](#) zu VDI Autostop finden Sie unter.

Themen

- [Individuelle Desktop-Zeitpläne einrichten](#)
- [Festlegung von Standardzeitplänen für die gesamte Umgebung](#)

Individuelle Desktop-Zeitpläne einrichten

1. Wählen Sie Aktionen.



2. Wählen Sie Schedule aus.
3. Lege deinen Zeitplan für jeden Tag fest.
4. Wählen Sie Speichern.

Schedule for windows-session ✕

Setup a schedule to start/stop your virtual desktop to save and manage costs. The schedule operates at the cluster timezone setup by your cluster administrator.

Cluster Time: October 20, 2023 4:32 PM (America/New_York)

Monday

No Schedule ▲

Working Hours (09:00 - 17:00)

Stop All Day

Start All Day

Custom Schedule

No Schedule ✓

Thursday

No Schedule ▼

Friday

No Schedule ▼

Saturday

Stop All Day ▼

Sunday

Stop All Day ▼

Cancel **Save**

Festlegung von Standardzeitplänen für die gesamte Umgebung

Der Standardzeitplan kann in [DynamoDB](#) aktualisiert werden:

1. Suchen Sie nach der Tabelle mit den Cluster-Einstellungen Ihrer Umgebung: `<env-name>.cluster-settings`

2. Wählen Sie Elemente durchsuchen aus.
3. Geben Sie unter Filter die folgenden beiden Filter ein:

Filter 1

- Name des Attributs = **key**
- Zustand = **Contains**
- Typ = **String**
- Wert = **vdc.dcv_session.schedule**

2 filtern

- Name des Attributs = **key**
- Zustand = **Contains**
- Typ = **String**
- Wert = **type**

filters - optional

| Attribute name | Condition | Type | Value | |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|
| key <input type="text"/> | Contains <input type="text"/> | String <input type="text"/> | vdc.dcv_session.schedule <input type="text"/> | <input type="button" value="Remove"/> |
| key <input type="text"/> | Contains <input type="text"/> | String <input type="text"/> | type <input type="text"/> | <input type="button" value="Remove"/> |

Daraufhin werden sieben Einträge angezeigt, die die Standardzeitplantypen für jeden Tag des Formulars darstellen `vdc.dcv_session.schedule.<day>.type`. Die gültigen Werte sind:

- NO_SCHEDULE
- STOP_ALL_DAY
- START_ALL_DAY
- WORKING_HOURS
- CUSTOM_SCHEDULE

4. Wenn diese CUSTOM_SCHEDULE Option aktiviert ist, müssen Sie die benutzerdefinierten Start- und Endzeiten angeben. Verwenden Sie dazu den folgenden Filter in der Tabelle mit den Cluster-Einstellungen:
 - Name des Attributs = **key**
 - Zustand = **Contains**
 - Typ = **String**
 - Wert = **vdc.dcv_session.schedule**
5. Suchen Sie nach dem Element, das als formatiert ist, `vdc.dcv_session.schedule.<day>.start_up_time` und `vdc.dcv_session.schedule.<day>.shut_down_time` nach den jeweiligen Tagen, an denen Sie Ihren benutzerdefinierten Zeitplan festlegen möchten. Löschen Sie innerhalb des Elements den Null-Eintrag und ersetzen Sie ihn wie folgt durch einen String-Eintrag:
 - Name des Attributs = **value**
 - Wert = **<The time>**
 - Typ = **String**

Der Zeitwert muss im 24-Stunden-Format als XX:XX formatiert werden. Beispielsweise wäre 9 Uhr 09:00 Uhr und 17 Uhr 17:00 Uhr. Die eingegebene Zeit entspricht immer der Ortszeit der AWS Region, in der die RES-Umgebung bereitgestellt wird.

Autostop der virtuellen Desktop-Oberfläche

Administratoren können Einstellungen so konfigurieren, dass der Leerlauf VDIs gestoppt oder beendet werden kann. Es gibt 4 konfigurierbare Einstellungen:

1. Timeout im Leerlauf: Bei Sitzungen, die während dieser Zeit inaktiv sind und die CPU-Auslastung unter dem Schwellenwert liegt, kommt es zu einem Timeout.
2. CPU-Auslastungsschwellenwert: Sitzungen ohne Interaktion und unter diesem Schwellenwert (vCPU) gelten als inaktiv. Wenn dieser Wert auf 0 gesetzt ist, werden Sitzungen niemals als inaktiv betrachtet.
3. Übergangszustand: Nach dem Timeout im Leerlauf gehen die Sitzungen in diesen Zustand über (gestoppt oder beendet).

4. Zeitplan erzwingen: Wenn diese Option ausgewählt ist, kann eine Sitzung, die wegen Inaktivität gestoppt wurde, gemäß ihrem täglichen Zeitplan wieder aufgenommen werden.

Update Session Settings ✕

Idle Timeout (minutes)
1440
Sessions idle for this time with CPU utilization below the threshold will time out

CPU Utilization Threshold (%)
60
Sessions under this threshold are considered idle

Transition State
Stop ▼
Sessions will transition to this state after idle timeout

Enforce Schedule

Enable to allow schedule to resume a session that has been stopped for being idle

Allowed Sessions Per User
5
Maximum sessions allowed per user


Cancel Submit

Diese Einstellungen befinden sich auf der Seite Desktop-Einstellungen auf der Registerkarte Server. Sobald Sie die Einstellungen gemäß Ihren Anforderungen aktualisiert haben, klicken Sie auf Senden, um die Einstellungen zu speichern. Für neue Sitzungen werden die aktualisierten Einstellungen verwendet. Beachten Sie jedoch, dass für bestehende Sitzungen weiterhin die Einstellungen verwendet werden, die sie beim Start hatten.

Nach dem Timeout werden die Sitzungen entweder beendet oder sie wechseln in den STOPPED_IDLE Status, der ihrer Konfiguration entspricht. Benutzer werden die Möglichkeit haben, STOPPED_IDLE Sitzungen von der Benutzeroberfläche aus zu starten.

Gemeinsam genutzte Desktops

Auf Shared Desktops können Sie die Desktops sehen, die für Sie freigegeben wurden. Um eine Verbindung zu einem Desktop herzustellen, muss auch der Sitzungsbesitzer verbunden sein, es sei denn, Sie sind Administrator oder Besitzer.




Beim Teilen einer Sitzung können Sie die Berechtigungen für Ihre Mitarbeiter konfigurieren. Sie können beispielsweise einem Teamkollegen, mit dem Sie zusammenarbeiten, nur Lesezugriff gewähren.

Themen


- [Teilen Sie einen Desktop](#)
- [Greifen Sie auf einen gemeinsam genutzten Desktop zu](#)

Teilen Sie einen Desktop

1. Wählen Sie in Ihrer Desktop-Sitzung Aktionen aus.



2. Wählen Sie Sitzungsberechtigungen aus.
3. Wählen Sie den Benutzer und die Berechtigungsstufe aus. Sie können auch eine Ablaufzeit festlegen.
4. Wählen Sie Speichern.




Weitere Informationen zu Berechtigungen finden Sie unter [the section called "Berechtigungsrichtlinie"](#).

Greifen Sie auf einen gemeinsam genutzten Desktop zu

Von Shared Desktops aus können Sie sich die für Sie freigegebenen Desktops ansehen und eine Verbindung zu einer Instanz herstellen. Sie können entweder über einen Webbrowser oder über DCV beitreten. Folgen Sie den Anweisungen unter, um eine Verbindung herzustellen. [Greifen Sie auf Ihren Desktop zu](#)

Dateibrowser

Mit dem Dateibrowser können Sie über das Webportal auf das globale gemeinsame EFS-Dateisystem zugreifen. Sie können alle verfügbaren Dateien, für die Sie Zugriffsrechte haben, im zugrunde liegenden Dateisystem verwalten. Dies ist dasselbe Dateisystem, das von Ihren virtuellen Linux-Desktops gemeinsam genutzt wird. Das Aktualisieren von Dateien auf Ihrem virtuellen Desktop entspricht dem Aktualisieren einer Datei über das Terminal oder den webbasierten Dateibrowser.




Themen

- [Datei \(en\) hochladen](#)
- [Datei \(en\) löschen](#)
- [Favoriten verwalten](#)
- [Dateien bearbeiten](#)
- [Übertragen von Dateien](#)

Datei (en) hochladen


1. Wählen Sie Dateien hochladen.



2. Löschen Sie entweder Dateien oder suchen Sie nach Dateien, die Sie hochladen möchten.
3. Wählen Sie Dateien hochladen aus.

Datei (en) löschen

1. Wählen Sie die Datei (en) aus, die Sie löschen möchten.




2. Wählen Sie Aktionen.
3. Wählen Sie Dateien löschen aus.

Alternativ können Sie auch mit der rechten Maustaste auf eine Datei oder einen Ordner klicken und Dateien löschen auswählen.

Favoriten verwalten

Um wichtige Dateien und Ordner anzuheften, können Sie sie zu den Favoriten hinzufügen.

1. Wählen Sie eine Datei oder einen Ordner aus.



2. Wählen Sie Favorit.

Alternativ können Sie mit der rechten Maustaste auf eine Datei oder einen Ordner klicken und Favorit auswählen.


Note

Favoriten werden im lokalen Browser gespeichert. Wenn Sie Ihren Browser wechseln oder den Cache leeren, müssen Sie Ihre Favoriten erneut anheften.

Dateien bearbeiten

Sie können den Inhalt textbasierter Dateien im Webportal bearbeiten.

1. Wählen Sie die Datei aus, die Sie aktualisieren möchten. Ein Modal wird mit dem Inhalt der Datei geöffnet.



2. Nehmen Sie Ihre Aktualisierungen vor und wählen Sie Speichern.

Übertragen von Dateien

Verwenden Sie File Transfer, um externe Dateiübertragungsanwendungen zum Übertragen von Dateien zu verwenden. Sie können aus den folgenden Anwendungen auswählen und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen, um Dateien zu übertragen.

- FileZilla (Windows, macOS, Linux)
- WinSCP (Windows)
- AWS Transfer for FTP (Amazon EFS)

RES > Home > File Browser

File Browser

My Files | Favorites | **File Transfer**

File Transfer Method

We recommend using below methods to transfer large files to your RES environment. Select an option below.

 FileZilla

Available for download on Windows, MacOS and Linux

 WinSCP

Available for download on Windows Only

 AWS Transfer

Your RES environment must be using Amazon EFS to use AWS Transfer

FileZilla

Step 1: Download FileZilla

- [Download FileZilla \(MacOS\)](#)
- [Download FileZilla \(Windows\)](#)
- [Download FileZilla \(Linux\)](#)

Step 2: Download Key File

[Download Key File \[* .pem\] \(MacOS / Linux\)](#)

[Download Key File \[* .ppk\] \(Windows\)](#)

Step 3: Configure FileZilla

Open FileZilla and select **File > Site Manager** to create a new Site using below options:

| | |
|-----------|--|
| Host | Port |
| Protocol | Logon Type |
| SFTP | Key File |
| User | Key File |
| demouser3 | /path/to/key-file (downloaded in Step 2) |

Save the settings and click **Connect**

Step 4: Connect and transfer file to FileZilla

During your first connection, you will be asked whether or not you want to trust . Check "Always Trust this Host" and Click "Ok".

Once connected, simply drag & drop to upload/download files.

Fehlerbehebung

Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Überwachung des Systems und zur Behebung bestimmter Probleme, die auftreten können.

Themen

- [Allgemeines Debuggen und Überwachen](#)
- [Problem RunBooks](#)
- [Bekannte Probleme](#)

Ausführlicher Inhalt:

- [Allgemeines Debuggen und Überwachen](#)
 - [Nützliche Quellen für Protokoll- und Ereignisinformationen](#)
 - [Wo finde ich Umgebungsvariablen](#)
 - [Protokolldateien auf Amazon EC2 EC2-Instances in der Umgebung](#)
 - [CloudFormation Stapel](#)
 - [Systemausfälle aufgrund eines Problems, das sich in der Gruppenaktivität von Amazon EC2 Auto Scaling widerspiegelt](#)
 - [Typisches Erscheinungsbild der Amazon EC2 EC2-Konsole](#)
 - [Infrastruktur-Hosts](#)
 - [Infrastruktur-Hosts und virtuelle Desktops](#)
 - [Hosts im Status „Beendet“](#)
 - [Nützliche Befehle im Zusammenhang mit Active Directory \(AD\) als Referenz](#)
 - [Windows-DCV-Debugging](#)
 - [Finden Sie Informationen zur Amazon DCV-Version](#)
- [Problem RunBooks](#)
 - [Probleme bei der Installation](#)
 - [CloudFormation Der Stapel kann nicht erstellt werden und die Meldung "WaitCondition hat eine fehlgeschlagene Nachricht erhalten. Fehler: Staaten. TaskFailed"](#)
 - [E-Mail-Benachrichtigung wurde nicht empfangen, nachdem CloudFormation Stacks erfolgreich erstellt wurden](#)

- [Instanzen laufen oder der VDC-Controller befindet sich im Status „ausgefallen“](#)
- [Der CloudFormation Umgebungsstapel kann aufgrund eines Fehlers beim abhängigen Objekt nicht gelöscht werden](#)
- [Bei der Erstellung der Umgebung ist ein Fehler für den CIDR-Blockparameter aufgetreten](#)
- [CloudFormation Fehler bei der Stapelerstellung während der Umgebungserstellung](#)
- [Die Erstellung eines Stacks für externe Ressourcen \(Demo\) schlägt mit AdDomainAdminNode CREATE_FAILED fehl](#)
- [Probleme mit der Identitätsverwaltung](#)
 - [Ich bin nicht berechtigt, iam auszuführen: PassRole](#)
 - [Ich möchte Personen außerhalb meines AWS Kontos den Zugriff auf mein Research and Engineering Studio über AWS Ressourcen ermöglichen](#)
 - [Wenn ich mich bei der Umgebung anmelde, kehre ich sofort zur Anmeldeseite zurück](#)
 - [Fehler „Benutzer nicht gefunden“ beim Versuch, sich anzumelden](#)
 - [Der Benutzer wurde in Active Directory hinzugefügt, fehlt aber in RES](#)
 - [Der Benutzer ist beim Erstellen einer Sitzung nicht verfügbar](#)
 - [Fehler beim Überschreiten der Größenbeschränkung im CloudWatch Cluster-Manager-Protokoll](#)
- [Speicher](#)
 - [Ich habe das Dateisystem über RES erstellt, aber es wird nicht auf den VDI-Hosts bereitgestellt](#)
 - [Ich habe ein Dateisystem über RES integriert, aber es wird nicht auf den VDI-Hosts bereitgestellt](#)
 - [Ich kann von VDI-Hosts aus nicht read/write einschalten](#)
 - [Beispiele für Anwendungsfälle im Umgang mit Berechtigungen](#)
 - [Ich habe Amazon FSx for NetApp ONTAP von RES aus erstellt, aber es ist meiner Domain nicht beigetreten](#)
- [-Snapshots](#)
 - [Ein Snapshot hat den Status Fehlgeschlagen](#)
 - [Ein Snapshot kann nicht angewendet werden, da die Protokolle darauf hinweisen, dass die Tabellen nicht importiert werden konnten.](#)
- [Infrastruktur](#)
 - [Load Balancer-Zielgruppen ohne fehlerfreie Instances](#)

- Virtuelle Desktops werden gestartet
 - Ich muss eine große Anzahl von VDIs im RES-Webportal starten/fortsetzen
 - Das Anmeldekonto für Windows Virtual Desktop ist auf Administrator eingestellt
 - Das Zertifikat läuft ab, wenn eine externe Ressource verwendet wird CertificateRenewalNode
 - Ein virtueller Desktop, der zuvor funktionierte, kann keine erfolgreiche Verbindung mehr herstellen
 - Ich kann nur 5 virtuelle Desktops starten
 - Windows-Desktop-Verbindungsversuche schlagen fehl mit der Meldung „Die Verbindung wurde geschlossen“. Transportfehler“
 - VDIs steckt im Bereitstellungsstatus fest
 - VDIs nach dem Start in den Fehlerstatus wechseln
 - Nach der Anmeldung wird bei der VDI-Sitzung ein leerer Bildschirm angezeigt
- Komponente für virtuelle Desktops
 - Die Amazon EC2 EC2-Instance wird in der Konsole wiederholt als beendet angezeigt
 - Die vdc-Controller-Instanz läuft, weil sie dem AD nicht beitreten konnte. /Das eVDI-Modul zeigt die fehlgeschlagene API-Zustandsprüfung
 - Das Projekt erscheint nicht im Pulldown, wenn Sie den Software-Stack bearbeiten, um es hinzuzufügen
 - Clustermanager Amazon CloudWatch Log zeigt „< user-home-init > Konto noch nicht verfügbar. wartet darauf, dass der Benutzer synchronisiert wird“ (wobei das Konto ein Benutzername ist)
 - Beim Anmeldeversuch wird auf dem Windows-Desktop angezeigt: „Ihr Konto wurde deaktiviert. Bitte wenden Sie sich an Ihren Administrator.“
 - Probleme mit den DHCP-Optionen bei der external/customer AD-Konfiguration
 - Firefox-Fehler MOZILLA_PKIX_ERROR_REQUIRED_TLS_FEATURE_MISSING
- Löschen von Umgebungen
 - res-xxx-cluster Der Stapel befindet sich im Status „DELETE_FAILED“ und kann aufgrund des Fehlers „Rolle ist ungültig oder kann nicht angenommen werden“ nicht manuell gelöscht werden
 - Protokolle sammeln
 - VDI-Protokolle werden heruntergeladen
- Protokolle von Linux EC2-Instances werden heruntergeladen

- [Protokolle von Windows EC2-Instances werden heruntergeladen](#)
- [Sammeln von ECS-Protokollen für den WaitCondition Fehler](#)
- [Demo-Umgebung](#)
 - [Anmeldefehler in der Demo-Umgebung bei der Bearbeitung der Authentifizierungsanfrage an den Identitätsanbieter](#)
 - [Demo-Stack-Keycloak funktioniert nicht](#)
- [Probleme mit Active Directory](#)
 - [Mein VDI steckt lange Zeit im Bereitstellungsstatus fest, oder ich kann meinen VDI nicht als AD-Benutzer anmelden, nachdem der VDI bereit ist](#)
 - [Ich kann mich nach der Konfiguration von SSO nicht im RES-Webportal anmelden](#)
 - [AD-Benutzer können mit dem Dateibrowser nicht auf das Home-Verzeichnis zugreifen, auch wenn Linux erfolgreich gestartet wurde VDI](#)
 - [Der AD-Administratorbenutzer kann nicht auf den Bastion Host zugreifen, nachdem der SSH-Zugriff aktiviert wurde](#)
 - [Mein vom externen RES-Ressourcenstapel bereitgestelltes Active Directory anzeigen und verwalten](#)
- [Bekannte Probleme 2024.x](#)
 - [Bekannte Probleme 2024.x](#)
 - [\(2024.12 und 2024.12.01\) Regex-Fehler bei der Registrierung eines neuen Cognito-Benutzers](#)
 - [\(2024.12.01 und früher\) Ungültiger Fehler beim Herstellen einer Verbindung zu VDI über eine benutzerdefinierte Domäne](#)
 - [\(2024.12 und 2024.12.01\) Active Directory-Benutzer können keine SSH-Verbindung zu Bastion Host herstellen](#)
 - [\(2024.10\) Der auto VDI-Stopp für RES-Umgebungen, die in isolierten Umgebungen eingesetzt werden, ist defekt VPCs](#)
 - [\(2024.10 und früher\) Fehler beim Starten von VDI für grafisch erweiterte Instance-Typen](#)
 - [\(2024.08\) Vorbereitung eines Infrastruktur-AMI-Fehlers](#)
 - [\(2024.08\) Virtuelle Desktops können den read/write Amazon S3 S3-Bucket mit Root-Bucket-ARN und benutzerdefiniertem Präfix nicht mounten](#)
 - [\(2024.06\) Snapshot anwenden schlägt fehl, wenn der AD-Gruppenname Leerzeichen enthält](#)
 - [\(2024.06 und früher\) Gruppenmitglieder wurden während der AD-Synchronisierung nicht mit RES synchronisiert](#)

- [\(2024.06 und früher\) CVE-2024-6387, Regre, Sicherheitslücke in und Ubuntu SSHion RHEL9 VDIs](#)
- [\(2024.04-2024.04.02\) Die angegebene IAM-Berechtigungs-grenze ist nicht an die Rolle der VDI-Instanzen gebunden](#)
- [\(2024.04.02 und früher\) Windows NVIDIA-Instanzen in ap-southeast-2 \(Sydney\) können nicht gestartet werden](#)
- [\(2024.04 und 2024.04.01\) Fehler beim Löschen von RES in GovCloud](#)
- [\(2024.04 - 2024.04.02\) Der virtuelle Linux-Desktop bleibt beim Neustart möglicherweise im Status „RESUMING“ hängen](#)
- [\(2024.04.02 und früher\) Fehler beim Synchronisieren von AD-Benutzern, deren SAMAccount Namensattribut Großbuchstaben oder Sonderzeichen enthält](#)
- [\(2024.04.02 und früher\) Der private Schlüssel für den Zugriff auf den Bastion-Host ist ungültig](#)

Allgemeines Debuggen und Überwachen

Dieser Abschnitt enthält Informationen darüber, wo Informationen innerhalb von RES zu finden sind.

- [Nützliche Quellen für Protokoll- und Ereignisinformationen](#)
 - [Wo finde ich Umgebungsvariablen](#)
 - [Protokolldateien auf Amazon EC2 EC2-Instances in der Umgebung](#)
 - [CloudFormation Stapel](#)
 - [Systemausfälle aufgrund eines Problems, das sich in der Gruppenaktivität von Amazon EC2 Auto Scaling widerspiegelt](#)
- [Typisches Erscheinungsbild der Amazon EC2 EC2-Konsole](#)
 - [Infrastruktur-Hosts](#)
 - [Infrastruktur-Hosts und virtuelle Desktops](#)
 - [Hosts im Status „Beendet“](#)
 - [Nützliche Befehle im Zusammenhang mit Active Directory \(AD\) als Referenz](#)
- [Windows-DCV-Debugging](#)
- [Finden Sie Informationen zur Amazon DCV-Version](#)

Nützliche Quellen für Protokoll- und Ereignisinformationen

Es stehen verschiedene Informationsquellen zur Verfügung, auf die bei der Problembehandlung und Überwachung zurückgegriffen werden kann.

Wo finde ich Umgebungsvariablen

Standardmäßig finden Sie Umgebungsvariablen, wie z. B. den Benutzernamen des Sitzungsbesitzers, an den folgenden Orten:

- Linux: `/etc/environment`
- Windows: `C:\Users\Administrator\RES\Bootstrap\virtual-desktop-host-windows\environment_variables.json`

Protokolldateien auf Amazon EC2 EC2-Instances in der Umgebung

Protokolldateien sind auf den Amazon EC2 EC2-Instances vorhanden, die von RES verwendet werden. Der SSM Session Manager kann verwendet werden, um eine Sitzung mit der Instance zu öffnen, um diese Dateien zu untersuchen.

Auf Infrastrukturinstanzen wie dem Cluster-Manager und dem VDC-Controller befinden sich Anwendungs- und andere Protokolle an den folgenden Orten.

- `/.log opt/idea/app/logs/application`
- `/root/bootstrap/logs/`
- `/var/log/`
- `/var/log/sssd/`
- `/var/log/messages`
- `/-data.log var/log/user`
- `/var/log/cloud-init.log`
- `/var/log/cloud-init-output.log`

Auf einem virtuellen Linux-Desktop enthalten die folgenden Dateien nützliche Protokolldateien

- `/var/log/dcv/`
- `/root/bootstrap/logs/userdata.log`

- /var/log/messages
- /opt/idea/app/logs/
- /_idle_check.log opt/res/logs/vdi

Unter Windows finden Sie die Protokolle für virtuelle Desktop-Instanzen unter

- PS C:\ProgramData\nice\dcv\log
- PS C:\ProgramData\nice\Protokoll DCVSession ManagerAgent
- PS C:\IDEA\Logs\RESIdle CheckVDI\
- C:\Program Dateien\RES\App\

Unter Windows finden Sie die Protokollierung einiger Anwendungen unter:

- PS C:\Program Files\NICE\DCV\Server\bin

Unter Windows befinden sich die NICE-DCV-Zertifikatsdateien in:

- C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\NICE\dcv\

Amazon CloudWatch Log-Gruppen

Die Amazon EC2- und AWS Lambda Rechenressourcen protokollieren Informationen in Amazon CloudWatch Log Groups. Die darin enthaltenen Protokolleinträge können nützliche Informationen zur Behebung potenzieller Probleme oder für allgemeine Informationen liefern.

Diese Gruppen sind wie folgt benannt:

- /aws/lambda/<envname>-/ - lambda related
- /<envname>/
 - cluster-manager/ - main infrastructure host
 - virtual-desktop-app/ - virtual desktop bootstrap and DCV related
 - vdc/ - virtual desktop related
 - dcv-broker/ - desktop related
 - dcv-connection-gateway/ - desktop related
 - controller/ - main desktop controller host

- dcv-session/ - desktop session related

Bei der Untersuchung von Protokollgruppen kann es hilfreich sein, anhand von Zeichenketten in Groß- und Kleinbuchstaben zu filtern, z. B. im Folgenden. Dadurch werden nur die Meldungen ausgegeben, die die angegebenen Zeichenketten enthalten.

```
?"ERROR" ?"error"
```

Eine weitere Methode zur Problemüberwachung besteht darin, CloudWatch Amazon-Dashboards zu erstellen, die Widgets enthalten, die die gewünschten Daten anzeigen.

Ein Beispiel ist die Erstellung eines Widgets, das das Auftreten der Zeichenketten error und ERROR zählt und sie als Linien grafisch darstellt. Diese Methode macht es einfacher, das Auftreten potenzieller Probleme oder Trends zu erkennen, die auf eine Änderung des Musters hindeuten.

Das Folgende ist ein Beispiel dafür für die Infrastruktur-Hosts. Um dies zu verwenden, verketten Sie die Abfragezeilen und ersetzen Sie die `<region>` Attribute `<envname>` und durch die entsprechenden Werte.


```
{
  "widgets": [
    {
      "type": "log",
      "x": 0,
      "y": 0,
      "width": 24,
      "height": 6,
      "properties": {
        "query": "SOURCE '/<envname>/vdc/controller' |
          SOURCE '/<envname>/cluster-manager' |
          SOURCE '/<envname>/vdc/dcv-broker' |
          SOURCE '/<envname>/vdc/dcv-connection-gateway' |
          fields @timestamp, @message, @logStream, @log\n|
          filter @message like /(?(i)(error|ERROR))/\n|
          sort @timestamp desc|
          stats count() by bin(30s)",
        "region": "<region>",
        "title": "infrastructure hosts",
        "view": "timeSeries",
        "stacked": false
      }
    }
  ]
}
```

```

    }
  ]
}

```

Ein Beispiel für das Dashboard könnte wie folgt aussehen:



CloudFormation Stapel

Die bei der Umgebungserstellung erstellten CloudFormation Stapel enthalten Ressourcen, Ereignis- und Ausgabeinformationen, die mit der Konfiguration der Umgebung verknüpft sind.

Informationen zu den einzelnen Stacks finden Sie auf der Registerkarte Ereignisse, Ressourcen und Ausgaben.

RES-Stapel:

- <envname>-Bootstrap
- <envname>-Cluster
- <envname>-Metriken
- <envname>- Verzeichnisdienst
- <envname>-Identitätsanbieter
- <envname>-gemeinsam genutzter Speicher
- <envname>-Clustermanager
- <envname>-dc
- <envname>-Bastion-Gastgeber

Demo Environment Stack (Wenn Sie eine Demo-Umgebung bereitstellen und diese externen Ressourcen nicht zur Verfügung haben, können Sie AWS High Performance Compute-Rezepte verwenden, um Ressourcen für eine Demo-Umgebung zu generieren.)

- <envname>
- <envname>-Netzwerke
- <envname>- DirectoryService
- <envname>-Lagerung
- <envname>- WindowsManagementHost


Systemausfälle aufgrund eines Problems, das sich in der Gruppenaktivität von Amazon EC2 Auto Scaling widerspiegelt

Wenn die RES UIs auf Serverfehler hinweisen, kann die Ursache eine Anwendungssoftware oder ein anderes Problem sein.

Jede der Amazon EC2 EC2-Instance-Autoscaling-Gruppen (ASGs) für die Infrastruktur enthält eine Registerkarte „Aktivität“, die nützlich sein kann, um Skalierungsaktivitäten für die Instances zu erkennen. Wenn UI-Seiten auf Fehler hinweisen oder nicht zugänglich sind, überprüfen Sie die Amazon EC2 EC2-Konsole auf mehrere beendete Instances und überprüfen Sie auf der Registerkarte Auto Scaling Group Activity für die entsprechende ASG, ob Amazon EC2 EC2-Instances zyklisch laufen.

Falls ja, verwenden Sie die zugehörige CloudWatch Amazon-Protokollgruppe für die Instance, um festzustellen, ob Fehler protokolliert werden, die auf die Ursache des Problems hinweisen könnten. Möglicherweise ist es auch möglich, die SSM-Sitzungskonsole zu verwenden, um eine Sitzung für eine laufende Instance dieses Typs zu öffnen und die Protokolldateien auf der Instance zu untersuchen, um eine Ursache zu ermitteln, bevor die Instance von der ASG als fehlerhaft markiert und beendet wird.

Wenn dieses Problem auftritt, zeigt die ASG-Konsole möglicherweise Aktivitäten an, die der folgenden ähneln.




Typisches Erscheinungsbild der Amazon EC2 EC2-Konsole

Dieser Abschnitt enthält Screenshots des Systems, das in verschiedenen Zuständen betrieben wird.

Infrastruktur-Hosts

Wenn keine Desktops ausgeführt werden, sieht die Amazon EC2 EC2-Konsole in der Regel wie folgt aus. Bei den angezeigten Instances handelt es sich um die Amazon EC2 EC2-Hosts der RES-Infrastruktur. Das Präfix in einem Instanznamen ist der Name der RES-Umgebung.



Infrastruktur-Hosts und virtuelle Desktops

Wenn virtuelle Desktops in der Amazon EC2 EC2-Konsole ausgeführt werden, sehen sie wie folgt aus. In diesem Fall sind die virtuellen Desktops rot gekennzeichnet. Das Suffix zum Instanznamen ist der Benutzer, der den Desktop erstellt hat. Der Name in der Mitte ist der Sitzungsname, der beim Start festgelegt wurde. Dabei handelt es sich entweder um den Standardnamen MyDesktop "" oder um den vom Benutzer festgelegten Namen.

The screenshot shows the Amazon EC2 console interface. On the left is a navigation sidebar with options like 'EC2 Dashboard', 'EC2 Global View', 'Events', 'Instances', 'Instance Types', 'Launch Templates', 'Spot Requests', 'Savings Plans', 'Reserved Instances', 'Dedicated Hosts', 'Capacity Reservations', 'Images', 'AMIs', and 'AMI Catalog'. The main area displays a table of instances under the heading 'Instances (7) Info'. The table has columns for Name, Instance ID, Instance state, and Instance type. The instance 'res-stage2-MyDesktop1-demoadmin4' is highlighted with a red box. Other instances include 'res-stage2-bastion-host', 'res-stage2-cluster-manager', 'res-stage2-ProjectWork1-demoadmin4', 'res-stage2-vdc-broker', 'res-stage2-vdc-controller', and 'res-stage2-vdc-gateway'. All instances shown are in the 'Running' state.

| <input type="checkbox"/> | Name | Instance ID | Instance state | Instance type |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | res-stage2-bastion-host | i-0523e5480f434581a | Running | m5.large |
| <input type="checkbox"/> | res-stage2-cluster-manager | i-095bdc4c87321a4ff | Running | m5.large |
| <input type="checkbox"/> | res-stage2-MyDesktop1-demoadmin4 | i-022826c122d8c78d5 | Running | m6a.large |
| <input type="checkbox"/> | res-stage2-ProjectWork1-demoadmin4 | i-09ba5d8ae152c6f25 | Running | m6a.large |
| <input type="checkbox"/> | res-stage2-vdc-broker | i-041867308771e71d3 | Running | m5.large |
| <input type="checkbox"/> | res-stage2-vdc-controller | i-08800976c757717e6 | Running | m5.large |
| <input type="checkbox"/> | res-stage2-vdc-gateway | i-00773bc97cc1e841d | Running | m5.large |

Hosts im Status „Beendet“

Wenn die Amazon EC2 EC2-Konsole beendete Instances anzeigt, handelt es sich in der Regel um Desktop-Hosts, die beendet wurden. Wenn die Konsole Infrastruktur-Hosts in einem beendeten Zustand enthält, insbesondere wenn es mehrere vom gleichen Typ gibt, kann dies auf ein laufendes Systemproblem hinweisen.

Die folgende Abbildung zeigt Desktop-Instances, die beendet wurden.

| EC2 Dashboard | | Instances (10) Info | | | |
|------------------------------------|---------------------|--|--|--|---------------|
| EC2 Global View | | Find Instance by attribute or tag (case-sensitive) | | | |
| Events | | res-stage2 Clear filters | | | |
| Name | Instance ID | Instance state | | | Instance type |
| res-stage2-cluster-manager | i-095bdc4c87321a4ff | Running | | | m5.large |
| res-stage2-vdc-broker | i-041867308771e71d3 | Running | | | m5.large |
| res-stage2-vdc-controller | i-08800976c757717e6 | Running | | | m5.large |
| res-stage2-windows1-demoadmin4 | i-092cdf6a7e52e9b9a | Terminated | | | m6a.large |
| res-stage2-rhel91-demoadmin4 | i-0b3d134f606a53636 | Terminated | | | m6a.large |
| res-stage2-bastion-host | i-0523e5480f434581a | Running | | | m5.large |
| res-stage2-aml21-demoadmin4 | i-023844b29c12b9393 | Terminated | | | m6a.large |
| res-stage2-MyDesktop1-demoadmin4 | i-022826c122d8c78d5 | Running | | | m6a.large |
| res-stage2-ProjectWork1-demoadmin4 | i-09ba5d8ae152c6f25 | Running | | | m6a.large |
| res-stage2-vdc-gateway | i-00773bc97cc1e841d | Running | | | m5.large |

Nützliche Befehle im Zusammenhang mit Active Directory (AD) als Referenz

Im Folgenden finden Sie Beispiele für Befehle im Zusammenhang mit LDAP, die auf Infrastrukturhosts eingegeben werden können, um Informationen zur AD-Konfiguration anzuzeigen. Die Domäne und andere verwendete Parameter sollten denen entsprechen, die bei der Erstellung der Umgebung eingegeben wurden.

```
ldapsearch "(cn=AWS Delegated Add Workstations To Domain Users)" -x -h corp.res.com
-b "DC=corp,DC=res,DC=com" -D "CN=Admin,OU=Users,OU=CORP,DC=corp,DC=res,DC=com"
-w <password>
```

```
ldapsearch "(&(objectClass=group))" -x -h corp.res.com
-b "DC=corp,DC=res,DC=com" -D "CN=Admin,OU=Users,OU=CORP,DC=corp,DC=res,DC=com"
-w <password>
```

Windows-DCV-Debugging

Auf einem Windows-Desktop können Sie die zugehörige Sitzung wie folgt auflisten:

```
PS C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\NICE\dcv> & 'C:\Program Files
\NICE\DCV\Server\bin\dcv.exe' list-sessions
Session: 'a7953489-9dbf-492b-8135-7709dccc4cab' (owner:admin2 type:console
name:windows1)
```

Finden Sie Informationen zur Amazon DCV-Version

Amazon DCV wird für virtuelle Desktop-Sitzungen verwendet. [AWS Amazon DCV](#). Die folgenden Beispiele zeigen, wie Sie die Version der installierten DCV-Software ermitteln können.

Linux

```
[root@ip-10-3-157-194 ~]# /usr/bin/dcv version
```

```
Amazon DCV 2023.0 (r14852)  
Copyright (C) 2010-2023 NICE s.r.l.  
All rights reserved.
```

```
This product is protected by copyright and  
licenses restricting use, copying, distribution, and decompilation.
```

Windows

```
PS C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\NICE\dcv> & 'C:\Program Files  
\NICE\DCV\Server\bin\dcv.exe' version
```

```
Amazon DCV 2023.0 (r15065)  
Copyright (C) 2010-2023 NICE s.r.l.  
All rights reserved.
```

```
This product is protected by copyright and  
licenses restricting use, copying, distribution, and decompilation.
```

Problem RunBooks

Der folgende Abschnitt enthält Probleme, die auftreten können, deren Erkennung und Vorschläge zur Behebung des Problems.

- [Probleme bei der Installation](#)
 - [CloudFormation Der Stapel kann nicht erstellt werden und die Meldung "WaitCondition hat eine fehlgeschlagene Nachricht erhalten. Fehler: Staaten. TaskFailed"](#)
 - [E-Mail-Benachrichtigung wurde nicht empfangen, nachdem CloudFormation Stacks erfolgreich erstellt wurden](#)
 - [Instanzen laufen oder der VDC-Controller befindet sich im Status „ausgefallen“](#)

- [Der CloudFormation Umgebungsstapel kann aufgrund eines Fehlers beim abhängigen Objekt nicht gelöscht werden](#)
- [Bei der Erstellung der Umgebung ist ein Fehler für den CIDR-Blockparameter aufgetreten](#)
- [CloudFormation Fehler bei der Stapelerstellung während der Umgebungserstellung](#)
- [Die Erstellung eines Stacks für externe Ressourcen \(Demo\) schlägt mit AdDomainAdminNode CREATE_FAILED fehl](#)
- [Probleme mit der Identitätsverwaltung](#)
 - [Ich bin nicht berechtigt, iam auszuführen: PassRole](#)
 - [Ich möchte Personen außerhalb meines AWS Kontos den Zugriff auf mein Research and Engineering Studio über AWS Ressourcen ermöglichen](#)
 - [Wenn ich mich bei der Umgebung anmelde, kehre ich sofort zur Anmeldeseite zurück](#)
 - [Fehler „Benutzer nicht gefunden“ beim Versuch, sich anzumelden](#)
 - [Der Benutzer wurde in Active Directory hinzugefügt, fehlt aber in RES](#)
 - [Der Benutzer ist beim Erstellen einer Sitzung nicht verfügbar](#)
 - [Fehler beim Überschreiten der Größenbeschränkung im CloudWatch Cluster-Manager-Protokoll](#)
- [Speicher](#)
 - [Ich habe das Dateisystem über RES erstellt, aber es wird nicht auf den VDI-Hosts bereitgestellt](#)
 - [Ich habe ein Dateisystem über RES integriert, aber es wird nicht auf den VDI-Hosts bereitgestellt](#)
 - [Ich kann von VDI-Hosts aus nicht read/write einschalten](#)
 - [Beispiele für Anwendungsfälle im Umgang mit Berechtigungen](#)
 - [Ich habe Amazon FSx for NetApp ONTAP von RES aus erstellt, aber es ist meiner Domain nicht beigetreten](#)
- [-Snapshots](#)
 - [Ein Snapshot hat den Status Fehlgeschlagen](#)
 - [Ein Snapshot kann nicht angewendet werden, da die Protokolle darauf hinweisen, dass die Tabellen nicht importiert werden konnten.](#)
- [Infrastruktur](#)
 - [Load Balancer-Zielgruppen ohne fehlerfreie Instances](#)
- [Virtuelle Desktops werden gestartet](#)
 - [Ich muss eine große Anzahl von VDIs im RES-Webportal starten/fortsetzen](#)

- [Das Zertifikat läuft ab, wenn eine externe Ressource verwendet wird CertificateRenewalNode](#)
- [Ein virtueller Desktop, der zuvor funktionierte, kann keine erfolgreiche Verbindung mehr herstellen](#)
- [Ich kann nur 5 virtuelle Desktops starten](#)
- [Windows-Desktop-Verbindungsversuche schlagen fehl mit der Meldung „Die Verbindung wurde geschlossen“. Transportfehler“](#)
- [VDIs steckt im Bereitstellungsstatus fest](#)
- [VDIs nach dem Start in den Fehlerstatus wechseln](#)
- [Nach der Anmeldung wird bei der VDI-Sitzung ein leerer Bildschirm angezeigt](#)
- [Komponente für virtuelle Desktops](#)
 - [Die Amazon EC2 EC2-Instance wird in der Konsole wiederholt als beendet angezeigt](#)
 - [Die vdc-Controller-Instanz läuft, weil sie dem AD nicht beitreten konnte. /Das eVDI-Modul zeigt die fehlgeschlagene API-Zustandsprüfung](#)
 - [Das Projekt erscheint nicht im Pulldown, wenn Sie den Software-Stack bearbeiten, um es hinzuzufügen](#)
 - [Clustermanager Amazon CloudWatch Log zeigt „< user-home-init > Konto noch nicht verfügbar. wartet darauf, dass der Benutzer synchronisiert wird“ \(wobei das Konto ein Benutzername ist\)](#)
 - [Beim Anmeldeversuch wird auf dem Windows-Desktop angezeigt: „Ihr Konto wurde deaktiviert. Bitte wenden Sie sich an Ihren Administrator.“](#)
 - [Probleme mit den DHCP-Optionen bei der external/customer AD-Konfiguration](#)
 - [Firefox-Fehler MOZILLA_PKIX_ERROR_REQUIRED_TLS_FEATURE_MISSING](#)
- [Löschen von Umgebungen](#)
 - [res-xxx-cluster Der Stapel befindet sich im Status „DELETE_FAILED“ und kann aufgrund des Fehlers „Rolle ist ungültig oder kann nicht angenommen werden“ nicht manuell gelöscht werden](#)
 - [Protokolle sammeln](#)
 - [VDI-Protokolle werden heruntergeladen](#)
 - [Protokolle von Linux EC2-Instances werden heruntergeladen](#)
 - [Protokolle von Windows EC2-Instances werden heruntergeladen](#)
 - [Sammeln von ECS-Protokollen für den WaitCondition Fehler](#)
- [Demo-Umgebung](#)
 - [Anmeldefehler in der Demo-Umgebung bei der Bearbeitung der Authentifizierungsanfrage an den Identitätsanbieter](#)

- [Demo-Stack-Keycloak funktioniert nicht](#)
- [Probleme mit Active Directory](#)
 - [Mein VDI steckt lange Zeit im Bereitstellungsstatus fest, oder ich kann meinen VDI nicht als AD-Benutzer anmelden, nachdem der VDI bereit ist](#)
 - [Ich kann mich nach der Konfiguration von SSO nicht im RES-Webportal anmelden](#)
 - [AD-Benutzer können mit dem Dateibrowser nicht auf das Home-Verzeichnis zugreifen, auch wenn Linux erfolgreich gestartet wurde VDI](#)
 - [Der AD-Administratorbenutzer kann nicht auf den Bastion Host zugreifen, nachdem der SSH-Zugriff aktiviert wurde](#)
 - [Mein vom externen RES-Ressourcenstapel bereitgestelltes Active Directory anzeigen und verwalten](#)

Probleme bei der Installation

Themen


- [CloudFormation Der Stapel kann nicht erstellt werden und die Meldung "WaitCondition hat eine fehlgeschlagene Nachricht erhalten. Fehler: Staaten. TaskFailed"](#)
- [E-Mail-Benachrichtigung wurde nicht empfangen, nachdem CloudFormation Stacks erfolgreich erstellt wurden](#)
- [Instanzen laufen oder der VDC-Controller befindet sich im Status „ausgefallen“](#)
- [Der CloudFormation Umgebungsstapel kann aufgrund eines Fehlers beim abhängigen Objekt nicht gelöscht werden](#)
- [Bei der Erstellung der Umgebung ist ein Fehler für den CIDR-Blockparameter aufgetreten](#)
- [CloudFormation Fehler bei der Stapelerstellung während der Umgebungserstellung](#)
- [Die Erstellung eines Stacks für externe Ressourcen \(Demo\) schlägt mit AdDomainAdminNode CREATE_FAILED fehl](#)

.....

CloudFormation Der Stapel kann nicht erstellt werden und die Meldung "WaitCondition hat eine fehlgeschlagene Nachricht erhalten. Fehler: Staaten. TaskFailed"

Um das Problem zu identifizieren, untersuchen Sie die Amazon CloudWatch Amazon-Protokollgruppe<stack-name>-

InstallerTasksCreateTaskDefCreateContainerLogGroup<nonce>-<nonce>. Wenn es mehrere Protokollgruppen mit demselben Namen gibt, überprüfen Sie die erste verfügbare. Eine Fehlermeldung in den Protokollen enthält weitere Informationen zu dem Problem.

 Note

Stellen Sie sicher, dass die Parameterwerte keine Leerzeichen enthalten.

.....

E-Mail-Benachrichtigung wurde nicht empfangen, nachdem CloudFormation Stacks erfolgreich erstellt wurden

Wenn nach der erfolgreichen Erstellung der CloudFormation Stacks keine E-Mail-Einladung empfangen wurde, überprüfen Sie Folgendes:

1. Vergewissern Sie sich, dass der E-Mail-Adressparameter korrekt eingegeben wurde.

Wenn die E-Mail-Adresse falsch ist oder kein Zugriff möglich ist, löschen Sie die Research and Engineering Studio-Umgebung und stellen Sie sie erneut bereit.

2. Suchen Sie in der Amazon EC2 EC2-Konsole nach Hinweisen auf wechselnde Instances.

Wenn Amazon EC2 EC2-Instances mit dem <envname> Präfix als beendet angezeigt werden und dann durch eine neue Instance ersetzt werden, liegt möglicherweise ein Problem mit der Netzwerk- oder Active Directory-Konfiguration vor.

3. Wenn Sie die AWS High Performance Compute-Rezepte zur Erstellung Ihrer externen Ressourcen bereitgestellt haben, stellen Sie sicher, dass die VPC, die privaten und öffentlichen Subnetze und andere ausgewählte Parameter vom Stack erstellt wurden.

Wenn einer der Parameter falsch ist, müssen Sie möglicherweise die RES-Umgebung löschen und erneut bereitstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Deinstallieren Sie das Produkt](#).

4. Wenn Sie das Produkt mit Ihren eigenen externen Ressourcen bereitgestellt haben, stellen Sie sicher, dass das Netzwerk und das Active Directory der erwarteten Konfiguration entsprechen.

Die Bestätigung, dass Infrastrukturinstanzen erfolgreich dem Active Directory beigetreten sind, ist von entscheidender Bedeutung. Probieren Sie die Schritte unter [the section called "Instanzen laufen oder der VDC-Controller befindet sich im Status „ausgefallen“](#), um das Problem zu lösen.

.....

Instanzen laufen oder der VDC-Controller befindet sich im Status „ausgefallen“

Die wahrscheinlichste Ursache für dieses Problem ist die Unfähigkeit der Ressource (n), eine Verbindung zum Active Directory herzustellen oder diesem beizutreten.

Um das Problem zu überprüfen:

1. Starten Sie von der Befehlszeile aus eine Sitzung mit SSM auf der laufenden Instanz des vdc-Controllers.
2. Führen Sie `sudo su -.`
3. Führen Sie `systemctl status sssd`.

Wenn der Status inaktiv oder ausgefallen ist oder Sie Fehler in den Protokollen sehen, konnte die Instanz Active Directory nicht beitreten.

```
[root@ip-... ]# systemctl status sssd
● sssd.service - System Security Services Daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sss.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Tue 2023-11-14 12:12:19 UTC; 1 weeks 0 days ago
 Main PID: 31248 (sss)
    CGroup: /system.slice/sss.service
            └─31248 /usr/sbin/sss -i --logger=files
              └─31249 /usr/libexec/sss/sss_be --domain corp.res.com --uid 0 --gid 0 --logger=files
                └─31251 /usr/libexec/sss/sss_nss --uid 0 --gid 0 --logger=files
                  └─31252 /usr/libexec/sss/sss_pam --uid 0 --gid 0 --logger=files

Nov 21 15:27:19 ip-10-3-144-194.ec2.internal sssd_be[31249]: GSSAPI client step 1
Nov 21 15:27:19 ip-10-3-144-194.ec2.internal sssd_be[31249]: GSSAPI client step 2
Nov 21 15:42:19 ip-10-3-144-194.ec2.internal sssd_be[31249]: GSSAPI client step 1
Nov 21 15:42:19 ip-10-3-144-194.ec2.internal sssd_be[31249]: GSSAPI client step 1
Nov 21 15:42:19 ip-10-3-144-194.ec2.internal sssd_be[31249]: GSSAPI client step 1
Nov 21 15:42:19 ip-10-3-144-194.ec2.internal sssd_be[31249]: GSSAPI client step 2
Nov 21 15:57:19 ip-10-3-144-194.ec2.internal sssd_be[31249]: GSSAPI client step 1
Nov 21 15:57:19 ip-10-3-144-194.ec2.internal sssd_be[31249]: GSSAPI client step 1
Nov 21 15:57:19 ip-10-3-144-194.ec2.internal sssd_be[31249]: GSSAPI client step 2
```

Might see errors highlighted in RED here

SSM-Fehlerprotokoll

Um das Problem zu lösen:

- Führen Sie von derselben Befehlszeileninstanz aus, `cat /root/bootstrap/logs/userdata.log` um die Protokolle zu untersuchen.

Das Problem könnte eine von drei möglichen Ursachen haben.

Ursache 1: Falsche LDAP-Verbindungsdetails eingegeben

Überprüfen Sie die Protokolle. Wenn Sie sehen, dass sich Folgendes mehrfach wiederholt, konnte die Instanz dem Active Directory nicht beitreten.

```
+ local AD_AUTHORIZATION_ENTRY=  
+ [[ -z '' ]]  
+ [[ 0 -le 180 ]]  
+ local SLEEP_TIME=34  
+ log_info '(0 of 180) waiting for AD authorization, retrying in 34 seconds ...'  
++ date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S,%3N'  
+ echo '[2024-01-16 22:02:19,802] [INFO] (0 of 180) waiting for AD authorization,  
  retrying in 34 seconds ...'  
[2024-01-16 22:02:19,802] [INFO] (0 of 180) waiting for AD authorization, retrying in  
  34 seconds ...  
+ sleep 34  
+ (( ATTEMPT_COUNT++ ))
```

1. Stellen Sie sicher, dass die Parameterwerte für Folgendes bei der Erstellung des RES-Stacks korrekt eingegeben wurden.
 - `directoryservice.ldap_connection_uri`
 - `Verzeichnisservice.ldap_base`
 - `directoryservice.users.ou`
 - `directoryservice.groups.ou`
 - `directoryservice.sudoers.ou`
 - `directoryservice.computers.ou`
 - `Verzeichnisdienst.Name`
2. Aktualisieren Sie alle falschen Werte in der DynamoDB-Tabelle. Die Tabelle befindet sich in der DynamoDB-Konsole unter Tabellen. Der Tabellenname sollte sein. `<stack name>.cluster-settings`
3. Nachdem Sie die Tabelle aktualisiert haben, löschen Sie den Cluster-Manager und den VDC-Controller, auf denen derzeit die Umgebungsinstanzen ausgeführt werden. Auto Scaling startet neue Instances mit den neuesten Werten aus der DynamoDB-Tabelle.

Ursache 2: Falscher Benutzername eingegeben ServiceAccount

Wenn die Logs zurückgegeben werden `Insufficient permissions to modify computer account`, könnte der bei der Stack-Erstellung eingegebene ServiceAccount Name falsch sein.

1. Öffnen Sie in der AWS Konsole den Secrets Manager.
2. Suchen Sie nach `directoryserviceServiceAccountUsername`. Das Geheimnis sollte sein `<stack name>-directoryservice-ServiceAccountUsername`.
3. Öffnen Sie das Geheimnis, um die Detailseite anzuzeigen. Wählen Sie unter Geheimer Wert die Option Geheimes Wert abrufen und anschließend Klartext aus.
4. Wenn der Wert aktualisiert wurde, löschen Sie die derzeit laufenden Cluster-Manager- und VDC-Controller-Instanzen der Umgebung. Auto Scaling startet neue Instanzen mit dem neuesten Wert von Secrets Manager.

Hauptursache 3: Falsches ServiceAccount Passwort eingegeben

Wenn die Protokolle angezeigt werden `Invalid credentials`, ist das bei der Stack-Erstellung eingegebene ServiceAccount Passwort möglicherweise falsch.

1. Öffnen Sie in der AWS Konsole den Secrets Manager.
2. Suchen Sie nach `directoryserviceServiceAccountPassword`. Das Geheimnis sollte sein `<stack name>-directoryservice-ServiceAccountPassword`.
3. Öffnen Sie das Geheimnis, um die Detailseite anzuzeigen. Wählen Sie unter Geheimer Wert die Option Geheimes Wert abrufen und anschließend Klartext aus.
4. Wenn Sie das Passwort vergessen haben oder sich nicht sicher sind, ob das eingegebene Passwort korrekt ist, können Sie das Passwort in Active Directory und Secrets Manager zurücksetzen.
 - a. So setzen Sie das Passwort zurück in AWS Managed Microsoft AD:
 - i. Öffnen Sie die AWS Konsole und gehen Sie zu Directory Service.
 - ii. Wählen Sie die Verzeichnis-ID für Ihr RES-Verzeichnis aus und wählen Sie Aktionen aus.
 - iii. Wählen Sie Benutzerkennwort zurücksetzen aus.
 - iv. Geben Sie den ServiceAccount Nutzernamen ein.
 - v. Geben Sie ein neues Passwort ein und wählen Sie Passwort zurücksetzen.

- b. Um das Passwort in Secrets Manager zurückzusetzen:
 - i. Öffnen Sie die AWS Konsole und gehen Sie zu Secrets Manager.
 - ii. Suchen Sie nach `directoryserviceServiceAccountPassword`. Das Geheimnis sollte sein `<stack name>-directoryservice-ServiceAccountPassword`.
 - iii. Öffnen Sie das Geheimnis, um die Detailseite anzuzeigen. Wählen Sie unter Geheimer Wert die Option Geheimer Wert abrufen und anschließend Klartext aus.
 - iv. Wählen Sie Bearbeiten aus.
 - v. Legen Sie ein neues Passwort für den ServiceAccount Benutzer fest und wählen Sie Speichern.
5. Wenn Sie den Wert aktualisiert haben, löschen Sie die derzeit laufenden Cluster-Manager- und VDC-Controller-Instanzen der Umgebung. Auto Scaling startet neue Instanzen mit dem neuesten Wert.

.....

Der CloudFormation Umgebungsstapel kann aufgrund eines Fehlers beim abhängigen Objekt nicht gelöscht werden

Wenn das Löschen des `<env-name>-vdc` CloudFormation Stacks aufgrund eines Fehlers bei einem abhängigen Objekt wie dem `fehlschlägtvdcvhostsecuritygroup`, könnte dies an einer Amazon EC2 EC2-Instance liegen, die mithilfe der Konsole in einem von RES erstellten Subnetz oder einer Sicherheitsgruppe gestartet wurde. AWS

Um das Problem zu lösen, suchen und beenden Sie alle Amazon EC2 EC2-Instances, die auf diese Weise gestartet wurden. Anschließend können Sie mit dem Löschen der Umgebung fortfahren.

.....

Bei der Erstellung der Umgebung ist ein Fehler für den CIDR-Blockparameter aufgetreten

Beim Erstellen einer Umgebung wird ein Fehler für den CIDR-Blockparameter mit dem Antwortstatus [FAILED] angezeigt.

Beispiel für einen Fehler:

```
Failed to update cluster prefix list:
```

```
An error occurred (InvalidParameterValue) when calling the
ModifyManagedPrefixList operation:
    The specified CIDR (52.94.133.132/24) is not valid. For example, specify a CIDR
in the following form: 10.0.0.0/16.
```

Um das Problem zu beheben, ist das erwartete Format `x.x.x.0/24` oder `x.x.x.0/32`.

.....

CloudFormation Fehler bei der Stapelerstellung während der Umgebungserstellung

Das Erstellen einer Umgebung umfasst eine Reihe von Vorgängen zur Erstellung von Ressourcen. In einigen Regionen kann ein Kapazitätsproblem auftreten, das dazu führt, dass die CloudFormation Stack-Erstellung fehlschlägt.

Löschen Sie in diesem Fall die Umgebung und wiederholen Sie die Erstellung. Alternativ können Sie die Erstellung in einer anderen Region wiederholen.

.....

Die Erstellung eines Stacks für externe Ressourcen (Demo) schlägt mit AdDomainAdminNode CREATE_FAILED fehl

Wenn die Erstellung des Demo-Umgebungsstapels mit dem folgenden Fehler fehlschlägt, kann dies daran liegen, dass Amazon EC2-Patches während der Bereitstellung nach dem Start der Instance unerwartet ausgeführt wurden.

```
AdDomainAdminNode CREATE_FAILED Failed to receive 1 resource signal(s) within the
specified duration
```

Um die Ursache des Fehlers zu ermitteln:

1. Überprüfen Sie im SSM State Manager, ob das Patchen konfiguriert ist und ob es für alle Instanzen konfiguriert ist.
2. Prüfen Sie in der RunCommand/Automation SSM-Ausführungshistorie, ob die Ausführung eines SSM-Dokuments im Zusammenhang mit dem Start einer Instanz zusammenfällt.
3. Überprüfen Sie in den Protokolldateien für die Amazon EC2 EC2-Instances der Umgebung die lokale Instance-Protokollierung, um festzustellen, ob die Instance während der Bereitstellung neu gestartet wurde.

Wenn das Problem durch das Patchen verursacht wurde, verzögern Sie das Patchen für die RES-Instances mindestens 15 Minuten nach dem Start.

.....

Probleme mit der Identitätsverwaltung

Die meisten Probleme mit Single Sign-On (SSO) und Identitätsmanagement treten aufgrund von Fehlkonfigurationen auf. Informationen zur Einrichtung Ihrer SSO-Konfiguration finden Sie unter:

- [the section called “SSO mit IAM Identity Center einrichten”](#)
- [the section called “Konfiguration Ihres Identitätsanbieters für SSO”](#)

Informationen zur Behebung anderer Probleme im Zusammenhang mit der Identitätsverwaltung finden Sie in den folgenden Themen zur Problembehandlung:

Themen

- [Ich bin nicht berechtigt, iam auszuführen: PassRole](#)
- [Ich möchte Personen außerhalb meines AWS Kontos den Zugriff auf mein Research and Engineering Studio über AWS Ressourcen ermöglichen](#)
- [Wenn ich mich bei der Umgebung anmelde, kehre ich sofort zur Anmeldeseite zurück](#)
- [Fehler „Benutzer nicht gefunden“ beim Versuch, sich anzumelden](#)
- [Der Benutzer wurde in Active Directory hinzugefügt, fehlt aber in RES](#)
- [Der Benutzer ist beim Erstellen einer Sitzung nicht verfügbar](#)
- [Fehler beim Überschreiten der Größenbeschränkung im CloudWatch Cluster-Manager-Protokoll](#)

.....

Ich bin nicht berechtigt, iam auszuführen: PassRole

Wenn Sie die Fehlermeldung erhalten, dass Sie nicht berechtigt sind, die iam: PassRole -Aktion auszuführen, müssen Ihre Richtlinien aktualisiert werden, damit Sie eine Rolle an RES übergeben können.

Bei einigen AWS Diensten können Sie eine bestehende Rolle an diesen Dienst übergeben, anstatt eine neue Servicerolle oder eine dienstverknüpfte Rolle zu erstellen. Hierzu benötigen Sie Berechtigungen für die Übergabe der Rolle an den Dienst.

Der folgende Beispielfehler tritt auf, wenn ein IAM-Benutzer namens marymajor versucht, die Konsole zu verwenden, um eine Aktion in RES auszuführen. Die Aktion erfordert jedoch, dass der Service über Berechtigungen verfügt, die durch eine Servicerolle gewährt werden. Mary besitzt keine Berechtigungen für die Übergabe der Rolle an den Dienst.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

In diesem Fall müssen Marys Richtlinien aktualisiert werden, damit sie die iam: -Aktion ausführen kann. PassRole Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich an Ihren AWS Administrator. Ihr Administrator hat Ihnen Ihre Anmeldeinformationen zur Verfügung gestellt.

.....

Ich möchte Personen außerhalb meines AWS Kontos den Zugriff auf mein Research and Engineering Studio über AWS Ressourcen ermöglichen

Sie können eine Rolle erstellen, mit der Benutzer in anderen Konten oder Personen außerhalb Ihrer Organisation auf Ihre Ressourcen zugreifen können. Sie können festlegen, wem die Übernahme der Rolle anvertraut wird. Für Dienste, die ressourcenbasierte Richtlinien oder Zugriffskontrolllisten (ACLs) unterstützen, können Sie diese Richtlinien verwenden, um Personen Zugriff auf Ihre Ressourcen zu gewähren.

Weitere Informationen dazu finden Sie hier:

- Informationen dazu, wie Sie den Zugriff auf Ihre Ressourcen mit Ihren AWS Konten gewähren können, finden Sie im IAM-Benutzerhandbuch unter [Gewähren des Zugriffs für einen IAM-Benutzer in einem anderen AWS Konto, das Sie besitzen](#).
- Informationen dazu, wie Sie AWS Drittanbieterkonten Zugriff auf Ihre Ressourcen gewähren, finden Sie im IAM-Benutzerhandbuch [unter Zugriff auf AWS Konten, die Dritten gehören](#).
- Informationen dazu, wie Sie Zugriff über einen Identitätsverbund bereitstellen, finden Sie unter [Zugriff für extern authentifizierte Benutzer \(Identitätsverbund\)](#) im IAM-Benutzerhandbuch.
- Informationen zum Unterschied zwischen der Verwendung von Rollen und ressourcenbasierten Richtlinien für den kontoübergreifenden Zugriff finden Sie im [IAM-Benutzerhandbuch unter Unterschiede zwischen IAM-Rollen und ressourcenbasierten](#) Richtlinien.

.....

Wenn ich mich bei der Umgebung anmelde, kehre ich sofort zur Anmeldeseite zurück

Dieses Problem tritt auf, wenn Ihre SSO-Integration falsch konfiguriert ist. Um das Problem zu ermitteln, überprüfen Sie die Controller-Instanzprotokolle und überprüfen Sie die Konfigurationseinstellungen auf Fehler.

Um die Protokolle zu überprüfen:

1. Öffnen Sie die [CloudWatch -Konsole](#).
2. Suchen Sie unter Protokollgruppen nach der Gruppe mit dem Namen `/<environment-name>/cluster-manager`.
3. Öffnen Sie die Protokollgruppe, um nach Fehlern in den Protokolldatenströmen zu suchen.

Um die Konfigurationseinstellungen zu überprüfen:

1. Öffnen Sie die [DynamoDB-Konsole](#)
2. Suchen Sie unter Tabellen nach der Tabelle mit dem Namen `<environment-name>.cluster-settings`
3. Öffnen Sie die Tabelle und wählen Sie Tabellenelemente durchsuchen aus.
4. Erweitern Sie den Bereich Filter und geben Sie die folgenden Variablen ein:
 - Attributname — Schlüssel
 - Zustand — enthält
 - Wert — sso
5. Klicken Sie auf Ausführen.
6. Stellen Sie in der zurückgegebenen Zeichenfolge sicher, dass die SSO-Konfigurationswerte korrekt sind. Wenn sie falsch sind, ändern Sie den Wert des Schlüssels `sso_enabled` in `False`.

Edit item

You can add, remove, or edit the attributes of an item. You can nest attributes inside other attributes up to 32 levels deep. [Learn more](#) 

Attributes

| Attribute name | Value |
|---------------------|--|
| key - Partition key | <input type="text" value="identity-provider.cognito.sso_enabled"/> |
| value | <input type="radio"/> True <input checked="" type="radio"/> False  |

7. Kehren Sie zur RES-Benutzeroberfläche zurück, um SSO neu zu konfigurieren.

.....

Fehler „Benutzer nicht gefunden“ beim Versuch, sich anzumelden

Wenn ein Benutzer beim Versuch, sich an der RES-Schnittstelle anzumelden, den Fehler „Benutzer nicht gefunden“ erhält und der Benutzer in Active Directory präsent ist:

- Wenn der Benutzer nicht in RES vorhanden ist und Sie ihn kürzlich zu AD hinzugefügt haben
 - Es ist möglich, dass der Benutzer noch nicht mit RES synchronisiert ist. RES synchronisiert stündlich, sodass Sie nach der nächsten Synchronisierung möglicherweise warten müssen, um zu überprüfen, ob der Benutzer hinzugefügt wurde. Um sofort zu synchronisieren, folgen Sie den Schritten unter [Der Benutzer wurde in Active Directory hinzugefügt, fehlt aber in RES](#).
- Wenn der Benutzer in RES präsent ist:
 1. Stellen Sie sicher, dass die Attributzuordnung korrekt konfiguriert ist. Weitere Informationen finden Sie unter [Konfiguration Ihres Identitätsanbieters für Single Sign-On \(SSO\)](#).
 2. Stellen Sie sicher, dass der SAML-Betreff und die SAML-E-Mail beide der E-Mail-Adresse des Benutzers zugeordnet sind.

.....

Der Benutzer wurde in Active Directory hinzugefügt, fehlt aber in RES

Note

Dieser Abschnitt bezieht sich auf RES 2024.10 und frühere Versionen. Für RES 2024.12 und später siehe. [Wie führe ich die Synchronisierung manuell aus \(Version 2024.12 und 2024.12.01\)](#) Für RES 2025.03 und höher siehe. [Wie kann die Synchronisierung manuell gestartet oder gestoppt werden \(Version 2025.03 und höher\)](#)

Wenn Sie dem Active Directory einen Benutzer hinzugefügt haben, dieser jedoch in RES fehlt, muss die AD-Synchronisierung ausgelöst werden. Die AD-Synchronisierung wird stündlich von einer Lambda-Funktion durchgeführt, die AD-Einträge in die RES-Umgebung importiert. Gelegentlich kommt es zu Verzögerungen, bis der nächste Synchronisierungsvorgang ausgeführt wird, nachdem

Sie neue Benutzer oder Gruppen hinzugefügt haben. Sie können die Synchronisierung manuell über den Amazon Simple Queue Service initiieren.

Initiieren Sie den Synchronisierungsvorgang manuell:

1. Öffnen Sie die [Amazon-SQS-Konsole](#).
2. Wählen Sie unter Warteschlangen die Option `aus<environment-name>-cluster-manager-tasks.fifo`.
3. Wählen Sie Nachrichten senden und empfangen.
4. Geben Sie für Nachrichtentext Folgendes ein:

```
{ "name": "adsync.sync-from-ad", "payload": {} }
```

5. Geben Sie für Nachrichtengruppen-ID Folgendes ein: **adsync.sync-from-ad**
6. Geben Sie als Nachrichteneduplizierungs-ID eine zufällige alphanumerische Zeichenfolge ein. Dieser Eintrag muss sich von allen Anrufen unterscheiden, die innerhalb der letzten fünf Minuten getätigt wurden. Andernfalls wird die Anfrage ignoriert.

.....

Der Benutzer ist beim Erstellen einer Sitzung nicht verfügbar

Wenn Sie als Administrator eine Sitzung erstellen, aber feststellen, dass ein Benutzer, der sich im Active Directory befindet, beim Erstellen einer Sitzung nicht verfügbar ist, muss sich der Benutzer möglicherweise zum ersten Mal anmelden. Sitzungen können nur für aktive Benutzer erstellt werden. Aktive Benutzer müssen sich mindestens einmal bei der Umgebung anmelden.

.....

Fehler beim Überschreiten der Größenbeschränkung im CloudWatch Cluster-Manager-Protokoll

```
2023-10-31T18:03:12.942-07:00 ldap.SIZELIMIT_EXCEEDED: {'msgtype': 100, 'msgid': 11, 'result': 4, 'desc': 'Size limit exceeded', 'ctrls': []}
```

Wenn Sie diesen Fehler im CloudWatch Cluster-Manager-Protokoll erhalten, hat die LDAP-Suche möglicherweise zu viele Benutzerdatensätze zurückgegeben. Um dieses Problem zu beheben, erhöhen Sie das Limit für LDAP-Suchergebnisse Ihres IDP.

Speicher

Themen

- [Ich habe das Dateisystem über RES erstellt, aber es wird nicht auf den VDI-Hosts bereitgestellt](#)
- [Ich habe ein Dateisystem über RES integriert, aber es wird nicht auf den VDI-Hosts bereitgestellt](#)
- [Ich kann von VDI-Hosts aus nicht read/write einschalten](#)
- [Ich habe Amazon FSx for NetApp ONTAP von RES aus erstellt, aber es ist meiner Domain nicht beigetreten](#)

Ich habe das Dateisystem über RES erstellt, aber es wird nicht auf den VDI-Hosts bereitgestellt

Die Dateisysteme müssen sich im Status „Verfügbar“ befinden, bevor sie von VDI-Hosts bereitgestellt werden können. Gehen Sie wie folgt vor, um zu überprüfen, ob sich das Dateisystem im erforderlichen Zustand befindet.

Amazon EFS

1. Gehen Sie zur [Amazon EFS-Konsole](#).
2. Vergewissern Sie sich, dass der Dateisystemstatus Verfügbar ist.
3. Wenn der Dateisystemstatus nicht verfügbar ist, warten Sie, bevor Sie VDI-Hosts starten.

Amazon FSx ONTAP

1. Gehen Sie zur [FSx Amazon-Konsole](#).
 2. Vergewissern Sie sich, dass der Status verfügbar ist.
 3. Wenn der Status nicht verfügbar ist, warten Sie, bevor Sie VDI-Hosts starten.
-

Ich habe ein Dateisystem über RES integriert, aber es wird nicht auf den VDI-Hosts bereitgestellt

Für die in RES integrierten Dateisysteme sollten die erforderlichen Sicherheitsgruppenregeln so konfiguriert sein, dass VDI-Hosts die Dateisysteme mounten können. Da diese Dateisysteme extern in RES erstellt werden, verwaltet RES die zugehörigen Sicherheitsgruppenregeln nicht.

Die Sicherheitsgruppe, die den integrierten Dateisystemen zugeordnet ist, sollte den folgenden eingehenden Datenverkehr zulassen:

- NFS-Verkehr (Port: 2049) von den Linux-VDC-Hosts
- SMB-Verkehr (Port: 445) von den Windows VDC-Hosts

.....

Ich kann von VDI-Hosts aus nicht read/write einschalten

ONTAP unterstützt den Sicherheitsstil UNIX, NTFS und MIXED für die Volumes. Die Sicherheitsstile bestimmen, welche Art von Berechtigungen ONTAP zur Steuerung des Datenzugriffs verwendet und welcher Clienttyp diese Berechtigungen ändern kann.

Wenn ein Volume beispielsweise den UNIX-Sicherheitsstil verwendet, können SMB-Clients aufgrund des Multiprotokollcharakters von ONTAP trotzdem auf Daten zugreifen (vorausgesetzt, sie authentifizieren und autorisieren). ONTAP verwendet jedoch UNIX-Berechtigungen, die nur UNIX-Clients mit systemeigenen Tools ändern können.

Beispiele für Anwendungsfälle im Umgang mit Berechtigungen


Verwenden eines Volumes im UNIX-Stil mit Linux-Workloads

Berechtigungen können vom Sudoer für andere Benutzer konfiguriert werden. Im Folgenden würden beispielsweise alle Mitglieder über `<group-ID>` volle read/write Berechtigungen für das `/<project-name>` Verzeichnis verfügen:

```
sudo chown root:<group-ID> /<project-name>
sudo chmod 770 /<project-name>
```

Verwenden eines Datenträgers im NTFS-Stil bei Linux- und Windows-Workloads

Freigabeberechtigungen können mithilfe der Freigabeeigenschaften eines bestimmten Ordners konfiguriert werden. Wenn Sie beispielsweise einen Benutzer `user_01` und einen Ordner `angabemyfolder`, können Sie Berechtigungen für `Full Control`, oder `Read` für `Allow` oder festlegen `Deny`:



Wenn das Volume sowohl von Linux- als auch von Windows-Clients verwendet werden soll, müssen wir auf der SVM eine Namenszuordnung einrichten, die jeden Linux-Benutzernamen demselben Benutzernamen mit dem NetBIOS-Domänennamenformat `Domäne\Benutzername` zuordnet. Dies ist für die Übersetzung zwischen Linux- und Windows-Benutzern erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter [Aktivieren von Multiprotokoll-Workloads mit Amazon FSx für NetApp ONTAP](#).

.....

Ich habe Amazon FSx for NetApp ONTAP von RES aus erstellt, aber es ist meiner Domain nicht beigetreten

Wenn Sie Amazon FSx for NetApp ONTAP derzeit von der RES-Konsole aus erstellen, wird das Dateisystem bereitgestellt, aber es tritt der Domain nicht bei. Informationen zum Hinzufügen der erstellten ONTAP-Dateisystem-SVM zu Ihrer Domain finden Sie unter [Beitreten SVMs zu einem Microsoft Active Directory](#) und folgen Sie den Schritten auf der [FSx Amazon-Konsole](#). Stellen Sie sicher, dass [die erforderlichen Berechtigungen an das Amazon FSx Service-Konto in AD delegiert wurden](#). Sobald die SVM der Domain erfolgreich beitrifft, gehen Sie zu SVM-Zusammenfassung > Endpoints > SMB-DNS-Name und kopieren Sie den DNS-Namen, da Sie ihn später benötigen werden.

Nachdem es der Domäne hinzugefügt wurde, bearbeiten Sie den SMB-DNS-Konfigurationsschlüssel in der DynamoDB-Tabelle mit den Clustereinstellungen:

1. Gehen Sie zur [Amazon DynamoDB DynamoDB-Konsole](#).
2. Wählen Sie Tabellen und dann. `<stack-name>-cluster-settings`
3. Erweitern Sie unter Tabellenelemente durchsuchen die Option Filter und geben Sie den folgenden Filter ein:
 - Attributname — Schlüssel
 - Bedingung — Entspricht
 - Wert - `shared-storage.<file-system-name>.fsx_netapp_ontap.svm.smb_dns`
4. Wählen Sie den zurückgesandten Artikel aus und klicken Sie dann auf Aktionen, Artikel bearbeiten.
5. Aktualisieren Sie den Wert mit dem SMB-DNS-Namen, den Sie zuvor kopiert haben.
6. Klicken Sie auf Save and close.

Stellen Sie außerdem sicher, dass die dem Dateisystem zugeordnete Sicherheitsgruppe den in [File System Access Control with Amazon VPC](#) empfohlenen Datenverkehr zulässt. Neue VDI-Hosts, die das Dateisystem verwenden, können nun die zur Domäne gehörende SVM und das Dateisystem mounten.

Alternativ können Sie ein vorhandenes Dateisystem einbinden, das bereits mit Ihrer Domain verknüpft ist. Wählen Sie dazu unter Environment Management die Option Dateisysteme, Onboard-Dateisystem aus.

-Snapshots

Themen

- [Ein Snapshot hat den Status Fehlgeschlagen](#)
- [Ein Snapshot kann nicht angewendet werden, da die Protokolle darauf hinweisen, dass die Tabellen nicht importiert werden konnten.](#)

Ein Snapshot hat den Status Fehlgeschlagen

Wenn ein Snapshot auf der Seite RES-Snapshots den Status Fehlgeschlagen hat, kann die Ursache ermittelt werden, indem Sie in der CloudWatch Amazon-Protokollgruppe für den Cluster-Manager nach dem Zeitpunkt suchen, zu dem der Fehler aufgetreten ist.

```
[2023-11-19 03:39:20,208] [INFO] [snapshots-service] creating snapshot in S3 Bucket:
asdf at path s31
[2023-11-19 03:39:20,381] [ERROR] [snapshots-service] An error occurred while
creating the snapshot: An error occurred (TableNotFoundException)
when calling the UpdateContinuousBackups operation:
Table not found: res-demo.accounts.sequence-config
```

Ein Snapshot kann nicht angewendet werden, da die Protokolle darauf hinweisen, dass die Tabellen nicht importiert werden konnten.

Wenn ein Snapshot aus einer früheren Umgebung nicht in einer neuen Umgebung angewendet werden kann, suchen Sie in den CloudWatch Protokollen nach dem Cluster-Manager, um das Problem zu identifizieren. Wenn das Problem darauf hinweist, dass die erforderlichen Tabellen nicht importiert wurden, überprüfen Sie, ob sich der Snapshot in einem gültigen Zustand befindet.

1. Laden Sie die Datei metadata.json herunter und überprüfen Sie, ob die Datei ExportStatus für die verschiedenen Tabellen den Status ABGESCHLOSSEN hat. Stellen Sie sicher, dass das Feld für die verschiedenen Tabellen festgelegt ist `ExportManifest`. Wenn Sie den oben genannten Feldsatz nicht finden, befindet sich der Snapshot in einem ungültigen Zustand und kann nicht mit der Funktion „Snapshot anwenden“ verwendet werden.

2. Stellen Sie nach dem Initiieren einer Snapshot-Erstellung sicher, dass der Snapshot-Status in RES auf ABGESCHLOSSEN wechselt. Die Erstellung eines Snapshots dauert bis zu 5 bis 10 Minuten. Laden Sie die Seite Snapshot-Verwaltung neu oder besuchen Sie sie erneut, um sicherzustellen, dass der Snapshot erfolgreich erstellt wurde. Dadurch wird sichergestellt, dass sich der erstellte Snapshot in einem gültigen Zustand befindet.

.....

Infrastruktur

Themen

- [Load Balancer-Zielgruppen ohne fehlerfreie Instances](#)

.....

Load Balancer-Zielgruppen ohne fehlerfreie Instances

Wenn Probleme wie Serverfehlermeldungen in der Benutzeroberfläche angezeigt werden oder Desktop-Sitzungen keine Verbindung herstellen können, kann dies auf ein Problem in der Infrastruktur der Amazon EC2 EC2-Instances hinweisen.

Um die Ursache des Problems zu ermitteln, suchen Sie zunächst in der Amazon EC2 EC2-Konsole nach Amazon EC2 EC2-Instances, die anscheinend wiederholt beendet und durch neue Instances ersetzt werden. In diesem Fall kann die Ursache anhand der CloudWatch Amazon-Protokolle ermittelt werden.

Eine andere Methode besteht darin, die Load Balancer im System zu überprüfen. Ein Hinweis darauf, dass möglicherweise Systemprobleme vorliegen, ist, wenn ein Load Balancer auf der Amazon EC2 EC2-Konsole keine registrierten fehlerfreien Instances anzeigt.

Ein Beispiel für ein normales Erscheinungsbild finden Sie hier:

EC2 Dashboard × [EC2](#) > [Target groups](#) > [res-bicfn3-web-portal-e2958adc](#)

res-bicfn3-web-portal-e2958adc

Details

arn:aws:elasticloadbalancing:eu-central-1:474655983723:targetgroup/res-bicfn3-web-portal-e2958adc/3fa0f6c3c3bf4223

| | | | |
|-------------------------|--|---------------------------|--|
| Target type Instance | Protocol : Port HTTPS: 8443 | Protocol version HTTP1 | VPC vpc-011d10e23ad10cb8e |
| IP address type IPv4 | Load balancer res-bicfn3-external-alb | | |

Total targets: 1 Healthy: 1 Unhealthy: 0 Unused: 0 Initial: 0 Draining: 0

► Distribution of targets by Availability Zone (AZ)
Select values in this table to see corresponding filters applied to the Registered targets table below.

Targets Monitoring Health checks Attributes Tags

Registered targets (1)

| Instance ID | Name | Port | Zone | Health status | Health status details |
|-------------------------------------|----------------------------|------|---------------|---------------|-----------------------|
| I-Oba5d508631f20043 | res-bicfn3-cluster-manager | 8443 | eu-central-1c | healthy | |

Wenn der Health-Eintrag 0 ist, bedeutet dies, dass keine Amazon EC2 EC2-Instance für die Bearbeitung von Anfragen verfügbar ist.

Wenn der Eintrag Unhealthy nicht 0 ist, deutet dies darauf hin, dass eine Amazon EC2 EC2-Instance möglicherweise zyklisch läuft. Dies kann daran liegen, dass die installierte Anwendungssoftware die Integritätsprüfungen nicht bestanden hat.

Wenn sowohl die Einträge „Gesund“ als auch „Unhealthy“ den Wert 0 haben, deutet dies auf eine mögliche Fehlkonfiguration des Netzwerks hin. Beispielsweise verfügen die öffentlichen und privaten Subnetze möglicherweise nicht über entsprechende Subnetze. AZs Wenn dieser Zustand eintritt, wird auf der Konsole möglicherweise zusätzlicher Text angezeigt, der darauf hinweist, dass der Netzwerkstatus vorhanden ist.

Virtuelle Desktops werden gestartet

Themen

- [Ich muss eine große Anzahl von VDIs im RES-Webportal starten/fortsetzen](#)
- [Das Anmeldekonto für Windows Virtual Desktop ist auf Administrator eingestellt](#)
- [Das Zertifikat läuft ab, wenn eine externe Ressource verwendet wird CertificateRenewalNode](#)
- [Ein virtueller Desktop, der zuvor funktionierte, kann keine erfolgreiche Verbindung mehr herstellen](#)

- [Ich kann nur 5 virtuelle Desktops starten](#)
- [Windows-Desktop-Verbindungsversuche schlagen fehl mit der Meldung „Die Verbindung wurde geschlossen“. Transportfehler“](#)
- [VDIs steckt im Bereitstellungsstatus fest](#)
- [VDIs nach dem Start in den Fehlerstatus wechseln](#)
- [Nach der Anmeldung wird bei der VDI-Sitzung ein leerer Bildschirm angezeigt](#)

.....

Ich muss eine große Anzahl von VDIs im RES-Webportal starten/fortsetzen

Wenn Sie eine große Anzahl von VDIs im Batch starten oder fortsetzen, kann es sein, dass sie aufgrund des konfigurierten bereitgestellten Durchsatzes (5 — 20) für die *environment-name*.vdc.dcv-broker.dcvServer DynamoDB-Tabellen den Status Fehler annehmen.

Um dieses Problem zu umgehen, können Sie die maximalen Lese-/Schreibkapazitätseinheiten der *environment-name*.vdc.dcv-broker.dcvServer Tabelle in der AWS DynamoDB-Konsole auf der Grundlage der historischen Kapazitätsnutzungsdaten ändern, wie hier gezeigt:

Edit read/write capacity

Capacity mode [Info](#)

- On-demand**
Simplify billing by paying for the actual reads and writes your application performs.
- Provisioned**
Manage and optimize your costs by allocating read/write capacity in advance.

► **Capacity calculator** [Info](#)

Table capacity

Read capacity

Auto scaling | [Info](#)

Dynamically adjusts provisioned throughput capacity on your behalf in response to actual traffic patterns.

- On**
- Off**

Minimum capacity units:
 Maximum capacity units:
 Target utilization (%):

Write capacity

Auto scaling | [Info](#)

Dynamically adjusts provisioned throughput capacity on your behalf in response to actual traffic patterns.

- On**
- Off**

Minimum capacity units:
 Maximum capacity units:
 Target utilization (%):

▼ **Historical capacity usage vs current selection**


To see detailed historical read and write usage data for your table, go to [Cloudwatch](#)

Read usage vs current unit selection

The number of read capacity units consumed over the last month. [Learn more](#)

Filter displayed data

▼




Write usage vs current unit selection

The number of write capacity units consumed over the last month. [Learn more](#)

Filter displayed data

▼



Beachten Sie, dass das Starten von 5 etwa 1 WCU an Schreibvorgängen VDI's erfordert. Eine Änderung der Lese-/Schreibkapazitätseinheiten kann sich auf Ihre RES-Kosten auswirken. Weitere Informationen finden Sie auf der [Preisseite für Amazon DynamoDB unter Preise für bereitgestellte Kapazität](#).

.....

Das Anmeldekonto für Windows Virtual Desktop ist auf Administrator eingestellt

Wenn Sie einen virtuellen Windows-Desktop im RES-Webportal starten können, sein Anmeldekonto jedoch beim Herstellen der Verbindung auf Administrator gesetzt ist, wurde Ihr Windows VDI möglicherweise nicht erfolgreich dem Active Directory hinzugefügt.

Stellen Sie zur Überprüfung von der Amazon EC2 EC2-Konsole aus eine Verbindung zur Windows-Instance her und überprüfen Sie die Bootstrap-Protokolle unter `C:\Users\Administrator\RES\Bootstrap\virtual-desktop-host-windows\`. Eine Fehlermeldung, die mit `beginnt, [Join AD] authorization failed:` weist darauf hin, dass die Instance dem AD nicht beitreten konnte. Weitere Informationen zu dem Fehler finden Sie im Cluster Manager, der sich CloudWatch unter dem Namen `/<res-environment-name>/cluster-manager` der Protokollgruppe anmeldet:

- `Insufficient permissions to modify computer account`
 - Dieser Fehler weist darauf hin, dass Ihr Dienstkonto nicht über die erforderlichen Berechtigungen zum Hinzufügen von Computern zum AD verfügt. Im [Richten Sie ein Dienstkonto für Microsoft Active Directory ein](#) Abschnitt finden Sie die für das Dienstkonto erforderlichen Berechtigungen.
- `Invalid Credentials`
 - Die Anmeldeinformationen Ihres Dienstkontos in AD sind abgelaufen oder Sie haben falsche Anmeldeinformationen angegeben. Um die Anmeldeinformationen Ihres Dienstkontos zu überprüfen oder zu aktualisieren, greifen Sie in der [Secrets Manager-Konsole](#) auf den geheimen Schlüssel zu, der das Passwort speichert. Stellen Sie sicher, dass der ARN dieses Geheimnisses im Feld Service Account Credentials Secret ARN unter Active Directory-Domäne auf der Seite Identity Management Ihrer RES-Umgebung korrekt ist.

.....

Das Zertifikat läuft ab, wenn eine externe Ressource verwendet wird

CertificateRenewalNode

Wenn Sie das [Rezept für externe Ressourcen](#) bereitgestellt haben und "The connection has been closed. Transport error" beim Herstellen einer Verbindung zu Linux ein Fehler auftritt, ist die wahrscheinlichste Ursache ein abgelaufenes Zertifikat, das aufgrund eines falschen Pip-Installationspfads unter Linux nicht automatisch aktualisiert wird. Zertifikate laufen nach 3 Monaten ab.

Die CloudWatch Amazon-Protokollgruppe protokolliert `<envname>/vdc/dcv-connection-gateway` möglicherweise den Fehler beim Verbindungsversuch mit Meldungen, die den folgenden ähneln:

```
| 2024-07-29T21:46:02.651Z | Jul 29 21:46:01.702 WARN HTTP:Splicer Connection{id=341
client_address="x.x.x.x:50682"}: Error in connection task: TLS handshake error:
received fatal alert: CertificateUnknown | redacted:/res-demo/vdc/dcv-connection-
gateway | dcv-connection-gateway_10.3.146.195 |
| 2024-07-29T21:46:02.651Z | Jul 29 21:46:01.702 WARN HTTP:Splicer Connection{id=341
client_address="x.x.x.x:50682"}: Certificate error: AlertReceived(CertificateUnknown)
| redacted:/res-demo/vdc/dcv-connection-gateway | dcv-connection-gateway_10.3.146.195
|
```

So beheben Sie das Problem:

1. Gehen Sie in Ihrem AWS Konto zu [EC2](#). Wenn eine Instanz benannt ist* - `CertificateRenewalNode-*`, beenden Sie die Instanz.
2. Gehe zu [Lambda](#). Sie sollten eine Lambda-Funktion mit dem Namen sehen. *- `CertificateRenewalLambda-*` Suchen Sie im Lambda-Code nach etwas Ähnlichem wie dem Folgenden:

```
export HOME=/tmp/home
mkdir -p $HOME

cd /tmp
wget https://bootstrap.pypa.io/pip/3.7/get-pip.py
python3 ./get-pip.py
pip3 install boto3
eval $(python3 -c "from botocore.credentials import
InstanceMetadataProvider, InstanceMetadataFetcher; provider =
InstanceMetadataProvider(iam_role_fetcher=InstanceMetadataFetcher(timeout=1000,
num_attempts=2)); c = provider.load().get_frozen_credentials();
print(f'export AWS_ACCESS_KEY_ID={c.access_key}'); print(f'export
AWS_SECRET_ACCESS_KEY={c.secret_key}'); print(f'export
AWS_SESSION_TOKEN={c.token}')")

mkdir certificates
cd certificates
git clone https://github.com/Neilpang/acme.sh.git
cd acme.sh
```

3. [Die neueste Stack-Vorlage für Zertifikate für externe Ressourcen finden Sie hier.](#) Suchen Sie den Lambda-Code in der Vorlage: Ressourcen → CertificateRenewalLambda → Eigenschaften → Code. Möglicherweise finden Sie etwas Ähnliches wie das Folgende:

```
sudo yum install -y wget
export HOME=/tmp/home
mkdir -p $HOME
cd /tmp
wget https://bootstrap.pypa.io/pip/3.7/get-pip.py
mkdir -p pip
python3 ./get-pip.py --target $PWD/pip
$PWD/pip/bin/pip3 install boto3
eval "$(python3 -c "from botocore.credentials import
InstanceMetadataProvider, InstanceMetadataFetcher; provider =
InstanceMetadataProvider(iam_role_fetcher=InstanceMetadataFetcher(timeout=1000,
num_attempts=2)); c = provider.load().get_frozen_credentials();
print(f'export AWS_ACCESS_KEY_ID={c.access_key}'); print(f'export
AWS_SECRET_ACCESS_KEY={c.secret_key}'); print(f'export
AWS_SESSION_TOKEN={c.token}'))")

mkdir certificates
cd certificates
VERSION=3.1.0
wget https://github.com/acmesh-official/acme.sh/archive/refs/tags/$VERSION.tar.gz -
O acme-$VERSION.tar.gz
tar -xvf acme-$VERSION.tar.gz
cd acme.sh-$VERSION
```

4. Ersetzen Sie den Abschnitt aus Schritt 2 in der *-CertificateRenewalLambda-* Lambda-Funktion durch den Code aus Schritt 3. Wählen Sie Deploy aus und warten Sie, bis die Codeänderung wirksam wird.
5. Um die Lambda-Funktion manuell auszulösen, wechseln Sie zur Registerkarte Test und wählen Sie dann Test aus. Es sind keine zusätzlichen Eingaben erforderlich. Dadurch sollte eine EC2-Zertifikatsinstanz erstellt werden, die das Zertifikat und die PrivateKey Geheimnisse in Secret Manager aktualisiert.
6. Beenden Sie die bestehende dcv-gateway-Instanz: *<env-name>*-vdc-gateway und warten Sie, bis die Auto Scaling-Gruppe automatisch eine neue bereitstellt.

.....

Ein virtueller Desktop, der zuvor funktionierte, kann keine erfolgreiche Verbindung mehr herstellen

Wenn eine Desktop-Verbindung geschlossen wird oder Sie keine Verbindung mehr herstellen können, liegt das Problem möglicherweise daran, dass die zugrunde liegende Amazon EC2 EC2-Instance ausfällt oder die Amazon EC2 EC2-Instance außerhalb der RES-Umgebung beendet oder gestoppt wurde. Der Status der Admin-Benutzeroberfläche zeigt möglicherweise weiterhin den Status Bereit an, aber Versuche, eine Verbindung herzustellen, schlagen fehl.

Die Amazon EC2 EC2-Konsole sollte verwendet werden, um festzustellen, ob die Instance beendet oder gestoppt wurde. Wenn sie gestoppt wurde, versuchen Sie erneut, sie zu starten. Wenn der Status beendet ist, muss ein weiterer Desktop erstellt werden. Alle Daten, die im Home-Verzeichnis des Benutzers gespeichert wurden, sollten weiterhin verfügbar sein, wenn die neue Instanz gestartet wird.

Wenn die Instanz, die zuvor ausgefallen ist, immer noch auf der Admin-Benutzeroberfläche angezeigt wird, muss sie möglicherweise über die Admin-Benutzeroberfläche beendet werden.

.....

Ich kann nur 5 virtuelle Desktops starten

Das Standardlimit für die Anzahl der virtuellen Desktops, die ein Benutzer starten kann, ist 5. Dies kann von einem Administrator über die Admin-Benutzeroberfläche wie folgt geändert werden:

- Gehen Sie zu den Desktop-Einstellungen.
- Wählen Sie die Registerkarte Allgemein aus.
- Wählen Sie das Bearbeitungssymbol rechts neben „Standardmäßig zulässige Sitzungen pro Benutzer pro Projekt“ und ändern Sie den Wert auf den gewünschten neuen Wert.
- Wählen Sie Absenden aus.
- Aktualisieren Sie die Seite, um zu bestätigen, dass die neue Einstellung vorhanden ist.

.....

Windows-Desktop-Verbindungsversuche schlagen fehl mit der Meldung „Die Verbindung wurde geschlossen“. Transportfehler“

Wenn eine Windows-Desktop-Verbindung mit dem UI-Fehler „Die Verbindung wurde geschlossen“ fehlschlägt. „Transportfehler“: Die Ursache kann auf ein Problem in der DCV-Serversoftware zurückzuführen sein, das mit der Zertifikatserstellung auf der Windows-Instanz zusammenhängt.

Die CloudWatch Amazon-Protokollgruppe protokolliert <envname>/vdc/dcv-connection-gateway möglicherweise den Fehler beim Verbindungsversuch mit Meldungen, die den folgenden ähneln:

```
Nov 24 20:24:27.631 DEBUG HTTP:Splicer Connection{id=9}:
WebSocket{session_id="1291e75f-7816-48d9-bbb2-7371b3b911cd"}:
Resolver lookup{client_ip=Some(52.94.36.19)
session_id="1291e75f-7816-48d9-bbb2-7371b3b911cd"
protocol_type=WebSocket extension_data=None}:NoStrictCertVerification:
Additional stack certificate (0): [s/n: 0E9E9C4DE7194B37687DC4D2C0F5E94AF0DD57E]

Nov 24 20:25:15.384 INFO HTTP:Splicer Connection{id=21}:WebSocket{
session_id="d1d35954-f29d-4b3f-8c23-6a53303ebc3f"}:
Connection initiated error: unreachable, server io error Custom {
kind: InvalidData, error:
General("Invalid certificate: certificate has expired (code: 10)") }

Nov 24 20:25:15.384 WARN HTTP:Splicer Connection{id=21}:
WebSocket{session_id="d1d35954-f29d-4b3f-8c23-6a53303ebc3f"}:
Error in websocket connection: Server unreachable: Server error: IO error:
unexpected error: Invalid certificate: certificate has expired (code: 10)
```

In diesem Fall besteht eine Lösung möglicherweise darin, den SSM Session Manager zu verwenden, um eine Verbindung zur Windows-Instance herzustellen und die folgenden 2 Dateien zu entfernen, die sich auf Zertifikate beziehen:

```
PS C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\NICE\dcv> dir

Directory: C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\NICE\dcv

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----             8/4/2022 12:59 PM          1704 dcv.key
```

-a----

8/4/2022 12:59 PM

1265 dcv.pem

Die Dateien sollten automatisch neu erstellt werden und ein nachfolgender Verbindungsversuch könnte erfolgreich sein.

Wenn diese Methode das Problem behebt und wenn bei Neustarts von Windows-Desktops derselbe Fehler auftritt, verwenden Sie die Funktion „Software-Stack erstellen“, um einen neuen Windows-Softwarestack der festen Instanz mit den neu generierten Zertifikatsdateien zu erstellen. Dadurch kann ein Windows-Softwarestack entstehen, der für erfolgreiche Starts und Verbindungen verwendet werden kann.

.....

VDIs steckt im Bereitstellungsstatus fest

Wenn ein Desktop-Start in der Admin-Benutzeroberfläche im Bereitstellungsstatus verbleibt, kann dies mehrere Gründe haben.

Um die Ursache zu ermitteln, überprüfen Sie die Protokolldateien auf der Desktop-Instanz und suchen Sie nach Fehlern, die das Problem verursachen könnten. Dieses Dokument enthält eine Liste von Protokolldateien und CloudWatch Amazon-Protokollgruppen, die relevante Informationen im Abschnitt Nützliche Protokoll- und Ereignisinformatiionsquellen enthalten.

Im Folgenden sind mögliche Ursachen für dieses Problem aufgeführt.

- Die verwendete AMI-ID wurde als Software-Stack registriert, wird aber von RES nicht unterstützt.

Das Bootstrap-Bereitstellungsskript konnte nicht abgeschlossen werden, da das Amazon Machine Image (AMI) nicht über die erwartete Konfiguration oder die erforderlichen Tools verfügt. Die Protokolldateien auf der Instance, z. B. `/root/bootstrap/logs/` auf einer Linux-Instance, können diesbezüglich nützliche Informationen enthalten. AMIs IDs aus dem AWS Marketplace funktionieren möglicherweise nicht für RES-Desktop-Instanzen. Sie müssen getestet werden, um zu bestätigen, ob sie unterstützt werden.

- Benutzerdatenskripts werden nicht ausgeführt, wenn die virtuelle Windows-Desktop-Instanz von einem benutzerdefinierten AMI aus gestartet wird.

Standardmäßig werden Benutzerdatenskripts einmal ausgeführt, wenn eine Amazon EC2 EC2-Instance gestartet wird. Wenn Sie ein AMI aus einer vorhandenen virtuellen Desktop-Instance erstellen, dann einen Software-Stack beim AMI registrieren und versuchen, einen anderen

virtuellen Desktop mit diesem Software-Stack zu starten, werden Benutzerdatenskripts auf der neuen virtuellen Desktop-Instance nicht ausgeführt.

Um das Problem zu beheben, öffnen Sie ein PowerShell Befehlsfenster als Administrator auf der ursprünglichen virtuellen Desktop-Instance, mit der Sie das AMI erstellt haben, und führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Scripts\InitializeInstance.ps1 -Schedule
```

Erstellen Sie dann ein neues AMI aus der Instance. Sie können das neue AMI verwenden, um Software-Stacks zu registrieren und anschließend neue virtuelle Desktops zu starten. Beachten Sie, dass Sie denselben Befehl auch für die Instance ausführen können, die im Bereitstellungsstatus verbleibt, und die Instance neu starten können, um die virtuelle Desktop-Sitzung zu reparieren. Beim Starten eines anderen virtuellen Desktops über das falsch konfigurierte AMI treten Sie jedoch erneut auf dasselbe Problem.

.....

VDIs nach dem Start in den Fehlerstatus wechseln

Mögliches Problem 1: Das Home-Dateisystem hat ein Verzeichnis für den Benutzer mit unterschiedlichen POSIX-Berechtigungen.

Dies könnte das Problem sein, mit dem Sie konfrontiert sind, wenn die folgenden Szenarien zutreffen:

1. Die bereitgestellte RES-Version ist 2024.01 oder höher.
2. Während der Bereitstellung des RES-Stacks `EnableLdapIDMapping` wurde das Attribut für auf gesetzt. `True`
3. Das bei der Bereitstellung des RES-Stacks angegebene Home-Dateisystem wurde in einer Version vor RES 2024.01 oder in einer früheren Umgebung mit der Einstellung auf verwendet. `EnableLdapIDMapping False`

Lösungsschritte: Löschen Sie die Benutzerverzeichnisse im Dateisystem.

1. SSM zum Cluster-Manager-Host.
2. `cd /home`.
3. `ls`- sollte Verzeichnisse mit Verzeichnisnamen auflisten, die mit Benutzernamen übereinstimmen, wie `admin1`, `admin2`.. und so weiter.

4. Löscht die Verzeichnisse, `sudo rm -r 'dir_name'`. Löschen Sie nicht die Verzeichnisse `ssm-user` und `ec2-user`.
5. Wenn die Benutzer bereits mit der neuen Umgebung synchronisiert sind, löschen Sie die Benutzer aus der DDB-Tabelle des Benutzers (außer `clusteradmin`).
6. AD-Synchronisierung initiieren — `sudo /opt/idea/python/3.9.16/bin/resctl ldap sync-from-ad` im Cluster-Manager Amazon EC2 ausführen.
7. Starten Sie die VDI-Instanz im `ERROR` Status von der RES-Webseite aus neu. Stellen Sie sicher, dass der VDI in etwa 20 Minuten in den `Ready` Status übergeht.

.....

Nach der Anmeldung wird bei der VDI-Sitzung ein leerer Bildschirm angezeigt

Wenn eine VDI-Sitzung mit dem Typ Konsolensitzung leer ist und nach der Anmeldung nicht reagiert, bedeutet dies, dass der X-Server defekt ist. Dies ist wahrscheinlich auf ein Betriebssystemproblem zurückzuführen, bei dem DCV versucht, den Desktop zu streamen, aber es gibt keinen zum Streamen. Die wahrscheinlichste Ursache dafür ist ein Problem mit der Xorg-Konfiguration. Der folgende Befehl kann ausgeführt werden, um sich weniger auf die Xorg-Standardkonfiguration zu verlassen.

Debian-basiertes Linux:

```
dpkg-divert --package nice-xdcv --divert /usr/bin/Xorg.orig --rename /usr/bin/Xorg ln -sf /usr/bin/Xdcv-console /usr/bin/Xorg
```

Linux auf Red Hat-Basis:

```
rpm -q --whatprovides /usr/bin/Xorg && \
cp /usr/bin/Xorg /usr/bin/Xorg.orig && \
ln -sf /usr/bin/Xdcv-console /usr/bin/Xorg
```

.....

Komponente für virtuelle Desktops

Themen

- [Die Amazon EC2 EC2-Instance wird in der Konsole wiederholt als beendet angezeigt](#)

- [Die vdc-Controller-Instanz läuft, weil sie dem AD nicht beitreten konnte. /Das eVDI-Modul zeigt die fehlgeschlagene API-Zustandsprüfung](#)
- [Das Projekt erscheint nicht im Pulldown, wenn Sie den Software-Stack bearbeiten, um es hinzuzufügen](#)
- [Clustermanager Amazon CloudWatch Log zeigt „< user-home-init > Konto noch nicht verfügbar. wartet darauf, dass der Benutzer synchronisiert wird“ \(wobei das Konto ein Benutzername ist\)](#)
- [Beim Anmeldeversuch wird auf dem Windows-Desktop angezeigt: „Ihr Konto wurde deaktiviert. Bitte wenden Sie sich an Ihren Administrator.“](#)
- [Probleme mit den DHCP-Optionen bei der external/customer AD-Konfiguration](#)
- [Firefox-Fehler MOZILLA_PKIX_ERROR_REQUIRED_TLS_FEATURE_MISSING](#)

.....

Die Amazon EC2 EC2-Instance wird in der Konsole wiederholt als beendet angezeigt

Wenn eine Infrastruktur-Instance in der Amazon EC2 EC2-Konsole wiederholt als beendet angezeigt wird, kann die Ursache mit ihrer Konfiguration zusammenhängen und vom Typ der Infrastruktur-Instance abhängen. Im Folgenden finden Sie Methoden, um die Ursache zu ermitteln.

Wenn die vdc-controller-Instance in der Amazon EC2 EC2-Konsole wiederholt den Status „Beendet“ anzeigt, kann dies an einem falschen Secret-Tag liegen. Geheimnisse, die von RES verwaltet werden, haben Tags, die als Teil der IAM-Zugriffskontrollrichtlinien verwendet werden, die den Amazon EC2 EC2-Infrastruktur-Instances zugeordnet sind. Wenn der vdc-Controller zyklisch läuft und der folgende Fehler in der CloudWatch Protokollgruppe erscheint, kann dies daran liegen, dass ein Geheimnis nicht korrekt markiert wurde. Beachten Sie, dass das Geheimnis mit dem folgenden Tag versehen werden muss:

```
{
  "res:EnvironmentName": "<envname>" # e.g. "res-demo"
  "res:ModuleName": "virtual-desktop-controller"
}
```

Die CloudWatch Amazon-Protokollmeldung für diesen Fehler wird etwa wie folgt aussehen:

```
An error occurred (AccessDeniedException) when calling the GetSecretValue
operation: User: arn:aws:sts::160215750999:assumed-role/<envname>-vdc-gateway-role-us-
east-1/i-043f76a2677f373d0
```

```
is not authorized to perform: secretsmanager:GetSecretValue on resource:
arn:aws:secretsmanager:us-east-1:160215750999:secret:Certificate-res-bi-
Certs-5W9SPUXF08IB-F1sNRv
because no identity-based policy allows the secretsmanager:GetSecretValue action
```

Überprüfen Sie die Tags auf der Amazon EC2 EC2-Instance und vergewissern Sie sich, dass sie mit der obigen Liste übereinstimmen.

Die vdc-Controller-Instanz läuft, weil sie dem AD nicht beitreten konnte. /Das eVDI-Modul zeigt die fehlgeschlagene API-Zustandsprüfung

Wenn das eVDI-Modul die Zustandsprüfung nicht besteht, wird im Abschnitt Umgebungsstatus Folgendes angezeigt.

Modules

Environment modules and status



| Module | Module ID | Version | Type | Status | API Health Check | Module Sets |
|----------------------|-------------------|-----------|------------------------|------------|------------------|-------------|
| Global Settings | global-settings | - | Config | ✔ Deployed | ⊖ Not Applicable | - |
| Cluster | cluster | 2023.10b1 | Stack | ✔ Deployed | ⊖ Not Applicable | • default |
| Metrics & Monitoring | metrics | 2023.10b1 | Stack | ✔ Deployed | ⊖ Not Applicable | • default |
| Directory Service | directoryservice | 2023.10b1 | Stack | ✔ Deployed | ⊖ Not Applicable | • default |
| Identity Provider | identity-provider | 2023.10b1 | Stack | ✔ Deployed | ⊖ Not Applicable | • default |
| Analytics | analytics | 2023.10b1 | Stack | ✔ Deployed | ⊖ Not Applicable | • default |
| Shared Storage | shared-storage | 2023.10b1 | Stack | ✔ Deployed | ⊖ Not Applicable | • default |
| Cluster Manager | cluster-manager | 2023.10b1 | App | ✔ Deployed | ✔ Healthy | • default |
| eVDI | vdc | 2023.10b1 | App | ✔ Deployed | ✘ Failed | • default |
| Bastion Host | bastion-host | 2023.10b1 | Stack | ✔ Deployed | ⊖ Not Applicable | • default |

In diesem Fall besteht der allgemeine Pfad zum Debuggen darin, in die [CloudWatch](#) Cluster-Manager-Protokolle zu schauen. (Suchen Sie nach der Protokollgruppe mit dem Namen.) `<env-name>/cluster-manager`

Mögliche Probleme:

- Wenn die Protokolle den Text enthalten `Insufficient permissions`, stellen Sie sicher, dass der ServiceAccount Benutzername, der bei der Erstellung des Res-Stacks angegeben wurde, richtig geschrieben ist.

Beispiel für eine Protokollzeile:

```
Insufficient permissions to modify computer account:
CN=IDEA-586BD25043,OU=Computers,OU=RES,OU=CORP,DC=corp,DC=res,DC=com:
000020E7: AttrErr: DSID-03153943, #1: 0: 000020E7: DSID-03153943, problem 1005
(CONSTRAINT_ATT_TYPE), data 0, Att 90008 (userAccountControl):len 4 >> 432 ms -
request will be retried in 30 seconds
```

- Sie können über die [SecretsManager Konsole](#) auf den bei der RES-Bereitstellung angegebenen ServiceAccount Benutzernamen zugreifen. Suchen Sie das entsprechende Geheimnis im Secrets Manager und wählen Sie Retrieve Plain Text aus. Wenn der Benutzername falsch ist, wählen Sie Bearbeiten, um den Geheimwert zu aktualisieren. Beenden Sie die aktuellen Cluster-Manager- und VDC-Controller-Instanzen. Die neuen Instanzen werden sich in einem stabilen Zustand befinden.
- Der Benutzername muss "ServiceAccount" lauten, wenn Sie die Ressourcen verwenden, die durch den bereitgestellten [externen Ressourcenstapel](#) erstellt wurden. Wenn der `DisableADJoin` Parameter bei der Bereitstellung von RES auf False gesetzt wurde, stellen Sie sicher, dass der Benutzer ServiceAccount "" über die erforderlichen Berechtigungen zum Erstellen von Computerobjekten im AD verfügt.
- Wenn der verwendete Benutzername korrekt war, die Protokolle jedoch den Text enthalten `Invalid credentials`, ist das von Ihnen eingegebene Passwort möglicherweise falsch oder abgelaufen.

Beispiel für eine Protokollzeile:

```
{'msgtype': 97, 'msgid': 1, 'result': 49, 'desc': 'Invalid credentials', 'ctrls': [],
'info': '80090308: LdapErr: DSID-0C090569, comment: AcceptSecurityContext error,
data 532, v4563'}
```

- Sie können das Passwort, das Sie bei der Erstellung der Umgebung eingegeben haben, lesen, indem Sie in der [Secrets Manager-Konsole](#) auf das Geheimnis zugreifen, das das Passwort speichert. Wählen Sie das Geheimnis aus (z. B. `<env_name>directoryserviceServiceAccountPassword`) und wählen Sie Klartext abrufen aus.

- Wenn das Passwort im Secret falsch ist, wählen Sie Bearbeiten, um den Wert im Secret zu aktualisieren. Beenden Sie die aktuellen Cluster-Manager- und VDC-Controller-Instanzen. Die neuen Instanzen verwenden das aktualisierte Passwort und befinden sich in einem stabilen Zustand.
- Wenn das Passwort korrekt ist, kann es sein, dass das Passwort im verbundenen Active Directory abgelaufen ist. Sie müssen zuerst das Passwort im Active Directory zurücksetzen und dann das Geheimnis aktualisieren. Sie können das Benutzerkennwort im Active Directory von der [Directory Service Console](#) aus zurücksetzen:
 1. Wählen Sie die entsprechende Verzeichnis-ID
 2. Wählen Sie „Aktionen“, „Benutzerpasswort zurücksetzen“ und füllen Sie dann das Formular mit dem Benutzernamen (z. B. "ServiceAccount,") und dem neuen Passwort aus.
 3. Wenn sich das neu eingestellte Passwort vom vorherigen Passwort unterscheidet, aktualisieren Sie das Passwort im entsprechenden Secret Manager-Geheimnis (z. `<env_name>directoryserviceServiceAccountPassword` B.
 4. Beenden Sie die aktuellen Cluster-Manager- und VDC-Controller-Instanzen. Die neuen Instanzen werden sich in einem stabilen Zustand befinden.

.....

Das Projekt erscheint nicht im Pulldown, wenn Sie den Software-Stack bearbeiten, um es hinzuzufügen

Dieses Problem kann mit dem folgenden Problem im Zusammenhang mit der Synchronisierung des Benutzerkontos mit AD zusammenhängen. Wenn dieses Problem auftritt, überprüfen Sie die CloudWatch Amazon-Protokollgruppe des Cluster-Managers auf den Fehler "`<user-home-init> account not available yet. waiting for user to be synced`", um festzustellen, ob die Ursache dieselbe ist oder zusammenhängt.

.....


Clustermanager Amazon CloudWatch Log zeigt „< user-home-init > Konto noch nicht verfügbar. wartet darauf, dass der Benutzer synchronisiert wird“ (wobei das Konto ein Benutzername ist)

Der SQS-Abonnent ist beschäftigt und steckt in einer Endlosschleife fest, weil er nicht auf das Benutzerkonto zugreifen kann. Dieser Code wird ausgelöst, wenn versucht wird, während der Benutzersynchronisierung ein Home-Dateisystem für einen Benutzer zu erstellen.

Der Grund, warum es nicht in der Lage ist, auf das Benutzerkonto zuzugreifen, ist möglicherweise, dass RES für das verwendete AD nicht korrekt konfiguriert wurde. Ein Beispiel könnte sein, dass der bei der Erstellung der BI/RES Umgebung verwendete `ServiceAccountCredentialsSecretArn` Parameter nicht der richtige Wert war.

.....

Beim Anmeldeversuch wird auf dem Windows-Desktop angezeigt: „Ihr Konto wurde deaktiviert. Bitte wenden Sie sich an Ihren Administrator.“



Wenn sich der Benutzer auf einem gesperrten Bildschirm nicht wieder anmelden kann, kann dies darauf hindeuten, dass der Benutzer in dem für RES konfigurierten AD deaktiviert wurde, nachdem er sich erfolgreich über SSO angemeldet hat.

Die SSO-Anmeldung sollte fehlschlagen, wenn das Benutzerkonto in AD deaktiviert wurde.

Probleme mit den DHCP-Optionen bei der external/customer AD-Konfiguration

Wenn Sie bei der Verwendung von RES "The connection has been closed. Transport error" mit Ihrem eigenen Active Directory auf einen Fehler bei virtuellen Windows-Desktops stoßen, suchen Sie im dcv-connection-gateway CloudWatch Amazon-Protokoll nach etwas Ähnlichem wie dem Folgenden:

```
Oct 28 00:12:30.626 INFO HTTP:Splicer Connection{id=263}:  
WebSocket{session_id="96cffa6e-cf2e-410f-9eea-6ae8478dc08a"}: Connection initiated  
error: unreachable, server io error Custom { kind: Uncategorized, error: "failed to  
lookup address information: Name or service not known" }  
  
Oct 28 00:12:30.626 WARN HTTP:Splicer Connection{id=263}:  
WebSocket{session_id="96cffa6e-cf2e-410f-9eea-6ae8478dc08a"}: Error in websocket  
connection: Server unreachable: Server error: IO error: failed to lookup address  
information: Name or service not known  
  
Oct 28 00:12:30.627 DEBUG HTTP:Splicer Connection{id=263}: ConnectionGuard dropped
```

Wenn Sie einen AD-Domänencontroller für Ihre DHCP-Optionen für Ihre eigene VPC verwenden, müssen Sie:


1. Fügen Sie den beiden Domänencontrollern AmazonProvided DNS hinzu. IPs
2. Setzen Sie den Domainnamen auf ec2.internal.

Ein Beispiel wird hier gezeigt. Ohne diese Konfiguration gibt der Windows-Desktop einen Transportfehler RES/DCV aus, weil nach dem Hostnamen ip-10-0-x-xx.ec2.internal gesucht wird.

Domain name

 ec2.internal

Domain name servers

 10.0.2.168, 10.0.3.228,
AmazonProvidedDNS

Firefox-Fehler MOZILLA_PKIX_ERROR_REQUIRED_TLS_FEATURE_MISSING

Wenn Sie den Firefox-Webbrowser verwenden, wird möglicherweise die Fehlermeldung vom Typ MOZILLA_PKIX_ERROR_REQUIRED_TLS_FEATURE_MISSING angezeigt, wenn Sie versuchen, eine Verbindung zu einem virtuellen Desktop herzustellen.

[Die Ursache ist, dass der RES-Webserver mit TLS + Stapling On eingerichtet ist, aber nicht mit Stapling Validation reagiert \(siehe https://support.mozilla\). org/en-US/questions/1372483.](https://support.mozilla.org/en-US/questions/1372483)

[Sie können dies beheben, indem Sie den Anweisungen unter / mozilla_pkix_error_required_tls_feature_missing folgen. https://really-simple-ssl.com](https://really-simple-ssl.com)

.....

Löschen von Umgebungen

Themen


- [res-xxx-cluster Der Stapel befindet sich im Status „DELETE_FAILED“ und kann aufgrund des Fehlers „Rolle ist ungültig oder kann nicht angenommen werden“ nicht manuell gelöscht werden](#)
- [Protokolle sammeln](#)
- [VDI-Protokolle werden heruntergeladen](#)
- [Protokolle von Linux EC2-Instances werden heruntergeladen](#)
- [Protokolle von Windows EC2-Instances werden heruntergeladen](#)
- [Sammeln von ECS-Protokollen für den WaitCondition Fehler](#)

.....

res-xxx-cluster Der Stapel befindet sich im Status „DELETE_FAILED“ und kann aufgrund des Fehlers „Rolle ist ungültig oder kann nicht angenommen werden“ nicht manuell gelöscht werden


Wenn Sie feststellen, dass sich der Stapel res-xxx-cluster "" im Status „DELETE_FAILED“ befindet und nicht manuell gelöscht werden kann, können Sie ihn mit den folgenden Schritten löschen.

Wenn Sie sehen, dass sich der Stapel im Status „DELETE_FAILED“ befindet, versuchen Sie zunächst, ihn manuell zu löschen. Möglicherweise wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Delete Stack bestätigt wird. Wählen Sie Löschen aus.




Selbst wenn Sie alle erforderlichen Stack-Ressourcen löschen, wird manchmal immer noch die Meldung angezeigt, dass Sie Ressourcen auswählen müssen, die beibehalten werden sollen. Wählen Sie in diesem Fall alle Ressourcen als „beizubehaltende Ressourcen“ aus und wählen Sie Löschen.

Möglicherweise wird ein Fehler angezeigt, der wie folgt aussieht `Role: arn:aws:iam:... is Invalid or cannot be assumed`



Das bedeutet, dass die Rolle, die zum Löschen des Stacks erforderlich ist, zuerst gelöscht wurde, bevor der Stapel gelöscht wurde. Um dies zu umgehen, kopieren Sie den Namen der Rolle. Gehen Sie zur IAM-Konsole und erstellen Sie eine Rolle mit diesem Namen. Verwenden Sie dabei die folgenden Parameter:

- Wählen Sie für den Typ Vertrauenswürdige Entität die Option AWS Service aus.
- Wählen Sie für Anwendungsfall unter Use cases for other AWS services Wählen aus CloudFormation.



Wählen Sie Weiter aus. Stellen Sie sicher, dass Sie den Rollen " und AWSCloudFormationFullAccess 'AdministratorAccess' die Berechtigungen geben. Ihre Bewertungsseite sollte wie folgt aussehen:

Name, review, and create

Role details

Role name

Enter a meaningful name to identify this role.

cdk-48fa4d69b-cfn-exec-role-417328936112-us-east-2

Maximum 64 characters. Use alphanumeric and '+,=,@,_' characters.

Description

Add a short explanation for this role.

Allows CloudFormation to create and manage AWS stacks and resources on your behalf.

Maximum 1000 characters. Use alphanumeric and '+,=,@,_' characters.

Step 1: Select trusted entities

Edit

```

1- [
2-   {
3-     "Version": "2012-10-17",
4-     "Statement": [
5-       {
6-         "Sid": "",
7-         "Effect": "Allow",
8-         "Principal": {
9-           "Service": "cloudformation.amazonaws.com"
10-        },
11-        "Action": "sts:AssumeRole"
12-      }
13-    ]

```

Step 2: Add permissions

Edit

Permissions policy summary

| Policy name | Type | Attached as |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------|
| AWSCloudFormationFullAccess | AWS managed | Permissions policy |
| AdministratorAccess | AWS managed - job function | Permissions policy |

Tags

Gehen Sie dann zurück zur CloudFormation Konsole und löschen Sie den Stack. Sie sollten es jetzt löschen können, seit Sie die Rolle erstellt haben. Gehen Sie abschließend zur IAM-Konsole und löschen Sie die von Ihnen erstellte Rolle.

Protokolle sammeln

Von der EC2-Konsole aus bei einer EC2-Instance anmelden

- Folgen Sie [diesen Anweisungen](#), um sich bei Ihrer Linux EC2-Instance anzumelden.
- Folgen Sie [diesen Anweisungen](#), um sich bei Ihrer Windows EC2-Instance anzumelden. Öffnen Sie dann Windows, PowerShell um beliebige Befehle auszuführen.

Sammeln von Infrastruktur-Host-Protokollen

1. Cluster-Manager: Rufen Sie die Protokolle für den Clustermanager von den folgenden Stellen ab und hängen Sie sie an das Ticket an.
 - a. Alle Protokolle aus der CloudWatch Protokollgruppe. <env-name>/cluster-manager
 - b. Alle Protokolle im /root/bootstrap/logs Verzeichnis auf der <env-name>-cluster-manager EC2-Instance. Folgen Sie den Anweisungen unter „Von der EC2-Konsole aus

bei einer EC2-Instance anmelden“ am Anfang dieses Abschnitts, um sich bei Ihrer Instance anzumelden.

2. VDC-Controller: Rufen Sie die Logs für den vdc-Controller von den folgenden Stellen ab und hängen Sie sie an das Ticket an.
 - a. Alle Protokolle aus der Protokollgruppe. CloudWatch <env-name>/vdc-controller
 - b. Alle Protokolle im /root/bootstrap/logs Verzeichnis auf der <env-name>-vdc-controller EC2-Instance. Folgen Sie den Anweisungen unter „Von der EC2-Konsole aus bei einer EC2-Instance anmelden“ am Anfang dieses Abschnitts, um sich bei Ihrer Instance anzumelden.

Eine Möglichkeit, die Protokolle einfach abzurufen, besteht darin, den Anweisungen im [Protokolle von Linux EC2-Instances werden heruntergeladen](#) Abschnitt zu folgen. Der Modulname wäre der Instanzname.

Sammeln von VDI-Protokollen

Identifizieren Sie die entsprechende Amazon EC2 EC2-Instance

Wenn ein Benutzer einen VDI mit einem Sitzungsnamen starten würde VDI1, wäre der entsprechende Name der Instance auf der Amazon EC2 EC2-Konsole. <env-name>-VDI1-<user name>

Sammeln Sie Linux-VDI-Protokolle

Melden Sie sich von der Amazon EC2 EC2-Konsole aus bei der entsprechenden Amazon EC2 EC2-Instance an, indem Sie den Anweisungen folgen, die am Anfang dieses Abschnitts unter „Von der EC2-Konsole aus bei einer EC2-Instance anmelden“ verlinkt sind. Rufen Sie alle Protokolle unter den /var/log/dcv/ Verzeichnissen /root/bootstrap/logs und auf der VDI Amazon EC2 EC2-Instance ab.

Eine Möglichkeit, die Protokolle abzurufen, besteht darin, sie auf S3 hochzuladen und sie dann von dort herunterzuladen. Dazu können Sie die folgenden Schritte ausführen, um alle Protokolle aus einem Verzeichnis abzurufen und sie dann hochzuladen:

1. Gehen Sie wie folgt vor, um die DCV-Protokolle in das /root/bootstrap/logs Verzeichnis zu kopieren:

```
sudo su -  
cd /root/bootstrap
```

```
mkdir -p logs/dcv_logs
cp -r /var/log/dcv/* logs/dcv_logs/
```

2. Folgen Sie nun den im nächsten Abschnitt aufgeführten Schritten [VDI-Protokolle werden heruntergeladen](#), um die Protokolle herunterzuladen.

Sammeln Sie Windows VDI-Protokolle

Melden Sie sich von der Amazon EC2 EC2-Konsole aus bei der entsprechenden Amazon EC2 EC2-Instance an, indem Sie den Anweisungen folgen, die am Anfang dieses Abschnitts unter „Von der EC2-Konsole aus bei einer EC2-Instance anmelden“ verlinkt sind. Rufen Sie alle Protokolle unter dem `$env:SystemDrive\Users\Administrator\RES\Bootstrap\Log\` Verzeichnis auf der VDI EC2-Instance ab.

Eine Möglichkeit, die Protokolle abzurufen, besteht darin, sie auf S3 hochzuladen und dann von dort herunterzuladen. Folgen Sie dazu den im nächsten Abschnitt aufgeführten Schritten [VDI-Protokolle werden heruntergeladen](#).

.....

VDI-Protokolle werden heruntergeladen

1. Aktualisieren Sie die IAM-Rolle der VDI EC2-Instanz, um den S3-Zugriff zu ermöglichen.
2. Gehen Sie zur EC2-Konsole und wählen Sie Ihre VDI-Instanz aus.
3. Wählen Sie die IAM-Rolle aus, die sie verwendet.
4. Wählen Sie im Dropdownmenü Berechtigungen hinzufügen im Abschnitt Berechtigungsrichtlinien die Option Richtlinien anhängen aus und wählen Sie dann die FullAccess AmazonS3-Richtlinie aus.
5. Wählen Sie Berechtigungen hinzufügen aus, um diese Richtlinie anzuhängen.
6. Folgen Sie anschließend je nach VDI-Typ den unten aufgeführten Schritten, um die Protokolle herunterzuladen. Der Modulname wäre der Instanzname.
 - a. [Protokolle von Linux EC2-Instances werden heruntergeladen](#) für Linux.
 - b. [Protokolle von Windows EC2-Instances werden heruntergeladen](#) für Windows.
7. Bearbeiten Sie abschließend die Rolle, um die AmazonS3FullAccess Richtlinie zu entfernen.

Note

Alle VDIs verwenden dieselbe IAM-Rolle, nämlich `<env-name>-vdc-host-role-<region>`

.....

Protokolle von Linux EC2-Instances werden heruntergeladen

Melden Sie sich bei der EC2-Instance an, von der Sie Logs herunterladen möchten, und führen Sie die folgenden Befehle aus, um alle Logs in einen S3-Bucket hochzuladen:

```
sudo su -
ENV_NAME=<environment_name>
REGION=<region>
ACCOUNT=<aws_account_number>
MODULE=<module_name>

cd /root/bootstrap
tar -czvf ${MODULE}_logs.tar.gz logs/ --overwrite
aws s3 cp ${MODULE}_logs.tar.gz s3://${ENV_NAME}-cluster-${REGION}-${ACCOUNT}/${MODULE}_logs.tar.gz
```

Gehen Sie danach zur S3-Konsole, wählen Sie den Bucket mit dem Namen aus `<environment_name>-cluster-<region>-<aws_account_number>` und laden Sie die zuvor hochgeladene `<module_name>_logs.tar.gz` Datei herunter.

.....

Protokolle von Windows EC2-Instances werden heruntergeladen

Melden Sie sich bei der EC2-Instance an, von der Sie Protokolle herunterladen möchten, und führen Sie die folgenden Befehle aus, um alle Protokolle in einen S3-Bucket hochzuladen:

```
$ENV_NAME="<environment_name>"
$REGION="<region>"
$ACCOUNT="<aws_account_number>"
$MODULE="<module_name>"

$logDirPath = Join-Path -Path $env:SystemDrive -ChildPath "Users\Administrator\RES
\Bootstrap\Log"
```

```
$zipFilePath = Join-Path -Path $env:TEMP -ChildPath "logs.zip"
Remove-Item $zipFilePath
Compress-Archive -Path $logDirPath -DestinationPath $zipFilePath
$bucketName = "${ENV_NAME}-cluster-${REGION}-${ACCOUNT}"
$keyName = "${MODULE}_logs.zip"
Write-S3Object -BucketName $bucketName -Key $keyName -File $zipFilePath
```

Gehen Sie danach zur S3-Konsole, wählen Sie den Bucket mit dem Namen aus `<environment_name>-cluster-<region>-<aws_account_number>` und laden Sie die zuvor hochgeladene `<module_name>_logs.zip` Datei herunter.

.....

Sammeln von ECS-Protokollen für den WaitCondition Fehler

1. Gehen Sie zum bereitgestellten Stack und wählen Sie die Registerkarte Ressourcen aus.
2. Erweitern Sie `Deploy ResearchAndEngineeringStudio` → `Installer` → `Tasks CreateTaskDef` → `CreateContainer` → und wählen Sie die Protokollgruppe aus `LogGroup`, um die CloudWatch Logs zu öffnen.
3. Besorgen Sie sich das neueste Protokoll aus dieser Protokollgruppe.

.....

Demo-Umgebung

Themen

- [Anmeldefehler in der Demo-Umgebung bei der Bearbeitung der Authentifizierungsanfrage an den Identitätsanbieter](#)
- [Demo-Stack-Keycloak funktioniert nicht](#)

.....

Anmeldefehler in der Demo-Umgebung bei der Bearbeitung der Authentifizierungsanfrage an den Identitätsanbieter

Problem

Wenn Sie versuchen, sich anzumelden und die Meldung „Unerwarteter Fehler bei der Bearbeitung der Authentifizierungsanfrage an den Identitätsanbieter“ angezeigt wird, sind Ihre Passwörter

möglicherweise abgelaufen. Dies kann entweder das Passwort für den Benutzer sein, mit dem Sie sich anmelden möchten, oder Ihr Directory Service Directory-Dienstkonto.

Schadensbegrenzung

1. Setzen Sie die Benutzer- und Dienstkontokennwörter in der [Directory-Servicekonsole](#) zurück.
2. Aktualisieren Sie die Passwörter für das Dienstkonto in [Secrets Manager](#) so, dass sie mit dem neuen Passwort übereinstimmen, das Sie oben eingegeben haben:
 - für den Keycloak-Stack: PasswordSecret-... - ... RESExternal - DirectoryService-... mit Beschreibung: Passwort für Microsoft Active Directory
 - für RES: res- ServiceAccountPassword -... mit Beschreibung: Directory Service Directory-Dienstkontokennwort
3. Gehen Sie zur [EC2-Konsole](#) und beenden Sie die Cluster-Manager-Instance. Auto Scaling Scaling-Regeln lösen automatisch die Bereitstellung einer neuen Instanz aus.

.....

Demo-Stack-Keycloak funktioniert nicht

Problem

Wenn Ihr Keycloak-Server abgestürzt ist und sich beim Neustart des Servers die IP der Instanz geändert hat, hat dies möglicherweise dazu geführt, dass Keycloak kaputt gegangen ist. Die Anmeldeseite Ihres RES-Portals kann entweder nicht geladen werden oder bleibt in einem Ladezustand hängen, der nie behoben wird.

Schadensbegrenzung

Sie müssen die bestehende Infrastruktur löschen und den Keycloak-Stack erneut bereitstellen, um Keycloak wieder in einen fehlerfreien Zustand zu versetzen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Gehen Sie zu Cloudformation. Du solltest dort zwei Stacks sehen, die sich auf Keycloak beziehen:
 - `<env-name>-RESSsoKeycloak-<random characters>`(Stapel 1)
 - `<env-name>-RESSsoKeycloak-<random characters>-RESSsoKeycloak-*`(Stapel 2)
2. Löschen Sie Stack1. Wenn Sie aufgefordert werden, den verschachtelten Stapel zu löschen, wählen Sie Ja aus, um den verschachtelten Stapel zu löschen.

- Stellen Sie sicher, dass der Stapel vollständig gelöscht wurde.
3. [Laden Sie die RES-SSO Keycloak-Stack-Vorlage hier herunter.](#)
 4. Stellen Sie diesen Stack manuell mit genau den gleichen Parameterwerten wie der gelöschte Stack bereit. Stellen Sie ihn von der CloudFormation Konsole aus bereit, indem Sie zu Stack erstellen → Mit neuen Ressourcen (Standard) → Eine vorhandene Vorlage auswählen → Eine Vorlagendatei hochladen gehen. Füllen Sie die erforderlichen Parameter mit denselben Eingaben aus wie für den gelöschten Stack. Sie können diese Eingaben in Ihrem gelöschten Stack finden, indem Sie den Filter in der CloudFormation Konsole ändern und zur Registerkarte Parameter wechseln. Stellen Sie sicher, dass der Umgebungsname, das key pair und andere Parameter mit den ursprünglichen Stack-Parametern übereinstimmen.
 5. Sobald der Stack bereitgestellt ist, kann Ihre Umgebung wieder verwendet werden. Sie finden den auf ApplicationUrl der Registerkarte Ausgaben des bereitgestellten Stacks.

.....

Probleme mit Active Directory

Themen

- [Mein VDI steckt lange Zeit im Bereitstellungsstatus fest, oder ich kann meinen VDI nicht als AD-Benutzer anmelden, nachdem der VDI bereit ist](#)
- [Ich kann mich nach der Konfiguration von SSO nicht im RES-Webportal anmelden](#)
- [AD-Benutzer können mit dem Dateibrowser nicht auf das Home-Verzeichnis zugreifen, auch wenn Linux erfolgreich gestartet wurde VDI](#)
- [Der AD-Administratorbenutzer kann nicht auf den Bastion Host zugreifen, nachdem der SSH-Zugriff aktiviert wurde](#)
- [Mein vom externen RES-Ressourcenstapel bereitgestelltes Active Directory anzeigen und verwalten](#)

Mein VDI steckt lange Zeit im Bereitstellungsstatus fest, oder ich kann meinen VDI nicht als AD-Benutzer anmelden, nachdem der VDI bereit ist

Überprüfen Sie zunächst die VDI-Installations- und Konfigurationsprotokolle (/root/bootstrap/logs/und /opt/idea/app/logs/ Verzeichnisse für Linux oder C:\Program Files\RES

\app\logs\ Verzeichnisse für Windows) auf Installations C:\Users\Administrator\RES
\Bootstrap\Log\ - oder Konfigurationsfehler.

Wenn Sie eine Fehlermeldung finden, die besagt, dass die Instanz Active Directory nicht beitreten konnte, liegt das in der Regel daran, dass der Cluster-Manager das Computerkonto für die Instanz in Ihrem AD nicht voreinstellen kann. Überprüfen Sie die Cluster Manager-Protokolle unter der */environment-name/cluster-manager* CloudWatch Protokollgruppe und filtern Sie nach Fehlermeldungen, die Folgendes [preset-computer] enthalten: Häufige Probleme sind unter anderem:

- Die Anmeldeinformationen für das AD-Dienstkonto sind ungültig.
 - Überprüfen Sie das geheime Dienstkonto, das Sie RES zur Verfügung gestellt haben. Stellen Sie sicher, dass der Benutzername und das Passwort als Schlüssel-Wert-Paar angegeben werden {*username: password*} und dass die Anmeldeinformationen gültig sind. Sie müssen die Cluster Manager-Instanz wechseln, indem Sie die bestehende Instanz beenden und der Auto Scaling-Gruppe erlauben, automatisch eine neue zu starten, nachdem Sie den geheimen Dienstkontoschlüssel geändert haben. Starten Sie dann die neue Version VDI's , um die Änderung zu übernehmen.
- Das Dienstkonto ist nicht berechtigt, Computerkonten in AD zu erstellen.
 - Stellen Sie sicher, dass Ihr Dienstkonto über alle erforderlichen Berechtigungen verfügt, die unter aufgeführt sind [Richten Sie ein Dienstkonto für Microsoft Active Directory ein](#). VDI's Nachdem Sie die Dienstkontoberechtigungen in AD korrigiert haben, müssen Sie einen neuen Dienst starten.
- Es kann keine Verbindung zum LDAP-Server hergestellt werden.
 - Stellen Sie sicher, dass Ihre AD-Konfiguration eine LDAP/LDAPS Verbindung innerhalb der VPC zulässt und dass die DHCP-Option Ihrer VPC richtig eingestellt ist. Gehen Sie dazu wie folgt [Erstellen oder Ändern eines DHCP-Optionssatzes für AWS Managed Microsoft AD vor, wenn Sie Managed AD](#) verwenden. AWS
 - Für eine LDAPS-Verbindung ist der DomainTLSCertificateSecretArn Parameter erforderlich, und Sie müssen ein gültiges CA-Zertifikat angeben, um die Verbindung zu sichern. Sie müssen die Cluster Manager-Instanz wechseln, indem Sie die bestehende Instanz beenden und der Auto Scaling-Gruppe erlauben, automatisch eine neue zu starten, nachdem Sie den geheimen TLS-Zertifikatsschlüssel geändert haben. Starten Sie dann new VDI's , um die Änderung zu übernehmen.
 - Um die Verbindung zwischen RES und Ihrem AD zu testen, führen Sie den folgenden ldapsearch-Befehl auf der Cluster Manager-Instanz aus (ersetzen Sie die Benutzer-OU, den LDAP-Verbindungs-URI, den Benutzernamen und das Passwort des Dienstkontos). Dieser

Befehl sollte alle Benutzer unter der angegebenen Organisationseinheit zurückgeben, wenn Ihr AD ordnungsgemäß konfiguriert ist, um die Verbindung zu ermöglichen.

```
ldapsearch -x -b "OU=Users,OU=RES,OU=CORP,DC=corp,DC=res,DC=com" -D
"ServiceAccount@corp.res.com" -H ldap://corp.res.com -w service-account-password
"(objectClass=group)"
```

Wenn Sie `Disable true` bei der Installation von RES ADJoin auf einstellen, stellen Ihre Linux-VDIs nur eine Verbindung zum Active Directory her, anstatt sie über den SSSD-Dienst zu verbinden. Stellen Sie von der EC2-Konsole aus eine Connect zu Ihrer VDI-Instanz her und führen Sie den Befehl `id username` darauf aus. Wenn der Befehl die UID/GID des entsprechenden AD-Benutzers nicht zurückgeben kann, überprüfen Sie den SSSD-Dienststatus mithilfe des Befehls `sudo systemctl status sssd` auf der VDI-Instanz sowie anhand der SSSD-Dienstprotokolle im Verzeichnis `/var/log/sss/`

Wenn Sie SSSD-Konfigurationen anpassen müssen, um eine Verbindung zu Ihrem AD herzustellen, können Sie die SSSD-Konfigurationsdatei (`/etc/sss/sss.conf`) manuell bearbeiten und den SSSD-Dienst mithilfe eines Befehls `sudo systemctl restart sssd` auf dem Infra-/VDI-Host (Version 2024.12.01 und früher) neu starten oder zusätzliche SSSD-Konfigurationen über das RES-Webportal bereitstellen, [Active Directory-Synchronisierung](#) die anschließend VDIs automatisch auf Ihre vorhandenen oder neuen Versionen angewendet werden (Version 2025.03 und später).

.....

Ich kann mich nach der Konfiguration von SSO nicht im RES-Webportal anmelden

Überprüfen Sie die Tabellen `environment-name.accounts.users` und `environment-name.accounts.groups` DynamoDB, um zu sehen, ob Benutzer und Gruppen von Ihrem Active Directory aus synchronisiert werden. Wenn die Tabellen leer sind oder die Benutzer fehlen, die Sie anmelden, überprüfen Sie die AD-Synchronisierungsprotokolle in der `/environment-name/cluster-manager` CloudWatch Protokollgruppe (vor Version 2024.12) oder `/environment-name/ad-sync` CloudWatch Protokollgruppe (Version 2024.12 und höher).

Neben den unter genannten häufigen Problemen mit der AD-Konfiguration können weitere [Mein VDI steckt lange Zeit im Bereitstellungsstatus fest, oder ich kann meinen VDI nicht als AD-Benutzer anmelden, nachdem der VDI bereit ist](#) Fehler auftreten:

- Das Dienstkonto ist nicht berechtigt, Benutzer und Gruppen in AD abzufragen.

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Dienstkonto über alle erforderlichen Berechtigungen verfügt, die unter aufgeführt sind [Richten Sie ein Dienstkonto für Microsoft Active Directory ein](#).
- Benutzer/Gruppen in Active Directory fehlen erforderliche Attribute wie die E-Mail-Adresse.
- Aktualisieren Sie Ihre Benutzer-/Gruppenattribute entsprechend, um das Problem zu beheben.

Nachdem Sie das AD-Synchronisierungsproblem behoben haben, können Sie auf die nächste geplante AD-Synchronisierung warten, die jede Stunde stattfindet, oder sie manuell auslösen, indem Sie den Anweisungen in [Wie führe ich die Synchronisierung manuell aus \(Version 2024.12 und 2024.12.01\)](#) (Version 2024.12 und 2024.12.01) oder [Wie kann die Synchronisierung manuell gestartet oder gestoppt werden \(Version 2025.03 und höher\)](#) (Version 2025.03 und höher) folgen.

.....

AD-Benutzer können mit dem Dateibrowser nicht auf das Home-Verzeichnis zugreifen, auch wenn Linux erfolgreich gestartet wurde VDI

Überprüfen Sie, ob der AD-Benutzer für den Cluster Manager sichtbar ist, indem Sie den Befehl `id username` auf der Cluster Manager-Instanz ausführen. Wenn der Befehl die UID/GID des entsprechenden AD-Benutzers nicht zurückgeben kann, überprüfen Sie die Cluster Manager-Protokolle unter der `/environment-name/cluster-manager` CloudWatch Protokollgruppe und suchen Sie nach Fehlern beim Starten des SSSD-Dienstes. Wenn die Cluster Manager-Protokolle keinen Fehler enthalten, überprüfen Sie den SSSD-Dienststatus mithilfe des Befehls `sudo systemctl status sssd` auf der Cluster Manager-Instanz sowie anhand der SSSD-Dienstprotokolle im Verzeichnis. `/var/log/sss/`

Wenn der AD-Benutzer für den Cluster-Manager sichtbar ist, überprüfen Sie die UID/GID im Home-Verzeichnis des Benutzers (`/home/username`), indem Sie den Befehl ausführen. `ls -n /home` Vergleichen Sie die UID/ GID des Home-Verzeichnisses des Benutzers mit der vom Befehl zurückgegebenen UID/GID. `id username` Wenn die UID/GID nicht übereinstimmt, bedeutet dies, dass das Home-Verzeichnis des Benutzers möglicherweise außerhalb von RES oder anhand einer früheren RES-Bereitstellung erstellt wurde. Erstellen Sie eine Sicherungskopie aller wichtigen Benutzerdaten, löschen Sie das Home-Verzeichnis und starten Sie mit dem Benutzer ein neues Linux-VDI. Das Home-Verzeichnis wird mit der richtigen UID /GID neu erstellt, nachdem der neue VDI erfolgreich bereitgestellt wurde.

.....

Der AD-Administratorbenutzer kann nicht auf den Bastion Host zugreifen, nachdem der SSH-Zugriff aktiviert wurde

Überprüfen Sie, ob der AD-Benutzer für den Bastion Host sichtbar ist, indem Sie den Befehl `id username` auf der Bastion Host-Instanz ausführen. Wenn der Befehl die UID/GID des entsprechenden AD-Benutzers nicht zurückgeben kann, überprüfen Sie die Bastion Host-Protokolle unter der `/environment-name/bastion-host` CloudWatch Protokollgruppe und suchen Sie nach Fehlern beim Starten des SSSD-Dienstes. Wenn die Bastion-Host-Protokolle keinen Fehler enthalten, überprüfen Sie den SSSD-Dienststatus mithilfe des Befehls `sudo systemctl status sssd` auf der Bastion-Host-Instanz sowie den SSSD-Dienstprotokollen unter dem Verzeichnis `/var/log/sss/`

.....

Mein vom externen RES-Ressourcenstapel bereitgestelltes Active Directory anzeigen und verwalten

Wenn Ihr AWS verwaltetes Active Directory durch einen externen RES-Ressourcenstapel bereitgestellt wird, sollte unter Ihrem AWS Konto eine Instanz vorhanden sein, deren Name mit `AdDomainWindowsNode-external-resource-stack-name-WindowsManagementHost` bereitgestellt beginnt und die für den Zugriff auf und die Verwaltung von Active Directory verwendet werden kann. Sie können die Instance über Fleet Manager in der EC2-Konsole mit den folgenden Anmeldeinformationen anmelden:

- **Nutzername:** Admin
- **Passwort:** AdminPassword Parameter, der bei der Bereitstellung des externen Ressourcenstapels bereitgestellt wurde

Informationen zur Verwaltung Ihres AWS verwaltetes Active Directories finden Sie [unter Benutzer und Gruppen mit einer Amazon EC2 EC2-Instance verwalten](#) im AWS Directory Service Administration Guide.

.....

Bekannte Probleme

- [Bekannte Probleme 2024.x](#)
 - [\(2024.12 und 2024.12.01\) Regex-Fehler bei der Registrierung eines neuen Cognito-Benutzers](#)

- [\(2024.12.01 und früher\) Ungültiger Fehler beim Herstellen einer Verbindung zu VDI über eine benutzerdefinierte Domäne](#)
- [\(2024.12 und 2024.12.01\) Active Directory-Benutzer können keine SSH-Verbindung zu Bastion Host herstellen](#)
- [\(2024.10\) Der auto VDI-Stopp für RES-Umgebungen, die in isolierten Umgebungen eingesetzt werden, ist defekt VPCs](#)
- [\(2024.10 und früher\) Fehler beim Starten von VDI für grafisch erweiterte Instance-Typen](#)
- [\(2024.08\) Vorbereitung eines Infrastruktur-AMI-Fehlers](#)
- [\(2024.08\) Virtuelle Desktops können den read/write Amazon S3 S3-Bucket mit Root-Bucket-ARN und benutzerdefiniertem Präfix nicht mounten](#)
- [\(2024.06\) Snapshot anwenden schlägt fehl, wenn der AD-Gruppenname Leerzeichen enthält](#)
- [\(2024.06 und früher\) Gruppenmitglieder wurden während der AD-Synchronisierung nicht mit RES synchronisiert](#)
- [\(2024.06 und früher\) CVE-2024-6387, Regre, Sicherheitslücke in und Ubuntu SSHion RHEL9 VDI](#)
- [\(2024.04-2024.04.02\) Die angegebene IAM-Berechtigungs-grenze ist nicht an die Rolle der VDI-Instanzen gebunden](#)
- [\(2024.04.02 und früher\) Windows NVIDIA-Instanzen in ap-southeast-2 \(Sydney\) können nicht gestartet werden](#)
- [\(2024.04 und 2024.04.01\) Fehler beim Löschen von RES in GovCloud](#)
- [\(2024.04 - 2024.04.02\) Der virtuelle Linux-Desktop bleibt beim Neustart möglicherweise im Status „RESUMING“ hängen](#)
- [\(2024.04.02 und früher\) Fehler beim Synchronisieren von AD-Benutzern, deren SAMAccount Namensattribut Großbuchstaben oder Sonderzeichen enthält](#)
- [\(2024.04.02 und früher\) Der private Schlüssel für den Zugriff auf den Bastion-Host ist ungültig](#)

Bekannte Probleme 2024.x

.....

(2024.12 und 2024.12.01) Regex-Fehler bei der Registrierung eines neuen Cognito-Benutzers

Beschreibung des Fehlers

Wenn Sie versuchen, AWS Cognito-Benutzer über das Webportal zu registrieren, deren E-Mail-Präfixe enthalten „_“, dies führt beispielsweise zu einem Fehler `<firstname>.<lastname>@<company>.com`, der besagt, dass der Cognito-Benutzername nicht dem definierten Regex-Muster entspricht.

⊗ Invalid parameters: Username doesn't match the regex pattern `^[a-z][-a-z0-9_]{0,31}$`. Username may only contain lower case ASCII letters (a-z), numbers (0-9), and the following special characters: underscore (`_`), and hyphen (`-`). The maximum length of username is 32.

Dieser Fehler wird dadurch verursacht, dass RES automatisch Benutzernamen aus dem E-Mail-Präfix des Benutzers generiert. Benutzernamen mit „_“ sind jedoch VDI's in bestimmten Linux-Distributionen, die von RES unterstützt werden, keine gültigen Benutzer. Mit diesem Fix wird bei der Generierung eines Benutzernamens jedes „_“ im E-Mail-Präfix entfernt, sodass der Benutzername unter RES Linux gültig ist. VDI's

Betroffene Versionen

RES-Versionen 2024.12 und 2024.12.01

Schadensbegrenzung

1. Führen Sie die folgenden Befehle zum Herunterladen `patch.py` und `cognito_sign_up_email_fix.patch` für Version 2024.12 oder `cognito_sign_up_email_fix.patch` für Version 2024.12.01 aus und `<output-directory>` ersetzen Sie sie durch das Verzeichnis, in das Sie das Patch-Skript und die Patch-Datei herunterladen möchten, und `<environment-name>` durch den Namen Ihrer RES-Umgebung:
 - a. Der Patch gilt für RES 2024.12 und 2024.12.01.
 - b. [Das Patch-Skript erfordert AWS CLI v2, Python 3.9.16 oder höher und Boto3.](#)
 - c. Konfigurieren Sie die AWS CLI für das Konto und die Region, in der RES bereitgestellt wird, und stellen Sie sicher, dass Sie über S3-Berechtigungen verfügen, um in den von RES erstellten Bucket zu schreiben.

```
OUTPUT_DIRECTORY=<output-directory>
```

```
ENVIRONMENT_NAME=<environment-name>
RES_VERSION=<res-version> # either 2024.12 or 2024.12.01

mkdir -p ${OUTPUT_DIRECTORY}
curl https://research-engineering-studio-us-east-1.s3.amazonaws.com/releases/
${RES_VERSION}/patch_scripts/patch.py --output ${OUTPUT_DIRECTORY}/patch.py
curl https://research-engineering-studio-us-east-1.s3.amazonaws.com/releases/
${RES_VERSION}/patch_scripts/patches/cognito_sign_up_email_fix.patch --output
${OUTPUT_DIRECTORY}/cognito_sign_up_email_fix.patch
```

2. Navigieren Sie zu dem Verzeichnis, in das das Patch-Skript und die Patch-Datei heruntergeladen wurden. Führen Sie den folgenden Patch-Befehl aus:

```
python3 ${OUTPUT_DIRECTORY}/patch.py --environment-name ${ENVIRONMENT_NAME} --
res-version ${RES_VERSION} --module cluster-manager --patch ${OUTPUT_DIRECTORY}/
cognito_sign_up_email_fix.patch
```

3. Starten Sie die Cluster Manager-Instanz für Ihre Umgebung neu. Sie können die Instance auch über die Amazon EC2 Management Console beenden.

```
INSTANCE_ID=$(aws ec2 describe-instances \
  --filters \
  Name=tag:Name,Values=${ENVIRONMENT_NAME}-cluster-manager \
  Name=tag:res:EnvironmentName,Values=${ENVIRONMENT_NAME}\
  --query "Reservations[0].Instances[0].InstanceId" \
  --output text)

aws ec2 terminate-instances --instance-ids ${INSTANCE_ID}
```

4. Überprüfen Sie den Status der Cluster Manager-Instanz, indem Sie die Aktivität der Auto Scaling-Gruppe, beginnend mit dem Namen, überprüfen `<RES-EnvironmentName>-cluster-manager-asg`. Warten Sie, bis die neue Instanz erfolgreich gestartet wurde.

.....

(2024.12.01 und früher) Ungültiger Fehler beim Herstellen einer Verbindung zu VDI über eine benutzerdefinierte Domäne

Beschreibung des Fehlers

Wenn Sie das [Rezept für externe Ressourcen](#) und RES mit einem benutzerdefinierten Portaldomännennamen bereitstellen, CertificateRenewalNode schlägt das Aktualisieren des TLS-

Zertifikats für die VDI-Verbindung fehl und es wird folgende Fehlermeldung angezeigt: `/var/log/user-data.log`

```
{
  "type": "urn:ietf:params:acme:error:unauthorized",
  "detail": "Error finalizing order :: OCSP must-staple extension is no longer
available: see https://letsencrypt.org/2024/12/05/ending-ocsp",
  "status": 403
}
```

Daher wird beim Herstellen einer Verbindung zu Ihrem VDI im RES-Webportal ein Fehler mit der Angabe `net::ERR_CERT_DATE_INVALID` Error code: `SSL_ERROR_BAD_CERT_DOMAIN` (ChromeFireFox) oder () angezeigt.

Betroffene Versionen

2024.12.01 und früher

Schadensbegrenzung

1. Navigieren Sie zur EC2-Konsole. Wenn eine Instanz benannt ist `CertificateRenewalNode-`, beenden Sie die Instance.
2. Navigieren Sie zur Lambda-Konsole. Öffnen Sie den Quellcode der genannten `CertificateRenewalLambda-` Lambda-Funktion. Identifizieren Sie die Zeile, die mit `beginnt`, `./acme.sh --issue --dns dns_aws --ocsp-must-staple --keylength 4096` und entfernen Sie das `--ocsp-must-staple` Argument.
3. Wählen Sie Bereitstellen und warten Sie, bis die Codeänderung wirksam wird.
4. Um die Lambda-Funktion manuell auszulösen: Gehen Sie zur Registerkarte Test und wählen Sie dann Test aus. Es sind keine zusätzlichen Eingaben erforderlich. Dadurch sollte eine EC2-Zertifikatsinstanz erstellt werden, die das Zertifikat und die PrivateKey Geheimnisse in Secret Manager aktualisiert. Die Instanz wird automatisch beendet, sobald die Geheimnisse aktualisiert wurden.
5. Beenden Sie die bestehende `dcv-gateway`-Instanz: `<env-name>-vdc-gateway` und warten Sie, bis die Auto Scaling-Gruppe automatisch eine neue bereitstellt.

Einzelheiten zum Fehler

Let's Encrypt stellt die OCSP-Unterstützung 2025 ein. Ab dem 30. Januar 2025 schlagen OCSP Must-Staple-Anfragen fehl, es sei denn, das anfragende Konto hat zuvor ein Zertifikat ausgestellt,

das die OCSP Must Staple-Erweiterung enthält. [Weitere Informationen finden Sie unter https://letsencrypt.org/2024/12/05/ending-ocsp/](https://letsencrypt.org/2024/12/05/ending-ocsp/).

.....

(2024.12 und 2024.12.01) Active Directory-Benutzer können keine SSH-Verbindung zu Bastion Host herstellen

Beschreibung des Fehlers

Active Directory-Benutzer erhalten die Fehlermeldung „Zugriff verweigert“, wenn sie eine Verbindung zum Bastion Host herstellen, indem sie den Anweisungen des RES-Webportals folgen.

Die Python-Anwendung, die auf dem Bastion-Host ausgeführt wird, kann den SSSD-Dienst aufgrund einer fehlenden Umgebungsvariablen nicht starten. Aus diesem Grund sind AD-Benutzer dem Betriebssystem unbekannt und können sich nicht anmelden.

Betroffene Versionen

2024.12 und 2024.12.01

Schadensbegrenzung

1. Stellen Sie von der EC2-Konsole aus eine Connect zur Bastion Host-Instance her.
2. Bearbeiten `/etc/environment` und `environment_name=<res-environment-name>` als neue Zeile unter `IDEA_CLUSTER_NAME` hinzufügen.
3. Führen Sie die folgenden Befehle auf der Instanz aus:

```
source /etc/environment
sudo service supervisord restart
sudo systemctl restart supervisord
```

4. Versuchen Sie erneut, eine Verbindung zum Bastion Host herzustellen, indem Sie den Anweisungen im RES-Webportal folgen.

.....

(2024.10) Der auto VDI-Stopp für RES-Umgebungen, die in isolierten Umgebungen eingesetzt werden, ist defekt VPCs

Beschreibung des Fehlers

Mit der RES-Version 2024.10 wurde der auto VDI-Stopp für Geräte hinzugefügt VDI's , die sich für einen bestimmten Zeitraum im Leerlauf befinden. Diese Einstellung kann unter Desktop-Einstellungen → Server → Sitzung konfiguriert werden.

VDI Auto Stop wird derzeit nicht für isolierte VPCs RES-Umgebungen unterstützt.

Betroffene Versionen

2024.10

Schadensbegrenzung

Wir arbeiten derzeit an einem Fix, der in einer future Version enthalten sein wird. In isolierten RES-Umgebungen ist es jedoch immer noch möglich, manuell zu stoppen VDI's VPCs.

.....

(2024.10 und früher) Fehler beim Starten von VDI für grafisch erweiterte Instance-Typen

Beschreibung des Fehlers

Wenn ein Amazon Linux 2-x86_64-, RHEL 8-x86_64- oder RHEL 9 x86_64-VDI auf einem grafisch erweiterten Instance-Typ (g4, g5) gestartet wird, bleibt die Instance im Bereitstellungsstatus hängen. Das bedeutet, dass die Instance niemals den Status „Bereit“ erreicht und für eine Verbindung verfügbar sein wird.

Das passiert, weil der X-Server die Instanzen nicht richtig instanziiert. Nachdem Sie diesen Patch installiert haben, empfehlen wir Ihnen außerdem, die Größe des Root-Volumes Ihrer Software-Stacks für Grafikinstanzen auf 50 GB zu erhöhen, um sicherzustellen, dass ausreichend Speicherplatz für die Installation aller Abhängigkeiten vorhanden ist.

Betroffene Versionen

Alle RES-Versionen 2024.10 oder früher.

Schadensbegrenzung

1. Laden Sie [patch.py](#) und [graphic_enhanced_instance_types_fix.patch](#) herunter, indem Sie sie im folgenden Befehl durch das Verzeichnis <output-directory> ersetzen, in das Sie das Patch-Skript und die Patch-Datei herunterladen möchten, und durch den Namen Ihrer RES-Umgebung: <environment-name>

- a. Der Patch gilt nur für RES 2024.10.
- b. Das Patch-Skript erfordert AWS CLI v2, Python 3.9.16 oder höher und Boto3.
- c. Konfigurieren Sie die AWS CLI für das Konto und die Region, in der RES bereitgestellt wird, und stellen Sie sicher, dass Sie über S3-Berechtigungen verfügen, um in den von RES erstellten Bucket zu schreiben.

```
OUTPUT_DIRECTORY=<output-directory>
ENVIRONMENT_NAME=<environment-name>
```

```
mkdir -p ${OUTPUT_DIRECTORY}
curl https://research-engineering-studio-us-east-1.s3.amazonaws.com/
releases/2024.10/patch_scripts/patch.py --output ${OUTPUT_DIRECTORY}/patch.py
curl https://research-engineering-studio-us-east-1.s3.amazonaws.com/
releases/2024.10/patch_scripts/patches/graphic_enhanced_instance_types_fix.patch --
output ${OUTPUT_DIRECTORY}/graphic_enhanced_instance_types_fix.patch
```

2. Navigieren Sie zu dem Verzeichnis, in das das Patch-Skript und die Patch-Datei heruntergeladen wurden. Führen Sie den folgenden Patch-Befehl aus:

```
python3 ${OUTPUT_DIRECTORY}/patch.py --environment-name ${ENVIRONMENT_NAME} --res-
version 2024.10 --module virtual-desktop-controller --patch ${OUTPUT_DIRECTORY}/
graphic_enhanced_instance_types_fix.patch
```

3. Um die Virtual Desktop Controller (vdc-controller) -Instanz für Ihre Umgebung zu beenden, führen Sie die folgenden Befehle aus und ersetzen Sie dabei den Namen Ihrer RES-Umgebung an der angegebenen Stelle.

```
INSTANCE_ID=$(aws ec2 describe-instances \
  --filters \
  Name=tag:Name,Values=${ENVIRONMENT_NAME}-vdc-controller \
  Name=tag:res:EnvironmentName,Values=${ENVIRONMENT_NAME}\
  --query "Reservations[0].Instances[0].InstanceId" \
  --output text)

aws ec2 terminate-instances --instance-ids ${INSTANCE_ID}
```

4. Starten Sie eine neue Instanz, nachdem die Zielgruppe, die mit dem Namen beginnt, wieder gesund <RES-EnvironmentName>-vdc-ext ist. Wir empfehlen, dass alle neuen Software-Stacks, die Sie für Grafik-Instances registrieren, über mindestens 50 GB Speicherplatz verfügen.

.....

(2024.08) Vorbereitung eines Infrastruktur-AMI-Fehlers

Beschreibung des Fehlers

Wenn Sie AMIs mit EC2 Image Builder gemäß den Anweisungen in der [Dokumentation zu den Voraussetzungen](#) vorbereiten, schlägt der Erstellungsprozess mit der folgenden Fehlermeldung fehl:

```
CmdExecution: [ERROR] Command execution has resulted in an error
```

Dies ist auf Fehler in der Abhängigkeitsdatei zurückzuführen, die in der Dokumentation enthalten ist.

Betroffene Versionen

2024.08

Schadensbegrenzung

Erstellen Sie neue EC2 Image Builder Builder-Ressourcen:

(Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie sich noch nie auf RES-Instanzen AMIs vorbereitet haben)

1. Laden Sie die aktualisierte [res-installation-scripts.tar.gz-Datei](#) herunter.
2. Folgen Sie den Schritten, die auf der Seite [Voraussetzungen](#) unter Amazon Machine Images vorbereitet (AMIs) aufgeführt sind.

Wiederverwendung früherer EC2 Image Builder Builder-Ressourcen:

(Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie sich auf RES-Instanzen AMIs vorbereitet haben)

1. Laden Sie die aktualisierte [res-installation-scripts.tar.gz-Datei](#) herunter.
2. Navigieren Sie zu EC2 Image Builder → Komponenten → Klicken Sie auf die Komponente, die für die Vorbereitung von RES AMIs erstellt wurde.
3. Notieren Sie sich den S3-Speicherort, der unter Inhalt → Schritt „RESInstallSkripts herunterladen“ → „Eingaben“ → „Quelle“ aufgeführt ist.
4. Der oben angegebene S3-Speicherort enthält die Abhängigkeitsdatei, die zuvor verwendet wurde. Ersetzen Sie diese Datei durch die Datei, die Sie im ersten Schritt heruntergeladen haben.

.....

(2024.08) Virtuelle Desktops können den read/write Amazon S3 S3-Bucket mit Root-Bucket-ARN und benutzerdefiniertem Präfix nicht mounten

Beschreibung des Fehlers

Research and Engineering Studio 2024.08 kann read/write S3-Buckets nicht auf einer VDI-Instanz (Virtual Desktop Infrastructure) mounten, wenn ein Root-Bucket-ARN (d. h. `arn:aws:s3:::example-bucket`) und ein benutzerdefiniertes Präfix (Projektname oder Projektname und Benutzername) verwendet werden.

Zu den Bucket-Konfigurationen, die von diesem Problem nicht betroffen sind, gehören:

- Buckets mit Schreibschutz
- Buckets mit einem Präfix als Teil des Bucket-ARN (d. h. `arn:aws:s3:::example-bucket/example-folder-prefix`) und einem benutzerdefinierten Präfix (Projektname oder Projektname und Benutzername) lesen/schreiben
- Buckets mit einem Root-Bucket-ARN lesen/schreiben, aber ohne benutzerdefiniertes Präfix

Nachdem Sie eine VDI-Instanz bereitgestellt haben, wird der Bucket im angegebenen Mount-Verzeichnis für diesen S3-Bucket nicht gemountet. Das Mount-Verzeichnis auf dem VDI wird zwar vorhanden sein, das Verzeichnis ist jedoch leer und enthält nicht den aktuellen Inhalt des Buckets. Wenn Sie mit dem Terminal eine Datei in das Verzeichnis schreiben, `Permission denied, unable to write a file` wird der Fehler ausgelöst und der Dateiinhalt wird nicht in den entsprechenden S3-Bucket hochgeladen.

Betroffene Versionen

2024.08

Schadensbegrenzung

1. Um das Patch-Skript und die Patch-Datei (`patch.pyunds3_mount_custom_prefix_fix.patch`) herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus und `<output-directory>` ersetzen Sie ihn durch das Verzeichnis, in das Sie das Patch-Skript und die Patch-Datei herunterladen möchten, sowie `<environment-name>` durch den Namen Ihrer RES-Umgebung:
 - a. Der Patch gilt nur für RES 2024.08.

- b. [Das Patch-Skript erfordert AWS CLI v2, Python 3.9.16 oder höher und Boto3.](#)
- c. Konfigurieren Sie die AWS CLI für das Konto und die Region, in der RES bereitgestellt wird, und stellen Sie sicher, dass Sie über Amazon S3 S3-Berechtigungen verfügen, um in den von RES erstellten Bucket zu schreiben.

```
OUTPUT_DIRECTORY=<output-directory>
ENVIRONMENT_NAME=<environment-name>
```

```
mkdir -p ${OUTPUT_DIRECTORY}
curl https://research-engineering-studio-us-east-1.s3.amazonaws.com/
releases/2024.08/patch_scripts/patch.py --output ${OUTPUT_DIRECTORY}/patch.py
curl https://research-engineering-studio-us-east-1.s3.amazonaws.com/
releases/2024.08/patch_scripts/patches/s3_mount_custom_prefix_fix.patch --output
${OUTPUT_DIRECTORY}/s3_mount_custom_prefix_fix.patch
```

2. Navigieren Sie zu dem Verzeichnis, in das das Patch-Skript und die Patch-Datei heruntergeladen wurden. Führen Sie den folgenden Patch-Befehl aus:

```
python3 ${OUTPUT_DIRECTORY}/patch.py --environment-name ${ENVIRONMENT_NAME} --res-
version 2024.08 --module virtual-desktop-controller --patch ${OUTPUT_DIRECTORY}/
s3_mount_custom_prefix_fix.patch
```

3. Führen Sie die folgenden Befehle aus, um die Virtual Desktop Controller (vdc-controller) -Instanz für Ihre Umgebung zu beenden. (Sie haben die ENVIRONMENT_NAME Variable bereits im ersten Schritt auf den Namen Ihrer RES-Umgebung gesetzt.)

```
INSTANCE_ID=$(aws ec2 describe-instances \
  --filters \
  Name=tag:Name,Values=${ENVIRONMENT_NAME}-vdc-controller \
  Name=tag:res:EnvironmentName,Values=${ENVIRONMENT_NAME} \
  --query "Reservations[0].Instances[0].InstanceId" \
  --output text)

aws ec2 terminate-instances --instance-ids ${INSTANCE_ID}
```

Note

Stellen Sie bei privaten VPC-Setups sicher, dass Sie für die <RES-EnvironmentName>-vdc-custom-credential-broker-lambda Funktion das

Environment variable mit dem Namen `AWS_STS_REGIONAL_ENDPOINTS` und dem Wert von hinzufügen, falls Sie dies noch nicht getan haben. `regional` Weitere Informationen finden Sie unter [Voraussetzungen für Amazon S3 S3-Buckets für isolierte VPC-Bereitstellungen](#).

4. Sobald die Zielgruppe, die mit dem Namen beginnt, gesund `<RES-EnvironmentName>-vdc-ext` ist, muss eine neue VDI gestartet werden, bei der die read/write S3-Buckets mit Root-Bucket-ARN und benutzerdefiniertem Präfix korrekt gemountet werden.

.....

(2024.06) Snapshot anwenden schlägt fehl, wenn der AD-Gruppenname Leerzeichen enthält

Problem

RES 2024.06 kann keine Snapshots aus früheren Versionen anwenden, wenn die Namen der AD-Gruppen Leerzeichen enthalten.

Die CloudWatch Cluster-Manager-Protokolle (unter der `/<environment-name>/cluster-manager` Protokollgruppe) werden während der AD-Synchronisierung den folgenden Fehler enthalten:

```
[apply-snapshot] authz.role-assignments/<Group name with spaces>:group#<projectID>:project FAILED_APPLY because: [INVALID_PARAMS] Actor key doesn't match the regex pattern ^[a-zA-Z0-9_.-]{1,20}:(user|group)$
```

Der Fehler ist darauf zurückzuführen, dass RES nur Gruppennamen akzeptiert, die die folgenden Anforderungen erfüllen:

- Er kann nur ASCII-Kleinbuchstaben und -großbuchstaben, Ziffern, Bindestriche (-), Punkte (.) und Unterstriche (_) enthalten
- Ein Bindestrich (-) ist als erstes Zeichen nicht zulässig
- Er darf keine Leerzeichen enthalten.

Betroffene Versionen

2024.06

Schadensbegrenzung

1. Um das Patch-Skript und die Patch-Datei ([patch.py](#) und [groupname_regex.patch](#)) herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus und `<output-directory>` ersetzen Sie ihn durch das Verzeichnis, in dem Sie die Dateien ablegen möchten, und `<environment-name>` durch den Namen Ihrer RES-Umgebung:
 - a. Der Patch gilt nur für RES 2024.06
 - b. [Das Patch-Skript erfordert AWS CLI v2, Python 3.9.16 oder höher und Boto3.](#)
 - c. Konfigurieren Sie die AWS CLI für das Konto und die Region, in der RES bereitgestellt wird, und stellen Sie sicher, dass Sie über S3-Berechtigungen verfügen, um in den von RES erstellten Bucket zu schreiben:

```
OUTPUT_DIRECTORY=<output-directory>
ENVIRONMENT_NAME=<environment-name>

mkdir -p ${OUTPUT_DIRECTORY}
curl https://research-engineering-studio-us-east-1.s3.amazonaws.com/
releases/2024.06/patch_scripts/patch.py --output ${OUTPUT_DIRECTORY}/patch.py
curl https://research-engineering-studio-us-east-1.s3.amazonaws.com/
releases/2024.06/patch_scripts/patches/groupname_regex.patch --output
${OUTPUT_DIRECTORY}/groupname_regex.patch
```

2. Navigieren Sie zu dem Verzeichnis, in das das Patch-Skript und die Patch-Datei heruntergeladen wurden. Führen Sie den folgenden Patch-Befehl aus:

```
python3 patch.py --environment-name ${ENVIRONMENT_NAME} --res-version 2024.06 --
module cluster-manager --patch ${OUTPUT_DIRECTORY}/groupname_regex.patch
```

3. Um die Cluster Manager-Instance für Ihre Umgebung neu zu starten, führen Sie die folgenden Befehle aus: Sie können die Instance auch über die Amazon EC2 Management Console beenden.

```
INSTANCE_ID=$(aws ec2 describe-instances \
  --filters \
  Name=tag:Name,Values=${ENVIRONMENT_NAME}-cluster-manager \
  Name=tag:res:EnvironmentName,Values=${ENVIRONMENT_NAME} \
  --query "Reservations[0].Instances[0].InstanceId" \
  --output text)
```

```
aws ec2 terminate-instances --instance-ids ${INSTANCE_ID}
```

Note

Der Patch ermöglicht es AD-Gruppennamen, ASCII-Klein- und Großbuchstaben, Ziffern, Bindestriche (-), Punkte (.), Unterstriche (_) und Leerzeichen mit einer Gesamtlänge zwischen 1 und 30 (einschließlich) zu enthalten.

.....

(2024.06 und früher) Gruppenmitglieder wurden während der AD-Synchronisierung nicht mit RES synchronisiert

Beschreibung des Fehlers

Gruppenmitglieder werden nicht richtig mit RES synchronisiert, wenn sich die GroupOU von der UserOU unterscheidet.

RES erstellt einen Ldapsearch-Filter, wenn versucht wird, Benutzer aus einer AD-Gruppe zu synchronisieren. Der aktuelle Filter verwendet fälschlicherweise den UserOU-Parameter anstelle des GroupOU-Parameters. Das Ergebnis ist, dass die Suche keine Benutzer zurückgibt. Dieses Verhalten tritt nur in Fällen auf, in denen sich UserSOU und GroupOU unterscheiden.

Betroffene Versionen

Alle RES-Versionen 2024.06 oder früher

Schadensbegrenzung

Gehen Sie wie folgt vor, um das Problem zu lösen:

1. Um das Skript patch.py und die Datei group_member_sync_bug_fix.patch herunterzuladen, führen Sie die folgenden Befehle aus. <output-directory> Ersetzen Sie dabei das lokale Verzeichnis, in das Sie die Dateien herunterladen möchten, und <res_version> durch die RES-Version, die Sie patchen möchten:

Note

- [Das Patch-Skript erfordert AWS CLI v2, Python 3.9.16 oder höher und Boto3.](#)

- Konfigurieren Sie die AWS CLI für das Konto und die Region, in der RES bereitgestellt wird, und stellen Sie sicher, dass Sie über S3-Berechtigungen verfügen, um in den von RES erstellten Bucket zu schreiben.
- Der Patch unterstützt nur die RES-Versionen 2024.04.02 und 2024.06. Wenn Sie 2024.04 oder 2024.04.01 verwenden, können Sie die unter aufgeführten Schritte ausführen, um Ihre Umgebung zunächst auf 2024.04.02 [Kleinere Versionsupdates](#) zu aktualisieren, bevor Sie den Patch anwenden.
- RES-Version: RES 2024.04.02

[Link zum Herunterladen des Patches:
2024.04.02_group_member_sync_bug_fix.patch](#)

- RES-Version: RES 2024.06

[Link zum Herunterladen des Patches: 2024.06_group_member_sync_bug_fix.patch](#)

```
OUTPUT_DIRECTORY=<output-directory>
RES_VERSION=<res_version>
mkdir -p ${OUTPUT_DIRECTORY}

curl https://research-engineering-studio-us-east-1.s3.amazonaws.com/releases/
${RES_VERSION}/patch_scripts/patch.py --output ${OUTPUT_DIRECTORY}/patch.py

curl https://research-engineering-studio-us-east-1.s3.amazonaws.com/releases/
${RES_VERSION}/patch_scripts/patches/${RES_VERSION}_group_member_sync_bug_fix.patch
--output ${OUTPUT_DIRECTORY}/${RES_VERSION}_group_member_sync_bug_fix.patch
```

2. Navigieren Sie zu dem Verzeichnis, in das das Patch-Skript und die Patch-Datei heruntergeladen wurden. Führen Sie den folgenden Patch-Befehl aus und <environment-name> ersetzen Sie ihn durch den Namen Ihrer RES-Umgebung:

```
cd ${OUTPUT_DIRECTORY}
ENVIRONMENT_NAME=<environment-name>

python3 patch.py --environment-name ${ENVIRONMENT_NAME} --res-
version ${RES_VERSION} --module cluster-manager --patch $PWD/
${RES_VERSION}_group_member_sync_bug_fix.patch
```

3. Führen Sie die folgenden Befehle aus, um die Cluster-Manager-Instanz für Ihre Umgebung neu zu starten:

```
INSTANCE_ID=$(aws ec2 describe-instances \
  --filters \
  Name=tag:Name,Values=${ENVIRONMENT_NAME}-cluster-manager \
  Name=tag:res:EnvironmentName,Values=${ENVIRONMENT_NAME} \
  --query "Reservations[0].Instances[0].InstanceId" \
  --output text)

aws ec2 terminate-instances --instance-ids ${INSTANCE_ID}
```

.....

(2024.06 und früher) CVE-2024-6387, Regre, Sicherheitslücke in und Ubuntu SSHion RHEL9 VDIs

Beschreibung des Fehlers

[CVE-2024-6387](#), genannt RegreSSHion, wurde im OpenSSH-Server identifiziert. Diese Sicherheitsanfälligkeit ermöglicht es nicht authentifizierten Angreifern, beliebigen Code auf dem Zielsystem auszuführen, was ein ernstes Risiko für Systeme darstellt, die OpenSSH für sichere Kommunikation verwenden.

Für RES besteht die Standardkonfiguration darin, über den Bastion-Host SSH auf virtuelle Desktops zuzugreifen, und der Bastion-Host ist von dieser Sicherheitsanfälligkeit nicht betroffen. Das Standard-AMI (Amazon Machine Image), für das wir bereitstellen, RHEL9 und Ubuntu2024 VDIs (Virtual Desktop Infrastructure) in ALLEN RES-Versionen verwenden jedoch eine OpenSSH-Version, die anfällig für Sicherheitsbedrohungen ist.

Das bedeutet, dass Existing RHEL9 und Ubuntu2024 ausnutzbar sein VDIs könnten, der Angreifer jedoch Zugriff auf den Bastion-Host benötigen würde.

[Weitere Informationen zu dem Problem finden Sie hier.](#)

Betroffene Versionen

Alle RES-Versionen 2024.06 oder früher.

Schadensbegrenzung

RHEL9 Sowohl Ubuntu als auch Ubuntu haben Patches für OpenSSH veröffentlicht, die die Sicherheitslücke beheben. Diese können mit dem jeweiligen Paketmanager der Plattform abgerufen werden.

Wenn Sie bereits ein vorhandenes RHEL9 oder ein vorhandenes Ubuntu haben VDIs, empfehlen wir Ihnen, die nachfolgenden VDIs Anweisungen für PATCH EXISTING zu befolgen. Um Future zu patchen VDIs, empfehlen wir, die VDIs Anweisungen von PATCH FUTURE zu befolgen. Diese Anweisungen beschreiben, wie Sie ein Skript ausführen, um das Plattform-Update auf Ihrem Computer anzuwenden VDIs.

PATCH VORHANDEN VDIs

1. Führen Sie den folgenden Befehl aus, der alle vorhandenen Ubuntu-Dateien patcht und RHEL9 VDIs:
 - a. Das Patch-Skript benötigt [AWS CLI v2](#).
 - b. Konfigurieren Sie die AWS CLI für das Konto und die Region, in der RES bereitgestellt wird, und stellen Sie sicher, dass Sie über AWS Systems Manager Manager-Berechtigungen zum Senden eines Systems Manager Manager-Ausführungsbefehls verfügen.

```
aws ssm send-command \  
  --document-name "AWS-RunRemoteScript" \  
  --targets "Key=tag:res:NodeType,Values=virtual-desktop-dcv-host" \  
  --parameters '{"sourceType":["S3"],"sourceInfo":[{"path\":"https://  
research-engineering-studio-us-east-1.s3.amazonaws.com/releases/2024.06/  
patch_scripts/scripts/patch_openssh.sh\"}], "commandLine":["bash  
patch_openssh.sh"]}'
```

2. Sie können auf der [Seite „Befehl ausführen“ überprüfen, ob das Skript erfolgreich ausgeführt](#) wurde. Klicken Sie auf die Registerkarte Befehlsverlauf, wählen Sie die neueste Befehls-ID aus und überprüfen Sie, ob alle Instanzen eine SUCCESS-Meldung IDs haben.

PATCHEN SIE DIE ZUKUNFT VDIs

1. Um das Patch-Skript und die Patch-Datei ([patch.py](#) und [update_openssh.patch](#)) herunterzuladen, führen Sie die folgenden Befehle aus und <output-directory> ersetzen Sie sie durch das Verzeichnis, in das Sie die Dateien herunterladen möchten, und durch den Namen Ihrer <environment-name> RES-Umgebung:

Note

- Der Patch gilt nur für RES 2024.06.
- [Das Patch-Skript erfordert AWS CLI \(v2\), Python 3.9.16 oder höher und Boto3.](#)
- Konfigurieren Sie Ihre Kopie der AWS CLI für das Konto und die Region, in der RES bereitgestellt wird, und stellen Sie sicher, dass Sie über S3-Berechtigungen verfügen, um in den von RES erstellten Bucket zu schreiben.

```
OUTPUT_DIRECTORY=<output-directory>  
ENVIRONMENT_NAME=<environment-name>
```

```
curl https://research-engineering-studio-us-east-1.s3.amazonaws.com/  
releases/2024.06/patch_scripts/patch.py --output ${OUTPUT_DIRECTORY}/patch.py
```

```
curl https://research-engineering-studio-us-east-1.s3.amazonaws.com/  
releases/2024.06/patch_scripts/patches/update_openssh.patch --output  
${OUTPUT_DIRECTORY}/update_openssh.patch
```

2. Führen Sie den folgenden Patch-Befehl aus:

```
python3 ${OUTPUT_DIRECTORY}/patch.py --environment-name ${ENVIRONMENT_NAME} --res-  
version 2024.06 --module virtual-desktop-controller --patch ${OUTPUT_DIRECTORY}/  
update_openssh.patch
```

3. Starten Sie die VDC Controller-Instanz für Ihre Umgebung mit den folgenden Befehlen neu:

```
INSTANCE_ID=$(aws ec2 describe-instances \  
  --filters \  
    Name=tag:Name,Values=${ENVIRONMENT_NAME}-vdc-controller \  
    Name=tag:res:EnvironmentName,Values=${ENVIRONMENT_NAME}\  
  --query "Reservations[0].Instances[0].InstanceId" \  
  --output text)  
  
aws ec2 terminate-instances --instance-ids ${INSTANCE_ID}
```

⚠ Important

Das Patchen von Future VDIs wird nur in den RES-Versionen 2024.06 und höher unterstützt. Um future VDIs in RES-Umgebungen mit Versionen vor 2024.06 zu patchen, aktualisieren Sie zunächst die RES-Umgebung auf 2024.06, indem Sie die Anweisungen unter verwenden: [Aktualisierungen der Hauptversionen](#)

.....

(2024.04-2024.04.02) Die angegebene IAM-Berechtigungsrolle ist nicht an die Rolle der VDI-Instanzen gebunden

Das Problem

Virtuelle Desktop-Sitzungen erben die Konfiguration der Berechtigungsrollen ihres Projekts nicht ordnungsgemäß. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die durch den Parameter IAMPermission Grenze definierte Berechtigungsrolle einem Projekt bei der Erstellung dieses Projekts nicht ordnungsgemäß zugewiesen wurde.

Betroffene Versionen

2024.04 - 2024.04.02

Schadensbegrenzung

Gehen Sie wie folgt vor, VDIs um die einem Projekt zugewiesene Rechterolle ordnungsgemäß zu vererben:

1. Um das Patch-Skript und die Patch-Datei ([patch.py](#) und [vdi_host_role_permission_boundary.patch](#)) herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus und ersetzen Sie ihn durch das lokale Verzeichnis, in dem Sie die Dateien ablegen möchten: `<output-directory>`
 - a. Der Patch gilt nur für RES 2024.04.02. Wenn Sie Version 2024.04 oder 2024.04.01 verwenden, können Sie die [im öffentlichen Dokument für kleinere Versionsupdates aufgeführten Schritte](#) befolgen, um Ihre Umgebung auf 2024.04.02 zu aktualisieren.
 - b. [Das Patch-Skript erfordert AWS CLI \(v2\), Python 3.9.16 oder höher und Boto3.](#)

- c. Konfigurieren Sie die AWS CLI für das Konto und die Region, in der RES bereitgestellt wird, und stellen Sie sicher, dass Sie über S3-Berechtigungen verfügen, um in den von RES erstellten Bucket zu schreiben.

```
OUTPUT_DIRECTORY=<output-directory>
```

```
curl https://research-engineering-studio-us-east-1.s3.amazonaws.com/
releases/2024.04.02/patch_scripts/patch.py --output ${OUTPUT_DIRECTORY}/patch.py
```

```
curl https://research-engineering-studio-us-east-1.s3.amazonaws.com/
releases/2024.04.02/patch_scripts/patches/vdi_host_role_permission_boundary.patch
--output ${OUTPUT_DIRECTORY}/vdi_host_role_permission_boundary.patch
```

2. Navigieren Sie zu dem Verzeichnis, in das das Patch-Skript und die Patch-Datei heruntergeladen wurden. Führen Sie den folgenden Patch-Befehl aus und <environment-name> ersetzen Sie ihn durch den Namen Ihrer RES-Umgebung:

```
python3 patch.py --environment-name <environment-name> --res-version 2024.04.02 --
module cluster-manager --patch vdi_host_role_permission_boundary.patch
```

3. Starten Sie die Cluster-Manager-Instanz in Ihrer Umgebung neu, indem Sie diesen Befehl ausführen und ihn durch den Namen Ihrer RES-Umgebung <environment-name> ersetzen. Sie können die Instance auch über die Amazon EC2 Management Console beenden.

```
ENVIRONMENT_NAME=<environment-name>
```

```
INSTANCE_ID=$(aws ec2 describe-instances \
  --filters \
  Name=tag:Name,Values=${ENVIRONMENT_NAME}-cluster-manager \
  Name=tag:res:EnvironmentName,Values=${ENVIRONMENT_NAME} \
  --query "Reservations[0].Instances[0].InstanceId" \
  --output text)
```

```
aws ec2 terminate-instances --instance-ids ${INSTANCE_ID}
```

.....

(2024.04.02 und früher) Windows NVIDIA-Instanzen in ap-southeast-2 (Sydney) können nicht gestartet werden

Das Problem

Amazon Machine Images (AMIs) werden verwendet, um virtuelle Desktops (VDIs) in RES mit bestimmten Konfigurationen einzurichten. Jedem AMI ist eine ID zugeordnet, die sich je nach Region unterscheidet. Die in RES zum Starten von Windows Nvidia-Instances in ap-southeast-2 (Sydney) konfigurierte AMI-ID ist derzeit falsch.

Die AMI-ID `ami-0e190f8939a996caf` für diese Art von Instanzkonfiguration ist in ap-southeast-2 (Sydney) falsch aufgeführt. Stattdessen `ami-027cf6e71e2e442f4` sollte die AMI-ID verwendet werden.

Benutzer erhalten die folgende Fehlermeldung, wenn sie versuchen, eine Instance mit dem `ami-0e190f8939a996caf` Standard-AMI zu starten.

```
An error occurred (InvalidAMIID.NotFound) when calling the RunInstances operation: The image id '[ami-0e190f8939a996caf]' does not exist
```

Schritte zur Reproduktion des Fehlers, einschließlich einer Beispielkonfigurationsdatei:

- Stellen Sie RES in der ap-southeast-2 bereit.
- Starten Sie eine Instance mit dem Windows-NVidia-Standard-Softwarestack (AMI-ID `ami-0e190f8939a996caf`).

Betroffene Versionen

Alle RES-Versionen 2024.04.02 oder früher sind betroffen

Schadensbegrenzung

Die folgende Abhilfemaßnahme wurde auf der RES-Version 2024.01.01 getestet:

- Registrieren Sie einen neuen Software-Stack mit den folgenden Einstellungen
 - AMI ID: `ami-027cf6e71e2e442f4`
 - Betriebssystem: Windows
 - GPU-Hersteller: NVIDIA
 - Min. Speichergröße (GB): 30

- min. RAM (GB): 4
- Verwenden Sie diesen Software-Stack, um Windows-NVIDIA-Instanzen zu starten

(2024.04 und 2024.04.01) Fehler beim Löschen von RES in GovCloud

Das Problem

Während des RES-Löschworkflows inaktiviert `UnprotectCognitoUserPool` Lambda den Löschschutz für Cognito-Benutzerpools, die später gelöscht werden. Die Lambda-Ausführung wird von der `InstallerStateMachine` gestartet.

Aufgrund der Unterschiede in der AWS Standard-CLI-Version zwischen Commercial und GovCloud Regionen schlägt der `update_user_pool` Aufruf im Lambda in GovCloud Regionen fehl.

Kunden erhalten die folgende Fehlermeldung, wenn sie versuchen, RES in GovCloud Regionen zu löschen:

```
Parameter validation failed: Unknown parameter in input: \"DeletionProtection\n\", must be one of: UserPoolId, Policies, LambdaConfig, AutoVerifiedAttributes,\nSmsVerificationMessage, EmailVerificationMessage, EmailVerificationSubject,\nVerificationMessageTemplate, SmsAuthenticationMessage, MfaConfiguration,\nDeviceConfiguration, EmailConfiguration, SmsConfiguration, UserPoolTags,\nAdminCreateUserConfig, UserPoolAddOns, AccountRecoverySetting
```

Schritte zur Reproduktion des Fehlers:

- Stellen Sie RES in einer GovCloud Region bereit
- Löschen Sie den RES-Stack

Betroffene Versionen

RES-Versionen 2024.04 und 2024.04.01

Schadensbegrenzung

Die folgende Abhilfemaßnahme wurde auf der RES-Version 2024.04 getestet:

- Öffne das `UnprotectCognitoUserPool` Lambda

- Namenskonvention: `<env-name>-InstallerTasksUnprotectCognitoUserPool-...`
- Laufzeiteinstellungen -> Bearbeiten -> Laufzeit wählen Python 3.11 -> Speichern.
- Öffnen CloudFormation.
- RES-Stack löschen -> Retain Installer Resource DEAKTIVIERT lassen -> Löschen.

.....

(2024.04 - 2024.04.02) Der virtuelle Linux-Desktop bleibt beim Neustart möglicherweise im Status „RESUMING“ hängen

Das Problem

Virtuelle Linux-Desktops können im Status „FORTSETZEN“ hängen bleiben, wenn sie nach einem manuellen oder geplanten Stopp neu gestartet werden.

Nach dem Neustart der Instanz führt der AWS Systems Manager keine Remotebefehle aus, um eine neue DCV-Sitzung zu erstellen, und die folgende Protokollmeldung fehlt in den CloudWatch vdc-Controller-Protokollen (unter der Protokollgruppe): `/<environment-name>/vdc/controller`
CloudWatch

```
Handling message of type DCV_HOST_REBOOT_COMPLETE_EVENT
```

Betroffene Versionen

2024.04 - 2024.04.02

Schadensbegrenzung

Gehen Sie wie folgt vor, um die virtuellen Desktops wiederherzustellen, die sich im Status „RESUMING“ befinden:


1. Stellen Sie von der EC2-Konsole aus eine SSH-Verbindung zur Probleminstanz her.
2. Führen Sie die folgenden Befehle auf der Instance aus:

```
sudo su -  
/bin/bash /root/bootstrap/latest/virtual-desktop-host-linux/  
configure_post_reboot.sh  
sudo reboot
```

3. Warten Sie, bis die Instanz neu gestartet wird.

Um zu verhindern, dass bei neuen virtuellen Desktops dasselbe Problem auftritt:

1. Um das Patch-Skript und die Patch-Datei ([patch.py](#) und [vdi_stuck_in_resuming_status.patch](#)) herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus und ersetzen Sie ihn durch das Verzeichnis, in dem Sie die Dateien ablegen möchten: `<output-directory>`

 Note

- Der Patch gilt nur für RES 2024.04.02.
- [Das Patch-Skript erfordert AWS CLI v2, Python 3.9.16 oder höher und Boto3.](#)
- Konfigurieren Sie die AWS CLI für das Konto und die Region, in der RES bereitgestellt wird, und stellen Sie sicher, dass Sie über S3-Berechtigungen verfügen, um in den von RES erstellten Bucket zu schreiben.

```
OUTPUT_DIRECTORY=<output-directory>
```

```
curl https://research-engineering-studio-us-east-1.s3.amazonaws.com/
releases/2024.04.02/patch_scripts/patch.py --output ${OUTPUT_DIRECTORY}/patch.py
```

```
curl https://research-engineering-studio-us-east-1.s3.amazonaws.com/
releases/2024.04.02/patch_scripts/patches/vdi_stuck_in_resuming_status.patch --
output ${OUTPUT_DIRECTORY}/vdi_stuck_in_resuming_status.patch
```

2. Navigieren Sie zu dem Verzeichnis, in das das Patch-Skript und die Patch-Datei heruntergeladen wurden. Führen Sie den folgenden Patch-Befehl aus und `<environment-name>` ersetzen Sie ihn durch den Namen Ihrer RES-Umgebung und `<aws-region>` durch die Region, in der RES bereitgestellt wird:

```
python3 patch.py --environment-name <environment-name> --res-version 2024.04.02
--module virtual-desktop-controller --patch vdi_stuck_in_resuming_status.patch --
region <aws-region>
```

3. Um die VDC Controller-Instanz für Ihre Umgebung neu zu starten, führen Sie die folgenden Befehle aus und `<environment-name>` ersetzen Sie sie durch den Namen Ihrer RES-Umgebung:

```
ENVIRONMENT_NAME=<environment-name>
```

```
INSTANCE_ID=$(aws ec2 describe-instances \
  --filters \
  Name=tag:Name,Values=${ENVIRONMENT_NAME}-vdc-controller \
  Name=tag:res:EnvironmentName,Values=${ENVIRONMENT_NAME} \
  --query "Reservations[0].Instances[0].InstanceId" \
  --output text)

aws ec2 terminate-instances --instance-ids ${INSTANCE_ID}
```

.....

(2024.04.02 und früher) Fehler beim Synchronisieren von AD-Benutzern, deren SAMAccount Namensattribut Großbuchstaben oder Sonderzeichen enthält

Das Problem

RES kann AD-Benutzer nicht synchronisieren, nachdem SSO für mindestens zwei Stunden eingerichtet wurde (zwei AD-Synchronisierungszyklen). Die CloudWatch Cluster-Manager-Protokolle (in der /<environment-name>/cluster-manager Protokollgruppe) enthalten den folgenden Fehler bei der AD-Synchronisierung:

```
Error: [INVALID_PARAMS] Invalid params: user.username must match regex: ^(?=.{3,20}$)
(?![_.])(?!.*[_.]{2})[a-z0-9._]+(?<![_.] )$
```

Der Fehler ist darauf zurückzuführen, dass RES nur einen SAMAccount Benutzernamen akzeptiert, der die folgenden Anforderungen erfüllt:


- Er kann nur ASCII-Kleinbuchstaben, Ziffern, Punkte (.) und Unterstriche (_) enthalten.
- Ein Punkt oder Unterstrich ist als erstes oder letztes Zeichen nicht zulässig.
- Es darf nicht zwei aufeinanderfolgende Punkte oder Unterstriche enthalten (z. B..., __, ._, _.).

Betroffene Versionen

2024.04.02 und früher

Schadensbegrenzung

1. Um das Patch-Skript und die Patch-Datei ([patch.py](#) und [samaccountname_regex.patch](#)) herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus und ersetzen Sie ihn durch das Verzeichnis, in `<output-directory>` dem Sie die Dateien ablegen möchten:

 Note

- Der Patch gilt nur für RES 2024.04.02.
- [Das Patch-Skript erfordert AWS CLI v2, Python 3.9.16 oder höher und Boto3.](#)
- Konfigurieren Sie die AWS CLI für das Konto und die Region, in der RES bereitgestellt wird, und stellen Sie sicher, dass Sie über S3-Berechtigungen verfügen, um in den von RES erstellten Bucket zu schreiben.

```
OUTPUT_DIRECTORY=<output-directory>
```

```
curl https://research-engineering-studio-us-east-1.s3.amazonaws.com/  
releases/2024.04.02/patch_scripts/patch.py --output ${OUTPUT_DIRECTORY}/patch.py
```

```
curl https://research-engineering-studio-us-east-1.s3.amazonaws.com/  
releases/2024.04.02/patch_scripts/patches/samaccountname_regex.patch --output  
${OUTPUT_DIRECTORY}/samaccountname_regex.patch
```

2. Navigieren Sie zu dem Verzeichnis, in das das Patch-Skript und die Patch-Datei heruntergeladen wurden. Führen Sie den folgenden Patch-Befehl aus und `<environment-name>` ersetzen Sie ihn durch den Namen Ihrer RES-Umgebung:

```
python3 patch.py --environment-name <environment-name> --res-version 2024.04.02 --  
module cluster-manager --patch samaccountname_regex.patch
```

3. Um die Cluster Manager-Instanz für Ihre Umgebung neu zu starten, führen Sie die folgenden Befehle aus und `<environment-name>` ersetzen Sie sie durch den Namen Ihrer RES-Umgebung. Sie können die Instance auch über die Amazon EC2 Management Console beenden.

```
ENVIRONMENT_NAME=<environment-name>
```

```
INSTANCE_ID=$(aws ec2 describe-instances \  
--filters \  
Name=tag:Name,Values=${ENVIRONMENT_NAME}-cluster-manager \  
--query 'Instances[0].InstanceId')
```

```
Name=tag:res:EnvironmentName,Values=${ENVIRONMENT_NAME}\  
--query "Reservations[0].Instances[0].InstanceId" \  
--output text)  
  
aws ec2 terminate-instances --instance-ids ${INSTANCE_ID}
```

.....
(2024.04.02 und früher) Der private Schlüssel für den Zugriff auf den Bastion-Host ist ungültig

Das Problem

Wenn ein Benutzer den privaten Schlüssel für den Zugriff auf den Bastion-Host vom RES-Webportal herunterlädt, ist der Schlüssel nicht richtig formatiert — mehrere Zeilen werden als eine einzige Zeile heruntergeladen, wodurch der Schlüssel ungültig wird. Der Benutzer erhält die folgende Fehlermeldung, wenn er versucht, mit dem heruntergeladenen Schlüssel auf den Bastion-Host zuzugreifen:

```
Load key "<downloaded-ssh-key-path>": error in libcrypto  
<user-name>@<bastion-host-public-ip>: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic)
```

Betroffene Versionen

2024.04.02 und früher

Schadensbegrenzung

Wir empfehlen, Chrome zum Herunterladen der Schlüssel zu verwenden, da dieser Browser davon nicht betroffen ist.

Alternativ kann die Schlüsseldatei neu formatiert werden, indem eine neue Zeile danach -----
BEGIN PRIVATE KEY----- und eine weitere neue Zeile unmittelbar davor erstellt wird. -----END
PRIVATE KEY-----

.....

Unterstützungsrichtlinie für Forschungs- und Ingenieurstudios

Research and Engineering Studio (RES) unterstützt mehrere Versionen gleichzeitig. RES verwendet ein YYYY.mm.patch Versionsschema, bei dem es sich YYYY.mm um eine Hauptversion handelt. YYYY steht für das Jahr, mm steht für den Monat der Veröffentlichung und patch gibt eine schrittweise Veröffentlichung an. Jede RES-Version hat ein geplantes Ende der Support-Laufzeit (EOSL), das ist der letzte Tag des mm Monats im Jahr YYYY +1. Das EOSL-Datum für 2025.09 ist beispielsweise der 30. September 2026. Nach dem EOSL-Datum wird für diese Version kein weiterer Support oder keine Wartung mehr bereitgestellt.


Neue Funktionen, Leistungsverbesserungen, Sicherheitsupdates und Bugfixes sind in neuen Hauptversionsversionen enthalten (YYYY.mm). AWS Stellt Korrekturen für kritische Probleme in Form von Patch-Versionen bereit, jedoch nur für Versionen, die EOSL noch nicht erreicht haben.

Direkte Updates werden nur zwischen Patch-Versionen innerhalb derselben Hauptversion unterstützt (z. B. von 2024.04.01 bis 2024.04.02). Um Updates von einer neuen RES-Hauptversion verwenden zu können, müssen Sie eine Neuinstallation dieser Version durchführen. Um sicherzustellen, dass Sie Zugriff auf die neuesten Funktionen und Sicherheitsupdates haben, empfehlen wir, Ihre RES-Installation auf up-to-date dem neuesten Stand zu halten.

Wenn Sie eine Version verwenden, die sich dem Ende der unterstützten Nutzungsdauer (EOSL) nähert, planen Sie bitte ein Upgrade auf eine neuere Version ein, um weiterhin Support und Zugriff auf die neuesten Verbesserungen zu erhalten. Eine ausführliche Anleitung zur Aktualisierung von RES [finden Sie in unserer Dokumentation](#). Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe beim Upgrade benötigen, wenden Sie sich bitte an den AWS Support.

| Version des Research and Engineering Studios | Datum des Endes des Supports (EOSL) |
|--|-------------------------------------|
| 2023.11.x | 30.11.2024 |
| 2024.01.x | 31.1.2025 |
| 2024.04.x | 30.04.2025 |
| 2024.06.x | 30.06.2025 |
| 2024.08.x | 31.8.2025 |

| Version des Research and Engineering Studios | Datum des Endes des Supports (EOSL) |
|--|-------------------------------------|
| 2024.10.x | 31.10.2025 |
| 2024.12.x | 31.12.2025 |
| 2025.03.x | 30.03.2026 |
| 2025.06.x | 30.06.2026 |
| 2025.09.x | 30.9.2026 |

 Important

Sie sind dafür verantwortlich, Ihre Infrastruktur-/VDI-Hosts nach der Bereitstellung zu patchen.

Hinweise

Jede EC2 Amazon-Instance wird mit zwei Remote Desktop Services (Terminal Services) -Lizenzen für Verwaltungszwecke geliefert. Diese [Informationen](#) stehen Ihnen zur Verfügung, um Ihnen bei der Bereitstellung dieser Lizenzen für Ihre Administratoren zu helfen. Sie können dies auch verwenden [AWS Systems Manager Session Manager](#), wodurch Sie sich ohne RDP und ohne RDP-Lizenzen remote Amazon EC2 Amazon-Instances anmelden können. Wenn zusätzliche Remote Desktop Services-Lizenzen benötigt werden, CALs sollten Remote Desktop-Benutzer bei Microsoft oder einem Microsoft-Lizenzhändler erworben werden. Remote Desktop-Benutzer CALs mit aktiver Software Assurance haben die Vorteile von License Mobility und können auf AWS standardmäßige (gemeinsam genutzte) Mandantenumgebungen umgestellt werden. Informationen zur Nutzung von Lizenzen ohne Software Assurance- oder License Mobility-Vorteile finden Sie in [diesem Abschnitt](#) der häufig gestellten Fragen.

Kunden sind dafür verantwortlich, Ihre eigene unabhängige Bewertung der Informationen in diesem Dokument vorzunehmen. Dieses Dokument: (a) dient nur zu Informationszwecken, (b) stellt AWS aktuelle Produktangebote und Praktiken dar, die ohne vorherige Ankündigung geändert werden können, und (c) stellt keine Verpflichtungen oder Zusicherungen von AWS und seinen verbundenen Unternehmen, Lieferanten oder Lizenzgebern dar. AWS Produkte oder Dienstleistungen werden „wie sie sind“ ohne ausdrückliche oder stillschweigende Garantien, Zusicherungen oder Bedingungen jeglicher Art bereitgestellt. AWS Die Verantwortlichkeiten und Verbindlichkeiten gegenüber seinen Kunden werden durch AWS Vereinbarungen geregelt, und dieses Dokument ist weder Teil einer Vereinbarung zwischen AWS und seinen Kunden noch ändert es diese.

Research and Engineering Studio on AWS ist unter den Bedingungen der Apache License Version 2.0 lizenziert, die bei [der Apache Software Foundation](#) erhältlich ist.

Überarbeitungen

Weitere Informationen finden Sie in der Datei [CHANGELOG.md](#) im Repository. GitHub

| Date | Änderungen |
|----------------|--|
| September 2025 | <ul style="list-style-type: none">• Version 2025.09 veröffentlichen <p>Verbesserungen</p> <ul style="list-style-type: none">• Erweiterung der regionalen Unterstützung für ap-northeast-3, ap-southeast-3, me-central-1 und sa-east-1.• Löschen des Computerkontos aus der AD-Domäne bei VDI-Kündigung.• Systems Manager Parameter Alias-Unterstützung für AMI IDs zur Vereinfachung der Verwaltung projektspezifischer Images.• Integration mit dem bereits vorhandenen Amazon Cognito-Pool für eine optimierte Authentifizierungseinrichtung während der Bereitstellung.• Anpassung der CIDR-Bereiche in der Vorlage für CloudFormation externe Ressourcen während der Bereitstellung für eine verbesserte Netzwerkplanung und Integration mit vorhandenen Ressourcen.• Hinzufügen der AD-E-Mail-Synchronisierungsfunktion nach der Initialisierung.• Support für Amazon EC2 G6F-Instances. <p>Änderungen</p> <ul style="list-style-type: none">• Verlagerung der Infrastrukturbereitstellung aus der ECS-Installationsaufgabe, um den Installationsprozess zu vereinfachen. |

| Date | Änderungen |
|------|---|
| | <p data-bbox="862 212 1130 247">Fehlerbehebungen</p> <ul data-bbox="862 268 1500 703" style="list-style-type: none"><li data-bbox="862 268 1382 348">• Behobene persistente Fehler beim Wiederaufnehmen von Instanzen.<li data-bbox="862 373 1500 499">• Es wurde behoben, dass Benutzer die Desktopsitzungen anderer Benutzer sehen konnten.<li data-bbox="862 525 1451 703">• Das Problem mit der Eindeutigkeit von IAM-Benutzerrollennamen bei Bereitstellungen mit Einzelkonten in mehreren Regionen wurde behoben. |

| Date | Änderungen |
|-----------|--|
| Juli 2025 | <ul style="list-style-type: none">• Version 2025.06.01 veröffentlichen <p>Verbesserungen</p> <ul style="list-style-type: none">• Verbesserte Startzeit von Infracore und Standard VDIs durch die Verwendung von Python als Systemstandard.• Unterstützung für Ubuntu 24.04 VDI hinzugefügt. <p>Änderungen</p> <ul style="list-style-type: none">• Infracore hostet und verwendet VDIs jetzt Python als Systemstandard, sofern es verfügbar ist und die RES-Anforderungen erfüllt (Version höher als 3.9.16). <p>Fehlerbehebungen</p> <ul style="list-style-type: none">• Es wurden Probleme mit der Windows- und Linux-VDI-Anmeldung behoben, wenn <code>disable_ad_join</code> den Wert <code>true</code> hatte.• Es wurde ein Problem behoben, bei dem benutzerdefinierte IAM-Richtlinien nicht an projektspezifische Rollen angehängt wurden. |

| Date | Änderungen |
|-----------|---|
| Juni 2025 | <ul style="list-style-type: none">• Version 2025.06 veröffentlichen <p>Verbesserungen</p> <ul style="list-style-type: none">• Unterstützung für die Region AWS GovCloud (USA-Ost) hinzugefügt.• Unterstützung für den Instance-Typ G6E hinzugefügt.• Unterstützung für das Starten virtueller Desktop-Sitzungen mit Amazon Linux 2023 hinzugefügt.• Unterstützung für das Starten virtueller Desktop-Sitzungen mit Rocky Linux 9 hinzugefügt.• Unterstützung für die Anpassung von Präfixen und Pfaden für IAM-Ressourcen hinzugefügt.• Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, ein gemountetes Dateisystem aus der RES-Benutzeroberfläche zu löschen.• Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, VDI-Bootstrap-Protokolle von Amazon abzurufen. CloudWatch• Ruhezustand für RedHat 8 und 9 aktiviert. RedHat VDIs <p>Änderungen</p> <ul style="list-style-type: none">• Die IAM-Berechtigungen für Infrastrukturhosts und VDI-Hosts wurden heruntergeschraubt.• Verbesserter Bootstrap-Prozess für Infrastrukturhosts und VDI-Hosts. |

| Date | Änderungen |
|------|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• Die Anzahl der DCV-Broker-DynamoDB-Tabellen WCU wurde von 20 auf 100 erhöht. <p>Fehlerbehebungen</p> <ul style="list-style-type: none">• Es wurde ein Problem behoben, bei dem RES das Elastic Filesystem nicht für das Onboarding auflisten konnte.• Es wurde ein Problem behoben, bei dem RES aufgrund der Auflistung des Elastic Filesystems den Snapshot nicht anwenden konnte.• Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Sitzungsauflösung der DCV-Konsole nicht angepasst werden konnte.• Es wurde ein Problem behoben, bei dem ein benutzerdefinierter VDI Zeitplan gelöscht werden konnte, wenn der Zeitplan ohne Änderung erneut gespeichert wurde.• Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Dateibrowser bei einer großen Anzahl von Benutzern und Gruppen in AD nicht mehr reagierte.• Es wurde ein Problem behoben, bei dem VDI-Sitzungen unter Sitzungsverwaltung fehlen können.• Es wurde ein Problem behoben, bei dem die VDI-Sitzung auf der Seite Mein virtueller Desktop fehlen kann.• Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Leerlauf-Timeout VDI bei aktiviertem Ruhezustand nicht funktionierte. |

| Date | Änderungen |
|---------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Software-Stack älter war als eine ältere AMIs RES-Version. |
| März 2025 | <ul style="list-style-type: none"> • Version 2025.03 veröffentlichen <p>Abschnitte hinzugefügt —</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deaktiviere ein Projekt. • Projekt löschen. • Dashboard zur Kostenanalyse. <p>Geänderte Abschnitte —</p> <ul style="list-style-type: none"> • Virtuelle Desktops. • Software-Stacks () AMIs. • RES-Ready konfigurieren AMIs. • Desktop-Einstellungen. • SSH-Zugriff konfigurieren. • Active Directory-Synchronisierung. |
| Dezember 2024 | <ul style="list-style-type: none"> • Version 2024.12 veröffentlichen <p>Abschnitte hinzugefügt —</p> <ul style="list-style-type: none"> • Active Directory-Synchronisierung. • Desktop-Berechtigungen konfigurieren. • Konfiguration des Dateibrowser-Zugriffs. • SSH-Zugriff konfigurieren. • Amazon Cognito Cognito-Benutzer einrichten. <p>Geänderte Abschnitte —</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grenzen der Umgebung. • Konfigurieren Sie eine private VPC (optional). |

| Date | Änderungen |
|--------------|---|
| Oktober 2024 | <ul style="list-style-type: none">• Release-Version 2024.10: Unterstützung für — hinzugefügt• Grenzen der Umgebung.• Desktop-Sharing-Profile.• Autostop der virtuellen Desktop-Oberfläche |
| August 2024 | <ul style="list-style-type: none">• Release-Version 2024.08: Unterstützung für — hinzugefügt• Mounten Amazon S3 S3-Buckets auf Linux Virtual Desktop Infrastructure (VDI) - Instances. Siehe Amazon-S3-Buckets.• benutzerdefinierte Projektberechtigungen, ein erweitertes Berechtigungsmodell, das die Anpassung vorhandener Rollen und das Hinzufügen benutzerdefinierter Rollen ermöglicht. Siehe Berechtigungsrichtlinie.• Benutzerhandbuch: Der Fehlerbehebung Abschnitt wurde erweitert. |
| Juni 2024 | <ul style="list-style-type: none">• Veröffentlichungsversion 2024.06 — Ubuntu-Unterstützung, Rechte des Projektinhabers.• Benutzerhandbuch: hinzugefügt Erstellen Sie eine Demo-Umgebung |
| April 2024 | Release-Version 2024.04 — AMIs RES-fähige Vorlagen und Vorlagen für den Projektstart |
| März 2024 | Weitere Themen zur Problembehandlung, Aufbewahrung von CloudWatch Protokollen, Deinstallation von Nebenversionen |
| Februar 2024 | Release-Version 2024.01.01 — aktualisierte Bereitstellungsvorlage |

| Date | Änderungen |
|---------------|---|
| Januar 2024 | Version 2024.01 veröffentlichen |
| Dezember 2023 | GovCloud Wegbeschreibungen und Vorlagen hinzugefügt |
| November 2023 | Erstversion |

Die vorliegende Übersetzung wurde maschinell erstellt. Im Falle eines Konflikts oder eines Widerspruchs zwischen dieser übersetzten Fassung und der englischen Fassung (einschließlich infolge von Verzögerungen bei der Übersetzung) ist die englische Fassung maßgeblich.